aws

Guide de l’utilisateur

Amazon Simple Storage Service

Version de l'API 2006-03-01

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Simple Storage Service: Guide de l’utilisateur

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d’Amazon ne peuvent pas être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n’appartient pas à Amazon, de toute manière susceptible de créer une confusion chez les clients ou de toute manière dénigrant ou discréditant Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon S3 ? ... 1
Fonctions d'Amazon S3 ... 1
Classes de stockage ... 1
Gestion du stockage ... 2
Gestion des accès et sécurité ... 3
Traitement des données ... 4
Journalisation et surveillance du stockage ... 4
Analytique et informations ... 5
Forte cohérence ... 6
Fonctionnement d'Amazon S3 ... 6
Compartiments ... 7
Objets ... 10
Clés ... 10
Gestion des versions S3 ... 11
ID de version ... 11
Stratégie de compartiment ... 11
Points d'accès S3 ... 12
Listes de contrôle d'accès (ACL) ... 12
Régions ... 13
Modèle de cohérence des données Amazon S3 ... 14
Applications simultanées ... 15
Services connexes ... 16
Accès à Amazon S3 ... 17
AWS Management Console ... 17
AWS Command Line Interface ... 17
Kits AWS SDK ... 18
API REST Amazon S3 ... 18
Paiement pour Amazon S3 ... 19
Conformité PCI DSS ... 19
Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda ... 21
Premiers pas ... 23
Configuration ... 23
S'inscrire à un Compte AWS ... 24
Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif ... 24

Étape 1 : créer un compartiment 26
Étape 2 : charger un objet 33
Étape 3 : télécharger un objet 34
Utilisation de la console S3 34
Étape 4 : copier un objet 35
Étape 5 : supprimer les objets et le compartiment 37
Suppression d'un objet 38
Vider votre compartiment 38
Suppression de votre compartiment 39
Étapes suivantes 39
Comprendre les cas d'utilisation courants 40
Contrôlez l'accès à vos compartiments et à vos objets 40
Protection et surveillance de votre stockage 41
Développer avec Amazon S3 42
Apprendre à partir de tutoriels 43
Explorer la formation et le support 45
Utilisation d'Amazon S3 avec l'AWS CLI 45
Configuration 46
Étape 1 : créer votre premier compartiment Amazon S3 47
Étape 2 : charger un objet dans votre compartiment 54
Étape 3 : télécharger un objet 54
Étape 4 : copier votre objet dans un dossier 56
Étape 5 : supprimer vos objets et votre compartiment 56
Étapes suivantes 59
Utilisation des compartiments à usage général 61
Présentation des compartiments à usage général 62
Présentation des compartiments à usage général 63
Modèles courants de compartiments à usage général 64
Autorisations 64
Gestion de l'accès public aux compartiments à usage général 65
Configuration des compartiments à usage général 66
Opérations sur les compartiments à usage général 70
Surveillance des performances des compartiments à usage général 70
Modèles de compartiments courants 71
Modèle de compartiment à usage général à locataires multiples 72
Modèle de compartiments par utilisation 73

Règles de dénomination 74
Règles de dénomination des compartiments à usage général 74
Exemples de noms de compartiments à usage général 76
Bonnes pratiques 77
Création d'un compartiment qui utilise un GUID dans son nom 79
Quotas, restrictions et limitations 80
Quotas de compartiments 80
Limitations sur les objets et compartiments 81
Règles d'attribution de noms pour les compartiments 81
Accès aux compartiments 81
..... 81
Hébergement virtuel des compartiments à usage général 85
Création d'un compartiment à usage général 95
Paramètres des compartiments à usage général 95
Affichage des propriétés d'un compartiment 109
Affichage des compartiments 112
Vidage d'un compartiment à usage général 116
Vidage d'un compartiment à usage général avec AWS CloudTrail configuré 120
Suppression d'un compartiment à usage général 120
Mountpoint pour Amazon S3 124
Installation de Mountpoint 125
Configuration et utilisation de Mountpoint 130
Dépannage de Mountpoint 137
Navigateur de stockage pour Amazon S3 138
Utilisation du navigateur de stockage pour S3 139
Installation du navigateur de stockage pour S3 140
Configuration du navigateur de stockage pour S3 141
Configuration du navigateur de stockage pour S3 155
Résolution des problèmes liés au navigateur de stockage pour S3 156
Configuration de l'accélération des transferts 157
Pourquoi utiliser Transfer Acceleration ? 157
Conditions d'utilisation de Transfer Acceleration 158
Premiers pas 159
Activation de Transfer Acceleration 162
Outil de comparaison de vitesse 169
Utilisation du paiement par le demandeur 170

Fonctionnement du Paiement par le demandeur 172
Configuration de Paiement par le demandeur 172
Récupérer la configuration requestPayment 174
Téléchargement d'objets à partir de compartiments de type Paiement par le demandeur 175
Utilisation des objets 178
Présentation des objets 179
Sous-ressources 180
Attribution d'un nom aux objets 181
Choix des noms de clés d'objet 182
Directives de dénomination de la clé d'objet 183
Ordre de tri des clés d'objet 187
Utilisation des métadonnées 188
Métadonnées d'objet définies par le système 189
Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur 193
Modification des métadonnées d'un objet 195
Identification de vos données avec les tables S3 Metadata 199
Chargement d'objets 299
Charger un objet 300
Empêcher le chargement d'objets portant des noms de clé identiques 312
Utilisation du chargement partitionné 312
Demandes conditionnelles 388
Comment récupérer ou copier des objets en fonction des métadonnées 389
Comment empêcher le remplacement d'objets 392
Réalisation de suppressions conditionnelles 403
Copie, déplacement et changement de nom des objets 409
Pour copier un objet 412
Pour déplacer un objet 421
Pour renommer un objet 423
Téléchargement d'objets 424
Téléchargement d'un objet 425
Téléchargement de plusieurs objets 427
Téléchargement d'une partie d'un objet 429
Téléchargement d'un objet à partir d'un autre Compte AWS 430
Téléchargement des objets archivés 431
Téléchargement d'objets en fonction des métadonnées 432
Résolution des problèmes de téléchargement d'objets 432

Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3 432
Vérification de l'intégrité des objets lors de chargements de données dans Amazon S3 434
Vérification de l'intégrité des données d'un objet au repos dans Amazon S3 456
Suppression d'objets 465
Bonnes pratiques à prendre en compte avant de supprimer un objet 466
Suppression d'objets à partir d'un compartiment avec gestion des versions activée 467
Suppression d'objets à partir d'un compartiment avec gestion des versions désactivée 468
Suppression d'objets à partir d'un compartiment sans gestion des versions 468
Suppression des objets d'un compartiment avec authentification MFA activée 468
Suppression d'un seul objet 469
Suppression de plusieurs objets 479
Organisation et liste des objets 482
Utilisation de préfixes 482
Liste des objets 485
Utilisation de dossiers 488
Affichage des propriétés d'un objet 493
Catégorisation des objets à l'aide de balises 495
Utilisation d'URL présignées pour télécharger et charger des objets 508
Utilisateurs habilités à créer une URL présignée 509
Délai d'expiration pour les URL présignées 510
Limitation des capacités des URL présignées 511
Questions fréquentes (FAQ) sur les URL présignées 513
Partage d'objets à l'aide d'URL présignées 514
Chargement d'objets à l'aide d'URL présignées 519
Transformation d'objets 524
Création de points d'accès Object Lambda 527
Utilisation des points d'accès Amazon S3 Object Lambda 542
Considérations sur la sécurité 547
Écriture de fonctions Lambda 555
Utilisation de fonctions élaborées par AWS 587
Bonnes pratiques et directives pour S3 Object Lambda 590
Didacticiels S3 Object Lambda 592
Débogage de S3 Object Lambda 632
Exécution d'opérations groupées sur des objets 633
Principes de base de Batch Operations 634
Tutoriel de S3 Batch Operations 636

Octroi d'autorisations ... 636
Création d'une tâche ... 648
Opérations prises en charge ... 669
Gestion des tâches ... 718
Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement ... 722
Utilisation d'étiquettes ... 738
Gestion du verrouillage d'objet à l'aide de Batch Operations ... 753
Didacticiel : transcodage par lot de vidéos ... 768
Résolution des problèmes liés à S3 Batch Operations ... 811
Interrogation des données sur place ... 824
Exigences et limites ... 825
Création d'une demande ... 826
Erreurs ... 827
Exemples S3 Select ... 827
Référence SQL ... 829
Utilisation des compartiments de répertoires ... 871
Noms des compartiments de répertoires ... 872
Annuaires ... 872
Noms de clés ... 873
Gestion des accès ... 873
Quotas des compartiments de répertoires ... 873
Création et utilisation de compartiments de répertoires ... 874
Cas d'utilisation des compartiments de répertoires ... 875
Charges de travail hautes performances ... 876
Charges de travail liées à la résidence des données ... 936
Différences pour les compartiments de répertoires ... 954
Différences pour les compartiments de répertoires ... 955
Opérations d'API prises en charge pour les compartiments de répertoires ... 957
Fonctionnalités Amazon S3 non prises en charge par les compartiments de répertoires ... 957
Mise en réseau des compartiments de répertoires ... 958
Points de terminaison ... 959
Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle ... 959
Règles de dénomination des compartiments de répertoires ... 960
Affichage des propriétés ... 961
Gestion des stratégies de compartiment ... 962
Ajout d'une stratégie de compartiment ... 962

Affichage d'une stratégie de compartiment 966
Suppression d'une stratégie de compartiment 966
Vidage d'un compartiment de répertoires 967
Suppression d'un compartiment de répertoires 969
Établissement de la liste des compartiments de répertoires 971
Déterminer si vous pouvez accéder à un compartiment 974
Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires 976
Importation d'objets dans un compartiment de répertoires 976
Utilisation du cycle de vie S3 978
Utilisation de Batch Operations avec S3 Express One Zone 992
Ajout de données à des objets 995
Changement de nom d'un objet 998
Chargement d'un objet 1005
Copier un objet 1038
Suppression d'un objet 1045
Téléchargement d'un objet 1049
Génération d'une URL présignée pour partager des objets 1051
Récupération des métadonnées d'un objet 1052
Liste des objets 1053
Sécurité des compartiments de répertoires 1053
Protection et chiffrement des données 1054
Authentification et autorisation des demandes 1080
Bonnes pratiques de sécurité 1090
Utilisation de points d'accès pour compartiments de répertoires 1095
Règles de dénomination, restrictions et limitations 1096
Référence aux points d'accès de compartiments de répertoires 1098
Opérations sur des objets via des points d'accès 1098
Configuration des stratégies IAM 1099
Surveillance et journalisation 1105
Création de points d'accès de compartiments de répertoires 1106
Gestion des points d'accès 1111
Balisage de points d'accès 1126
Journalisation avec AWS CloudTrail pour les compartiments de répertoires 1143
Événements de gestion CloudTrail pour les compartiments de répertoires 1143
Événements de données CloudTrail pour les compartiments de répertoires 1144
..... 1146

Optimisation des performances des compartiments de répertoires 1153
Utilisation de l'authentification basée sur les sessions 1153
Bonnes pratiques supplémentaires en matière de somme de contrôle S3 1154
Utilisation de la dernière version des kits AWS SDK et des bibliothèques CRT (Common Runtime) 1154
Développement avec des compartiments de répertoires 1154
Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires 1155
Utilisation de compartiments de répertoires à l'aide de la console S3, de l'AWS CLI et des kits AWS SDK 1156
Opérations d'API des compartiments de répertoires 1158
Balisage de compartiments de répertoires 1160
Méthodes courantes d'utilisation de balises avec des compartiments de répertoires 1160
Gestion des balises des compartiments de répertoires 1165
Création de compartiments de répertoires avec des balises 1165
Ajout d'une balise à un compartiment de répertoires 1169
Affichage des balises des compartiments de répertoires 1172
Suppression d'une balise d'un compartiment de répertoires 1175
Test de résilience 1178
Fonctionnement 1179
Considérations et restrictions 1179
Utilisation d'Amazon S3 Tables et des compartiments de tables 1181
Fonctionnalités de S3 Tables 1182
Services connexes 1183
Didacticiel : Premiers pas avec S3 Tables 1184
Étape 1 : création d'un compartiment de table et intégration avec les services d'analytique AWS 1185
Étape 2 : créer un espace de noms de tables et une table 1186
(Facultatif) Étape 3 : octroi des autorisations Lake Formation sur votre table 1189
Étape 4 : interroger des données avec SQL dans Athena 1191
Compartiments de tables 1192
Types de compartiment de table 1193
Règles de dénomination des compartiments de tables 1194
Créer un compartiment de tables 1196
Supprimer un compartiment de tables 1199
Affichage des détails d'un compartiment de table 1200
Gestion des politiques 1201

Compartiments de table gérés par AWS 1204
Maintenance de S3 Tables 1208
Statut des tâches de maintenance de S3 Tables 1209
Maintenance des compartiments de tables 1210
Maintenance des tables 1212
Considérations et restrictions 1218
Espaces de noms 1221
Création d'un espace de noms 1223
Suppression d'un espace de noms 1225
Tables 1225
Création d'une table 1227
Supprimer une table 1232
Affichage des détails d'une table 1234
Gestion des politiques 1236
Accès aux tables 1238
Accès à des tables via l'intégration Amazon SageMaker Lakehouse 1239
Accès direct aux tables 1240
Présentation de l'intégration de S3 Tables 1241
Accès aux tables à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST 1252
Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables 1256
Accès aux tables avec le catalogue client 1263
Amazon Athena 1265
Amazon Redshift 1268
Amazon EMR 1268
Quick Suite 1273
Amazon Data Firehose 1275
AWS Glue ETL 1281
points de terminaison, Régions AWS et quotas 1294
Points de terminaison et Régions AWS S3 Tables 1294
Quotas de S3 Tables 1295
Envoi de demandes via IPv6 1295
Mise en route de l'envoi des demandes de S3 Tables via IPv6 1296
Sécurité pour S3 Tables 1297
Chiffrement 1298
Gestion des accès 1314
Connectivité VPC 1349

Restrictions et limitations 1355
Journalisation et surveillance 1355
Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Tables 1356
Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch 1364
Utilisation de S3 Vectors et de compartiments de vecteur 1372
Qu'est-ce qu'Amazon S3 Vectors ? 1372
Cas d'utilisation : recherches de similarité dans de grands jeux de données 1373
Fonctionnalités de S3 Vectors 1374
Stockage spécialement conçu pour les vecteurs 1374
Exécution de requêtes de similarité 1374
Filtrage de métadonnées 1374
Gestion des accès et sécurité 1375
Intégration aux services AWS 1375
Didacticiel : premiers pas avec S3 Vectors 1375
Étape 1 : création d'un compartiment de vecteur avec la console 1376
Étape 2 : création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur avec la console .. 1377
Étape 3 : insertion des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3) 1379
Étape 4 : Interrogation des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3) 1381
(Facultatif) Automatisez la création de vectorisations avec S3 Vectors Embed CLI 1383
(Facultatif) Intégrez S3 Vectors aux bases de connaissances d'Amazon Bedrock 1383
(Facultatif) Intégrez S3 Vectors à Amazon OpenSearch 1386
Compartiments de vecteur 1386
Règles de dénomination de compartiment de vecteur 1387
Création d'un compartiment de vecteur 1389
Création d'une liste des compartiments de vecteur 1392
Affichage des attributs d'un compartiment de vecteur 1393
Suppression d'un compartiment de vecteur 1393
Gestion des stratégie de compartiment de vecteur 1395
Index vectoriels 1396
Exigences relatives à la dénomination des index vectoriels 1397
Exigences relatives aux dimensions 1397
Options de métrique de distance 1397
Clés de métadonnées non filtrables 1398
Création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur 1399

Création d'une liste des index vectoriels ... 1403
Suppression d'un index vectoriel ... 1406
Vecteurs ... 1407
Concepts de vecteur ... 1407
Insertion de vecteurs dans un index vectoriel ... 1408
Création d'une liste de vecteurs ... 1411
Interrogation des vecteurs ... 1413
Suppression de vecteurs dans un index vectoriel ... 1416
Filtrage de métadonnées ... 1417
Limites et restrictions ... 1422
Bonnes pratiques relatives à S3 Vectors ... 1423
Création et recherche de vectorisations avec `s3vectors-embed-cli` ... 1424
Utilisation de S3 Vectors avec d'autres services AWS ... 1425
Intégrations disponibles ... 1425
Avantages de l'intégration ... 1426
Utilisation de S3 Vectors avec OpenSearch Service ... 1426
Utilisation de S3 Vectors avec les bases de connaissances d'Amazon Bedrock ... 1430
Régions AWS, points de terminaison, et quotas pour S3 Vectors ... 1435
Régions AWS et points de terminaison S3 Vectors ... 1435
Quotas de service S3 Vectors ... 1437
Sécurité dans S3 Vectors ... 1437
Identity and Access Management dans S3 Vectors ... 1438
Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors ... 1456
Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Vectors ... 1464
Informations sur S3 Vectors dans CloudTrail ... 1464
Événements de gestion CloudTrail pour S3 Vectors ... 1465
Événements de données CloudTrail pour S3 Vectors ... 1466
Activation de la journalisation des événements de données pour S3 Vectors ... 1467
Exemple de fichier journal CloudTrail pour S3 Vectors ... 1468
Contrôle d'accès ... 1471
Ressources S3 ... 1472
Identités ... 1477
Propriétaires du compartiment ou de la ressource ... 1479
Outils de gestion des accès ... 1480
Actions ... 1487
Cas d'utilisation de la gestion des accès ... 1488

Résolution des problèmes de gestion d'accès 1496
Identity and Access Management (IAM) 1497
Public ciblé 1498
Authentification par des identités 1499
Gestion des accès à l'aide de politiques 1500
Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM 1502
Demande d'autorisation 1530
Autorisations requises pour les opérations d'API S3 1540
Politiques et autorisations 1586
Stratégies de compartiment 1591
Politiques basées sur l'identité 1644
Procédures détaillées qui utilisent des politiques 1683
Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens 1726
Résolution des problèmes d'identité et d'accès Amazon S3 1730
politiques gérées par AWS 1758
Utilisation des points d'accès 1761
Règles de dénomination, restrictions et limitations 1762
Référence aux points d'accès 1766
Compatibilité des points d'accès 1770
Configuration des stratégies IAM 1772
Surveillance et journalisation 1781
Création d'un point d'accès 1783
Gestion des points d'accès 1792
Utilisation des points d'accès 1797
Balisage de points d'accès 1811
Gestion de l'accès avec S3 Access Grants 1827
Concepts de S3 Access Grants 1829
S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise 1834
Bien démarrer avec S3 Access Grants 1843
Utilisation de S3 Access Grants 1845
Utilisation des emplacements S3 Access Grants 1858
Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants 1881
Obtention de données S3 à l'aide d'autorisations d'accès 1896
Accès intercompte à S3 Access Grants 1915
Gestion des balises S3 Access Grants 1928
Limitations de S3 Access Grants 1931

Intégrations de S3 Access Grants 1933
Gestion des accès à l'aide des listes ACL 1935
Présentation des ACL 1936
Configuration des listes ACL 1959
Exemples de politiques 1978
Blocage de l'accès public 1983
Paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public 1985
Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès 1989
La signification du mot « public » 1990
Utilisation de l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour passer en revue les compartiments publics 1993
Autorisations 1994
Configuration du blocage d'accès public 1995
Configuration des paramètres de compte 1995
Configuration des paramètres de compartiment et de point d'accès 1998
Examen de l'accès au compartiment 2002
Revue des accès externes à l'aide d'une synthèse des accès externes 2004
Informations fournies par l'analyseur d'accès IAM pour S3 2006
Blocage de tous les accès publics 2007
Vérification et modification de l'accès à un compartiment 2008
Archivage des résultats de compartiment 2010
Activation d'un résultat de compartiment archivé 2010
Affichage des détails de résultats 2011
Téléchargement d'un rapport de l'analyseur d'accès IAM pour S3 2011
Vérification de la propriété du compartiment 2012
Quand utiliser la condition propriétaire du compartiment 2012
Vérification d'un propriétaire du compartiment 2013
Exemples 2014
Restrictions et limitations 2017
Contrôle de la propriété des objets 2017
Paramètres de la propriété de l'objet 2019
Les changements introduits par la désactivation des listes ACL 2022
Conditions préalables à la désactivation des listes ACL 2024
Autorisations de propriété d'objet 2025
Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments 2025
Réplication et propriété d'objet 2025

Définition de la propriété de l'objet 2026
Conditions préalables à la désactivation des listes ACL 2027
Créer un compartiment 2044
Définition de la propriété de l'objet 2053
Affichage des paramètres de la propriété de l'objet 2057
Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments 2059
Résolution des problèmes 2062
Sécurité 2066
Bonnes pratiques de sécurité 2068
Bonnes pratiques en matière de sécurité Amazon S3 2068
Bonnes pratiques de surveillance et d'audit pour Amazon S3 2075
Surveillance de la sécurité des données 2079
Protection des données 2083
Chiffrement des données 2085
Chiffrement côté serveur 2087
Utilisation du chiffrement côté client 2193
Confidentialité du trafic inter-réseau 2194
Trafic entre les clients de service et sur site et les applications 2194
Trafic entre des ressources AWS dans la même Région 2195
AWS PrivateLink pour Amazon S3 2195
Validation de conformité 2214
Résilience 2216
Chiffrement des sauvegardes 2218
Sécurité de l'infrastructure 2219
Configuration et analyse des vulnérabilités 2220
Gestion des accès 2220
Inventaire des données Amazon S3 2223
Amazon S3 2223
Situation géographique 2224
Compartiments 2224
Objets 2225
Classes de stockage 2225
Gestion du stockage 2226
Gestion des accès et sécurité 2226
Transfert de données 2227
Ressources connexes 2227

Protection des données 2229
Réplication d'objets au sein des régions et entre elles 2231
Pourquoi utiliser la réplication ? 2232
Quand utiliser la réplication entre Régions 2234
Quand utiliser la réplication au sein d'une même Région 2234
Quand utiliser la réplication à double sens (réplication bi-directionnelle) 2235
Quand utiliser la réplication par lot S3 2236
Exigences relatives à la charge de travail et réplication en direct 2236
Ce qui est répliqué 2237
Exigences et considérations relatives à la réplication 2241
Configuration de la réplication en direct 2245
Gestion ou suspension de la réplication en direct 2339
Réplication d'objets existants 2341
Résolution des problèmes de réplication 2357
Surveillance de la progression et obtention du statut 2366
Gestion du trafic multirégional 2393
Création de points d'accès multi-Régions 2395
Configuration de points d'accès multi-régions 2406
Utilisation de points d'accès multi-régions 2414
Conservation de plusieurs versions d'objets 2470
Compartiments non versionnés, activés pour la gestion des versions et suspendus 2471
Utilisation de la gestion des versions S3 avec le cycle de vie S3 2472
Gestion des versions S3 2473
Activation de la gestion des versions sur les compartiments 2478
Configuration de la fonction Supprimer MFA 2486
Utilisation des objets compatibles avec la gestion des versions 2489
Utilisation d'objets dont la gestion des versions est désactivée 2521
Résolution des problèmes de gestion des versions 2526
Verrouillage d'objets 2532
Fonctionnement du verrouillage d'objet S3 2533
Considérations relatives au verrouillage d'objet 2538
Configuration du verrouillage des objets 2544
Sauvegarde des données 2555
Optimisation des coûts 2557
Rapports d'utilisation et de facturation 2558
Utilisation des balises de répartition des coûts 2559

Rapports de facturation 2561
Rapports d'utilisation 2565
Présentation des rapports d'utilisation et de facturation 2567
Facturation des réponses d'erreur Amazon S3 2597
Bien comprendre et gérer les classes de stockage 2621
Objets fréquemment consultés 2621
Optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers 2622
Objets rarement consultés 2624
Objets rarement consultés 2626
Amazon S3 sur Outposts 2627
Comparaison des classes de stockage 2628
Définition de la classe de stockage d'un objet 2629
Analyse de classe de stockage 2634
Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering 2642
Classes de stockage Amazon S3 Glacier 2656
Utilisation des objets archivés 2662
Gestion du cycle de vie 2677
Gestion du cycle de vie complet des objets 2678
Transition des objets 2680
Objets en cours d'expiration 2688
Définition d'une configuration de cycle de vie 2692
Utilisation d'autres configurations de compartiment 2709
Configuration des notifications d'événements du cycle de vie S3 2711
Éléments de la configuration du cycle de vie 2713
Conflits de configurations du cycle de vie 2733
Exemples de configurations du cycle de vie S3 2738
Résolution des problèmes du cycle de vie 2754
Journalisation et surveillance 2762
Outils de surveillance 2766
Outils automatisés 2766
Outils manuels 2766
Options de journalisation 2768
Journalisation avec CloudTrail 2771
Utilisation des journaux CloudTrail avec les journaux d'accès au serveur Amazon S3 et CloudWatch Logs 2773
Suivi CloudTrail avec les appels d'API SOAP Amazon S3 2774

Événements CloudTrail 2775
Exemples de fichiers journaux 2787
Activation de CloudTrail 2791
Identification des demandes S3 2794
Enregistrement de l'accès au serveur 2802
Comment activer la livraison des journaux ? 2803
Format de clé d'objet journal 2806
Comment sont distribués les journaux ? 2806
Livraison des journaux du serveur dans la mesure du possible 2807
Les changements de statut de la journalisation des compartiments prennent effet au fil du temps 2808
Activation de la journalisation des accès au serveur 2809
Format des journaux 2833
Suppression des fichiers journaux 2848
Identification des demandes S3 2849
Résolution des problèmes de journalisation des accès au serveur 2857
Surveillance des métriques avec CloudWatch 2860
Métriques et dimensions 2863
Accès aux métriques CloudWatch 2882
Configurations des métriques CloudWatch 2884
Notifications d'événements Amazon S3 2894
Présentation 2894
Types de notification et destinations associées 2896
Utilisation de SQS, SNS et Lambda 2904
Utilisation d'EventBridge 2934
Visualisation de l'activité et de l'utilisation du stockage 2945
Métriques et fonctionnalités S3 Storage Lens 2946
Présentation de S3 Storage Lens 2948
Glossaire des métriques 2960
Définition des autorisations d' 2996
Utilisation de S3 Storage Lens 3001
Afficher les métriques de stockage 3042
Utilisation d'Organizations 3106
Utilisation des groupes Storage Lens 3117
Catalogage et analyse de vos données 3163
Compartiments Amazon S3 Inventory 3164

Listes d'inventaire ... 3165
Configuration d'Amazon S3 Inventory ... 3170
Localisation de votre inventaire ... 3181
Configuration des notifications pour la publication d'un inventaire ... 3185
Interrogation d'un inventaire avec Athena ... 3186
Conversion de chaînes d'ID de version vides en chaînes null ... 3192
Utiliser le champ Liste ACL d'objet ... 3195
Optimisation des performances ... 3199
Recommandations de performance pour Amazon S3 ... 3200
Mesurer les performances ... 3201
Mise à l'échelle horizontale ... 3202
Utilisation des extractions de plages d'octets ... 3202
Nouvelle tentative de demandes ... 3203
Combinaison d'Amazon S3 et Amazon EC2 dans la même région ... 3203
Utilisation de Transfer Acceleration pour réduire la latence ... 3203
Utilisation des kits AWS SDK les plus récents ... 3204
Modèles de conception des performances pour Amazon S3 ... 3204
Mise en cache du contenu consulté fréquemment ... 3205
Délais d'expiration et nouvelles tentatives pour les applications sensibles à la latence ... 3206
Mise à l'échelle horizontale et mise en parallèle des demandes ... 3207
Accélération des transferts de données disparates géographiquement ... 3208
Optimisation pour les charges de travail à taux de demandes élevés ... 3209
Hébergement d'un site web statique ... 3211
Points de terminaison de sites web ... 3212
Exemples de point de terminaison de site web ... 3214
Ajout d'un DNS CNAME ... 3215
Utilisation d'un domaine personnalisé avec Route 53 ... 3215
Différences clés entre un point de terminaison de site web et un point de terminaison de l'API REST ... 3215
Activation de l'hébergement de sites web ... 3216
Configuration d'un document d'index ... 3222
Document d'index et dossiers ... 3223
Configurer un document d'index ... 3224
Configuration d'un document d'erreur personnalisé ... 3225
Codes de réponse HTTP Amazon S3 ... 3226
Configuration d'un document d'erreur personnalisé ... 3229

Définition des autorisations pour l'accès au site web ... 3230
Étape 1 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public S3 ... 3231
Étape 2 : ajouter une politique de compartiment ... 3233
Listes de contrôle d'accès à l'objet ... 3235
Journalisation du trafic Web ... 3236
Configuration d'une redirection ... 3237
Rediriger les demandes vers un autre hôte ... 3238
Configurer des règles de redirection ... 3239
Rediriger les demandes pour un objet ... 3248
Utilisation de CORS ... 3251
Partage des ressources de plusieurs origines : scénarios de cas d'utilisation ... 3251
Comment Amazon S3 évalue la configuration CORS sur un compartiment ? ... 3252
Comment le point d'accès Object Lambda prend en charge le CORS ... 3252
Éléments d'une configuration CORS ... 3253
Configuration de CORS ... 3258
Test du CORS ... 3267
Dépannage du CORS ... 3270
Didacticiels relatifs aux sites Web statiques ... 3275
Hébergement de vidéos en streaming ... 3276
Configuration d'un site web statique ... 3298
Configuration d'un site web statique à l'aide d'un domaine personnalisé ... 3307
Déploiement d'un site Web statique sur Amplify à partir d'Amazon S3 ... 3335
Balisage de ressources S3 ... 3338
Fonctionnement des balises ... 3338
Balises définies par l'utilisateur ... 3338
Méthodes courantes d'utilisation des balises ... 3340
Utilisation de balises pour la répartition des coûts ... 3341
Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC) ... 3342
Planification de votre stratégie de balisage ... 3343
Gestion des balises pour les ressources Amazon S3 ... 3344
Quotas ... 3346
Augmentations des quotas ... 3346
Référence ... 3347
Historique du document ... 3349
Mises à jour antérieures ... 3417

Qu'est-ce qu'Amazon S3 ?

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) est un service de stockage d'objets qui offre une capacité de mise à l'échelle, une disponibilité des données, une sécurité et des performances de pointe. Les clients de toutes tailles et secteurs peuvent utiliser Amazon S3 pour stocker et protéger toute quantité de données dans un large éventail de cas d'utilisation, par exemple des lacs de données, des sites Web, des applications mobiles, des sauvegardes et restaurations, des archives, des applications métier, des appareils IoT et l'analytique du big data. Amazon S3 offre des fonctions de gestion qui vous permettent d'optimiser, d'organiser et de configurer l'accès à vos données aux fins de répondre aux exigences spécifiques de votre entreprise, de votre organisation et de votre conformité.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Fonctions d'Amazon S3
- Fonctionnement d'Amazon S3
- Modèle de cohérence des données Amazon S3
- Services connexes
- Accès à Amazon S3
- Paiement pour Amazon S3
- Conformité PCI DSS

Fonctions d'Amazon S3

Classes de stockage

Amazon S3 offre un large éventail de classes de stockage conçues pour différents cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez stocker les données de production stratégiques dans S3 Standard ou S3 Express One Zone pour un accès fréquent, réduire les coûts en stockant les données rarement

consultées dans S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA, et archiver les données à des coûts minimaux dans S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

Amazon S3 Express One Zone est une classe de stockage Amazon S3 à zone unique et hautes performances, spécialement conçue pour fournir un accès aux données constant en moins de dix millisecondes pour vos applications les plus sensibles à la latence. S3 Express One Zone est la classe de stockage d'objets cloud qui présente la latence la plus faible à l'heure actuelle, avec une vitesse d'accès aux données jusqu'à 10 fois plus grande et des coûts de demande 50 % inférieurs à ceux de S3 Standard. S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 dans laquelle vous pouvez sélectionner une zone de disponibilité unique avec la possibilité de regrouper le stockage d'objets et les ressources de calcul, ce qui assure la vitesse d'accès la plus élevée possible. En outre, pour augmenter encore la vitesse d'accès et prendre en charge des centaines de milliers de demandes par seconde, les données sont stockées dans un nouveau type de compartiment : un compartiment de répertoires Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Vous pouvez stocker des données avec des modèles d'accès changeants ou inconnus dans S3 Intelligent-Tiering, ce qui optimise les coûts de stockage en déplaçant automatiquement vos données entre quatre niveaux d'accès lorsque vos modèles d'accès changent. Ces quatre niveaux d'accès comprennent deux niveaux d'accès à faible latence optimisés pour les accès fréquents et peu fréquents, et deux niveaux d'accès d'archive optionnels conçus pour un accès asynchrone pour les données rarement consultées.

Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Gestion du stockage

Amazon S3 dispose de fonctions de gestion du stockage que vous pouvez utiliser pour gérer les coûts, répondre aux exigences réglementaires, réduire la latence et enregistrer plusieurs copies distinctes de vos données aux fins de respecter les exigences de conformité.

- Cycle de vie S3 : configurez une configuration de cycle de vie pour gérer vos objets et les stocker de manière rentable pendant tout leur cycle de vie. Vous pouvez transférer des objets vers d'autres classes de stockage S3 ou faire expirer des objets qui atteignent la fin de leur durée de vie.
- Verrouillage d'objet S3 : empêchez que les objets Amazon S3 soient supprimés ou écrasés sur une période déterminée ou indéfinie. Le verrouillage des objets vous permet de satisfaire aux exigences réglementaires qui nécessitent le stockage (WORM) write-once-read-many, ou d'ajouter simplement une couche de protection contre la suppression et les modifications d'objets.

- Réplication S3 : répliquez des objets, leurs métadonnées et leurs balises d'objet respectives vers un ou plusieurs compartiments de destination dans le même Régions AWS ou dans un autre afin de réduire la latence, la conformité, la sécurité et d'autres cas d'utilisation.
- Opérations par lots S3 – Gérez des milliards d'objets à grande échelle avec une seule demande API S3 ou quelques clics dans la console Amazon S3. Vous pouvez utiliser les opérations par lots pour effectuer des opérations telles que Copier, Invoquer la fonction AWS Lambda et Restaurer sur des millions ou des milliards d'objets.

Gestion des accès et sécurité

Amazon S3 fournit des fonctions d'audit et de gestion de l'accès à vos compartiments et objets. Par défaut, les compartiments S3 et les objets sont privés. Vous avez uniquement accès aux ressources S3 que vous créez. Pour accorder des autorisations de ressources granulaires prenant en charge votre cas d'utilisation spécifique ou pour vérifier les autorisations de vos ressources Amazon S3, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

- Bloquer l'accès public S3 – Bloque l'accès public aux compartiments S3 et aux objets. Par défaut, les paramètres de blocage de l'accès public sont activés au niveau du compartiment. Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres de blocage de l'accès public activés, sauf si vous savez que vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations, consultez Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments S3.
- AWS Identity and Access Management (IAM) : IAM est un service web qui vous permet de contrôler l'accès aux ressources AWS, y compris à vos ressources Amazon S3. Avec IAM, vous pouvez gérer de manière centralisée les autorisations qui contrôlent les ressources AWS auxquelles les utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez utiliser IAM pour contrôler les personnes qui s'authentifient (sont connectées) et sont autorisées (disposent d'autorisations) à utiliser des ressources.
- Stratégies de compartiment – Utilisez un langage de politique basé sur IAM pour configurer les autorisations basées sur les ressources de vos compartiments S3 et des objets qu'ils contiennent.
- Amazon S3 access points (Points d'accès Amazon S3) — configurez des points de terminaison réseau nommés avec des stratégies d'accès dédiées pour gérer l'accès aux données à grande échelle pour les jeux de données partagés dans Amazon S3.
- Listes de contrôle d'accès (ACL) – Accordez des autorisations de lecture et d'écriture pour des compartiments et des objets individuels aux utilisateurs autorisés. En règle générale, nous recommandons d'utiliser des politiques basées sur les ressources S3 (stratégies de compartiment

et politiques de point d'accès) ou des politiques d'utilisateur IAM pour le contrôle d'accès à la place des listes ACL. Les politiques constituent une option de contrôle d'accès simplifiée et plus flexible. Les stratégies de compartiment et de point d'accès vous permettent de définir des règles s'appliquant de manière générale à toutes les demandes adressées à vos ressources Amazon S3. Pour plus d'informations sur les cas spécifiques où vous devriez utiliser des listes ACL plutôt que des politiques basées sur les ressources ou des politiques d'utilisateur IAM, consultez Gestion des accès à l'aide des listes ACL.

- Propriété d'objets S3 : prenez possession de chaque objet présent dans votre compartiment, afin de simplifier la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès.
- Analyseur d'accès IAM pour S3 : évaluez et contrôlez vos politiques d'accès aux compartiments S3, en veillant à ce que ces politiques fournissent uniquement l'accès prévu à vos ressources S3.

Traitement des données

Pour transformer les données et déclencher des flux de travail afin d'automatiser diverses autres activités de traitement à grande échelle, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

- S3 Object Lambda – ajoutez votre propre code aux requêtes S3 GET, HEAD et LIST afin de modifier et de traiter les données lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Filtrez les lignes, redimensionnez dynamiquement les images, supprimez les données confidentielles et bien plus encore.
- Notifications d'événements : déclenchez des flux de travail utilisant Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et AWS Lambda lorsqu'une modification est apportée à vos ressources S3.

Journalisation et surveillance du stockage

Amazon S3 fournit des outils de journalisation et de surveillance que vous pouvez utiliser pour surveiller et contrôler la façon dont vos ressources Amazon S3 sont utilisées. Pour plus d'informations, consultez Outils de surveillance.

Outils de surveillance automatique

- Métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3 : suivez l'état opérationnel de vos ressources S3 et configurez les alertes de facturation lorsque les frais estimés atteignent un seuil défini par l'utilisateur.
- AWS CloudTrail fournit un enregistrement des actions réalisées par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS dans Amazon S3. Les journaux CloudTrail vous fournissent un suivi détaillé des API pour les opérations au niveau du compartiment et de l'objet S3.

Outils de surveillance manuelle

- La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés pour les demandes soumises à un compartiment. Vous pouvez utiliser les journaux d'accès au serveur pour des audits de sécurité et d'accès, afin d'en savoir plus sur votre base de clients et pour comprendre votre facture Amazon S3.
- AWSTrusted Advisor— Évaluez votre compte en utilisant AWS des vérifications des meilleures pratiques pour identifier les moyens d'optimiser votre infrastructure AWS, améliorer la sécurité et les performances, réduire les coûts et surveiller les quotas de service. Vous pouvez ensuite suivre les recommandations pour optimiser vos services et vos ressources.

Analytique et informations

Amazon S3 offre des fonctions qui vous aident à gagner en visibilité sur l'utilisation de votre stockage, ce qui vous permet de mieux comprendre, analyser et optimiser votre stockage à grande échelle.

- Amazon S3 Storage Lens : comprenez, analysez et optimisez votre stockage. S3 Storage Lens offre plus de 60 métriques d'utilisation et d'activité ainsi que des tableaux de bord interactifs vous permettant d'agréger des données pour l'ensemble de votre organisation, des comptes spécifiques, des Régions AWS, des compartiments ou des préfixes.
- Analyse de classe de stockage : analysez les modèles d'accès au stockage afin de décider lorsqu'il est temps de déplacer vos données vers une classe de stockage plus économique.
- Inventaire S3 avec rapports d'inventaire : auditez et produisez des rapports sur les objets et leurs métadonnées correspondantes, et configurez d'autres fonctions Amazon S3 pour qu'elles agissent dans les rapports d'inventaire. Par exemple, vous pouvez signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets. Pour obtenir la liste de toutes les métadonnées disponibles pour chaque objet dans les rapports d'inventaire, consultez Liste d'inventaire Amazon S3.

Forte cohérence

Amazon S3 garantit une forte cohérence lecture après écriture pour les demandes PUT et DELETE d'objets dans votre compartiment Amazon S3 dans toutes les Régions AWS. Cela s'applique à la fois aux écritures sur de nouveaux objets ainsi qu'aux opérations PUT qui écrasent les objets existants et aux opérations DELETE. En outre, les opérations de lecture sur Amazon S3 Select, les listes de contrôle d'accès Amazon S3, les balises d'objet Amazon S3 et les métadonnées d'objet (par exemple l'objet HEAD) sont fortement cohérentes. Pour plus d'informations, consultez Modèle de cohérence des données Amazon S3.

Fonctionnement d'Amazon S3

Amazon S3 est un service de stockage d'objets qui stocke les données en tant qu'objets, données hiérarchiques, ou données tabulaires dans des compartiments. Un objet est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent. Un compartiment est un conteneur d'objets.

Pour stocker vos données dans Amazon S3, vous devez d'abord créer un compartiment et spécifier un nom de compartiment et une Région AWS. Ensuite, vous chargez vos données dans ce compartiment en tant qu'objets dans Amazon S3. Chaque objet possède une key (clé) (ou key name [nom de clé]), qui est l'identifiant unique d'un objet au sein d'un compartiment.

S3 propose des fonctionnalités que vous pouvez configurer pour prendre en charge votre cas d'utilisation spécifique. Par exemple, vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour conserver plusieurs versions d'un objet dans un même compartiment et vous permettre de restaurer des objets qui sont accidentellement supprimés ou écrasés.

Les compartiments et les objets qu'ils contiennent sont privés et ne sont accessibles que si vous accordez explicitement des autorisations d'accès. Vous pouvez utiliser des politiques de compartiment, des politiques de AWS Identity and Access Management (IAM), des listes de contrôle d'accès (ACL) et des points d'accès S3 pour gérer l'accès.

Rubriques

- Compartiments
- Objets
- Clés
- Gestion des versions S3
- ID de version

- Stratégie de compartiment
- Points d'accès S3
- Listes de contrôle d'accès (ACL)
- Régions

Compartiments

Amazon S3 prend en charge quatre types de compartiments : les compartiments à usage général, les compartiments de répertoires, les compartiments de table et les compartiments de vecteur. Chaque type de compartiment fournit un ensemble unique de fonctionnalités répondant à différents cas d'utilisation.

Compartiments à usage général : les compartiments à usage général sont recommandés pour la plupart des cas d'utilisation et les modèles d'accès, et sont le type de compartiment S3 d'origine. Un compartiment à usage général est un conteneur pour les objets stockés dans Amazon S3. Vous pouvez stocker autant d'objets que vous le souhaitez dans un compartiment et dans toutes les classes de stockage (à l'exception de S3 Express One Zone). Vous pouvez ainsi stocker des objets de manière redondante dans plusieurs zones de disponibilité. Pour plus d'informations, consultez Création, configuration et utilisation des compartiments à usage général Amazon S3.

> **Note**
>
> Par défaut, tous les compartiments à usage général sont privés. Vous pouvez toutefois autoriser l'accès public à des compartiments à usage général. Vous pouvez contrôler l'accès aux compartiments à usage général peut être définie au niveau du compartiment, du préfixe (dossier) ou de la balise d'objet. Pour plus d'informations, consultez Contrôle d'accès dans Amazon S3.

Compartiments de répertoires : recommandés pour les cas d'utilisation à faible latence et les cas d'utilisation liés à la résidence des données. Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 100 compartiments de répertoires dans votre Compte AWS, sans limite quant au nombre d'objets que vous pouvez stocker dans un compartiment de répertoires. Les compartiments de répertoires organisent les objets dans des répertoires hiérarchiques (préfixes) dans des répertoires, contrairement à la structure de stockage horizontale des compartiments à usage général. Ce type de compartiment ne comporte pas de limite de préfixe et les répertoires individuels peuvent faire l'objet

d'une mise à l'échelle horizontale. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

- Pour les cas d'utilisation à faible latence, vous pouvez créer un compartiment de répertoire dans une zone de disponibilité AWS unique pour stocker les données. Les compartiments de répertoires figurant dans des zones de disponibilité prennent en charge la classe de stockage S3 Express One Zone. Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. La classe de stockage S3 Express One Zone est recommandée si votre application est sensible aux performances et peut bénéficier d'une latence inférieure à dix millisecondes pour les demandes PUT et GET. Pour en savoir plus sur la création de compartiments de répertoires dans les zones de disponibilité, consultez Charges de travail hautes performances.
- Pour les cas d'utilisation liés à la résidence des données, vous pouvez créer un compartiment de répertoires dans une seule zone locale dédiée AWS (DLZ) pour stocker les données. Dans les zones locales dédiées, vous pouvez créer des compartiments de répertoires S3 pour stocker les données dans un périmètre de sécurisation des données spécifique, afin de répondre à vos cas d'utilisation liés à la résidence des données et à leur isolement. Les compartiments de répertoires des zones locales prennent en charge la classe de stockage S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA ; Z-IA). Pour en savoir plus sur la création de compartiments de répertoires dans Local Zones, consultez Charges de travail liées à la résidence des données.

> **Note**
>
> L'accès public aux compartiments de répertoires est désactivé par défaut. Ce comportement ne peut pas être modifié. Vous ne pouvez pas autoriser l'accès aux objets stockés dans des compartiments de répertoires. Vous pouvez accorder l'accès uniquement à vos compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Authentification et autorisation des demandes.

Compartiments de table : recommandé pour stocker des données tabulaires, telles que des transactions d'achat quotidiennes, des données de capteur diffusées en continu ou des impressions publicitaires. Les données tabulaires représentent des données en colonnes et en lignes, comme dans une table de base de données. Les compartiments de table fournissent un stockage S3 optimisé pour les charges de travail d'analytique et de machine learning, avec des fonctionnalités conçues pour améliorer en permanence les performances des requêtes et réduire les coûts de

stockage des tables. S3 Tables est spécialement conçu pour stocker des données tabulaires au format Apache Iceberg. Vous pouvez interroger des données tabulaires dans S3 Tables à l'aide des moteurs de requête populaires, comme Amazon Athena, Amazon Redshift et Apache Spark. Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 compartiment de table par Compte AWS par Région AWS et jusqu'à 10 000 tables par compartiment de table. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Tables et des compartiments de table.

> **Note**
>
> Tous les compartiments de table et toutes les tables sont privés et ne peuvent pas être rendus publics. Ces ressources sont accessibles uniquement par les utilisateurs auxquels l'accès a été accordé explicitement. Pour accorder l'accès, vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources IAM pour les compartiments de tables et les tables, et des politiques basées sur l'identité IAM pour les utilisateurs et les rôles. Pour plus d'informations, consultez Sécurité de S3 Tables.

Compartiments de vecteur : les compartiments de vecteur S3 sont un type de compartiment Amazon S3 conçu spécialement pour stocker et interroger les vecteurs. Les compartiments de vecteur utilisent des opérations d'API dédiées pour écrire et interroger des données vectorielles de manière efficace. Avec les compartiments de vecteur S3, vous pouvez stocker des vectorisations pour les modèles de machine learning, effectuer des recherches de similarité et intégrer des services tels qu'Amazon Bedrock et Amazon OpenSearch.

Les compartiments de vecteur S3 organisent les données à l'aide d'index vectoriels, qui sont des ressources dans un compartiment qui stockent et organisent les données vectorielles pour une recherche de similarité efficace. Chaque index vectoriel peut être configuré avec des dimensions, des métriques de distance (comme la similarité des cosinus) et des configurations de métadonnées spécifiques afin de l'optimiser pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Vectors et de compartiments de vecteur.

Informations supplémentaires sur tous les types de compartiments

Lorsque vous créez un compartiment, vous saisissez un nom de compartiment et choisissez la Région AWS où se trouve le compartiment. Une fois un compartiment créé, vous ne pouvez pas modifier son nom ni sa Région. Les noms de compartiments doivent suivre les règles de dénomination de compartiment :

- Règles de dénomination des compartiments à usage général

- Règles de dénomination des compartiments de répertoires
- Règles de dénomination des compartiments de tables

Les compartiments aussi :

- Organisez l'espace de noms Amazon S3 au niveau le plus élevé. Pour les compartiments à usage général, cet espace de noms est `S3`. Pour les compartiments de répertoire, cet espace de noms est `s3express`. Pour les compartiments de table, cet espace de noms est `s3tables`.
- Identifiez le responsable de compte pour les frais de stockage et de transfert de données.
- Sert d'unité de regroupement pour les rapports d'utilisation.

Objets

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de métadonnées. Les métadonnées sont un ensemble de paires nom-valeur décrivant des objets. Ces pairs comprennent certaines métadonnées par défaut telles que la date de la dernière modification et des métadonnées HTTP standard comme `Content-Type`. Vous pouvez aussi spécifier des métadonnées personnalisées au moment du stockage de l'objet.

Chaque objet est contenu dans un compartiment. Par exemple, si l'objet nommé `photos/puppy.jpg` est stocké dans le compartiment à usage général `amzn-s3-demo-bucket`, dans la région USA Ouest (Oregon), il est adressable à l'aide de l'URL `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`. Pour plus d'informations, consultez Accès à un compartiment.

Un objet est identifié de manière unique dans un compartiment par clé (nom) et un ID de version (si la gestion des versions S3 est activée sur le compartiment). Pour en savoir plus sur les objets, consultez Présentation des objets Amazon S3.

Clés

Une clé d'objet (ou nom de clé) est l'identifiant unique d'un objet au sein d'un compartiment. Chaque objet d'un compartiment possède une clé et une seule. La combinaison d'un compartiment, d'une clé d'objet et éventuellement d'un ID de version (si la gestion des versions S3 est activée pour le compartiment) identifie de manière unique chaque objet. Vous pouvez donc considérer Amazon S3 comme un mappage de données entre « compartiment + clé + version » et l'objet lui-même.

Chaque objet Amazon S3 peut être adressé de manière unique via la combinaison du point de terminaison du service web, du nom du compartiment, de la clé et, le cas échéant, d'une version. Par exemple, dans l'URL `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`, « *amzn-s3-demo-bucket* » est le nom du compartiment et « `photos/puppy.jpg` » est la clé.

Pour en savoir plus sur les clés d'objet, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

Gestion des versions S3

Vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans vos compartiments. Vous pouvez facilement récupérer les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications.

Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

ID de version

Lorsque vous activez la gestion des versions S3 pour un compartiment, Amazon S3 génère un ID de version unique pour chaque objet ajouté au compartiment. Les objets qui existaient déjà dans le compartiment au moment où vous activez la gestion des versions ont un ID de version égal à `null`. Si vous modifiez ces objets (ou tout autre) avec d'autres opérations, comme CopyObject et PutObject, les nouveaux objets reçoivent un ID de version unique.

Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Stratégie de compartiment

Une politique de compartiment est une politique de AWS Identity and Access Management (IAM) basée sur les ressources que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations d'accès à votre compartiment et aux objets qu'il contient. Seul le propriétaire du compartiment peut associer une stratégie à un compartiment. Les autorisations attachées au compartiment s'appliquent à tous les objets du compartiment appartenant au compte propriétaire du compartiment. Les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko.

Les politiques de compartiment utilisent le langage de politique d'accès basé sur JSON standard dans AWS. Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment pour ajouter ou refuser des autorisations pour les objets d'un compartiment. Les politiques de compartiment autorisent ou rejettent les demandes basées sur les éléments de la stratégie, y compris le demandeur, les actions S3, les ressources et les aspects ou conditions de la demande (par exemple, l'adresse IP utilisée pour effectuer la demande). Par exemple, vous pouvez créer une politique de compartiment qui accorde des autorisations entre comptes pour charger des objets vers un compartiment S3 tout en veillant à ce que le propriétaire du compartiment ait le contrôle total des objets téléchargés. Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de compartiment Amazon S3.

Dans votre politique de compartiment, vous pouvez utiliser des caractères génériques sur des Amazon Resource Names (ARN) et d'autres valeurs pour accorder des autorisations à un sous-ensemble d'objets. Par exemple, vous pouvez contrôler l'accès aux groupes d'objets qui commencent par un préfixecourant ou se terminent par une extension donnée, comme `.html`.

Points d'accès S3

Les points d'accès Amazon S3 sont nommés points de terminaison réseau avec des stratégies d'accès dédiées qui décrivent comment accéder aux données à l'aide de ce point de terminaison. Les points d'accès sont rattachés à une source de données sous-jacente, comme par exemple un compartiment à usage général, un compartiment de répertoires ou un volume FSx pour OpenZFS, que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations sur des objets S3, comme `GetObject` et `PutObject`. Les points d'accès simplifient la gestion de l'accès aux données à grande échelle pour les ensembles de données partagés dans Amazon S3.

Chaque point d'accès dispose de sa propre stratégie d'accès. Vous pouvez configurer des paramètres de Blocage de l'accès public pour chaque point d'accès attaché au compartiment. Vous pouvez configurer n'importe quel point d'accès pour accepter uniquement les demandes provenant d'un cloud privé virtuel (VPC) afin de restreindre l'accès aux données Amazon S3 à un réseau privé.

Pour plus d'informations sur les points d'accès pour les compartiments à usage général, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès . Pour plus d'informations sur les points d'accès pour les compartiments de répertoires, consultez Gestion des accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès.

Listes de contrôle d'accès (ACL)

Vous pouvez utiliser des ACL pour accorder des autorisations de lecture et d'écriture aux utilisateurs autorisés pour des compartiments à usage général et des objets individuels. Chaque compartiment

à usage général et objet possède une ACL qui lui est attachée comme sous-ressource. La liste ACL définit quels Comptes AWS ou groupes bénéficient d'un accès et le type d'accès. Les ACL représentent un mécanisme de contrôle d'accès qui précède les politiques IAM. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Régions

Vous pouvez choisir la Région AWS géographique dans laquelle Amazon S3 stocke les compartiments que vous créez. Vous pouvez choisir une Région pour optimiser la latence, minimiser les coûts ou répondre aux exigences réglementaires. Les objets stockés dans une Région AWS ne quittent jamais la Région, à moins que vous ne les transfériez explicitement vers une autre Région. Par exemple, les objets stockés dans la Région Europe (Irlande) ne la quittent jamais.

> **Note**
>
> Vous pouvez accéder à Amazon S3 et à ses fonctions uniquement dans les Régions AWS qui sont activées pour votre compte. Pour plus d'informations sur l'activation d'une région pour créer et gérer des ressources AWS, consultez Gestion des Régions AWS dans la Références générales AWS'.

Pour obtenir la liste des points de terminaison et des régions Amazon S3 disponibles, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.

Modèle de cohérence des données Amazon S3

Amazon S3 garantit une forte cohérence lecture après écriture pour les demandes PUT et DELETE d'objets dans votre compartiment Amazon S3 dans toutes les Régions AWS. Cela s'applique à la fois aux écritures sur de nouveaux objets ainsi qu'aux demandes PUT qui écrasent les objets existants et aux demandes DELETE. En outre, les opérations de lecture sur Amazon S3 Select, les listes de contrôle d'accès (ACL) Amazon S3, les balises d'objet Amazon S3 et les métadonnées d'objet (par exemple l'objet HEAD) sont fortement cohérentes.

Les mises à jour d'une seule clé sont atomiques. Par exemple, si vous faites une demande PUT sur une clé existante d'un thread et exécutez simultanément une demande GET sur la même clé à partir d'un second thread, vous obtiendrez les anciennes données ou les nouvelles données, mais jamais des données partielles ni corrompues.

Amazon S3 garantit une haute disponibilité en répliquant les données sur plusieurs serveurs dans les centres de données AWS. Si une demande PUT aboutit, vos données sont stockées en toute sécurité. Toute lecture (demandes GET ou LIST) initiée après la réception d'une réponse PUT réussie retournera les données écrites par la demande PUT. Voici des exemples de ce comportement :

- Un processus écrit un nouvel objet sur Amazon S3 et dresse immédiatement une liste des clés dans ce compartiment. Le nouvel objet s'affiche dans la liste.
- Un processus remplace un objet existant et tente immédiatement de le lire. Amazon S3 retourne les nouvelles données.
- Un processus efface un objet existant et tente immédiatement de le lire. Amazon S3 ne retourne aucune donnée, car l'objet a été supprimé.
- Un processus efface un objet existant et dresse immédiatement une liste des clés dans ce compartiment. L'objet ne s'affiche pas dans la liste.

> **Note**
>
> - Amazon S3 ne prend pas en charge le verrouillage d'objet pour les auteurs simultanés. Si deux demandes PUT sont effectuées simultanément sur la même clé, la demande indiquant l'horodatage le plus récent est retenue. Si cela pose un problème, vous devrez créer un mécanisme de verrouillage d'objet à votre application.

- Les mises à jour sont basées sur les clés. Il n'est pas possible d'effectuer des mises à jour atomiques sur plusieurs clés. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre à jour une clé qui dépend de la mise à jour d'une autre clé, sauf si vous intégrez cette fonctionnalité dans votre application.

Les configurations de compartiment ont un modèle de cohérence éventuelle. Plus précisément, cela signifie que :

- Si vous supprimez un compartiment et répertoriez immédiatement tous les compartiments, il est possible que le compartiment supprimé figure toujours dans la liste.
- Si vous activez la gestion des versions sur un compartiment pour la première fois, la propagation complète de la modification peut prendre un court laps de temps. Nous vous recommandons d'attendre 15 minutes après l'activation de la gestion des versions avant d'exécuter des opérations d'écriture (demandes PUT ou DELETE) sur les objets du compartiment.

Applications simultanées

Cette section fournit des exemples de comportement à attendre de la part d'Amazon S3 lorsque plusieurs clients écrivent sur les mêmes éléments.

Dans cet exemple, W1 (écriture 1) et W2 (écriture 2) s'achèvent avant le début de R1 (lecture 1) et R2 (lecture 2). Comme S3 est fortement cohérent, R1 et R2 retournent tous les deux `color = ruby`.



Dans l'exemple suivant, W2 ne s'achève pas avant le début de R1. Par conséquent, R1 peut renvoyer `color = ruby` ou `color = garnet`. Cependant, puisque W1 et W2 se terminent avant le début de R2, R2 renvoie `color = garnet`.

Dans le dernier exemple, W2 commence avant que W1 ait reçu un accusé de réception. Par conséquent, ces écritures sont considérées comme simultanées. Amazon S3 utilise en interne la sémantique « priorité à la dernière écriture » pour déterminer quelle écriture a priorité. Toutefois, l'ordre dans lequel Amazon S3 reçoit les demandes et l'ordre dans lequel les applications reçoivent des accusés de réception ne peuvent pas être prédits en raison de différents facteurs, comme la latence réseau. Par exemple, W2 peut être initié par une instance Amazon EC2 dans la même Région alors que W1 peut être initié par un hôte plus éloigné. La meilleure façon de déterminer la valeur finale consiste à effectuer la lecture une fois les deux écritures reconnues.

Services connexes

Une fois vos données chargées dans Amazon S3, vous pouvez les utiliser avec d'autres services AWS. Les services suivants sont ceux que vous êtes susceptibles d'utiliser le plus fréquemment :

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) offre une capacité de calcul évolutive dans le AWS Cloud. L'utilisation d'Amazon EC2 vous dispense d'investir à l'avance dans du matériel et, par conséquent, vous pouvez développer et déployer les applications plus rapidement. Vous pouvez utiliser Amazon EC2 pour lancer autant de serveurs virtuels que nécessaire, configurer la sécurité et les réseaux, et gérer le stockage.
- Amazon EMR : permet aux entreprises, aux chercheurs, aux analystes de données et aux développeurs de traiter de grandes quantités de données de manière simple et économique. Amazon EMR utilise un framework Hadoop hébergé qui s'exécute sur l'infrastructure à l'échelle du web d'Amazon EC2 et d'Amazon S3.
- Famille AWS Snow : aide les clients qui ont besoin d'exécuter des opérations dans des environnements austères et autres que des centres de données, et dans des endroits où la connectivité réseau est insuffisante. Vous pouvez utiliser des appareils AWS Snow Family pour accéder à la puissance de stockage et de calcul du AWS Cloud en local et de façon économique dans des endroits où la connexion Internet n'est peut-être pas possible.
- AWS Transfer Family – fournit une prise en charge entièrement gérée des transferts de fichiers directement vers et depuis Amazon S3 ou Amazon Elastic File System (Amazon EFS) à l'aide du protocole File Transfer Protocol (SFTP) Secure Shell (SSH), du protocole File Transfer Protocol over SSL (FTPS) et du protocole File Transfer Protocol (FTP).

Accès à Amazon S3

Vous pouvez utiliser Amazon S3 de l'une des façons suivantes :

AWS Management Console

La console est une interface utilisateur basée sur le web permettant de gérer les ressources Amazon S3 et AWS. Si vous êtes inscrit à un compte Compte AWS, vous pouvez accéder à la console Amazon S3 en vous connectant à AWS Management Console et en choisissant S3 depuis la page d'accueil AWS Management Console.

AWS Command Line Interface

Vous pouvez utiliser les outils de ligne de commande AWS pour envoyer des commandes à la ligne de commande de votre système afin d'effectuer AWS et d'autres tâches (S3 compris).

L'AWS Command Line Interface (AWS CLI) fournit des commandes pour un large éventail de Services AWS. L'AWS CLI est prise en charge sur Windows, macOS et Linux. Consultez le

AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur pour démarrer. Pour plus d'informations sur les commandes d'Amazon S3, consultez les sections s3api et s3control dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Kits AWS SDK

AWS fournit des kits SDK (kits de développement logiciel) composés de bibliothèques et d'exemples de code pour différentes langages et plateformes de programmation (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.). Les kits AWS SDK facilitent la création par programmation d'un accès à S3 et AWS. Amazon S3 est un service REST. Vous pouvez envoyer des demandes à Amazon S3 en utilisant les bibliothèques des kits AWS SDK, qui enveloppent l'API REST Amazon S3 sous-jacente et simplifient vos tâches de programmation. Par exemple, ils automatisent les tâches comme le calcul de signatures, la signature cryptographique des demandes, la gestion des erreurs et les nouvelles tentatives automatiques de demande. Pour en savoir plus sur les kits AWS SDK, y compris les procédures pour les télécharger et les installer, consultez Outils pour AWS.

Chaque interaction avec Amazon S3 est authentifiée ou anonyme. Si vous utilisez des kits AWS SDK, les bibliothèques calculent la signature d'authentification à partir des clés que vous fournissez. Pour plus d'informations sur la façon d'adresser des demandes à Amazon S3, consultez Envoi de demandes.

API REST Amazon S3

L'architecture d'Amazon S3 a été conçue de manière à être neutre en termes de langage de programmation et utilise nos interfaces supportées par AWS pour stocker et récupérer des objets. Vous pouvez accéder à S3 et à AWS par programmation à l'aide de l'API REST Amazon S3. L'API REST est une interface HTTP pour Amazon S3. Lorsque vous utilisez l'API REST, vous utilisez des demandes HTTP standard pour créer, récupérer et supprimer des compartiments et des objets.

Pour utiliser l'API REST, vous pouvez choisir n'importe quelle boîte à outils prenant en charge HTTP. Vous pouvez même utiliser un explorateur pour récupérer des objets, si ceux-ci peuvent être lus de manière anonyme.

L'API REST utilise les codes de statut et en-têtes HTTP standard afin de permettre aux explorateurs et boîtes à outils classiques de fonctionner. Dans certains zones, nous avons ajouté des fonctionnalités à HTTP (par exemple, nous avons ajouté des en-têtes afin de permettre le contrôle d'accès). Dans ces cas précis, nous avons fait notre possible pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité de sorte qu'elle corresponde à la manière dont HTTP est généralement utilisé.

Si vous faites des appels directs d'API REST dans votre application, vous devez écrire le code pour calculer la signature et l'ajouter à la demande. Pour plus d'informations sur la façon d'adresser des demandes à Amazon S3, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3.

> **Note**
>
> Le support de l'API SOAP via HTTP est obsolète, mais continue d'être disponible sur HTTPS. Les nouvelles fonctions Amazon S3 ne sont pas prises en charge pour SOAP. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.

Paiement pour Amazon S3

La tarification d'Amazon S3 est conçue de sorte que vous n'avez pas à planifier les besoins en stockage de votre application. La plupart des fournisseurs de stockage exigent que vous achetiez une quantité prédéterminée de capacité de stockage et de transfert réseau. Dans ce scénario, si vous dépassez cette capacité, votre service est fermé ou vous devez payer des coûts supplémentaires élevés. Si vous ne dépassez pas cette limite, vous payerez malgré tout comme si vous l'aviez pleinement utilisée.

Amazon S3 ne facture que ce que vous avez utilisé et il n'y a aucuns frais cachés ou supplémentaires. Ce modèle vous offre un service à coût variable qui évolue avec votre entreprise, tout en vous permettant de profiter des avantages, en termes de prix, de l'infrastructure AWS. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Lorsque vous vous inscrivez à AWS, votre Compte AWS est automatiquement inscrit pour tous les services d'AWS, y compris dans Amazon S3. Toutefois, seuls les services que vous utilisez vous sont facturés. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

Pour consulter votre facture, dirigez-vous vers le Tableau de bord de gestion des coûts et de la facturation dans la AWS Billing and Cost Managementconsole. Pour en savoir plus sur la facturation du Compte AWS, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Billing. Pour toute question relative à la facturation AWS et aux Comptes AWS, contactez le support AWS.

Conformité PCI DSS

Amazon S3 prend en charge le traitement, le stockage et la transmission des données de cartes bancaires par un commerçant ou un fournisseur de services et a été validé comme étant conforme

à la norme PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard). Pour plus d'informations sur PCI DSS, et notamment sur la manière de demander une copie du package de conformité PCI AWS, consultez PCI DSS, niveau 1.

Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda

Après mûre réflexion, à compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires du réseau de partenaires AWS (APN). Les clients existants de S3 Object Lambda, ainsi que les clients utilisant ou déployant des solutions partenaires APN, peuvent continuer à utiliser le service comme d'habitude. AWS accorde la priorité aux améliorations de sécurité et de disponibilité pour S3 Object Lambda, mais nous ne prévoyons pas d'introduire de nouvelles fonctionnalités

Il existe plusieurs services et conceptions alternatifs qui vous permettent de modifier et de traiter les données accessibles depuis S3 afin de répondre aux besoins des différentes applications clientes ou utilisateurs qui accèdent aux données. Ces alternatives incluent la transformation dynamique des images de la solution AWS pour Amazon CloudFront, l'invocation de AWS Lambda par d'autres moyens (via CloudFront, API Gateway ou des URL de la fonction) ou le traitement des données dans l'application client. Toutes ces alternatives continuent d'utiliser Amazon S3 pour le stockage sous-jacent. Aucune migration de données n'est donc nécessaire.

Dans cet article, nous expliquons comment choisir la meilleure option pour votre cas d'utilisation.

Transformation dynamique des images pour Amazon CloudFront

Cette solution AWS permet le traitement d'images en temps réel via le réseau de diffusion de contenu (CDN) mondial d'Amazon CloudFront à l'aide d'API Gateway et de Lambda. Elle prend en charge diverses transformations telles que les modifications de format, les dimensions, les méthodes d'ajustement, les rotations et les filtres. Si vous utilisez S3 Object Lambda aujourd'hui pour la transformation d'images, cela peut être une bonne alternative. La présentation de la solution contient plus de détails sur les fonctionnalités et sur la façon de commencer à l'utiliser. Assurez-vous de modifier le paramètre du modèle Enable S3 Object Lambda sur « Non » lors du déploiement de la solution sur votre compte.

Pour plus d'informations, consultez Transformation dynamique des images pour Amazon CloudFront.

Traitement des données dans AWS Lambda

Vous pouvez continuer à utiliser AWS Lambda pour le traitement de vos données, mais l'invoquer directement ou par le biais d'autres services AWS. Votre logique de traitement des données peut rester la même, mais votre fonction Lambda devra être mise à jour en fonction de la manière dont vous choisissez de l'invoquer. Cette option est idéale pour les cas d'utilisation tels que la rédaction

de données sensibles, les modifications de format ou les situations dans lesquelles l'application qui invoque S3 Object Lambda dépend de la réception de données traitées. Cette option minimise également les modifications requises si vous choisissez de migrer depuis S3 Object Lambda.

Si vous utilisez un point d'accès S3 Object Lambda comme origine d'une distribution CloudFront, vous pouvez créer une nouvelle origine à l'aide des URL de la fonction Lambda ou d'API Gateway. Ce blog explique comment configurer une URL de la fonction Lambda qui servira d'origine à votre distribution CloudFront.

Si vous invoquez directement S3 Object Lambda à partir de votre code client aujourd'hui, vous pouvez utiliser les URL de la fonction Lambda pour invoquer directement votre fonction Lambda ou vous pouvez utiliser API Gateway. Si vous ne savez pas quelle est la meilleure méthode pour votre cas d'utilisation, consultez Sélection d'une méthode pour invoquer votre fonction Lambda à l'aide d'une demande HTTP dans le Guide du développeur AWS Lambda. Une fois que vous avez décidé quelle méthode d'invocation Lambda convient le mieux à votre cas d'utilisation et que vous avez configuré votre fonction Lambda en conséquence, vous devrez également mettre à jour votre application d'invocation pour invoquer votre fonction Lambda plutôt que d'invoquer S3 Object Lambda.

Traitement des données dans l'application client

Vous avez également la possibilité de déplacer votre logique de traitement des données de S3 Object Lambda vers votre application client. Cela fonctionne mieux si vous utilisez S3 Object Lambda dans le cadre d'une application qui effectue déjà un traitement ou une analyse plus poussés des données renvoyées par S3 Object Lambda. Par exemple, si votre point d'accès S3 Object Lambda était chargé de la redirection vers des objets ou des versions d'objets particuliers, cette logique de redirection peut être déplacée vers l'application appelante qui accèderait alors directement aux données du compartiment S3.

Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des commentaires, contactez AWS Support.

Premiers pas avec Amazon S3

Vous pouvez démarrer avec Amazon S3 en travaillant avec des compartiments et des objets. Un compartiment est un conteneur d'objets. Un objet est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent.

Pour stocker un objet dans Amazon S3, vous créez un compartiment, puis téléchargez l'objet dans le compartiment. Lorsque l'objet se trouve dans le compartiment, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger et le déplacer. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, vous pouvez nettoyer vos ressources.

Avec Amazon S3, vous ne payez que les services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les tarifs d'Amazon S3, consultez Amazon S3. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Vidéo : Premiers pas avec Amazon S3

Prérequis

Avant de commencer, confirmez que vous avez terminé les étapes de Configuration d'Amazon S3.

Configuration d'Amazon S3

Lorsque vous vous inscrivez à AWS, votre Compte AWS est automatiquement inscrit pour tous les services d'AWS, y compris dans Amazon S3. Seuls les services que vous utilisez vous sont facturés.

Avec Amazon S3, vous ne payez que les services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les tarifs d'Amazon S3, consultez Amazon S3. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

Pour configurer Amazon S3, suivez les étapes décrites dans les sections suivantes.

Lorsque vous vous inscrivez à AWS et configurez Amazon S3, vous avez la possibilité de modifier la langue d'affichage dans la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Modification de la langue de la AWS Management Console dans le Guide de démarrage de la AWS Management Console.

Rubriques

- S'inscrire à un Compte AWS
- Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

S'inscrire à un Compte AWS

Si vous n'avez pas de compte Compte AWS, procédez comme suit pour en créer un.

Pour s'inscrire à un Compte AWS

1. Ouvrez https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Suivez les instructions en ligne.

   Dans le cadre de la procédure d'inscription, vous recevrez un appel téléphonique ou un SMS et vous saisirez un code de vérification en utilisant le clavier numérique du téléphone.

   Lorsque vous souscrivez à un Compte AWS, un Utilisateur racine d'un compte AWS est créé. Par défaut, seul l'utilisateur racine a accès à l'ensemble des Services AWS et des ressources de ce compte. La meilleure pratique de sécurité consiste à attribuer un accès administratif à un utilisateur, et à utiliser uniquement l'utilisateur racine pour effectuer les tâches nécessitant un accès utilisateur racine.

AWS vous envoie un e-mail de confirmation lorsque le processus d'inscription est terminé. Vous pouvez afficher l'activité en cours de votre compte et gérer votre compte à tout moment en accédant à https://aws.amazon.com/ et en choisissant Mon compte.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

Une fois que vous vous êtes inscrit à un Compte AWS, sécurisez l'Utilisateur racine d'un compte AWS, activez AWS IAM Identity Center et créez un utilisateur administratif afin de ne pas utiliser l'utilisateur root pour les tâches quotidiennes.

Sécurisation de votre Utilisateur racine d'un compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console en tant que propriétaire du compte en sélectionnant Root user (Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.

   Pour obtenir de l'aide pour vous connecter en utilisant l'utilisateur racine, consultez Connexion en tant qu'utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.
2. Activez l'authentification multifactorielle (MFA) pour votre utilisateur racine.

   Pour obtenir des instructions, consultez Activation d'un dispositif MFA virtuel pour l'utilisateur racine de votre Compte AWS (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un utilisateur doté d'un accès administratif

1. Activez IAM Identity Center.

   Pour obtenir des instructions, consultez Activation d'AWS IAM Identity Center dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
2. Dans IAM Identity Center, octroyez un accès administratif à un utilisateur.

   Pour un didacticiel sur l'utilisation de l'Répertoire IAM Identity Center comme source d'identité, consultez Configuration de l'accès utilisateur avec l'Répertoire IAM Identity Center par défaut dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

Connexion en tant qu'utilisateur doté d'un accès administratif

- Pour vous connecter avec votre utilisateur IAM Identity Center, utilisez l'URL de connexion qui a été envoyée à votre adresse e-mail lorsque vous avez créé l'utilisateur IAM Identity Center.

  Pour obtenir de l'aide pour vous connecter à l'aide d'un utilisateur IAM Identity Center, consultez Connexion au portail d'accès AWS dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

Attribution d'un accès à d'autres utilisateurs

1. Dans IAM Identity Center, créez un ensemble d'autorisations qui respecte la bonne pratique consistant à appliquer les autorisations de moindre privilège.

Pour obtenir des instructions, consultez Création d'un ensemble d'autorisations dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

2. Attribuez des utilisateurs à un groupe, puis attribuez un accès par authentification unique au groupe.

   Pour obtenir des instructions, consultez Ajout de groupes dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

Étape 1 : créer votre premier compartiment S3

Une fois inscrit sur AWS, vous êtes prêt à créer un compartiment dans Amazon S3 à l'aide de la AWS Management Console. Dans Amazon S3, chaque objet est stocké dans un compartiment. Avant de pouvoir stocker des données dans Amazon S3, vous devez créer un compartiment.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Vous n'êtes pas facturé pour la création d'un compartiment. Seuls le stockage d'objets dans le compartiment et le transfert des objets dans et hors du compartiment vous sont facturés. Les frais que vous encourez en appliquant les exemples suivants de ce manuel sont minimes (moins de 1 USD). Pour plus d'informations sur les coûts de stockage, consultez Tarification Amazon S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

> **Note**
>
> - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer sa région.
> - Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment.

   Le nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

   - Il doit être unique dans une partition. Une partition est un regroupement de régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (régions commerciales), `aws-cn` (régions de Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US) Regions).
   - Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres, de points (`.`) et de traits d'union (`-`). Pour une meilleure compatibilité, nous vous déconseillons d'utiliser des points (`.`) dans les noms des compartiments, à l'exception des compartiments utilisés uniquement à des fins d'hébergement de sites web statiques.
   - Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
   - Pour obtenir la liste complète des règles de dénomination des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

   > **Important**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom.
   > - N'incluez pas d'informations sensibles dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

6. (Facultatif) Sous Configuration générale, vous pouvez choisir de copier les paramètres d'un compartiment existant dans votre nouveau compartiment. Si vous ne souhaitez pas copier les paramètres d'un compartiment existant, passez à l'étape suivante.

   > **Note**
   >
   > Cette option :
   >
   > - n'est pas disponible dans l'AWS CLI. Elle ne l'est que dans la console Amazon S3
   > - ne copie pas la stratégie du compartiment existant dans le nouveau compartiment.

   Pour copier les paramètres d'un compartiment existant, sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment s'ouvre. Recherchez le compartiment contenant les paramètres que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment se ferme et la fenêtre Créer un compartiment s'ouvre à nouveau.

   Sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, vous pouvez maintenant voir le nom du compartiment que vous avez sélectionné. Les paramètres de votre nouveau compartiment correspondent à présent à ceux du compartiment que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez supprimer les paramètres copiés, choisissez Restaurer les valeurs par défaut. Passez en revue les autres paramètres du compartiment sur la page Créer un compartiment. Si vous ne voulez apporter aucune modification, vous pouvez passer à l'étape finale.

7. Sous Object Ownership (Propriété de l'objet), pour désactiver ou activer les listes ACL et contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment, sélectionnez l'un des paramètres suivants :

   Listes ACL désactivées

   - Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement chaque objet du compartiment à usage général et dispose d'un contrôle total sur ces derniers. Les listes ACL n'ont plus d'incidence sur les autorisations d'accès aux données du compartiment S3 à usage général. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

     Par défaut, les listes ACL sont désactivées. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de

maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Listes ACL activées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.

  Si vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment préféré, pour exiger que tous les chargements Amazon S3 incluent la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control`, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui autorise uniquement les chargements d'objets utilisant cette liste ACL.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

> **Note**
>
> Le paramètre par défaut est Propriétaire du compartiment appliqué. Pour appliquer le paramètre par défaut et maintenir les listes ACL désactivées, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour activer les listes ACL, vous devez disposez de l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`.

8. Dans Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, choisissez les paramètres Bloquer l'accès public que vous souhaitez appliquer au compartiment.

   Par défaut, les quatre paramètres de blocage de l'accès public sont activés. Nous vous recommandons de maintenir tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour activer tous les paramètres de blocage de l'accès public, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour désactiver les paramètres de blocage de l'accès public, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutBucketPublicAccessBlock`.

9. (Facultatif) Par défaut, l'option Gestion des versions de compartiment est désactivée. La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'action involontaire d'un utilisateur ou de défaillance applicative. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

   Pour activer la gestion des versions de votre compartiment, choisissez Activer.

10. (Facultatif) Sous Tags (Balises), vous pouvez choisir d'ajouter des balises à votre compartiment. Avec la répartition des coûts AWS, vous pouvez utiliser des balises de compartiment pour annoter la facturation de votre utilisation d'un compartiment. Une balise correspond à une paire clé-valeur représentant un libellé que vous affectez à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des balises de répartition des coûts".

    Pour ajouter une balise de compartiment, saisissez une Key (Clé) et éventuellement une Value (Valeur), puis choisissez Add Tag (Ajouter une balise).

11. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

    - Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
    - Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
    - Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)

    > **Important**
    >
    > Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour configurer votre chiffrement par défaut, les quotas de demandes par seconde d'AWS KMS s'appliquent. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour

demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Les compartiments et les nouveaux objets sont chiffrés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de configuration du chiffrement. Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour en savoir plus sur SSE-S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Pour plus d'informations sur l'utilisation du chiffrement côté serveur pour chiffrer vos données, consultez the section called "Chiffrement des données".

12. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS), procédez comme suit :

    a. Sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

    - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

      La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
    - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

      Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les

100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir son ARN. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord obtenir l'autorisation d'utiliser cette clé, puis saisir son ARN. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes des clés KMS, consultez Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur DSSE-KMS, consultez the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)".

Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

b. Lorsque vous configurez votre compartiment pour qu'il utilise le chiffrement SSE-KMS par défaut, vous pouvez également activer les clés de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.

   Par défaut, les clés de compartiment S3 sont activées dans la console Amazon S3. Nous vous recommandons de les laisser activées afin de réduire vos coûts. Pour désactiver les clés de votre compartiment S3, sous Clé de compartiment, choisissez Désactiver.

13. (Facultatif) Le verrouillage d'objet de S3 permet d'empêcher la suppression ou l'écrasement des nouveaux objets. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet. Si vous souhaitez activer le verrouillage d'objet de S3, procédez comme suit :

    a. Choisissez Paramètres avancés.

> **Important**
>
> L'activation du verrouillage d'objet active automatiquement la gestion des versions du compartiment. Après avoir activé et créé avec succès le compartiment, vous devez également configurer les paramètres par défaut de rétention et de conservation légale du verrouillage d'objet dans l'onglet Propriétés du compartiment.

b. Pour activer le verrouillage d'objets, choisissez Enable (Activer), lisez l'avertissement qui s'affiche et confirmez-le.

> **Note**
>
> Pour créer un compartiment prenant en charge le verrouillage d'objet, vous devez disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateBucket`, `s3:PutBucketVersioning` et `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`.

14. Choisissez Créer un compartiment.

Vous avez créé un compartiment dans Amazon S3.

Étape suivante

Pour ajouter un objet à votre compartiment, consultez Étape 2 : charger un objet dans votre compartiment.

Étape 2 : charger un objet dans votre compartiment

Après avoir créé un compartiment dans Amazon S3, vous êtes prêt à charger un objet dans celui-ci. Un objet peut désigner n'importe quel type de fichier : un fichier texte, une photo, une vidéo, etc.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Pour charger un objet dans un compartiment

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Buckets (Compartiment), choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger votre objet.
3. Sous l'onglet Objets de votre compartiment, choisissez Charger.
4. Sous Fichiers et dossiers, choisissez Ajouter des fichiers.
5. Choisissez un fichier à charger, puis choisissez Ouvrir.
6. Choisissez Charger.

Vous avez réussi à charger un objet dans votre compartiment.

Étape suivante

Pour afficher votre objet, consultez Étape 3 : télécharger un objet.

Étape 3 : télécharger un objet

Lorsque vous chargez un objet dans un compartiment, vous pouvez afficher des informations sur votre objet et télécharger l'objet sur votre ordinateur local.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Utilisation de la console S3

Cette section explique comment utiliser la console Amazon S3 pour télécharger un objet depuis un compartiment S3.

> **Note**
>
> - Vous ne pouvez télécharger qu'un seul objet à la fois.

- Si vous utilisez la console Amazon S3 pour télécharger un objet dont le nom de clé se termine par un point (`.`), celui-ci est supprimé du nom de clé de l'objet téléchargé. Pour conserver le point à la fin du nom de l'objet téléchargé, vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Pour télécharger un objet à partir d'un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment à partir duquel vous souhaitez télécharger un objet.
4. Vous pouvez télécharger un objet à partir d'un compartiment S3 de l'une des façons suivantes :
   - Cochez la case à côté de l'objet et choisissez Télécharger. Si vous souhaitez télécharger l'objet dans un dossier spécifique, dans le menu Actions, choisissez Télécharger en tant que.
   - Si vous souhaitez télécharger une version spécifique de l'objet, activez Afficher les versions (en regard de la zone de recherche). Cochez la case à côté de la version de l'objet de votre choix, puis choisissez Télécharger. Si vous souhaitez télécharger l'objet dans un dossier spécifique, dans le menu Actions, choisissez Télécharger en tant que.

Vous avez téléchargé votre objet avec succès.

Étape suivante

Pour copier et coller votre objet dans Amazon S3, consultez Étape 4 : copier votre objet dans un dossier.

Étape 4 : copier votre objet dans un dossier

Vous avez déjà ajouté un objet dans un compartiment et téléchargé l'objet. Maintenant, vous créez un dossier et copiez l'objet et collez-le dans le dossier.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Pour copier un objet dans un dossier

1. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Create folder (Créer un dossier) et configurez le nouveau dossier :
   a. Entrez un nom de dossier (par exemple, `favorite-pics`).
   b. Pour le paramètre de chiffrement du dossier, choisissez Désactiver.
   c. Choisissez Enregistrer.
3. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez copier.
4. Cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez copier.
5. Choisissez Actions et Copy (Copier) dans la liste des options qui s'affiche.

   Vous pouvez également choisir Copy (Copier) parmi les options en haut à droite.
6. Choisissez le dossier de destination.
   a. Choisissez Parcourir S3.
   b. Cliquez sur le bouton d'option situé à gauche du nom du dossier.

      Pour naviguer dans un dossier et choisir un sous-dossier comme destination, choisissez le nom du dossier.
   c. Choisissez Choose destination (Choisir une destination).

   Le chemin d'accès au dossier de destination apparaît dans la zone Destination. Dans Destination, vous pouvez alternativement entrer votre chemin de destination, par exemple, s3://*nom-compartiment*/*nom-dossier*/.
7. En bas à droite, choisissez Copy (Copier).

   Amazon S3 copie vos objets dans le dossier de destination.

Étape suivante

Pour supprimer un objet et un compartiment dans Amazon S3, consultez Étape 5 : supprimer vos objets et votre compartiment.

Étape 5 : supprimer vos objets et votre compartiment

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, nous vous recommandons de les supprimer pour éviter des frais supplémentaires. Si vous avez terminé cette démonstration de démarrage en tant qu'exercice de formation et que vous ne prévoyez pas d'utiliser votre compartiment ou vos objets, nous recommandons de supprimer votre compartiment et vos objets afin que les frais ne s'accumulent plus.

Avant de supprimer votre compartiment, vous devez vider celui-ci ou supprimer les objets qui se trouvent dans le compartiment. Une fois que vous avez supprimé vos objets et votre compartiment, ils ne sont plus disponibles.

Si vous souhaitez continuer à utiliser le même nom de compartiment, nous vous recommandons de supprimer les objets ou de vider le compartiment, mais sans le supprimer. Une fois que vous avez supprimé un compartiment, le nom devient disponible et peut être réutilisé. Toutefois, un autre Compte AWS peut créer un compartiment portant le même nom avant que vous n'ayez l'occasion de réutiliser celui-ci.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Suppression d'un objet
- Vider votre compartiment
- Suppression de votre compartiment

Suppression d'un objet

Si vous souhaitez choisir les objets que vous supprimez sans vider tous les objets de votre compartiment, vous pouvez supprimer un objet.

1. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment à partir duquel vous souhaitez supprimer un objet.
2. Sélectionnez l'objets que vous voulez supprimer.
3. Choisissez Supprimer dans les options affichées en haut à droite.
4. Sur la page Supprimer des objets, tapez **`delete`** pour confirmer la suppression de vos objets.
5. Choisissez Supprimer les objets.

Vider votre compartiment

Si vous envisagez de supprimer votre compartiment, vous devez d'abord vider celui-ci, ce qui supprimera tous les objets du compartiment.

Pour vider un compartiment :

1. Dans la liste Compartiments, sélectionnez le compartiment à vider, puis choisissez Vider.
2. Pour confirmer que vous souhaitez vider le compartiment et supprimer tous les objets qu'il contient, dans Empty bucket (Vider le compartiment), saisissez **`permanently delete`**.

   > **Important**
   >
   > Cette opération ne peut pas être annulée. Les objets ajoutés au compartiment pendant le vidage de celui-ci seront supprimés.

3. Pour vider le compartiment et supprimer tous les objets qu'il contient, choisissez Vider.

   Une page Vider le compartiment : état s'ouvre et vous permet de consulter un résumé des suppressions d'objets qui ont réussi et échoué.
4. Pour revenir à votre liste de compartiments, choisissez Quitter.

Suppression de votre compartiment

Après avoir vidé votre compartiment ou supprimé tous les objets de votre compartiment, vous pouvez supprimer celui-ci.

1. Pour supprimer un compartiment, dans la liste Compartiments, sélectionnez le compartiment.
2. Choisissez Supprimer.
3. Pour confirmer la suppression, dans Delete bucket (Supprimer le compartiment), entrez le nom du compartiment.

   > **Important**
   >
   > La suppression d'un compartiment ne peut pas être annulée. Les noms de compartiment sont uniques. Si vous supprimez votre compartiment, un autre utilisateur AWS pourra en utiliser le nom. Si vous souhaitez continuer à utiliser le même nom de compartiment, ne supprimez pas le compartiment. Au lieu de cela, videz et conservez le compartiment.

4. Pour supprimer votre compartiment, choisissez Supprimer le compartiment.

Étapes suivantes

Dans les exemples précédents, vous avez appris à exécuter certaines tâches Amazon S3 élémentaires.

Les rubriques suivantes expliquent les chemins d'apprentissage que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre Amazon S3 afin de pouvoir l'implémenter dans vos applications.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Comprendre les cas d'utilisation courants
- Contrôlez l'accès à vos compartiments et à vos objets

- Protection et surveillance de votre stockage
- Développer avec Amazon S3
- Apprendre à partir de tutoriels
- Explorer la formation et le support

Comprendre les cas d'utilisation courants

Vous pouvez utiliser Amazon S3 pour prendre en charge votre cas d'utilisation particulier. La Bibliothèque de solutions AWS et le blog AWSfournissent des informations et des didacticiels propres au cas d'utilisation. Voici quelques cas d'utilisation courants d'Amazon S3 :

- Sauvegarde et stockage – Utilisez les fonctions de gestion du stockage Amazon S3 pour gérer les coûts, respecter les exigences réglementaires, réduire la latence et enregistrer plusieurs copies distinctes de vos données à des fins de respect des exigences de conformité.
- Hébergement d'applications – Déployez, installez et gérez des applications Web fiables, hautement évolutives et économiques. Par exemple, vous pouvez configurer votre compartiment Amazon S3 pour héberger un site web statique. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.
- Hébergement de contenus multimédias – Développez une infrastructure hautement disponible qui héberge des chargements et des téléchargements de vidéos, photos ou musique.
- Livraison de logiciels – Hébergez vos applications logicielles afin que vos clients puissent les télécharger.

Contrôlez l'accès à vos compartiments et à vos objets

Amazon S3 fournit plusieurs fonctionnalités et outils de sécurité. Pour avoir une présentation, consultez Contrôle d'accès dans Amazon S3.

Par défaut, les compartiments S3 et les objets sont privés. Vous avez uniquement accès aux ressources S3 que vous créez. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour accorder des autorisations de ressources granulaires qui prennent en charge votre cas d'utilisation particulier ou pour auditer les autorisations de vos ressources Amazon S3.

- Bloquer l'accès public S3 – Bloque l'accès public aux compartiments S3 et aux objets. Par défaut, les paramètres de blocage de l'accès public sont activés au niveau du compartiment.

- Identités AWS Identity and Access Management (IAM) : utilisez IAM ou AWS IAM Identity Center pour créer des identités IAM dans votre Compte AWS afin de gérer l'accès à vos ressources Amazon S3. Par exemple, vous pouvez utiliser IAM avec Amazon S3 pour contrôler le type d'accès dont un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs disposent pour un compartiment Amazon S3 détenu par votre Compte AWS. Pour obtenir plus d'informations sur les identités IAM et sur les bonnes pratiques, consultez Identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Stratégies de compartiment – Utilisez un langage de politique basé sur IAM pour configurer les autorisations basées sur les ressources de vos compartiments S3 et des objets qu'ils contiennent.
- Listes de contrôle d'accès (ACL) – Accordez des autorisations de lecture et d'écriture pour des compartiments et des objets individuels aux utilisateurs autorisés. En règle générale, nous recommandons d'utiliser des politiques basées sur les ressources S3 (stratégies de compartiment et politiques de point d'accès) ou des politiques d'utilisateur IAM pour le contrôle d'accès à la place des listes ACL. Les politiques constituent une option de contrôle d'accès simplifiée et plus flexible. Les stratégies de compartiment et de point d'accès vous permettent de définir des règles s'appliquant de manière générale à toutes les demandes adressées à vos ressources Amazon S3. Pour plus d'informations sur les cas spécifiques où vous devriez utiliser des listes ACL plutôt que des politiques basées sur les ressources ou des politiques d'utilisateur IAM, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.
- Propriété d'objets S3 : prenez possession de chaque objet présent dans votre compartiment, afin de simplifier la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès.
- Analyseur d'accès IAM pour S3 : évaluez et contrôlez vos politiques d'accès aux compartiments S3, en veillant à ce que ces politiques fournissent uniquement l'accès prévu à vos ressources S3.

Protection et surveillance de votre stockage

- Protection de votre stockage : après avoir créé des compartiments et chargé des objets dans Amazon S3, vous pouvez protéger votre stockage d'objets. Par exemple, vous pouvez utiliser la gestion des versions S3, la réplication S3 et les contrôles de basculement du point d'accès multi-régions pour la reprise après sinistre, AWS Backup pour sauvegarder vos données, et le

verrouillage d'objet S3 pour définir les périodes de conservation, empêcher les suppressions et les remplacements et répondre aux exigences de conformité.

- Surveiller votre stockage – La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. Vous pourrez surveiller l'activité et les coûts de stockage. En outre, nous vous recommandons de recueillir les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS afin de pouvoir déboguer plus facilement une éventuelle défaillance à plusieurs points.

  Vous pouvez également utiliser l'analytique et les informations exploitables dans Amazon S3 pour comprendre, analyser et optimiser votre utilisation du stockage. Par exemple, utilisez Amazon S3 Storage Lens pour comprendre, analyser et optimiser votre stockage. S3 Storage Lens offre plus de 29 métriques d'utilisation et d'activité ainsi que des tableaux de bord interactifs vous permettant d'agréger des données pour l'ensemble de votre organisation, des comptes spécifiques, des Régions, des compartiments ou des préfixes. Utilisez Analyse de classe de stockage pour analyser les modèles d'accès au stockage afin de décider lorsqu'il est temps de déplacer vos données vers une classe de stockage plus économique. Pour gérer vos coûts, vous pouvez utiliser le cycle de vie S3.

Développer avec Amazon S3

Amazon S3 est un service REST. Vous pouvez envoyer des demandes à Amazon S3 en utilisant l'API REST ou les bibliothèques SDK AWS qui enveloppent l'API REST Amazon S3 sous-jacente, simplifiant ainsi vos tâches de programmation. Vous pouvez également utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour effectuer des appels d'API Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3.

L'API REST Amazon S3 est une interface HTTP vers Amazon S3. Lorsque vous utilisez l'API REST, vous utilisez des demandes HTTP standard pour créer, récupérer et supprimer des compartiments et des objets. Pour utiliser l'API REST, vous pouvez choisir n'importe quelle boîte à outils prenant en charge HTTP. Vous pouvez même utiliser un explorateur pour récupérer des objets, si ceux-ci peuvent être lus de manière anonyme. Pour plus d'informations, consultez Développement avec Amazon S3 dans la Référence des API Amazon S3.

Pour vous aider à développer des applications utilisant le langage de votre choix, nous fournissons les ressources suivantes.

AWS CLI

Vous pouvez accéder aux fonctions d'Amazon S3 à l'aide de AWS CLI. Pour télécharger et configurer l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

L'AWS CLI offre deux niveaux de commandes pour accéder à Amazon S3 : les commandes de haut niveau (s3) et les commandes de niveau API (s3api et `s3control`). Les commandes S3 de niveau élevé simplifient l'exécution des tâches courantes, telles que la création, la manipulation et la suppression d'objets et de compartiments. Les commandes s3api et s3control exposent l'accès direct à toutes les opérations d'API Amazon S3, que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations avancées qui pourraient ne pas être possibles avec les commandes de niveau élevé.

Pour obtenir la liste des commandes AWS CLI d'Amazon S3, consultez s3, s3api et s3control.

Kits AWS SDK et explorateurs

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK lorsque vous développez des applications avec Amazon S3. Les kits AWS SDK simplifient vos tâches de programmation en encapsulant l'API REST sous-jacente. Les kits AWS Mobile SDK et la bibliothèque Amplify JavaScript sont également disponibles pour créer des applications Web et mobiles connectées via AWS.

En plus des kits AWS SDK, des explorateurs AWS sont disponibles pour Visual Studio et l'IDE Eclipse pour Java. Dans ce cas, les SDK et les explorateurs sont regroupés, sous la forme de boîtes à outils AWS.

Pour plus d'informations, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Exemples de codes et bibliothèques

Le centre pour développeurs AWS et le catalogue d'exemples de codesAWS proposent des exemples de codes et des bibliothèques spécialement écrits pour Amazon S3. Vous pouvez utiliser ces exemples de codes afin de comprendre comment mettre en œuvre l'API Amazon S3. Vous pouvez également consulter la Référence des API Amazon Simple Storage Service pour comprendre les opérations de l'API Amazon S3 en détails.

Apprendre à partir de tutoriels

Vous pouvez commencer par des tutoriels étape par étape pour en savoir plus sur Amazon S3. Ces sont conçus pour un environnement de travaux pratiques et ils utilisent des noms de sociétés fictifs, des noms d'utilisateur fictifs, etc. Leur objectif consiste à fournir des instructions générales. Ils ne

sont pas conçus pour être utilisés directement dans votre environnement de production sans être préalablement vérifiés et adaptés soigneusement aux besoins uniques de votre organisation.

Premiers pas

- Tutoriel : stockage et récupération d'un fichier avec Amazon S3
- Tutoriel : démarrer avec Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Tutoriel : premier pas avec les classes de stockage Amazon S3 Glacier

Optimisation des coûts de stockage

- Tutoriel : démarrer avec Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Tutoriel : premier pas avec les classes de stockage Amazon S3 Glacier
- Tutoriel : optimisation des coûts et amélioration de la visibilité avec S3 Storage Lens

Gestion du stockage

- Didacticiel : Débuter à l'aide des points d'accès multi-régions Amazon S3
- Tutoriel : Réplication d'objets existants dans vos compartiments Amazon S3 avec la réplication par lot S3

Hébergement de vidéos et de sites web

- Didacticiel : Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53
- Didacticiel : configuration d'un site web statique sur Amazon S3
- Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53

Traitement des données

- Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda
- Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend
- Tutoriel : Utilisation de S3 Object Lambda pour filigraner dynamiquement des images au fur et à mesure de leur récupération

- Didacticiel : transcodage par lot de vidéos avec S3 Batch Operations

Protection des données

- Tutoriel : vérifier l'intégrité des données dans Amazon S3 avec des totaux de contrôle supplémentaires
- Tutoriel : réplication des données au sein d'une même entité et entre Régions AWS à l'aide de la réplication S3
- Tutoriel : protection des données sur Amazon S3 contre les suppressions accidentelles ou les bogues d'application à l'aide de la gestion des versions S3, du verrouillage d'objets S3 et de la réplication S3
- Tutoriel : Réplication d'objets existants dans vos compartiments Amazon S3 avec la réplication par lot S3

Explorer la formation et le support

Vous pouvez apprendre auprès d'experts AWS pour améliorer vos compétences et obtenir l'aide d'experts pour réaliser vos objectifs.

- Formation – Les ressources de formation offrent une approche pratique de l'apprentissage d'Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Formation et certification AWS et AWS online tech talks.
- Forums de discussion – Sur le forum, vous pouvez consulter des publications pour comprendre ce que vous pouvez faire ou non avec Amazon S3. Vous pouvez également poser des questions. Pour plus d'informations, consultez Forums de discussion.
- Assistance technique – Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter l'Assistance technique.

Mise en route avec Amazon S3 à l'aide de l'AWS CLI

Vous pouvez démarrer avec Amazon S3 en utilisant l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) avec des compartiments à usage général et des objets. Un compartiment est un conteneur d'objets. Un objet est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent.

Pour stocker un objet dans Amazon S3, vous créez un compartiment, puis téléchargez l'objet dans le compartiment. Lorsque l'objet se trouve dans le compartiment, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger et

le déplacer. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, vous pouvez nettoyer vos ressources.

Avec Amazon S3, vous ne payez que les services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les tarifs d'Amazon S3, consultez Amazon S3. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez Didacticiel : bien démarrer avec S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Configuration

Avant de commencer à utiliser l'AWS CLI avec Amazon S3, assurez-vous que vous avez effectué les opérations suivantes :

- Vous vous êtes inscrit à un compte AWS. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration d'Amazon S3.
- Vous avez créé un utilisateur disposant d'autorisations `s3:*`. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration d'Amazon S3.
- Installé et configuré l' AWS CLI. Pour obtenir des instructions, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Pour vérifier que l'AWS CLI est configurée correctement, exécutez la commande suivantes :

```
aws sts get-caller-identity
```

Pour plus d'informations, consultez get-caller-identity dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Cette commande affiche la liste des commandes Amazon S3 disponibles si l'AWS CLI est correctement installée et configurée.

Étape 1 : créer votre premier compartiment Amazon S3

Après avoir configuré l'AWS CLI, vous êtes prêt à créer un compartiment dans Amazon S3. Dans Amazon S3, chaque objet est stocké dans un compartiment. Avant de pouvoir stocker des données dans Amazon S3, vous devez créer un compartiment.

> **Note**
>
> Vous n'êtes pas facturé pour la création d'un compartiment. Seuls le stockage d'objets dans le compartiment et le transfert des objets dans et hors du compartiment vous sont facturés. Les frais que vous encourez en appliquant les exemples suivants de ce manuel sont minimes (moins de 1 USD). Pour plus d'informations sur les coûts de stockage, consultez Tarification Amazon S3.

Pour créer un compartiment

1. Créez un compartiment à l'aide de la commande `s3api create-bucket`. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par un nom de compartiment unique et `us-east-1` par la région de votre choix :

   ```
   aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-east-1
   ```

   Pour les régions autres que us-east-1, vous devez spécifier la contrainte de localisation :

   ```
   aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-west-2 --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2
   ```

   > **Note**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer sa région.
   > - Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des régions Amazon S3 AWS, consultez Points de terminaison AWS dans le Référence générale d'Amazon Web Services.
   > - Le nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Il doit être unique dans une partition. Une partition est un regroupement de régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (régions commerciales), `aws-cn` (régions Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US)).
- Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
- Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres, de points (.) et de traits d'union (-). Pour une meilleure compatibilité, nous vous déconseillons d'utiliser des points (.) dans les noms des compartiments, à l'exception des compartiments utilisés uniquement à des fins d'hébergement de sites web statiques.
- Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.

- Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom.
- N'incluez pas d'informations sensibles dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

2. Vérifiez que votre compartiment a été créé en répertoriant tous les compartiments :

```
aws s3 ls
```

3. Pour Propriété d'objets, vous pouvez activer ou désactiver les listes ACL et contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment.

   Listes ACL désactivées

   Pour définir Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées et le propriétaire du compartiment détient automatiquement chaque objet présent dans le compartiment à usage général et en a le contrôle total :

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket --ownership-
controls="Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]"
```

   > **Note**
   >
   > Par défaut, les listes ACL sont désactivées. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour plus d'informations, consultez

Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Listes ACL activées

- Pour définir Propriétaire du compartiment préféré : le propriétaire du compartiment dispose d'un contrôle total sur les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL prête à l'emploi `bucket-owner-full-control` :

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket --ownership-controls="Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerPreferred}]"
```

  Si vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment préféré, pour exiger que tous les chargements Amazon S3 incluent la liste ACL prête à l'emploi `bucket-owner-full-control`, vous pouvez Exiger la liste ACL prédéfinie de contrôle complet du propriétaire du compartiment pour les opérations PUT Amazon S3 (préférence du propriétaire du compartiment) qui autorise uniquement les chargements d'objets utilisant cette liste ACL.
- Pour définir Créateur d'objets : le compte AWS qui charge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL :

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket --ownership-controls="Rules=[{ObjectOwnership=ObjectWriter}]"
```

> **Note**
>
> Le paramètre par défaut est Propriétaire du compartiment appliqué. Pour appliquer le paramètre par défaut et maintenir les listes ACL désactivées, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour activer les listes ACL, vous devez disposez de l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`.

Pour vérifier le paramètre actuel de propriété de l'objet pour votre compartiment :

```
aws s3api get-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

4. Pour vérifier que Bloquer l'accès public est activé (il est activé par défaut pour les nouveaux compartiments) :

```
aws s3api get-public-access-block --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Par défaut, les quatre paramètres Bloquer l'accès public sont activés pour les nouveaux compartiments. Nous vous recommandons de maintenir tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Si vous devez activer Bloquer l'accès public, utilisez la commande suivante :

```
aws s3api put-public-access-block --bucket amzn-s3-demo-bucket --public-access-
block-configuration
 "BlockPublicAcls=true,IgnorePublicAcls=true,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=t
```

> **Note**
>
> Pour activer tous les paramètres de blocage de l'accès public, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour désactiver les paramètres de blocage de l'accès public, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutBucketPublicAccessBlock`.

5. Pour activer la gestion des versions de votre compartiment :

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket --versioning-
configuration Status=Enabled
```

Par défaut, l'option Gestion des versions de compartiment est désactivée. La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'action involontaire d'un utilisateur ou de défaillance applicative. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

6. Le verrouillage d'objet Amazon S3 permet d'empêcher la suppression ou l'écrasement des nouveaux objets. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité

de verrouillage d'objet. Pour activer Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet (nécessite la gestion des versions de compartiment) :

Pour un nouveau compartiment :

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket --region us-east-1 --object-lock-enabled-for-bucket
```

Pour un compartiment existant :

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --object-lock-configuration '{"ObjectLockEnabled": "Enabled"}'
```

Si vous souhaitez définir une valeur par défaut Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet tout en activant le verrouillage d'objet, vous pouvez utiliser :

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --object-lock-configuration '{"ObjectLockEnabled":"Enabled","Rule":{"DefaultRetention":{"Mode":"COMPLIANCE","Days":30}}}'
```

Vous pouvez remplacer `"COMPLIANCE"` par `"GOVERNANCE"` pour un mode moins restrictif et ajuster le nombre de jours selon vos besoins.

> **Note**
>
> Pour créer un compartiment prenant en charge le verrouillage d'objet, vous devez disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateBucket`, `s3:PutBucketVersioning` et `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`.

7. Vous pouvez ajouter des balises à votre compartiment. Avec la répartition des coûts AWS, vous pouvez utiliser des balises de compartiment pour annoter la facturation de votre utilisation d'un compartiment. Une balise correspond à une paire clé-valeur représentant un libellé que vous affectez à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3.

   Pour ajouter des balises à votre compartiment :

```
aws s3api put-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket --tagging
 'TagSet=[{Key=Purpose,Value=Testing},{Key=Environment,Value=Development}]'
```

8. Les compartiments et les nouveaux objets sont chiffrés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (`SSE-S3`) comme niveau de base de configuration du chiffrement. Pour vérifier le chiffrement par défaut de votre compartiment, utilisez la commande suivante :

```
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Vous pouvez également configurer le chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (`SSE-KMS`) et le chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS KMS (`DSSE-KMS`) pour votre compartiment. La clé gérée par AWS (`aws/s3`) et les clés gérées par le client peuvent être utilisées comme clé AWS KMS pour la configuration du chiffrement `SSE-KMS` et `DSSE-KMS`. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour plus d'informations sur la création d'une clé AWS KMS, consultez Création de clés dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> La clé AWS KMS doit se trouver dans la même région AWS que votre compartiment Amazon S3. Les clés KMS entre régions ne sont pas prises en charge pour le chiffrement de compartiment Amazon S3.

Lorsque vous configurez votre compartiment pour qu'il utilise le chiffrement par défaut avec SSE-KMS, vous pouvez également utiliser les clés de compartiment Amazon S3. Les clés de compartiment Amazon S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3. Les clés de compartiment Amazon S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS. Dans l'AWS CLI, les clés de compartiment Amazon S3 NE sont PAS activées par défaut lors de la création d'un nouveau compartiment. Ce comportement est différent du comportement de la console où ils sont activés par défaut.

Pour configurer `SSE-KMS` et activer les clés de compartiment Amazon S3 :

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket --server-side-
encryption-configuration "{\"Rules\":[{\"ApplyServerSideEncryptionByDefault
\":{\"SSEAlgorithm\":\"aws:kms\",\"KMSMasterKeyID\":\"YOUR-KMS-KEY-ARN\"},
\"BucketKeyEnabled\":true}]}"
```

Pour vérifier si les clés de compartiment Amazon S3 sont activées pour un compartiment :

```
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

La sortie inclut un `BucketKeyEnabled` champ défini sur `true` ou `false`.

Utilisez la commande suivante pour configurer `DSSE-KMS` :

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket --server-side-
encryption-configuration '{"Rules":[{"ApplyServerSideEncryptionByDefault":
{"SSEAlgorithm":"aws:kms:dsse","KMSMasterKeyID":"YOUR-KMS-KEY-ARN"}}]}'
```

Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour en savoir plus sur SSE-S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

> **Important**
>
> Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour configurer votre chiffrement par défaut, les quotas de demandes par seconde d'AWS KMS s'appliquent. Vous pouvez réduire les appels d'API KMS en activant les clés de compartiment Amazon S3, ce qui réduit le nombre de demandes envoyées à AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Vous avez créé un compartiment dans Amazon S3. L'étape suivante consiste à charger un objet dans votre compartiment.

Étape 2 : charger un objet dans votre compartiment

Après avoir créé un compartiment dans Amazon S3, vous êtes prêt à charger un objet dans celui-ci. Un objet peut désigner n'importe quel type de fichier : un fichier texte, une photo, une vidéo, etc.

Pour charger un objet dans un compartiment

1. Créez un fichier texte simple à charger. Vous pouvez utiliser un éditeur de texte ou exécuter la commande suivante :

   ```
   echo 'Hello, Amazon S3!' > example.txt
   ```

2. Chargez le fichier dans votre compartiment à l'aide de la commande s3 cp :

   ```
   aws s3 cp example.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/
   ```

   En cas de succès, vous obtiendrez un résultat similaire au résultat suivant :

   ```
   upload: ./example.txt to s3://amzn-s3-demo-bucket/example.txt
   ```

3. Vérifiez que l'objet a été chargé en répertoriant le contenu de votre compartiment :

   ```
   aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket/
   ```

Vous avez réussi à charger un objet dans votre compartiment. L'étape suivante consiste à télécharger un objet.

Étape 3 : télécharger un objet

Lorsque vous chargez un objet dans un compartiment, vous pouvez afficher des informations sur votre objet et télécharger l'objet sur votre ordinateur local.

Pour télécharger un objet à partir d'un compartiment Amazon S3

1. Pour obtenir des informations sur votre objet :

   ```
   aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example.txt
   ```

Cette commande renvoie des métadonnées relatives à l'objet, notamment son type de contenu, sa longueur et la date à laquelle il a été modifié pour la dernière fois.

2. Téléchargez l'objet sur votre ordinateur local :

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/example.txt downloaded-example.txt
```

En cas de succès, vous obtiendrez un résultat similaire au résultat suivant :

```
download: s3://amzn-s3-demo-bucket/example.txt to ./downloaded-example.txt
```

3. Vérifiez le contenu du fichier téléchargé :

```
cat downloaded-example.txt
```

> **Note**
>
> - Contrairement à la console, l'AWS CLI peut télécharger plusieurs objets à la fois en utilisant des caractères génériques ou l'indicateur `--recursive`.
> - Lorsque vous téléchargez des objets avec l'AWS CLI, les points (.) à la fin du nom des clés d'objet sont conservés, contrairement à ce qui se passe dans la console où ils sont supprimés. C'est important si vos clés d'objet se terminent par des points.

Exemple de téléchargement de plusieurs objets :

Pour télécharger plusieurs objets depuis un compartiment Amazon S3 avec des extensions de fichier spécifiques, utilisez la commande de copie récursive avec les filtres `exclude` et `include`, comme indiqué dans l'exemple.

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/ . --recursive --exclude "*" --include "*.txt"
```

Vous avez téléchargé votre objet avec succès. L'étape suivante consiste à copier votre objet dans un dossier.

Étape 4 : copier votre objet dans un dossier

Vous avez déjà ajouté un objet dans un compartiment et téléchargé l'objet. Maintenant, vous créez un dossier et copiez l'objet et collez-le dans le dossier.

Pour copier un objet dans un dossier

1. Dans Amazon S3, les dossiers sont représentés sous la forme de préfixes dans les clés d'objet. Créez un « dossier » en copiant un objet avec un préfixe :

   ```
   aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-source-bucket/example.txt s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/favorite-files/example.txt
   ```

   En cas de succès, vous obtiendrez un résultat similaire au résultat suivant :

   ```
   copy: s3://amzn-s3-demo-source-bucket/example.txt to s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/favorite-files/example.txt
   ```

2. Vérifiez que l'objet a été copié en répertoriant le contenu du dossier :

   ```
   aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-destination-bucket/favorite-files/
   ```

Vous avez correctement copié votre objet dans un dossier. L'étape suivante consiste à supprimer vos objets et votre compartiment.

Étape 5 : supprimer vos objets et votre compartiment

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, nous vous recommandons de les supprimer pour éviter des frais supplémentaires. Si vous avez terminé cette démonstration de démarrage en tant qu'exercice de formation et que vous ne prévoyez pas d'utiliser votre compartiment ou vos objets, nous recommandons de supprimer votre compartiment et vos objets afin que les frais ne s'accumulent plus.

Avant de supprimer votre compartiment, vous devez vider celui-ci ou supprimer les objets qui se trouvent dans le compartiment. Une fois que vous avez supprimé vos objets et votre compartiment, ils ne sont plus disponibles.

Si vous souhaitez continuer à utiliser le même nom de compartiment, nous vous recommandons de supprimer les objets ou de vider le compartiment, mais sans le supprimer. Une fois que vous

avez supprimé un compartiment, le nom devient disponible et peut être réutilisé. Toutefois, un autre compte AWS peut créer un compartiment portant le même nom avant que vous n'ayez l'occasion de réutiliser celui-ci.

Suppression d'un objet

Si vous souhaitez choisir les objets que vous supprimez sans vider tous les objets de votre compartiment, vous pouvez supprimer un objet.

Supprimez un objet spécifique :

```
aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket/example.txt
```

En cas de succès, vous obtiendrez un résultat similaire au résultat suivant :

```
delete: s3://amzn-s3-demo-bucket/example.txt
```

Vider votre compartiment

Si vous envisagez de supprimer votre compartiment, vous devez d'abord vider celui-ci, ce qui supprimera tous les objets, versions et marqueurs du compartiment.

Pour vider un compartiment :

> **Important**
>
> Cette opération ne peut pas être annulée. Les objets ajoutés au compartiment pendant le vidage de celui-ci seront supprimés.

1. Option 1 : pour les compartiments plus petits, utilisez la commande `rm` avec l'indicateur `--recursive` pour supprimer tous les objets du compartiment :

   ```
   aws s3 rm s3://amzn-s3-demo-bucket --recursive
   ```

   Cette commande supprime tous les objets du compartiment, y compris les objets des dossiers.

> **Note**
>
> Si votre compartiment contient de nombreux objets ou des objets volumineux, le délai de cette commande peut être dépassé. Pour les compartiments contenant de grandes quantités de données, utilisez la règle de cycle de vie d'Amazon S3 pour faire expirer les objets contenus dans les compartiments.

Option 2 : utilisez les règles de cycle de vie d'Amazon S3 (recommandé pour les compartiments de grande taille)

Pour les compartiments contenant de nombreux objets ou des objets volumineux, utilisez une règle de cycle de vie Amazon S3 pour faire expirer et supprimer automatiquement tous les objets. Attendez que la règle du cycle de vie soit traitée (cela peut prendre jusqu'à 24 heures). Pour plus d'informations sur l'utilisation des règles de cycle de vie pour vider les compartiments, consultez Comment vider un compartiment Amazon S3 à l'aide d'une règle de configuration du cycle de vie ?

2. Vérifiez que le compartiment est vide :

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
```

3. Si la gestion des versions est activée dans votre compartiment, utilisez les commandes suivantes pour supprimer les objets soumis à la gestion des versions et supprimer les marqueurs.

   Supprimez les objets soumis à la gestion des versions :

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete "$(aws s3api list-
object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket --output json --query='{Objects:
 Versions[].{Key:Key,VersionId:VersionId}}')"
```

   Supprimez des marqueurs de suppression :

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete "$(aws s3api list-
object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket --output json --query='{Objects:
 DeleteMarkers[].{Key:Key,VersionId:VersionId}}')"
```

4. Vérifiez que le compartiment est vide de toutes les versions d'objet et marqueurs de suppression :

```
aws s3api list-object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

La sortie ne doit afficher aucune version ou marqueurs de suppression restants.

Suppression de votre compartiment

Après avoir vidé votre compartiment ou supprimé tous les objets de votre compartiment, vous pouvez supprimer celui-ci.

> **Important**
>
> La suppression d'un compartiment ne peut pas être annulée. Les noms de compartiment sont uniques. Si vous supprimez votre compartiment, un autre utilisateur AWS pourra en utiliser le nom. Si vous souhaitez continuer à utiliser le même nom de compartiment, ne supprimez pas le compartiment. Au lieu de cela, videz et conservez le compartiment.

Pour supprimer un compartiment

1. Supprimez le compartiment :

```
aws s3api delete-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

2. Vérifiez que le compartiment a été supprimé en répertoriant tous les compartiments :

```
aws s3 ls
```

Étapes suivantes

Dans les exemples précédents, vous avez appris à effectuer certaines tâches Amazon S3 élémentaires à l'aide de l'AWS CLI.

Les rubriques suivantes expliquent les chemins d'apprentissage que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre Amazon S3 afin de pouvoir l'implémenter dans vos applications.

- Comprendre les cas d'utilisation courants
- Contrôlez l'accès à vos compartiments et à vos objets
- Protection et surveillance de votre stockage
- Développer avec Amazon S3
- Comprendre les cas d'utilisation courants
- Explorer la formation et le support

La liste suivante présente les commandes d'AWS CLI courantes pour Amazon S3 :

- cp : copie des fichiers ou des objets entre votre système de fichiers local et Amazon S3, ou entre des emplacements Amazon S3
- ls : répertorie les objets Amazon S3 et les préfixes courants sous un compartiment et un préfixe spécifiés
- mb : crée un compartiment Amazon S3
- mv : déplace des fichiers ou des objets entre votre système de fichiers local et Amazon S3, ou entre des emplacements Amazon S3
- presign : génère une URL pré-signée pour un objet Amazon S3 qui permet un accès temporaire sans informations d'identification AWS
- rb : supprime un compartiment Amazon S3 vide. Vous pouvez utiliser l'indicateur `--force` pour vider et supprimer automatiquement un compartiment contenant son contenu en une seule commande. Cette action ne peut pas être annulée.
- rm : supprime des objets d'Amazon S3
- sync : synchronise les répertoires et les préfixes Amazon S3 en copiant de manière récursive les fichiers nouveaux et mis à jour du répertoire source vers la destination.
- website : configure un compartiment en tant que site web statique

Pour plus d'informations sur les commandes d'AWS CLI d'Amazon S3, consultez les ressources suivantes :

- s3 : commandes Amazon S3 de haut niveau qui simplifient les opérations courantes
- s3api : accès direct à toutes les opérations de l'API Amazon S3
- s3control : accès direct à toutes les opérations de l'API de contrôle Amazon S3

Création, configuration et utilisation de compartiments Amazon S3

Pour stocker vos données dans Amazon S3, vous devez utiliser avec des ressources appelées compartiments et objets. Un compartiment est un conteneur d'objets. Un objet est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent.

Pour stocker un objet dans Amazon S3, vous devez créer un compartiment, puis télécharger l'objet dans un compartiment. Lorsque l'objet se trouve dans le compartiment, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger et le déplacer. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, vous pouvez nettoyer vos ressources.

Les rubriques de cette section fournissent une vue d'ensemble de l'utilisation des compartiments à usage général dans Amazon S3. Elles incluent des informations sur l'attribution de noms, la création, l'accès et la suppression de compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur l'affichage ou l'établissement de la liste des objets d'un compartiment, consultez Organisation, liste et utilisation de vos objets.

Il existe plusieurs types de compartiments Amazon S3. Avant de créer un compartiment, assurez-vous de choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos exigences de performances. Pour plus d'informations sur les différents types de compartiment et les cas d'utilisation appropriés pour chacun, consultez Compartiments.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Avec Amazon S3, vous ne payez que les services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les tarifs d'Amazon S3, consultez Amazon S3. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

Rubriques

- Présentation des compartiments à usage général
- Modèles courants de compartiments à usage général pour créer des applications dans Amazon S3
- Règles de dénomination des compartiments à usage général
- Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général
- Accès à un compartiment à usage général Amazon S3
- Création d'un compartiment à usage général
- Affichage des propriétés d'un compartiment à usage général S3
- Liste des compartiments à usage général Amazon S3
- Vidage d'un compartiment à usage général
- Suppression d'un compartiment à usage général
- Montage d'un compartiment Amazon S3 en tant que système de fichiers local
- Utilisation du navigateur de stockage pour Amazon S3
- Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration
- Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage

Présentation des compartiments à usage général

Pour charger vos données (photos, vidéos, documents, etc.) dans Amazon S3, vous devez d'abord créer un compartiment S3 dans l'une des Régions AWS.

Il existe plusieurs types de compartiments Amazon S3. Avant de créer un compartiment, assurez-vous de choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos exigences de performances. Pour plus d'informations sur les différents types de compartiment et les cas d'utilisation appropriés pour chacun, consultez Compartiments.

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires sur les compartiments à usage général, notamment les règles de dénomination, les quotas et les détails de configuration des compartiments. Pour obtenir la liste des restrictions et limitations relatives aux compartiments Amazon S3, consultez Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général.

Rubriques

- Présentation des compartiments à usage général
- Modèles courants de compartiments à usage général
- Autorisations
- Gestion de l'accès public aux compartiments à usage général
- Options de configuration des compartiments à usage général
- Opérations sur les compartiments à usage général
- Surveillance des performances des compartiments à usage général

Présentation des compartiments à usage général

Chaque objet est contenu dans un compartiment. Par exemple, si l'objet nommé `photos/puppy.jpg` est stocké dans le compartiment à usage général `amzn-s3-demo-bucket`, dans la région USA Ouest (Oregon), il est adressable à l'aide de l'URL `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/photos/puppy.jpg`. Pour plus d'informations, consultez Accès à un compartiment.

- Les quotas de compartiments à usage général pour les régions commerciales ne peuvent être consultés et gérés qu'à partir de la région USA Est (Virginie du Nord).
- Les quotas de compartiments à usage général pour AWS GovCloud (US) ne peuvent être consultés et gérés qu'à partir de la région AWS GovCloud (US, côte ouest).

En termes d'implémentation, les compartiments et les objets constituent des ressources AWS et Amazon S3 fournit les API qui vous permettent de les gérer. Par exemple, vous pouvez créer un compartiment et y charger des objets via l'API Amazon S3. Vous pouvez également effectuer ces opérations via la console Amazon S3. La console utilise les API Amazon S3 pour envoyer des demandes à Amazon S3.

Cette section décrit comment utiliser les compartiments à usage général. Pour en savoir plus sur l'utilisation des objets, consultez Présentation des objets Amazon S3.

Amazon S3 prend en charge les compartiments globaux à usage général, ce qui signifie que chaque nom de compartiment doit être unique au sein de tous les Comptes AWS de toutes les Régions AWS d'une partition. Une partition est un regroupement de Régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (Régions Standard), `aws-cn` (Régions Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US)).

Après la création d'un compartiment à usage général, le nom de ce dernier ne peut pas être utilisé par un autre Compte AWS de la même partition tant que le compartiment n'est pas supprimé. Vous ne devez pas dépendre de conventions de dénomination de compartiment spécifiques à des fins de vérification de la disponibilité ou de la sécurité. Pour obtenir des instructions sur l'attribution des noms, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Amazon S3 crée des compartiments dans une région que vous spécifiez. Pour réduire la latence, minimiser les coûts ou répondre aux exigences réglementaires, choisissez n'importe quelle Région AWS géographiquement proche de vous. Par exemple, si vous résidez en Europe, il peut être avantageux de créer des compartiments dans les régions Europe (Irlande) ou Europe (Francfort). Pour obtenir la liste des régions Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans les Références générales AWS.

> **Note**
>
> Lorsque vous créez un compartiment dans une Région AWS donnée et y stockez des objets, ceux-ci ne quittent jamais cette région, à moins que vous ne les transfériez explicitement vers une autre région. Par exemple, les objets stockés dans la région Europe (Irlande) ne la quittent jamais.

Modèles courants de compartiments à usage général

Lorsque vous créez des applications sur Amazon S3, vous pouvez utiliser des compartiments uniques à usage général pour séparer les différents jeux de données ou les différentes charges de travail. Selon votre cas d'utilisation, il existe différents modèles de conception et différentes bonnes pratiques concernant l'utilisation des compartiments à usage général. Pour plus d'informations, consultez Modèles courants de compartiments à usage général pour créer des applications dans Amazon S3.

Autorisations

Vous pouvez utiliser vos informations d'identification Utilisateur racine d'un compte AWS pour créer un compartiment à usage général et effectuer toute autre opération Amazon S3. Toutefois, nous vous recommandons de ne pas utiliser les informations d'identification d'utilisateur racine de votre Compte AWS pour effectuer des demandes, par exemple pour créer un compartiment. Il est préférable de créer un utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM), puis de lui accorder un accès total (par défaut, les utilisateurs ne bénéficient d'aucune autorisation).

Ces utilisateurs sont appelés administrateurs. En lieu et place des informations d'identification d'utilisateur racine de votre compte, vous pouvez utiliser les informations d'identification d'administrateur pour interagir avec AWS et effectuer des tâches comme créer des compartiments, ajouter de nouveaux utilisateurs et leur accorder des autorisations.

Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de l'Utilisateur racine d'un compte AWS et informations d'identification d'un utilisateur IAM dans Références générales AWS, ainsi que Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Le Compte AWS qui crée une ressource est propriétaire de celle-ci. Par exemple, si vous créez un utilisateur IAM dans votre Compte AWS et l'autorisez à créer des compartiments, celui-ci pourra créer un compartiment. Cependant, le Compte AWS auquel est associé l'utilisateur est le propriétaire du compartiment, et non l'utilisateur. Pour que l'utilisateur puisse effectuer d'autres opérations sur les compartiments, le propriétaire de la ressource doit lui accorder d'autres autorisations. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations relatives à vos ressources Amazon S3, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Gestion de l'accès public aux compartiments à usage général

Un accès public aux compartiments à usage général et à leurs objets est accordé au moyen de stratégies de compartiment et/ou de listes de contrôle d'accès (ACL). Pour vous aider à gérer l'accès public aux ressources Amazon S3, Amazon S3 fournit des paramètres permettant de bloquer l'accès public. Les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 peuvent remplacer les listes ACL et les stratégies de compartiment pour vous permettre d'appliquer des limites uniformes concernant l'accès public à ces ressources. Vous pouvez appliquer des paramètres de blocage de l'accès public à des compartiments individuels ou à tous les compartiments de votre compte.

Afin de que l'accès public à tous vos compartiments à usage général et objets Amazon S3 soit bloqué, les quatre paramètres de blocage de l'accès public sont activés par défaut lorsque vous créez un compartiment. Nous vous recommandons d'activer ces quatre paramètres également pour votre compte. Ces paramètres bloquent tout accès public pour tous les compartiments présents et futurs.

Avant d'appliquer ces paramètres, vérifiez que vos applications fonctionnent correctement sans accès public. Si vous avez besoin d'un certain niveau d'accès public à vos compartiments ou objets (par exemple pour héberger un site Web statique, comme décrit dans Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3), vous pouvez personnaliser les paramètres individuels afin de les adapter à vos cas d'utilisation du stockage. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Toutefois, nous vous recommandons vivement de garder l'option Bloquer l'accès public activée. Si vous souhaitez maintenir activés les quatre paramètres de blocage de l'accès public et héberger un site Web statique, vous pouvez utiliser le contrôle d'accès d'origine (OAC) Amazon CloudFront. Amazon CloudFront fournit les fonctionnalités nécessaires pour configurer un site web statique sécurisé. Les sites Web statiques Amazon S3 prennent uniquement en charge les points de terminaison HTTP. Amazon CloudFront utilise le stockage durable d'Amazon S3 tout en fournissant des en-têtes de sécurité supplémentaires, tels que HTTPS. HTTPS accroît la sécurité en chiffrant une demande HTTP normale et en offrant une protection contre les cyberattaques courantes.

Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

> **Note**
>
> Si vous voyez une `Error` lorsque vous répertoriez vos compartiments à usage général et leurs paramètres d'accès public, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations requises. Assurez-vous d'avoir ajouté les autorisations suivantes à votre politique utilisateur ou à votre politique de rôle :
>
> ```
> s3:GetAccountPublicAccessBlock
> s3:GetBucketPublicAccessBlock
> s3:GetBucketPolicyStatus
> s3:GetBucketLocation
> s3:GetBucketAcl
> s3:ListAccessPoints
> s3:ListAllMyBuckets
> ```
>
> Dans de rares cas, les demandes peuvent également échouer en raison d'une panne Région AWS.

Options de configuration des compartiments à usage général

Amazon S3 prend en charge différentes options de configuration de votre compartiment à usage général. Par exemple, vous pouvez configurer votre compartiment pour l'hébergement d'un site Web, le configurer afin qu'il enregistre tous les accès au compartiment, ou encore ajouter une configuration pour la gestion du cycle de vie des objets qu'il contient. Amazon S3 prend en charge des sous-ressources qui vous permettent de stocker et de gérer les informations relatives à la configuration

du compartiment. Vous pouvez utiliser l'API Amazon S3 pour créer et gérer ces sous-ressources. Toutefois, vous pouvez aussi utiliser la console ou les kits AWS SDK.

> **Note**
>
> Les configurations au niveau de l'objet sont également possibles. Par exemple, vous pouvez configurer une liste de contrôle d'accès (ACL) spécifique à un objet, ce qui vous permet de configurer des autorisations au niveau de cet objet.

Nous parlons de « sous-ressources », car celles-ci se trouvent dans le contexte d'un compartiment ou d'un objet donnés. Le tableau ci-dessous répertorie les sous-ressources qui vous permettent de gérer les configurations associées à un compartiment donné.

Sous-ressource	Description
cors (partage des ressources cross-origin)	Vous pouvez configurer le compartiment afin d'autoriser les demandes cross-origin. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS).
event notification	Vous pouvez autoriser le compartiment à vous envoyer des notifications lorsque certains événements s'y produisent. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.
lifecycle	Vous pouvez définir des règles de cycle de vie pour des objets de votre compartiment, lorsque ceux-ci disposent d'un cycle de vie bien défini. Par exemple, vous pouvez définir une règle qui permet d'archiver certains objets un an après leur création ou de les supprimer 10 ans après leur création. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.
location	Lorsque vous créez un compartiment, vous spécifiez la Région AWS où vous souhaitez qu'Amazon S3 place le compartiment. Amazon S3 stocke cette information dans la sous-ressource associée à l'emplacement et fournit une API qui vous permet de récupérer cette information.

Sous-ressource	Description
journalisation	La journalisation vous permet d'effectuer le suivi des demandes d'accès au compartiment. Chaque enregistrement de journal d'accès fournit des informations détaillées sur une demande d'accès donnée (demandeur, nom du compartiment, heure de la demande, action associée à la demande, état de la réponse et code d'erreur, le cas échéant). Les informations des journaux d'accès peuvent s'avérer utiles en cas d'audit de sécurité ou d'audit des accès. Cela peut également vous aider à en savoir plus sur votre base de clients et à comprendre votre facture Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.
Verrouillage d'objet	Pour utiliser le verrouillage des objets S3, vous devez l'activer pour un compartiment. Si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer un mode et une période de rétention par défaut qui s'appliqueront aux nouveaux objets mis en place dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
policy et ACL (liste de contrôle d'accès)	Par défaut, toutes vos ressources (telles que les objets et compartiments) sont privées. Amazon S3 prend en charge les options de liste de contrôle d'accès (ACL) et de stratégie de compartiment, qui vous permettent d'accorder et de gérer des autorisations au niveau du compartiment. Amazon S3 stocke les informations relatives aux autorisations dans les sous-ressources policy et acl. Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.
réplication	La réplication est la copie automatique et asynchrone d'objets entre des compartiments dans des Régions AWS différents ou identiques. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Sous-ressource	Description
requestPayment	Par défaut, c'est le Compte AWS qui crée le compartiment (c'est-à-dire le propriétaire du compartiment) qui paie les téléchargements effectués depuis ce compartiment. Toutefois, cette sous-ressource permet au propriétaire du compartiment de spécifier que l'utilisateur qui demande un téléchargement soit facturé lorsqu'il effectue un téléchargement. Amazon S3 fournit une API qui vous permet de gérer cette sous-ressource. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.
tagging	Vous pouvez intégrer des balises de répartition des coûts à votre compartiment, afin de classer vos coûts AWS par catégories et d'en effectuer le suivi. Amazon S3 fournit la sous-ressource tagging qui vous permet de stocker et de gérer des balises sur un compartiment. A partir des balises intégrées à votre compartiment, AWS génère un rapport de répartition des coûts faisant apparaître la consommation et les coûts regroupés par les balises. Pour plus d'informations, consultez Rapports d'utilisation et de facturation pour Amazon S3.
Transfer Acceleration	Transfer Acceleration permet un transfert rapide, facile et sécurisé de fichiers à grande distance entre votre client et un compartiment S3. Transfer Acceleration tire profit des emplacements périphériques répartis à travers le monde d'Amazon CloudFront. Pour plus d'informations, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.
gestion des versions	La gestion des versions vous permet de récupérer un objet remplacé ou supprimé par erreur. La gestion des versions est une bonne pratique que nous recommandons pour la récupération d'objets remplacés ou supprimés par erreur. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Sous-ressource	Description
website	Vous pouvez configurer votre compartiment pour l'hébergement de sites Web statiques. Amazon S3 crée une sous-ressource website afin de stocker cette configuration. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.

Opérations sur les compartiments à usage général

L'ingénierie haute disponibilité d'Amazon S3 est axée sur les opérations get, put, list et delete. Étant donné que les opérations sur les compartiments à usage général s'effectuent dans un espace de ressources centralisé et global, nous vous recommandons de ne pas créer, supprimer ou configurer de compartiments sur le chemin d'accès au code haute disponibilité de votre application. Il est préférable de les créer, de les supprimer ou de les configurer dans le cadre d'une routine d'initialisation ou de configuration distincte, que vous exécutez moins souvent.

Surveillance des performances des compartiments à usage général

Si vous possédez des applications et processus métier critiques qui dépendent des ressources AWS, il est important de surveiller votre système et de recevoir des alertes. La surveillance de vos données peut préserver la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. Vous pouvez utiliser plusieurs AWS pour collecter et agréger des métriques et des journaux pour vos compartiments S3.

Selon votre cas d'utilisation, vous pouvez choisir le service AWS qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise pour résoudre les problèmes, surveiller vos données, optimiser les coûts de stockage ou résoudre les problèmes multipoints. Par exemple :

- Améliorer les performances des applications qui utilisent S3 : configurez des alarmes CloudWatch afin de surveiller vos données de stockage, vos métriques de réplication ou vos métriques de demande.
- Planifier l'utilisation du stockage, optimiser les coûts de stockage ou connaître le volume de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre entreprise : utilisez Amazon S3 Storage Lens. Vous pouvez également utiliser S3 Storage Lens pour améliorer les performances de vos

données en activant les métriques avancées et en utilisant les métriques status-code détaillées pour obtenir le nombre de demandes ayant abouti ou échoué.

- Obtenir une vue unifiée de l'état de vos opérations : publiez les métriques d'utilisation et d'activité de S3 Storage Lens dans un tableau de bord Amazon CloudWatch.

> **Note**
>
> L'option de publication d'Amazon CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord S3 Storage Lens mis à niveau vers Métriques et recommandations avancées. Vous pouvez activer l'option Publication CloudWatch pour une configuration de tableau de bord nouvelle ou existante dans S3 Storage Lens.

- Obtenir un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS : configurez des journaux AWS CloudTrail. Vous pouvez également utiliser les journaux AWS CloudTrail pour passer en revue les appels d'API d'Amazon S3 en tant qu'événements.
- Recevoir des notifications lorsque certains événements se produisent dans votre compartiment S3 : configurez les notifications d'événements Amazon S3.
- Obtenir des enregistrements détaillés des demandes adressées à un compartiment S3 : configurez les journaux d'accès S3.

Pour obtenir la liste des différents services AWS que vous pouvez utiliser pour surveiller vos données, consultez Journalisation et surveillance dans Amazon S3.

Modèles courants de compartiments à usage général pour créer des applications dans Amazon S3

Lorsque vous créez des applications sur Amazon S3, vous pouvez utiliser des compartiments uniques à usage général pour séparer les différents jeux de données ou les différentes charges de travail. Lorsque vous créez des applications destinées à des utilisateurs finaux ou à différents groupes d'utilisateurs, utilisez nos modèles de conception basés sur les bonnes pratiques pour créer des applications qui tirent le meilleur parti des fonctionnalités et de la capacité de mise à l'échelle d'Amazon S3.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons de créer des noms de compartiment à usage général impossibles à deviner. N'écrivez pas le code en présumant que le nom de compartiment que vous avez choisi est disponible, à moins que vous n'ayez déjà créé ce compartiment. Une méthode permettant de créer des noms de compartiment qui ne sont pas prévisibles consiste à ajouter un identifiant unique global (GUID) au nom du compartiment (`amzn-s3-demo-bucket-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`, par exemple). Pour plus d'informations sur les règles de dénomination des compartiments à usage général, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Rubriques

- Modèle de compartiment à usage général à locataires multiples
- Modèle de compartiments par utilisation

Modèle de compartiment à usage général à locataires multiples

Avec le compartiment à locataires multiples, vous créez un compartiment à usage général unique pour une équipe ou une charge de travail. Vous utilisez des préfixes S3 uniques pour organiser les objets que vous stockez dans ce compartiment. Un préfixe est une chaîne de caractères au début du nom de la clé d'objet. Il n'a pas de limite de longueur, mais ne peut pas dépasser la longueur du nom de la clé d'objet (1 024 octets). Vous pouvez voir les préfixes comme un moyen d'organiser vos données de la même manière que les répertoires. Toutefois, les préfixes ne sont pas des répertoires.

Par exemple, pour stocker des informations sur des villes, vous pouvez les organiser par continent, puis par pays, puis par province, région ou État. Étant donné que ces noms ne contiennent généralement pas de ponctuation, vous devez utiliser une barre oblique (/) comme délimiteur. Les exemples suivants présentent les préfixes utilisés pour organiser des noms de villes par continent, par pays, puis par province, région ou État à l'aide d'une barre oblique (/).

- Europe/France/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux
- Amérique du Nord/Canada/Québec/Montréal
- Amérique du Nord/États-Unis/Washington/Bellevue
- Amérique du Nord/États-Unis/Washington/Seattle

La mise à l'échelle de ce modèle fonctionne bien si vous possédez des centaines de jeux de données uniques dans un compartiment. Grâce aux préfixes, vous pouvez facilement organiser et regrouper ces jeux de données.

Cependant, l'un des inconvénients potentiels du modèle de compartiment à locataires multiples réside dans le fait que de nombreuses fonctionnalités au niveau du compartiment S3, telles que le chiffrement du compartiment par défaut, la gestion des versions S3 et le paiement S3 par le demandeur, sont définies au niveau du compartiment lui-même, et non au niveau du préfixe. Si les différents jeux de données du compartiment à locataires multiples ont des exigences uniques, il pourra être difficile de spécifier les paramètres corrects de chaque jeu de données, car vous ne pouvez pas configurer de nombreuses fonctionnalités au niveau du compartiment S3 au niveau du préfixe. En outre, dans un compartiment à locataires multiples, la répartition des coûts peut se compliquer à mesure que vous essayez de comprendre le stockage, les demandes et le transfert de données associés à des préfixes spécifiques.

Modèle de compartiments par utilisation

Avec le modèle de compartiment par utilisation, vous créez un compartiment à usage général pour chaque jeu de données, utilisateur final ou équipe. Comme vous pouvez configurer les fonctionnalités au niveau du compartiment S3 pour chacun de ces compartiments, vous pouvez utiliser ce modèle pour configurer des paramètres uniques au niveau du compartiment. Par exemple, vous pouvez configurer des fonctionnalités telles que le chiffrement des compartiments par défaut, la gestion des versions S3 et les paiements S3 par le demandeur de manière personnalisée en fonction du jeu de données de chaque compartiment. L'utilisation d'un compartiment pour chaque jeu de données, utilisateur final ou équipe distinct peut également vous aider à simplifier à la fois vos stratégies de gestion des accès et de répartition des coûts.

L'inconvénient potentiel de cette approche est que vous devrez gérer des milliers de compartiments. Tous les Comptes AWS ont un quota par défaut de 10 000 compartiments à usage général. Pour augmenter le quota de compartiments d'un compte, vous pouvez soumettre une demande d'augmentation de quota. Pour demander une augmentation du quota de compartiments à usage général, accédez à la console Service Quotas.

Pour gérer votre modèle de compartiments par utilisation et simplifier la gestion de votre infrastructure, vous pouvez utiliser AWS CloudFormation. Vous pouvez créer un modèle CloudFormation personnalisé qui définit déjà tous les paramètres souhaités pour vos compartiments S3 afin que vous puissiez facilement les déployer et suivre les modifications

apportées à votre infrastructure. Pour plus d'informations, consultez AWS::S3::Bucket dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.



Règles de dénomination des compartiments à usage général

Lorsque vous créez un compartiment à usage général, veillez à tenir compte de la longueur, des caractères valides, du formatage et du caractère unique des noms de compartiment. Les sections suivantes fournissent des informations sur la dénomination des compartiments à usage général, notamment les règles de dénomination, les bonnes pratiques et un exemple de création d'un compartiment à usage général avec un nom incluant un identifiant unique global (GUID).

Pour en savoir plus sur les noms des clés d'objet, consultez Création de noms de clés d'objet.

Pour créer un compartiment à usage général, consultez the section called "Création d'un compartiment à usage général".

Rubriques

- Règles de dénomination des compartiments à usage général
- Exemples de noms de compartiments à usage général
- Bonnes pratiques
- Création d'un compartiment qui utilise un GUID dans son nom

Règles de dénomination des compartiments à usage général

Les règles de dénomination suivantes s'appliquent aux compartiments à usage général.

- Les noms de compartiment peuvent comporter entre 3 (min.) et 63 (max.) caractères.
- Les noms de compartiment ne peuvent être composés que de lettres minuscules, de chiffres, de points (`.`) et de traits d'union (`-`).
- Les noms de compartiment doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Les noms de compartiment ne doivent pas contenir deux points consécutifs.
- Les noms de compartiments ne doivent pas utiliser le même format que les adresses IP (par exemple, `192.168.5.4`).
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `xn--`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `amzn-s3-demo-`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `-s3alias`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--ol-s3`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda de compartiment S3.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `.mrap`. Ce suffixe est réservé aux noms de point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--x-s3`. Ce suffixe est réservé aux compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--table-s3`. Ce suffixe est réservé aux compartiments de table S3. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des compartiments de tables, des tables et des espaces de noms Amazon S3.
- Les noms des compartiments utilisés avec Amazon S3 Transfer Acceleration ne peuvent pas comporter de points (`.`). Pour plus d'informations sur Transfer Acceleration, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Important

- Les noms de compartiment doivent être uniques au sein de tous les Comptes AWS de toutes les Régions AWS d'une partition. Une partition est un regroupement de régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (régions commerciales), `aws-cn` (régions Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US)).
- Un nom de compartiment ne peut pas être utilisé par un autre Compte AWS de la même partition tant que le compartiment n'a pas été supprimé. Une fois que vous avez supprimé un compartiment, sachez qu'un autre Compte AWS de la même partition peut attribuer le nom de ce compartiment à un nouveau compartiment, qui peut donc potentiellement recevoir des demandes destinées au compartiment supprimé. Pour l'éviter, ou si vous souhaitez continuer à utiliser ce nom de compartiment, ne supprimez pas le compartiment. Nous vous recommandons de vider et de conserver le compartiment, et de bloquer toutes les demandes adressées au compartiment si nécessaire. Nous vous recommandons de vider les compartiments qui ne sont plus actifs de tous leurs objets afin de réduire vos coûts et de conserver les compartiments.
- Lorsque vous créez un compartiment à usage général, vous choisissez son nom et la Région AWS dans laquelle le créer. Une fois le compartiment à usage général créé, vous ne pouvez plus changer son nom ni sa région.
- N'incluez pas d'informations sensibles dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

Note

Avant le 1er mars 2018, les compartiments créés dans la région USA Est (Virginie du Nord) pouvaient comporter des noms incluant jusqu'à 255 caractères et comprenant des lettres majuscules et des traits de soulignement. À compter du 1er mars 2018, les nouveaux compartiments de la région USA Est (Virginie du Nord) doivent être conformes aux règles appliquées dans toutes les autres régions.

Exemples de noms de compartiments à usage général

Les exemples suivants montrent les caractères autorisés dans les noms de compartiment à usage général : a-z, 0-9 et trait d'union (-). Le préfixe réservé `amzn-s3-demo-` n'est utilisé ici qu'à titre

d'illustration. Étant donné qu'il s'agit d'un préfixe réservé, vous ne pouvez pas créer de noms de compartiment commençant par `amzn-s3-demo-`.

- `amzn-s3-demo-bucket1-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111`
- `amzn-s3-demo-bucket`

Les exemples de nom de compartiment ci-dessous sont valides, mais ils ne sont pas recommandés pour un usage autre que l'hébergement de sites web statiques, car ils contiennent des points (`.`) :

- `example.com`
- `www.example.com`
- `my.example.s3.bucket`

Les exemples de noms de compartiment suivants ne sont pas valides :

- `amzn_s3_demo_bucket` (contient des traits de soulignement)
- `AmznS3DemoBucket` (contient des lettres majuscules)
- `amzn-s3-demo-bucket-` (commence par le préfixe `amzn-s3-demo-` et se termine par un trait d'union)
- `example..com` (comprend deux points consécutifs)
- `192.168.5.4` (correspond au format d'une adresse IP)

Bonnes pratiques

Lorsque vous nommez vos compartiments à usage général, tenez compte des bonnes pratiques de dénomination suivantes.

Choisir un schéma de dénomination de compartiment qui ne risque pas d'entraîner de conflits de nom

Si votre application crée les compartiments automatiquement, pensez à choisir un schéma de dénomination qui ne risque pas d'entraîner des conflits de nom. Vous devez veiller à ce que la logique applicative sélectionne un autre nom lorsqu'un nom de compartiment est déjà utilisé.

Ajouter des identifiants uniques globaux (GUID) aux noms de compartiments

Nous vous recommandons de créer des noms de compartiment impossibles à deviner. N'écrivez pas de code en supposant que le nom du compartiment que vous avez choisi est disponible, sauf si vous

avez déjà créé ce compartiment. Une méthode pour créer des noms de compartiment impossibles à deviner consiste à ajouter un identificateur unique global (GUID) au nom de votre compartiment, par exemple, `amzn-s3-demo-bucket-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Création d'un compartiment qui utilise un GUID dans son nom".

Ne pas utiliser pas de points (`.`) dans les noms des compartiments

Pour une meilleure compatibilité, nous vous déconseillons d'utiliser des points (`.`) dans les noms des compartiments, à l'exception des compartiments utilisés uniquement à des fins d'hébergement de sites web statiques. Le tableau ci-dessous répertorie les sous-ressources qui vous permettent de gérer les configurations associées à un compartiment donné. Les certificats de sécurité utilisés pour l'hébergement virtuel de compartiments ne sont pas compatibles avec les compartiments dont le nom contient un point.

Cette limitation n'affecte pas les compartiments utilisés pour l'hébergement de sites web statiques, car ce type d'hébergement n'est disponible que sur HTTP. Pour en savoir plus sur l'adressage de type hébergement virtuel, consultez Hébergement virtuel des compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur l'hébergement de sites web statiques, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.

Choisir un nom pertinent

Lorsque vous nommez un compartiment, nous vous recommandons de choisir un nom pertinent pour vous ou votre entreprise. Évitez d'utiliser des noms associés à d'autres. Par exemple, évitez d'utiliser `AWS` ou `Amazon` dans le nom de votre compartiment.

Ne pas supprimer les compartiments pour pouvoir réutiliser leur nom

Si un compartiment est vide, vous pouvez le supprimer. Une fois qu'un compartiment a été supprimé, son nom peut être réutilisé. Cependant, rien ne garantit que vous pourrez réutiliser ce nom immédiatement, ni même ultérieurement. Après avoir supprimé un compartiment, un certain temps peut s'écouler avant que vous ne puissiez réutiliser son nom. En outre, un autre Compte AWS peut créer un compartiment portant le même nom avant que vous ne réutilisiez le nom.

Une fois que vous avez supprimé un compartiment à usage général, sachez qu'un autre Compte AWS de la même partition peut attribuer le nom de ce compartiment à un nouveau compartiment, qui peut donc potentiellement recevoir des demandes destinées au compartiment à usage général supprimé. Pour l'éviter, ou si vous souhaitez continuer à utiliser le nom de ce

compartiment à usage général, ne supprimez pas le compartiment. Nous vous recommandons de vider et de conserver le compartiment, et de bloquer toutes les demandes adressées au compartiment si nécessaire.

Création d'un compartiment qui utilise un GUID dans son nom

Les exemples suivants vous montrent comment créer un compartiment à usage général incluant un GUID à la fin de son nom.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant crée un compartiment à usage général dans la région USA Ouest (Californie du Nord) (`us-west-1`) avec un exemple de nom de compartiment utilisant un identifiant unique global (GUID) à l'aide de l'. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket1$(uuidgen | tr -d - | tr '[:upper:]' '[:lower:]' ) \
    --region us-west-1 \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple suivant montre comment créer un compartiment incluant un GUID à la fin de son nom dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`) à l'aide du kit AWS SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres kits AWS SDK, consultez Outils pour créer sur AWS.

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.Bucket;
import com.amazonaws.services.s3.model.CreateBucketRequest;

import java.util.List;
import java.util.UUID;

public class CreateBucketWithUUID {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        final AmazonS3 s3 =
 AmazonS3ClientBuilder.standard().withRegion(Regions.US_EAST_1).build();
        String bucketName = "amzn-s3-demo-bucket" +
 UUID.randomUUID().toString().replace("-", "");
        CreateBucketRequest createRequest = new CreateBucketRequest(bucketName);
        System.out.println(bucketName);
        s3.createBucket(createRequest);
    }
}
```

Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général

Un compartiment à usage général Amazon S3 appartient au Compte AWS qui l'a créé. La propriété du compartiment n'est pas transférable à un autre compte.

Quotas de compartiments

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 000 compartiments à usage général par Compte AWS. Pour demander une augmentation du quota de compartiments à usage général, accédez à la console Service Quotas.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des demandes `ListBuckets` paginées. Les demandes `ListBuckets` non paginées ne sont prises en charge que pour les Comptes AWS dont le quota de compartiments à usage général par défaut a été défini sur 10 000. Si vous avez un quota de compartiments à usage général approuvé supérieur à 10 000, vous devez envoyer des demandes `ListBuckets` paginées pour répertorier les compartiments de votre compte. Toutes les demandes `ListBuckets` non paginées seront rejetées si le quota de compartiments à usage général pour les Comptes AWS est supérieur à 10 000.

> **Note**
>
> Vous devez utiliser les Régions AWS suivantes pour consulter votre quota, pour connaître l'utilisation de vos compartiments ou pour demander une augmentation de votre quota de compartiments à usage général dans votre Compte AWS.

- Les quotas de compartiments à usage général pour les régions commerciales ne peuvent être consultés et gérés qu'à partir de la région USA Est (Virginie du Nord).
- Les quotas de compartiments à usage général pour AWS GovCloud (US) ne peuvent être consultés et gérés qu'à partir de la région AWS GovCloud (US, côte ouest).

Pour plus d'informations sur les quotas de service, consultez Quotas de service AWS dans la Référence générale d'Amazon Web Services.

Limitations sur les objets et compartiments

Il n'y a pas de taille de compartiment maximale ou de limite au nombre d'objets que vous pouvez stocker dans un compartiment. Vous pouvez également choisir de stocker tous vos objets dans un seul compartiment ou les répartir dans différents compartiments. Toutefois, vous ne pouvez pas créer un compartiment au sein d'un autre compartiment.

Règles d'attribution de noms pour les compartiments

Lorsque vous créez un compartiment, vous choisissez son nom et la Région AWS dans laquelle le créer. Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom ni sa région. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à des compartiments, reportez-vous à la section Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Accès à un compartiment à usage général Amazon S3

Vous pouvez accéder à vos compartiments à usage général Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Chaque méthode d'accès à un compartiment à usage général S3 prend en charge des cas d'utilisation spécifiques. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes.

Rubriques

- Cas d'utilisation
- Console Amazon S3
- AWS CLI
- Kits AWS SDK
- API REST Amazon S3

Cas d'utilisation

Selon le cas d'utilisation de votre compartiment à usage général Amazon S3, différentes méthodes sont recommandées pour accéder aux données sous-jacentes de vos compartiments. La liste suivante inclut les cas d'utilisation courants pour accéder à vos données.

- Sites web statiques : vous pouvez utiliser Amazon S3 pour héberger un site web statique. Dans ce cas d'utilisation, vous pouvez configurer votre compartiment à usage général S3 afin qu'il fonctionne comme un site web. Pour obtenir un exemple qui explique les différentes étapes d'hébergement d'un site web sur Amazon S3, consultez Didacticiel : configuration d'un site web statique sur Amazon S3.

  Pour héberger un site web statique avec des paramètres de sécurité tels que le blocage de l'accès public activé, nous vous recommandons d'utiliser Amazon CloudFront avec Origin Access Control (OAC) et d'implémenter des en-têtes de sécurité supplémentaires, tels que HTTPS. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé.

  > **Note**
  >
  > Amazon S3 prend en charge les URL de type hébergement virtuel et les URL de type chemin. Les compartiments étant accessibles via des URL de type chemin et de type hébergement virtuel, nous vous recommandons de créer des compartiments avec des noms compatibles DNS. Pour plus d'informations, consultez Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général.

- Jeux de données partagés : au fur et à mesure de la mise à l'échelle sur Amazon S3, il est courant d'adopter un modèle à locataires multiples, dans lequel vous affectez différents clients finaux ou unités commerciales à des préfixes uniques au sein d'un compartiment partagé. En utilisant les points d'accès Amazon S3, vous pouvez diviser une stratégie de compartiment de grande taille en politiques de point d'accès distinctes et discrètes pour chaque application devant accéder au jeu de données partagé. Cette approche permet de se concentrer plus simplement sur l'élaboration de la stratégie d'accès appropriée à une application sans perturber les activités des autres applications dans le jeu de données partagé. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .
- Charges de travail à débit élevé : Mountpoint pour Amazon S3 est un client de fichiers open source à débit élevé permettant de monter un compartiment à usage général Amazon S3 en tant que système de fichiers local. Avec Mountpoint, vos applications peuvent accéder aux objets stockés dans Amazon S3 par le biais d'opérations de système de fichiers, telles qu'ouvrir et lire. Mountpoint

traduit automatiquement ces opérations en appels d'API d'objet S3, permettant à vos applications d'accéder au stockage et au débit élastiques d'Amazon S3 via une interface de fichier. Pour plus d'informations, consultez Montage d'un compartiment Amazon S3 en tant que système de fichiers local.

- Applications à plusieurs régions : les points d'accès multi-régions Amazon S3 fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments à usage général S3 situés dans plusieurs Régions AWS. Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer des applications multi-régions avec la même architecture utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications partout dans le monde. Au lieu d'envoyer les demandes sur l'Internet public, les points d'accès multi-régions offrent une résilience de réseau intégrée avec une accélération des demandes Internet vers Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion du trafic multirégional avec des points d'accès multirégionaux.
- Protocole de transfert de fichiers (SFTP) Secure Shell (SSH) : si vous essayez de transférer des données sensibles en toute sécurité sur Internet, vous pouvez utiliser un serveur compatible SFTP avec votre compartiment à usage général Amazon S3. AWS SFTP est un protocole réseau qui prend en charge toutes les fonctionnalités de sécurité et d'authentification de SSH. Avec ce protocole, vous avez un contrôle précis sur l'identité des utilisateurs, les autorisations et les clés ou vous pouvez utiliser des politiques IAM pour gérer l'accès. Pour associer un serveur compatible SFTP à votre compartiment Amazon S3, assurez-vous de créer votre serveur compatible SFTP en premier. Ensuite, vous configurez des comptes d'utilisateurs et vous associez le serveur à un compartiment à usage général Amazon S3. Pour une présentation détaillée de ce processus, consultez AWS Transfer for SFTP – Service SFTP entièrement géré pour Amazon S3 dans les blogs AWS (langue française non garantie).

Console Amazon S3

La console est une interface utilisateur basée sur le web permettant de gérer les ressources Amazon S3 et AWS. Avec la console Amazon S3, vous pouvez facilement accéder à un compartiment et modifier ses propriétés. Vous pouvez également effectuer la plupart des opérations sur les compartiments à l'aide de l'interface utilisateur de la console, sans écrire de code.

Si vous avez créé un compte Compte AWS, vous pouvez accéder à la console Amazon S3 en vous y connectant et en choisissant S3 à partir de la page d'accueil de la console. Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour y accéder directement : https://console.aws.amazon.com/s3/.

AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour envoyer des commandes ou créer des scripts au niveau de la ligne de commande de votre système afin d'effectuer des tâches AWS (S3 compris). Par exemple, si vous devez accéder à plusieurs compartiments, vous pouvez gagner du temps en utilisant l'AWS CLI pour automatiser les tâches courantes et répétitives. La scriptabilité et la reproductibilité des actions courantes sont fréquemment prises en compte à mesure que les entreprises évoluent.

L'AWS CLI fournit des commandes pour un large éventail de Services AWS. L'AWS CLI est prise en charge sur Windows, macOS et Linux. Consultez le AWS Command Line Interface Guide de l'utilisateur pour démarrer. Pour plus d'informations sur les commandes d'Amazon S3, consultez les sections s3api et s3control dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Kits AWS SDK

AWS fournit des kits SDK (kits de développement logiciel) composés de bibliothèques et d'exemples de code pour différentes langages et plateformes de programmation (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android, etc.). Les kits AWS SDK facilitent la création par programmation d'un accès à S3 et AWS. Amazon S3 est un service REST. Vous pouvez envoyer des demandes à Amazon S3 en utilisant les bibliothèques des kits AWS SDK, qui enveloppent l'API REST Amazon S3 sous-jacente et simplifient vos tâches de programmation. Par exemple, ils automatisent les tâches comme le calcul de signatures, la signature cryptographique des demandes, la gestion des erreurs et les nouvelles tentatives automatiques de demande. Pour en savoir plus sur les kits AWS SDK, y compris les procédures pour les télécharger et les installer, consultez Outils pour AWS.

Chaque interaction avec Amazon S3 est authentifiée ou anonyme. Si vous utilisez des kits AWS SDK, les bibliothèques calculent la signature d'authentification à partir des clés que vous fournissez. Pour plus d'informations sur la façon d'adresser des demandes à Amazon S3, consultez Envoi de demandes.

API REST Amazon S3

L'architecture d'Amazon S3 a été conçue de manière à être neutre en termes de langage de programmation et utilise nos interfaces supportées par AWS pour stocker et récupérer des objets. Vous pouvez accéder à S3 et à AWS par programmation à l'aide de l'API REST Amazon S3. L'API REST est une interface HTTP pour Amazon S3. Lorsque vous utilisez l'API REST, vous utilisez des demandes HTTP standard pour créer, récupérer et supprimer des compartiments et des objets.

Pour utiliser l'API REST, vous pouvez choisir n'importe quelle boîte à outils prenant en charge HTTP. Vous pouvez même utiliser un explorateur pour récupérer des objets, si ceux-ci peuvent être lus de manière anonyme.

L'API REST utilise les codes de statut et en-têtes HTTP standard afin de permettre aux explorateurs et boîtes à outils classiques de fonctionner. Dans certains zones, nous avons ajouté des fonctionnalités à HTTP (par exemple, nous avons ajouté des en-têtes afin de permettre le contrôle d'accès). Dans ces cas précis, nous avons fait notre possible pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité de sorte qu'elle corresponde à la manière dont HTTP est généralement utilisé.

Si vous faites des appels directs d'API REST dans votre application, vous devez écrire le code pour calculer la signature et l'ajouter à la demande. Pour plus d'informations sur la façon d'adresser des demandes à Amazon S3, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3.

Hébergement virtuel des compartiments à usage général

L'hébergement virtuel consiste à servir plusieurs sites web à partir d'un seul serveur web. Une façon de différencier les sites dans vos demandes d'API REST Amazon S3 consiste à utiliser le nom d'hôte apparent du Request-URI plutôt que simplement la partie du nom du chemin de l'URI. Une demande REST Amazon S3 ordinaire spécifie un compartiment en utilisant le premier composant délimité par une barre oblique du chemin de l'URI de demande. Sinon, vous pouvez utiliser l'hébergement virtuel Amazon S3 pour accéder à un compartiment à usage général dans un appel d'API REST grâce à l'en-tête HTTP `Host`. En pratique, Amazon S3 interprète `Host` en ce sens que la plupart des compartiments sont automatiquement accessibles (pour un type limité de demandes) à l'adresse `https://`*`bucket-name`*`.s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com`. Pour obtenir la liste complète des régions et points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

L'hébergement virtuel présente d'autres avantages. Par ailleurs, en nommant le compartiment après avoir enregistré le nom de domaine et en faisant de ce nom un alias DNS pour Amazon S3, vous pouvez totalement personnaliser l'URL des ressources Amazon S3, par exemple, `http://my.`*`bucket-name`*`.com/`. Vous pouvez également publier dans le « répertoire racine » du serveur virtuel de votre compartiment. Cet avantage peut être considérable, car beaucoup d'applications existantes recherchent des fichiers dans cet emplacement standard. Par exemple, on peut s'attendre à ce que les fichiers `favicon.ico`, `robots.txt` et `crossdomain.xml` se trouvent tous à la racine.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez des compartiments à usage général de type hébergement virtuel avec SSL, le certificat générique SSL correspond uniquement aux compartiments qui ne contiennent pas de points (`.`). Pour contourner cette limitation, utilisez HTTP ou écrivez votre propre logique de vérification de certificat. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Path Deprecation Plan (Plan d'obsolescence de chemin d'accès Amazon S3) sur la page AWS News Blog.

Rubriques

- Demandes de type chemin d'accès
- Demandes de type hébergement virtuel
- Spécification d'un compartiment d'en-tête Host HTTP
- Exemples
- Personnalisation des URL Amazon S3 avec des enregistrements CNAME
- Comment associer un nom d'hôte à un compartiment Amazon S3
- Limites
- Rétrocompatibilité

Demandes de type chemin d'accès

Amazon S3 prend actuellement en charge l'accès aux URL de type hébergement virtuel et chemin d'accès dans toutes les Régions AWS. Toutefois, les URL de type chemin d'accès seront abandonnées à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez la remarque importante suivante.

Dans Amazon S3, les URL de type chemin d'accès utilisent le format suivant :

```
https://s3.region-code.amazonaws.com/bucket-name/key-name
```

Par exemple, si vous créez un compartiment nommé `amzn-s3-demo-bucket1` dans la Région USA Ouest (Oregon) et que vous souhaitez accéder à l'objet `puppy.jpg` dans ce compartiment, vous pouvez utiliser l'URL de type chemin suivant :

```
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket1/puppy.jpg
```

> **Important**
>
> Mise à jour (23 septembre 2020) – Pour laisser aux clients le temps nécessaire pour passer à des URL de type hébergement virtuel, nous avons décidé de retarder l'obsolescence des URL de type chemin d'accès. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Path Deprecation Plan – The Rest of the Story dans le blog dédié aux actualités d'AWS.

> **Warning**
>
> Lorsque vous hébergez du contenu d'un site web auquel vous pourrez accéder à partir d'un navigateur web, évitez d'utiliser des URL de type chemin, car cela pourrait interférer avec le modèle de sécurité d'origine du navigateur. Pour héberger le contenu d'un site web, nous vous recommandons d'utiliser des points de terminaison de site web S3 ou une distribution CloudFront. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de sites web et Deploy a React-based single-page application to Amazon S3 and CloudFront (Déployer une application d'une page basée sur React sur Amazon S3 et CloudFront) dans les Motifs AWS Perspective Guidance.

Demandes de type hébergement virtuel

Dans un URI de type hébergement virtuel, le nom du compartiment fait partie du nom de domaine compris dans l'URL.

Les URL de type hébergement virtuel Amazon S3 utilisent le format suivant :

```
https://bucket-name.s3.region-code.amazonaws.com/key-name
```

Dans cet exemple, `amzn-s3-demo-bucket1` représente le nom de compartiment, USA Ouest (Oregon) représente la Région et `puppy.png` est le nom de la clé :

```
https://amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-west-2.amazonaws.com/puppy.png
```

Spécification d'un compartiment d'en-tête **`Host`** HTTP

Tant que la demande `GET` n'utilise pas le point de terminaison SSL, vous pouvez spécifier le compartiment pour la demande grâce à l'en-tête `Host` HTTP. L'en-tête `Host` dans la demande REST est interprété comme suit :

- Si l'en-tête `Host` est omis ou que sa valeur est `s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com`, le compartiment de la demande est le premier composant délimité par une barre oblique de l'URI de demande, et la clé de la demande constitue le reste de l'URI de demande. Il s'agit de la méthode ordinaire, comme illustré par le premier et le deuxième exemples de cette section. L'omission de l'en-tête `Host` est valide uniquement pour les demandes HTTP 1.0.
- Sinon, si la valeur de l'en-tête `Host` se termine par `.s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com`, le nom du compartiment est le composant de tête de la valeur de l'en-tête `Host` jusqu'à `.s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com`. La clé de la demande est l'URI de demande. Cette interprétation expose les compartiments en tant que sous-domaines de `.s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com`, comme illustré par les troisième et quatrième exemples de cette section.
- Sinon, le compartiment pour la demande est la valeur en minuscule de l'en-tête `Host`, et la clé pour la demande est l'URI de demande. Cette interprétation est utile lorsque vous avez enregistré le même nom DNS que votre nom de compartiment et que vous avez configuré ce nom comme alias de nom canonique (CNAME) pour Amazon S3. La procédure pour enregistrer des noms de domaine et configurer des enregistrements DNS CNAME n'entre pas dans le champ d'application de ce guide, mais le résultat est illustré par l'exemple final de cette section.

Exemples

Cette section fournit des exemples d'URL et de demandes.

Example – URL et demandes de type chemin d'accès

Cet exemple utilise les éléments suivants :

- Nom de compartiment - `example.com`
- Région - USA Est (Virginie du Nord)
- Nom de clé - `homepage.html`

L'URL se présente comme suit :

```
http://s3.us-east-1.amazonaws.com/example.com/homepage.html
```

La demande se présente comme suit :

```
GET /example.com/homepage.html HTTP/1.1
Host: s3.us-east-1.amazonaws.com
```

La demande avec HTTP 1.0 et l'omission de l'en-tête `Host` se présentent comme suit :

```
GET /example.com/homepage.html HTTP/1.0
```

Pour en savoir plus sur les noms compatibles avec le DNS, consultez Limitations. Pour en savoir plus sur les clés, consultez Clés.

Example – Demandes et URL de type hébergement virtuel

Cet exemple utilise les éléments suivants :

- Nom de compartiment - `amzn-s3-demo-bucket1`
- Région : Europe (Irlande)
- Nom de clé - `homepage.html`

L'URL se présente comme suit :

```
http://amzn-s3-demo-bucket1.s3.eu-west-1.amazonaws.com/homepage.html
```

La demande se présente comme suit :

```
GET /homepage.html HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket1.s3.eu-west-1.amazonaws.com
```

Example – Méthode d'alias CNAME

Pour utiliser cette méthode, vous devez configurer votre nom DNS en tant qu'alias CNAME pour *`bucket-name`*`.s3.us-east-1.amazonaws.com`. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation des URL Amazon S3 avec des enregistrements CNAME.

Cet exemple utilise les éléments suivants :

- Nom de compartiment - `example.com`
- Nom de clé - `homepage.html`

L'URL se présente comme suit :

```
http://www.example.com/homepage.html
```

L'exemple se présente comme suit :

```
GET /homepage.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
```

Personnalisation des URL Amazon S3 avec des enregistrements CNAME

Selon vos besoins, vous préférerez peut-être que `s3.`*`region-code`*`.amazonaws.com` n'apparaisse pas sur votre site web ou service. Par exemple, si vous hébergez des images de site web sur Amazon S3, vous pourriez préférer `http://images.example.com/` à `http://images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com/`. Tout compartiment avec un nom compatible DNS peut être référencé comme suit : `http://`*`BucketName`*`.s3.`*`Region`*`.amazonaws.com/[`*`Filename`*`]`, par exemple, `http://images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com/mydog.jpg`. Grâce au CNAME, vous pouvez mapper `images.example.com` à un nom d'hôte Amazon S3 pour que l'URL précédente puisse devenir `http://images.example.com/mydog.jpg`.

Votre nom de compartiment doit être identique à CNAME. Par exemple, si vous créez un CNAME pour mapper `images.example.com` à `images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com`, `http://images.example.com/filename` et `http://images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com/filename` seront identiques.

L'enregistrement du DNS CNAME doit donner au nom de domaine comme alias le nom d'hôte de type hébergement virtuel approprié. Par exemple, si le nom du compartiment et le nom de domaine sont `images.example.com` et que votre compartiment se trouve dans la Région USA Est (Virginie du Nord), l'enregistrement CNAME doit avoir comme alias `images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com`.

```
images.example.com CNAME    images.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com.
```

Amazon S3 utilise le nom d'hôte pour déterminer le nom du compartiment. C'est pourquoi le CNAME et le nom du compartiment doivent être identiques. Par exemple, admettons que vous avez configuré `www.example.com` comme CNAME pour `www.example.com.s3.us-east-1.amazonaws.com`. Lorsque vous accédez à `http://www.example.com`, Amazon S3 reçoit une demande semblable à la suivante :

Example

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.example.com
Date: date
Authorization: signatureValue
```

Amazon S3 voit uniquement le nom d'hôte d'origine `www.example.com` et n'a pas connaissance du mappage CNAME utilisé pour résoudre la demande.

Vous pouvez utiliser n'importe quel point de terminaison Amazon S3 dans un alias CNAME. Par exemple, `s3.ap-southeast-1.amazonaws.com` peut être utilisé dans les alias CNAME. Pour plus d'informations sur les points de terminaison, consultez Points de terminaison de demande dans la Référence des API Amazon S3. Pour créer un site web statique à l'aide d'un domaine personnalisé, consultez Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez des URL personnalisées avec des enregistrements CNAME, vous devez vérifier qu'il existe un compartiment correspondant pour tout enregistrement CNAME ou d'alias que vous configurez. Par exemple, si vous créez des entrées DNS pour `www.example.com` et `login.example.com` afin de publier du contenu Web à l'aide de S3, vous devez créer les deux compartiments `www.example.com` et `login.example.com`. Lorsqu'un enregistrement CNAME ou d'alias configuré pointe vers un point de terminaison S3 sans compartiment correspondant, n'importe quel utilisateur AWS peut créer ce compartiment et publier du contenu sous l'alias configuré, même si la propriété n'est pas la même. Pour la même raison, nous vous recommandons de modifier ou de supprimer l'enregistrement CNAME ou d'alias correspondant lors de la suppression d'un compartiment.

Comment associer un nom d'hôte à un compartiment Amazon S3

Pour associer un nom d'hôte à un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un alias CNAME

1. Sélectionnez un nom d'hôte qui appartient à un domaine que vous contrôlez.

   Cet exemple utilise le sous-domaine `images` du domaine `example.com`.
2. Créez un compartiment qui correspond au nom d'hôte.

   Dans cet exemple, les noms d'hôte et de compartiment sont `images.example.com`. Le nom du compartiment doit correspondre exactement au nom d'hôte.
3. Créez un enregistrement DNS CNAME qui définit le nom d'hôte comme alias du compartiment Amazon S3.

   Par exemple :

   ```
   images.example.com CNAME images.example.com.s3.us-west-2.amazonaws.com
   ```

   > **Important**
   >
   > Pour des raisons d'acheminement de demande, l'enregistrement DNS CNAME doit être défini exactement comme illustré dans l'exemple précédent. Sinon, il peut sembler fonctionner correctement, mais il entraînera à terme un comportement imprévisible.

   La procédure de configuration d'enregistrements DNS CNAME dépend de votre serveur ou fournisseur DNS. Pour obtenir des informations spécifiques, consultez la documentation du serveur ou contactez le fournisseur.

Limites

Les SOAP API pour Amazon S3 ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients. Leur fin de vie est prévue le 31 août 2025. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.

Rétrocompatibilité

Les sections suivantes couvrent divers aspects de la rétrocompatibilité Amazon S3 en ce qui concerne les demandes d'URL de type chemin d'accès et hébergement virtuel.

Points de terminaison hérités

Certaines Régions prennent en charge les points de terminaison hérités. Vous pouvez voir ces points de terminaison dans les journaux d'accès au serveur ou les journaux AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez les informations suivantes. Pour obtenir la liste complète des régions et points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

> **Important**
>
> Même si vous pouvez voir des points de terminaison hérités dans vos journaux, nous vous recommandons de toujours utiliser la syntaxe de point de terminaison standard pour accéder à vos compartiments.
> Les URL de type hébergement virtuel Amazon S3 utilisent le format suivant :
>
> ```
> https://bucket-name.s3.region-code.amazonaws.com/key-name
> ```
>
> Dans Amazon S3, les URL de type chemin d'accès utilisent le format suivant :
>
> ```
> https://s3.region-code.amazonaws.com/bucket-name/key-name
> ```

S3-Région

Certaines régions Amazon S3 plus anciennes prennent en charge des points de terminaison contenant un tiret (-) entre s3 et le code de région (par exemple, s3-us-west-2) au lieu d'un point (par exemple, s3.us-west-2). Si votre compartiment se trouve dans l'une de ces Régions, vous pouvez voir le format de point de terminaison suivant dans les journaux d'accès au serveur ou les journaux CloudTrail :

```
https://bucket-name.s3-region-code.amazonaws.com
```

Dans cet exemple, le nom du compartiment est amzn-s3-demo-bucket1 et la Région est USA Ouest (Oregon) :

```
https://amzn-s3-demo-bucket1.s3-us-west-2.amazonaws.com
```

Point de terminaison global hérité

Pour certaines régions, vous pouvez utiliser le point de terminaison global hérité pour élaborer des demandes qui ne spécifient pas de point de terminaison spécifique à la région. Le point de terminaison global hérité est comme suit :

```
bucket-name.s3.amazonaws.com
```

Dans les journaux d'accès au serveur ou les journaux CloudTrail, vous pouvez voir des demandes qui utilisent le point de terminaison global hérité. Dans cet exemple, le nom du compartiment est `amzn-s3-demo-bucket1` et le point de terminaison global hérité est :

```
https://amzn-s3-demo-bucket1.s3.amazonaws.com
```

Demandes de type hébergement virtuel pour USA Est (Virginie du Nord)

Les demandes effectuées avec le point de terminaison global hérité sont transmises par défaut à la région USA Est (Virginie du Nord). Par conséquent, le point de terminaison global hérité est parfois utilisé à la place du point de terminaison Régional pour USA Est (Virginie du Nord). Si vous créez un compartiment dans la Région USA Est (Virginie du Nord) et que vous utilisez le point de terminaison global, Amazon S3 achemine votre demande vers cette Région par défaut.

Demandes de type hébergement virtuel pour d'autres régions

Le point de terminaison global hérité est également utilisé pour les demandes de type hébergement virtuel dans d'autres régions prises en charge. Si vous créez un compartiment dans une Région qui a été lancée avant le 20 mars 2019 et que vous utilisez le point de terminaison global hérité, Amazon S3 met à jour l'enregistrement DNS pour rediriger la demande vers l'emplacement correct, ce qui peut prendre du temps. Entre-temps, la règle par défaut s'applique et la demande de type hébergement virtuel est acheminée vers la région USA Est (Virginie du Nord). Amazon S3 la redirige ensuite avec une redirection temporaire HTTP 307 vers la région appropriée.

Pour les compartiments S3 dans les régions lancées après le 20 mars 2019, le serveur DNS n'achemine pas votre demande directement vers la Région AWS dans laquelle se trouve votre compartiment. Au lieu de cela, il renvoie une erreur HTTP 400 Requête erronée. Pour plus d'informations, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3.

Demandes de type chemin d'accès

Pour la région USA Est (Virginie du Nord), vous pouvez utiliser le point de terminaison global hérité pour les demandes de type chemin d'accès.

Pour toutes les autres Régions, la syntaxe de type chemin exige l'utilisation du point de terminaison spécifique à la Région lors d'une tentative d'accès à un compartiment. Si vous essayez d'accéder à un compartiment avec le point de terminaison global hérité ou un autre point de terminaison qui est différent de celui de la région où le compartiment réside, vous recevez un code d'erreur HTTP 301 Redirection permanente et un message indiquant le bon URI pour votre ressource. Par exemple, si vous utilisez `https://s3.amazonaws.com/bucket-name` pour un compartiment qui a été créé dans la région USA Ouest (Oregon), vous recevez un code d'erreur HTTP 301 Redirection permanente.

Création d'un compartiment à usage général

Pour charger vos données dans Amazon S3, vous devez d'abord créer un compartiment à usage général Amazon S3 dans l'une des Régions AWS. Le Compte AWS qui crée le compartiment en est le propriétaire. Lorsque vous créez un compartiment, vous devez choisir un nom de compartiment et une Région. Durant le processus de création, vous pouvez éventuellement choisir d'autres options de gestion du stockage pour le compartiment.

> **Important**
>
> Une fois un compartiment créé, vous ne pouvez pas modifier son nom, ni son propriétaire ou sa région. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à des compartiments, reportez-vous à la section the section called "Règles de dénomination".

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 000 compartiments à usage général par Compte AWS. Pour demander une augmentation du quota de compartiments à usage général, accédez à la console Service Quotas.

Chaque compartiment permet de stocker un nombre illimité d'objets. Pour obtenir la liste des restrictions et limitations des compartiments à usage général Amazon S3, consultez Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général.

Paramètres des compartiments à usage général

Lorsque vous créez un compartiment à usage général, vous pouvez utiliser les paramètres suivants pour contrôler différents aspects de son comportement :

- Propriétaire de l'objet de S3 : vous pouvez utiliser ce paramètre Amazon S3 au niveau du compartiment pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, et pour désactiver ou activer les listes de contrôle d'accès (ACL). Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient chaque objet présent dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.
- Verrouillage d'objet de S3 : ce paramètre permet d'empêcher la suppression ou le remplacement d'objets Amazon S3 sur une période déterminée ou indéfinie. Le verrouillage d'objet utilise un modèle à inscription unique et lecture multiple (WORM) pour stocker les objets. Le verrouillage d'objet vous permet de satisfaire aux exigences réglementaires qui nécessitent le stockage WORM, ou bien d'ajouter une couche de protection supplémentaire contre la suppression et les modifications d'objets. Pour plus d'informations, consultez the section called "Verrouillage d'objets ".

Après avoir créé un compartiment à usage général, ou lorsque vous créez un compartiment à usage général à l'aide de la console Amazon S3, vous pouvez également utiliser les paramètres suivants pour contrôler d'autres aspects de son comportement :

- Blocage de l'accès public de S3 : la fonctionnalité Bloquer l'accès public d'Amazon S3 inclut des paramètres relatifs aux points d'accès, aux compartiments et aux comptes afin de vous aider à gérer l'accès public aux ressources Amazon S3. Par défaut, les nouveaux compartiments, points d'accès et objets n'autorisent pas l'accès public. Toutefois, les utilisateurs peuvent modifier les stratégies de compartiment, les stratégies de point d'accès ou les autorisations d'objet pour autoriser l'accès public. Les paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public S3 remplacent ces stratégies et autorisations pour que vous puissiez restreindre l'accès public à ces ressources. Pour plus d'informations, consultez the section called "Blocage de l'accès public".
- Gestion des versions de S3 : la gestion des versions permet de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications. Par défaut, la gestion des versions des compartiments est désactivée. Pour plus d'informations, consultez the section called "Conservation de plusieurs versions d'objets".

- Chiffrement par défaut : vous pouvez définir le type de chiffrement par défaut pour tous les objets de votre compartiment. Le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est le niveau de base de la configuration du chiffrement pour chaque compartiment dans Amazon S3. Tous les nouveaux objets chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés avec SSE-S3 comme chiffrement de base. Si vous souhaitez utiliser un autre type de chiffrement par défaut, vous pouvez spécifier le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) pour chiffrer vos données. Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'API REST Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits AWS SDK pour créer un compartiment à usage général. Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour créer un compartiment à usage général, consultez CreateBucket dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Si vous ne parvenez pas à créer un compartiment Amazon S3, consultez Comment résoudre les problèmes lorsque j'essaie de créer un compartiment Amazon S3 ? sur AWS re:Post.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

   > **Note**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer sa région.
   > - Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.

4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment.

   Le nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

   - Il doit être unique dans une partition. Une partition est un regroupement de régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (régions commerciales), `aws-cn` (régions de Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US) Regions).
   - Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres, de points (`.`) et de traits d'union (`-`). Pour une meilleure compatibilité, nous vous déconseillons d'utiliser des points (`.`) dans les noms des compartiments, à l'exception des compartiments utilisés uniquement à des fins d'hébergement de sites web statiques.
   - Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
   - Pour obtenir la liste complète des règles de dénomination des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

   > **Important**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom.
   > - N'incluez pas d'informations sensibles dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

6. (Facultatif) Sous Configuration générale, vous pouvez choisir de copier les paramètres d'un compartiment existant dans votre nouveau compartiment. Si vous ne souhaitez pas copier les paramètres d'un compartiment existant, passez à l'étape suivante.

   > **Note**
   >
   > Cette option :
   >
   > - n'est pas disponible dans l'AWS CLI. Elle ne l'est que dans la console Amazon S3
   > - ne copie pas la stratégie du compartiment existant dans le nouveau compartiment.

Pour copier les paramètres d'un compartiment existant, sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment s'ouvre. Recherchez le compartiment contenant les paramètres que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment se ferme et la fenêtre Créer un compartiment s'ouvre à nouveau.

Sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, vous pouvez maintenant voir le nom du compartiment que vous avez sélectionné. Les paramètres de votre nouveau compartiment correspondent à présent à ceux du compartiment que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez supprimer les paramètres copiés, choisissez Restaurer les valeurs par défaut. Passez en revue les autres paramètres du compartiment sur la page Créer un compartiment. Si vous ne voulez apporter aucune modification, vous pouvez passer à l'étape finale.

7. Sous Object Ownership (Propriété de l'objet), pour désactiver ou activer les listes ACL et contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment, sélectionnez l'un des paramètres suivants :

   Listes ACL désactivées

   - Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement chaque objet du compartiment à usage général et dispose d'un contrôle total sur ces derniers. Les listes ACL n'ont plus d'incidence sur les autorisations d'accès aux données du compartiment S3 à usage général. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

     Par défaut, les listes ACL sont désactivées. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

   Listes ACL activées

   - Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.

Si vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment préféré, pour exiger que tous les chargements Amazon S3 incluent la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control`, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui autorise uniquement les chargements d'objets utilisant cette liste ACL.

- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

> **Note**
>
> Le paramètre par défaut est Propriétaire du compartiment appliqué. Pour appliquer le paramètre par défaut et maintenir les listes ACL désactivées, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour activer les listes ACL, vous devez disposez de l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`.

8. Dans Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, choisissez les paramètres Bloquer l'accès public que vous souhaitez appliquer au compartiment.

   Par défaut, les quatre paramètres de blocage de l'accès public sont activés. Nous vous recommandons de maintenir tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

   > **Note**
   >
   > Pour activer tous les paramètres de blocage de l'accès public, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour désactiver les paramètres de blocage de l'accès public, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutBucketPublicAccessBlock`.

9. (Facultatif) Par défaut, l'option Gestion des versions de compartiment est désactivée. La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'action involontaire d'un utilisateur ou de défaillance applicative. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Pour activer la gestion des versions de votre compartiment, choisissez Activer.

10. (Facultatif) Sous Tags (Balises), vous pouvez choisir d'ajouter des balises à votre compartiment. Avec la répartition des coûts AWS, vous pouvez utiliser des balises de compartiment pour annoter la facturation de votre utilisation d'un compartiment. Une balise correspond à une paire clé-valeur représentant un libellé que vous affectez à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des balises de répartition des coûts".

    Pour ajouter une balise de compartiment, saisissez une Key (Clé) et éventuellement une Value (Valeur), puis choisissez Add Tag (Ajouter une balise).

11. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

    - Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
    - Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
    - Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)

    > **Important**
    >
    > Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour configurer votre chiffrement par défaut, les quotas de demandes par seconde d'AWS KMS s'appliquent. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

    Les compartiments et les nouveaux objets sont chiffrés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de configuration du chiffrement. Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour en savoir plus sur SSE-S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

    Pour plus d'informations sur l'utilisation du chiffrement côté serveur pour chiffrer vos données, consultez the section called "Chiffrement des données".

12. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS), procédez comme suit :

    a. Sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

    - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

      La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
    - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

      Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir son ARN. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord obtenir l'autorisation d'utiliser cette clé, puis saisir son ARN. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes des clés KMS, consultez Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur DSSE-KMS, consultez the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)".
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne

prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

b. Lorsque vous configurez votre compartiment pour qu'il utilise le chiffrement SSE-KMS par défaut, vous pouvez également activer les clés de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.

   Par défaut, les clés de compartiment S3 sont activées dans la console Amazon S3. Nous vous recommandons de les laisser activées afin de réduire vos coûts. Pour désactiver les clés de votre compartiment S3, sous Clé de compartiment, choisissez Désactiver.

13. (Facultatif) Le verrouillage d'objet de S3 permet d'empêcher la suppression ou l'écrasement des nouveaux objets. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet. Si vous souhaitez activer le verrouillage d'objet de S3, procédez comme suit :

    a. Choisissez Paramètres avancés.

    > **Important**
    >
    > L'activation du verrouillage d'objet active automatiquement la gestion des versions du compartiment. Après avoir activé et créé avec succès le compartiment, vous devez également configurer les paramètres par défaut de rétention et de conservation légale du verrouillage d'objet dans l'onglet Propriétés du compartiment.

    b. Pour activer le verrouillage d'objets, choisissez Enable (Activer), lisez l'avertissement qui s'affiche et confirmez-le.

> **Note**
>
> Pour créer un compartiment prenant en charge le verrouillage d'objet, vous devez disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateBucket`, `s3:PutBucketVersioning` et `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`.

14. Choisissez Créer un compartiment.

Utilisation des kits AWS SDK

Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK pour créer un compartiment à usage général, vous devez créer un client, puis utiliser ce dernier pour envoyer une demande de création de compartiment. En tant que bonne pratique, vous devez créer votre client et votre compartiment dans la même Région AWS. Si vous ne spécifiez pas de région lorsque vous créez un client ou un compartiment, Amazon S3 utilise USA Est (Virginie du Nord), la région par défaut. Si vous souhaitez limiter la création du compartiment à une Région AWS spécifique, utilisez la clé de condition LocationConstraint.

Pour créer un client afin d'accéder à un point de terminaison Dual-Stack, vous devez spécifier une Région AWS. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des points de terminaison à double pile Amazon S3 dans la Référence des API Amazon S3. Pour obtenir la liste des Régions AWS disponibles, consultez Points de terminaison et quotas Amazon Simple Storage Service dans la Références générales AWS.

Lorsque vous créez un client, la Région est mappée au point de terminaison spécifique à la Région. Le client utilise ce point de terminaison pour communiquer avec Amazon S3 : `s3.region.amazonaws.com`. Si votre Région a été lancée après le 20 mars 2019, votre client et votre compartiment doivent se trouver dans la même Région. Par conséquent, vous pouvez utiliser un client dans la Région USA Est (Virginie du Nord) pour créer un compartiment dans n'importe quelle Région lancée avant le 20 mars 2019. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison hérités.

Ces exemples de code de kit AWS SDK exécutent les tâches suivantes :

- Créer un client en indiquant explicitement une Région AWS : dans l'exemple, le client utilise le point de terminaison `s3.us-west-2.amazonaws.com` pour communiquer avec Amazon S3.

Vous pouvez spécifier n'importe quelle Région AWS. Pour obtenir la liste des Régions AWS, consultez Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.

- Envoyer une demande de création de compartiment en indiquant uniquement un nom de compartiment : le client envoie une demande à Amazon S3 pour créer le compartiment dans la région où vous avez créé un client.
- Récupérer des informations sur l'emplacement du compartiment : Amazon S3 stocke des informations sur l'emplacement du compartiment dans la sous-ressource location du compartiment.

Pour voir d'autres exemples avec des kits AWS SDK ainsi que des exemples dans d'autres langages, consultez Utilisation de CreateBucket avec un kit SDK ou l'interface de ligne de commandeAWS dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Java

Pour voir des exemples de création d'un compartiment à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression d'un compartiment dans la Référence des API Amazon S3.

Lorsque vous utilisez le kit AWS SDK pour Java v2, vous pouvez créer un compartiment à usage général en ajoutant un identifiant unique global (GUID) au nom du compartiment afin de garantir son caractère unique. Utilisez `UUID.randomUUID().toString().replace("-", "")` pour générer un GUID et le concaténer avec le nom de base de votre compartiment. Cette approche permet d'éviter les conflits de dénomination des compartiments entre comptes AWS.

.NET

Pour plus d'informations sur la création et le test d'un exemple pratique, consultez la Référence des API du kit AWS SDK pour .NET version 3.

Example

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Amazon.S3.Util;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class CreateBucketTest
    {
```

```
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;
        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            CreateBucketAsync().Wait();
        }

        static async Task CreateBucketAsync()
        {
            try
            {
                if (!(await AmazonS3Util.DoesS3BucketExistAsync(s3Client,
bucketName)))
                {
                    var putBucketRequest = new PutBucketRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        UseClientRegion = true
                    };

                    PutBucketResponse putBucketResponse = await
s3Client.PutBucketAsync(putBucketRequest);
                }
                // Retrieve the bucket location.
                string bucketLocation = await FindBucketLocationAsync(s3Client);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
        }
        static async Task<string> FindBucketLocationAsync(IAmazonS3 client)
        {
            string bucketLocation;
```

```
            var request = new GetBucketLocationRequest()
            {
                BucketName = bucketName
            };
            GetBucketLocationResponse response = await
 client.GetBucketLocationAsync(request);
            bucketLocation = response.Location.ToString();
            return bucketLocation;
        }
    }
}
```

Ruby

Pour plus d'informations sur la création et le test d'un exemple pratique, consultez la Référence des API du kit AWS SDK pour Ruby version 3.

Example

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 bucket actions.
class BucketCreateWrapper
  attr_reader :bucket

  # @param bucket [Aws::S3::Bucket] An Amazon S3 bucket initialized with a name.
 This is a client-side object until
  #                                 create is called.
  def initialize(bucket)
    @bucket = bucket
  end

  # Creates an Amazon S3 bucket in the specified AWS Region.
  #
  # @param region [String] The Region where the bucket is created.
  # @return [Boolean] True when the bucket is created; otherwise, false.
  def create?(region)
    @bucket.create(create_bucket_configuration: { location_constraint: region })
    true
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't create bucket. Here's why: #{e.message}"
    false
  end
```

```
  # Gets the Region where the bucket is located.
  #
  # @return [String] The location of the bucket.
  def location
    if @bucket.nil?
      'None. You must create a bucket before you can get its location!'
    else
      @bucket.client.get_bucket_location(bucket: @bucket.name).location_constraint
    end
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    "Couldn't get the location of #{@bucket.name}. Here's why: #{e.message}"
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  region = "us-west-2"
  wrapper = BucketCreateWrapper.new(Aws::S3::Bucket.new("amzn-s3-demo-bucket-
#{Random.uuid}"))
  return unless wrapper.create?(region)

  puts "Created bucket #{wrapper.bucket.name}."
  puts "Your bucket's region is: #{wrapper.location}"
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant crée un compartiment à usage général dans la région USA Ouest (Californie du Nord) (`us-west-1`) avec un exemple de nom de compartiment utilisant un identifiant unique global (GUID) à l'aide de l'. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api create-bucket \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket1$(uuidgen | tr -d - | tr '[:upper:]' '[:lower:]' ) \
    --region us-west-1 \
    --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-1
```

Pour plus d'informations et des exemples supplémentaires, consultez create-bucket dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Affichage des propriétés d'un compartiment à usage général S3

Vous pouvez consulter les propriétés de n'importe quel compartiment Amazon S3 que vous possédez. Il s'agit notamment des paramètres suivants :

- Gestion des versions de compartiment : conservez plusieurs versions d'un objet d'un compartiment à usage général à l'aide de la gestion des versions. Par défaut, la gestion des versions est désactivée pour un nouveau compartiment. Pour plus d'informations sur l'activation de la gestion des versions, consultez Activation de la gestion des versions sur les compartiments.
- Balises : grâce à la répartition des coûts AWS, vous pouvez utiliser des balises de compartiment pour annoter la facturation de votre utilisation d'un compartiment. Une balise correspond à une paire clé-valeur représentant un libellé que vous affectez à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3.
- Default encryption (Chiffrement par défaut) – L'activation du chiffrement par défaut vous permet de chiffrer automatiquement côté serveur. Amazon S3 chiffre un objet avant de l'enregistrer sur un disque et déchiffre l'objet quand vous le téléchargez. Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.
- Journalisation des accès au serveur : obtenez des enregistrements détaillés des demandes effectuées dans votre compartiment à usage général grâce à la journalisation des accès au serveur. Par défaut, Amazon S3 ne collecte pas les journaux d'accès au serveur. Pour plus d'informations sur l'activation de la journalisation des accès au serveur, consultez Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3.
- Data events (Événements de données) AWS CloudTrail – Utilisez CloudTrail pour journaliser les événements de données. Par défaut, les suivis ne consignent pas les événements de données. Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements de données. Pour plus d'informations, consultez Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
- Notifications d'événements : autorisez l'envoi de messages de notification à une destination chaque fois que certains événements de compartiment à usage général Amazon S3 se produisent. Pour plus d'informations, consultez Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3.
- Transfer acceleration (Accélération de transfert) – Activez un transfert rapide, facile et sécurisé de fichiers à grande distance entre votre client et un compartiment S3. Pour plus d'informations sur l'activation de l'accélération du transfert, consultez Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration.

- Verrouillage d'objet : utilisez le verrouillage d'objet S3 pour empêcher qu'un objet soit supprimé ou remplacé sur une période déterminée ou indéfinie. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
- Paiement par le demandeur : activez cette option si vous souhaitez que le demandeur (au lieu du propriétaire du compartiment) paie les demandes et les transferts de données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.
- Static website hosting (Hébergement de site web statique) – Vous pouvez héberger un site web statique dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.

Vous pouvez afficher les propriétés d'un compartiment à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez afficher les propriétés.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sur la page Propriétés, vous pouvez configurer les propriétés ci-dessus pour le compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

Affichage des propriétés du compartiment à l'aide de l'AWS CLI

Les commandes suivantes montrent comment utiliser l'AWS CLI pour répertorier les différentes propriétés d'un compartiment à usage général.

La commande suivante renvoie l'ensemble de balises associé au compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour plus d'informations sur les balises des compartiments, consultez Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3.

```
aws s3api get-bucket-tagging --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-bucket-tagging dans la Référence des commandes AWS CLI.

La commande suivante renvoie l'état de gestion des versions du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour plus d'informations sur la gestion des versions des compartiments, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-bucket-versioning dans la Référence des commandes AWS CLI.

La commande suivante renvoie la configuration de chiffrement par défaut du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Par défaut, tous les compartiments ont un niveau de chiffrement standard qui utilise le chiffrement côté serveur avec des clés gérées Amazon S3 (SSE-S3). Pour plus d'informations sur le chiffrement des compartiments par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

```
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-bucket-encryption dans la Référence des commandes AWS CLI.

La commande suivante renvoie la configuration des notifications du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour plus d'informations sur les notifications d'événements des compartiments, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

```
aws s3api get-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-bucket-notification-configuration dans la Référence des commandes AWS CLI.

La commande suivante renvoie l'état de journalisation du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour plus d'informations sur la journalisation des compartiments, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

```
aws s3api get-bucket-logging --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-bucket-logging dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour voir des exemples expliquant comment renvoyer les propriétés d'un compartiment à usage général avec les kits AWS SDK (gestion des versions, balises, etc.), consultez Exemples de code dans la Référence des API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Liste des compartiments à usage général Amazon S3

Pour renvoyer une liste des compartiments à usage général que vous possédez, vous pouvez utiliser ListBuckets. Vous pouvez répertorier vos compartiments à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface ou des kits AWS SDK. Pour les demandes `ListBuckets` effectuées via l'AWS CLI, les kits AWS SDK et l'API REST Amazon S3, les Comptes AWS qui utilisent le quota de service par défaut pour les compartiments (10 000 compartiments) prennent en charge à la fois les demandes paginées et les demandes non paginées. Quel que soit le nombre de compartiments présents dans votre compte, vous pouvez créer des formats de page compris entre 1 et 10 000 compartiments pour afficher tous vos compartiments. Pour les demandes paginées, les demandes `ListBuckets` renvoient à la fois le nom du compartiment et les Régions AWS correspondantes pour chaque compartiment. Les exemples suivants avec l'AWS Command Line Interface et le kit AWS SDK montrent comment utiliser la pagination dans une demande `ListBuckets`. Notez que certains kits AWS SDK facilitent la pagination.

Autorisations

Pour répertorier tous vos compartiments à usage général, vous devez disposer de l'autorisation `s3:ListAllMyBuckets`. Si vous rencontrez une erreur `HTTP Access Denied (403 Forbidden)`, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des demandes `ListBuckets` paginées. Les demandes `ListBuckets` non paginées ne sont prises en charge que pour les Comptes AWS dont le quota de compartiments à usage général par défaut a été défini sur 10 000. Si vous avez un quota de compartiments à usage général approuvé supérieur

à 10 000, vous devez envoyer des demandes `ListBuckets` paginées pour répertorier les compartiments de votre compte. Toutes les demandes `ListBuckets` non paginées seront rejetées si le quota de compartiments à usage général pour les Comptes AWS est supérieur à 10 000.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans l'onglet Compartiments à usage général, vous pouvez voir la liste de vos compartiments à usage général.
4. Pour rechercher des compartiments par nom, saisissez un nom de compartiment dans le champ Rechercher des compartiments par nom.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser l'AWS CLI afin de générer une liste de compartiments à usage général, vous pouvez utiliser les commandes `ls` ou `list-buckets`. Les exemples suivants montrent comment créer une demande `list-buckets` paginée et une demande `ls` non paginée. Pour utiliser ces exemples, remplacez les *`espaces réservés aux entrées utilisateur`*.

Example — Afficher tous les compartiments de votre compte avec **`ls`** (appel non paginé)

L'exemple de commande suivant répertorie tous les compartiments à usage général de votre compte en un seul appel non paginé. Cet appel renvoie une liste de tous les compartiments de votre compte (jusqu'à 10 000 résultats) :

```
$ aws s3 ls
```

Pour plus d'informations et pour obtenir des exemples, consultez Liste des compartiments et des objets.

Example — Afficher tous les compartiments de votre compte avec **`ls`** (appel paginé)

L'exemple de commande suivant effectue un ou plusieurs appels paginés pour afficher tous les compartiments à usage général de votre compte. Il renvoie 100 compartiments par page :

```
$ aws s3 ls --page-size 100
```

Pour plus d'informations et pour obtenir des exemples, consultez Liste des compartiments et des objets.

Example — Afficher tous les compartiments de votre compte (appel paginé)

L'exemple suivant fournit une commande `list-buckets` paginée qui répertorie tous les compartiments à usage général de votre compte. Les options `--max-items` et `--page-size` limitent le nombre de compartiments répertoriés à 100 par page.

```
$ aws s3api list-buckets /
    --max-items 100 /
    --page-size 100
```

Si le nombre d'éléments en sortie (`--max-items`) est inférieur au nombre total d'éléments renvoyés par les appels d'API sous-jacents, la sortie inclut un jeton de continuation, spécifié par l'argument `starting-token`. Vous pourrez transmettre ce jeton dans une commande ultérieure pour extraire le prochain ensemble d'éléments. L'exemple suivant montre comment utiliser la valeur `starting-token` renvoyée par l'exemple précédent. Vous pouvez spécifier `starting-code` pour récupérer les 100 prochains compartiments.

```
$ aws s3api list-buckets /
    --max-items 100 /
    --page-size 100 /
    --starting-token eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZV9hbW91bnQiOiAxfQ==
```

Example — Afficher tous les compartiments d'une Région AWS (appel paginé)

L'exemple de commande suivant utilise le paramètre `--bucket-region` pour répertorier jusqu'à 100 compartiments situés dans la région `us-east-2` pour un compte. Les demandes adressées à un point de terminaison régional différent de la valeur spécifiée dans le paramètre `--bucket-region` ne sont pas prises en charge. Par exemple, si vous souhaitez limiter la réponse aux compartiments qui se trouvent dans la région `us-east-2`, vous devez envoyer votre demande à un point de terminaison dans `us-east-2`.

```
$ aws s3api list-buckets /
    --region us-east-2 /
```

```
    --max-items 100 /
    --page-size 100 /
    --bucket-region us-east-2
```

Example — Afficher tous les compartiments commençant par un préfixe de nom de compartiment spécifique (appel paginé)

L'exemple de commande suivant répertorie jusqu'à 100 compartiments dont le nom commence par le préfixe *amzn-s3-demo-bucket*.

```
$ aws s3api list-buckets /
    --max-items 100 /
    --page-size 100 /
    --prefix amzn-s3-demo-bucket
```

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples suivants vous montrent comment afficher les compartiments à usage général à l'aide des kits AWS SDK.

SDK for Python

Example — Demande ListBuckets (paginée)

```
import boto3

s3 = boto3.client('s3')
response = s3.list_buckets(MaxBuckets=100)
```

Example — Réponse ListBuckets (paginée)

```
import boto3

s3 = boto3.client('s3')
response =
 s3.list_buckets(MaxBuckets=1,ContinuationToken="eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b190cnVuY2F0ZVS
```

SDK for Java

Pour voir des exemples expliquant comment répertorier les compartiments à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Liste des compartiments de la Référence des API Amazon S3.

SDK for Go

```
package main
import (
 "context"
 "fmt"
 "log"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
)
func main() {
 cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), config.WithRegion("us-
east-2"))
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }
 client := s3.NewFromConfig(cfg)
 maxBuckets := 1000
 resp, err := client.ListBuckets(context.TODO(), management
 portals3.ListBucketsInput{MaxBuckets: aws.Int32(int32(maxBuckets))})
 if err != nil {
  log.Fatal(err)
 }
 fmt.Println("S3 Buckets:")
 for _, bucket := range resp.Buckets {
     fmt.Println("- Name:", *bucket.Name)
     fmt.Println("-BucketRegion", *bucket.BucketRegion)
 }
 fmt.Println(resp.ContinuationToken == nil)
 fmt.Println(resp.Prefix == nil)
}
```

Vidage d'un compartiment à usage général

Vous pouvez vider le contenu d'un compartiment à usage général à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Lorsque vous videz un compartiment à usage général, vous supprimez tous ses objets, mais vous conservez le compartiment. Après avoir vidé un compartiment, les éléments supprimés ne peuvent être restaurés. Les objets ajoutés au compartiment pendant que l'action est en cours, risquent d'être supprimés.

Tous les objets (y compris toutes les versions d'objets et les marqueurs de suppression) du compartiment doivent être supprimés avant que le compartiment lui-même ne puisse être supprimé.

Lorsque vous videz un compartiment à usage général dont la gestion des versions S3 est activée ou suspendue, toutes les versions de tous les objets qu'il contient sont supprimées. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions.

Lorsque vous videz votre compartiment, nous vous recommandons de supprimer également tous les chargements partitionnés incomplets. Vous pouvez utiliser les chargements partitionnés pour charger des objets de très grande taille (jusqu'à 5 To) en tant qu'ensemble de parties pour améliorer le débit et accélérer la récupération suite à des problèmes réseau. Dans les cas où le processus de chargement partitionné ne se termine pas, les parties incomplètes restent dans le compartiment (dans un état inutilisable). Ces parties incomplètes entraînent des coûts de stockage jusqu'à la fin du processus de chargement ou jusqu'à leur suppression. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de configurer des règles de cycle de vie pour faire expirer les objets et les chargements partitionnés incomplets datant de plus d'un certain nombre de jours. Lorsque vous créez votre règle de cycle de vie pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés, nous recommandons un délai de 7 jours comme point de départ. Pour plus d'informations, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

L'expiration du cycle de vie étant un processus asynchrone, l'exécution de la règle peut mettre plusieurs jours à vider votre compartiment. Après la première exécution de la règle par Amazon S3, tous les objets éligibles à l'expiration sont marqués comme devant être supprimés. Les objets marqués comme devant être supprimés ne vous sont plus facturés. Pour plus d'informations, consultez Comment vider un compartiment Amazon S3 à l'aide d'une règle de configuration du cycle de vie ?

Utilisation de la console S3

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour vider un compartiment à usage général (ce qui entraîne la suppression de tous les objets qu'il contient) sans le supprimer.

Pour vider un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, sélectionnez l'option en regard du nom du compartiment à vider, puis choisissez Vider.
4. Sur la page Empty bucket (Vider le compartiment), confirmez que vous souhaitez vider le compartiment en saisissant le nom de ce dernier dans le champ de texte, puis choisissez Empty (Vider).
5. Surveillez la progression du processus de vidage du compartiment sur la page Vider le compartiment : état.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez vider un compartiment à usage général à l'aide de l'AWS CLI uniquement si la gestion des versions n'est pas activée. Si la gestion des versions n'est pas activée, vous pouvez utiliser la commande `rm` (supprimer) de la AWS CLI avec le paramètre `--recursive` pour vider un compartiment (ou supprimer un sous-ensemble d'objets avec un préfixe de nom de clé spécifique).

La commande `rm` suivante supprime les objets ayant un préfixe de nom de clé `doc`, par exemple, `doc/doc1` et `doc/doc2`.

```
$ aws s3 rm s3://bucket-name/doc --recursive
```

Utilisez la commande suivante pour supprimer tous les objets sans spécifier un préfixe.

```
$ aws s3 rm s3://bucket-name --recursive
```

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des commandes S3 de haut niveau avec l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas supprimer des objets d'un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée. Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression lorsque vous supprimez un objet, à l'instar de cette commande. Pour plus d'informations sur la gestion des versions des compartiments S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour vider un compartiment à usage général ou supprimer un sous-ensemble d'objets possédant un préfixe de nom de clé spécifique.

Pour obtenir un exemple sur la façon de vider un compartiment grâce au kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression d'un compartiment à usage général. Le code supprime tous les objets, que le compartiment soit activé ou non pour la gestion des versions, puis il supprime le compartiment. Pour simplement vider le compartiment, assurez-vous de supprimer l'instruction de suppression du compartiment.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez Outils pour Amazon Web Services.

Utilisation de la configuration du cycle de vie

Pour vider un compartiment à usage général volumineux, nous vous recommandons d'utiliser une règle de configuration S3 Lifecycle. L'expiration du cycle de vie étant un processus asynchrone, l'exécution de la règle peut mettre plusieurs jours à vider le compartiment. Après la première exécution de la règle par Amazon S3, tous les objets éligibles à l'expiration sont marqués comme devant être supprimés. Les objets marqués comme devant être supprimés ne vous sont plus facturés. Pour plus d'informations, consultez Comment vider un compartiment Amazon S3 à l'aide d'une règle de configuration du cycle de vie ?

Si vous utilisez une configuration de cycle de vie pour vider votre compartiment, la configuration doit inclure des versions actuelles, des versions anciennes, des marqueurs de suppression et des chargements partitionnés incomplets.

Vous pouvez ajouter des règles de configuration du cycle de vie pour que tous les objets ou un sous-ensemble d'objets ayant un préfixe de nom de clé spécifique expirent. Par exemple, pour supprimer tous les objets dans un compartiment, vous pouvez configurer une règle du cycle de vie pour que les objets expirent un jour après leur création.

Amazon S3 prend en charge une règle de cycle de vie de compartiment que vous pouvez utiliser pour arrêter les chargements partitionnés s'ils n'aboutissent pas au bout du nombre de jours spécifié après leur lancement. Nous vous recommandons de configurer cette règle de cycle de vie afin de réduire vos coûts de stockage. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une configuration de cycle de vie de compartiment pour supprimer les chargements partitionnés incomplets.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une configuration de cycle de vie pour vider un compartiment, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment et Objets en cours d'expiration.

Vidage d'un compartiment à usage général avec AWS CloudTrail configuré

AWS CloudTrail assure le suivi des événements de données au niveau des objets d'un compartiment à usage général Amazon S3 (suppression d'objets, par exemple). Si vous utilisez un compartiment à usage général comme destination pour la journalisation de vos événements CloudTrail et que vous supprimez des objets de ce même compartiment, vous risquez de créer de nouveaux objets tout en vidant votre compartiment. Pour éviter cela, arrêtez vos journaux de suivi AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur la façon d'empêcher vos journaux de suivi CloudTrail de journaliser des événements, consultez Désactivation de la journalisation pour un journal d'activité dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Une autre alternative pour empêcher l'ajout des journaux de suivi CloudTrail au compartiment consiste à ajouter une instruction de refus `s3:PutObject` à votre stratégie de compartiment. Si vous souhaitez stocker ultérieurement de nouveaux objets dans le compartiment, vous devrez supprimer cette instruction de refus `s3:PutObject`. Pour plus d'informations, consultez Opérations d'objet et Éléments de politique JSON IAM : Effect dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Suppression d'un compartiment à usage général

Vous pouvez supprimer un compartiment à usage général Amazon S3 vide. Pour plus d'informations sur le vidage d'un compartiment à usage général, consultez the section called "Vidage d'un compartiment à usage général".

Vous pouvez supprimer un compartiment à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

> **Important**
>
> Avant de supprimer un compartiment à usage général, tenez compte des points suivants :
>
> - Si un compartiment est supprimé, AWS ne peut pas le restaurer. Avant de supprimer un compartiment, assurez-vous d'avoir sauvegardé ou répliqué vos données.
> - Les noms de compartiments à usage général sont uniques au sein d'un espace de noms global. Si vous supprimez un compartiment, sachez qu'un autre Compte AWS peut attribuer le nom de ce compartiment à usage général à un nouveau compartiment, qui peut

donc potentiellement recevoir des demandes destinées au compartiment supprimé. Pour l'éviter, ou si vous souhaitez continuer à utiliser ce nom de compartiment, ne supprimez pas le compartiment. Nous vous recommandons de vider et de conserver le compartiment, et de bloquer toutes les demandes adressées au compartiment si nécessaire. Nous vous recommandons de vider les compartiments qui ne sont plus actifs de tous leurs objets afin de réduire vos coûts et de conserver les compartiments.

- Lorsque vous supprimez un compartiment à usage général, il est possible que celui-ci ne soit pas supprimé instantanément. Amazon S3 met le compartiment en attente de suppression. Amazon S3 étant réparti entre plusieurs Régions AWS, la suppression prend du temps à se propager de manière homogène à l'ensemble du système.
- Si le compartiment héberge un site Web statique et que vous avez créé et configuré une zone hébergée Amazon Route 53 comme décrit dans Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53, vous devez nettoyer les paramètres de zone hébergée Route 53 qui sont associés au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Étape 2 : Supprimer la zone hébergée Route 53.
- Si le compartiment reçoit des données de journaux d'Elastic Load Balancing (ELB), nous vous recommandons de cesser la remise des journaux ELB à ce compartiment avant de le supprimer. Après que vous avez supprimé le compartiment, si un autre utilisateur crée un compartiment à l'aide du même nom, vos données de journaux peuvent potentiellement être remises à ce compartiment. Pour en savoir plus sur les journaux d'accès ELB, consultez Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer dans le Guide de l'utilisateur Classic Load Balancer et Journaux d'accès pour votre Application Load Balancer dans le Guide de l'utilisateur Application Load Balancer.

Résolution des problèmes

Si vous ne parvenez pas à supprimer un compartiment à usage général Amazon S3, prenez en compte les points suivants :

- Vérifiez que le compartiment est vide : vous ne pouvez supprimer que des compartiments ne contenant aucun objet. Vérifiez que le compartiment est vide. Pour plus d'informations sur le vidage d'un compartiment, consultez the section called "Vidage d'un compartiment à usage général".
- Assurez-vous qu'aucun point d'accès n'y est attaché : vous ne pouvez supprimer des compartiments que s'ils ne contiennent aucun point d'accès S3 ou multi-régions attaché au même compte. Avant de supprimer le compartiment, supprimez tous les points d'accès du même compte qui y sont attachés.

- Assurez-vous que vous disposez de l'autorisation**`s3:DeleteBucket`** : si vous ne parvenez pas supprimer un compartiment, contactez votre administrateur IAM pour vérifier que vous disposez de l'autorisation `s3:DeleteBucket`. Pour plus d'informations sur l'affichage ou la mise à jour des autorisations IAM, consultez Modification des autorisations pour un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur le dépannage, consultez the section called "Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden)".
- Vérifiez les instructions **`s3:DeleteBucket Deny`** des politiques de contrôle des services (SCP) et des politiques de contrôle des ressources (RCP) AWS Organizations : les SCP et les RCP peuvent refuser l'autorisation de suppression d'un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Politiques de contrôle des services et Politiques de contrôle des ressources dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
- Vérifiez les instructions **`s3:DeleteBucket Deny`** de votre stratégie de compartiment : si vous disposez d'autorisations `s3:DeleteBucket` dans votre stratégie d'utilisateur ou de rôle IAM et que vous ne parvenez pas à supprimer un compartiment, il se peut que la stratégie de compartiment inclut une instruction `Deny` pour `s3:DeleteBucket`. Les compartiments créés par AWS Elastic Beanstalk possèdent une stratégie contenant cette instruction par défaut. Avant de pouvoir supprimer le compartiment, vous devez supprimer cette instruction ou la stratégie de compartiment.

Prérequis

Avant de supprimer un compartiment à usage général, vous devez le vider. Pour plus d'informations sur le vidage d'un compartiment, consultez the section called "Vidage d'un compartiment à usage général".

Utilisation de la console S3

Pour supprimer un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, sélectionnez l'option en regard du nom du compartiment que vous souhaitez supprimer, puis choisissez Supprimer en haut de la page.
4. Dans la page Supprimer un compartiment, confirmez que vous souhaitez supprimer le compartiment en saisissant le nom du compartiment dans le champ de texte, puis choisissez Supprimer un compartiment.

> **Note**
>
> Si le compartiment contient des objets, videz-le avant de le supprimer en choisissant le bouton Vider le compartiment dans le message d'erreur Ce compartiment n'est pas vide et en suivant les instructions de la page Vider le compartiment. Revenez ensuite à la page Delete bucket (Supprimer le compartiment) et supprimez le compartiment.

5. Pour vérifier que le compartiment a été supprimé, ouvrez la liste Compartiments à usage général et saisissez le nom du compartiment que vous avez supprimé. Si le compartiment est introuvable, votre suppression a réussi.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour vider et supprimer un compartiment à usage général à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous devez d'abord supprimer tous les objets qu'il contient.

Pour voir des exemples dans d'autres langages, consultez Utilisation de DeleteBucket avec un kit SDK or l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service. Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres kits AWS SDK, consultez Outils pour Amazon Web Services.

Java

Pour supprimer un compartiment contenant des objets à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous devez d'abord supprimer tous les objets qu'il contient. Cette approche fonctionne pour les compartiments avec ou sans gestion des versions activée.

> **Note**
>
> Pour les compartiments sans la gestion des versions activée, vous pouvez supprimer tous les objets directement, puis supprimer le compartiment. Pour les compartiments avec la gestion des versions activée, vous devez supprimer toutes les versions d'objet avant de supprimer le compartiment.

Pour voir des exemples de suppression d'un compartiment à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression d'un compartiment dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez supprimer un compartiment à usage général contenant des objets avec l'AWS CLI si la gestion des versions n'est pas activée. Quand vous supprimez un compartiment qui contient des objets, tous les objets sont définitivement supprimés, y compris ceux qui sont transférés à la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval.

Si la gestion des versions de votre compartiment n'est pas activée, vous pouvez utiliser la commande `rb` (supprimer le compartiment) de l'AWS CLI avec le paramètre `--force` pour supprimer le compartiment et tous les objets qu'il contient. Cette commande supprime d'abord tous les objets, puis le compartiment.

Si la gestion des versions est activée, l'utilisation de la commande `rb` avec le paramètre `--force` ne supprime pas les objets dont la gestion des versions est activée. La suppression du compartiment échoue puisque le compartiment n'est pas vide. Pour obtenir des informations sur la suppression d'objets versionnés, consultez Suppression des versions d'objet.

Pour utiliser la commande suivante, remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par le nom du compartiment que vous souhaitez supprimer :

```
$ aws s3 rb s3://amzn-s3-demo-bucket --force
```

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des commandes S3 de haut niveau avec l'AWS Command Line Interface dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Montage d'un compartiment Amazon S3 en tant que système de fichiers local

Mountpoint pour Amazon S3 est un client de fichiers open source à haut débit permettant de monter un compartiment Amazon S3 en tant que système de fichiers local. Avec Mountpoint, vos applications peuvent accéder aux objets stockés dans Amazon S3 par le biais d'opérations de système de fichiers, telles qu'ouvrir et lire. Mountpoint traduit automatiquement ces opérations en appels d'API d'objet S3, permettant à vos applications d'accéder au stockage et au débit élastiques d'Amazon S3 via une interface de fichier.

Mountpoint pour Amazon S3 est disponible pour une utilisation en production sur vos applications à lecture intensive à grande échelle : lacs de données, entraînement de machine learning, rendu d'images, simulation de véhicules autonomes, extraction, transformation et chargement (ETL), etc.

Mountpoint prend en charge les opérations de base de système de fichiers et peut lire des fichiers d'une taille maximale de 5 To. Il peut répertorier et lire des fichiers existants, et il peut en créer de nouveaux. Il ne peut pas modifier les fichiers existants ni supprimer de répertoires, et il ne prend pas en charge les liens symboliques ni le verrouillage de fichiers. Mountpoint est idéal pour les applications qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités d'un système de fichiers partagé et des autorisations de style POSIX, mais qui ont besoin du débit élastique d'Amazon S3 pour lire et écrire de grands jeux de données S3. Pour obtenir des détails, consultez Comportement du système de fichiers Mountpoint (langue française non garantie) sur GitHub. Pour les charges de travail qui nécessitent une prise en charge POSIX complète, nous recommandons Amazon FSx pour Lustre et sa prise en charge des liaisons des compartiments Amazon S3.

Mountpoint pour Amazon S3 est disponible uniquement pour les systèmes d'exploitation Linux. Vous pouvez utiliser Mountpoint pour accéder aux objets S3 dans toutes les classes de stockage, sauf S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, le niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering et le niveau Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering.

Rubriques

- Installation de Mountpoint
- Configuration et utilisation de Mountpoint
- Dépannage de Mountpoint

Installation de Mountpoint

Vous pouvez télécharger et installer des packages précréés de Mountpoint pour Amazon S3 à l'aide de la ligne de commande. Les instructions de téléchargement et d'installation de Mountpoint varient en fonction du système d'exploitation Linux que vous utilisez.

Rubriques

- Distributions basées sur RPM (Amazon Linux, Fedora, CentOS, RHEL)
- Distributions basées sur DEB (Debian, Ubuntu)
- Autres distributions Linux
- Vérification de la signature du package Mountpoint pour Amazon S3

Distributions basées sur RPM (Amazon Linux, Fedora, CentOS, RHEL)

1. Copiez l'URL de téléchargement suivante pour votre architecture.

x86_64:

```
https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.rpm
```

ARM64 (Graviton):

```
https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.rpm
```

2. Téléchargez le package Mountpoint pour Amazon S3. Remplacez *download-link* par l'URL de téléchargement appropriée indiquée à l'étape précédente.

```
wget download-link
```

3. (Facultatif) Vérifiez l'authenticité et l'intégrité du fichier téléchargé. Tout d'abord, copiez l'URL de signature appropriée pour votre architecture.

   x86_64:

```
https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.rpm.asc
```

   ARM64 (Graviton):

```
https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.rpm.asc
```

   Ensuite, consultez Vérification de la signature du package Mountpoint pour Amazon S3.

4. Installez le package à l'aide de la commande suivante :

```
sudo yum install ./mount-s3.rpm
```

5. Vérifiez que Mountpoint est correctement installé en saisissant la commande suivante :

```
mount-s3 --version
```

   Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

```
mount-s3 1.3.1
```

Distributions basées sur DEB (Debian, Ubuntu)

1. Copiez l'URL de téléchargement pour votre architecture.

   x86_64:

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.deb
   ```

   ARM64 (Graviton):

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.deb
   ```

2. Téléchargez le package Mountpoint pour Amazon S3. Remplacez *download-link* par l'URL de téléchargement appropriée indiquée à l'étape précédente.

   ```
   wget download-link
   ```

3. (Facultatif) Vérifiez l'authenticité et l'intégrité du fichier téléchargé. Tout d'abord, copiez l'URL de signature pour votre architecture.

   x86_64:

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.deb.asc
   ```

   ARM64 (Graviton):

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.deb.asc
   ```

   Ensuite, consultez Vérification de la signature du package Mountpoint pour Amazon S3.

4. Installez le package à l'aide de la commande suivante :

   ```
   sudo apt-get install ./mount-s3.deb
   ```

5. Vérifiez que Mountpoint pour Amazon S3 est correctement installé en exécutant la commande suivante :

   ```
   mount-s3 --version
   ```

   Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

```
mount-s3 1.3.1
```

Autres distributions Linux

1. Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour installer les packages `FUSE` et `libfuse2`, qui sont obligatoires.
2. Copiez l'URL de téléchargement pour votre architecture.

   x86_64:

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.tar.gz
   ```

   ARM64 (Graviton):

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.tar.gz
   ```

3. Téléchargez le package Mountpoint pour Amazon S3. Remplacez *`download-link`* par l'URL de téléchargement appropriée indiquée à l'étape précédente.

   ```
   wget download-link
   ```

4. (Facultatif) Vérifiez l'authenticité et l'intégrité du fichier téléchargé. Tout d'abord, copiez l'URL de signature pour votre architecture.

   x86_64:

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.tar.gz.asc
   ```

   ARM64 (Graviton):

   ```
   https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/arm64/mount-s3.tar.gz.asc
   ```

   Ensuite, consultez Vérification de la signature du package Mountpoint pour Amazon S3.

5. Installez le package à l'aide de la commande suivante :

```
sudo mkdir -p /opt/aws/mountpoint-s3 && sudo tar -C /opt/aws/mountpoint-s3 -xzf ./
mount-s3.tar.gz
```

6. Ajoutez le fichier binaire `mount-s3` à votre variable d'environnement `PATH`. Dans votre fichier `$HOME/.profile`, ajoutez la ligne suivante :

   ```
   export PATH=$PATH:/opt/aws/mountpoint-s3/bin
   ```

   Enregistrez le fichier `.profile` et exécutez la commande suivante :

   ```
   source $HOME/.profile
   ```

7. Vérifiez que Mountpoint pour Amazon S3 est correctement installé en exécutant la commande suivante :

   ```
   mount-s3 --version
   ```

   Vous devez voir des résultats similaires à ce qui suit :

   ```
   mount-s3 1.3.1
   ```

Vérification de la signature du package Mountpoint pour Amazon S3

1. Installez GnuPG (commande `gpg`). Il est nécessaire de vérifier l'authenticité et l'intégrité d'un package Mountpoint pour Amazon S3 téléchargé. GnuPG est installé par défaut sur des Amazon Machine Images (AMI) Amazon Linux. Après avoir installé GnuPG, passez à l'étape 2.
2. Téléchargez la clé publique Mountpoint en exécutant la commande suivante :

   ```
   wget https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/public_keys/KEYS
   ```

3. Importez la clé publique Mountpoint dans votre trousseau de clés en exécutant la commande suivante :

   ```
   gpg --import KEYS
   ```

4. Vérifiez l'empreinte digitale de la clé publique Mountpoint en exécutant la commande suivante :

```
gpg --fingerprint mountpoint-s3@amazon.com
```

Confirmez que la chaîne d'empreinte digitale affichée correspond à ce qui suit :

```
673F E406 1506 BB46 9A0E  F857 BE39 7A52 B086 DA5A
```

Si la chaîne d'empreinte digitale ne correspond pas, ne terminez pas l'installation de Mountpoint et contactez AWS Support.

5. Téléchargez le fichier de signature de package. Remplacez *signature-link* par le lien de signature appropriée provenant des sections précédentes.

```
wget signature-link
```

6. Vérifiez la signature du package téléchargé en exécutant la commande suivante. Remplacez *signature-filename* par le nom de fichier provenant de l'étape précédente.

```
gpg --verify signature-filename
```

Par exemple, dans les distributions basées sur RPM, y compris Amazon Linux, saisissez la commande suivante :

```
gpg --verify mount-s3.rpm.asc
```

7. La sortie doit inclure l'expression `Good signature`. Si la sortie inclut l'expression `BAD signature`, téléchargez à nouveau le fichier du package Mountpoint et répétez ces étapes. Si le problème persiste, ne terminez pas l'installation de Mountpoint et contactez AWS Support.

   La sortie peut inclure un avertissement concernant une signature approuvée. Cela n'indique pas qu'il y a un problème. Cela signifie simplement que vous n'avez pas vérifié de manière indépendante la clé publique Mountpoint.

Configuration et utilisation de Mountpoint

Pour utiliser Mountpoint pour Amazon S3, votre hôte a besoin d'informations d'identification AWS valides et d'un accès au(x) compartiment(s) Amazon S3 que vous souhaitez monter. Pour connaître

les différentes méthodes d'authentification, consultez les informations d'identification AWS de Mountpoint sur GitHub.

Par exemple, vous pouvez créer un nouvel utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) et un rôle à cette fin. Assurez-vous que ce rôle a accès au ou aux compartiments que vous souhaitez monter. Vous pouvez transmettre le rôle IAM à votre instance Amazon EC2 avec un profil d'instance.

Rubriques

- Utilisation de Mountpoint pour Amazon S3
- Configuration de la mise en cache dans Mountpoint

Utilisation de Mountpoint pour Amazon S3

Utilisez Mountpoint pour Amazon S3 pour effectuer les opérations suivantes :

1. Montez vos compartiments Amazon S3.

   a. Vous pouvez monter des compartiments Amazon S3 manuellement à l'aide de la commande `mount-s3`.

      Dans l'exemple suivant, remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par le nom de votre compartiment S3 et remplacez *~/mnt* par le répertoire situé sur votre hôte, où vous souhaitez que votre compartiment S3 soit monté.

      ```
      mkdir ~/mnt
      mount-s3 amzn-s3-demo-bucket ~/mnt
      ```

      Comme le client Mountpoint s'exécute en arrière-plan par défaut, le répertoire *~/mnt* vous donne désormais accès aux objets de votre compartiment Amazon S3.

   b. Vous pouvez également configurer le montage automatique des compartiments Amazon S3 lorsqu'une instance démarre ou redémarre.

      Pour les instances Amazon EC2 existantes ou en cours d'exécution, recherchez le fichier `fstab` dans le répertoire `/etc/fstab` de votre système Linux. Ajoutez ensuite une ligne à votre fichier `fstab`. Par exemple, pour monter *amzn-s3-demo-bucket* en utilisant le préfixe `example-prefix/` dans votre chemin système `/mnt/mountpoint`, lisez ce qui suit. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/example-prefix/ /mnt/mountpoint mount-s3
 _netdev,nosuid,nodev,nofail,rw 0 0
```

Consultez le tableau suivant pour obtenir une explication des options utilisées dans l'exemple.

Option	Description
`_netdev`	Indique que le système de fichiers a besoin d'un réseau pour le montage.
`nosuid`	Indique que le système de fichiers ne peut pas contenir de fichiers avec un ID utilisateur défini.
`nodev`	Indique que le système de fichiers ne peut pas contenir de périphériques spéciaux.
`nofail`	Indique que l'échec du montage du système de fichiers doit tout de même permettre au système de démarrer.
`rw`	Indique que le point de montage est créé avec des autorisations de lecture et d'écriture. Vous pouvez également utiliser `ro` en lecture seule.

Pour les nouvelles instances Amazon EC2, vous pouvez modifier les données utilisateur sur un modèle Amazon EC2 et configurer le fichier `fstab` comme suit. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
#!/bin/bash -e
MP_RPM=$(mktemp --suffix=.rpm)
curl https://s3.amazonaws.com/mountpoint-s3-release/latest/x86_64/mount-s3.rpm
 > $MP_RPM
yum install -y $MP_RPM
```

```
rm $MP_RPM

MNT_PATH=/mnt/mountpoint
echo "s3://amzn-s3-demo-bucket/ ${MNT_PATH} mount-s3
 _netdev,nosuid,nodev,rw,allow-other,nofail" >> /etc/fstab
mkdir $MNT_PATH

systemctl daemon-reload
mount -a
```

2. Accédez aux objets dans votre compartiment Amazon S3 via Mountpoint.

   Après avoir monté votre compartiment localement, vous pouvez utiliser les commandes Linux courantes, telles que `cat` et `ls`, pour manipuler vos objets S3. Mountpoint pour Amazon S3 interprète les clés de votre compartiment Amazon S3 comme des chemins de système de fichiers en les séparant par le caractère de barre oblique (`/`). Par exemple, si vous avez la clé d'objet `Data/2023-01-01.csv` dans votre compartiment, vous aurez un répertoire nommé `Data`dans votre système de fichiers Mountpoint, avec un fichier nommé `2023-01-01.csv` à l'intérieur.

   Mountpoint pour Amazon S3, volontairement, n'implémente pas l'intégralité de la spécification standard POSIX pour les systèmes de fichiers. Mountpoint est optimisé pour les charges de travail qui nécessitent un accès haut débit en lecture et en écriture aux données stockées dans Amazon S3 via une interface de système de fichiers, mais qui ne dépendent pas des fonctionnalités du système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez le comportement du système de fichiers de Mountpoint pour Amazon S3 sur GitHub. Les clients qui ont besoin d'une sémantique de système de fichiers plus riche devraient envisager d'autres services de fichiers AWS, tels qu'Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ou Amazon FSx.

3. Démontez votre compartiment Amazon S3 à l'aide de la commande `umount`. Cette commande démonte votre compartiment S3 et quitte Mountpoint.

   Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez *~/mnt* par le répertoire situé sur votre hôte, où votre compartiment S3 est monté.

   ```
   umount ~/mnt
   ```

> **Note**
>
> Pour obtenir la liste des options pour cette commande, exécutez `umount --help`.

Pour plus de détails sur la configuration de Mountpoint, consultez Amazon S3 bucket configuration et File system configuration sur GitHub.

Configuration de la mise en cache dans Mountpoint

Mountpoint pour Amazon S3 prend en charge différents types de mise en cache des données. Pour accélérer les demandes de lecture répétées, vous pouvez activer l'une des options suivantes :

- Cache local : vous pouvez utiliser un cache local dans le stockage de votre instance Amazon EC2 ou dans un volume Amazon Elastic Block Store. Si vous lisez à plusieurs reprises les mêmes données à partir de la même instance de calcul et si vous disposez d'un espace inutilisé dans le stockage de votre instance locale pour le jeu de données lu à plusieurs reprises, vous devez activer un cache local.
- Cache partagé : vous pouvez utiliser un cache partagé sur S3 Express One Zone. Si vous lisez de petits objets à plusieurs reprises à partir de plusieurs instances de calcul ou si vous ne connaissez pas la taille de votre jeu de données lu régulièrement et souhaitez bénéficier de l'élasticité de la taille du cache, vous devez activer le cache partagé. Une fois que vous avez activé cette option, Mountpoint conserve les objets d'une taille maximale d'un mégaoctet dans un compartiments de répertoires qui utilise S3 Express One Zone.
- Cache local et cache partagé combinés : si vous avez de l'espace inutilisé dans votre cache local, mais que vous souhaitez également un cache partagé entre plusieurs instances, vous pouvez activer à la fois un cache local et un cache partagé.

La mise en cache dans Mountpoint est idéale pour les cas d'utilisation où vous lisez à plusieurs reprises les mêmes données qui ne changent pas au cours des multiples lectures. Par exemple, vous pouvez utiliser la mise en cache avec des tâches d'entraînement de machine learning qui nécessitent de lire plusieurs fois un jeu de données d'entraînement pour améliorer la précision du modèle.

Pour plus d'informations sur la configuration de la mise en cache dans Mountpoint, consultez les exemples suivants.

Rubriques

- Cache local
- Cache partagé
- Cache local et cache partagé combinés

Cache local

Vous pouvez activer un cache local à l'aide de l'indicateur `--cache` *`CACHE_PATH`*. Dans l'exemple suivant, remplacez *`CACHE_PATH`* par le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous souhaitez mettre en cache les données. Remplacez *`amzn-s3-demo-bucket`* par le nom de votre compartiment Amazon S3 et *`~/mnt`* par le répertoire de votre hôte dans lequel vous souhaitez monter votre compartiment S3.

```
mkdir ~/mnt
mount-s3 --cache CACHE_PATH amzn-s3-demo-bucket ~/mnt
```

Lorsque vous activez la mise en cache locale pendant le montage d'un compartiment Amazon S3, Mountpoint crée un sous-répertoire vide à l'emplacement du cache configuré si ce sous-répertoire n'existe pas déjà. Lorsque vous montez un compartiment pour la première fois et que vous le démontez, Mountpoint supprime le contenu du cache local.

> **Important**
>
> Si vous activez la mise en cache locale, Mountpoint conservera le contenu des objets non chiffrés du compartiment Amazon S3 que vous avez monté à l'emplacement du cache local fourni lors du montage. Afin de protéger vos données, vous devez restreindre l'accès à l'emplacement du cache de données en utilisant les mécanismes de contrôle d'accès du système de fichiers.

Cache partagé

Si vous lisez à plusieurs reprises de petits objets (jusqu'à 1 Mo) à partir de plusieurs instances de calcul ou si la taille du jeu de données que vous lisez à plusieurs reprises dépasse souvent la taille du cache local, vous devez utiliser un cache partagé dans S3 Express One Zone. Lorsque vous lisez les mêmes données à plusieurs reprises à partir de plusieurs instances, cela améliore la latence en évitant les demandes redondantes adressées au compartiment Amazon S3 que vous avez monté.

Une fois que vous avez activé le cache partagé, vous payez les données mises en cache dans le compartiment de répertoires de S3 Express One Zone. Vous payez également les demandes effectuées sur vos données dans le compartiments de répertoires de S3 Express One Zone. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Mountpoint ne supprime jamais les objets mis en cache à partir des compartiments de répertoires. Pour gérer les coûts de stockage, définissez une politique de cycle de vie pour votre compartiment de répertoires afin qu'Amazon S3 fasse expirer les données mises en cache dans S3 Express One Zone après une période que vous spécifiez. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la mise en cache de Mountpoint pour Amazon S3 (langue française non garantie) sur GitHub.

Pour activer la mise en cache dans S3 Express One Zone lorsque vous montez un compartiment Amazon S3 sur votre instance de calcul, utilisez l'indicateur `--cache-xz` et spécifiez un compartiment de répertoires comme emplacement du cache. Dans l'exemple suivant, remplacez les *espaces réservés aux entrées utilisateur*.

```
mount-s3 amzn-s3-demo-bucket ~/mnt --cache-xz amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3
```

Cache local et cache partagé combinés

Si vous avez de l'espace inutilisé dans votre cache local, mais que vous souhaitez également un cache partagé entre plusieurs instances, vous pouvez activer à la fois un cache local et un cache partagé. Avec cette configuration de mise en cache, vous pouvez éviter les demandes de lecture redondantes provenant de la même instance vers le cache partagé dans le compartiment de répertoires lorsque les données requises sont mises en cache dans le stockage local. Cela peut réduire les coûts des demandes et améliorer les performances.

Pour activer à la fois un cache local et un cache partagé lorsque vous montez un compartiment Amazon S3, vous devez spécifier les deux emplacements du cache à l'aide des indicateurs `--cache` et `--cache-xz`. Pour utiliser l'exemple suivant afin d'activer à la fois un cache local et un cache partagé, remplacez les *espaces réservés aux entrées utilisateur*.

```
mount -s3 amzn-s3-demo-bucket ~/mnt --cache /path/to/mountpoint/cache --cache -xz amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez Configuration de la mise en cache de Mountpoint pour Amazon S3 (langue française non garantie) sur GitHub.

> **Important**
>
> Si vous activez la mise en cache partagée, Mountpoint copie le contenu des objets de votre compartiment Amazon S3 monté dans le compartiment de répertoires S3 que vous indiquez comme emplacement du cache partagé. Il est ainsi accessible à tout appelant ayant accès à ce compartiment de répertoires S3. Pour protéger vos données mises en cache, conformez-vous aux Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3 afin de vous assurer que vos compartiments utilisent les politiques appropriées et qu'ils ne sont pas accessibles publiquement. Utilisez un compartiment de répertoires dédié à la mise en cache partagée de Mountpoint et n'accordez l'accès qu'aux clients Mountpoint.

Dépannage de Mountpoint

Mountpoint pour Amazon S3 est soutenu par Support. Si vous avez besoin d'aide, contactez le Centre de AWS Support.

Vous pouvez également passer en revue et soumettre des problèmes Mountpoint sur GitHub.

Si vous découvrez un problème de sécurité potentiel dans ce projet, nous vous demandons de le signaler à AWS Security via notre page de signalement des vulnérabilités. Ne créez pas de problème GitHub public.

Si votre application se comporte de manière inattendue avec Mountpoint, vous pouvez consulter les informations de votre journal pour diagnostiquer le problème.

Journalisation

Par défaut, Mountpoint émet des informations de journal de haute gravité dans syslog.

Pour consulter les journaux dans la plupart des distributions Linux modernes, y compris Amazon Linux, exécutez la commande `journald` suivante :

```
journalctl -e SYSLOG_IDENTIFIER=mount-s3
```

Sur les autres systèmes Linux, les entrées `syslog` sont probablement écrites dans un fichier tel que `/var/log/syslog`.

Vous pouvez utiliser ces journaux pour dépanner votre application. Par exemple, si votre application tente de remplacer un fichier existant, l'opération échoue et vous verrez une ligne similaire à la suivante dans le journal :

```
[WARN] open{req=12 ino=2}: mountpoint_s3::fuse: open failed: inode error: inode 2 (full
 key "README.md") is not writable
```

Pour plus d'informations, consultez Journalisation (langue française non garantie) de Mountpoint pour Amazon S3 sur GitHub.

Utilisation du navigateur de stockage pour Amazon S3

Le navigateur de stockage pour S3 est un composant open source que vous pouvez ajouter à votre application web afin de fournir à vos utilisateurs finaux une interface graphique simple pour les données stockées dans Amazon S3. Avec le navigateur de stockage pour S3, vous pouvez fournir aux utilisateurs finaux autorisés un accès leur permettant de parcourir, télécharger, charger, copier et supprimer des données dans S3 directement à partir de vos propres applications.

Le navigateur de stockage pour S3 prend en charge les opérations suivantes pour les fichiers : `LIST`, `GET`, `PUT`, `COPY`, `UPLOAD` et `DELETE`. Pour permettre un transfert de données à haut débit, le navigateur de stockage pour S3 affiche uniquement les données auxquelles vos utilisateurs finaux peuvent accéder et optimise les demandes de chargement. Le navigateur de stockage optimise également les performances pour accélérer les temps de chargement, calcule les sommes de contrôle des données chargées par vos utilisateurs finaux et accepte les objets après avoir confirmé que l'intégrité de vos données a été préservée (en transit) sur l'Internet public. Vous pouvez contrôler l'accès à vos données en fonction de l'identité de l'utilisateur final à l'aide des services de sécurité et d'identité AWS ou de vos propres services gérés. Vous pouvez également personnaliser le navigateur de stockage pour qu'il corresponde au design et à l'image de marque de votre application existante.

Le navigateur de stockage pour S3 n'est disponible que pour les applications web et intranet sur le framework React. Vous pouvez utiliser le navigateur de stockage pour accéder aux objets Amazon S3 dans toutes les classes de stockage, sauf S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, le niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering et le niveau Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering.

Le navigateur de stockage pour S3 peut être utilisé avec vos applications web dans la bibliothèque AWS Amplify React. Pour plus d'informations sur le navigateur de stockage, consultez Navigateur de stockage pour S3.

Rubriques

- Utilisation du navigateur de stockage pour S3
- Installation du navigateur de stockage pour S3
- Configuration du navigateur de stockage pour S3
- Configuration du navigateur de stockage pour S3
- Résolution des problèmes liés au navigateur de stockage pour S3

Utilisation du navigateur de stockage pour S3

Dans le navigateur de stockage pour S3, un emplacement est un compartiment à usage général ou un préfixe S3 dont vous accordez l'accès à des utilisateurs finaux à l'aide de S3 Access Grants, de politiques IAM ou de votre propre service d'autorisation géré. Une fois que vous avez autorisé vos utilisateurs finaux à accéder à un emplacement spécifique, ils peuvent utiliser toutes les données de cet emplacement.

L'interface utilisateur du navigateur de stockage pour S3 comporte quatre vues principales :

- Page d'accueil : la page d'accueil répertorie les emplacements S3 auxquels vos utilisateurs peuvent accéder, ainsi que vos autorisations pour chacun d'entre eux. Il s'agit de la vue initiale présentée aux utilisateurs. Elle montre les ressources S3 de niveau racine auxquelles vos utilisateurs finaux ont accès et les autorisations (READ/WRITE/READWRITE) pour chaque emplacement S3.
- Détails de l'emplacement : cette vue permet aux utilisateurs de parcourir les fichiers et les dossiers dans S3, et de charger ou de télécharger des fichiers. Notez que dans le navigateur de stockage pour S3, les objets sont appelés fichiers, tandis que les préfixes et les compartiments sont appelés dossiers.
- Action de localisation : une fois qu'un utilisateur a choisi une action (telle que le chargement) dans le navigateur de stockage, une autre vue de l'emplacement du fichier s'ouvre.
- Points de suspension verticaux : l'icône représentant des points de suspension verticaux ouvre la liste déroulante des actions.

Lorsque vous utilisez le navigateur de stockage pour S3, tenez compte des restrictions suivantes :

- Les dossiers commençant ou se terminant par un point (.) ne sont pas pris en charge.
- S3 Access Grants ne permet pas l'octroi d'autorisations en écriture seule.
- Le navigateur de stockage pour S3 prend en charge l'opération `PUT` pour les fichiers d'une taille maximale de 160 Go.
- Le navigateur de stockage pour S3 ne prend en charge l'opération `COPY` que pour les fichiers d'une taille inférieure à 5 Go. Si la taille du fichier dépasse 5 Go, le navigateur de stockage ne répondra pas à la demande.

Installation du navigateur de stockage pour S3

Pour commencer à utiliser le navigateur de stockage le plus rapidement possible, clonez l'un des exemples de projet sur GitHub. Ces exemples de projet peuvent vous aider à déployer des applications Web prêtes à l'emploi pour le navigateur de stockage avec des intégrations de services AWS prédéfinies pour AWS Identity and Access Management afin que vous puissiez rapidement connecter les utilisateurs finaux autorisés aux données de S3.

Pour plus d'informations, consultez Quick start sur le site Amplify Dev Center.

Installation du navigateur de stockage pour S3 à partir de GitHub

Vous pouvez également installer le navigateur de stockage pour S3 à partir de la dernière version de `aws-amplify/ui-react-storage` et des packages `aws-amplify` du référentiel GitHub `aws-amplify` pour commencer à intégrer le navigateur de stockage dans votre application existante. Lorsque vous installez le navigateur de stockage pour S3, veillez à ajouter les dépendances suivantes à votre fichier `package.json` :

```
"dependencies": {
    "aws-amplify/ui-react-storage": "latest",
    "aws-amplify": "latest",
  }
```

Vous pouvez aussi ajouter les dépendances à l'aide du Gestionnaire de package de nœud :

```
npm i --save @aws-amplify/ui-react-storage aws-amplify
```

Configuration du navigateur de stockage pour S3

Pour connecter les utilisateurs finaux aux emplacements Amazon S3, vous devez d'abord configurer une méthode d'authentification et d'autorisation. Il existe trois méthodes pour configurer une méthode d'authentification et d'autorisation avec le navigateur de stockage :

- Méthode 1 : gérer l'accès aux données pour vos clients et partenaires tiers
- Méthode 2 : gestion de l'accès aux données pour vos principaux IAM pour votre compte AWS
- Méthode 3 : gestion de l'accès aux données à l'échelle

Méthode 1 : gérer l'accès aux données pour vos clients et partenaires tiers

Avec cette méthode, vous pouvez utiliser AWS Amplify Auth pour gérer le contrôle d'accès et la sécurité des fichiers. Cette méthode est idéale lorsque vous souhaitez connecter vos clients ou partenaires tiers aux données dans S3. Grâce à cette option, vos clients peuvent s'authentifier à l'aide de fournisseurs d'identité sociaux ou d'entreprise.

Vous fournissez des informations d'identification IAM aux utilisateurs finaux et à des partenaires tiers à l'aide d'AWS Amplify Auth avec un compartiment S3 configuré pour utiliser Amplify Storage. AWS Amplify Auth repose sur Amazon Cognito, un service entièrement géré de gestion de l'identité et de l'accès des clients. Il vous permet d'authentifier et d'autoriser les utilisateurs à partir d'un annuaire intégré d'utilisateurs, d'un annuaire d'entreprise ou de fournisseurs d'identité grand public. Le modèle d'autorisation Amplify définit les préfixes auxquels l'utilisateur authentifié actif peut accéder. Pour plus d'informations sur la configuration de l'autorisation pour AWS Amplify, consultez Configuration du stockage.

Pour initialiser le composant avec les méthodes d'authentification et de stockage Amplify, ajoutez l'extrait de code suivant à votre application web :

```
import {
  createAmplifyAuthAdapter,
  createStorageBrowser,
} from '@aws-amplify/ui-react-storage/browser';
import "@aws-amplify/ui-react-storage/styles.css";

import config from './amplify_outputs.json';

Amplify.configure(config);
```

```
export const { StorageBrowser } = createStorageBrowser({
  config: createAmplifyAuthAdapter(),
});
```

Méthode 2 : gestion de l'accès aux données pour vos principaux IAM pour votre compte AWS

Si vous souhaitez gérer l'accès pour vos principaux IAM ou votre Compte AWS directement, vous pouvez créer un rôle IAM autorisé à invoquer l'opération d'API S3 GetDataAccess. Pour configurer cela, vous devez créer une instance S3 Access Grants afin de mapper les autorisations des compartiments à usage général et les préfixes S3 aux identités IAM spécifiées. Le composant Navigateur de stockage (qui doit également être appelé côté client après l'obtention des informations d'identification IAM) invoque ensuite l'opération d'API ListCallerAccessGrants de S3 pour récupérer les autorisations disponibles pour le demandeur d'identité et renseigner les emplacements dans le composant. Une fois que vous avez obtenu l'autorisation `s3:GetDataAccess`, ces informations d'identification sont ensuite utilisées par le composant Navigateur de stockage pour demander l'accès aux données à S3.

```
import {
  createManagedAuthAdapter,
  createStorageBrowser,
} from '@aws-amplify/ui-react-storage/browser';
import "@aws-amplify/ui-react-storage/styles.css";

export const { StorageBrowser } = createStorageBrowser({
  config: createManagedAuthAdapter({
    credentialsProvider: async (options?: { forceRefresh?: boolean }) => {
      // return your credentials object
      return {
        credentials: {
          accessKeyId: 'my-access-key-id',
          secretAccessKey: 'my-secret-access-key',
          sessionToken: 'my-session-token',
          expiration: new Date()
        },
      }
    },
    // AWS `region` and `accountId`
    region: '',
    accountId: '',
    // call `onAuthStateChange` when end user auth state changes
```

```
    // to clear sensitive data from the `StorageBrowser` state
    registerAuthListener: (onAuthStateChange) => {},
  })
});
```

Méthode 3 : gestion de l'accès aux données à l'échelle

Si vous souhaitez associer une instance S3 Access Grants à IAM Identity Center pour bénéficier d'une solution plus évolutive (par exemple, si vous souhaitez fournir l'accès aux données à l'ensemble de votre entreprise), vous pouvez demander des données à Amazon S3 au nom de l'utilisateur authentifié actuel. Par exemple, vous pouvez autoriser les groupes d'utilisateurs de votre annuaire d'entreprise à accéder à vos données dans S3. Cette approche vous permet de gérer de manière centralisée les autorisations S3 Access Grants pour vos utilisateurs et groupes, y compris celles hébergées par des fournisseurs externes tels que Microsoft Entra, Okta, etc.

Lorsque vous utilisez cette méthode, l'intégration à l'IAM Identity Center vous permet d'utiliser les annuaires d'utilisateurs existants. Un autre avantage de la propagation d'identité approuvée d'IAM Identity Center est que chaque événement de données AWS CloudTrail pour Amazon S3 contient une référence directe à l'identité de l'utilisateur final qui a accédé aux données S3.

Si votre application prend en charge OAuth 2.0 et que vos utilisateurs ont besoin d'accéder à des services AWS depuis ces applications, nous vous recommandons d'utiliser la propagation d'identité approuvée. Grâce à la propagation d'identité approuvée, un utilisateur peut se connecter à une application, et cette application peut transmettre l'identité de l'utilisateur dans toutes les demandes d'accès aux données dans les services AWS. Cette application interagit avec IAM Identity Center pour le compte de tous les utilisateurs authentifiés. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la propagation d'identité approuvée entre applications.

La propagation fiable des identités est une fonctionnalité AWS IAM Identity Center que les administrateurs de Services AWS connectés peuvent utiliser pour accorder et auditer l'accès aux données de service. L'accès à ces données est basé sur les attributs de l'utilisateur tels que les associations de groupes. La mise en place d'une propagation d'identité sécurisée nécessite une collaboration entre les administrateurs de Services AWS connectés et les administrateurs d'IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez Prérequis et considérations.

Configuration

Pour configurer l'authentification du navigateur de stockage dans la AWS Management Console à l'aide de S3 Access Grants et de la propagation d'identité approuvée d'IAM Identity Center, vos applications doivent demander des données à Amazon S3 au nom de l'utilisateur authentifié actuel.

Grâce à cette approche, vous pouvez donner aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs de votre annuaire d'entreprise un accès direct à vos compartiments, préfixes ou objets S3. Votre application n'a donc pas besoin de mapper des utilisateurs à un principal IAM.

Le flux de travail suivant décrit les étapes de configuration du navigateur de stockage pour S3, à l'aide d'IAM Identity Center et de S3 Access Grants :

Étapes	Description
1	Activation d'IAM Identity Center pour AWS Organizations
2	Configuration de la fédération AWS Identity and Access Management Identity Center
3	Ajout d'un émetteur de jetons approuvés dans la console AWS Identity and Access Management Identity Center L'émetteur de jetons approuvés représente votre fournisseur d'identité (IdP) externe au sein d'IAM Identity Center, ce qui lui permet de reconnaître les jetons d'identité des utilisateurs authentifiés de votre application.
4	Création d'un rôle IAM pour l'application `bootstrap_` et le `identity_bearer`
5	Création et configuration de votre application dans IAM Identity Center Cette application interagit avec IAM Identity Center pour le compte des utilisateurs authentifiés.
6	Ajout de S3 Access Grants en tant qu'application approuvée pour la propagation des identités Cette étape connecte votre application à S3 Access Grants, afin qu'elle puisse envoyer des demandes aux autorisations d'accès S3 au nom des utilisateurs authentifiés.
7	Création d'une autorisation pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs

Étapes	Description
	Cette étape synchronise les utilisateurs depuis AWS Identity and Access Management Identity Center avec le système de gestion des identités interdomaines (SCIM). SCIM synchronise les identités de votre IAM Identity Center avec les identités de votre fournisseur d'identité (IdP).
8	Création du composant Navigateur de stockage pour S3

Activation d'IAM Identity Center pour AWS Organizations

Pour activer IAM Identity Center pour AWS Organizations, effectuez les opérations suivantes :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    1. Nouvel utilisateur d'AWS (utilisateur racine) : connectez-vous en tant que propriétaire du compte en sélectionnant Root user (Utilisateur racine) et en saisissant votre adresse e-mail Compte AWS. Sur la page suivante, saisissez votre mot de passe.
    2. Utilisateur existant d'AWS (informations d'identification IAM) : connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification IAM avec des autorisations administratives.
2. Ouvrez la console IAM Identity Center.
3. Sous Activer IAM Identity Center, sélectionnez Activer.

    > **Note**
    >
    > IAM Identity Center nécessite la configuration d'AWS Organizations. Si vous n'avez pas encore créé d'organisation, AWS peut en créer une pour vous. Choisissez Créer une organisation AWS pour effectuer ce processus.

4. Choisissez Activer avec AWS Organizations.
5. Choisissez Continuer.
6. (Facultatif) Ajoutez les balises que vous souhaitez associer à l'instance de cette organisation.
7. (Facultatif) Configurez l'administration déléguée.

> **Note**
>
> Si vous utilisez un environnement à plusieurs comptes, nous vous recommandons de configurer l'administration déléguée. Grâce à l'administration déléguée, vous pouvez limiter le nombre de personnes ayant besoin d'accéder au compte de gestion dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez Administration déléguée.

8. Choisissez Enregistrer.

Au besoin, AWS Organizations envoie automatiquement un e-mail de vérification à l'adresse associée à votre compte de gestion. Il peut y avoir un délai avant la réception de l'e-mail de vérification. Assurez-vous de vérifier votre adresse e-mail dans les 24 heures, avant l'expiration de l'e-mail de vérification.

Configuration de la fédération AWS Identity and Access Management Identity Center

Pour utiliser le navigateur de stockage pour S3 avec les utilisateurs de l'annuaire d'entreprise, vous devez configurer IAM Identity Center pour qu'il utilise un fournisseur d'identité (IdP) externe. Vous pouvez utiliser le fournisseur d'identité de votre choix. Sachez toutefois que chaque fournisseur d'identité utilise des paramètres de configuration différents. Pour en savoir plus sur l'utilisation de différents fournisseurs d'identité externes, consultez les didacticiels sources d'IAM Identity Center.

> **Note**
>
> Assurez-vous d'enregistrer l'URL de l'émetteur et les attributs d'audience du fournisseur d'identité que vous avez configuré, car vous devrez vous y référer ultérieurement. Si vous ne disposez pas de l'accès ni des autorisations nécessaires pour configurer un fournisseur d'identité externe, vous devrez peut-être contacter l'administrateur de ce fournisseur pour les obtenir.

Ajout d'un émetteur de jetons approuvés dans la console AWS Identity and Access Management Identity Center

L'émetteur de jetons approuvés représente votre fournisseur d'identité externe au sein d'AWS Identity and Access Management Identity Center, et reconnaît les jetons d'identité des utilisateurs authentifiés de votre application. Le propriétaire du compte de l'instance IAM Identity Center de votre entité

AWS Organizations doit effectuer ces étapes. Cela peut avoir lieu soit dans la console IAM Identity Center, soit par programmation.

Pour ajouter un émetteur de jetons approuvés dans la console AWS Identity and Access Management Identity Center, effectuez les opérations suivantes :

1. Ouvrez la console IAM Identity Center.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Choisissez l'onglet Authentification.
4. Accédez à la section Émetteurs de jetons approuvés et renseignez les informations suivantes :
    1. Sous URL de l'émetteur, entrez l'URL du fournisseur d'identité externe qui sert d'émetteur de jetons approuvés. Vous devrez peut-être contacter l'administrateur du fournisseur d'identité externe pour obtenir ces informations. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'applications avec un émetteur de jetons approuvés.
    2. Sous Nom de l'émetteur de jeton approuvé, entrez le nom de l'émetteur de jetons approuvés. Ce nom apparaît dans la liste des émetteurs de jetons approuvés que vous pouvez sélectionner à l'étape 8, lorsqu'une ressource d'application est configurée pour la propagation des identités.
5. Mettez à jour la section Mapper les attributs en fonction de l'attribut de votre application préférée. Notez que chaque attribut du fournisseur d'identité est mappé à un attribut d'IAM Identity Center. Par exemple, vous pouvez mapper l'attribut d'application `email` à l'attribut utilisateur IAM Identity Center `email`. Pour consulter la liste des attributs utilisateur autorisés dans IAM Identity Center, consultez le tableau figurant dans la section Mappages d'attributs pour le répertoire AWS Managed Microsoft AD.
6. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter une balise de ressource, entrez la paire clé/valeur. Pour ajouter plusieurs balises de ressources, choisissez Ajouter une nouvelle balise afin de générer une nouvelle entrée, puis saisissez les paires clé/valeur.
7. Choisissez Créer un émetteur de jetons approuvés.
8. Une fois que vous avez créé l'émetteur de jetons approuvés, contactez l'administrateur de l'application pour lui communiquer le nom de l'émetteur de jetons approuvés, afin qu'il puisse confirmer que cet émetteur est visible dans la console appropriée.
9. Assurez-vous que l'administrateur de l'application sélectionne cet émetteur de jetons approuvés dans la console applicable pour permettre l'accès utilisateur à l'application à partir d'applications configurées pour la propagation d'identité approuvée.

Création d'un rôle IAM pour l'application **`bootstrap`** et le **`identity bearer`**

Pour que l'application `bootstrap` et les utilisateurs du `identity bearer` puissent interagir de manière appropriée, veillez à créer deux rôles IAM. Un rôle IAM est requis pour l'application `bootstrap`, et l'autre rôle IAM doit être utilisé pour le porteur d'identité ou pour les utilisateurs finaux qui accèdent à l'application web demandant l'accès via S3 Access Grants. L'application `bootstrap` recevra le jeton émis par le fournisseur d'identité et invoquera l'API `CreateTokenWithIAM`, en échangeant ce jeton avec celui émis par Identity Center.

Créez un rôle IAM, comme `bootstrap-role`, avec les autorisations suivantes. L'exemple suivant de politique IAM donne les autorisations nécessaires pour que `bootstrap-role` effectue l'échange de jetons :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Action": [
            "sso-oauth:CreateTokenWithIAM",
        ],
        "Resource": "arn:${Partition}:sso::${AccountId}:application/${InstanceId}/
${ApplicationId}",
        "Effect": "Allow"
    },
    {
        "Action": [
            "sts:AssumeRole",
            "sts:SetContext"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::${AccountId}:role/identity-bearer-role",
        "Effect": "Allow"
    }]
}
```

Créez ensuite un deuxième rôle IAM (comme `identity-bearer-role`), que le fournisseur d'identité utilisera pour générer les informations d'identification IAM. Les informations d'identification IAM renvoyées par le fournisseur d'identité à l'application web sont utilisées par le composant Navigateur de stockage pour S3 afin d'autoriser l'accès aux données S3 :

```
{
    "Action": [
        "s3:GetDataAccess",
```

```
        "s3:ListCallerAccessGrants",
    ],
    "Resource": "arn:${Partition}:s3:${Region}:${Account}:access-grants/default",
    "Effect": "Allow"
}
```

Ce rôle IAM (`identity-bearer-role`) doit utiliser une politique d'approbation avec l'instruction suivante :

```
{
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
      "AWS": "arn:${Partition}:iam::${Account}:role/${RoleNameWithPath}"
   },
   "Action": [
       "sts:AssumeRole",
       "sts:SetContext"
   ]
}
```

Création et configuration de votre application dans IAM Identity Center

> **Note**
>
> Avant de commencer, vérifiez que vous avez créé les rôles IAM requis à l'étape précédente. Vous devrez spécifier l'un de ces rôles IAM au cours de cette étape.

Pour créer et configurer une application gérée par le client dans AWS IAM Identity Center, effectuez les étapes suivantes :

1. Ouvrez la console IAM Identity Center.
2. Choisissez Applications.
3. Choisissez l'onglet Gérée par le client.
4. Choisissez Add application (Ajouter une application).
5. Sur la page Sélectionner le type d'application, sous Préférence de configuration, choisissez J'ai une application que je souhaite configurer.
6. Sous Type d'application, choisissez OAuth 2.0.
7. Choisissez Suivant. La page Spécifier l'application s'affiche.

8. Dans la section Nom et description de l'application, entrez un nom d'affichage pour l'application, tel que **`storage-browser-oauth`**.
9. Saisissez une Description. La description de l'application apparaît dans la console IAM Identity Center et dans les demandes d'API, mais pas dans le portail d'accès AWS.
10. Sous Procédé d'affectation des utilisateurs et des groupes, choisissez Ne pas exiger d'affectations. Cette option permet à tous les utilisateurs et groupes autorisés d'IAM Identity Center d'accéder à cette application.
11. Sous Portail d'accès AWS, entrez l'URL de l'application à laquelle les utilisateurs peuvent accéder.
12. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter une balise de ressource, entrez la paire clé/valeur. Pour ajouter plusieurs balises de ressources, choisissez Ajouter une nouvelle balise afin de générer une nouvelle entrée, puis saisissez les paires clé/valeur.
13. Choisissez Suivant. La page de spécification de l'authentification s'affiche.
14. Sous Authentification avec un émetteur de jetons approuvés, cochez la case pour sélectionner l'émetteur de jetons approuvés que vous avez créé précédemment.
15. Sous Configurer les émetteurs de jeton approuvé sélectionné, entrez la réclamation Aud. La réclamation Aud identifie l'audience du jeton web JSON, ou jeton JWT. Il s'agit du nom sous lequel l'émetteur de jetons approuvés identifie cette application.

    > **Note**
    >
    > Vous devrez peut-être contacter l'administrateur du fournisseur d'identité externe pour obtenir ces informations.

16. Choisissez Suivant. La page de spécification des informations d'identification pour l'authentification s'affiche.
17. Sous Méthode de configuration, choisissez Saisir un ou plusieurs rôles IAM.
18. Sous Saisir les rôles IAM, ajoutez le rôle IAM ou l' Amazon Resource Name (ARN) du jeton porteur d'identité. Vous devez saisir le rôle IAM que vous avez créé à l'étape précédente pour l'application de fournisseur d'identité (par exemple, **`bootstrap-role`**).
19. Choisissez Suivant.
20. Sur la page Vérification et configuration, passez en revue les détails de la configuration de votre application. Si vous devez modifier des paramètres, choisissez Modifier pour la section que vous souhaitez modifier, puis apportez les modifications nécessaires.
21. Sélectionnez Envoyer. La page de détails de l'application que vous venez d'ajouter s'affiche.

Une fois que vous avez configuré vos applications, vos utilisateurs peuvent y accéder depuis leur portail d'accès AWS en fonction des ensembles d'autorisations que vous avez créés et de l'accès utilisateur que vous avez attribué.

Ajout de S3 Access Grants en tant qu'application approuvée pour la propagation des identités

Après avoir configuré votre application gérée par le client, vous devez spécifier S3 Access Grants pour la propagation des identités. S3 Access Grants fournit des informations d'identification aux utilisateurs pour qu'ils puissent accéder aux données Amazon S3. Lorsque vous vous connectez à votre application gérée par le client, S3 Access Grants transmet votre identité d'utilisateur à l'application approuvée.

Prérequis : assurez-vous d'avoir configuré S3 Access Grants (par exemple, en créant une instance S3 Access Grants et en enregistrant un emplacement) avant de suivre ces étapes. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.

Pour ajouter S3 Access Grants à des fins de propagation d'identité à votre application gérée par le client, effectuez les opérations suivantes :

1. Ouvrez la console IAM Identity Center.
2. Choisissez Applications.
3. Choisissez l'onglet Gérée par le client.
4. Dans la liste Applications gérées par le client, sélectionnez l'application OAuth 2.0 pour laquelle vous souhaitez lancer des demandes d'accès. Il s'agit de l'application à laquelle vos utilisateurs se connecteront.
5. Sur la page Détails, sous Applications approuvées pour la propagation d'identité, choisissez Spécifier les applications approuvées.
6. Sous Type de configuration, sélectionnez Applications individuelles et spécifiez l'accès, puis choisissez Suivant.
7. Sur la page Sélectionner un service, choisissez S3 Access Grants. S3 Access Grants comprend des applications que vous pouvez utiliser pour définir votre propre application web pour la propagation d'identité approuvée.
8. Choisissez Suivant. Vous sélectionnerez vos applications à l'étape suivante.
9. Sur la page Sélectionner les applications, choisissez Applications individuelles, cochez la case correspondant à chaque application pouvant recevoir des demandes d'accès, puis choisissez Suivant.

10. Sur la page Configuration d'accès, sous Méthode de configuration, sélectionnez l'une des options suivantes :

    - Sélectionnez l'accès pour chaque application : sélectionnez cette option pour configurer différents niveaux d'accès pour chaque application. Choisissez l'application pour laquelle vous souhaitez configurer le niveau d'accès, puis choisissez Modifier l'accès. Dans Niveau d'accès à appliquer, modifiez les niveaux d'accès selon vos besoins, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
    - Appliquer le même niveau d'accès à toutes les applications : sélectionnez cette option si vous n'avez pas besoin de configurer les niveaux d'accès pour chaque application.
11. Choisissez Suivant.
12. Sur la page Vérifier la configuration, passez en revue les choix que vous avez effectués.

    > **Note**
    >
    > Assurez-vous que l'autorisation `s3:access_grants:read_write` est accordée à vos utilisateurs. Cette autorisation permet à vos utilisateurs de récupérer les informations d'identification leur permettant d'accéder à Amazon S3. Assurez-vous d'utiliser la politique IAM que vous avez créée précédemment, ou S3 Access Grants, pour limiter l'accès aux opérations d'écriture.
13. Pour apporter des modifications, choisissez Modifier pour la section de configuration à laquelle vous voulez apporter des modifications. Effectuez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.
14. Choisissez Applications approuvées pour ajouter l'application sécurisée pour la propagation d'identité.

Création d'une autorisation pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs

Au cours de cette étape, vous utiliserez IAM Identity Center pour provisionner vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser SCIM pour le provisionnement automatique ou manuel des utilisateurs et des groupes. SCIM synchronise les identités de votre IAM Identity Center avec les identités de votre fournisseur d'identité (IdP). Cela inclut le provisionnement, les mises à jour et le déprovisionnement des utilisateurs entre votre fournisseur d'identité et IAM Identity Center.

> **Note**
>
> Cette étape est nécessaire, car lorsque S3 Access Grants est utilisé avec IAM Identity Center, les utilisateurs locaux d'IAM Identity Center ne sont pas utilisés. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent être synchronisés depuis le fournisseur d'identité avec IAM Identity Center.

Pour synchroniser les utilisateurs du fournisseur d'identité avec IAM Identity Center, effectuez les opérations suivantes :

1. Activez le provisionnement automatique.
2. Générez un jeton d'accès.

Pour obtenir des exemples de configuration du fournisseur d'identité avec IAM Identity Center pour votre cas d'utilisation spécifique, consultez les didacticiels sur les sources d'identité d'IAM Identity Center.

Création du composant Navigateur de stockage pour S3

Après avoir configuré une instance IAM Identity Center et après avoir créé des autorisations dans S3 Access Grants, ouvrez l'application React. Dans l'application React, utilisez `createManagedAuthAdapter` pour configurer les règles d'autorisation. Vous devez indiquer un fournisseur d'informations d'identification pour renvoyer les informations d'identification que vous avez obtenues auprès d'IAM Identity Center. Vous pouvez ensuite appeler `createStorageBrowser` pour initialiser le composant Navigateur de stockage pour S3 :

```
import {
    createManagedAuthAdapter,
    createStorageBrowser,
} from '@aws-amplify/ui-react-storage/browser';
import '@aws-amplify/ui-react-storage/styles.css';

export const { StorageBrowser } = createStorageBrowser({
   config: createManagedAuthAdapter({
    credentialsProvider: async (options?: { forceRefresh?: boolean }) => {
      // return your credentials object
      return {
        credentials: {
```

```
          accessKeyId: 'my-access-key-id',
          secretAccessKey: 'my-secret-access-key',
          sessionToken: 'my-session-token',
          expiration: new Date(),
        },
      }
    },
    // AWS `region` and `accountId` of the S3 Access Grants Instance.
    region: '',
    accountId: '',
    // call `onAuthStateChange` when end user auth state changes
    // to clear sensitive data from the `StorageBrowser` state
    registerAuthListener: (onAuthStateChange) => {},
  })
});
```

Créez ensuite un mécanisme pour échanger les jetons web JSON (JWT) de votre application web avec les informations d'identification IAM d'IAM Identity Center. Pour plus d'informations sur l'échange de jetons JWT, consultez les ressources suivantes :

- Article How to develop a user-facing data application with IAM Identity Center and S3 Access Grants dans le blog AWS Storage
- Article Scaling data access with S3 Access Grants dans le blog AWS Storage
- S3 Access Grants workshop dans la documentation AWS Workshop Studio
- S3 Access Grants workshop sur GitHub

Configurez ensuite un point de terminaison d'API pour gérer les demandes d'extraction d'informations d'identification. Pour valider l'échange de jetons web JSON (JWT), effectuez les opérations suivantes :

1. Récupérez le jeton web JSON à partir de l'en-tête d'autorisation des demandes entrantes.
2. Validez le jeton à l'aide des clés publiques de l'URL du jeu JWKS (JSON Web Key Set) spécifié.
3. Vérifiez les déclarations relatives à l'expiration, à l'émetteur, au sujet et à l'audience du jeton.

Pour échanger le jeton web JSON du fournisseur d'identité avec les informations d'identification AWS IAM, effectuez les opérations suivantes :

> **Tip**
>
> Évitez de consigner des informations sensibles. Nous vous recommandons d'utiliser des contrôles de gestion des erreurs pour les autorisations manquantes, les jetons ayant expiré et les autres exceptions. Pour plus d'informations, consultez l'article Implementing AWS Lambda error handling patterns dans le blog AWS Compute.

1. Vérifiez que les paramètres Autorisation et Portée requis sont fournis dans la demande.
2. Utilisez l'API CreateTokenWithIAM pour échanger le jeton web JSON contre un jeton IAM Identity Center.

   > **Note**
   >
   > Une fois que le jeton Web JSON du fournisseur d'identité a été utilisé, il ne peut pas être réutilisé. Un nouveau jeton devra être utilisé pour l'échange avec IAM Identity Center.

3. Utilisez l'opération d'API AssumeRole pour endosser un rôle transitoire à l'aide du jeton IAM Identity Center. Assurez-vous d'utiliser le rôle du porteur d'identité, également connu sous le nom de rôle porteur du contexte d'identité (par exemple, **`identity-bearer-role`**), pour demander les informations d'identification.
4. Renvoyez les informations d'identification IAM à l'application web.

   > **Note**
   >
   > Assurez-vous d'avoir mis en place un mécanisme de journalisation approprié. Les réponses sont renvoyées dans un format JSON standardisé avec un code d'état HTTP approprié.

Configuration du navigateur de stockage pour S3

Pour permettre au navigateur de stockage pour S3 d'accéder aux compartiments S3, le composant Navigateur de stockage envoie les appels d'API REST à Amazon S3. Par défaut, le partage des ressources cross-origin (CORS) n'est pas activé au niveau des compartiments S3. Par conséquent, vous devez activer CORS pour chaque compartiment S3 à partir duquel le navigateur de stockage accède aux données.

Par exemple, pour activer CORS au niveau d'un compartiment S3, vous pouvez mettre à jour votre politique CORS comme suit :

```
[
    {
        "ID": "S3CORSRuleId1",
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "GET",
            "HEAD",
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "last-modified",
            "content-type",
            "content-length",
            "etag",
            "x-amz-version-id",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-id-2",
            "x-amz-cf-id",
            "x-amz-storage-class",
            "date",
            "access-control-expose-headers"
        ],
        "MaxAgeSeconds": 3000
    }
]
```

Résolution des problèmes liés au navigateur de stockage pour S3

Si vous rencontrez des problèmes avec le navigateur de stockage pour S3, reportez-vous aux conseils suivants de résolution des problèmes :

- N'essayez pas d'utiliser le même jeton (`idToken` ou `accessToken`) pour plusieurs demandes. Les jetons ne peuvent pas être réutilisés. Cela entraîne l'échec de la demande.
- Assurez-vous que les informations d'identification IAM que vous fournissez au composant Navigateur de stockage incluent les autorisations permettant d'invoquer l'opération `s3:GetDataAccess`. Dans le cas contraire, les utilisateurs ne parviendront pas à accéder à vos données.

Vous pouvez également consulter les ressources suivantes :

- Le navigateur de stockage pour S3 est soutenu par AWS Support. Si vous avez besoin d'aide, contactez AWS Support Center.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le navigateur de stockage pour S3 ou si vous souhaitez envoyer des commentaires, accédez à la page GitHub d'Amplify.
- Si vous découvrez un problème de sécurité potentiel dans ce projet, vous pouvez le signaler à AWS Security via la page de signalement des vulnérabilités AWS.

Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration

La fonctionnalité Amazon S3 Transfer Acceleration au niveau du compartiment permet un transfert rapide, facile et sécurisé de fichiers sur des longues distances entre votre client et un compartiment à usage général S3. Transfer Acceleration est conçu pour optimiser les vitesses de transfert dans le monde entier vers des compartiments à usage général S3. Transfer Acceleration tire profit des emplacements périphériques répartis à travers le monde dans Amazon CloudFront. Lorsque les données arrivent dans un emplacement périphérique, elles sont transférées vers Amazon S3 sur un chemin de réseau optimisé.

Lorsque vous utilisez Transfer Acceleration, des frais supplémentaires de transfert de données peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Pourquoi utiliser Transfer Acceleration ?

Vous pouvez utiliser Transfer Acceleration sur un compartiment à usage général pour diverses raisons :

- Vos clients effectuent des chargements dans un compartiment à usage général centralisé depuis le monde entier.
- Vous transférez régulièrement de plusieurs gigaoctets à plusieurs téraoctets de données d'un continent à l'autre.
- Vous ne pouvez pas utiliser toute la bande passante disponible sur Internet lors du chargement vers Amazon S3.

Pour plus d'informations sur le moment où utiliser Transfer Acceleration, consultez les FAQ Amazon S3.

Conditions d'utilisation de Transfer Acceleration

Les conditions suivantes sont requises pour utiliser Transfer Acceleration sur un compartiment S3 :

- Transfer Acceleration n'est prise en charge que sur les demandes de type hébergement virtuel. Pour plus d'informations sur les demandes de style hébergement virtuel, consultez Demandes à l'aide de l'API REST dans la Référence des API Amazon S3.
- Le nom du compartiment utilisé pour Transfer Acceleration doit être conforme aux règles DNS et ne doit pas inclure de points (« . »).
- Transfer Acceleration doit être activée sur le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration.

  Une fois que vous activez Transfer Acceleration sur un compartiment, 20 minutes peuvent être nécessaires avant l'augmentation de la vitesse du transfert des données vers le compartiment.

  > **Note**
  >
  > Transfer Acceleration est actuellement prise en charge pour les compartiments situés dans les régions suivantes :
  >
  > - Asie-Pacifique (Tokyo) (ap-northeast-1)
  > - Asie-Pacifique (Séoul) (ap-northeast-2)
  > - Asie-Pacifique (Mumbai) (ap-south-1)
  > - Asie-Pacifique (Singapour) (ap-southeast-1)
  > - Asie-Pacifique (Sydney) (ap-southeast-2)
  > - Canada (Centre) (ca-central-1)
  > - Europe (Francfort) (eu-central-1)

- Europe (Irlande) (eu-west-1)
- Europe (Londres) (eu-west-2)
- Europe (Paris) (eu-west-3)
- Amérique du Sud (São Paulo) (sa-east-1)
- USA Est (Virginie du Nord) (us-east-1)
- USA Est (Ohio) (us-east-2)
- USA Ouest (Californie du Nord) (us-west-1)
- USA Ouest (Oregon) (us-west-2)

- Pour accéder au compartiment activé pour Transfer Acceleration, vous devez utiliser le point de terminaison *`bucket-name`*`.s3-accelerate.amazonaws.com`. Vous pouvez aussi utiliser le point de terminaison double pile *`bucket-name`*`.s3-accelerate.dualstack.amazonaws.com` pour vous connecter au compartiment activé via IPv6. Vous pouvez continuer à utiliser les points de terminaison habituels pour le transfert de données standard.
- Vous devez être le propriétaire du compartiment pour définir l'état de l'accélération du transfert. Le propriétaire du compartiment peut attribuer des autorisations à d'autres utilisateurs pour leur permettre de définir l'état de l'accélération dans un compartiment. L'autorisation `s3:PutAccelerateConfiguration` permet aux utilisateurs d'activer ou de désactiver Transfer Acceleration sur un compartiment. L'autorisation `s3:GetAccelerateConfiguration` permet aux utilisateurs de renvoyer l'état Transfer Acceleration d'un compartiment, qui est `Enabled` ou `Suspended`.

Les sections suivantes décrivent la manière de mettre en route et utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour transférer des données.

Rubriques

- Mise en route d'Amazon S3 Transfer Acceleration
- Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration
- Utilisation de l'outil de comparaison de vitesse Amazon S3 Transfer Acceleration

Mise en route d'Amazon S3 Transfer Acceleration

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour obtenir un transfert rapide, facile et sécurisé des fichiers sur des longues distances entre votre client et un compartiment S3. Transfer

Acceleration utilise les emplacements périphériques répartis dans tous les coins du monde dans Amazon CloudFront. Lorsque les données arrivent dans un emplacement périphérique, elles sont transférées vers Amazon S3 sur un chemin de réseau optimisé.

Pour commencer à utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration, effectuez les étapes suivantes :

1. Activer Transfer Acceleration sur un compartiment

   Vous pouvez activer Transfer Acceleration sur un compartiment de l'une des manières suivantes :

   - Utilisez la console Amazon S3.
   - Utilisez l'opération PutBucketAccelerateConfiguration de l'API REST.
   - Utilisez AWS CLI et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

   Pour plus d'informations, consultez Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration.

   > **Note**
   >
   > Pour que votre compartiment fonctionne avec l'accélération du transfert, son nom doit être conforme aux exigences d'attribution de noms DNS et ne doit pas contenir des points (« . »). (`.`).

2. Transférer des données vers et depuis le compartiment activé pour l'accélération

   Utilisez l'un des noms de domaine des points de terminaison `s3-accelerate` suivants :

   - Pour accéder à un compartiment activé pour l'accélération, veuillez utiliser *`bucket-name`*`.s3-accelerate.amazonaws.com`.
   - Pour accéder à un compartiment activé pour l'accélération via IPv6, veuillez utiliser *`bucket-name`*`.s3-accelerate.dualstack.amazonaws.com`.

     Les points de terminaison à double pile Amazon S3 prennent en charge les demandes envoyées aux compartiments S3 via IPv6 et IPv4. Seul le point de terminaison double pile (« Dual-Stack ») Transfer Acceleration utilise le nom de point de terminaison de type hébergement virtuel. Pour plus d'informations, consultez Envoi de demandes à Amazon S3 via IPv6 dans la Référence des API Amazon S3 et Utilisation des points de terminaison Dual-Stack Amazon S3 dans la Référence des API Amazon S3.

> **Note**
>
> Votre application de transfert de données doit utiliser l'un des deux types de points de terminaison suivants pour accéder au compartiment afin d'accélérer le transfert de données : `.s3-accelerate.amazonaws.com` ou `.s3-accelerate.dualstack.amazonaws.com` pour le point de terminaison à double pile. Si vous souhaitez utiliser le transfert de données standard, vous pouvez continuer à utiliser les points de terminaison habituels.

Vous pouvez pointer vos demandes d'objet PUT et GET Amazon S3 vers le nom de domaine du point de terminaison `s3-accelerate` une fois que vous avez activé Transfer Acceleration. Par exemple, supposons que vous disposez actuellement d'une application d'API REST utilisant PutObject qui utilise le nom d'hôte *amzn-s3-demo-bucket*`.s3.us-east-1.amazonaws.com` dans la demande PUT. Pour accélérer le PUT, vous modifiez le nom d'hôte dans votre demande à *amzn-s3-demo-bucket*`.s3-accelerate.amazonaws.com`. Pour revenir à l'utilisation de la vitesse de chargement standard, remplacez le nom par *amzn-s3-demo-bucket*`.s3.us-east-1.amazonaws.com`.

Une fois que Transfer Acceleration est activé, il peut s'écouler jusqu'à 20 minutes pour que vous preniez conscience de l'avantage offert en termes de performance. Cependant, le point de terminaison d'accélération est disponible dès que vous activez Transfer Acceleration.

Vous pouvez utiliser le point de terminaison d'accélération dans AWS CLI, les kits AWS SDK et d'autres outils qui transfèrent des données depuis et vers Amazon S3. Si vous utilisez les kits AWS SDK, certaines des langues prises en charge utilisent un indicateur de configuration client du point de terminaison d'accélération pour vous éviter d'avoir à définir explicitement le point de terminaison de Transfer Acceleration sur *bucket-name*`.s3-accelerate.amazonaws.com`. Pour obtenir des exemples d'utilisation d'un indicateur de configuration client du point de terminaison d'accélération, consultez la pageActivation et utilisation de S3 Transfer Acceleration.

Vous pouvez utiliser toutes les opérations Amazon S3 via les points de terminaison d'accélération de transfert, sauf pour les éléments suivants :

- ListBuckets
- CreateBucket

- DeleteBucket

En outre, Amazon S3 Transfer Acceleration ne prend pas en charge les copies inter-régions à l'aide de CopyObject.

Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour transférer rapidement et en toute sécurité des fichiers sur de longues distances entre votre client et un compartiment à usage général S3. Vous pouvez activer Transfer Acceleration à l'aide de la console S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API ou des kits AWS SDK.

Cette section propose des exemples d'activation d'Amazon S3 Transfer Acceleration sur un compartiment et d'utilisation du point de terminaison d'accélération pour le compartiment activé.

Pour en savoir plus sur les exigences de Transfer Acceleration, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Utilisation de la console S3

> **Note**
>
> Si vous souhaitez comparer les vitesses de chargement accéléré et non accéléré, ouvrez l'Outil de comparaison de la vitesse d'Amazon S3 Transfer Acceleration.
> L'outil de comparaison de la vitesse utilise le chargement partitionné pour transférer un fichier à partir de votre navigateur vers différentes Régions AWS avec ou sans Amazon S3 Transfer Acceleration. Vous pouvez comparer la vitesse de téléchargement des téléchargements directs et transférer des téléchargements accélérés par Région.

Pour activer Transfer Acceleration pour un compartiment à usage général S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer Transfer Acceleration.
4. Choisissez Propriétés.

5. Sous Transfer acceleration (Accélération du transfert), choisissez Edit (Modifier).
6. Sélectionnez Activer, puis Enregistrer les modifications.

Pour accéder à des transferts de données accélérés

1. Une fois qu'Amazon S3 active l'accélération du transfert pour votre compartiment, affichez l'onglet Propriétés pour le compartiment.
2. Sous Transfer acceleration (Accélération du transfert), Accelerated endpoint (Point de terminaison accéléré) affiche le point de terminaison Transfer Acceleration pour votre compartiment. Utilisez ce point de terminaison pour accéder à des transferts de données accélérés vers et depuis votre compartiment.

   Si vous interrompez Transfer Acceleration, le point de terminaison de l'accélération ne fonctionne plus.

Utilisation de la AWS CLI

Voici des exemples de commandes AWS CLI utilisées pour Transfer Acceleration. Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'AWS CLI dans la Référence des API Amazon S3.

Activation de Transfer Acceleration sur un compartiment

Utilisez la commande AWS CLI put-bucket-accelerate-configuration pour activer ou suspendre Transfer Acceleration sur un compartiment.

L'exemple suivant configure `Status=Enabled` de manière à activer Transfer Acceleration sur un compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket`*. Pour suspendre Transfer Acceleration, utilisez `Status=Suspended`.

Example

```
$ aws s3api put-bucket-accelerate-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
accelerate-configuration Status=Enabled
```

Utilisation de Transfer Acceleration

Vous pouvez diriger toutes les demandes Amazon S3 effectuées par les commandes AWS CLI `s3` et `s3api` vers le point de terminaison d'accélération `s3-accelerate.amazonaws.com`. Pour ce faire,

définissez la valeur de configuration `use_accelerate_endpoint` sur `true` dans un profil de votre fichier AWS Config. Transfer Acceleration doit être activé sur votre compartiment si vous souhaitez utiliser le point de terminaison d'accélération.

Toutes les demandes sont envoyées en utilisant le style virtuel de l'adressage de compartiment : *`amzn-s3-demo-bucket`*`.s3-accelerate.amazonaws.com`. Les requêtes `ListBuckets`, `CreateBucket` et `DeleteBucket` ne sont pas envoyées au point de terminaison d'accélération, car celui-ci ne prend pas en charge ces opérations.

Pour plus d'informations sur `use_accelerate_endpoint`, consultez Configuration S3 d'AWS CLI dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

L'exemple suivant définit `use_accelerate_endpoint` sur `true` dans le profil par défaut.

Example

```
$ aws configure set default.s3.use_accelerate_endpoint true
```

Si vous souhaitez utiliser le point de terminaison de l'accélération de certaines commandes AWS CLI, mais pas de toutes, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :

- Utilisez le point de terminaison d'accélération pour la commande `s3` ou `s3api` en définissant le paramètre `--endpoint-url` sur `https://s3-accelerate.amazonaws.com`.
- Configurez des profils distincts dans votre fichier AWS Config. Par exemple, vous pouvez créer un profil qui définit `use_accelerate_endpoint` sur `true` et un profil qui ne définit pas `use_accelerate_endpoint`. Lorsque vous exécutez une commande, spécifiez le profil que vous souhaitez utiliser en fonction de votre intention d'utiliser le point de terminaison d'accélération.

Chargement d'un objet dans un compartiment activé pour Transfer Acceleration

L'exemple suivant charge un fichier dans un compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket`* pour lequel Transfer Acceleration a été activé en utilisant le profil par défaut qui a été configuré pour utiliser le point de terminaison d'accélération.

Example

```
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/key-name --region region
```

L'exemple suivant charge un fichier sur un compartiment activé pour Transfer Acceleration en utilisant le paramètre `--endpoint-url` pour spécifier le point de terminaison d'accélération.

Example

```
$ aws configure set s3.addressing_style virtual
$ aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket/key-name --region region --endpoint-url
 https://s3-accelerate.amazonaws.com
```

Utilisation des kits AWS SDK

Voici des exemples d'utilisation de Transfer Acceleration pour charger des objets vers Amazon S3 à l'aide du kit AWS SDK. Certains langages pris en charge par le kit AWS SDK (par exemple, Java et .NET) utilisent un indicateur de configuration client du point de terminaison d'accélération pour vous éviter de définir explicitement le point de terminaison de Transfer Acceleration sur *bucket-name*`.s3-accelerate.amazonaws.com`.

Java

Pour utiliser un point de terminaison d'accélération pour charger un objet dans Amazon S3 à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez :

- créer un client S3 configuré pour utiliser des points de terminaison d'accélération ; Tous les compartiments auxquels le client accède doivent avoir la fonction Transfer Acceleration activée.
- activer Transfer Acceleration sur un compartiment spécifié ; Cette étape n'est nécessaire que si le compartiment que vous spécifiez ne possède pas déjà la fonction Transfer Acceleration activée.
- vérifier que Transfer Acceleration est activée pour le compartiment spécifié ;
- charger un nouvel objet dans le compartiment spécifié à l'aide du point de terminaison d'accélération du compartiment.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Transfer Acceleration, consultez Mise en route d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

L'exemple de code suivant montre comment configurer Transfer Acceleration avec le kit AWS SDK pour Java.

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.BucketAccelerateStatus;
```

```
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetBucketAccelerateConfigurationRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketAccelerateConfigurationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.AccelerateConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import software.amazon.awssdk.core.exception.SdkClientException;

public class TransferAcceleration {
    public static void main(String[] args) {
        Region clientRegion = Region.US_EAST_1;
        String bucketName = "*** Provide bucket name ***";
        String keyName = "*** Provide key name ***";

        try {
            // Create an Amazon S3 client that is configured to use the accelerate
 endpoint.
            S3Client s3Client = S3Client.builder()
                    .region(clientRegion)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .accelerate(true)
                    .build();

            // Enable Transfer Acceleration for the specified bucket.
            s3Client.putBucketAccelerateConfiguration(
                    PutBucketAccelerateConfigurationRequest.builder()
                            .bucket(bucketName)

 .accelerateConfiguration(AccelerateConfiguration.builder()
                                    .status(BucketAccelerateStatus.ENABLED)
                                    .build())
                            .build());

            // Verify that transfer acceleration is enabled for the bucket.
            String accelerateStatus = s3Client.getBucketAccelerateConfiguration(
                    GetBucketAccelerateConfigurationRequest.builder()
                            .bucket(bucketName)
                            .build())
                    .status().toString();
            System.out.println("Bucket accelerate status: " + accelerateStatus);

            // Upload a new object using the accelerate endpoint.
            s3Client.putObject(PutObjectRequest.builder()
```

```
                            .bucket(bucketName)
                            .key(keyName)
                            .build(),
                    RequestBody.fromString("Test object for transfer
 acceleration"));
            System.out.println("Object \"" + keyName + "\" uploaded with transfer
 acceleration.");
        } catch (S3Exception e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

.NET

L'exemple suivant montre comment utiliser le kit AWS SDK pour .NET pour activer Transfer Acceleration sur un compartiment. Pour plus d'informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Premiers pas avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

Example

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class TransferAccelerationTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;
```

```
        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            EnableAccelerationAsync().Wait();
        }

        static async Task EnableAccelerationAsync()
        {
                try
                {
                    var putRequest = new PutBucketAccelerateConfigurationRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        AccelerateConfiguration = new AccelerateConfiguration
                        {
                            Status = BucketAccelerateStatus.Enabled
                        }
                    };
                    await
 s3Client.PutBucketAccelerateConfigurationAsync(putRequest);

                    var getRequest = new GetBucketAccelerateConfigurationRequest
                    {
                        BucketName = bucketName
                    };
                    var response = await
 s3Client.GetBucketAccelerateConfigurationAsync(getRequest);

                    Console.WriteLine("Acceleration state = '{0}' ",
 response.Status);
                }
                catch (AmazonS3Exception amazonS3Exception)
                {
                    Console.WriteLine(
                        "Error occurred. Message:'{0}' when setting transfer
 acceleration",
                        amazonS3Exception.Message);
                }
        }
    }
}
```

Lors du chargement d'un objet sur un compartiment pour lequel Transfer Acceleration est activé, vous spécifiez l'utilisation du point de terminaison d'accélération au moment de la création d'un client.

```
var client = new AmazonS3Client(new AmazonS3Config
            {
                RegionEndpoint = TestRegionEndpoint,
                UseAccelerateEndpoint = true
            }
```

JavaScript

Pour voir un exemple d'activation de Transfer Acceleration à l'aide du AWS SDK pour JavaScript, consultez la commande PutBucketAccelerateConfiguration dans la Référence des API AWS SDK pour JavaScript.

Python (Boto)

Pour voir un exemple d'activation de Transfer Acceleration à l'aide du kit SDK pour Python, consultez put_bucket_accelerate_configuration dans la Référence des API du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

Other

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez Exemples de code et de bibliothèques.

Utilisation de l'API REST

Utilisez l'opération `PutBucketAccelerateConfiguration` de l'API REST pour accélérer la configuration sur un compartiment existant.

Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketAccelerateConfiguration dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de l'outil de comparaison de vitesse Amazon S3 Transfer Acceleration

Vous pouvez utiliser l'outil de comparaison de vitesse Amazon S3 Transfer Acceleration pour comparer les vitesses de chargement accéléré et non accéléré dans les Régions Amazon S3. L'outil

de comparaison de vitesse utilise les chargements partitionnés pour transférer un fichier à partir de votre navigateur vers différentes Régions Amazon S3 avec ou sans Transfer Acceleration.

Vous pouvez accéder à l'outil de comparaison de vitesse à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Copiez l'URL suivante dans la fenêtre de votre navigateur, en remplaçant *region* par la Région AWS que vous utilisez (par exemple, us-west-2) et *amzn-s3-demo-bucket* par le nom du compartiment que vous souhaitez évaluer :

  ```
  https://s3-accelerate-speedtest.s3-accelerate.amazonaws.com/en/
  accelerate-speed-comparsion.html?region=region&origBucketName=amzn-s3-
  demo-bucket
  ```

  Pour obtenir la liste des régions prises en charge par Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans la Références générales AWS.
- Utilisez la console Amazon S3.

Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage

C'est en général le propriétaire du compartiment qui prend en charge l'ensemble des frais de stockage et de transfert de données Amazon S3 associés à son compartiment. Toutefois, vous pouvez configurer un compartiment à usage général de type Paiement par le demandeur. Lorsqu'un compartiment est de type Paiement par le demandeur, les frais associés à la demande et au téléchargement de données depuis le compartiment sont facturés au demandeur, et non plus propriétaire du compartiment. En revanche, les frais de stockage des données sont toujours facturés au propriétaire du compartiment.

En général, nous recommandons de configurer des compartiments de type Paiement par le demandeur lorsque vous souhaitez partager des données, sans supporter les frais d'accès des autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser des compartiments Paiement par le demandeur lorsque vous proposez des jeux de données volumineux, tels que des répertoires de codes postaux, des données de référence, des informations géospatiales ou des données d'indexation de site Web.

> **Important**
>
> Si vous activez la fonctionnalité Paiement par le demandeur, l'accès anonyme au compartiment à usage général n'est plus autorisé.

Vous devez authentifier toutes les demandes associées à vos compartiments de type Paiement par le demandeur. L'authentification des demandes permet à Amazon S3 d'identifier le demandeur et de lui facturer l'utilisation du compartiment de type Paiement par le demandeur.

Lorsque le demandeur endosse un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) avant d'envoyer sa demande, le compte auquel le rôle appartient est facturé pour la demande. Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Une fois que vous configurez un compartiment de type Paiement par le demandeur, les demandeurs doivent attester qu'ils ont compris que les demandes et les téléchargements de données leur seront facturés. Pour ce faire, les demandeurs doivent soit inclure `x-amz-request-payer` comme en-tête dans leur demande d'API pour les requêtes DELETE, GET, HEAD, POST et PUT, soit ajouter le paramètre `RequestPayer` dans leur requête REST. Pour les demandes de CLI, les demandeurs peuvent utiliser le paramètre `--request-payer`.

Example — Utilisation du paiement par le demandeur lors de la suppression d'un objet

Pour utiliser l'exemple d'API DeleteObjectVersion suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
DELETE /Key+?versionId=VersionId HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.amazonaws.com
x-amz-mfa: MFA
x-amz-request-payer: RequestPayer
x-amz-bypass-governance-retention: BypassGovernanceRetention
x-amz-expected-bucket-owner: ExpectedBucketOwner
```

Si le demandeur restaure des objets à l'aide de l'API RestoreObject, le paiement par le demandeur est pris en charge tant que l'en-tête `x-amz-request-payer` ou le paramètre `RequestPayer` figure dans la demande. Toutefois, le demandeur ne paiera que le coût de la demande. Le propriétaire du compartiment paiera les frais de récupération.

Les compartiments de type Paiement par le demandeur sont incompatibles avec ce qui suit.

- Les demandes anonymes
- Requêtes SOAP
- Utiliser un compartiment de paiement par le demandeur comme compartiment cible pour la journalisation de l'utilisateur final, ou vice versa. Toutefois, vous pouvez activer la journalisation de l'utilisateur final sur un compartiment de type Paiement par le demandeur lorsque le compartiment cible n'est pas un compartiment de type Paiement par le demandeur.

Fonctionnement du Paiement par le demandeur

La facturation des demandes de type Paiement par le demandeur est très simple : la demande et le transfert de données sont facturés au demandeur et le stockage des données est facturé au propriétaire du compartiment. Cependant, la demande est facturée au propriétaire du compartiment dans les cas suivants :

- La demande renvoie une erreur `AccessDenied` (HTTP `403 Forbidden`) et la demande est initiée au sein du compte AWS individuel ou de l'organisation AWS du propriétaire du compartiment.
- si la demande est une demande SOAP.

Pour plus d'informations sur le paiement par le demandeur, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Configuration de Paiement par le demandeur sur un compartiment
- Récupération de la configuration requestPayment à l'aide de l'API REST
- Téléchargement d'objets à partir de compartiments de type Paiement par le demandeur

Configuration de Paiement par le demandeur sur un compartiment

Vous pouvez configurer un compartiment Amazon S3 comme compartiment de type Paiement par le demandeur afin que le demandeur paie à la place du propriétaire du compartiment le coût des demandes et des téléchargements des données.

Cette section fournit des exemples de configuration du Paiement par le demandeur sur un compartiment Amazon S3 à l'aide de la console et de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour activer la fonctionnalité Paiement par le demandeur pour un compartiment à usage général S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer la fonctionnalité Paiement par le demandeur.
4. Choisissez Propriétés.
5. Sous Requester pays (Paiement par le demandeur), choisissez Edit (Modifier).
6. Sélectionnez Activer, puis Enregistrer les modifications.

   Amazon S3 active le paiement par le demandeur pour le compartiment et affiche Bucket overview (Présentation du compartiment). Vous trouverez sous Paiement par le demandeur la mention Activé.

Utilisation de l'API REST

Seul le propriétaire du compartiment peut définir sa valeur de configuration `RequestPaymentConfiguration.payer` sur `BucketOwner` (valeur par défaut) ou sur `Requester`. La configuration de la ressource `requestPayment` est facultative. Par défaut, le compartiment n'est pas de type Paiement par le demandeur.

Pour désactiver la fonctionnalité Paiement par le demandeur et revenir à un compartiment standard, utilisez la valeur `BucketOwner`. En général, la valeur `BucketOwner` est utilisée lors du chargement des données dans le compartiment Amazon S3, et la valeur `Requester` est ensuite définie avant la publication des objets dans le compartiment.

Pour configurer requestPayment

- Utilisez une demande PUT pour définir la valeur `Payer` sur `Requester` dans un compartiment donné.

```
PUT ?requestPayment HTTP/1.1
Host: [BucketName].s3.amazonaws.com
Content-Length: 173
Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT
```

```
Authorization: AWS [Signature]

<RequestPaymentConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<Payer>Requester</Payer>
</RequestPaymentConfiguration>
```

Si la demande s'exécute correctement, Amazon S3 renvoie une réponse similaire à la suivante :

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: [id]
x-amz-request-id: [request_id]
Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT
Content-Length: 0
Connection: close
Server: AmazonS3
x-amz-request-charged:requester
```

Vous pouvez définir le Paiement par le demandeur uniquement au niveau du regroupement. Vous ne pouvez pas définir le Paiement par le demandeur pour des objets spécifiques dans le compartiment.

Vous pouvez configurer un compartiment sur `BucketOwner` ou sur `Requester` à tout moment. Cependant, il peut y avoir quelques minutes avant que la nouvelle valeur de configuration ne prenne effet.

> **Note**
>
> Si vous êtes propriétaire d'un compartiment et que vous utilisez des URL présignées, nous vous recommandons de bien réfléchir avant de configurer votre compartiment pour en faire un compartiment de type Paiement par le demandeur (notamment si la durée de vie de l'URL est longue). En effet, le propriétaire du compartiment est facturé chaque fois qu'un demandeur utilise une URL présignée qui est associée aux informations d'identification du propriétaire du compartiment.

Récupération de la configuration requestPayment à l'aide de l'API REST

Vous pouvez demander la ressource `Payer` afin de connaître la valeur `requestPayment` définie pour un compartiment.

Pour obtenir la ressource requestPayment

- Utilisez une demande GET pour obtenir la ressource `requestPayment`, comme illustré dans la demande ci-dessous.

```
GET ?requestPayment HTTP/1.1
Host: [BucketName].s3.amazonaws.com
Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT
Authorization: AWS [Signature]
```

Si la demande s'exécute correctement, Amazon S3 renvoie une réponse similaire à la suivante :

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: [id]
x-amz-request-id: [request_id]
Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT
Content-Type: [type]
Content-Length: [length]
Connection: close
Server: AmazonS3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RequestPaymentConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
<Payer>Requester</Payer>
</RequestPaymentConfiguration>
```

Cette réponse montre que la valeur `payer` est définie sur `Requester`.

Téléchargement d'objets à partir de compartiments de type Paiement par le demandeur

Le téléchargement de données depuis les compartiments de type Paiement par le demandeur étant facturé aux demandeurs, les demandes doivent contenir un paramètre spécifique, `x-amz-request-payer`, qui confirme que les demandeurs savent que le téléchargement leur sera facturé. Pour accéder à des objets stockés dans un compartiment de type Paiement par le demandeur, les demandeurs doivent intégrer à leurs demandes l'un des paramètres suivants.

- Les demandes DELETE, GET, HEAD, POST et PUT doivent intégrer `x-amz-request-payer : requester` dans l'en-tête.

- Les demandes associées à des URL signées doivent intégrer `x-amz-request-payer=requester`.

Lorsque la demande s'exécute correctement et que les frais sont facturés au demandeur, la réponse comprend l'en-tête `x-amz-request-charged:requester`. Si le paramètre `x-amz-request-payer` n'est pas inclus dans la demande, Amazon S3 renvoie une erreur 403 et la demande est facturée au propriétaire du compartiment.

> **Note**
>
> Il est inutile d'intégrer le paramètre `x-amz-request-payer` à vos demandes si vous être propriétaire du compartiment.
> En revanche, assurez-vous d'avoir intégré le paramètre `x-amz-request-payer` et la valeur qui lui est associée dans le calcul de la signature. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un en-tête d'autorisation dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Pour télécharger des objets depuis un compartiment de type Paiement par le demandeur

- Utilisez une demande `GET` pour télécharger un objet depuis un compartiment de type Paiement par le demandeur, comme illustré dans la demande ci-dessous.

```
GET / [destinationObject] HTTP/1.1
Host: [BucketName].s3.amazonaws.com
x-amz-request-payer : requester
Date: Wed, 01 Mar 2009 12:00:00 GMT
Authorization: AWS [Signature]
```

Lorsque la demande GET s'exécute correctement et que les frais sont facturés au demandeur, la réponse comprend `x-amz-request-charged:requester`.

Lorsque les demandes tentent d'obtenir un objet à partir d'un compartiment de type Paiement par le demandeur, il peut arriver qu'Amazon S3 renvoie une erreur `Access Denied`. Pour plus d'informations, consultez Réponses d'erreur dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de la AWS CLI

Pour télécharger des objets à partir d'un compartiment de type Paiement par le demandeur à l'aide de la AWS CLI, vous devez spécifier `--request-payer requester` dans le cadre de votre demande `get-object`. Pour plus d'informations, consultez get-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation des objets dans Amazon S3

Pour stocker vos données dans Amazon S3, vous devez utiliser avec des ressources appelées compartiments et objets. Un compartiment est un conteneur d'objets. Un objet est un fichier et toutes les métadonnées qui le décrivent.

Pour stocker un objet dans Amazon S3, vous devez créer un compartiment, puis télécharger l'objet dans un compartiment. Lorsque l'objet se trouve dans le compartiment, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger et le copier. Lorsque vous n'avez plus besoin d'un objet ou d'un compartiment, vous pouvez nettoyer ces ressources.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

> **Important**
>
> Dans la console Amazon S3, lorsque vous choisissez Open (Ouvrir) ou Download As (Télécharger en tant que) pour un objet, ces opérations créent des URL présignées. Pendant cinq minutes, votre objet sera accessible à toute personne ayant accès à ces URL présignées. Pour plus d'informations sur les URL présignées, consultez Utilisation d'URL présignées.

Avec Amazon S3, vous ne payez que les services que vous utilisez. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les tarifs d'Amazon S3, consultez Amazon S3. Si vous êtes un nouveau client Amazon S3, vous pouvez commencer à utiliser Amazon S3 gratuitement. Pour plus d'informations, consultez la page sur l'offre gratuite AWS.

Rubriques

- Présentation des objets Amazon S3
- Attribution d'un nom aux objets Amazon S3
- Utilisation des métadonnées d'objet

- Chargement d'objets
- Ajout de conditions préalables aux opérations S3 avec des demandes conditionnelles
- Copie, déplacement et changement de nom des objets
- Téléchargement d'objets
- Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3
- Suppression d'objets Amazon S3
- Organisation, liste et utilisation de vos objets
- Téléchargement et chargement d'objets à l'aide d'URL présignées
- Transformation d'objets avec S3 Object Lambda
- Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations
- Interrogation des données sur place avec Amazon S3 Select

Présentation des objets Amazon S3

Amazon S3 est un magasin d'objets qui utilise des valeurs clés uniques pour stocker autant d'objets que vous le souhaitez. Vous stockez ces objets dans un ou plusieurs compartiments, et chaque objet peut atteindre 5 To. Un objet se compose des éléments suivants :

Clé

Nom que vous attribuez à un objet. Vous utilisez la clé de l'objet pour récupérer l'objet. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les métadonnées d'un objet.

ID de version

Dans un compartiment, une clé et un ID de version identifient un objet de manière unique. L'ID de version est une chaîne de caractères générée par Amazon S3 lorsque vous ajoutez un objet à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Valeur

Contenu que vous stockez.

Une valeur d'objet peut être toute séquence d'octets. La taille des objets peut aller de zéro à 5 To. Pour plus d'informations, consultez Chargement d'objets.

Métadonnées

Ensemble de paires nom-valeur grâce auxquelles vous pouvez stocker des informations sur l'objet. Vous pouvez attribuer des métadonnées, appelées métadonnées définies par l'utilisateur, aux objets dans Amazon S3. Amazon S3 attribue également des métadonnées système à ces objets pour les gérer. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les métadonnées d'un objet.

Sous-ressources

Amazon S3 utilise le mécanisme des sous-ressources pour stocker des informations supplémentaires propres à l'objet. Etant donné que les sous-ressources sont subordonnées aux objets, elles sont toujours associées à d'autres entités comme un objet ou un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Sous-ressources d'objet.

Informations sur le contrôle d'accès

Vous pouvez contrôler l'accès aux objets que vous stockez dans Amazon S3. Amazon S3 prend en charge le contrôle d'accès basé sur les ressources, comme la liste de contrôle d'accès (ACL) et les stratégies de compartiment, ainsi que le contrôle d'accès basé sur l'utilisateur. Pour en savoir plus sur le contrôle d'accès, consultez la rubrique suivante :

- Contrôle d'accès dans Amazon S3
- Gestion des identités et des accès pour Amazon S3
- Configuration des listes ACL

Par défaut, vos ressources Amazon S3 (par exemple, les compartiments et les objets) sont privées. Vous devez accorder explicitement l'autorisation pour que d'autres utilisateurs accèdent aux ressources. Pour en savoir plus sur le partage d'objets, consultez Partage d'objets à l'aide d'URL présignées.

Balises

Vous pouvez utiliser des balises pour classer vos objets stockés par catégories à des fins de contrôle d'accès ou de répartition des coûts. Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Sous-ressources d'objet

Amazon S3 définit un ensemble de sous-ressources associées à des compartiments et à des objets. Les sous-ressources sont subordonnées aux objets. Cela signifie que les sous-ressources n'existent

pas par elles-mêmes. Elles sont toujours associées à une autre entité, comme un objet ou un compartiment.

Le tableau suivant répertorie les sous-ressources associées aux objets Amazon S3.

Sous-ressource	Description
liste acl	Contient une liste d'accords identifiant les bénéficiaires et les autorisations accordées. Lorsque vous créez un objet, la sous-ressource `acl` identifie le propriétaire de l'objet comme ayant le contrôle total sur l'objet. Vous pouvez récupérer la liste ACL d'un objet ou la remplacer par une liste mise à jour d'attributions. Toute mise à jour apportée à une liste ACL exige un remplacement de la liste ACL existante. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Attribution d'un nom aux objets Amazon S3

La clé d'objet (ou nom de clé) identifie de façon unique l'objet dans un compartiment Amazon S3. Vous pouvez spécifier le nom d'une clé d'objet lors de la création de l'objet. Par exemple, dans la console Amazon S3, lorsque vous sélectionnez un compartiment, la liste des objets de ce compartiment s'affiche. Ces noms sont les clés d'objet.

Le nom des clés d'objet consiste en une séquence de caractères Unicode codés en UTF-8, d'une longueur maximale de 1 024 octets ou d'environ 1 024 caractères latins. Pour certains paramètres régionaux, l'encodage d'un seul caractère peut nécessiter 2 octets. Lorsque vous nommez des objets, tenez compte de ce qui suit :

- Les noms de clés d'objet ne sont pas sensibles à la casse.
- Les noms de clés d'objet incluent tous les préfixes (appelés dossiers dans la console). Par exemple, `Development/Projects.xls` est le nom complet de la clé de l'objet `Projects.xls` situé dans le préfixe (ou dossier) `Development`. Le préfixe, le délimiteur (`/`) et le nom de l'objet sont inclus dans la limite de 1 024 octets du nom de clé d'objet. Pour en savoir plus sur les préfixes et dossiers, consultez the section called "Choix des noms de clés d'objet".
- Certains caractères peuvent nécessiter un traitement spécial lorsqu'ils sont utilisés dans des noms de clés d'objet. Pour plus d'informations, consultez the section called "Directives de dénomination de la clé d'objet".

> **Note**
>
> Les noms de clés d'objet contenant la valeur `"soap"` ne sont pas pris en charge par les demandes de type hébergement virtuel. Pour les noms de clés d'objet contenant la valeur `"soap"`, une URL de type chemin d'accès doit être utilisée à la place.

Choix des noms de clés d'objet

Le modèle de données Amazon S3 est une structure horizontale : vous créez un compartiment et ce compartiment stocke des objets. Il n'existe aucune hiérarchie de sous-compartiments ou de sous-dossiers. Toutefois, vous pouvez déduire une hiérarchie logique grâce aux préfixes et délimiteurs de nom de clé à l'image de la console Amazon S3. La console Amazon S3 prend en charge un concept de dossiers. Pour en savoir plus sur la modification des métadonnées à partir de la console Amazon S3, consultez Modification des métadonnées d'objet dans la console Amazon S3.

Imaginons que le compartiment (`admin-created`) comporte quatre objets avec les clés d'objet suivantes :

```
Development/Projects.xls

Finance/statement1.pdf

Private/taxdocument.pdf

s3-dg.pdf
```

La console utilise les préfixes de nom de clé (`Development/`, `Finance/` et `Private/`) ainsi que le délimiteur (`/`) pour présenter une structure de dossiers. La clé `s3-dg.pdf` ne possède pas de préfixe délimité par des barres obliques. Son objet apparaît donc directement à la racine du compartiment. Si vous ouvrez le dossier `Development/`, vous voyez qu'il contient l'objet `Projects.xlsx`.

- Amazon S3 prend en charge les compartiments et les objets. Il n'y a aucune hiérarchie. Toutefois, les préfixes et délimiteurs dans le nom de la clé d'un objet permettent à la console Amazon S3 et aux kits AWS SDK de déduire une hiérarchie et d'introduire le concept de dossiers.
- La console Amazon S3 implémente la création d'objets de dossier en créant un objet de type zéro octet avec la valeur préfixe et délimiteur du dossier comme clé. Ces objets de dossier

n'apparaissent pas dans la console. Sinon, ils se comportent comme n'importe quel autre objet et peuvent être visualisés et manipulés via l'API REST, l'interface de ligne de commande AWS et les kits AWS SDK.

Directives de dénomination de la clé d'objet

Vous pouvez utiliser n'importe quel caractère UTF-8 dans le nom de clé d'un objet. L'utilisation de certains caractères dans les noms de clé peut toutefois générer des problèmes avec certaines applications et certains protocoles. Les directives suivantes vous aident à optimiser la conformité avec le DNS, les -caractères adaptés pour le web, les analyseurs XML et les autres API.

Caractères adaptés

Les caractères configurés suivants sont généralement adaptés à une utilisation dans les noms de clés :

Alphanumeric characters	• 0-9 • a-z • A-Z
Special characters	• Point d'exclamation (!) • Trait d'union (-) • Trait de soulignement (_) • Point (.) • Astérisque (*) • Guillemet simple (') • Parenthèse ouvrante (() • Parenthèse fermante ())

Voici des exemples de noms de clés d'objet valides :

- `4my-organization`
- `my.great_photos-2014/jan/myvacation.jpg`
- `videos/2014/birthday/video1.wmv`

> **Note**
>
> Si vous utilisez la console Amazon S3 pour télécharger des objets dont le nom de clé se termine par des points (`.`), ces derniers sont supprimés du nom de clé des objets téléchargés. Pour conserver les points à la fin du nom des objets téléchargés, vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
> En outre, vous devez connaître les limitations suivantes en ce qui concerne les préfixes :
>
> - Les objets possédant le préfixe `./` doivent être chargés ou téléchargés avec l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST. Vous ne pouvez pas utiliser la console Amazon S3 pour charger ces objets.
> - Les clés d'objet contenant des éléments de chemin relatifs (par exemple, `../`) sont valides si, lorsqu'elles sont analysées de gauche à droite, le nombre cumulé de segments de chemin relatifs ne dépasse jamais le nombre d'éléments de chemin non relatifs rencontrés. Cette règle s'applique à toutes les demandes effectuées à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, de l'AWS CLI et des kits AWS SDK.
>
>   Par exemple :
>
>   - `videos/2014/../../video1.wmv` est valide.
>   - `videos/../../video1.wmv` n'est pas valide.
>   - `videos/../../2014/video1.wmv` n'est pas valide.

Segments de chemin contenant uniquement des points

Les clés d'objet avec des segments de chemin (`.` ou `..`) contenant uniquement des points peuvent provoquer un comportement inattendu lorsqu'elles sont traitées par des applications, des kits SDK ou des outils qui les interprètent comme des références de chemin relatif.

Les modèles suivants peuvent provoquer des problèmes :

- `folder/./file.txt` : contient une référence au répertoire en cours
- `folder/../file.txt` : contient une référence au répertoire parent
- `./file.txt` : commence par une référence au répertoire en cours
- `../file.txt` : commence par une référence au répertoire parent

Les modèles suivants fonctionnent normalement :

- `folder/.hidden/file.txt` : le point fait partie du nom de fichier, il n'est pas indépendant
- `folder/..backup/file.txt` : les points font partie du nom de fichier, ils ne sont pas indépendants

Lorsque les applications traitent des clés d'objet avec des segments contenant uniquement des points, le comportement peut être impacté comme suit :

- Normalisation des chemins : de nombreux systèmes résolvent automatiquement les références `.` et `..`, ce qui peut modifier le chemin effectif (par exemple, `folder/./file.txt` devient `folder/file.txt`)
- Problèmes d'accès : les applications peuvent ne pas localiser les objets en raison de différences dans la résolution des chemins
- Comportement incohérent : ces modèles peuvent être gérés différemment selon les outils et kits SDK

> **Important**
>
> Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons d'éviter les segments de chemin contenant uniquement des points dans les noms de clés d'objet. Utilisez d'autres conventions de dénomination à des fins d'organisation.

Caractères pouvant exiger une manipulation spéciale

Les caractères suivants dans un nom de clé peuvent nécessiter un traitement supplémentaire du code et ont probablement besoin d'être codés en URL ou référencés comme valeur HEX. Certains de ces caractères ne sont pas imprimables et le navigateur peut ne pas réussir à les traiter, ce qui nécessite également un traitement spécial :

- Esperluette (&)
- Symbole dollar ($)
- Caractères ASCII 00–1F hex (0–31 décimale) et 7F (127 décimale)
- Arobase (@)
- Signe égal (=)

- Point-virgule (;)
- Barre oblique (/)
- Deux-points (:)
- Signe plus (+)
- Espace. Dans certains cas, des séquences importantes d'espaces peuvent être perdues (notamment les espaces multiples).
- Virgule (,)
- Point d'interrogation (?)

Caractères à éviter

Nous recommandons de ne pas utiliser les caractères suivants dans un nom de clé en raison des différences de traitement des caractères spéciaux selon les applications :

- Barre oblique inverse (\)
- Accolade gauche ({)
- Caractères ASCII non imprimables (128–255 caractères décimaux)
- Accent circonflexe (^)
- Accolade droite (})
- Pourcentage (%)
- Accent grave (`)
- Crochet droit (])
- Guillemet (")
- Signe supérieur à (>)
- Crochet gauche ([)
- Tilde (« ») (~)
- Signe inférieur à (<)
- Dièse (#)
- Barre verticale (|)

Contraintes des clés d'objet XML

Comme spécifié par la norme XML sur la gestion de fin de ligne, tout le texte XML est normalisé de manière à ce que les retours chariot simples (code ASCII 13) et les retours chariot immédiatement suivis d'un saut de ligne (code ASCII 10), également appelés caractères de nouvelle ligne, soient remplacés par un seul caractère de saut de ligne. Pour analyser correctement les clés d'objet dans les demandes XML, les retours chariot et les autres caractères spéciaux doivent être remplacés par leur code d'entité XML équivalent lorsqu'ils sont insérés dans des balises XML.

Voici ces caractères spéciaux et leur code d'entité XML équivalent :

- L'apostrophe (') doit être remplacée par `'`
- Le guillemet (") doit être remplacé par `"`
- L'esperluette (&) doit être remplacée par `&`
- Le signe inférieur à (<) doit être remplacé par `<`
- Le signe supérieur à (>) doit être remplacé par `>`
- Le retour chariot (`\r`) doit être remplacé par `
` ou `
`
- Le caractère de nouvelle ligne (`\n`) doit être remplacé par `
` ou `
`

Example

L'exemple suivant montre l'utilisation d'un code d'entité XML à la place d'un retour chariot. Cette demande `DeleteObjects` supprime un objet avec le paramètre `key` `/some/prefix/objectwith\rcarriagereturn` (où `\r` est le retour chariot).

```
<Delete xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Object>
    <Key>/some/prefix/objectwith&#13;carriagereturn</Key>
  </Object>
</Delete>
```

Ordre de tri des clés d'objet

Amazon S3 trie les clés d'objet, y compris les préfixes, par ordre lexicographique en fonction de leur valeur d'octets codée en UTF-8.

Les caractères ASCII sont triés dans l'ordre suivant :

- Caractères spéciaux (par exemple `!`, `/`)
- Lettres majuscules (A–Z)
- Lettres minuscules (a–z)

Les caractères non ASCII (par exemple, é, 中 文) sont codés sous forme de séquences UTF-8 multi-octets, et sont généralement classés après les caractères ASCII en raison de leur valeur d'octets plus élevée (par exemple, `0xC3` pour é, `0xE4` pour 中).

Par exemple, les préfixes tels que `apple/`, `Apple/`, `éclair/` et `# #/` seraient classés comme suit :

1. `Apple/` (commence par `0x41`)
2. `apple/` (commence par `0x61`)
3. `éclair/` (commence par `0xC3 0xA9`)
4. `# #/` (commence par `0xE4 0xB8 0xAD` `0xE6 0x96 0x87`)

Utilisation des métadonnées d'objet

Il existe deux types de métadonnées d'objet dans Amazon S3 : les métadonnées définies par le système et les métadonnées définies par l'utilisateur. Les métadonnées définies par le système incluent des informations telles que la date de création de l'objet, sa taille et sa classe de stockage. Les métadonnées définies par l'utilisateur sont des informations que vous pouvez choisir de définir au moment du chargement d'un objet. Il s'agit d'un ensemble de paires nom-valeur. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système" et the section called "Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur".

Lorsque vous créez un objet, vous spécifiez la clé d'objet, aussi appelée nom de clé, qui identifie de façon unique l'objet dans un compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3. Vous pouvez définir les métadonnées définies par l'utilisateur dans Amazon S3 au moment du chargement de l'objet.

Une fois l'objet chargé, vous ne pourrez plus modifier ces métadonnées définies par l'utilisateur. Le seul moyen de modifier ces métadonnées consisterait à copier l'objet et à en configurer les métadonnées. Pour plus d'informations sur la modification des métadonnées à l'aide de la console Amazon S3, consultez Modification des métadonnées d'objet dans la console Amazon S3.

Interrogation de vos métadonnées et accélération de la découverte des données avec les métadonnées S3

Pour trouver, stocker et interroger facilement les métadonnées de vos objets S3, vous pouvez utiliser les métadonnées S3. Avec les métadonnées S3, vous pouvez rapidement préparer des données pour les utiliser dans l'analytique métier, l'extraction de contenu, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML), etc.

Les métadonnées S3 accélèrent la découverte des données en capturant automatiquement les métadonnées des objets de vos compartiments à usage général et en les stockant dans des tables Apache Iceberg entièrement gérées en lecture seule que vous pouvez interroger. Ces tables en lecture seule sont appelées tables de métadonnées. Lorsque des objets sont ajoutés, mis à jour ou supprimés dans vos compartiments à usage général, les métadonnées S3 actualisent automatiquement les tables de métadonnées correspondantes pour refléter les dernières modifications.

Par défaut, les métadonnées S3 fournissent les métadonnées d'objet définies par le système, telles que l'heure de création et la classe de stockage d'un objet, et les métadonnées personnalisées, telles que les balises et les métadonnées définies par l'utilisateur qui ont été incluses lors du chargement de l'objet. Les métadonnées S3 fournissent également des métadonnées d'événements en signalant, par exemple, les activités de mise à jour ou de suppression d'un objet, ainsi que le Compte AWS ayant effectué la demande.

Les tables de métadonnées sont stockées dans des compartiments de table S3, qui fournissent un stockage optimisé pour les données tabulaires. Pour interroger vos métadonnées, vous pouvez intégrer votre compartiment de table à des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift et Amazon Quick Suite.

Pour en savoir plus sur les métadonnées S3, consultez the section called "Identification de vos données avec les tables S3 Metadata".

Métadonnées d'objet définies par le système

Pour chaque objet stocké dans un compartiment, Amazon S3 gère un ensemble de métadonnées système. Amazon S3 traite ces métadonnées système selon les besoins. Par exemple, Amazon S3 gère les métadonnées liées à la date de création et à la taille de l'objet et utilise ces informations dans le cadre de la gestion des objets.

Il existe deux classes de métadonnées système :

- Contrôlées par le système : les métadonnées comme la date de création de l'objet sont contrôlées par le système. Par conséquent, seul Amazon S3 peut modifier la valeur de date.

- Contrôlées par l'utilisateur : les autres métadonnées système, comme la classe de stockage configurée pour l'objet et l'activation du chiffrement côté serveur dans l'objet, sont des exemples de métadonnées système dont vous contrôlez la valeur. Si le compartiment est configuré en tant que site web, il se peut que vous souhaitiez rediriger une demande de page vers une autre page ou une URL externe. Dans ce cas, une page Web est un objet dans le compartiment. Amazon S3 stocke la valeur de redirection de la page en tant que métadonnées système que vous pouvez contrôler.

  Lorsque vous créez des objets, vous pouvez configurer les valeurs de ces éléments de métadonnées système ou mettre à jour les valeurs le cas échéant. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

  Amazon S3 utilise des clés AWS KMS pour chiffrer vos objets Amazon S3. AWS KMS chiffre uniquement les données de l'objet. La somme de contrôle et l'algorithme spécifié sont stockés dans le cadre des métadonnées de l'objet. Si un chiffrement côté serveur est demandé pour l'objet, le total de contrôle est stocké sous forme chiffrée. Pour plus d'informations sur le chiffrement côté serveur, consultez Protection des données à l'aide du chiffrement.

> **Note**
>
> L'en-tête de la demande PUT est limité à une taille de 8 Ko. Dans l'en-tête de la demande PUT, les métadonnées définies par le système sont limitées à une taille de 2 Ko. La taille des métadonnées définies par le système est mesurée grâce à la somme des octets dans l'encodage US-ASCII de chaque clé et valeur.

Le tableau suivant fournit une liste des métadonnées définies par le système et indique si elles peuvent être mises à jour.

Nom	Description	L'utilisateur peut-il modifier la valeur ?
`Date`	Les date et heure actuelles.	Non

Nom	Description	L'utilisateur peut-il modifier la valeur ?
`Cache-Control`	Champ d'en-tête général utilisé pour spécifier les stratégies de mise en cache.	Oui
`Content-Disposition`	Informations de présentation des objets.	Oui
`Content-Encoding`	Les codages de contenu (tels que la compression) qui ont été appliqués aux données de l'objet	Oui
`Content-Length`	La taille des objets en octets.	Non
`Content-Type`	Le type d'objet.	Oui
`Last-Modified`	Date de création ou de dernière modification, la plus récente des deux. Pour les chargements partitionnés, la date de création de l'objet correspond à la date de lancement du chargement partitionné.	Non
`ETag`	Une balise d'entité (ETag) représente une version spécifique de cet objet. Pour les objets qui ne sont pas chargés en tant que chargement partitionné et qui sont non chiffrés ou chiffrés par chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Simple Storage Service (Amazon S3) (SSE-S3), l'ETag est une valeur de hachage MD5 des données.	Non
`x-amz-server-side-encryption`	Un en-tête indique si le chiffrement côté serveur est activé pour l'objet, et si ce chiffrement provient des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou des clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.	Oui

Nom	Description	L'utilisateur peut-il modifier la valeur ?
`x-amz-checksum-crc64nvme` , `x-amz-checksum-crc32` , `x-amz-checksum-crc32c` , `x-amz-checksum-sha1` , `x-amz-checksum-sha256`	Des en-têtes qui contiennent le total de contrôle ou le récapitulatif de l'objet. Au maximum, un de ces en-têtes sera défini à la fois, en fonction de l'algorithme de total de contrôle que vous demandez à Amazon S3 d'utiliser. Pour plus d'informations sur la façon de sélectionner l'algorithme de total de contrôle, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.	Non
`x-amz-checksum-type`	Type de somme de contrôle, qui détermine la manière dont les sommes de contrôle au niveau de chaque partie sont combinées pour créer une somme de contrôle au niveau de l'objet pour les objets en plusieurs parties.	Oui
`x-amz-version-id`	La version d'un objet. Lorsque vous activez la gestion des versions sur un compartiment, Amazon S3 attribue un ID de version aux objets ajoutés au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.	Non
`x-amz-delete-marker`	Un marqueur booléen qui indique si l'objet est un marqueur de suppression. Ce marqueur n'est utilisé que dans les compartiments pour lesquels la gestion des versions est activée.	Non
`x-amz-storage-class`	La classe de stockage utilisée pour stocker l'objet. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.	Oui

Nom	Description	L'utilisateur peut-il modifier la valeur ?
`x-amz-website-redirect-location`	Un en-tête qui redirige les demandes pour l'objet associé vers un autre objet dans le même compartiment ou une URL externe. Pour plus d'informations, consultez (Facultatif) Configuration de la redirection de pages web.	Oui
`x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`	Un en-tête qui indique l'ID de la clé KMS de chiffrement symétrique AWS KMS qui a été utilisée pour chiffrer l'objet. Cet en-tête est utilisé uniquement lorsque l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` est présent et a la valeur de `aws:kms`.	Oui
`x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`	Un en-tête qui indique si le chiffrement côté serveur à l'aide des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) est activé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C).	Oui
`x-amz-tagging`	Ensemble de balises de l'objet. L'ensemble de balises doit être codé en tant que paramètres de requête URL.	Oui

Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur

Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez également lui attribuer des métadonnées. Vous fournissez ces informations facultatives en tant que paire nom-valeur (clé-valeur) lorsque vous envoyez une demande PUT ou POST pour créer l'objet. Lors du chargement des objets grâce à l'API REST, les noms facultatifs des métadonnées définies par l'utilisateur doivent commencer par « `x-amz-meta-` » pour se différencier des autres en-têtes HTTP. Lorsque vous récupérez l'objet grâce à l'API REST, ce préfixe est renvoyé. Lors du chargement des objets grâce à l'API SOAP, le préfixe n'est pas requis. Lorsque vous récupérez l'objet grâce à l'API SOAP, le préfixe est supprimé, quelle que soit l'API utilisée pour charger l'objet.

> **Note**
>
> Les SOAP API pour Amazon S3 ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients. Leur fin de vie est prévue le 31 août 2025. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.

Lorsque des métadonnées sont récupérées via l'API REST, Amazon S3 associe les en-têtes avec le même nom (sans tenir compte de la casse) dans une liste séparée par des virgules. Si certaines métadonnées contiennent des caractères non imprimables, elles ne sont pas renvoyées. À la place, l'en-tête `x-amz-missing-meta` est renvoyé avec le nombre d'entrées de métadonnées non imprimables. L'action `HeadObject` récupère les métadonnées d'un objet sans retourner l'objet lui-même. Cette opération est pratique si vous êtes uniquement intéressé par les métadonnées d'un objet. Pour utiliser `HEAD`, vous devez disposer d'un accès `READ` sur l'objet. Pour plus d'informations, consultez HeadObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Les métadonnées définies par l'utilisateur sont un ensemble de paires de clés-valeurs. Amazon S3 stocke les clés de métadonnées définies par l'utilisateur en minuscules.

Amazon S3 accepte les caractères Unicode arbitraires dans vos valeurs de métadonnées.

Pour éviter des problèmes liés à la présentation de ces valeurs de métadonnées, vous devez vous conformer à l'utilisation de caractères US-ASCII avec REST et UTF-8 lors de l'utilisation de SOAP ou de chargements basés sur un navigateur via `POST`.

Lorsque vous utilisez des caractères non US-ASCII dans les valeurs de vos métadonnées, la chaîne Unicode fournie est examinée afin d'identifier les caractères non US-ASCII. Les valeurs de ces en-têtes sont décodées en caractères selon la RFC 2047 avant d'être stockées, puis encodées selon la RFC 2047 pour qu'elles soient transmises de manière sécurisée par e-mail avant d'être renvoyées. Si la chaîne contient uniquement des caractères US-ASCII, elle est présentée telle qu'elle est.

Voici un exemple.

```
PUT /Key HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com
x-amz-meta-nonascii: ÄMÄZÕÑ S3

HEAD /Key HTTP/1.1
```

```
Host: amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com
x-amz-meta-nonascii: =?UTF-8?B?w4PChE3Dg8KEWsODwpXDg8KRIFMz?=

PUT /Key HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com
x-amz-meta-ascii: AMAZONS3

HEAD /Key HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com
x-amz-meta-ascii: AMAZONS3
```

> **Note**
>
> L'en-tête de la demande PUT est limité à une taille de 8 Ko. Dans l'en-tête de la demande PUT, les métadonnées définies par l'utilisateur sont limitées à une taille de 2 Ko. La taille des métadonnées définies par l'utilisateur est mesurée grâce à la somme des octets dans l'encodage UTF-8 de chaque clé et valeur.

Pour plus d'informations sur la modification des métadonnées de votre objet après son téléchargement, en créant une copie de l'objet, en le modifiant et en remplaçant l'ancien objet, ou en créant une version, consultez Modification des métadonnées d'objet dans la console Amazon S3.

Modification des métadonnées d'objet dans la console Amazon S3

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour modifier les métadonnées des objets S3 existants en utilisant l'action Copier. Pour modifier les métadonnées, copiez les objets vers la même destination et spécifiez les nouvelles métadonnées que vous souhaitez appliquer, qui remplaceront les anciennes métadonnées de l'objet. Certaines métadonnées sont définies par Amazon S3 lorsque vous chargez l'objet. Par exemple, `Content-Length` et `Last-Modified` sont des champs de métadonnées d'objet définies par le système qui ne peuvent pas être modifiés par un utilisateur.

Vous pouvez également définir des métadonnées définies par l'utilisateur lorsque vous chargez l'objet et les remplacer á mesure que vos besoins évoluent. Par exemple, vous pouvez avoir un ensemble d'objets que vous stockez initialement dans la classe de stockage `STANDARD`. Au fil du temps, vous n'aurez peut-être plus besoin que ces données soient hautement disponibles. Vous pourrez donc remplacer la classe de stockage par `GLACIER` en faisant passer la valeur de la clé `x-amz-storage-class` `STANDARD` à `GLACIER`.

Note

Tenez compte des points suivants lorsque vous modifiez des métadonnées d'objet dans Amazon S3 :

- Vous devez spécifier les métadonnées existantes que vous souhaitez conserver, les métadonnées que vous souhaitez ajouter et les métadonnées que vous souhaitez modifier.
- Si la taille de l'objet est inférieure à 5 Go, vous pouvez utiliser l'action Copier dans la console S3 pour remplacer les métadonnées de l'objet. Si la taille de votre objet est supérieure à 5 Go, vous pouvez remplacer les métadonnées de l'objet lorsque vous le copiez par chargement partitionné à l'aide de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné.
- Pour obtenir une liste des autorisations supplémentaires requises pour remplacer les métadonnées, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
- Cette action crée une copie de l'objet avec les paramètres mis à jour et la date de la dernière modification. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Si la gestion des versions S3 n'est pas activée, une nouvelle copie de l'objet remplace l'objet d'origine. Le Compte AWS associé au rôle IAM qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).
- La modification des métadonnées remplace les valeurs des noms de clés existants.
- Les objets chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) ne peuvent pas être copiés à l'aide de la console. Vous devez utiliser la AWS CLI, le kit AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
- Lors de la copie d'un objet à l'aide de la console Amazon S3, vous pouvez recevoir le message d'erreur « Les métadonnées copiées ne peuvent pas être vérifiées ». La console utilise des en-têtes pour récupérer et définir les métadonnées de votre objet. Si la configuration de votre réseau ou de votre navigateur modifie vos demandes réseau, cela peut entraîner l'écriture involontaire de métadonnées (telles que des en-têtes `Cache-Control` modifiés) dans l'objet copié. Amazon S3 ne peut pas vérifier ces métadonnées involontaires.

Pour résoudre ce problème, vérifiez la configuration de votre réseau et de votre navigateur pour vous assurer qu'elle ne modifie pas les en-têtes, comme `Cache-Control`. Pour plus d'informations, consultez Le modèle de responsabilité partagée.

Warning

Lorsque vous remplacez les métadonnées d'un dossier, attendez la fin de l'action Copier avant d'ajouter de nouveaux objets à ce dossier. Sinon, de nouveaux objets peuvent également être modifiés.

Les rubriques suivantes décrivent comment remplacer les métadonnées d'un objet à l'aide de l'action Copier dans la console Amazon S3.

Remplacement de métadonnées définies par le système

Vous pouvez remplacer certaines métadonnées définies par le système pour un objet S3. Pour obtenir la liste des métadonnées définies par le système et des valeurs que vous pouvez modifier, consultez Métadonnées d'objet définies par le système.

Pour remplacer les métadonnées définies par le système pour un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez modifier.
4. Cochez la case correspondant aux objets à modifier.
5. Dans le menu Actions, choisissez Copier à partir de la liste d'options qui s'affiche.
6. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Parcourir S3, accédez à la destination des objets sources, puis cochez la case Destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination) en bas à droite.

   Vous pouvez également saisir le chemin de destination.

7. Si la gestion des versions n'est pas activée au niveau des compartiments, un avertissement vous recommande de l'activer afin de vous protéger contre le remplacement ou la suppression involontaires d'objets. Si vous souhaitez conserver toutes les versions des objets dans ce compartiment, sélectionnez Enable Bucket Versioning (Activer la gestion des versions pour le compartiment). Vous pouvez également consulter les propriétés de chiffrement et de verrouillage des objets par défaut dans Détails de la destination.
8. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres des métadonnées.
9. Accédez à la section Métadonnées, puis choisissez Remplacer toutes les métadonnées.
10. Sélectionnez Ajouter des métadonnées.
11. Pour Type de métadonnées, sélectionnez Définies par le système.
12. Spécifiez une valeur Clé unique et renseignez le champ Valeur des métadonnées.
13. Pour modifier des métadonnées supplémentaires, choisissez Ajouter des métadonnées. Vous pouvez également choisir Supprimer pour supprimer un ensemble de valeurs Type-Key-Values (Type-Clé-Valeurs).
14. Choisissez Copier. Amazon S3 enregistre les modifications apportées aux métadonnées.

Remplacement de métadonnées définies par l'utilisateur

Pour remplacer les métadonnées définies par l'utilisateur pour un objet spécifique, combinez le préfixe de métadonnées, `x-amz-meta-`, et un nom que vous choisissez pour créer une clé personnalisée. Par exemple, si vous ajoutez le nom personnalisé `alt-name`, la clé de métadonnées est `x-amz-meta-alt-name`.

Les métadonnées définies par l'utilisateur peuvent atteindre 2 Ko. Pour calculer la taille totale des métadonnées définies par l'utilisateur, additionnez le nombre d'octets dans l'encodage UTF-8 pour chaque clé et valeur. Les clés et leurs valeurs doivent respecter les normes US-ASCII. Pour plus d'informations, consultez Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur.

Pour remplacer des métadonnées définies par l'utilisateur pour un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez modifier.

3. Cochez la case correspondant aux objets à modifier.
4. Dans le menu Actions, choisissez Copier à partir de la liste d'options qui s'affiche.
5. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Parcourir S3, accédez à la destination des objets sources, puis cochez la case Destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination).

   Vous pouvez également saisir le chemin de destination.
6. Si la gestion des versions n'est pas activée au niveau des compartiments, un avertissement vous recommande de l'activer afin de vous protéger contre le remplacement ou la suppression involontaires d'objets. Si vous souhaitez conserver toutes les versions des objets dans ce compartiment, sélectionnez Enable Bucket Versioning (Activer la gestion des versions pour le compartiment). Vous pouvez également consulter les propriétés de chiffrement et de verrouillage des objets par défaut dans Détails de la destination.
7. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres des métadonnées.
8. Accédez à la section Métadonnées, puis choisissez Remplacer toutes les métadonnées.
9. Sélectionnez Ajouter des métadonnées.
10. Pour le Type de métadonnées, choisissez Définies par l'utilisateur.
11. Renseignez le champ Cléavec une clé personnalisée unique au format `x-amz-meta-`. Renseignez également le champ Valeur pour les métadonnées.
12. Pour ajouter des métadonnées supplémentaires, choisissez Ajouter des métadonnées. Vous pouvez également choisir Supprimer pour supprimer un ensemble de valeurs Type-Key-Values (Type-Clé-Valeurs).
13. Choisissez Copier. Amazon S3 enregistre les modifications apportées aux métadonnées.

Identification de vos données avec les tables S3 Metadata

Amazon S3 Metadata accélère l'identification des données en capturant automatiquement les métadonnées des objets de vos compartiments à usage général et en les stockant dans des tables Apache Iceberg entièrement gérées en lecture seule que vous pouvez interroger. Ces tables en lecture seule sont appelées tables de métadonnées. À mesure que des objets sont ajoutés, mis à jour ou supprimés des compartiments à usage général, S3 Metadata actualise automatiquement les tables de métadonnées correspondantes pour refléter les dernières modifications.

Par défaut, les métadonnées S3 fournissent trois types de métadonnées :

- Métadonnées définies par le système, telles que l'heure de création et la classe de stockage d'un objet
- Métadonnées personnalisées, telles que les balises et les métadonnées définies par l'utilisateur qui ont été incluses lors du chargement de l'objet
- Métadonnées d'événements signalant, par exemple, les activités de mise à jour ou de suppression d'un objet, ainsi que le Compte AWS ayant effectué la demande

Avec les métadonnées S3, vous pouvez facilement rechercher, stocker et interroger les métadonnées de vos objets S3, afin de préparer rapidement les données à utiliser dans l'analytique métier, l'extraction de contenu, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML), etc.

Pour chaque compartiment à usage général, vous pouvez créer une configuration de table de métadonnées contenant deux tables de métadonnées complémentaires :

- Table de journal : par défaut, la configuration de votre table de métadonnées contient une table de journal, qui capture les événements qui affectent les objets de votre compartiment. La table de journal enregistre les modifications apportées à vos données en temps quasi réel, ce qui vous permet d'identifier les nouvelles données chargées dans votre compartiment, de suivre les objets récemment supprimés, de surveiller les transitions de cycle de vie, etc. La table de journal enregistre les nouveaux objets ainsi que les mises à jour de vos objets et de leurs métadonnées (les mises à jour nécessitant une opération `PUT` ou `DELETE`).

  La table de journal capture uniquement les métadonnées des événements de modification (tels que les chargements, les mises à jour et les suppressions) qui se produisent une fois que vous avez créé la configuration de votre table de métadonnées. Comme cette table peut être interrogée, vous pouvez auditer les modifications apportées à votre compartiment à l'aide de simples requêtes SQL.

  La table de journal est requise pour chaque configuration de table de métadonnées. (Dans la version initiale de S3 Metadata, la table de journal était appelée « table de métadonnées ».)

  Pour plus d'informations sur les données stockées dans les tables de journal, consultez the section called "Schéma des tables de journal".

  Pour réduire vos coûts de stockage, vous pouvez activer l'expiration des enregistrements de votre table de journal. Pour plus d'informations, consultez the section called "Expiration des enregistrements d'une table de journal".

- Table d'inventaire dynamique : vous pouvez également ajouter un table d'inventaire dynamique à la configuration de votre table de métadonnées. La table d'inventaire dynamique fournit un inventaire simple et interrogeable de tous les objets de votre compartiment et de leurs versions afin que vous puissiez déterminer l'état le plus récent de vos données.

  Vous pouvez utiliser la table d'inventaire dynamique pour simplifier et accélérer les flux de travail et les tâches de big data en identifiant les objets que vous souhaitez traiter pour différentes charges de travail. Par exemple, vous pouvez interroger la table d'inventaire dynamique pour rechercher tous les objets stockés dans une classe de stockage particulière, tous les objets dotés de certaines balises, tous les objets qui ne sont pas chiffrés côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), etc.

  Quand vous activez la table d'inventaire dynamique pour la configuration de votre table de métadonnées, celle-ci est soumise à un processus appelé remplissage, au cours duquel Amazon S3 analyse votre compartiment à usage général afin de récupérer les métadonnées initiales de tous les objets qu'il contient. Selon le nombre d'objets contenus dans votre compartiment, ce processus peut prendre de quelques minutes (minimum 15 minutes) à quelques heures. Lorsque le processus de renvoi est terminé, le statut de votre table d'inventaire dynamique passe de Remplissage à Actif. Une fois le remplissage terminé, les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées a table d'inventaire dynamique dans un délai d'une heure.

  Le remplissage de votre table d'inventaire vous est facturé. Si votre compartiment à usage général contient plus d'un milliard d'objets, des frais mensuels vous sont également facturés pour votre table d'inventaire dynamique. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

  Pour plus d'informations sur les données stockées dans les tables d'inventaire dynamiques, consultez the section called "Schéma des tables d'inventaire dynamiques".

Vos tables de métadonnées sont stockées dans un compartiment de table S3 géré par AWS, qui fournit un stockage optimisé pour les données tabulaires. Pour interroger vos métadonnées, vous pouvez intégrer votre compartiment de table à Amazon SageMaker Lakehouse. Cette intégration, qui utilise le AWS Glue Data Catalog et AWS Lake Formation, permet aux services d'analytique AWS d'identifier les données de vos tables et d'y accéder automatiquement.

Une fois votre compartiment de table intégré à AWS Glue Data Catalog, vous pouvez directement interroger vos tables de métadonnées à l'aide de services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon EMR et Amazon Redshift. Vous pouvez également créer des tableaux de bord interactifs avec les données de vos requêtes à l'aide d'Amazon Quick Suite. Pour plus d'informations sur

l'intégration de votre compartiment de table S3 géré par AWS à Amazon SageMaker Lakehouse, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

Vous pouvez également interroger vos tables de métadonnées avec Apache Spark, Apache Trino et toute autre application prenant en charge le format Apache Iceberg à l'aide du point de terminaison REST AWS Glue Iceberg, du point de terminaison REST Iceberg Amazon S3 Tables ou du catalogue Amazon S3 Tables pour le catalogue client Apache Iceberg. Pour plus d'informations sur l'accès à vos tables de métadonnées, consultez the section called "Accès aux tables".

Pour en savoir plus sur la tarification des métadonnées S3, consultez Tarification Amazon S3.

Fonctionnement des tables de métadonnées

Les tables de métadonnées sont gérées par Amazon S3 et ne peuvent être modifiés par aucun principal IAM en dehors d'Amazon S3 lui-même. Vous pouvez toutefois supprimer vos tables de métadonnées. Par conséquent, les tables de métadonnées sont en lecture seule, ce qui permet de garantir qu'elles reflètent correctement le contenu de votre compartiment à usage général.

Pour générer et stocker des métadonnées d'objets dans des tables de métadonnées gérées par AWS, vous devez créer une configuration de table de métadonnées pour votre compartiment à usage général. Amazon S3 est conçu pour mettre à jour en continu les tables de métadonnées afin qu'elles reflètent les dernières modifications apportées aux données tant que la configuration est active sur le compartiment à usage général.

Avant de créer une configuration de table de métadonnées, assurez-vous de disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) nécessaires pour créer et gérer des tables de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les tables de métadonnées".

Stockage, organisation et chiffrement des tables de métadonnées

Lorsque vous configurez vos tables de métadonnées, celles-ci sont stockées dans un compartiment de table géré par AWS. Toutes les configurations de table de métadonnées de votre compte et de la même région sont stockées dans un même compartiment de table géré par AWS. Ces compartiment de table gérés par AWS sont nommés `aws-s3` et possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant :

`arn:aws:s3tables:`*`region`*`:`*`account_id`*`:bucket/aws-s3`

Par exemple, si votre ID de compte est 123456789012 et que votre compartiment à usage général se trouve dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`), votre compartiment de table géré

par AWS est également créé la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`) et possède l'ARN suivant :

`arn:aws:s3tables:`*`us-east-1`*`:123456789012:bucket/aws-s3`

Par défaut, les compartiments de table gérés par AWS sont chiffrés avec un chiffrement côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Après avoir créé votre première configuration de métadonnées, vous pouvez définir le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment de table géré par AWS de manière à utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Chiffrement des compartiments de table gérés par AWS et the section called "Spécification de SSE-KMS".

Dans votre compartiment de table géré par AWS, les tables de métadonnées de votre configuration sont généralement stockées dans un espace de noms au format suivant :

b_*general-purpose-bucket-name*

> **Note**
>
> - Si le nom de votre compartiment à usage général contient des points, ceux-ci sont convertis en traits de soulignement (_) dans le nom de l'espace de noms.
> - Si votre compartiment à usage général a été créé avant le 1er mars 2018, son nom peut contenir des lettres majuscules et des traits de soulignement, et jusqu'à 255 caractères. Si le nom de votre compartiment possède ces caractéristiques, le format de l'espace de noms de votre table de métadonnées est différent. Le nom du compartiment à usage général aura le préfixe b_, tronqué à 63 caractères, converti en minuscules avec un hachage en suffixe.

Les tables de métadonnées possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant, qui inclut l'ID de la table de métadonnées :

`arn:aws:s3tables:`*`region-code`*`:`*`account-id`*`:bucket/aws-s3/table/`*`table-id`*

Par exemple, une table de métadonnées dans la région USA Est (Virginie du Nord) possède un ARN comme celui-ci :

```
arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/
a12bc345-67d8-912e-3456-7f89123g4h56
```

Les tables de journal portent le nom `journal`, et les tables d'inventaire dynamiques `inventory`.

Lors de la création de la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez chiffrer votre table de journal gérée par AWS côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général. Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement. Pour spécifier le chiffrement SSE-KMS pour vos tables de métadonnées, vous devez disposer de certaines autorisations. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.

Le paramètre de chiffrement d'une table de métadonnées prévaut sur le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment. Si vous ne spécifiez pas de chiffrement pour une table, celle-ci hérite du paramètre de chiffrement par défaut du compartiment.

Les compartiments de table gérés par AWS ne sont pas pris en compte dans vos quotas S3 Tables. Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments de table gérés par AWS et des tables gérées par AWS, consultez Utilisation de compartiments de table gérés par AWS.

Pour surveiller les mises à jour apportées à la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez utiliser AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez the section called "Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.".

Maintenance et expiration des enregistrements des tables de métadonnées

Pour optimiser les performances de vos tables de métadonnées, Amazon S3 effectue des activités de maintenance périodiques sur ces tables, telles que le compactage et la suppression des fichiers non référencés. Ces activités de maintenance permettent à la fois de minimiser le coût de stockage de vos tables de métadonnées et d'optimiser les performances des requêtes. Cette maintenance des tables se fait automatiquement. Elle ne nécessite aucune activation ni aucune gestion continue de votre part.

> **Note**
>
> - Vous ne pouvez pas contrôler l'expiration des instantanés des tables de journal ou des tables d'inventaire. Pour chaque table, Amazon S3 stocke au minimum un instantané pendant 24 heures maximum.
> - Pour réduire vos coûts, vous pouvez configurer l'expiration des enregistrements de vos tables de journal. Par défaut, les enregistrements des tables de journal n'expirent pas et

doivent être conservés pendant au moins 7 jours. Pour plus d'informations, consultez the section called "Expiration des enregistrements d'une table de journal".

Rubriques

- Limites et restrictions liées à une table de métadonnées
- Schémas de tables de journal de métadonnées S3
- Schéma des tables d'inventaire dynamiques de S3 Metadata
- Configuration des tables de métadonnées
- Interrogation des tables de métadonnées
- Résolution des problèmes liés à S3 Metadata

Limites et restrictions liées à une table de métadonnées

Amazon S3 Metadata comporte les limites et restrictions suivantes :

- Actuellement, Amazon S3 Metadata n'est disponible que dans certaines régions. Pour plus d'informations, consultez the section called "Régions AWS de S3 Metadata".
- S3 Metadata prend en charge toutes les classes de stockage prises en charge par les compartiments à usage général. Pour la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering, le niveau spécifique n'est pas affiché dans la table de métadonnées.
- Lorsque vous configurez vos tables de métadonnées, celles-ci sont stockées dans un compartiment de table géré par AWS. Vous ne pouvez pas stocker votre configuration dans un compartiment de table géré par le client.
- S3 Metadata n'est pas pris en charge par les compartiments de répertoires, les compartiments de table et les compartiments de vecteur. Vous ne pouvez créer des configurations de table de métadonnées que pour des compartiments à usage général. La table de journal capture uniquement les métadonnées des événements de modification (tels que les chargements, les mises à jour et les suppressions) qui se produisent une fois que vous avez créé la configuration de votre table de métadonnées.
- Vous ne pouvez pas contrôler l'expiration des instantanés des tables de journal ou des tables d'inventaire. Pour chaque table, Amazon S3 stocke au minimum un instantané pendant 24 heures maximum.

Pour réduire vos coûts, vous pouvez configurer l'expiration des enregistrements de vos tables de journal. Par défaut, les enregistrements des tables de journal n'expirent pas et doivent être conservés pendant au moins 7 jours. Pour plus d'informations, consultez the section called "Expiration des enregistrements d'une table de journal".

- Vous ne pouvez créer une configuration de table de métadonnées que pour un compartiment complet à usage général. Vous ne pouvez pas appliquer de configuration de table de métadonnées au niveau du préfixe.
- Vous ne pouvez pas suspendre et reprendre les mises à jour des tables de métadonnées. En revanche, vous pouvez supprimer la configuration de métadonnées des tables de journal ou tables d'inventaire dynamiques. La suppression de votre configuration n'entraîne pas la suppression de la table de journal ou d'inventaire associé. Pour recréer votre configuration, vous devez d'abord supprimer l'ancienne table de journal ou d'inventaire. Amazon S3 peut ensuite en créer une nouvelle. Lorsque vous réactivez la table d'inventaire, Amazon S3 crée une nouvelle table d'inventaire dont le remplissage vous est de nouveau facturé.
- Les tables de métadonnées ne contiennent pas toutes les mêmes métadonnées que celles disponibles via S3 Inventory ou l'API REST Amazon S3. Par exemple, les informations suivantes ne sont pas disponibles dans les tables de métadonnées :
  - Éligibilité à l'expiration de S3 Lifecycle ou statut de transition
  - Période de rétention ou mode de gouvernance du verrouillage d'objet
  - Informations relatives à la liste de contrôle d'accès (ACL) des objets
  - Statut de réplication
- Lorsque vous utilisez Amazon Athena ou Amazon Redshift pour interroger vos tables de métadonnées, vous devez placer les noms des espaces de noms de vos tables de métadonnées entre guillemets (") ou accents graves (`), sinon la requête risque de ne pas fonctionner. Pour obtenir des exemples, veuillez consulter the section called "Exemples de requêtes de table de métadonnées".
- Lorsque vous utilisez Apache Spark sur Amazon EMR ou d'autres moteurs tiers pour interroger vos tables de métadonnées, nous vous recommandons d'utiliser le point de terminaison REST Iceberg d'Amazon S3 Tables. Votre requête risque de ne pas s'exécuter correctement si vous n'utilisez pas ce point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables".

Régions AWS de S3 Metadata

Actuellement, S3 Metadata est disponible dans les Régions AWS suivantes :

Nom de la Région AWS	Code de la Région AWS
USA Est (Virginie du Nord)	`us-east-1`
USA Est (Ohio)	`us-east-2`
USA Ouest (Oregon)	`us-west-2`
Asie-Pacifique (Tokyo)	`ap-northeast-1`
Europe (Francfort)	`eu-central-1`
Europe (Irlande)	`eu-west-1`

Schémas de tables de journal de métadonnées S3

La table de journal enregistre les modifications apportées à vos données en temps quasi réel, ce qui vous permet d'identifier les nouvelles données chargées dans votre compartiment, de suivre les objets récemment supprimés, de surveiller les transitions de cycle de vie, etc. La table de journal enregistre les nouveaux objets ainsi que les mises à jour de vos objets et de leurs métadonnées (les mises à jour nécessitant une opération `PUT` ou `DELETE`). Comme cette table peut être interrogée, vous pouvez auditer les modifications apportées à votre compartiment à l'aide de simples requêtes SQL.

Vous pouvez utiliser la table de journal pour des cas d'utilisation liés à la sécurité, à l'audit et à la conformité afin de suivre les objets chargés, supprimés et modifiés dans le compartiment. Par exemple, vous pouvez interroger la table de journal pour répondre à des questions telles que :

- Quels objets ont été supprimés au cours des dernières 24 heures par S3 Lifecycle ?
- De quelles adresses IP provenaient les dernières demandes `PUT` ?
- Quelles clés AWS Key Management Service (AWS KMS) ont été utilisées pour les demandes `PUT` au cours des sept derniers jours ?
- Quels objets de votre compartiment ont été créés par Amazon Bedrock au cours des cinq derniers jours ?

Les tables de journal Amazon S3 Metadata contiennent des lignes et des colonnes. Chaque ligne représente un événement de mutation qui a créé, mis à jour ou supprimé un objet dans votre compartiment à usage général. La plupart de ces événements sont le résultat d'actions des utilisateurs, mais certains d'entre eux sont le résultat d'actions effectuées par Amazon S3 en votre nom, telles que les expirations de S3 Lifecycle ou les transitions de classes de stockage.

Les tables de journal S3 Metadata sont finalement cohérents grâce aux modifications apportées à votre compartiment à usage général. Dans certains cas, au moment où la création ou la mise à jour d'un objet est notifiée à S3 Metadata, l'objet en question a peut-être déjà été remplacé ou supprimé dans le compartiment. Le cas échéant, les objets ne peuvent plus être récupérés et certaines colonnes peuvent afficher une valeur NULL pour indiquer un schéma de métadonnées manquant.

Voici un exemple de table de journal d'un compartiment à usage général nommé `amzn-s3-demo-bucket`:

```
bucket               key                         sequence_number
                                                                    record_type
 record_timestamp          version_id   is_delete_marker   size   last_modified_date
   e_tag                           storage_class  is_multipart   encryption_status
 is_bucket_key_enabled   kms_key_arn
               checksum_algorithm   object_tags   user_metadata

    requester      source_ip_address   request_id
amzn-s3-demo-bucket   Finance/statement1.pdf
 80e737d8b4d82f776affffffffffffffff006737d8b4d82f776a00000000000000000000000000000000000000000000
   CREATE        2024-11-15 23:26:44.899                FALSE
 6223   11/15/2024 23:26     e131b86632dda753aac4018f72192b83    STANDARD
 FALSE          SSE-KMS             FALSE                   arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890df   SSECRC32            {}
            {count -> Asia, customs -> false, family -> true, location -> Mary, name ->
 football, user -> United States}                       111122223333   192.0.2.1
    CVK8FWYRW0M9JW65
amzn-s3-demo-bucket   s3-dg.pdf
 80e737d8b4e39f1dbdffffffffffffffff006737d8b4e39f1dbd00000000000000000000000000000000000000000000
   CREATE        2024-11-15 23:26:44.942                FALSE
 3554   11/15/2024 23:26     9bb49efc2d92c05558ddffbbde8636d5    STANDARD
 FALSE          DSSE-KMS            FALSE                   arn:aws:kms:us-
east-1:936810216292:key/0dcebce6-49fd-4cae-b2e2-5512ad281afd   SSESHA1             {}
           {}
                                                  111122223333   192.0.2.1
   CVKAQDRAZEG7KXAY
```

```
amzn-s3-demo-bucket   Development/Projects.xls
 80e737d8b4ed9ac5c6ffffffffffffff006737d8b4ed9ac5c6000000000000000000000000000000000000000000000000
   CREATE        2024-11-15 23:26:44.966                FALSE              7746
 11/15/2024 23:26     729a6863e47fb9955b31bfabce984908    STANDARD   FALSE
 SSE-S3              FALSE                   NULL
                                    SSECRC32             {}            {count -> Asia,
 customs -> Canada, family -> Billiards, filter -> true, location -> Europe, name ->
 Asia, user -> United States}   111122223333   192.0.2.1           CVK7Z6XQTQ90BSRV
```

Les tables de journal présentent le schéma suivant :

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`bucket`	Oui	Chaîne	Nom du compartiment à usage général. Pour plus d'informations, consultez the section called "Règles de dénomination".
`key`	Oui	Chaîne	Nom de la clé d'objet (ou clé) qui identifie de manière unique l'objet dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Attribution d'un nom aux objets".
`sequence_number`	Oui	Chaîne	Numéro de séquence, qui est un ordinal inclus dans les enregistrements d'un objet donné. Pour ordonner des enregistrements contenant le même compartiment et

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			la même clé, vous pouvez effectuer un tri par `sequence_number` . Pour un compartiment et une clé donnés, une valeur `sequence_number` plus élevée du point de vue lexicographique signifie que l'enregistrement a été introduit dans le compartiment plus récemment.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`record_type`	Oui	Chaîne	Type de cet enregistrement : `CREATE`, `UPDATE_METADATA` ou `DELETE`. Les enregistrements `CREATE` indiquent qu'un nouvel objet (ou une nouvelle version de l'objet) a été écrit dans le compartiment. Les enregistrements `UPDATE_METADATA` capturent les modifications apportées aux métadonnées mutables d'un objet existant, telles que la classe de stockage ou les balises. Les enregistrements `DELETE` indiquent que cet objet (ou cette version de l'objet) a été supprimé. Lorsque la gestion des versions est activée, les enregistrements `DELETE` représentent soit un marqueur de suppression, soit une

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			suppression définitive. Consultez la colonne `is_delete_marker` facultative pour clarifier leur statut. Pour plus d'informations, consultez the section called "Suppression des versions d'objet". **Note** Une suppression permanente porte la valeur NULL dans toutes les colonnes, sauf `bucket`, `key`, `sequence_number`, `record_type`, `record_timestamp` et `version_id` (c'est-à-dire les colonnes marquées

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			comme obligatoires).
`record_timestamp`	Oui	Horodatage NTZ (sans fuseau horaire)	Horodatage associé à cet enregistrement.
`version_id`	Non	Chaîne	ID de version de l'objet. Lorsque vous activez la gestion des versions sur un compartiment, Amazon S3 attribue un numéro de version aux objets qui sont ajoutés au compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Conservation de plusieurs versions d'objets". Les objets qui sont stockés dans le compartiment avant que vous définissiez l'état de la gestion des versions ont un ID de version nul.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`is_delete_marker`	Non	Booléen	Statut du marqueur de suppression de l'objet. Pour les enregistrements DELETE qui sont des marqueurs de suppression, cette valeur est `TRUE`. Pour les suppressions définitives, cette valeur est omise (`NULL`). Les autres types d'enregistrement (CREATE et UPDATE_METADATA) ont la valeur `FALSE`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des marqueurs de suppression". **Note** Les lignes ajoutées pour les marqueurs de suppression ont une valeur `record_type` correspondant à `DELETE`, pas

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			à UPDATE_METADATA . Si le marqueur de suppression est créé à la suite de l'expiration du cycle de vie S3, la valeur requester est s3.amazonaws.com .
size	Non	Long	Taille de l'objet en octets, à l'exclusion de la taille des chargements partitionnés incomplets, ou des métadonnées de l'objet. Si is_delete_marker correspond à TRUE, la taille est 0. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`last_modified_date`	Non	Horodatage NTZ (sans fuseau horaire)	Date de création ou de dernière modification, la plus récente des deux. Pour les chargements partitionnés, la date de création de l'objet correspond à la date de lancement du chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`e_tag`	Non	Chaîne	Balise d'entité, qui est un hachage de l'objet. ETag reflète les modifications uniquement appliquées au contenu d'un objet, pas à ses métadonnées. ETag peut être une valeur de hachage MD5 des données de l'objet. La façon dont l'objet a été créé et la manière dont il est chiffré déterminent si la balise d'entité est un condensé d'octets MD5 ou non. Pour plus d'informations, consultez Object dans la Référence des API Amazon S3.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`storage_class`	Non	Chaîne	Classe de stockage utilisée pour stocker l'objet. `STANDARD`, `REDUCED_REDUNDANCY`, `STANDARD_IA`, `ONEZONE_IA`, `INTELLIGENT_TIERING`, `GLACIER`, `DEEP_ARCHIVE`, ou `GLACIER_IR`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Bien comprendre et gérer les classes de stockage".
`is_multipart`	Non	Booléen	Type de chargement de l'objet. Si l'objet a été chargé dans un chargement partitionné, cette valeur est `TRUE`. Sinon, la valeur est définie comme `FALSE`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du chargement partitionné".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`encryption_status`	Non	Chaîne	Statut du chiffrement côté serveur de l'objet, en fonction du type de clé de chiffrement utilisé : chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), chiffrement double couche côté serveur avec AWS KMS keys (DSSE-KMS) ou chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C). Si l'objet n'est pas chiffré, la valeur est nulle. Les valeurs possibles sont `SSE-S3`, `SSE-KMS`, `DSSE-KMS`, `SSE-C` ou « null ». Pour plus d'informations, consultez the section called "Chiffrement des données".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`is_bucket_key_enabled`	Non	Booléen	Statut d'activation de la clé de compartiment S3 de l'objet. Si l'objet utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS, cette valeur est `TRUE`. Sinon, la valeur est définie comme `FALSE`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Configuration d'une clé de compartiment S3 pour un objet".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`kms_key_arn`	Non	Chaîne	Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS avec laquelle l'objet est chiffré, pour les lignes où `encryption_status` correspond à `SSE-KMS` ou `DSSE-KMS`. Si l'objet n'est pas chiffré avec SSE-KMS ou DSSE-KMS, la valeur est nulle. Pour plus d'informations, consultez the section called "Clés KMS stockées dans AWS KMS (SSE-KMS)" et the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)". **Note** Si une ligne représente une version d'objet qui n'existait plus au moment du traitement d'un événement de suppressi

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			on ou de remplacement, `kms_key_arn` contient une valeur nulle, même si la valeur de la colonne `encryption_status` indique `SSE-KMS` ou `DSSE-KMS`.
`checksum_algorithm`	Non	Chaîne	Algorithme utilisé pour créer la somme de contrôle pour l'objet : `CRC64NVME` , `CRC32`, `CRC32C`, `SHA1` ou `SHA256`. Si aucune somme de contrôle n'est présente, cette valeur est nulle. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`object_tags`	Non	Map <String, String>	Balises associées à l'objet. Les balises d'objets sont stockées sous forme de mappage de paires clé-valeur. Si un objet ne possède aucune balise, un mappage vide (`{}`) est stocké. Pour plus d'informations, consultez the section called "Catégorisation des objets à l'aide de balises". **Note** Si la valeur `record_type` indique `DELETE`, la colonne `object_tags` contient une valeur nulle. Si la valeur `record_type` indique `CREATE` ou `UPDATE_METADATA`, les lignes représentant

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			des versions d'objets qui n'existaient plus au moment du traitement d'un événement de suppression ou de remplacement contenant une valeur nulle dans la colonne `object_tags` .

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`user_metadata`	Non	Map <String, String>	Métadonnées utilisateur associées à l'objet. Les métadonnées utilisateur sont stockées sous forme de mappage de paires clé-valeur. Si un objet ne possède aucune métadonnée utilisateur, un mappage vide ({}) est stocké. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur". **Note** Si la valeur `record_type` indique `DELETE`, la colonne `user_metadata` contient une valeur nulle. Si la valeur `record_type` indique `CREATE` ou `UPDATE_METADATA`, les lignes

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			représentant des versions d'objets qui n'existaient plus au moment du traitement d'un événement de suppression ou de remplacement contiennent une valeur nulle dans la colonne `user_metadata` .
`requester`	Non	Chaîne	ID du Compte AWS du demandeur ou principal du Service AWS à l'origine de la demande. Par exemple, si le demandeur est S3 Lifecycle , cette valeur est `s3.amazonaws.com` .

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`source_ip_address`	Non	Chaîne	Adresse IP source de la demande. Pour les enregistrements générés par une demande utilisateur, cette colonne contient l'adresse IP source de la demande. Pour les actions entreprises par Amazon S3 ou un autre Service AWS au nom de l'utilisateur, cette colonne contient une valeur nulle.
`request_id`	Non	Chaîne	ID associé à la demande.

Schéma des tables d'inventaire dynamiques de S3 Metadata

La table d'inventaire dynamique fournit un inventaire simple et interrogeable de tous les objets de votre compartiment et de leurs versions afin que vous puissiez déterminer l'état le plus récent de vos données. Les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées la table d'inventaire dans un délai d'une heure.

Vous pouvez utiliser cette table pour simplifier et accélérer les flux de travail et les tâches de big data en identifiant les objets que vous souhaitez traiter pour différentes charges de travail. Par exemple, vous pouvez interroger la table d'inventaire pour effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher tous les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.
- Créer une distribution de balises d'objets ou rechercher des objets sans balises.
- Rechercher tous les objets qui ne sont pas chiffrés côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Quand vous activez la table d'inventaire pour la configuration de votre table de métadonnées, celle-ci est soumise à un processus appelé remplissage, au cours duquel Amazon S3 analyse votre compartiment à usage général afin de récupérer les métadonnées initiales de tous les objets qu'il contient. Selon le nombre d'objets contenus dans votre compartiment, ce processus peut prendre de quelques minutes (minimum 15 minutes) à quelques heures. Lorsque le processus de remplissage est terminé, le statut de votre table d'inventaire passe de Remplissage à Actif. Une fois le remplissage terminé, les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées la table d'inventaire dynamique dans un délai d'une heure.

> **Note**
>
> Le remplissage de votre table d'inventaire vous est facturé. Si votre compartiment à usage général contient plus d'un milliard d'objets, des frais mensuels vous sont également facturés pour votre table d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Les tables d'inventaire Amazon S3 Metadata contiennent des lignes et des colonnes. Chaque ligne représente l'état en cours d'un objet de votre compartiment à usage général. La table d'inventaire fournit un inventaire simple et interrogeable de tous les objets de votre compartiment afin que vous puissiez déterminer l'état en cours de vos données.

Voici un exemple de table d'inventaire d'un compartiment à usage général nommé `amzn-s3-demo-bucket`:

```
bucket               key                         sequence_number
                                                                    version_id
   is_delete_marker   size   last_modified_date   e_tag
 storage_class   is_multipart   encryption_status   is_bucket_key_enabled   kms_key_arn
                                                                 checksum_algorithm
 object_tags   user_metadata

amzn-s3-demo-bucket   Finance/statement1.pdf
 80e737d8b4d82f776affffffffffffff006737d8b4d82f776a00000000000000000000000000000000000000000000000
                FALSE              6223   11/15/2024 23:26
  e131b86632dda753aac4018f72192b83    STANDARD   FALSE
   SSE-KMS             FALSE                   arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890df   SSECRC32             {}
            {count -> Asia, customs -> false, family -> true, location -> Mary, name ->
 football, user -> United States}
```

```
amzn-s3-demo-bucket   s3-dg.pdf
 80e737d8b4e39f1dbdfffffffffffffff006737d8b4e39f1dbd00000000000000000000000000000000000000000000000000
                FALSE              3554   11/15/2024 23:26
 9bb49efc2d92c05558ddffbbde8636d5    STANDARD   FALSE          DSSE-KMS
 FALSE                   arn:aws:kms:us-east-1:936810216292:key/0dcebce6-49fd-4cae-
b2e2-5512ad281afd   SSESHA1              {}            {}


amzn-s3-demo-bucket   Development/Projects.xls
 80e737d8b4ed9ac5c6ffffffffffffffff006737d8b4ed9ac5c60000000000000000000000000000000000000000000000000
                FALSE              7746   11/15/2024 23:26
 729a6863e47fb9955b31bfabce984908    STANDARD   FALSE          SSE-S3
 FALSE                   NULL
                 SSECRC32             {}            {count -> Asia, customs -> Canada,
 family -> Billiards, filter -> true, location -> Europe, name -> Asia, user -> United
 States}
```

Les tables d'inventaire présentent le schéma suivant :

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`bucket`	Oui	Chaîne	Nom du compartiment à usage général. Pour plus d'informations, consultez the section called "Règles de dénomination".
`key`	Oui	Chaîne	Nom de la clé d'objet (ou clé) qui identifie de manière unique l'objet dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Attribution d'un nom aux objets".
`sequence_number`	Oui	Chaîne	Numéro de séquence, qui est un ordinal

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			inclus dans les enregistrements d'un objet donné. Pour ordonner des enregistrements contenant le même compartiment et la même clé, vous pouvez effectuer un tri par `sequence_number` . Pour un compartiment et une clé donnés, une valeur `sequence_number` plus élevée du point de vue lexicographique signifie que l'enregistrement a été introduit dans le compartiment plus récemment.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`version_id`	Non	Chaîne	ID de version de l'objet. Lorsque vous activez la gestion des versions sur un compartiment, Amazon S3 attribue un numéro de version aux objets qui sont ajoutés au compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Conservation de plusieurs versions d'objets". Les objets qui sont stockés dans le compartiment avant que vous définissiez l'état de la gestion des versions ont un ID de version nul.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`is_delete_marker`	Non	Booléen	Statut du marqueur de suppression de l'objet. Si l'objet est un marqueur de suppression, cette valeur est `True`. Sinon, la valeur est définie comme `False`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des marqueurs de suppression". **Note** Les lignes ajoutées pour les marqueurs de suppression ont une valeur `record_type` correspondant à `DELETE`, pas à `UPDATE_METADATA` . Si le marqueur de suppression est créé à la suite de l'expiration du

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			cycle de vie S3, la valeur `requester` est `s3.amazonaws.com` .
`size`	Non	Long	Taille de l'objet en octets, à l'exclusion de la taille des chargements partitionnés incomplets, ou des métadonnées de l'objet. Si `is_delete_marker` correspond à `True`, la taille est `0`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`last_modified_date`	Non	Horodatage NTZ (sans fuseau horaire)	Date de création ou de dernière modification, la plus récente des deux. Pour les chargements partitionnés, la date de création de l'objet correspond à la date de lancement du chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`e_tag`	Non	Chaîne	Balise d'entité, qui est un hachage de l'objet. ETag reflète les modifications uniquement appliquées au contenu d'un objet, pas à ses métadonnées. ETag peut être une valeur de hachage MD5 des données de l'objet. La façon dont l'objet a été créé et la manière dont il est chiffré déterminent si la balise d'entité est un condensé d'octets MD5 ou non. Pour plus d'informations, consultez Object dans la Référence des API Amazon S3.

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`storage_class`	Non	Chaîne	Classe de stockage utilisée pour stocker l'objet. `STANDARD`, `REDUCED_REDUNDANCY`, `STANDARD_IA`, `ONEZONE_IA`, `INTELLIGENT_TIERING`, `GLACIER`, `DEEP_ARCHIVE`, ou `GLACIER_IR`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Bien comprendre et gérer les classes de stockage".
`is_multipart`	Non	Booléen	Type de chargement de l'objet. Si l'objet a été chargé dans un chargement partitionné, cette valeur est `True`. Sinon, la valeur est définie comme `False`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du chargement partitionné".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`encryption_status`	Non	Chaîne	Statut du chiffrement côté serveur de l'objet, en fonction du type de clé de chiffrement utilisé : chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), chiffrement double couche côté serveur avec AWS KMS keys (DSSE-KMS) ou chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C). Si l'objet n'est pas chiffré, la valeur est nulle. Les valeurs possibles sont `SSE-S3`, `SSE-KMS`, `DSSE-KMS`, `SSE-C` ou « null ». Pour plus d'informations, consultez the section called "Chiffrement des données".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`is_bucket_key_enabled`	Non	Booléen	Statut d'activation de la clé de compartiment S3 de l'objet. Si l'objet utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS, cette valeur est `True`. Sinon, la valeur est définie comme `False`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Configuration d'une clé de compartiment S3 pour un objet".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`kms_key_arn`	Non	Chaîne	Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS avec laquelle l'objet est chiffré, pour les lignes où `encryption_status` correspond à `SSE-KMS` ou `DSSE-KMS`. Si l'objet n'est pas chiffré avec SSE-KMS ou DSSE-KMS, la valeur est nulle. Pour plus d'informations, consultez the section called "Clés KMS stockées dans AWS KMS (SSE-KMS)" et the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)". **Note** Si une ligne représente une version d'objet qui n'existait plus au moment du traitement d'un événement de suppressi

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			on ou de remplacement, `kms_key_arn` contient une valeur nulle, même si la valeur de la colonne `encryption_status` indique `SSE-KMS` ou `DSSE-KMS`.
`checksum_algorithm`	Non	Chaîne	Algorithme utilisé pour créer la somme de contrôle pour l'objet : `CRC64-NVME` , `CRC32`, `CRC32C`, `SHA1` ou `SHA256`. Si aucune somme de contrôle n'est présente, cette valeur est nulle. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge".

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`object_tags`	Non	Map <String, String>	Balises associées à l'objet. Les balises d'objets sont stockées sous forme de mappage de paires clé-valeur. Si un objet ne possède aucune balise, un mappage vide (`{}`) est stocké. Pour plus d'informations, consultez the section called "Catégorisation des objets à l'aide de balises". **Note** Si la valeur `record_type` indique `DELETE`, la colonne `object_tags` contient une valeur nulle. Si la valeur `record_type` indique `CREATE` ou `UPDATE_METADATA`, les lignes représentant

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			des versions d'objets qui n'existaient plus au moment du traitement d'un événement de suppression ou de remplacement contenant une valeur nulle dans la colonne `object_tags` .

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
`user_metadata`	Non	Map <String, String>	Métadonnées utilisateur associées à l'objet. Les métadonnées utilisateur sont stockées sous forme de mappage de paires clé-valeur. Si un objet ne possède aucune métadonnée utilisateur, un mappage vide ({}) est stocké. Pour plus d'informations, consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par l'utilisateur". **Note** Si la valeur `record_type` indique `DELETE`, la colonne `user_metadata` contient une valeur nulle. Si la valeur `record_type` indique `CREATE` ou `UPDATE_METADATA`, les lignes

Nom de la colonne	Obligatoire ?	Type de données	
			représentant des versions d'objets qui n'existaient plus au moment du traitement d'un événement de suppression ou de remplacement contiennent une valeur nulle dans la colonne `user_metadata`.

Configuration des tables de métadonnées

Les métadonnées Amazon S3 accélèrent la découverte des données en capturant automatiquement les métadonnées des objets de vos compartiments à usage général et en les stockant dans des tables Apache Iceberg entièrement gérées en lecture seule que vous pouvez interroger. Ces tables en lecture seule sont appelées tables de métadonnées. Lorsque des objets sont ajoutés, mis à jour ou supprimés dans vos compartiments à usage général, les métadonnées S3 actualisent automatiquement les tables de métadonnées correspondantes pour refléter les dernières modifications.

Avec les métadonnées S3, vous pouvez facilement rechercher, stocker et interroger les métadonnées de vos objets S3, afin de préparer rapidement les données à utiliser dans l'analytique métier, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML), etc.

Pour générer et stocker des métadonnées d'objets dans des tables de métadonnées gérées par AWS, vous devez créer une configuration de table de métadonnées pour votre compartiment à usage

général. Amazon S3 est conçu pour mettre à jour en continu les tables de métadonnées afin qu'elles reflètent les dernières modifications apportées aux données tant que la configuration est active sur le compartiment. En outre, Amazon S3 optimise en permanence vos tables de métadonnées afin de réduire les coûts de stockage et d'améliorer les performances des requêtes d'analytique.

Pour créer une configuration de table de métadonnées, assurez-vous que vous disposez des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) nécessaires pour créer et gérer des tables de métadonnées.

Pour surveiller les mises à jour apportées à la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez utiliser AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez the section called "Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.".

Rubriques

- Définition des autorisations pour la configuration des tables de métadonnées
- Création de configurations de table de métadonnées
- Contrôle de l'accès aux tables de métadonnées
- Expiration des enregistrements d'une table de journal
- Activation ou désactivation des tables d'inventaire dynamiques
- Affichage de la configuration d'une table de métadonnées
- Suppression de configurations de table de métadonnées
- Suppression des tables de métadonnées

Définition des autorisations pour la configuration des tables de métadonnées

Pour créer une configuration de table de métadonnées, vous devez disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) nécessaires à la fois pour créer et gérer la configuration de votre table de métadonnées et pour créer et gérer vos tables de métadonnées ainsi que le compartiment de table dans lequel elles seront stockées.

Pour créer et gérer la configuration de votre table de métadonnées, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- `s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration` : cette autorisation vous permet de créer une configuration de table de métadonnées pour votre compartiment à usage général. Pour créer une configuration de table de métadonnées, des autorisations supplémentaires, notamment des autorisations S3 Tables, sont requises, comme expliqué dans les sections suivantes. Pour un

résumé des autorisations requises, consultez the section called "Opérations de compartiment et autorisations".

- `s3:GetBucketMetadataTableConfiguration` : cette autorisation vous permet d'extraire les informations relatives à la configuration de votre table de métadonnées.
- `s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration` : cette autorisation vous permet de supprimer les informations relatives à la configuration de votre table de métadonnées.
- `s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration` : cette autorisation vous permet de mettre à jour la configuration de votre table de journal de manière à ce que les enregistrements de table de journal expirent.
- `s3:UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration` : cette autorisation vous permet de mettre à jour la configuration de votre table d'inventaire pour activer ou désactiver la table d'inventaire. Pour mettre à jour la configuration d'une table d'inventaire, des autorisations supplémentaires, notamment des autorisations S3 Tables, sont requises. Pour obtenir la liste des autorisations requises, consultez the section called "Opérations de compartiment et autorisations".

> **Note**
>
> Les autorisations `s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration`, `s3:GetBucketMetadataTableConfiguration` et `s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration` sont utilisées pour les configurations V1 et V2 de S3 Metadata. Pour la configuration V2, les noms des opérations d'API correspondantes sont `CreateBucketMetadataConfiguration`, `GetBucketMetadataConfiguration` et `DeleteBucketMetadataConfiguration`.

Pour créer et gérer des tables et des compartiments de table, vous devez disposer de certaines autorisations `s3tables`. Au minimum, pour créer une configuration de table de métadonnées, vous devez disposer des autorisations `s3tables` suivantes :

- `s3tables:CreateTableBucket` : cette autorisation vous permet de créer un compartiment de table géré par AWS. Toutes les configurations de table de métadonnées de votre compte et de la même région sont stockées dans un même compartiment de table géré par AWS nommé `aws-s3`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Fonctionnement des tables de métadonnées" et Utilisation des compartiments de table gérés par AWS.
- `s3tables:CreateNamespace` : cette autorisation vous permet de créer un espace de noms dans un compartiment de table. Les tables de métadonnées utilisent généralement l'espace

de noms b_*general_purpose_bucket_name*. Pour plus d'informations sur les espaces de nom des tables de métadonnées, consultez the section called "Fonctionnement des tables de métadonnées".

- `s3tables:CreateTable` : cette autorisation vous permet de créer vos tables de métadonnées.
- `s3tables:GetTable` : cette autorisation vous permet de récupérer des informations sur vos tables de métadonnées.
- `s3tables:PutTablePolicy` : cette autorisation vous permet d'ajouter ou de mettre à jour les politiques de vos tables de métadonnées.
- `s3tables:PutTableEncryption` : cette autorisation vous permet de définir un chiffrement côté serveur pour vos tables de métadonnées. Des autorisations supplémentaires sont requises si vous souhaitez chiffrer vos tables de métadonnées côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.
- `kms:DescribeKey` : cette autorisation vous permet de récupérer des informations sur une clé KMS.

Pour obtenir des informations détaillées sur toutes les autorisations relatives aux tables et aux compartiments de table, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

> **Important**
>
> Si vous souhaitez également intégrer votre compartiment de table aux services d'analytique AWS afin de pouvoir interroger votre table de métadonnées, vous avez besoin d'autorisations supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

Autorisations pour SSE-KMS

Pour chiffrer vos tables de métadonnées côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous devez disposer d'autorisations supplémentaires.

1. L'utilisateur ou le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) nécessite les autorisations suivantes. Vous pouvez accorder ces autorisations dans la console IAM : https://console.aws.amazon.com/iam/.
   a. `s3tables:PutTableEncryption` pour configurer le chiffrement des tables
   b. `kms:DescribeKey` sur la clé AWS KMS utilisée

2. Pour la stratégie de ressources de la clé KMS, vous devez disposer des autorisations suivantes. Vous pouvez accorder ces autorisations à l'aide de la console AWS KMS : https://console.aws.amazon.com/kms.
   a. Octroyez l'autorisation `kms:GenerateDataKey` à `metadata.s3.amazonaws.com` et `maintenance.s3tables.amazonaws.com`.
   b. Octroyez l'autorisation `kms:Decrypt` à `metadata.s3.amazonaws.com` et `maintenance.s3tables.amazonaws.com`.
   c. Octroyez l'autorisation `kms:DescribeKey` au principal AWS appelant.

Outre ces autorisations, assurez-vous que la clé KMS gérée par le client utilisée pour chiffrer les tables existe toujours, est active et se trouve dans la même région que votre compartiment à usage général.

Exemple de stratégie

Pour créer et utiliser des tables de métadonnées et des compartiments de table, vous pouvez utiliser l'exemple de politique suivant. Dans cette politique, le compartiment à usage général auquel vous appliquez la configuration de la table de métadonnées est appelé *`amzn-s3-demo-bucket`*. Pour utiliser cette politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Lorsque vous configurez vos tables de métadonnées, celles-ci sont stockées dans un compartiment de table géré par AWS. Toutes les configurations de table de métadonnées de votre compte et de la même région sont stockées dans un même compartiment de table géré par AWS nommé `aws-s3`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PermissionsToWorkWithMetadataTables",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration",
                "s3:GetBucketMetadataTableConfiguration",
                "s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration",
                "s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration",
                "s3:UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration",
                "s3tables:*",
```

```
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3",
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pour interroger des tables de métadonnées, vous pouvez utiliser l'exemple de politique suivant. Si vos tables de métadonnées ont été chiffrées avec des clés SSE-KMS, vous aurez besoin de l'autorisation `kms:Decrypt` comme indiqué. Pour utiliser cette politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PermissionsToQueryMetadataTables",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:GetTable",
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3",
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Création de configurations de table de métadonnées

Pour générer et stocker des métadonnées Amazon S3 dans une table de métadonnées entièrement gérée par Apache Iceberg vous devez créer une configuration de table de métadonnées pour votre compartiment à usage général. Amazon S3 est conçu pour mettre à jour en continu les tables de métadonnées afin qu'elles reflètent les dernières modifications apportées aux données tant que la configuration est active sur le compartiment. En outre, Amazon S3 optimise en permanence vos tables de métadonnées afin de réduire les coûts de stockage et d'améliorer les performances des requêtes d'analytique.

Pour chaque compartiment à usage général, vous pouvez créer une configuration de table de métadonnées contenant deux tables de métadonnées complémentaires :

- Table de journal : par défaut, la configuration de votre table de métadonnées contient une table de journal, qui capture les événements qui affectent les objets de votre compartiment. La table de journal enregistre les modifications apportées à vos données en temps quasi réel, ce qui vous permet d'identifier les nouvelles données chargées dans votre compartiment, de suivre les objets récemment supprimés, de surveiller les transitions de cycle de vie, etc. La table de journal enregistre les nouveaux objets ainsi que les mises à jour de vos objets et de leurs métadonnées (les mises à jour nécessitant une opération `PUT` ou `DELETE`).

  La table de journal capture uniquement les métadonnées des événements de modification (tels que les chargements, les mises à jour et les suppressions) qui se produisent une fois que vous avez créé la configuration de votre table de métadonnées. Comme cette table peut être interrogée, vous pouvez auditer les modifications apportées à votre compartiment à l'aide de simples requêtes SQL.

  La table de journal est requise pour chaque configuration de table de métadonnées. (Dans la version initiale de S3 Metadata, la table de journal était appelée « table de métadonnées ».)

  Pour plus d'informations sur les données stockées dans les tables de journal, consultez the section called "Schéma des tables de journal".

  Pour réduire vos coûts de stockage, vous pouvez activer l'expiration des enregistrements de votre table de journal. Pour plus d'informations, consultez the section called "Expiration des enregistrements d'une table de journal".
- Table d'inventaire dynamique : vous pouvez également ajouter un table d'inventaire dynamique à la configuration de votre table de métadonnées. La table d'inventaire dynamique fournit un inventaire simple et interrogeable de tous les objets de votre compartiment et de leurs versions afin que vous puissiez déterminer l'état le plus récent de vos données.

Vous pouvez utiliser la table d'inventaire dynamique pour simplifier et accélérer les flux de travail et les tâches de big data en identifiant les objets que vous souhaitez traiter pour différentes charges de travail. Par exemple, vous pouvez interroger la table d'inventaire dynamique pour rechercher tous les objets stockés dans une classe de stockage particulière, tous les objets dotés de certaines balises, tous les objets qui ne sont pas chiffrés côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), etc.

Quand vous activez la table d'inventaire dynamique pour la configuration de votre table de métadonnées, celle-ci est soumise à un processus appelé remplissage, au cours duquel Amazon S3 analyse votre compartiment à usage général afin de récupérer les métadonnées initiales de tous les objets qu'il contient. Selon le nombre d'objets contenus dans votre compartiment, ce processus peut prendre de quelques minutes (minimum 15 minutes) à quelques heures. Lorsque le processus de renvoi est terminé, le statut de votre table d'inventaire dynamique passe de Remplissage à Actif. Une fois le remplissage terminé, les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées a table d'inventaire dynamique dans un délai d'une heure.

Le remplissage de votre table d'inventaire dynamique vous est facturé. Si votre compartiment à usage général contient plus d'un milliard d'objets, des frais mensuels vous sont également facturés pour votre table d'inventaire dynamique. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les données stockées dans les tables d'inventaire dynamiques, consultez the section called "Schéma des tables d'inventaire dynamiques".

Les tables de métadonnées possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant, qui inclut l'ID de la table de métadonnées :

`arn:aws:s3tables:`*`region-code`*`:`*`account-id`*`:bucket/aws-s3/table/`*`table-id`*

Par exemple, une table de métadonnées dans la région USA Est (Virginie du Nord) possède un ARN comme celui-ci :

```
arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/
a12bc345-67d8-912e-3456-7f89123g4h56
```

Les tables de journal portent le nom `journal`, et les tables d'inventaire dynamiques `inventory`.

Lorsque vous configurez vos tables de métadonnées, celles-ci sont stockées dans un compartiment de table géré par AWS. Toutes les configurations de table de métadonnées de votre compte et de la

même région sont stockées dans un même compartiment de table géré par AWS. Ces compartiment de table gérés par AWS sont nommés `aws-s3` et possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant :

`arn:aws:s3tables:`*`region`*`:`*`account_id`*`:bucket/aws-s3`

Par exemple, si votre ID de compte est 123456789012 et que votre compartiment à usage général se trouve dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`), votre compartiment de table géré par AWS est également créé la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`) et possède l'ARN suivant :

`arn:aws:s3tables:`*`us-east-1`*`:123456789012:bucket/aws-s3`

Par défaut, les compartiments de table gérés par AWS sont chiffrés avec un chiffrement côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Après avoir créé votre première configuration de métadonnées, vous pouvez définir le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment de table géré par AWS de manière à utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Chiffrement des compartiments de table gérés par AWS et the section called "Spécification de SSE-KMS".

Dans votre compartiment de table géré par AWS, les tables de métadonnées de votre configuration sont généralement stockées dans un espace de noms au format suivant :

b_*`general-purpose-bucket-name`*

Pour plus d'informations sur les espaces de nom des tables de métadonnées, consultez the section called "Fonctionnement des tables de métadonnées".

Lors de la création de la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez chiffrer votre table de journal gérée par AWS côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général. Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement. Pour spécifier le chiffrement SSE-KMS pour vos tables de métadonnées, vous devez disposer de certaines autorisations. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.

Le paramètre de chiffrement d'une table de métadonnées prévaut sur le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment. Si vous ne spécifiez pas de chiffrement pour une table, celle-ci hérite du paramètre de chiffrement par défaut du compartiment.

Les compartiments de table gérés par AWS ne sont pas pris en compte dans vos quotas S3 Tables. Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments de table gérés par AWS et des tables gérées par AWS, consultez Utilisation de compartiments de table gérés par AWS.

Vous pouvez créer la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

> **Note**
>
> - Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, nous vous recommandons de la supprimer et de la recréer afin de pouvoir faire expirer les enregistrements de vos tables de journal et créer une table d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".
> - Si vous avez supprimé la configuration de votre table de métadonnées et que vous souhaitez créer une nouvelle configuration pour le même compartiment à usage général, vous devez d'abord supprimer manuellement les anciennes tables de journal et d'inventaire de votre compartiment de table géré par AWS. Sinon, la création de la nouvelle configuration de table de métadonnées échouera, car ces tables existent déjà. Pour supprimer vos tables de métadonnées, consultez the section called "Suppression d'une table de métadonnées".
>
> La suppression d'une configuration de table de métadonnées entraîne uniquement la suppression de la configuration. Le compartiment de table géré par AWS et vos tables de métadonnées sont conservés, même si vous supprimez la configuration de la table de métadonnées.

Prérequis

Avant de créer une configuration de table de métadonnées, assurez-vous de remplir les prérequis suivants :

- Avant de créer une configuration de table de métadonnées, assurez-vous de disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) nécessaires pour créer et gérer des tables de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les tables de métadonnées".

- Si vous envisagez d'interroger vos tables de métadonnées avec Amazon Athena ou un autre moteur de requêtes AWS, assurez-vous d'intégrer votre compartiment de table géré par AWS aux services d'analytique AWS. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

  Si vous avez déjà intégré un compartiment de table existant dans cette région, votre compartiment de table géré par AWS est intégré automatiquement également. Pour déterminer le statut d'intégration de vos compartiments de table dans cette région, ouvrez la console Amazon S3 et choisissez Compartiments de table dans le volet de navigation de gauche. Sous Intégration avec les services d'analytique AWS, vérifiez la région et vérifiez si le statut d'intégration indique Activé.

Création d'une configuration de table de métadonnées

Utilisation de la console S3

Pour créer la configuration d'une table de métadonnées

Avant de créer la configuration d'une table de métadonnées, assurez-vous que vous avez vérifié les prérequis, que vous les respectez et que vous avez passé en revue the section called "Limites et restrictions".

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez le compartiment à usage général pour lequel vous souhaitez créer une configuration de table de métadonnées.

   > **Note**
   >
   > Assurez-vous que ce compartiment à usage général correspond à une Région AWS dans laquelle des compartiments de table sont disponibles. Les compartiments de table ne sont disponibles que dans les régions USA Est (Virginie du Nord), USA Est (Ohio) et USA Ouest (Oregon).

4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Dans l'onglet Métadonnées, choisissez Créer une configuration de métadonnées.
6. Sur la page Création de la configuration de métadonnées, sous Table de journal, vous pouvez choisir de chiffrer votre table côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS

KMS) (SSE-KMS). Par défaut, les tables de journal sont chiffrées côté serveur à l'aide de clés gérés par Amazon S3 (SSE-S3).

Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général.

> **Important**
>
> Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables de métadonnées uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement.

- Pour chiffrer votre table de journal avec SSE-S3 (valeur par défaut), choisissez Ne pas spécifier de type de chiffrement.
- Pour chiffrer votre table de journal avec SSE-KMS, choisissez Spécifier le type de chiffrement. Sous Type de chiffrement, choisissez Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Sous Clé AWS KMS, choisissez une clé KMS parmi celles existantes ou saisissez l'ARN de votre clé KMS. Si vous ne possédez pas encore de clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de la clé KMS, puis Créer une clé KMS.

  Assurez-vous d'avoir configuré les autorisations nécessaires pour le chiffrement SSE-KMS. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.

7. (Facultatif) Par défaut, les enregistrements de votre table de journal n'expirent pas. Pour réduire les coûts de stockage de votre table de journal, choisissez Activée pour Expiration de l'enregistrement.

   Si vous activez l'expiration des enregistrements de votre table de journal, vous pouvez définir le nombre de jours de conservation de ces enregistrements. Pour définir la valeur Jours après lesquels les enregistrements expirent, vous pouvez spécifier n'importe quel nombre entier compris entre 7 et 2147483647. Par exemple, pour conserver les enregistrements de votre table de journal pendant un an, définissez cette valeur sur 365.

   Les enregistrements expireront dans les 24 à 48 heures suivant leur date d'expiration.

> **Important**
>
> Une fois expirés, les enregistrements des tables de journal ne peuvent pas être récupérés.

Cochez la case sous Les enregistrements de la table de journal expireront après le nombre de jours spécifié.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter une table d'inventaire à la configuration de votre table de métadonnées, sous Table d'inventaire en direct, choisissez Activé pour Statut de la configuration.

   Vous pouvez choisir de chiffrer votre table côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Par défaut, les tables d'inventaire sont chiffrées côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

   Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général.

   > **Important**
   >
   > Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables de métadonnées uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement.

   - Pour chiffrer votre table d'inventaire avec SSE-S3 (valeur par défaut), choisissez Ne pas spécifier de type de chiffrement.
   - Pour chiffrer votre table d'inventaire avec SSE-KMS, choisissez Spécifier le type de chiffrement. Sous Type de chiffrement, choisissez Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Sous Clé AWS KMS, choisissez une clé KMS parmi celles existantes ou saisissez l'ARN de votre clé KMS. Si vous ne possédez pas encore de clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de la clé KMS, puis Créer une clé KMS.

     Assurez-vous d'avoir configuré les autorisations nécessaires pour le chiffrement SSE-KMS. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.

9. Choisissez Créer une configuration de table de métadonnées.

Si la configuration de votre table de métadonnées aboutit, les noms et ARN de vos tables de métadonnées, ainsi que le nom de votre compartiment de table géré par AWS et de votre espace de noms, s'affichent dans l'onglet Métadonnées.

Si vous avez choisi d'activer une table d'inventaire pour la configuration de votre table de métadonnées, celle-ci est soumise à un processus appelé remplissage, au cours duquel Amazon S3 analyse votre compartiment à usage général afin de récupérer les métadonnées initiales de tous les objets qu'il contient. Selon le nombre d'objets contenus dans votre compartiment, ce processus peut prendre de quelques minutes (minimum 15 minutes) à quelques heures. Lorsque le processus de remplissage est terminé, le statut de votre table d'inventaire passe de Remplissage à Actif. Une fois le remplissage terminé, les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées la table d'inventaire dynamique dans un délai d'une heure.

Pour surveiller les mises à jour apportées à la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez utiliser AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez the section called "Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.".

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour créer la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de l'AWS CLI

Avant de créer la configuration d'une table de métadonnées, assurez-vous que vous avez vérifié les prérequis, que vous les respectez et que vous avez passé en revue the section called "Limites et restrictions".

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

1. Créez un fichier JSON contenant la configuration de votre table de métadonnées et enregistrez-le (par exemple, `metadata-config.json`). Voici un exemple de configuration.

Vous devez spécifier s'il convient d'activer ou de désactiver l'expiration des enregistrements de votre table de journal. Si vous choisissez d'activer l'expiration des enregistrements, vous devez également spécifier le nombre de jours après lesquels les enregistrements de votre table de journal expireront. Pour définir la valeur `Days`, vous pouvez spécifier n'importe quel nombre entier compris entre 7 et 2147483647. Par exemple, pour conserver les enregistrements de votre table de journal pendant un an, définissez cette valeur sur `365`.

Vous pouvez éventuellement choisir de configurer une table d'inventaire.

Pour les tables de journal et d'inventaire, vous pouvez éventuellement spécifier une configuration de chiffrement. Par défaut, les tables de métadonnées sont chiffrées côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), que vous pouvez spécifier en définissant `SseAlgorithm` sur `AES256`.

Pour chiffrer vos tables de métadonnées côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), définissez `SseAlgorithm` sur `aws:kms`. Vous devez également définir `KmsKeyArn` sur l'ARN d'une clé KMS gérée par le client dans la même région que celle où se trouve votre compartiment à usage général.

```
{
  "JournalTableConfiguration": {
     "RecordExpiration": {
       "Expiration": "ENABLED",
       "Days": 10
     },
     "EncryptionConfiguration": {
       "SseAlgorithm": "AES256"
     }
  },
  "InventoryTableConfiguration": {
     "ConfigurationState": "ENABLED",
     "EncryptionConfiguration": {
       "SseAlgorithm": "aws:kms",
       "KmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-2:account-id:key/key-id"
     }
  }
}
```

2. Utilisez la commande suivante pour appliquer la configuration de la table de métadonnées à votre compartiment à usage général (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*) :

```
aws s3api create-bucket-metadata-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--metadata-configuration file://./metadata-config.json \
--region us-east-2
```

3. Pour vérifier si la configuration a été créée, utilisez la commande suivante :

```
aws s3api get-bucket-metadata-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--region us-east-2
```

Pour surveiller les mises à jour apportées à la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez utiliser AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez the section called "Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.".

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour créer la configuration d'une table de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez CreateBucketMetadataConfiguration dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour créer la configuration d'une table de métadonnées dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon S3.

Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025

Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, nous vous recommandons de la supprimer et de la recréer afin de pouvoir faire expirer les enregistrements de vos tables de journal et créer une table d'inventaire. Les modifications apportées à votre compartiment à usage général entre la suppression de l'ancienne configuration et la création de la nouvelle ne sont enregistrées dans aucun de vos tables de journal.

Pour migrer d'une ancienne configuration de métadonnées vers une nouvelle, procédez comme suit :

1. Supprimez la configuration de votre table de métadonnées. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez the section called "Suppression de configurations de table de métadonnées".
2. Créez une nouvelle configuration de table de métadonnées. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez the section called "Création de table de métadonnées".

Si vous avez besoin d'aide pour migrer votre configuration, contactez AWS Support.

Après avoir créé votre nouvelle configuration de métadonnées, vous disposez de deux tables de journal. Si vous n'avez plus besoin de l'ancienne table, vous pouvez la supprimer. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez the section called "Suppression des tables de métadonnées". Si vous avez conservé votre ancienne table de journal et que vous souhaitez la joindre à la nouvelle, consultez the section called "Jonction de métadonnées personnalisées" pour voir des exemples illustrant comment joindre deux tables.

Après la migration, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

1. Pour afficher votre configuration, vous pouvez désormais utiliser l'opération d'API `GetBucketMetadataConfiguration`. Pour déterminer si votre configuration est ancienne ou nouvelle, vous pouvez consulter l'attribut suivant de votre réponse d'API `GetBucketMetadataConfiguration`. Un type de compartiment géré par AWS (`"aws"`) indique une nouvelle configuration, et un type de compartiment géré par le client (`"customer"`) indique une ancienne configuration.

   ```
   "MetadataTableConfigurationResult": {
              "TableBucketType": ["aws" | "customer"]
   ```

   Pour plus d'informations, consultez the section called "Affichage de la configuration d'une table de métadonnées".

   > **Note**
   >
   > Vous pouvez utiliser les opérations d'API `GetBucketMetadataConfiguration` et `DeleteBucketMetadataConfiguration` avec vos anciennes ou nouvelles configurations de table de métadonnées. Toutefois, si vous essayez d'utiliser les opérations d'API `GetBucketMetadataTableConfiguration` et `DeleteBucketMetadataTableConfiguration` avec de nouvelles configurations, vous recevrez des erreurs HTTP `405 Method Not Allowed`.

Veillez à mettre à jour vos processus pour pouvoir utiliser les nouvelles opérations d'API (`CreateBucketMetadataConfiguration`, `GetBucketMetadataConfiguration` et `DeleteBucketMetadataConfiguration`) au lieu des anciennes opérations d'API.

2. Si vous envisagez d'interroger vos tables de métadonnées avec Amazon Athena ou un autre moteur de requêtes AWS, assurez-vous d'intégrer votre compartiment de table géré par AWS aux services d'analytique AWS. Si vous avez déjà intégré un compartiment de table existant dans cette région, votre compartiment de table géré par AWS est intégré automatiquement également. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

Contrôle de l'accès aux tables de métadonnées

Pour contrôler l'accès à vos tables de métadonnées Amazon S3, vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources AWS Identity and Access Management (IAM) attachées à votre compartiment de table et à votre table de métadonnées. En d'autres termes, vous pouvez contrôler l'accès à vos tables de métadonnées à la fois au niveau du compartiment de table et au niveau de la table.

Pour plus d'informations sur le contrôle de l'accès à vos compartiments de table et à vos tables, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Important

Lorsque vous créez ou mettez à jour des politiques de table ou des stratégies de compartiment de table, assurez-vous de ne pas empêcher les principaux de services Amazon S3 `metadata.s3.amazonaws.com` et `maintenance.s3tables.amazonaws.com` d'écrire des données dans votre compartiment de table ou votre table de métadonnées.
Si Amazon S3 ne parvient pas à écrire de données dans votre compartiment de table ou vos tables de métadonnées, vous devrez supprimer la configuration de vos métadonnées, supprimer vos tables de métadonnées, puis créer une nouvelle configuration. Si votre configuration comportait une table d'inventaire, une nouvelle table d'inventaire doit être créée. Son remplissage vous sera facturé.

Vous pouvez également contrôler l'accès aux lignes et aux colonnes de vos tables de métadonnées via AWS Lake Formation. Pour plus d'informations, consultez Gestion des autorisations Lake

Formation et Filtrage des données et sécurité au niveau des cellules dans Lake Formation dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

Expiration des enregistrements d'une table de journal

Par défaut, les enregistrements de votre table de journal n'expirent pas. Pour réduire les coûts de stockage de votre table de journal, vous pouvez activer l'expiration de ses enregistrements.

> **Note**
>
> Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, vous ne pouvez pas activer l'expiration des enregistrements de la table de journal de cette configuration. Nous vous recommandons de supprimer votre configuration et d'en créer une nouvelle pour pouvoir faire expirer les enregistrements de la table de journal et créer une table d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".

Si vous activez l'expiration des enregistrements de votre table de journal, vous pouvez définir le nombre de jours de conservation de ces enregistrements. Pour définir cette valeur, spécifiez un nombre entier compris entre 7 et 2147483647. Par exemple, pour conserver les enregistrements de votre table de journal pendant un an, définissez cette valeur sur 365.

> **Important**
>
> Une fois expirés, les enregistrements des tables de journal ne peuvent pas être récupérés.

Les enregistrements expirent dans les 24 à 48 heures suivant leur date d'expiration. Les enregistrements du journal sont supprimés du dernier instantané. Les données et le stockage des enregistrements supprimés sont supprimés lors des opérations de maintenance des tables.

Si vous avez activé l'expiration des enregistrements de la table de journal, vous pouvez l'arrêter à tout moment en la désactivant.

Vous pouvez faire expirer les enregistrements de votre table de journal à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Comment faire expirer les enregistrements d'une table de journal

Utilisation de la console S3

Pour faire expirer les enregistrements d'une table de journal

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez le compartiment à usage général contenant la configuration de la table de métadonnées ainsi que la table de journal dont vous souhaitez faire expirer les enregistrements.
4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Dans l'onglet Métadonnées, choisissez Modifier, puis Modifier l'expiration des enregistrements de table de journal.
6. Sur la page Modifier l'expiration des enregistrements de table de journal, choisissez Activée sous Expiration de l'enregistrement.
7. Définissez le nombre de jours de conservation des enregistrements de votre table de journal. Pour définir la valeur Jours après lesquels les enregistrements expirent, spécifiez un nombre entier compris entre 7 et 2147483647. Par exemple, pour conserver les enregistrements de votre table de journal pendant un an, définissez cette valeur sur 365.

   > **Important**
   >
   > Une fois expirés, les enregistrements des tables de journal ne peuvent pas être récupérés.

8. Cochez la case sous Les enregistrements de la table de journal expireront après le nombre de jours spécifié.
9. Sélectionnez Save Changes.

Si vous souhaitez désactiver l'expiration des enregistrements de la table de journal, répétez les étapes précédentes, mais choisissez Désactivée au lieu d'Activée à l'étape 6.

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez également exécuter les commandes AWS CLI de la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour faire expirer des enregistrements d'une table de journal à l'aide de l'AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

1. Créez un fichier JSON contenant la configuration de votre table de journal et enregistrez-le (par exemple, `journal-config.json`). Voici un exemple de configuration.

   Pour définir la valeur `Days`, spécifiez un nombre entier compris entre 7 et 2147483647. Par exemple, pour conserver les enregistrements de votre table de journal pendant un an, définissez cette valeur sur `365`.

   ```
   {
     "RecordExpiration": {
       "Expiration": "ENABLED",
       "Days": 10
     }
   }
   ```

   Pour désactiver l'expiration des enregistrements de votre table de journal, créez plutôt l'exemple de configuration suivant. Si `Expiration` est défini sur `DISABLED`, vous ne devez pas spécifier de valeur `Days` dans la configuration.

   ```
   {
     "RecordExpiration": {
       "Expiration": "DISABLED"
     }
   }
   ```

2. Utilisez la commande suivante pour faire expirer les enregistrements de la table de journal de votre compartiment à usage général (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*) :

```
aws s3api update-bucket-metadata-journal-table-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--journal-table-configuration file://./journal-config.json \
--region us-east-2
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour faire expirer les enregistrements de votre table de journal. Pour plus d'informations, consultez UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour faire expirer les enregistrements de votre table de journal dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge.

Activation ou désactivation des tables d'inventaire dynamiques

Par défaut, la configuration de votre table de métadonnées contient une table de journal, qui enregistre les événements qui affectent les objets de votre compartiment. La table de journal est requise pour chaque configuration de table de métadonnées.

Vous pouvez également ajouter une table d'inventaire dynamique à la configuration de votre table de métadonnées. La table d'inventaire dynamique fournit un inventaire simple et interrogeable de tous les objets de votre compartiment et de leurs versions afin que vous puissiez déterminer l'état le plus récent de vos données.

> **Note**
>
> Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, vous ne pouvez pas activer de table d'inventaire sur cette configuration. Nous vous recommandons de supprimer votre configuration et d'en créer une nouvelle pour pouvoir créer une table d'inventaire et faire expirer les enregistrements de votre table de journal. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".

La table d'inventaire contient les dernières métadonnées de tous les objets de votre compartiment. Vous pouvez utiliser cette table pour simplifier et accélérer les flux de travail et les tâches de big data en identifiant les objets que vous souhaitez traiter pour différentes charges de travail. Par exemple, vous pouvez interroger la table d'inventaire pour effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher tous les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.
- Créer une distribution de balises d'objets ou rechercher des objets sans balises.
- Rechercher tous les objets qui ne sont pas chiffrés côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).
- Comparer votre table d'inventaire à deux moments différents pour comprendre l'augmentation du nombre d'objets dotés de balises spécifiques.

Si vous avez choisi d'activer une table d'inventaire pour la configuration de votre table de métadonnées, celle-ci est soumise à un processus appelé remplissage, au cours duquel Amazon S3 analyse votre compartiment à usage général afin de récupérer les métadonnées initiales de tous les objets qu'il contient. Selon le nombre d'objets contenus dans votre compartiment, ce processus peut prendre de quelques minutes (minimum 15 minutes) à quelques heures. Lorsque le processus de remplissage est terminé, le statut de votre table d'inventaire passe de Remplissage à Actif. Une fois le remplissage terminé, les mises à jour apportées à vos objets sont généralement répercutées la table d'inventaire dynamique dans un délai d'une heure.

> **Note**
>
> - Le remplissage de votre table d'inventaire vous est facturé. Si votre compartiment à usage général contient plus d'un milliard d'objets, des frais mensuels vous sont également facturés pour votre table d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.
> - Vous ne pouvez pas suspendre les mises à jour de votre table d'inventaire, puis les reprendre. En revanche, vous pouvez désactiver la configuration de la table d'inventaire. La désactivation de la table d'inventaire n'entraîne pas sa suppression. Votre table d'inventaire est conservée jusqu'à ce que vous décidiez de la supprimer.
>
>   Si vous avez désactivé votre table d'inventaire et que vous souhaitez le réactiver ultérieurement, vous devez d'abord supprimer l'ancienne table d'inventaire de votre

compartiment de table géré par AWS. Lorsque vous réactivez la configuration de la table d'inventaire, Amazon S3 crée une table d'inventaire dont le remplissage vous est facturé.

Vous pouvez activer ou désactiver vos tables d'inventaire à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Prérequis

Si vous avez désactivé votre table d'inventaire et que vous souhaitez la réactiver, vous devez d'abord supprimer l'ancienne table d'inventaire de votre compartiment de table géré par AWS. Sinon, la réactivation de la table d'inventaire échouera puisqu'une table d'inventaire existe déjà dans le compartiment de table. Pour supprimer une table d'inventaire, consultez the section called "Suppression d'une table de métadonnées".

Lorsque vous réactivez la configuration de la table d'inventaire, Amazon S3 crée une table d'inventaire dont le remplissage vous est facturé.

Activation ou désactivation des tables d'inventaire

Utilisation de la console S3

Pour activer ou désactiver des tables d'inventaire

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez le compartiment à usage général possédant la configuration de table de métadonnées pour laquelle vous souhaitez activer ou désactiver une table d'inventaire.
4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Dans l'onglet Métadonnées, choisissez Modifier, puis Modifier la configuration de la table d'inventaire.
6. Sur la page Modifier la configuration de la table d'inventaire, choisissez Activée ou Désactivée sous Table d'inventaire.

> **Note**
>
> Avant de choisir Activée, veillez à consulter et remplir les prérequis.

- Si vous avez choisi Activée, vous pouvez choisir de chiffrer votre table côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Par défaut, les tables d'inventaire sont chiffrées côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

  Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général.

  > **Important**
  >
  > Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables de métadonnées uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement.

  - Pour chiffrer votre table d'inventaire avec SSE-S3 (valeur par défaut), choisissez Ne pas spécifier de type de chiffrement.
  - Pour chiffrer votre table d'inventaire avec SSE-KMS, choisissez Spécifier le type de chiffrement. Sous Type de chiffrement, choisissez Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Sous Clé AWS KMS, choisissez une clé KMS parmi celles existantes ou saisissez l'ARN de votre clé KMS. Si vous ne possédez pas encore de clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de la clé KMS, puis Créer une clé KMS.
- Si vous avez choisi Désactivée, cochez la case sous Une fois désactivée, la table d'inventaire ne sera plus mise à jour et les mises à jour ne pourront pas être reprises.

7. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-

ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour activer ou désactiver les tables d'inventaire à l'aide de l'AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Avant d'activer une configuration d'inventaire, veillez à consulter et remplir les prérequis.

1. Créez un fichier JSON contenant la configuration de votre table d'inventaire et enregistrez-le (par exemple, `inventory-config.json`). Voici un exemple de configuration pour activer un nouvelle table d'inventaire.

   Si vous activez une table d'inventaire, vous pouvez éventuellement spécifier une configuration de chiffrement. Par défaut, les tables de métadonnées sont chiffrées côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), que vous pouvez spécifier en définissant `SseAlgorithm` sur `AES256`.

   Pour chiffrer votre table d'inventaire côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), définissez `SseAlgorithm` sur `aws:kms`. Vous devez également définir `KmsKeyArn` sur l'ARN d'une clé KMS gérée par le client dans la même région que celle où se trouve votre compartiment à usage général.

   ```
   {
     "ConfigurationState": "ENABLED",
     "EncryptionConfiguration": {
       "SseAlgorithm": "aws:kms",
       "KmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-2:account-id:key/key-id"
     }
   }
   ```

   Si vous souhaitez désactiver une table d'inventaire existante, utilisez la configuration suivante :

   ```
   {
     "ConfigurationState": "DISABLED"  }
   }
   ```

2. Utilisez la commande suivante pour mettre à jour la configuration de la table d'inventaire de votre compartiment à usage général (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*) :

```
aws s3api update-bucket-metadata-inventory-table-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--inventory-table-configuration file://./inventory-config.json \
--region us-east-2
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour activer ou désactiver les tables d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour activer ou désactiver les tables d'inventaire dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge.

Affichage de la configuration d'une table de métadonnées

Si vous avez créé une configuration de table de métadonnées pour un compartiment à usage général, vous pouvez afficher des informations sur cette configuration, par exemple si une table d'inventaire ou l'expiration des enregistrements de la table de journal a été activée. Vous pouvez également afficher le statut de vos tables de journal et d'inventaire.

Vous pouvez afficher la configuration d'une table de métadonnées d'un compartiment à usage général à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Affichage de la configuration d'une table de métadonnées

Utilisation de la console S3

Pour afficher la configuration d'une table de métadonnées

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez le compartiment à usage général contenant la configuration de table de métadonnées que vous souhaitez afficher.

4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Dans l'onglet Métadonnées, faites défiler l'écran jusqu'à la section Configuration de métadonnées. Dans les sections Table de journal et Table d'inventaire, vous pouvez consulter diverses informations sur ces configurations, notamment leur Amazon Resource Name (ARN), le statut de vos tables et si vous avez activé l'expiration des enregistrements de la table de journal ou une table d'inventaire.

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour afficher la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de l'AWS CLI

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

1. Utilisez la commande suivante pour afficher la configuration de la table de métadonnées de votre compartiment à usage général (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*) :

```
aws s3api get-bucket-metadata-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--region us-east-2
```

2. Affichez la sortie de cette commande pour connaître le statut de la configuration de votre table de métadonnées. Par exemple :

```
{
    "GetBucketMetadataConfigurationResult": {
        "MetadataConfigurationResult": {
            "DestinationResult": {
                "TableBucketType": "aws",
```

```
                "TableBucketArn": "arn:aws:s3tables:us-east-2:111122223333:bucket/
aws-managed-s3-111122223333-us-east-2",
                "TableNamespace": "b_general-purpose-bucket-name"
            },
            "JournalTableConfigurationResult": {
                "TableStatus": "ACTIVE",
                "TableName": "journal",
                "TableArn": "arn:aws:s3tables:us-east-2:111122223333:bucket/aws-
managed-s3-111122223333-us-east-2/table/0f01234c-fe7a-492f-a4c7-adec3864ea85",
                "EncryptionConfiguration": {
                    "SseAlgorithm": "AES256"
                },
                "RecordExpiration": {
                    "Expiration": "ENABLED",
                    "Days": 10
                }
            },
            "InventoryTableConfigurationResult": {
                "ConfigurationState": "ENABLED",
                "TableStatus": "BACKFILL_COMPLETE",
                "TableName": "inventory",
                "TableArn": "arn:aws:s3tables:us-east-2:111122223333:bucket/aws-
managed-s3-111122223333-us-east-2/table/e123456-b876-4e5e-af29-bb055922ee4d",
                "EncryptionConfiguration": {
                    "SseAlgorithm": "AES256"
                }
            }
        }
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour afficher une configuration de table de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez GetBucketMetadataTableConfiguration.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser l'opération d'API `GetBucketMetadataConfiguration` V2 avec des configurations de table de métadonnées V1 ou V2. Toutefois, si vous essayez d'utiliser

l'opération d'API `GetBucketMetadataTableConfiguration` V1 avec des configurations V2, vous recevrez le message d'erreur HTTP `405 Method Not Allowed`.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour afficher une configuration de table de métadonnées dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge.

Suppression de configurations de table de métadonnées

Si vous souhaitez arrêter de mettre à jour la configuration d'une table de métadonnées pour un compartiment à usage général Amazon S3, vous pouvez supprimer la configuration de la table de métadonnées attachée à votre compartiment. La suppression d'une configuration de table de métadonnées entraîne uniquement la suppression de la configuration. Le compartiment de table géré par AWS et vos tables de métadonnées sont conservés, même si vous supprimez la configuration de la table de métadonnées. En revanche, les tables de métadonnées ne seront plus mises à jour.

> **Note**
>
> Si vous supprimez la configuration de votre table de métadonnées et souhaitez en créer une nouvelle pour le même compartiment à usage général, vous devez d'abord supprimer manuellement les anciennes tables de journal et d'inventaire de votre compartiment de table géré par AWS. Sinon, la création de la nouvelle configuration de table de métadonnées échouera, car ces tables existent déjà. Pour supprimer vos tables de métadonnées, consultez the section called "Suppression des tables de métadonnées".

Pour supprimer vos tables de métadonnées, consultez the section called "Suppression d'une table de métadonnées". Pour supprimer votre compartiment de table, consultez Suppression de compartiments de table et DeleteTableBucket dans la Référence d'API Amazon S3.

Vous pouvez supprimer la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Suppression de la configuration d'une table de métadonnées

Utilisation de la console S3

Pour supprimer la configuration d'une table de métadonnées

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez le compartiment à usage général à partir duquel vous souhaitez supprimer une configuration de table de métadonnées.
4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Dans l'onglet Métadonnées, choisissez Supprimer.
6. Dans la boîte de dialogue Supprimer la configuration des métadonnées, entrez **`confirm`** pour confirmer que vous souhaitez supprimer la configuration. Ensuite, choisissez Supprimer.

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour supprimer la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de l'AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

1. Utilisez la commande suivante pour supprimer la configuration de la table de métadonnées de votre compartiment à usage général (par exemple,) :, *`amzn-s3-demo-bucket`*):

```
aws s3api delete-bucket-metadata-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
```

```
--region us-east-2
```

2. Pour vérifier si la configuration a été supprimée, utilisez la commande suivante :

```
aws s3api get-bucket-metadata-configuration \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--region us-east-2
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour supprimer la configuration d'une table de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez DeleteBucketMetadataConfiguration.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser l'opération d'API `DeleteBucketMetadataConfiguration` V2 avec des configurations de table de métadonnées V1 ou V2. Toutefois, si vous essayez d'utiliser l'opération d'API `DeleteBucketMetadataTableConfiguration` V1 avec des configurations V2, vous recevrez le message d'erreur HTTP `405 Method Not Allowed`.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer une configuration de table de métadonnées dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge.

Suppression des tables de métadonnées

Si vous souhaitez supprimer les tables de métadonnées que vous avez créées pour un compartiment à usage général Amazon S3, vous pouvez les supprimer de votre compartiment de table géré par AWS.

> **Important**
>
> - La suppression d'une table est définitive et ne peut être annulée. Avant de supprimer une table, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes.
> - Avant de supprimer une table de métadonnées, nous vous recommandons de commencer par supprimer la configuration associée dans votre compartiment à usage général. Pour

plus d'informations, consultez the section called "Suppression de configurations de table de métadonnées".

Pour supprimer votre compartiment de table géré par AWS, consultez Suppression des compartiments de table et DeleteTableBucket dans la Référence de l'API Amazon S3. Avant de supprimer votre compartiment de table géré par AWS, nous vous recommandons de supprimer toutes les configurations de table de métadonnées associées à ce compartiment. En outre, vous devez d'abord supprimer tous les tables de métadonnées du compartiment.

Vous pouvez supprimer une table de métadonnées à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Suppression d'une table de métadonnées

Utilisation de la AWS CLI

Pour exécuter les commandes suivantes, l'AWS CLI doit être installé et configuré. Si vous n'avez pas installé l'AWS CLI, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface.

Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour supprimer la configuration d'une table de métadonnées à l'aide de l'AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

1. Utilisez la commande suivante pour supprimer la table de métadonnées de votre compartiment de table géré par AWS :

```
aws s3tables delete-table \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-2:111122223333:bucket/aws-s3 \
--namespace b_general-purpose-bucket-name \
--name journal \
--region us-east-2
```

2. Pour vérifier si la table a été supprimée, utilisez la commande suivante :

```
aws s3tables get-table \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-2:111122223333:bucket/aws-s3 \
--namespace b_general-purpose-bucket-name \
--name journal \
--region us-east-2
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour supprimer la configuration d'une table de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez DeleteTable dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer une configuration de table de métadonnées dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon S3.

Interrogation des tables de métadonnées

Vos tables Amazon S3 Metadata sont stockées dans un compartiment de table S3 géré par AWS, qui fournit un stockage optimisé pour les données tabulaires. Pour interroger vos métadonnées, vous pouvez intégrer votre compartiment de table à Amazon SageMaker Lakehouse. Cette intégration, qui utilise le AWS Glue Data Catalog et AWS Lake Formation, permet aux services d'analytique AWS d'identifier les données de vos tables et d'y accéder automatiquement.

Une fois votre compartiment de table intégré à AWS Glue Data Catalog, vous pouvez directement interroger vos tables de métadonnées à l'aide de services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon EMR et Amazon Redshift. Vous pouvez également créer des tableaux de bord interactifs avec les données de vos requêtes à l'aide d'Amazon Quick Suite.

Pour plus d'informations sur l'intégration de votre compartiment de table S3 géré par AWS à Amazon SageMaker Lakehouse, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

Vous pouvez également interroger vos tables de métadonnées avec Apache Spark, Apache Trino et toute autre application prenant en charge le format Apache Iceberg à l'aide du point de terminaison

REST AWS Glue Iceberg, du point de terminaison REST Iceberg Amazon S3 Tables ou du catalogue Amazon S3 Tables pour le catalogue client Apache Iceberg. Pour plus d'informations sur l'accès à vos tables de métadonnées, consultez the section called "Accès aux tables".

Vous pouvez analyser vos tables de métadonnées avec tout autre moteur de requête compatible avec le format Apache Iceberg. Par exemple, vous pouvez interroger vos tables de métadonnées pour :

- Découvrir les modèles et les tendances d'utilisation du stockage
- Auditer l'utilisation des clés de chiffrement AWS Key Management Service (AWS KMS) entre tous les objets
- Rechercher des objets à l'aide de métadonnées définies par l'utilisateur et de balises d'objet
- Comprendre l'évolution des métadonnées d'objet au fil du temps
- Déterminer quand les objets sont mis à jour ou supprimés, y compris l'ID du Compte AWS ou l'adresse IP à l'origine de la demande

Vous pouvez également joindre des tables de métadonnées gérées par S3 et des tables de métadonnées personnalisés afin d'interroger plusieurs jeux de données.

Considérations sur la tarification des requêtes

Une tarification supplémentaire s'applique à l'exécution de requêtes sur vos tables de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification du moteur de requêtes que vous utilisez.

Pour plus d'informations sur la manière de mieux rentabiliser vos requêtes, consultez Optimisation des performances des requêtes des tables de métadonnées.

Rubriques

- Autorisations d'interrogation des tables de métadonnées
- Interrogation des tables de métadonnées à l'aide des services d'analytique AWS
- Interrogation des tables de métadonnées à l'aide de moteurs de requêtes open source
- Optimisation des performances des requêtes des tables de métadonnées
- Exemples de requêtes de table de métadonnées

Autorisations d'interrogation des tables de métadonnées

Avant de pouvoir interroger votre journal S3 Metadata et vos tables d'inventaire dynamiques, vous devez disposer de certaines autorisations S3 Tables. Si vos tables de métadonnées ont été chiffrées côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous devez également disposer de l'autorisation `kms:Decrypt` pour déchiffrer les données des tables.

Lorsque vous configurez vos tables de métadonnées, celles-ci sont stockées dans un compartiment de table géré par AWS. Toutes les configurations de table de métadonnées de votre compte et de la même région sont stockées dans un même compartiment de table géré par AWS nommé `aws-s3`.

Pour interroger des tables de métadonnées, vous pouvez utiliser l'exemple de politique suivant. Pour utiliser cette politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"PermissionsToQueryMetadataTables",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
             "s3tables:GetTable",
             "s3tables:GetTableData",
             "s3tables:GetTableMetadataLocation",
             "kms:Decrypt"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3",
            "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/*",
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef"
         ]
       }
    ]
}
```

Interrogation des tables de métadonnées à l'aide des services d'analytique AWS

Vous pouvez interroger vos tables de métadonnées gérées par S3 avec des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift et Amazon EMR.

Avant de pouvoir exécuter des requêtes, vous devez intégrer les compartiments de table S3 gérés par AWS de votre région et de votre Compte AWS aux services d'analytique AWS.

Interrogation des tables de métadonnées avec Amazon Athena

Après avoir intégré vos compartiments de table S3 gérés par AWS aux services d'analytique AWS, vous pouvez commencer à interroger vos tables de métadonnées dans Athena. Dans vos requêtes, procédez comme suit :

- Spécifiez le catalogue `s3tablescatalog/aws-s3` et la base de données b_*`general_purpose_bucket_name`* (qui est l'espace de noms de vos tables de métadonnées).

- Placez le nom de l'espaces de nom de vos tables de métadonnées entre guillemets (") ou accents graves (`), sinon la requête risque de ne pas fonctionner.

Pour plus d'informations, consultez Interrogation des tables Amazon S3 avec Athena.

Vous pouvez également exécuter des requêtes dans Athena à partir de la console Amazon S3.

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise la console Amazon S3 pour accéder à l'éditeur de requêtes Athena afin que vous puissiez interroger une table avec Amazon Athena.

Pour interroger une table de métadonnées

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans l'onglet Compartiments à usage général, choisissez le compartiment contenant la configuration de métadonnées de la table de métadonnées que vous souhaitez interroger.
4. Sur la page de détails du compartiment, sélectionnez l'onglet Métadonnées.
5. Choisissez Interroger une table avec Athena, puis choisissez l'un des exemples de requête pour tables de journal ou d'inventaire.
6. La console Amazon Athena s'ouvre et l'éditeur de requête Athena apparaît avec un exemple de requête chargé pour vous. Modifiez cette requête en fonction de votre cas d'utilisation.

Dans l'éditeur de requête, le champ Catalogue doit spécifier s3tablescatalog/aws-s3. Le champ Base de données doit indiquer l'espace de noms dans lequel votre table est stockée (par exemple, b_ ***nom-compartiment-usage-général***).

> **Note**
>
> Si vous ne voyez pas ces valeurs dans les champs Catalogue et Base de données, assurez-vous d'avoir intégré votre compartiment de table géré par AWS aux services d'analytique AWS de cette région. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

7. Pour exécuter la requête, choisissez ensuite Run (Exécuter).

> **Note**
>
> - Si vous recevez le message d'erreur « Autorisations insuffisantes pour exécuter la requête. Le principal ne dispose d'aucun privilège sur la ressource spécifiée. » lorsque vous essayez d'exécuter une requête dans Athena, vous devez disposer des autorisations Lake Formation nécessaires sur la table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".
>
>   Veillez également à disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) appropriées pour interroger des tables de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations d'interrogation des tables de métadonnées".
> - Si le message d'erreur « Iceberg ne peut pas accéder à la ressource demandée » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter la requête, accédez à la console AWS Lake Formation et assurez-vous que vous vous êtes accordé les autorisations nécessaires sur le catalogue de compartiments de table et la base de données (espace de noms) que vous avez créés. Ne spécifiez pas de table lorsque vous accordez ces autorisations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".

Interrogation des tables de métadonnées avec Amazon Redshift

Après avoir intégré vos compartiments de table S3 gérés par AWS aux services d'analytique AWS, procédez comme suit :

- Créez un lien de ressource vers l'espace de noms de vos tables de métadonnées (généralement b_*general_purpose_bucket_name*).
- Placez le nom de l'espaces de nom de vos tables de métadonnées entre guillemets (") ou accents graves (`), sinon la requête risque de ne pas fonctionner.

Vous pouvez ensuite commencer à interroger vos tables de métadonnées dans la console Amazon Redshift. Pour plus d'informations, consultez Accès aux tables Amazon S3 avec Amazon Redshift.

Interrogation des tables de métadonnées avec Amazon EMR

Pour interroger vos tables de métadonnées à l'aide d'Amazon EMR, vous devez créer un cluster Amazon EMR configuré pour Apache Iceberg et vous connecter à vos tables de métadonnées à l'aide d'Apache Spark. Pour ce faire, intégrez vos compartiments de table S3 gérés par AWS aux services d'analytique AWS ou utilisez le catalogue open source Amazon S3 Tables pour le catalogue client Iceberg.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez Apache Spark sur Amazon EMR ou d'autres moteurs tiers pour interroger vos tables de métadonnées, nous vous recommandons d'utiliser le point de terminaison REST Iceberg d'Amazon S3 Tables. Votre requête risque de ne pas s'exécuter correctement si vous n'utilisez pas ce point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables".

Pour plus d'informations, consultez Accès aux tables Amazon S3 avec Amazon EMR.

Interrogation des tables de métadonnées à l'aide de moteurs de requêtes open source

Vous pouvez interroger vos tables de métadonnées gérées par S3 à l'aide de moteurs de requêtes open source, tels qu'Apache Spark. Lorsque vous utilisez Apache Spark sur Amazon EMR ou d'autres moteurs tiers pour interroger vos tables de métadonnées, nous vous recommandons

d'utiliser le point de terminaison REST Iceberg d'Amazon S3 Tables. Votre requête risque de ne pas s'exécuter correctement si vous n'utilisez pas ce point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables".

Optimisation des performances des requêtes des tables de métadonnées

Comme S3 Metadata repose sur le format de table Apache Iceberg, vous pouvez optimiser les performances et le coût des interrogations de vos tables de métadonnées en utilisant des plages de temps spécifiques.

Par exemple, la requête SQL suivante indique le niveau de sensibilité des nouveaux objets d'un compartiment S3 à usage général :

```
SELECT key, object_tags['SensitivityLevel']
FROM "b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE record_type = 'CREATE'
GROUP BY object_tags['SensitivityLevel']
```

Cette requête analyse l'ensemble de la table de journal. Son exécution peut donc prendre beaucoup de temps. Pour améliorer les performances, vous pouvez inclure la colonne `record_timestamp` pour vous concentrer sur une plage de temps spécifique. Nous vous recommandons également d'utiliser le nom de table complet. Vous pouvez le trouver dans la console Amazon S3 sur la page de détails de la configuration des métadonnées sous l'onglet Métadonnées du compartiment à usage général. Voici une version mise à jour de la requête précédente qui examine les nouveaux objets du mois dernier :

```
SELECT key, object_tags['SensitivityLevel']
FROM b_general-purpose-bucket-name"."aws-s3.b_general-purpose-bucket-name.journal"
WHERE record_type = 'CREATE'
AND record_timestamp > (CURRENT_TIMESTAMP - interval '1' month)
GROUP BY object_tags['SensitivityLevel']
```

Pour améliorer les performances des interrogations des tables d'inventaire, assurez-vous de n'interroger que les colonnes dont vous avez besoin.

Exemples de requêtes de table de métadonnées

Les exemples suivants montrent comment obtenir différents types d'informations à partir de vos tables de métadonnées S3 à l'aide de requêtes SQL standard.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez ces exemples :

- Ces exemples sont conçus pour fonctionner avec Amazon Athena. Vous devrez peut-être les modifier pour qu'ils fonctionnent avec un autre moteur de requête.
- Assurez-vous de comprendre comment optimiser vos requêtes.
- Remplacez b_*general-purpose-bucket-name* par le nom de votre espace de noms.
- Pour obtenir la liste complète des colonnes prises en charge, consultez les Schémas de tables de journal de métadonnées S3 et le the section called "Schéma des tables d'inventaire dynamiques".

Table des matières

- Exemples d'interrogation de table de journal
  - Recherche d'objets par extension de fichier
  - Affichage de la liste des suppressions d'objets
  - Affichage de la liste des clés de chiffrement AWS KMS utilisées par vos objets
  - Affichage de la liste des objets qui n'utilisent pas de clés KMS
  - Liste des clés de chiffrement AWS KMS utilisées pour les opérations PUT au cours des sept derniers jours
  - Liste des objets supprimés au cours des dernières 24 heures par S3 Lifecycle
  - Affichage de la liste des métadonnées fournies par Amazon Bedrock
  - Identification de l'état actuel de vos objets
- Exemples d'interrogation de table d'inventaire
  - Identification des jeux de données qui utilisent des balises spécifiques
  - Liste des objets non chiffrés avec SSE-KMS
  - Liste des objets non chiffrés
  - Liste des objets générés par Amazon Bedrock
  - Rapprochement de la table d'inventaire et de la table de journal
  - Recherche des versions en cours de vos objets
- Jonction de métadonnées personnalisées à des tables de métadonnées S3
- Visualisation des données des tables de métadonnées avec Amazon Quick Suite

Exemples d'interrogation de table de journal

Vous pouvez utiliser les exemples de requête suivants pour interroger vos tables de journal.

Recherche d'objets par extension de fichier

La requête suivante renvoie les objets associés à une extension de fichier spécifique (`.jpg` dans ce cas) :

```
SELECT key FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE key LIKE '%.jpg'
AND record_type = 'CREATE'
```

Affichage de la liste des suppressions d'objets

La requête suivante renvoie les événements de suppression d'objets, y compris l'ID du Compte AWS ou le principal du service AWS à l'origine de la demande :

```
SELECT DISTINCT bucket, key, sequence_number, record_type, record_timestamp, requester,
 source_ip_address, version_id
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE record_type = 'DELETE';
```

Affichage de la liste des clés de chiffrement AWS KMS utilisées par vos objets

La requête suivante renvoie les ARN des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) chiffrant vos objets :

```
SELECT DISTINCT kms_key_arn
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal";
```

Affichage de la liste des objets qui n'utilisent pas de clés KMS

La requête suivante renvoie les objets qui ne sont pas chiffrés à l'aide de clés AWS KMS :

```
SELECT DISTINCT kms_key_arn
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE encryption_status NOT IN ('SSE-KMS', 'DSSE-KMS')
AND record_type = 'CREATE';
```

Liste des clés de chiffrement AWS KMS utilisées pour les opérations **PUT** au cours des sept derniers jours

La requête suivante renvoie les ARN des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) chiffrant vos objets :

```
SELECT DISTINCT kms_key_arn
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE record_timestamp > (current_date - interval '7' day)
AND kms_key_arn is NOT NULL;
```

Liste des objets supprimés au cours des dernières 24 heures par S3 Lifecycle

La requête suivante renvoie la liste des objets que S3 Lifecycle a fait expirer la veille :

```
SELECT bucket, key, version_id, last_modified_date, record_timestamp, requester
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE requester = 's3.amazonaws.com'
AND record_type = 'DELETE'
AND record_timestamp > (current_date - interval '1' day)
```

Affichage de la liste des métadonnées fournies par Amazon Bedrock

Certains services AWS (comme Amazon Bedrock) chargent des objets dans Amazon S3. Vous pouvez interroger les métadonnées des objets fournies par ces services. Par exemple, la requête suivante inclut la colonne `user_metadata` permettant de déterminer si des objets ont été chargés par Amazon Bedrock dans un compartiment à usage général :

```
SELECT DISTINCT bucket, key, sequence_number, record_type, record_timestamp,
 user_metadata
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
WHERE record_type = 'CREATE'
AND user_metadata['content-source'] = 'AmazonBedrock';
```

Si Amazon Bedrock a chargé un objet dans votre compartiment, la colonne `user_metadata` affiche les métadonnées suivantes associées à cet objet dans le résultat de la requête :

```
user_metadata
{content-additional-params -> requestid="CVK8FWYRW0M9JW65",
 signedContentSHA384="38b060a751ac96384cd9327eb1b1e36a21fdb71114be07434c0cc7bf63f6e1da274edebfe
 content-model-id -> bedrock-model-arn, content-source -> AmazonBedrock}
```

Identification de l'état actuel de vos objets

La requête suivante peut vous aider à déterminer l'état actuel de vos objets. Cette requête identifie la version la plus récente de chaque objet, filtre les objets supprimés et marque la dernière version de chacun d'eux selon des numéros de séquence. Les résultats sont triés en fonction des colonnes `bucket`, `key` et `sequence_number`.

```
WITH records_of_interest as (
   -- Start with a query that can narrow down the records of interest.
    SELECT * from "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal"
),

version_stacks as (
   SELECT *,
          -- Introduce a column called 'next_sequence_number', which is the next larger
          -- sequence_number for the same key version_id in sorted order.
          LEAD(sequence_number, 1) over (partition by (bucket, key,
 coalesce(version_id, '')) order by sequence_number ASC) as next_sequence_number
   from records_of_interest
),

-- Pick the 'tip' of each version stack triple: (bucket, key, version_id).
-- The tip of the version stack is the row of that triple with the largest sequencer.
-- Selecting only the tip filters out any row duplicates.
-- This isn't typical, but some events can be delivered more than once to the table
-- and include rows that might no longer exist in the bucket (since the
-- table contains rows for both extant and extinct objects).
-- In the next subquery, eliminate the rows that contain deleted objects.
current_versions as (
    SELECT * from version_stacks where next_sequence_number is NULL
),

-- Eliminate the rows that are extinct from the bucket by filtering with
-- record_type. An object version has been deleted from the bucket if its tip is
-- record_type==DELETE.
existing_current_versions as (
    SELECT * from current_versions where not (record_type = 'DELETE' and
 is_delete_marker = FALSE)
),

-- Optionally, to determine which of several object versions is the 'latest',
-- you can compare their sequence numbers. A version_id is the latest if its
-- tip's sequencer is the largest among all other tips in the same key.
```

```
with_is_latest as (
    SELECT *,
           -- Determine if the sequence_number of this row is the same as the largest
 sequencer for the key that still exists.
           sequence_number = (MAX(sequence_number) over (partition by (bucket, key)))
 as is_latest_version
    FROM existing_current_versions
)

SELECT * from with_is_latest
ORDER BY bucket, key, sequence_number;
```

Exemples d'interrogation de table d'inventaire

Vous pouvez utiliser les exemples de requête suivants pour interroger vos tables d'inventaire.

Identification des jeux de données qui utilisent des balises spécifiques

La requête suivante renvoie le jeu de données qui utilise les balises spécifiées :

```
SELECT *
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."inventory"
WHERE object_tags['key1'] = 'value1'
AND object_tags['key2'] = 'value2';
```

Liste des objets non chiffrés avec SSE-KMS

La requête suivante renvoie les objets qui ne sont pas chiffrés avec SSE-KMS :

```
SELECT key, encryption_status
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."inventory"
WHERE encryption_status != 'SSE-KMS';
```

Liste des objets non chiffrés

La requête suivante renvoie les objets qui ne sont pas chiffrés :

```
SELECT bucket, key, version_id
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."inventory"
WHERE encryption_status IS NULL;
```

Liste des objets générés par Amazon Bedrock

La requête suivante répertorie les objets générés par Amazon Bedrock :

```
SELECT DISTINCT bucket, key, sequence_number, user_metadata
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."inventory"
WHERE user_metadata['content-source'] = 'AmazonBedrock';
```

Rapprochement de la table d'inventaire et de la table de journal

La requête suivante génère une liste semblable à une table d'inventaire mise à jour avec le contenu actuel du compartiment. Plus précisément, la liste obtenue combine le dernier instantané de la table d'inventaire avec les derniers événements de la table de journal.

Pour que cette requête produise les résultats les plus précis, les tables de journal et d'inventaire doivent avoir le statut Active.

Nous recommandons d'utiliser cette requête pour les compartiments à usage général contenant moins d'un milliard (10^9) objets.

Cet exemple de requête applique les simplifications suivantes aux résultats de la liste (par rapport à la table d'inventaire) :

- Omissions de colonnes : les colonnes `bucket`, `is_multipart`, `encryption_status`, `is_bucket_key_enabled`, `kms_key_arn` et `checksum_algorithm` ne font pas partie des résultats finaux. Le fait de réduire au minimum l'ensemble de colonnes facultatives améliore les performances.
- Inclusion de tous les enregistrements : la requête renvoie toutes les clés et versions des objets, y compris la version null (dans les compartiments pour lesquels la gestion des versions est inactive ou suspendue) et les marqueurs de suppression. Pour voir des exemples de filtrage des résultats visant à afficher uniquement les clés qui vous intéressent, consultez la clause `WHERE` à la fin de la requête.
- Rapprochement accéléré : dans de rares cas, la requête peut signaler temporairement des objets qui ne se trouvent plus dans le compartiment. Ces écarts disparaissent dès que l'instantané suivant de la table d'inventaire est disponible. Ce comportement offre un compromis entre performance et précision.

Pour exécuter cette requête dans Amazon Athena, assurez-vous de sélectionner le catalogue `s3tablescatalog/aws-s3` et la base de données b_*general-purpose-bucket-name* pour la

configuration des métadonnées du compartiment à usage général contenant vos tables de journal et d'inventaire.

```
WITH inventory_time_cte AS (
    SELECT COALESCE(inventory_time_from_property, inventory_time_default) AS
 inventory_time FROM
    (
      SELECT * FROM
        (VALUES (TIMESTAMP '2024-12-01 00:00')) AS T (inventory_time_default)
      LEFT OUTER JOIN
        (
         SELECT from_unixtime(CAST(value AS BIGINT) / 1000.0) AS
 inventory_time_from_property FROM "journal$properties"
          WHERE key = 'aws.s3metadata.oldest-uncoalesced-record-timestamp' LIMIT 1
        )
      ON TRUE
    )
),

working_set AS (
    SELECT
        key,
        sequence_number,
        version_id,
        is_delete_marker,
        size,
        COALESCE(last_modified_date, record_timestamp) AS last_modified_date,
        e_tag,
        storage_class,
        object_tags,
        user_metadata,
        (record_type = 'DELETE' AND NOT COALESCE(is_delete_marker, FALSE)) AS
 _is_perm_delete
    FROM journal j
    CROSS JOIN inventory_time_cte t
    WHERE j.record_timestamp > (t.inventory_time - interval '15' minute)

    UNION ALL

    SELECT
        key,
        sequence_number,
        version_id,
```

```
        is_delete_marker,
        size,
        last_modified_date,
        e_tag,
        storage_class,
        object_tags,
        user_metadata,
        FALSE AS _is_perm_delete
    FROM inventory i
),

updated_inventory AS (
    SELECT * FROM (
        SELECT *,
            MAX(sequence_number) OVER (PARTITION BY key, version_id) AS _supremum_sn
        FROM working_set
    )
    WHERE sequence_number = _supremum_sn
)

SELECT
    key,
    sequence_number,
    version_id,
    is_delete_marker,
    size,
    last_modified_date,
    e_tag,
    storage_class,
    object_tags,
    user_metadata
FROM updated_inventory
-- This filter omits only permanent deletes from the results. Delete markers will still
 be shown.
WHERE NOT _is_perm_delete
-- You can add additional filters here. Examples:
--    AND object_tags['department'] = 'billing'
--    AND starts_with(key, 'reports/')
ORDER BY key ASC, sequence_number DESC;
```

Recherche des versions en cours de vos objets

La requête suivante utilise la table d'inventaire pour générer une nouvelle table de sortie qui indique les versions en cours des objets. La table de sortie est intentionnellement semblable à un rapport S3 Inventory. La table de sortie inclut un champ `is_latest` qui indique si l'objet est la version en cours. Le champ `is_latest` est équivalent au champ IsLatest d'un rapport S3 Inventory.

Cette requête fonctionne pour les compartiments à usage général dont la gestion des versions S3 est activée ou suspendue.

Prérequis

La requête affiche les résultats dans une nouvelle table S3 afin de prendre en charge d'autres requêtes et d'améliorer les performances par rapport à l'affichage de lignes à l'écran. Par conséquent, avant d'exécuter cette requête, assurez-vous de remplir les conditions suivantes. Si vous choisissez de ne pas afficher les résultats dans une nouvelle table, vous pouvez ignorer ces étapes.

- Vous devez disposer d'un compartiment de table géré par le client avec un espace de noms existant comme emplacement de sortie de la nouvelle table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Créer un compartiment de tables" et the section called "Création d'un espace de noms".
- Pour interroger votre nouvelle table de sortie, vous devez configurer une méthode d'accès. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès aux tables". Si vous souhaitez interroger la table de sortie avec des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, votre compartiment de table géré par le client doit être intégré aux services d'analytique AWS. Pour plus d'informations, consultez the section called "Présentation de l'intégration de S3 Tables".

Pour utiliser cette requête, remplacez *`amzn-s3-demo-table-bucket`* par le nom du compartiment de table géré par le client existant dans lequel vous souhaitez créer la table de sortie. Remplacez *`existing_namespace`* par le nom de l'espace de noms dans lequel vous souhaitez créer la table de sortie dans votre compartiment de table. Remplacez *`new_table`* par le nom que vous souhaitez donner à votre table de sortie. Assurez-vous que le nom de votre table de sortie respecte les règles de dénomination des tables.

Pour exécuter cette requête dans Amazon Athena, assurez-vous de sélectionner le catalogue `s3tablescatalog/aws-s3` et la base de données b_*`general-purpose-bucket-name`* pour la configuration des métadonnées du compartiment à usage général contenant votre table d'inventaire.

```
-- If you don't want to output the results to a new table, remove the following two
 lines
-- (everything before the WITH clause).
CREATE TABLE "s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-
bucket"."existing_namespace"."new_table"
as (
WITH
my_inventory AS (
  SELECT
        bucket,
        key,
        version_id,
        sequence_number,
        is_delete_marker,
        size,
        last_modified_date,
        storage_class
  FROM inventory
-- For prefix filtering, use a WHERE clause with % at the end.
--     WHERE key LIKE 'prefix%'
  ),

inventory_with_is_latest as (
SELECT *,
       ROW_NUMBER() OVER (
         PARTITION BY key
         ORDER BY sequence_number DESC
       ) = 1 AS is_latest
FROM my_inventory
    )

SELECT
        bucket,
        key,
        version_id,
        sequence_number,
        is_delete_marker,
        size,
        last_modified_date,
        storage_class,
        is_latest

FROM inventory_with_is_latest
```

```
-- If you want only the current version of each key, uncomment the following WHERE
 clause.
-- WHERE is_latest = TRUE
-- If you aren't outputting the results to a new table, remove the next line:
);
```

Jonction de métadonnées personnalisées à des tables de métadonnées S3

Vous pouvez analyser les données de vos tables de métadonnées gérées par AWS et de vos tables de métadonnées client (autogérées). À l'aide d'un opérateur SQL `JOIN` standard, vous pouvez interroger des données provenant de ces diverses sources.

L'exemple de requête SQL suivant recherche les enregistrements correspondants entre une table de métadonnées gérée par AWS (`"journal"`) et une table de métadonnées autogérée (*`my_self_managed_metadata_table`*). Cette requête filtre également les informations en fonction d'événements `CREATE`, qui indiquent qu'un nouvel objet (ou une nouvelle version de l'objet) a été écrit dans le compartiment. (Pour plus d'informations, consultez Schémas de tables de journal de métadonnées S3.)

```
SELECT *
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."journal" a
JOIN "my_namespace"."my_self_managed_metadata_table" b
ON a.bucket = b.bucket AND a.key = b.key AND a.version_id = b.version_id
WHERE a.record_type = 'CREATE';
```

L'exemple de requête SQL suivant recherche les enregistrements correspondants entre une table d'inventaire gérée par AWS (`"inventory"`) et une table de métadonnées autogérée (*`my_self_managed_metadata_table`*) :

```
SELECT *
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_general-purpose-bucket-name"."inventory" a
JOIN "my_namespace"."my_self_managed_metadata_table" b
ON a.bucket = b.bucket AND a.key = b.key AND a.version_id = b.version_id;
```

Visualisation des données des tables de métadonnées avec Amazon Quick Suite

Avec Amazon Quick Suite vous pouvez créer des tableaux de bord interactifs pour analyser et visualiser les résultats des requêtes SQL concernant vos tables de métadonnées gérées par S3.

Les tableaux de bord Quick Suite peuvent vous aider à surveiller des statistiques, à suivre des modifications et à obtenir des informations opérationnelles sur vos tables de métadonnées.

Un tableau de bord de votre table de journal peut vous aider à répondre aux questions suivantes :

- Quel est le pourcentage de chargements d'objets par rapport aux suppressions ?
- Quels objets ont été supprimés par S3 Lifecycle au cours des dernières 24 heures ?
- De quelles adresses IP provenaient les dernières demandes PUT ?

Un tableau de bord de votre table d'inventaire peut vous aider à répondre aux questions suivantes :

- Combien d'objets se trouvent dans différentes classes de stockage ?
- Quel est, en pourcentage, la part de petits objets, par rapport aux gros objets, dans vos données de stockage ?
- Quels types d'objets se trouvent dans mon compartiment ?

Après avoir intégré vos compartiments de table S3 aux services d'analytique AWS, vous pouvez créer des jeux de données à partir de vos tables de métadonnées et les utiliser dans Amazon Quick Suite à l'aide de SPICE ou de requêtes SQL directes dans votre moteur de requête. Quick Suite prend en charge Amazon Athena et Amazon Redshift en tant que sources de données.

Pour plus d'informations, consultez Visualisation des données de table avec Amazon Quick Suite.

Résolution des problèmes liés à S3 Metadata

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez Amazon S3 Metadata.

Je ne parviens pas à supprimer mon compartiment de table géré par AWS et mes tables de métadonnées

Avant de supprimer un table de métadonnées, vous devez commencer par supprimer la configuration de table de métadonnées associée dans votre compartiment à usage général. Pour plus d'informations, consultez the section called "Suppression de configurations de table de métadonnées".

Avant de supprimer votre compartiment de table géré par AWS, vous devez supprimer toutes les configurations de table de métadonnées associées à ce compartiment ainsi que toutes les tables de métadonnées qu'il contient. Pour plus d'informations, consultez the section called "Suppression

de configurations de table de métadonnées" et the section called "Suppression des tables de métadonnées".

Je ne parviens pas à définir ou à modifier les paramètres de chiffrement pour ma table de métadonnées géré par AWS.

Lors de la création de la configuration de votre table de métadonnées, vous pouvez chiffrer votre table de journal gérée par AWS côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Si vous choisissez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment à usage général. Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement. Pour spécifier le chiffrement SSE-KMS pour vos tables de métadonnées, vous devez disposer de certaines autorisations. Pour plus d'informations, consultez Autorisations pour SSE-KMS.

Le paramètre de chiffrement d'une table de métadonnées prévaut sur le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment. Si vous ne spécifiez pas de chiffrement pour une table, celle-ci hérite du paramètre de chiffrement par défaut du compartiment.

Par défaut, les compartiments de table gérés par AWS sont chiffrés avec un chiffrement côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Après avoir créé votre première configuration de métadonnées, vous pouvez définir le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment de table géré par AWS de manière à utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Chiffrement des compartiments de table gérés par AWS et the section called "Spécification de SSE-KMS".

Lorsque j'essaie de recréer la configuration de ma table de métadonnées, un message d'erreur s'affiche

La suppression d'une configuration de table de métadonnées entraîne uniquement la suppression de la configuration. Le compartiment de table géré par AWS et vos tables de métadonnées sont conservés, même si vous supprimez la configuration de la table de métadonnées.

Si vous supprimez la configuration de votre table de métadonnées et souhaitez en créer une nouvelle pour le même compartiment à usage général, vous devez d'abord supprimer manuellement les anciennes tables de journal et d'inventaire de votre compartiment de table géré par AWS. Sinon, la création de la nouvelle configuration de table de métadonnées échouera, car ces tables existent déjà.

Pour supprimer vos tables de métadonnées, consultez the section called "Suppression des tables de métadonnées".

Je ne parviens pas à activer une table d'inventaire dans ma configuration

Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, vous ne pouvez pas activer de table d'inventaire sur cette configuration. Nous vous recommandons de supprimer votre configuration et d'en créer une nouvelle pour pouvoir créer une table d'inventaire et faire expirer les enregistrements de votre table de journal. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".

Je ne parviens pas à activer l'expiration des enregistrements de table de journal dans ma configuration

Si vous avez créé votre configuration S3 Metadata avant le 15 juillet 2025, vous ne pouvez pas activer l'expiration des enregistrements de la table de journal de cette configuration. Nous vous recommandons de supprimer votre configuration et d'en créer une nouvelle pour pouvoir faire expirer les enregistrements de la table de journal et créer une table d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".

Je ne parviens pas à interroger mes tables de métadonnées

Si vous ne parvenez pas à interroger vos tables de métadonnées, vérifiez les points suivants :

- Lorsque vous utilisez Amazon Athena ou Amazon Redshift pour interroger vos tables de métadonnées, vous devez placer les noms des espaces de noms de vos tables de métadonnées entre guillemets (") ou accents graves (`), sinon la requête risque de ne pas fonctionner.
- Lorsque vous utilisez Apache Spark sur Amazon EMR ou d'autres moteurs tiers pour interroger vos tables de métadonnées, nous vous recommandons d'utiliser le point de terminaison REST Iceberg d'Amazon S3 Tables. Votre requête risque de ne pas s'exécuter correctement si vous n'utilisez pas ce point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables".
- Veillez à disposer des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) appropriées pour interroger des tables de métadonnées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations d'interrogation des tables de métadonnées".
- Si vous utilisez Amazon Athena et que vous recevez des messages d'erreur lorsque vous essayez d'exécuter vos requêtes, procédez comme suit :
  - Si vous recevez le message d'erreur « Autorisations insuffisantes pour exécuter la requête. Le principal ne dispose d'aucun privilège sur la ressource spécifiée. » lorsque vous essayez

d'exécuter une requête dans Athena, vous devez disposer des autorisations Lake Formation nécessaires sur la table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".

- Si le message d'erreur « Iceberg ne peut pas accéder à la ressource demandée » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter la requête, accédez à la console AWS Lake Formation et assurez-vous que vous vous êtes accordé les autorisations nécessaires sur le catalogue de compartiments de table et la base de données (espace de noms) que vous avez créés. Ne spécifiez pas de table lorsque vous accordez ces autorisations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".

Je reçois un message d'erreur 405 lorsque j'essaie d'utiliser certaines commandes AWS CLI de S3 Metadata et certaines opérations d'API

L'appel de l'opération d'API `GetBucketMetadataTableConfiguration` V1 ou l'utilisation de la commande `get-bucket-metadata-table-configuration` AWS Command Line Interface (AWS CLI) dans le cadre d'une configuration de table de métadonnées V2 entraîne un message d'erreur HTTP `405 Method Not Allowed`. L'appel de l'opération d'API `DeleteBucketMetadataTableConfiguration` V1 ou l'utilisation de la commande `delete-bucket-metadata-table-configuration` AWS CLI provoque également une erreur 405.

Vous pouvez utiliser l'opération d'API `GetBucketMetadataConfiguration` V2 ou la commande `get-bucket-metadata-configuration` AWS CLI pour configurer une table de métadonnées V1 ou V2. De même, vous pouvez utiliser l'opération d'API `DeleteBucketMetadataConfiguration` V2 ou la commande `delete-bucket-metadata-configuration` AWS CLI pour configurer une table de métadonnées V1 ou V2.

Nous vous recommandons de mettre à jour vos processus afin qu'ils utilisent les nouvelles opérations d'API (`CreateBucketMetadataConfiguration`, `GetBucketMetadataConfiguraion` et `DeleteBucketMetadataConfiguration`) V2 au lieu des opérations d'API V1. Pour plus d'informations sur la migration de la version V1 de S3 Metadata vers la version V2, consultez the section called "Activation des tables d'inventaire sur des configurations de métadonnées créées avant le 15 juillet 2025".

Pour déterminer si vous disposez de la configuration V1 ou V2, vous pouvez consulter l'attribut suivant de votre réponse d'API `GetBucketMetadataConfiguration`. Un type de compartiment géré par AWS (`"aws"`) indique une configuration V2, et un type de compartiment géré par le client (`"customer"`) indique une configuration V1.

```
"MetadataTableConfigurationResult": {
            "TableBucketType": ["aws" | "customer"]
```

Pour plus d'informations, consultez the section called "Affichage de la configuration d'une table de métadonnées".

Chargement d'objets

Lorsque vous chargez un fichier dans Amazon S3, il est stocké en tant qu'objet S3. Les objets se composent des données du fichier et des métadonnées décrivant l'objet. Vous pouvez disposer d'un nombre illimité d'objets dans un compartiment. Avant de pouvoir charger des fichiers dans un compartiment Amazon S3, vous devez disposer d'autorisations en écriture pour le compartiment. Pour plus d'informations sur les autorisations d'accès, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Vous pouvez charger n'importe quel type de fichier (images, sauvegardes, données, films, etc.) dans un compartiment S3. La console Amazon S3 vous permet de charger des fichiers d'une taille maximale de 160 Go. Pour charger un fichier d'une taille supérieure à 160 Go, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Si vous chargez un objet avec un nom de clé qui existe déjà dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée, Amazon S3 crée une autre version de l'objet au lieu de remplacer l'objet existant. Pour plus d'informations sur l'activation de la gestion des versions, consultez Activation de la gestion des versions sur les compartiments.

Selon la taille des données chargées, Amazon S3 propose les options suivantes :

- Charger un objet en une seule opération à l'aide des kits AWS SDK, de l'API REST ou de l'AWS CLI : grâce à une seule opération PUT, vous pouvez charger un seul objet d'une taille maximale de 5 Go.
- Charger un seul objet à l'aide de la console Amazon S3 : avec la console Amazon S3, vous pouvez charger un seul objet d'une taille maximale de 160 Go.
- Charger un objet en plusieurs parties à l'aide des kits AWS SDK, de l'API REST ou de l'AWS CLI : grâce à l'opération d'API de chargement partitionné, vous pouvez charger un seul objet de grande taille, jusqu'à 5 To.

  L'opération d'API de chargement partitionné est conçue pour améliorer l'expérience de chargement pour les objets plus volumineux. Vous pouvez charger un objet en plusieurs parties. Ces parties

d'objet peuvent être chargées indépendamment, dans n'importe quel ordre, et en parallèle. Vous pouvez utiliser un chargement partitionné pour les objets allant d'une taille maximale de 5 Mo à 5 To. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Lorsque vous chargez un objet, il est automatiquement chiffré à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) par défaut. Lorsque vous le téléchargez, l'objet est déchiffré. Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3 et Protection des données à l'aide du chiffrement.

Lorsque vous chargez un objet, si vous souhaitez utiliser un autre type de chiffrement par défaut, vous pouvez également spécifier le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) dans vos demandes PUT S3 ou définir la configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination afin d'utiliser SSE-KMS pour chiffrer vos données. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS). Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser la clé. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes pour les clés KMS, consultez la section Creating KMS keys that other accounts can use (Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Si vous rencontrez une erreur (403 Forbidden) liée à un refus d'accès dans Amazon S3, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3 pour en savoir plus sur ses causes courantes.

Charger un objet

Utilisation de la console S3

Cette procédure explique la façon de charger un des objets et des dossiers dans un compartiment Amazon S3 à l'aide de la console.

Lorsque vous chargez un objet, le nom de clé d'objet est le nom du fichier et les préfixes facultatifs. Dans la console Amazon S3, vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos objets. Dans Amazon S3, les dossiers sont représentés sous la forme de préfixes qui apparaissent dans le nom de la clé d'objet. Si vous téléchargez un objet individuel dans un dossier de la console Amazon S3, le nom du dossier est inclus dans le nom de la clé de l'objet.

Par exemple, si vous chargez un objet nommé `sample1.jpg` dans un dossier nommé `backup`, le nom de la clé sera `backup/sample1.jpg`. Cependant, l'objet s'affiche dans la console en tant que `sample1.jpg` dans le dossier `backup`. Pour en savoir plus sur les noms de clé, consultez Utilisation des métadonnées d'objet.

> **Note**
>
> Si vous renommez un objet ou modifiez l'une de ses propriétés dans la console Amazon S3, par exemple Classe de stockage, Chiffrement ou Métadonnées, un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Le rôle qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).

Lorsque vous chargez un dossier, Amazon S3 charge tous les fichiers et sous-dossiers du dossier spécifié dans le compartiment. Ensuite, il attribue un nom de clé d'objet qui combine le nom du fichier chargé et le nom du dossier. Par exemple, si vous chargez un dossier nommé `/images` qui contient deux fichiers, `sample1.jpg` et `sample2.jpg`, Amazon S3 charge les fichiers, puis attribue les noms de clé correspondants, `images/sample1.jpg` et `images/sample2.jpg`. Les noms de clé incluent le nom de dossier comme préfixe. La console Amazon S3 affiche uniquement la partie du nom de clé qui suit le dernier signe `/`. Par exemple, dans un dossier `images`, les objets `images/sample1.jpg` et `images/sample2.jpg` s'affichent sous les formes `sample1.jpg` et `sample2.jpg`.

Pour charger des dossiers et des fichiers dans un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger vos dossiers ou fichiers.
4. Choisissez Charger.
5. Dans la fenêtre Charger, procédez de l'une des manières suivantes :

   - Faites glisser et déposez les fichiers et les dossiers dans la fenêtre Upload (Charge).
   - Choisissez Ajouter un fichier ou Ajouter un dossier, puis choisissez les fichiers ou les dossiers à charger et Ouvrir.

6. Pour activer la gestion des versions, sous Destination, choisissez Enable Bucket Versioning (Activer la gestion des versions de compartiment).
7. Pour charger les fichiers et les dossiers répertoriés sans configurer des options de chargement supplémentaires, choisissez Charger.

   Amazon S3 charge les objets et les dossiers. Lorsque le chargement est terminé, un message de réussite s'affiche sur la page Charger : statut.

Pour configurer des propriétés d'objet supplémentaires

1. Pour modifier les autorisations de la liste de contrôle d'accès, choisissez Permissions (Autorisations).
2. Sous Access control list (ACL) (Liste de contrôle d'accès (ACL)), modifiez les autorisations.

   Pour plus d'informations sur les autorisations d'accès aux objets, consultez Utilisation de la console S3 pour définir des autorisations ACL pour un objet. Vous pouvez octroyer l'accès en lecture à vos objets au public (tout le monde) pour tous les fichiers que vous chargez. Cependant, nous recommandons de ne pas modifier le paramètre par défaut de l'accès public en lecture. L'octroi de l'accès en lecture public est applicable à un petit sous-ensemble de cas d'utilisation, comme lorsque des compartiments sont utilisés pour des sites web. Vous pouvez toujours modifier les autorisations de l'objet après l'avoir chargé.
3. Pour configurer d'autres propriétés supplémentaires, sélectionnez Properties (Propriétés).
4. Dans Classe de stockage, choisissez la classe de stockage des fichiers à charger.

   Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.
5. Pour mettre à jour les paramètres de chiffrement de vos objets, sous Server-side encryption settings (Paramètres de chiffrement côté serveur), procédez comme suit.

   a. Choisissez Specify an encryption key (Spécifier une clé de chiffrement).

   b. Sous Paramètres de chiffrement, choisissez Utiliser les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut.

   c. Si vous avez choisi Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut, vous devez configurer les paramètres de chiffrement suivants.

- Pour chiffrer les fichiers chargés à l'aide des clés gérées par Amazon S3, choisissez Clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3).

  Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

- Pour chiffrer les fichiers chargés avec des clés stockées dans AWS Key Management Service (AWS KMS), choisissez Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS). Choisissez ensuite l'une des options suivantes pour Clé AWS KMS :

  - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

    La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

  - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.

  - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

    Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé KMS, puis saisir l'ARN de la clé KMS.
> Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

6. Pour utiliser des sommes de contrôle supplémentaires, sélectionnez Activé. Ensuite, pour le champ Checksum function (Fonction total de contrôle), sélectionnez la fonction que vous souhaitez utiliser. Amazon S3 calcule et stocke la valeur du total de contrôle après avoir reçu l'objet entier. Vous pouvez utiliser la case Precalculated value (Valeur précalculée) pour fournir une valeur précalculée. Si vous le faites, Amazon S3 compare la valeur que vous avez fournie à la valeur qu'il calcule. Si les deux valeurs ne correspondent pas, Amazon S3 génère une erreur.

   Les totaux de contrôle supplémentaires vous permettent de spécifier l'algorithme de total de contrôle que vous souhaitez utiliser pour vérifier vos données. Pour plus d'informations sur les totaux de contrôle supplémentaires, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

7. Pour ajouter des balises à tous les objets que vous chargez, choisissez Add tag (Ajouter une balise). Saisissez un nom de balise dans le champ Clé. Saisissez une valeur pour la balise.

   Le balisage des objets vous permet de classer le stockage par catégorie. Chaque balise est une paire clés-valeurs. Les valeurs de clés et de balises sont sensibles à la casse. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 balises par objet. Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 255 caractères Unicode. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

8. Pour ajouter des métadonnées, choisissez Add metadata (Ajouter des métadonnées).

   a. Sous Type, choisissez System defined (Défini par le système) ou User defined (Défini par l'utilisateur).

      Pour les métadonnées définies par le système, vous pouvez sélectionner des en-têtes HTTP courants, tels que Content-Type et Content-Disposition. Pour obtenir la liste des métadonnées définies par le système et savoir si vous pouvez ajouter la valeur, consultez Métadonnées d'objet définies par le système. Toute métadonnée commençant par le préfixe `x-amz-meta-` est traitée comme une métadonnée définie par l'utilisateur. Les métadonnées définies par l'utilisateur sont stockées avec l'objet et renvoyées une fois que vous avez téléchargé l'objet. Les clés et leurs valeurs doivent respecter les normes US-ASCII. Les métadonnées définies par l'utilisateur peuvent atteindre 2 Ko. Pour plus d'informations sur les métadonnées définies par le système et par l'utilisateur, consultez Utilisation des métadonnées d'objet.

   b. Pour Key (Clé), choisissez une clé.

   c. Saisissez une valeur pour la clé.

9. Pour charger vos objets, choisissez Charger.

Amazon S3 charge votre objet. Lorsque le chargement est terminé, un message de succès s'affiche sur la page Load: status (Charger : statut).

10. Choisissez Exit (Quitter).

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez envoyer une demande PUT pour télécharger un objet d'une taille maximale de 5 Go en une seule opération. Pour plus d'informations, consultez l'exemple `PutObject` dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour charger un objet. Vous pouvez envoyer une demande PUT pour charger des données en une seule opération. Pour plus d'informations, consultez Objet PUT.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour charger des objets dans Amazon S3. Les kits SDK fournissent des bibliothèques d'enveloppe pour simplifier le chargement des données. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge.

Voici des exemples avec quelques kits SDK sélectionnés :

.NET

L'exemple de code C# crée deux objets avec deux demandes `PutObjectRequest` :

- La première demande `PutObjectRequest`enregistre une chaîne de texte comme exemple de données d'objet. Elle spécifie aussi le nom du compartiment et celui de la clé d'objet.
- La seconde demande `PutObjectRequest` charge un fichier en spécifiant son nom. La demande spécifie aussi l'en-tête `ContentType` et les métadonnées d'objet facultatives (un titre).

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
```

```
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class UploadObjectTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        // For simplicity the example creates two objects from the same file.
        // You specify key names for these objects.
        private const string keyName1 = "*** key name for first object created ***";
        private const string keyName2 = "*** key name for second object created
 ***";
        private const string filePath = @"*** file path ***";
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.EUWest1;

        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            WritingAnObjectAsync().Wait();
        }

        static async Task WritingAnObjectAsync()
        {
            try
            {
                // 1. Put object-specify only key name for the new object.
                var putRequest1 = new PutObjectRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName1,
                    ContentBody = "sample text"
                };

                PutObjectResponse response1 = await
 client.PutObjectAsync(putRequest1);

                // 2. Put the object-set ContentType and add metadata.
                var putRequest2 = new PutObjectRequest
```

```
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName2,
                    FilePath = filePath,
                    ContentType = "text/plain"
                };

                putRequest2.Metadata.Add("x-amz-meta-title", "someTitle");
                PutObjectResponse response2 = await
 client.PutObjectAsync(putRequest2);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
                        "Error encountered ***. Message:'{0}' when writing an
 object"
                        , e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
                    "Unknown encountered on server. Message:'{0}' when writing an
 object"
                    , e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Java

Pour plus d'informations sur le chargement d'objets avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Utilisation de PutObject avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande et Chargement récursif d'un répertoire local dans un compartiment Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dans la Référence des API Amazon S3.

JavaScript

L'exemple suivant permet de charger un fichier existant dans un compartiment Amazon S3, dans une région spécifique.

```
import { readFile } from "node:fs/promises";

import {
```

```
  PutObjectCommand,
  S3Client,
  S3ServiceException,
} from "@aws-sdk/client-s3";

/**
 * Upload a file to an S3 bucket.
 * @param {{ bucketName: string, key: string, filePath: string }}
 */
export const main = async ({ bucketName, key, filePath }) => {
  const client = new S3Client({});
  const command = new PutObjectCommand({
    Bucket: bucketName,
    Key: key,
    Body: await readFile(filePath),
  });

  try {
    const response = await client.send(command);
    console.log(response);
  } catch (caught) {
    if (
      caught instanceof S3ServiceException &&
      caught.name === "EntityTooLarge"
    ) {
      console.error(
        `Error from S3 while uploading object to ${bucketName}. \
The object was too large. To upload objects larger than 5GB, use the S3 console
 (160GB max) \
or the multipart upload API (5TB max).`,
      );
    } else if (caught instanceof S3ServiceException) {
      console.error(
        `Error from S3 while uploading object to ${bucketName}.  ${caught.name}:
 ${caught.message}`,
      );
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

PHP

Cet exemple vous guide dans l'utilisation de classes provenant du kit AWS SDK pour PHP pour charger un objet d'une taille maximale de 5 Go. Pour les fichiers plus volumineux, vous devez utiliser l'opération d'API de chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

Example — Création d'un objet dans un compartiment Amazon S3 en chargeant des données

L'exemple de code PHP suivant crée un objet dans un compartiment spécifié en chargeant les données grâce à la méthode `putObject()`.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

try {
    // Upload data.
    $result = $s3->putObject([
        'Bucket' => $bucket,
        'Key'    => $keyname,
        'Body'   => 'Hello, world!',
        'ACL'    => 'public-read'
    ]);

    // Print the URL to the object.
    echo $result['ObjectURL'] . PHP_EOL;
} catch (S3Exception $e) {
    echo $e->getMessage() . PHP_EOL;
}
```

Ruby

Le AWS SDK pour Ruby - version 3 offre de deux façons de charger un objet sur Amazon S3. La première utilise un chargeur de fichiers géré, qui simplifie le chargement de fichiers de toute taille à partir du disque. Pour utiliser la méthode de chargeur de fichier géré :

1. Créez une instance de la classe `Aws::S3::Resource`.
2. Référencez l'objet cible grâce au nom du compartiment et à la clé. Les objets résident dans un compartiment et disposent de clés uniques qui identifient chacun d'eux.
3. Appelez`#upload_file` sur l'objet.

Example

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectUploadFileWrapper
  attr_reader :object

  # @param object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object.
  def initialize(object)
    @object = object
  end

  # Uploads a file to an Amazon S3 object by using a managed uploader.
  #
  # @param file_path [String] The path to the file to upload.
  # @return [Boolean] True when the file is uploaded; otherwise false.
  def upload_file(file_path)
    @object.upload_file(file_path)
    true
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't upload file #{file_path} to #{@object.key}. Here's why:
 #{e.message}"
    false
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket"
```

```
  object_key = "my-uploaded-file"
  file_path = "object_upload_file.rb"

  wrapper = ObjectUploadFileWrapper.new(Aws::S3::Object.new(bucket_name,
 object_key))
  return unless wrapper.upload_file(file_path)

  puts "File #{file_path} successfully uploaded to #{bucket_name}:#{object_key}."
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

La seconde façon pour le kit AWS SDK pour Ruby Version 3 de charger un objet consiste à utiliser la méthode `#put` d'`Aws::S3::Object`. Cette méthode est utile si l'objet est une chaîne de caractères ou un objet I/O qui n'est pas un fichier sur disque. Pour utiliser la méthode :

1. Créez une instance de la classe `Aws::S3::Resource`.
2. Référencez l'objet cible grâce au nom du compartiment et à la clé.
3. Appelez `#put` en passant la chaîne ou l'objet I/O.

Example

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectPutWrapper
  attr_reader :object

  # @param object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object.
  def initialize(object)
    @object = object
  end

  def put_object(source_file_path)
    File.open(source_file_path, 'rb') do |file|
      @object.put(body: file)
    end
    true
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't put #{source_file_path} to #{object.key}. Here's why:
 #{e.message}"
```

```
    false
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket"
  object_key = "my-object-key"
  file_path = "my-local-file.txt"

  wrapper = ObjectPutWrapper.new(Aws::S3::Object.new(bucket_name, object_key))
  success = wrapper.put_object(file_path)
  return unless success

  puts "Put file #{file_path} into #{object_key} in #{bucket_name}."
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

Empêcher le chargement d'objets portant des noms de clé identiques

Vous pouvez vérifier l'existence d'un objet dans un compartiment avant de le créer à l'aide d'une écriture conditionnelle lors des opérations de chargement. Cela permet d'éviter l'écrasement de données existantes. Les écritures conditionnelles valident qu'aucun objet portant le même nom de clé ne se trouve déjà dans votre compartiment lors du chargement.

Vous pouvez utiliser des écritures conditionnelles pour les demandes PutObject ou CompleteMultipartUpload.

Pour plus d'informations sur les demandes conditionnelles, consultez Ajout de conditions préalables aux opérations S3 avec des demandes conditionnelles.

Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3

Le chargement partitionné vous permet de charger un seul objet dans Amazon S3 en plusieurs parties. Chaque partie est une portion contiguë des données de l'objet. Vous pouvez charger ces parties d'objet indépendamment et dans n'importe quel ordre. Pour les chargements, votre client AWS mis à jour calcule automatiquement la somme de contrôle de l'objet et l'envoie à Amazon S3 avec la taille de l'objet dans le cadre de la demande. Si le transfert d'une partie échoue, vous pouvez

la retransférer sans affecter les autres. Une fois que toutes les parties de l'objet sont chargées, Amazon S3 les assemble pour créer cet objet. Il est recommandé d'utiliser le chargement partitionné pour les objets d'au moins 100 Mo au lieu de les charger en une seule opération.

L'utilisation du chargement partitionné offre les avantages suivants :

- Meilleur débit : vous pouvez charger des parties en parallèle pour améliorer le débit.
- Récupération rapide après des problèmes réseau : la taille réduite des parties minimise l'impact du redémarrage d'un chargement qui a échoué en raison d'une erreur de réseau.
- Pause and resume object uploads (Interruption et reprise des chargements d'objet) — vous pouvez charger des parties d'objet au fil du temps. Après le lancement d'un chargement partitionné, il n'y a aucune date d'expiration ; vous devez explicitement le terminer ou l'arrêter.
- Lancement d'un chargement avant de connaître la taille finale de l'objet : vous pouvez charger un objet à mesure que vous le créez.

Nous vous recommandons d'utiliser le chargement partitionné comme suit :

- Si vous chargez des objets volumineux sur un réseau stable à large bande passante, utilisez le chargement partitionné pour optimiser l'utilisation de la bande passante disponible en chargeant plusieurs parties d'objet en parallèle pour bénéficier de performances multithreads.
- Si vous effectuez le chargement sur un réseau irrégulier, utilisez le chargement partitionné pour augmenter la résilience aux erreurs réseau en évitant les redémarrages du chargement. Lorsque vous utilisez le chargement partitionné, vous n'avez besoin de relancer le chargement que pour les parties d'objet dont le chargement a été interrompu. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le chargement de vos objets depuis le début.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur l'utilisation du chargement partitionné avec S3 Express One Zone et les compartiments de répertoires, consultez Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires.

Processus de chargement partitionné

Le chargement partitionné est un processus en trois étapes : vous lancez le chargement, vous chargez les parties de l'objet, et une fois toutes les parties chargées, vous terminez le chargement partitionné. Dès réception de la demande de fin de chargement partitionné, Amazon S3 crée l'objet à partir des parties chargées pour que vous puissiez y accéder comme vous le feriez avec n'importe quel autre objet du compartiment.

Vous pouvez lister tous vos chargements partitionnés en cours ou obtenir une liste des parties que vous avez chargées pour un chargement partitionné spécifique. Chacune de ces opérations est expliquée dans cette section.

Lancement du chargement partitionné

Lorsque vous envoyez une demande pour lancer un chargement partitionné, veillez à spécifier un type de somme de contrôle. Amazon S3 renvoie une réponse avec un ID de chargement, qui est un identifiant unique pour le chargement partitionné. Cet ID de chargement est obligatoire lorsque vous chargez les parties, lorsque vous en affichez la liste, lorsque vous terminez un chargement ou lorsque vous arrêtez un chargement. Si vous souhaitez fournir des métadonnées qui décrivent l'objet en cours de chargement, procédez dans la demande de lancement du chargement partitionné. Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas lancer de chargements partitionnés.

Chargement partitionné

Lorsque vous chargez une partie, outre l'ID de chargement, vous devez spécifier un numéro de partie. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro de partie compris entre 1 et 10 000. Un numéro de partie identifie de manière unique une partie et sa place dans l'objet que vous chargez. Le numéro de partie que vous choisissez ne doit pas obligatoirement constituer une séquence consécutive (par exemple, cela peut être 1, 5 et 14). Sachez que si vous chargez une nouvelle partie avec le même numéro qu'une partie précédemment chargée, cette dernière sera écrasée.

Lorsque vous chargez une partie, Amazon S3 renvoie le type d'algorithme de la somme de contrôle avec la valeur de la somme de contrôle pour chaque partie chargée sous forme d'en-tête dans la réponse. Pour chaque chargement partitionné, vous devez enregistrer le numéro de partie et la valeur ETag. Vous devez inclure ces valeurs dans la demande ultérieure pour terminer le chargement partitionné. Chaque partie a sa propre balise d'entité au moment du chargement. Cependant, une fois que le chargement partitionné est terminé et que toutes les parties sont consolidées, toutes les parties appartiennent à une seule balise d'entité sous forme de somme de contrôle des sommes de contrôle.

> **Important**
>
> Après avoir lancé un chargement partitionné et après avoir chargé une ou plusieurs parties, vous devez finaliser ou arrêter le chargement partitionné afin que le stockage des parties chargées cesse de vous être facturé. Ce n'est qu'après la fin ou l'arrêt d'un chargement partitionné qu'Amazon S3 libère le stockage des parties et cesse de vous le facturer.
> Après avoir arrêté un chargement partitionné, vous ne pouvez plus charger de partie avec le même ID de chargement. Si des chargements de partie étaient en cours, ils peuvent encore aboutir ou échouer, même après un arrêt du chargement. Pour être sûr de libérer tout le stockage consommé par toutes les parties, n'arrêtez le chargement partitionné qu'après l'aboutissement de tous les chargements partiels.

Fin du chargement partitionné

Lorsque vous terminez un chargement partitionné, Amazon S3 crée un objet en concaténant les parties par ordre croissant en fonction des numéros de partie. Si des métadonnées d'objet sont fournies dans la demande de lancement du chargement partitionné, Amazon S3 les associe à l'objet. À l'issue d'une demande de chargement complet, les parties n'existent plus.

La demande de finalisation du chargement partitionné doit inclure l'ID de chargement et une liste des numéros de chaque partie et des valeurs de balise d'entité correspondantes. La réponse d'Amazon S3 inclut une valeur ETag qui identifie de façon unique les données d'objet combinées. Cet ETag n'est pas nécessairement un hachage MD5 des données d'objet.

Lorsque vous fournissez la somme de contrôle d'un objet entier lors d'un chargement partitionné, le kit AWS SDK transmet cette somme de contrôle à Amazon S3, puis S3 valide l'intégrité de l'objet côté serveur, en la comparant à la valeur reçue. S3 stocke ensuite l'objet si les valeurs correspondent. Si les deux valeurs ne correspondent pas, Amazon S3 fait échouer la demande et génère une erreur `BadDigest`. La somme de contrôle de votre objet est également stockée dans les métadonnées d'objet que vous utiliserez ultérieurement pour valider l'intégrité des données d'un objet.

Exemples d'appels de chargement partitionné

Pour cet exemple, supposons que vous génériez un chargement partitionné pour un fichier de 100 Go. Dans ce cas, vous recevez les appels d'API suivants pour l'ensemble du processus. Il y a un total de 1 002 appels d'API.

- Appel `CreateMultipartUpload` pour commencer le processus.
- 1 000 appels `UploadPart` individuels, chacun chargeant une partie de 100 Mo, pour une taille totale de 100 Go.
- Un appel `CompleteMultipartUpload` pour finaliser le processus.

Listes de chargement partitionné

Vous pouvez lister les parties d'un chargement partitionné spécifique ou de tous les chargements partitionnés en cours. L'opération d'affichage de la liste des parties renvoie des informations sur les parties que vous avez chargées pour un chargement partitionné spécifique. Pour chaque demande de liste des parties, Amazon S3 renvoie des informations sur les parties pour le chargement partitionné spécifié, pour 1 000 parties maximum. S'il y a plus de 1 000 parties dans le chargement partitionné, vous devez envoyer une série de demandes d'affichage des différentes parties chargées pour récupérer toutes les parties. Notez que la liste des parties retournée n'inclut pas les parties qui n'ont pas fini d'être chargées. En utilisant l'opération d'affichage des chargements partitionnés, vous pouvez obtenir la liste des chargements partitionnés qui sont en cours.

Un chargement partitionné en cours est un chargement que vous avez lancé, mais que vous n'avez pas encore terminé ou arrêté. Chaque demande renvoie 1 000 chargements partitionnés maximum. S'il y a plus de 1 000 chargements partitionnés en cours, vous devez envoyer des demandes supplémentaires pour récupérer les chargements partitionnés restants. Utilisez la liste renvoyée uniquement pour la vérification.

> **Important**
>
> N'utilisez pas le résultat de la liste lorsque vous envoyez une requête de chargement partitionné complet. Au lieu de cela, conservez votre propre liste des numéros de parties que vous avez spécifiés lors du chargement des parties ainsi que les valeurs ETag correspondantes renvoyées par Amazon S3.

Sommes de contrôle avec les opérations de chargement partitionné

Lorsque vous chargez un objet sur Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez spécifier un algorithme de total de contrôle à utiliser par Amazon S3. Par défaut, le kit AWS SDK et la console S3 utilisent un algorithme pour tous les chargements d'objets. Vous pouvez le remplacer. Si vous utilisez un ancien kit SDK et que votre objet chargé ne possède pas de somme de contrôle

spécifiée, Amazon S3 utilise automatiquement l'algorithme de somme de contrôle CRC-64/NVME (`CRC64NVME`). Il s'agit également de l'option recommandée pour une vérification efficace de l'intégrité des données. Si vous utilisez CRC-64/NVME, Amazon S3 calcule la somme de contrôle de l'objet complet une fois que le chargement partitionné ou non partitionné est terminé. L'algorithme CRC-64/NVME sert à calculer soit la somme de contrôle directe de l'objet entier, soit la somme de contrôle des sommes de contrôle de chaque partie.

Une fois que vous avez chargé un objet dans S3 à l'aide d'un chargement partitionné, Amazon S3 calcule la somme de contrôle de chaque partie chargée ou de l'objet complet et stocke les valeurs. Vous pouvez utiliser l'API ou le kit AWS SDK S3 pour récupérer la valeur de la somme de contrôle de la manière suivante :

- Pour les parties individuelles, vous pouvez utiliser `GetObject` ou `HeadObject`. Pour récupérer les valeurs des sommes de contrôle pour chaque partie des chargements partitionnés toujours en cours, vous pouvez utiliser `ListParts`.
- Pour l'ensemble de l'objet, vous pouvez utiliser `PutObject`. Si vous souhaitez effectuer un chargement partitionné avec la somme de contrôle d'un objet complet, utilisez `CreateMultipartUpload` et `CompleteMultipartUpload` en spécifiant le type de somme de contrôle de l'objet entier. Pour valider la valeur de la somme de contrôle de l'objet entier ou pour confirmer le type de somme de contrôle utilisé dans le chargement partitionné, utilisez `ListParts`.

> **Important**
>
> Si vous utilisez un chargement partitionné avec des sommes de contrôle, les numéros de chaque partie du chargement partitionné doivent être consécutifs. Lorsque vous utilisez des sommes de contrôle, si vous essayez de finaliser une demande de chargement partitionné avec des numéros de parties non consécutifs, Amazon S3 génère une erreur `HTTP 500 Internal Server`.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des sommes de contrôle avec les objets d'un chargement partitionné, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Pour obtenir une procédure complète présentant comment charger un objet à l'aide du chargement partitionné avec une somme de contrôle supplémentaire, consultez Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données.

Opérations simultanées de chargement partitionné

Dans un environnement de développement distribué, il est possible pour l'application de lancer plusieurs mises à jour sur le même objet en même temps. L'application doit lancer plusieurs chargements partitionnés grâce à la même clé d'objet. Pour chacun de ces chargements, l'application peut ensuite charger des parties et envoyer une demande de chargement complet à Amazon S3 pour créer l'objet. Lorsque les compartiments sont activés pour la gestion des versions S3, un chargement partitionné terminé crée toujours une nouvelle version. Lorsque vous lancez plusieurs chargements partitionnés qui utilisent la même clé d'objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions, la version actuelle de l'objet est déterminée par le chargement le plus récent (`createdDate`).

Par exemple, vous lancez une demande `CreateMultipartUpload` pour un objet à 10 h. Ensuite, vous soumettez une deuxième demande `CreateMultipartUpload` pour le même objet à 11 h. Comme la deuxième demande a été soumise le plus récemment, l'objet chargé par la demande de 11 h devient la version actuelle, même si le premier chargement se termine après le second. Pour les compartiments pour lesquels la gestion des versions n'a pas été activée, il est possible que d'autres demandes reçues entre le début et la fin d'un chargement partitionné priment.

Un autre exemple de cas où une demande de chargement partitionné simultané peut être prioritaire est le cas d'une autre opération supprimant une clé après que vous avez lancé un chargement partitionné avec cette même clé. Avant que vous ne finalisiez l'opération, la réponse de finalisation du chargement partitionné peut indiquer une création d'objet réussie sans que vous n'ayez jamais vu l'objet.

Empêcher le chargement d'objets portant des noms de clé identiques lors du chargement partitionné

Vous pouvez vérifier l'existence d'un objet dans un compartiment avant de le créer à l'aide d'une écriture conditionnelle lors des opérations de chargement. Cela permet d'éviter l'écrasement de données existantes. Les écritures conditionnelles valident qu'aucun objet portant le même nom de clé ne se trouve déjà dans votre compartiment lors du chargement.

Vous pouvez utiliser des écritures conditionnelles pour les demandes PutObject ou CompleteMultipartUpload.

Pour plus d'informations sur les demandes conditionnelles, consultez Ajout de conditions préalables aux opérations S3 avec des demandes conditionnelles.

Chargement partitionné et tarification

Lorsque vous lancez un chargement partitionné, Amazon S3 conserve toutes les parties jusqu'à ce que vous terminiez ou arrêtiez le chargement. Tout au long de sa durée de vie, le stockage, la bande passante et les demandes pour ce chargement partitionné ainsi que ses parties associées vous sont facturés.

Ces parties sont facturées en fonction de la classe de stockage spécifiée lors du chargement des parties. Toutefois, ces parties ne vous seront pas facturées si elles sont chargées dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Les parties multipartites en cours d'exécution d'une commande PUT vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval sont facturées en tant que stockage de transit S3 Glacier Flexible Retrieval aux tarifs de stockage S3 Standard jusqu'à ce que le chargement soit terminé. De plus, `CreateMultipartUpload` et `UploadPart` sont tous deux facturés aux tarifs S3 Standard. Seule la demande `CompleteMultipartUpload` est facturée au tarif S3 Glacier Flexible Retrieval. De même, les parties multipartites en cours d'exécution d'une commande PUT vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive sont facturées en tant que stockage de transit S3 Glacier Flexible Retrieval aux tarifs de stockage standard S3 jusqu'à ce que le chargement soit terminé. Seule la demande `CompleteMultipartUpload` est facturée aux tarifs S3 Glacier Deep Archive.

Si vous arrêtez le chargement partitionné, Amazon S3 supprime les artefacts et toutes les parties que vous avez chargées. Ces artefacts ne vous seront pas facturés. Aucuns frais de suppression anticipée ne sont facturés pour la suppression de chargements partitionnés incomplets, quelle que soit la classe de stockage spécifiée. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour réduire vos coûts de stockage, nous vous recommandons de configurer une règle du cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets après un certain nombre de jours à l'aide de l'action `AbortIncompleteMultipartUpload`. Pour plus d'informations sur la création d'une règle de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets, consultez Configuration d'une politique de cycle de vie de compartiment pour abandonner les chargements multiparties incomplets.

Prise en charge de l'API pour le chargement partitionné

Les sections suivantes de la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service décrivent l'API REST pour le chargement partitionné.

Pour une procédure détaillée du chargement partitionné utilisant les fonctions AWS Lambda, consultez Chargement d'objets volumineux sur Amazon S3 à l'aide du chargement partitionné et de l'accélération du transfert.

- Création d'un chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy)
- Achèvement du chargement partitionné
- Interruption du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

Prise en charge d'AWS Command Line Interface pour le chargement partitionné

Les rubriques suivantes d'AWS Command Line Interface décrivent les opérations pour le chargement partitionné.

- Lancement du chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy)
- Achèvement du chargement partitionné
- Interruption du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

Prise en charge des kits AWS SDK pour le chargement partitionné

Vous pouvez utiliser un kit AWS SDK pour charger un objet en plusieurs parties. Pour obtenir la liste des kits AWS SDK pris en charge par une action d'API, consultez :

- Création d'un chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy)
- Achèvement du chargement partitionné
- Interruption du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

API de chargement partitionné et autorisations

Vous devez posséder les autorisations nécessaires pour utiliser les opérations de chargement partitionné. Vous pouvez utiliser les listes ACL, la stratégie de compartiment ou la stratégie d'utilisateur pour autoriser des individus à exécuter ces opérations. La table suivante liste les autorisations nécessaires pour les différentes opérations de chargement partitionné si vous utilisez des listes ACL, une stratégie de compartiment ou une stratégie d'utilisateur.

Action	Autorisations requises
Création d'un chargement partitionné	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour pouvoir créer un chargement partitionné. Le propriétaire du compartiment peut autoriser d'autres personnes habilitées à exécuter l'action `s3:PutObject` .
Lancement du chargement partitionné	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour pouvoir lancer le chargement partitionné. Le propriétaire du compartiment peut autoriser d'autres personnes habilitées à exécuter l'action `s3:PutObject` .
Initiateur	Elément du conteneur qui identifie l'initiateur du chargement partitionné. Si l'initiateur est un Compte AWS, cet élément fournit les mêmes informations que l'élément Propriétaire. Si l'initiateur est un utilisateur IAM, cet élément fournit l'ARN utilisateur et le nom complet.
Chargement d'une partie	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour charger une partie.

Action	Autorisations requises
	Le propriétaire du compartiment doit autoriser l'initiateur à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour que ce dernier charge une partie pour cet objet.
Chargement d'une partie (Copy)	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour charger une partie. Sachant que vous chargez une partie d'un objet existant, vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:GetObject` sur l'objet source. Pour que l'initiateur puisse charger une partie pour un objet, le propriétaire du compartiment doit l'autoriser à effectuer l'action `s3:PutObject` sur l'objet.
Achèvement du chargement partitionné	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour terminer le chargement partitionné. Le propriétaire du compartiment doit autoriser l'initiateur à exécuter l'action `s3:PutObject` sur un objet pour que ce dernier termine un chargement partitionné pour cet objet.
Arrêt du chargement partitionné	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:AbortMultipartUpload` pour arrêter un chargement partitionné. Par défaut, le propriétaire du compartiment et l'initiateur du chargement partitionné sont autorisés à exécuter cette action dans le cadre des politiques IAM et de compartiment S3. Si l'initiateur est un utilisateur IAM, le Compte AWS de ce dernier est également autorisé à arrêter ce chargement partitionné. Dans le cadre des politiques de point de terminaison de VPC, l'initiateur du chargement partitionné n'a pas automatiquement l'autorisation d'effectuer l'action `s3:AbortMultipartUpload` . Outre ces paramètres par défaut, le propriétaire du compartiment peut autoriser d'autres principaux à être habilité à exécuter l'action `s3:AbortMultipartUpload` sur un objet. Le propriétaire du compartiment peut refuser que tout principal soit habilité à exécuter l'action `s3:AbortMultipartUpload` .

Action	Autorisations requises
Liste des parties	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:ListMultipartUploadParts` sur un objet pour lister les parties lors d'un chargement partitionné. Par défaut, le propriétaire du compartiment est autorisé à lister les parties pour tout chargement partitionné dans le compartiment. L'initiateur du chargement partitionné est autorisé à lister les parties du chargement partitionné spécifique. Si l'initiateur du chargement partitionné est un utilisateur IAM, le Compte AWS qui contrôle cet utilisateur IAM est également autorisé à lister les parties de ce chargement. Outre ces paramètres par défaut, le propriétaire du compartiment peut autoriser d'autres principaux à être habilité à exécuter l'action `s3:ListMultipartUploadParts` sur un objet. Le propriétaire du compartiment peut également refuser que tout principal soit habilité à exécuter l'action `s3:ListMultipartUploadParts` .
Liste des chargements partitionnés	Vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:ListBucketMultipartUploads` sur un compartiment pour lister les chargements partitionnés en cours dans ce compartiment. Outre ces paramètres par défaut, le propriétaire du compartiment peut autoriser d'autres personnes habilitées à exécuter l'action `s3:ListBucketMultipartUploads` sur le compartiment.

Action	Autorisations requises
AWS KMS Autorisations liées au chiffrement et au déchiffrement	Pour effectuer un chargement partitionné avec un chiffrement à l'aide d'une clé KMS AWS Key Management Service (AWS KMS), le demandeur doit avoir les autorisations suivantes : • Actions `kms:Decrypt` et `kms:GenerateDataKey` au niveau de la clé • Action `kms:GenerateDataKey` pour l'API CreateMultipartUpload • Action `kms:Decrypt` sur les API UploadPart et UploadPartCopy. Ces autorisations sont requises, car Simple Storage Service (Amazon S3) doit déchiffrer et lire les données des parties de fichier chiffrées avant de terminer le chargement partitionné. L'autorisation `kms:Decrypt` et le chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client sont également nécessaires pour obtenir la valeur de la somme de contrôle d'un objet. Si vous ne disposez pas des autorisations requises lorsque vous utilisez l'API CompleteMultipartUpload, l'objet sera créé sans valeur de somme de contrôle. Si votre utilisateur ou rôle IAM se trouve dans le même Compte AWS que la clé KMS, vérifiez que vous disposez des autorisations nécessaires sur la clé et les politiques IAM. Si votre utilisateur ou rôle IAM appartient à un autre compte que la clé KMS, vous devez disposer des autorisations sur la politique de clé et votre utilisateur ou rôle IAM.
SSE-C (chiffrement côté serveur à l'aide des clés de chiffrement fournies par le client)	Lorsque vous utilisez l'API CompleteMultipartUpload, vous devez fournir un chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C). Dans le cas contraire, l'objet sera créé sans somme de contrôle et aucune valeur de somme de contrôle ne sera renvoyée.

Pour en savoir plus sur la relation entre les autorisations de liste ACL et les autorisations des politiques d'accès, consultez Mappage des autorisations de liste ACL et de stratégie d'accès. Pour

obtenir plus d'informations sur les utilisateurs IAM, les rôles et les bonnes pratiques, consultez Identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Sommes de contrôle avec les opérations de chargement partitionné

Trois API Amazon S3 sont utilisées pour effectuer le chargement partitionné : `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` et `CompleteMultipartUpload`. Le tableau suivant indique les en-têtes et les valeurs de somme de contrôle qui doivent être fournis pour chacune des API :

Algorithme de somme de contrôle	Type de somme de contrôle	**CreateMultipartUpload**	**UploadPart**	**CompleteMultipartUpload**

CRC-64/NVME (`CRC64NVME`)	Objet complet	En-têtes obligatoires :
		`x-amz-checksum-algorithm`
			En-têtes facultatifs :
			`x-amz-checksum-crc64nvme`
				En-têtes facultatifs :
				`x-amz-checksum-algorithm`
				`x-amz-crc64`

CRC-32 (`CRC32`)
CRC 32-C (`CRC32C`)
	Objet complet	En-têtes obligatoires :
		`x-amz-checksum-algorithm`
		`x-amz-checksum-type`
			En-têtes facultatifs :
			`x-amz-checksum-crc64nvme`
				En-têtes facultatifs :
				`x-amz-checksum-algorithm`
				`x-amz-crc32`
				`x-amz-crc32c`

CRC-32 (`CRC32`) CRC-32C (`CRC32C`)	Composite	En-têtes obligatoires :	En-têtes obligatoires :	En-têtes obligatoires : Toutes les sommes de

Algorithme de somme de contrôle	Type de somme de contrôle	**CreateMultipartUpload**	**UploadPart**	**CompleteMultipartUpload**

SHA-1 (SHA1)
 	
SHA-256 (SHA256)
		`x-amz-checksum-algorithm`	`x-amz-checksum-crc32`
			
			`x-amz-checksum-crc32c`
			
			`x-amz-checksum-sha1`
			
			`x-amz-checksum-sha256`
				contrôle au niveau de chaque partie doivent être incluses dans la demande `CompleteMultiPartUpload` .
				
				En-têtes facultatifs :
				
				`x-amz-crc32`
				
				`x-amz-crc32c`
				
				`x-amz-sha1`
				
				`x-amz-sha256`

Rubriques

- Configuration d'une configuration de cycle de vie de compartiment pour supprimer les chargements partitionnés incomplets
- Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné
- Chargement d'un répertoire à l'aide de la classe TransferUtility.
- Liste des chargements partitionnés
- Suivi d'un chargement partitionné avec les kits AWS SDK
- Interruption d'un chargement partitionné
- Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné

- Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données
- Limites de la fonction de chargement partitionné Amazon S3

Configuration d'une configuration de cycle de vie de compartiment pour supprimer les chargements partitionnés incomplets

Dans le cadre des bonnes pratiques, nous vous recommandons de configurer une règle du cycle de vie à l'aide de l'action `AbortIncompleteMultipartUpload` pour réduire les coûts de stockage. Pour plus d'informations sur l'abandon d'un chargement multipartie, consultez Interruption d'un chargement partitionné.

Simple Storage Service (Amazon S3) prend en charge une règle de cycle de vie de compartiment que vous pouvez utiliser pour demander à Simple Storage Service (Amazon S3) d'arrêter les chargements partitionnés s'ils ne se terminent pas avant la valeur spécifiée pour le nombre de jours après leur lancement. Lorsqu'un chargement partitionné n'est pas terminé dans le délai imparti, il peut être annulé. Amazon S3 arrête alors le chargement partitionné et supprime les pièces associées au chargement partitionné. Cette règle s'applique à la fois aux chargements partitionnés existants et à ceux que vous créerez ultérieurement.

Voici un exemple de configuration du cycle de vie qui spécifie une règle avec l'action `AbortIncompleteMultipartUpload`.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>sample-rule</ID>
        <Prefix></Prefix>
        <Status>Enabled</Status>
        <AbortIncompleteMultipartUpload>
          <DaysAfterInitiation>7</DaysAfterInitiation>
        </AbortIncompleteMultipartUpload>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Dans l'exemple, la règle ne spécifie pas de valeur pour l'élément `Prefix` (le préfixe du nom de la clé de l'objet). Par conséquent, la règle s'applique à tous les objets du compartiment pour lesquels vous avez lancé des téléchargements partitionnés. Tous les téléchargements partitionnés qui ont été lancés et qui ne se sont pas terminés dans les sept jours peuvent faire l'objet d'une interruption. L'action Annuler n'a aucun effet sur les téléchargements partitionnés terminés.

Pour en savoir plus sur la configuration du cycle de vie du compartiment, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

> **Note**
>
> Si le chargement partitionné est terminé dans le temps imparti spécifié dans la règle, l'action du cycle de vie `AbortIncompleteMultipartUpload` ne s'applique pas (cela signifie qu'Amazon S3 n'applique aucune action). En outre, cette action ne s'applique pas aux objets. Aucun objet n'est supprimé par cette action de cycle de vie. De plus, vous n'aurez pas à payer de frais de suppression anticipée pour le cycle de vie S3 lorsque vous supprimez des parties de chargements partitionnés incomplets.

Utilisation de la console S3

Pour gérer automatiquement les chargements partitionnés incomplets, vous pouvez utiliser la console S3 pour créer une règle de cycle de vie afin de faire expirer les octets de chargement partitionnés incomplets de votre compartiment après un nombre de jours spécifié. La procédure suivante vous montre comment ajouter une règle de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets après sept jours. Pour plus d'informations sur l'ajout de règles de cycle de vie, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

Pour ajouter une règle de cycle de vie afin d'interrompre les chargements partitionnés incomplets datant de plus de sept jours.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez créer une stratégie de cycle de vie.
3. Choisissez l'onglet Management (Gestion), puis choisissez Create lifecycle rule (Créer une règle de cycle de vie).
4. Dans Lifecycle rule name (Nom de la règle du cycle de vie), saisissez un nom pour votre règle.

   Ce nom doit être unique dans le compartiment.
5. Choisissez l'étendue de la règle de cycle de vie :

- Pour créer une règle de cycle de vie pour tous les objets ayant un préfixe spécifique, sélectionnez Limit the scope of this rule using one or more filters (Limiter l'étendue de cette règle à l'aide d'un ou plusieurs filtres), puis saisissez le préfixe dans le champ Prefix (Préfixe).
- Pour créer une règle de cycle de vie pour tous les objets du compartiment, sélectionnez l'option This rule applies to all objects in the bucket (Cette règle s'applique à tous les objets du compartiment), puis sélectionnez I acknowledge that this rule applies to all objects in the bucket (Je reconnais que cette règle s'applique à tous les objets du compartiment).

6. Sous Lifecycle rule actions (Actions des règles de cycle de vie), sélectionnez Delete expired object delete markers or incomplete multipart uploads (Supprimer les marqueurs de suppression d'objets expirés ou les chargements partitionnés incomplets).
7. Sous Delete expired object delete markers or incomplete multipart uploads (Supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés ou les chargements partitionnés incomplets), sélectionnez Delete incomplete multipart uploads (Supprimer les chargements partitionnés incomplets).
8. Dans le champ Number of days (Nombre de jours), saisissez le nombre de jours au bout duquel vous souhaitez supprimer les chargements partitionnés incomplets (dans cet exemple, sept jours).
9. Choisissez Créer une règle.

Utilisation de la AWS CLI

La commande `put-bucket-lifecycle-configuration` suivante de la AWS Command Line Interface (AWS CLI) ajoute la configuration du cycle de vie au compartiment spécifié. Pour utiliser cette commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos informations.

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration  \
        --bucket amzn-s3-demo-bucket  \
        --lifecycle-configuration filename-containing-lifecycle-configuration
```

L'exemple suivant montre comment ajouter une règle de cycle de vie pour interrompre les chargements partitionnés incomplets en utilisant la AWS CLI. Il comprend un exemple de configuration du cycle de vie JSON pour interrompre les chargements partitionnés incomplets datant de plus de sept jours.

Pour utiliser les commandes CLI de cet exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos informations.

Pour ajouter une règle de cycle de vie afin d'interrompre les chargements partitionnés incomplets

1. Configuration de l' AWS CLI. Pour obtenir des instructions, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.
2. Enregistrez l'exemple de configuration du cycle de vie suivant dans un fichier (par exemple, *lifecycle.json*). Cet exemple de configuration spécifie un préfixe vide, et s'applique donc à tous les objets du compartiment. Pour restreindre la configuration à un sous-ensemble d'objets, vous pouvez spécifier un préfixe.

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "Test Rule",
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": ""
            },
            "AbortIncompleteMultipartUpload": {
                "DaysAfterInitiation": 7
            }
        }
    ]
}
```

3. Exécutez la commande CLI suivante pour configurer cette configuration du cycle de vie sur le compartiment.

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration   \
--bucket amzn-s3-demo-bucket  \
--lifecycle-configuration file://lifecycle.json
```

4. Pour vérifier que la configuration du cycle de vie a été définie sur votre compartiment, récupérez la configuration du cycle de vie en utilisant la commande `get-bucket-lifecycle` suivante.

```
aws s3api get-bucket-lifecycle  \
--bucket amzn-s3-demo-bucket
```

5. Pour supprimer la configuration du cycle de vie, utilisez la commande `delete-bucket-lifecycle` suivante.

```
aws s3api delete-bucket-lifecycle \
--bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné

Vous pouvez utiliser le chargement partitionné pour charger par programme un seul objet sur Amazon S3. Chaque objet est chargé en tant qu'ensemble de parties. Chaque partie est une portion contiguë des données de l'objet. Vous pouvez charger ces parties d'objet indépendamment et dans n'importe quel ordre. Si le transfert d'une partie échoue, vous pouvez la retransférer sans affecter les autres. Une fois toutes les parties de l'objet chargées, Amazon S3 les assemble et crée l'objet. Les utilisateurs anonymes ne peuvent pas lancer de chargements partitionnés.

Pour obtenir une procédure complète sur le chargement partitionné d'un objet avec une somme de contrôle supplémentaire, consultez Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données.

La section suivante explique comment utiliser le chargement partitionné avec l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Vous pouvez charger n'importe quel type de fichier (images, sauvegardes, données, films, etc.) dans un compartiment S3. La console Amazon S3 vous permet de charger des fichiers d'une taille maximale de 160 Go. Pour charger un fichier d'une taille supérieure à 160 Go, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Pour obtenir des instructions sur le chargement d'un objet via la AWS Management Console, consultez Chargement d'objets.

Utilisation de la AWS CLI

La section suivante décrit les opérations Amazon S3 pour le chargement partitionné à l'aide de l'AWS CLI.

- Lancement du chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy)

- Achèvement du chargement partitionné
- Interruption du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

Utilisation de l'API REST

Les sections suivantes de la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service décrivent l'API REST pour le chargement partitionné.

- Lancement du chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Achèvement du chargement partitionné
- Arrêt du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

Utilisation des kits AWS SDK (API de haut niveau)

Certains kits AWS SDK proposent une API de haut niveau qui simplifie le chargement partitionné en combinant les différentes opérations d'API requises pour effectuer ce chargement en une seule opération. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Si vous devez interrompre et reprendre des chargements partitionnés, modifiez la taille des parties lors du chargement, ou si vous ignorez la taille des données à charger, utilisez les méthodes d'API de bas niveau. Les méthodes d'API de bas niveau pour les chargements partitionnés offrent des fonctionnalités supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

Java

> Pour voir des exemples de chargement partitionné avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Chargement ou téléchargement de fichiers volumineux depuis et vers Amazon S3 à l'aide d'un kit AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

Pour charger un fichier dans un compartiment S3, utilisez la classe `TransferUtility`. Lorsque vous chargez les données d'un fichier, vous devez fournir le nom de clé de l'objet. Sinon, l'API utilise le nom du fichier comme nom de clé. Lorsque vous chargez les données d'un flux, vous devez fournir le nom de clé de l'objet.

Utilisez la classe `TransferUtilityUploadRequest` pour définir des options avancées, comme la taille des parties, le nombre de threads lors du chargement simultané des parties, les métadonnées, la classe de stockage ou une liste ACL.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez un flux comme source de données, la classe `TransferUtility` n'effectue pas de chargements simultanés.

L'exemple C# suivant charge un fichier dans un compartiment Amazon S3 en plusieurs parties. Il montre comment utiliser différentes surcharges `TransferUtility.Upload` pour charger un fichier. Chaque appel de chargement successif remplace le chargement précédent. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Transfer;
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class UploadFileMPUHighLevelAPITest
    {
        private const string bucketName = "*** provide bucket name ***";
        private const string keyName = "*** provide a name for the uploaded object
 ***";
        private const string filePath = "*** provide the full path name of the file
 to upload ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
```

```
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            UploadFileAsync().Wait();
        }

        private static async Task UploadFileAsync()
        {
            try
            {
                var fileTransferUtility =
                    new TransferUtility(s3Client);

                // Option 1. Upload a file. The file name is used as the object key
name.
                await fileTransferUtility.UploadAsync(filePath, bucketName);
                Console.WriteLine("Upload 1 completed");

                // Option 2. Specify object key name explicitly.
                await fileTransferUtility.UploadAsync(filePath, bucketName,
keyName);
                Console.WriteLine("Upload 2 completed");

                // Option 3. Upload data from a type of System.IO.Stream.
                using (var fileToUpload =
                    new FileStream(filePath, FileMode.Open, FileAccess.Read))
                {
                    await fileTransferUtility.UploadAsync(fileToUpload,
                                                bucketName, keyName);
                }
                Console.WriteLine("Upload 3 completed");

                // Option 4. Specify advanced settings.
                var fileTransferUtilityRequest = new TransferUtilityUploadRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    FilePath = filePath,
                    StorageClass = S3StorageClass.StandardInfrequentAccess,
                    PartSize = 6291456, // 6 MB.
                    Key = keyName,
```

```
                    CannedACL = S3CannedACL.PublicRead
                };
                fileTransferUtilityRequest.Metadata.Add("param1", "Value1");
                fileTransferUtilityRequest.Metadata.Add("param2", "Value2");

                await fileTransferUtility.UploadAsync(fileTransferUtilityRequest);
                Console.WriteLine("Upload 4 completed");
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }

        }
    }
}
```

JavaScript

Example

Chargez un fichier volumineux.

```
import { S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { Upload } from "@aws-sdk/lib-storage";

import {
  ProgressBar,
  logger,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-log.js";

const twentyFiveMB = 25 * 1024 * 1024;

export const createString = (size = twentyFiveMB) => {
  return "x".repeat(size);
};

/**
```

```
 * Create a 25MB file and upload it in parts to the specified
 * Amazon S3 bucket.
 * @param {{ bucketName: string, key: string }}
 */
export const main = async ({ bucketName, key }) => {
  const str = createString();
  const buffer = Buffer.from(str, "utf8");
  const progressBar = new ProgressBar({
    description: `Uploading "${key}" to "${bucketName}"`,
    barLength: 30,
  });

  try {
    const upload = new Upload({
      client: new S3Client({}),
      params: {
        Bucket: bucketName,
        Key: key,
        Body: buffer,
      },
    });

    upload.on("httpUploadProgress", ({ loaded, total }) => {
      progressBar.update({ current: loaded, total });
    });

    await upload.done();
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof Error && caught.name === "AbortError") {
      logger.error(`Multipart upload was aborted. ${caught.message}`);
    } else {
      throw caught;
    }
  }
};
```

Example

Téléchargez un fichier volumineux.

```
import { fileURLToPath } from "node:url";
import { GetObjectCommand, NoSuchKey, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { createWriteStream, rmSync } from "node:fs";
```

```
const s3Client = new S3Client({});
const oneMB = 1024 * 1024;

export const getObjectRange = ({ bucket, key, start, end }) => {
  const command = new GetObjectCommand({
    Bucket: bucket,
    Key: key,
    Range: `bytes=${start}-${end}`,
  });

  return s3Client.send(command);
};

/**
 * @param {string | undefined} contentRange
 */
export const getRangeAndLength = (contentRange) => {
  const [range, length] = contentRange.split("/");
  const [start, end] = range.split("-");
  return {
    start: Number.parseInt(start),
    end: Number.parseInt(end),
    length: Number.parseInt(length),
  };
};

export const isComplete = ({ end, length }) => end === length - 1;

const downloadInChunks = async ({ bucket, key }) => {
  const writeStream = createWriteStream(
    fileURLToPath(new URL(`./${key}`, import.meta.url)),
  ).on("error", (err) => console.error(err));

  let rangeAndLength = { start: -1, end: -1, length: -1 };

  while (!isComplete(rangeAndLength)) {
    const { end } = rangeAndLength;
    const nextRange = { start: end + 1, end: end + oneMB };

    const { ContentRange, Body } = await getObjectRange({
      bucket,
      key,
      ...nextRange,
```

```
    });
    console.log(`Downloaded bytes ${nextRange.start} to ${nextRange.end}`);

    writeStream.write(await Body.transformToByteArray());
    rangeAndLength = getRangeAndLength(ContentRange);
  }
};

/**
 * Download a large object from and Amazon S3 bucket.
 *
 * When downloading a large file, you might want to break it down into
 * smaller pieces. Amazon S3 accepts a Range header to specify the start
 * and end of the byte range to be downloaded.
 *
 * @param {{ bucketName: string, key: string }}
 */
export const main = async ({ bucketName, key }) => {
  try {
    await downloadInChunks({
      bucket: bucketName,
      key: key,
    });
  } catch (caught) {
    if (caught instanceof NoSuchKey) {
      console.error(`Failed to download object. No such key "${key}".`);
      rmSync(key);
    }
  }
};
```

Go

Pour plus d'informations sur l'exemple de code Go pour le chargement partitionné, consultez Charger ou télécharger des fichiers volumineux depuis et vers Amazon S3 à l'aide d'un kit AWS SDK.

Example

Chargez un objet volumineux à l'aide d'un gestionnaire de chargement qui divise les données en plusieurs parties et les charge simultanément.

```
import (
 "bytes"
 "context"
 "errors"
 "fmt"
 "io"
 "log"
 "os"
 "time"

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/feature/s3/manager"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3/types"
 "github.com/aws/smithy-go"
)

// BucketBasics encapsulates the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions
// used in the examples.
// It contains S3Client, an Amazon S3 service client that is used to perform bucket
// and object actions.
type BucketBasics struct {
 S3Client *s3.Client
}
```

```
// UploadLargeObject uses an upload manager to upload data to an object in a bucket.
// The upload manager breaks large data into parts and uploads the parts
 concurrently.
func (basics BucketBasics) UploadLargeObject(ctx context.Context, bucketName string,
 objectKey string, largeObject []byte) error {
 largeBuffer := bytes.NewReader(largeObject)
 var partMiBs int64 = 10
 uploader := manager.NewUploader(basics.S3Client, func(u *manager.Uploader) {
  u.PartSize = partMiBs * 1024 * 1024
 })
 _, err := uploader.Upload(ctx, &s3.PutObjectInput{
  Bucket: aws.String(bucketName),
  Key:    aws.String(objectKey),
  Body:   largeBuffer,
 })
 if err != nil {
```

```
  var apiErr smithy.APIError
  if errors.As(err, &apiErr) && apiErr.ErrorCode() == "EntityTooLarge" {
   log.Printf("Error while uploading object to %s. The object is too large.\n"+
    "The maximum size for a multipart upload is 5TB.", bucketName)
  } else {
   log.Printf("Couldn't upload large object to %v:%v. Here's why: %v\n",
    bucketName, objectKey, err)
  }
 } else {
  err = s3.NewObjectExistsWaiter(basics.S3Client).Wait(
   ctx, &s3.HeadObjectInput{Bucket: aws.String(bucketName), Key:
 aws.String(objectKey)}, time.Minute)
  if err != nil {
   log.Printf("Failed attempt to wait for object %s to exist.\n", objectKey)
  }
 }

 return err
}
```

Example

Téléchargez un objet volumineux en utilisant un gestionnaire de téléchargement pour obtenir les données en plusieurs parties et les télécharger simultanément.

```
// DownloadLargeObject uses a download manager to download an object from a bucket.
// The download manager gets the data in parts and writes them to a buffer until all
 of
// the data has been downloaded.
func (basics BucketBasics) DownloadLargeObject(ctx context.Context, bucketName
 string, objectKey string) ([]byte, error) {
 var partMiBs int64 = 10
 downloader := manager.NewDownloader(basics.S3Client, func(d *manager.Downloader) {
  d.PartSize = partMiBs * 1024 * 1024
 })
 buffer := manager.NewWriteAtBuffer([]byte{})
 _, err := downloader.Download(ctx, buffer, &s3.GetObjectInput{
  Bucket: aws.String(bucketName),
  Key:    aws.String(objectKey),
 })
 if err != nil {
```

```
  log.Printf("Couldn't download large object from %v:%v. Here's why: %v\n",
   bucketName, objectKey, err)
 }
 return buffer.Bytes(), err
}
```

PHP

Cette rubrique explique comment utiliser la classe de haut niveau `Aws\S3\Model\MultipartUpload\UploadBuilder` depuis le kit AWS SDK pour PHP lorsque vous procédez à des chargements partitionnés. Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

L'exemple de code PHP ci-dessous permet de charger un fichier vers un compartiment Amazon S3. Il explique comment définir les paramètres de l'objet `MultipartUploader`.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Exception\MultipartUploadException;
use Aws\S3\MultipartUploader;
use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Prepare the upload parameters.
$uploader = new MultipartUploader($s3, '/path/to/large/file.zip', [
    'bucket' => $bucket,
    'key'    => $keyname
]);

// Perform the upload.
try {
    $result = $uploader->upload();
    echo "Upload complete: {$result['ObjectURL']}" . PHP_EOL;
} catch (MultipartUploadException $e) {
    echo $e->getMessage() . PHP_EOL;
```

```
}
```

Python

L'exemple suivant charge un objet à l'aide de l'API Python de haut niveau de chargements partitionnés (la classe `TransferManager`).

```
import sys
import threading

import boto3
from boto3.s3.transfer import TransferConfig


MB = 1024 * 1024
s3 = boto3.resource("s3")


class TransferCallback:
    """
    Handle callbacks from the transfer manager.

    The transfer manager periodically calls the __call__ method throughout
    the upload and download process so that it can take action, such as
    displaying progress to the user and collecting data about the transfer.
    """

    def __init__(self, target_size):
        self._target_size = target_size
        self._total_transferred = 0
        self._lock = threading.Lock()
        self.thread_info = {}

    def __call__(self, bytes_transferred):
        """
        The callback method that is called by the transfer manager.

        Display progress during file transfer and collect per-thread transfer
        data. This method can be called by multiple threads, so shared instance
        data is protected by a thread lock.
        """
        thread = threading.current_thread()
```

```
        with self._lock:
            self._total_transferred += bytes_transferred
            if thread.ident not in self.thread_info.keys():
                self.thread_info[thread.ident] = bytes_transferred
            else:
                self.thread_info[thread.ident] += bytes_transferred

            target = self._target_size * MB
            sys.stdout.write(
                f"\r{self._total_transferred} of {target} transferred "
                f"({(self._total_transferred / target) * 100:.2f}%)."
            )
            sys.stdout.flush()


def upload_with_default_configuration(
    local_file_path, bucket_name, object_key, file_size_mb
):
    """
    Upload a file from a local folder to an Amazon S3 bucket, using the default
    configuration.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    s3.Bucket(bucket_name).upload_file(
        local_file_path, object_key, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def upload_with_chunksize_and_meta(
    local_file_path, bucket_name, object_key, file_size_mb, metadata=None
):
    """
    Upload a file from a local folder to an Amazon S3 bucket, setting a
    multipart chunk size and adding metadata to the Amazon S3 object.

    The multipart chunk size controls the size of the chunks of data that are
    sent in the request. A smaller chunk size typically results in the transfer
    manager using more threads for the upload.

    The metadata is a set of key-value pairs that are stored with the object
    in Amazon S3.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
```

```
    config = TransferConfig(multipart_chunksize=1 * MB)
    extra_args = {"Metadata": metadata} if metadata else None
    s3.Bucket(bucket_name).upload_file(
        local_file_path,
        object_key,
        Config=config,
        ExtraArgs=extra_args,
        Callback=transfer_callback,
    )
    return transfer_callback.thread_info


def upload_with_high_threshold(local_file_path, bucket_name, object_key,
 file_size_mb):
    """
    Upload a file from a local folder to an Amazon S3 bucket, setting a
    multipart threshold larger than the size of the file.

    Setting a multipart threshold larger than the size of the file results
    in the transfer manager sending the file as a standard upload instead of
    a multipart upload.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    config = TransferConfig(multipart_threshold=file_size_mb * 2 * MB)
    s3.Bucket(bucket_name).upload_file(
        local_file_path, object_key, Config=config, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def upload_with_sse(
    local_file_path, bucket_name, object_key, file_size_mb, sse_key=None
):
    """
    Upload a file from a local folder to an Amazon S3 bucket, adding server-side
    encryption with customer-provided encryption keys to the object.

    When this kind of encryption is specified, Amazon S3 encrypts the object
    at rest and allows downloads only when the expected encryption key is
    provided in the download request.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    if sse_key:
```

```
        extra_args = {"SSECustomerAlgorithm": "AES256", "SSECustomerKey": sse_key}
    else:
        extra_args = None
    s3.Bucket(bucket_name).upload_file(
        local_file_path, object_key, ExtraArgs=extra_args,
 Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def download_with_default_configuration(
    bucket_name, object_key, download_file_path, file_size_mb
):
    """
    Download a file from an Amazon S3 bucket to a local folder, using the
    default configuration.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    s3.Bucket(bucket_name).Object(object_key).download_file(
        download_file_path, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def download_with_single_thread(
    bucket_name, object_key, download_file_path, file_size_mb
):
    """
    Download a file from an Amazon S3 bucket to a local folder, using a
    single thread.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    config = TransferConfig(use_threads=False)
    s3.Bucket(bucket_name).Object(object_key).download_file(
        download_file_path, Config=config, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def download_with_high_threshold(
    bucket_name, object_key, download_file_path, file_size_mb
):
    """
    Download a file from an Amazon S3 bucket to a local folder, setting a
```

```
    multipart threshold larger than the size of the file.

    Setting a multipart threshold larger than the size of the file results
    in the transfer manager sending the file as a standard download instead
    of a multipart download.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)
    config = TransferConfig(multipart_threshold=file_size_mb * 2 * MB)
    s3.Bucket(bucket_name).Object(object_key).download_file(
        download_file_path, Config=config, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info


def download_with_sse(
    bucket_name, object_key, download_file_path, file_size_mb, sse_key
):
    """
    Download a file from an Amazon S3 bucket to a local folder, adding a
    customer-provided encryption key to the request.

    When this kind of encryption is specified, Amazon S3 encrypts the object
    at rest and allows downloads only when the expected encryption key is
    provided in the download request.
    """
    transfer_callback = TransferCallback(file_size_mb)

    if sse_key:
        extra_args = {"SSECustomerAlgorithm": "AES256", "SSECustomerKey": sse_key}
    else:
        extra_args = None
    s3.Bucket(bucket_name).Object(object_key).download_file(
        download_file_path, ExtraArgs=extra_args, Callback=transfer_callback
    )
    return transfer_callback.thread_info
```

Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau)

Le kit AWS SDK expose une API de bas niveau qui ressemble beaucoup à l'API REST Amazon S3 pour les chargements partitionnés (voir Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement

partitionné dans Amazon S3). Utilisez l'API de bas niveau si vous devez interrompre vos chargements partitionnés puis les reprendre, modifier la taille des partitions pendant le chargement ou si vous ignorez la taille des données à charger à l'avance. Lorsque ces exigences ne s'appliquent pas, utilisez l'API de haut niveau (voir Utilisation des kits AWS SDK (API de haut niveau)).

Java

L'exemple suivant montre comment utiliser les classes Java de bas niveau pour charger un fichier. Il exécute les étapes suivantes :

- Initie un chargement partitionné à l'aide de la méthode `AmazonS3Client.initiateMultipartUpload()` et transmet un objet `InitiateMultipartUploadRequest`.
- Enregistre l'ID de chargement renvoyé par la méthode `AmazonS3Client.initiateMultipartUpload()`. Vous devez fournir cet ID de chargement pour chaque opération suivante de chargement partitionné.
- Charge les parties de l'objet. Pour chaque partie, appelez la méthode `AmazonS3Client.uploadPart()`. Vous fournissez les informations de chargement de partie à l'aide d'un objet `UploadPartRequest`.
- Pour chaque partie, enregistre l'ETag de la réponse de la méthode `AmazonS3Client.uploadPart()` dans une liste. Vous utilisez les valeurs ETag pour terminer le chargement partitionné.
- Appelle la méthode `AmazonS3Client.completeMultipartUpload()` pour terminer le chargement partitionné.

Example

Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;
```

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class LowLevelMultipartUpload {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String keyName = "*** Key name ***";
        String filePath = "*** Path to file to upload ***";

        File file = new File(filePath);
        long contentLength = file.length();
        long partSize = 5 * 1024 * 1024; // Set part size to 5 MB.

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withRegion(clientRegion)
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .build();

            // Create a list of ETag objects. You retrieve ETags for each object
 part
            // uploaded,
            // then, after each individual part has been uploaded, pass the list of
 ETags to
            // the request to complete the upload.
            List<PartETag> partETags = new ArrayList<PartETag>();

            // Initiate the multipart upload.
            InitiateMultipartUploadRequest initRequest = new
 InitiateMultipartUploadRequest(bucketName, keyName);
            InitiateMultipartUploadResult initResponse =
 s3Client.initiateMultipartUpload(initRequest);

            // Upload the file parts.
            long filePosition = 0;
            for (int i = 1; filePosition < contentLength; i++) {
                // Because the last part could be less than 5 MB, adjust the part
 size as
                // needed.
```

```
                partSize = Math.min(partSize, (contentLength - filePosition));

                // Create the request to upload a part.
                UploadPartRequest uploadRequest = new UploadPartRequest()
                        .withBucketName(bucketName)
                        .withKey(keyName)
                        .withUploadId(initResponse.getUploadId())
                        .withPartNumber(i)
                        .withFileOffset(filePosition)
                        .withFile(file)
                        .withPartSize(partSize);

                // Upload the part and add the response's ETag to our list.
                UploadPartResult uploadResult = s3Client.uploadPart(uploadRequest);
                partETags.add(uploadResult.getPartETag());

                filePosition += partSize;
            }

            // Complete the multipart upload.
            CompleteMultipartUploadRequest compRequest = new
 CompleteMultipartUploadRequest(bucketName, keyName,
                    initResponse.getUploadId(), partETags);
            s3Client.completeMultipartUpload(compRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

.NET

L'exemple C# montre comment utiliser l'API de chargement partitionné du kit SDK pour .NET de bas niveau pour charger un fichier sur un compartiment S3. Pour plus d'informations sur les chargements partitionnés Amazon S3, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez l'API du kit SDK pour .NET pour charger des objets volumineux, un dépassement de délai est possible même lors de l'écriture des données dans le flux de demande. Vous pouvez définir un délai explicite en utilisant `UploadPartRequest`.

L'exemple de code C# suivant charge un fichier dans un compartiment S3 grâce à l'API de chargement partitionné de bas niveau. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class UploadFileMPULowLevelAPITest
    {
        private const string bucketName = "*** provide bucket name ***";
        private const string keyName = "*** provide a name for the uploaded object
 ***";
        private const string filePath = "*** provide the full path name of the file
 to upload ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            Console.WriteLine("Uploading an object");
            UploadObjectAsync().Wait();
        }
```

```
        private static async Task UploadObjectAsync()
        {
            // Create list to store upload part responses.
            List<UploadPartResponse> uploadResponses = new
List<UploadPartResponse>();

            // Setup information required to initiate the multipart upload.
            InitiateMultipartUploadRequest initiateRequest = new
InitiateMultipartUploadRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = keyName
            };

            // Initiate the upload.
            InitiateMultipartUploadResponse initResponse =
                await s3Client.InitiateMultipartUploadAsync(initiateRequest);

            // Upload parts.
            long contentLength = new FileInfo(filePath).Length;
            long partSize = 5 * (long)Math.Pow(2, 20); // 5 MB

            try
            {
                Console.WriteLine("Uploading parts");

                long filePosition = 0;
                for (int i = 1; filePosition < contentLength; i++)
                {
                    UploadPartRequest uploadRequest = new UploadPartRequest
                        {
                            BucketName = bucketName,
                            Key = keyName,
                            UploadId = initResponse.UploadId,
                            PartNumber = i,
                            PartSize = partSize,
                            FilePosition = filePosition,
                            FilePath = filePath
                        };

                    // Track upload progress.
                    uploadRequest.StreamTransferProgress +=
                        new
EventHandler<StreamTransferProgressArgs>(UploadPartProgressEventCallback);
```

```
                    // Upload a part and add the response to our list.
                    uploadResponses.Add(await
s3Client.UploadPartAsync(uploadRequest));

                    filePosition += partSize;
                }

                // Setup to complete the upload.
                CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        Key = keyName,
                        UploadId = initResponse.UploadId
                     };
                completeRequest.AddPartETags(uploadResponses);

                // Complete the upload.
                CompleteMultipartUploadResponse completeUploadResponse =
                    await s3Client.CompleteMultipartUploadAsync(completeRequest);
            }
            catch (Exception exception)
            {
                Console.WriteLine("An AmazonS3Exception was thrown: { 0}",
exception.Message);

                // Abort the upload.
                AbortMultipartUploadRequest abortMPURequest = new
AbortMultipartUploadRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName,
                    UploadId = initResponse.UploadId
                };
               await s3Client.AbortMultipartUploadAsync(abortMPURequest);
            }
        }
        public static void UploadPartProgressEventCallback(object sender,
StreamTransferProgressArgs e)
        {
            // Process event.
            Console.WriteLine("{0}/{1}", e.TransferredBytes, e.TotalBytes);
        }
```

```
    }
}
```

PHP

Cette rubrique montre comment utiliser la méthode `uploadPart` de bas niveau de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour charger un fichier en plusieurs parties. Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

L'exemple PHP suivant charge un fichier dans un compartiment Amazon S3 grâce au chargement partitionné de l'API PHP de bas niveau.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';
$filename = '*** Path to and Name of the File to Upload ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

$result = $s3->createMultipartUpload([
    'Bucket'       => $bucket,
    'Key'          => $keyname,
    'StorageClass' => 'REDUCED_REDUNDANCY',
    'Metadata'     => [
        'param1' => 'value 1',
        'param2' => 'value 2',
        'param3' => 'value 3'
    ]
]);
$uploadId = $result['UploadId'];

// Upload the file in parts.
try {
    $file = fopen($filename, 'r');
    $partNumber = 1;
    while (!feof($file)) {
```

```
        $result = $s3->uploadPart([
            'Bucket'     => $bucket,
            'Key'        => $keyname,
            'UploadId'   => $uploadId,
            'PartNumber' => $partNumber,
            'Body'       => fread($file, 5 * 1024 * 1024),
        ]);
        $parts['Parts'][$partNumber] = [
            'PartNumber' => $partNumber,
            'ETag' => $result['ETag'],
        ];
        $partNumber++;

        echo "Uploading part $partNumber of $filename." . PHP_EOL;
    }
    fclose($file);
} catch (S3Exception $e) {
    $result = $s3->abortMultipartUpload([
        'Bucket'   => $bucket,
        'Key'      => $keyname,
        'UploadId' => $uploadId
    ]);

    echo "Upload of $filename failed." . PHP_EOL;
}

// Complete the multipart upload.
$result = $s3->completeMultipartUpload([
    'Bucket'   => $bucket,
    'Key'      => $keyname,
    'UploadId' => $uploadId,
    'MultipartUpload'    => $parts,
]);
$url = $result['Location'];

echo "Uploaded $filename to $url." . PHP_EOL;
```

Utilisation de la AWS SDK pour Ruby

Le kit AWS SDK pour Ruby version 3 prend en charge les chargements partitionnés Amazon S3 de deux manières. Pour la première option, vous pouvez utiliser des chargements de fichiers gérés. Pour plus d'informations, consultez Uploading Files to Amazon S3 dans le Blog des développeurs

AWS. Les chargements de fichiers gérés constituent la méthode recommandée pour charger des fichiers dans un compartiment. Ces chargements offrent les avantages suivants :

- Ils gèrent les chargements partitionnés pour les objets de plus de 15 Mo.
- Ils ouvrent correctement les fichiers en mode binaire pour éviter les problèmes d'encodage.
- Ils utilisent plusieurs threads pour le chargement des parties d'objets volumineux en parallèle.

Vous pouvez également utiliser directement les opérations suivantes du client de chargement partitionné :

- create_multipart_upload – Lance un chargement partitionné et renvoie un ID de chargement.
- upload_part – Charge une partie d'un chargement partitionné.
- upload_part_copy – Charge une partie en copiant les données d'un objet existant comme source de données.
- complete_multipart_upload – Termine un chargement partitionné en assemblant des parties chargées précédemment.
- abort_multipart_upload – Arrête un chargement partitionné.

Chargement d'un répertoire à l'aide de la classe TransferUtility.

Vous pouvez utiliser la classe `TransferUtility` pour charger un répertoire entier. Par défaut, l'API charge uniquement les fichiers à la racine du répertoire spécifié. Toutefois, vous pouvez spécifier de charger les fichiers de manière récursive dans tous les sous-répertoires.

Indiquez des expressions de filtre pour sélectionner des fichiers dans le répertoire spécifié selon des critères de filtrage. Par exemple, pour ne charger que les fichiers PDF d'un répertoire, spécifiez l'expression de filtre `"*.pdf"`.

Quand vous chargez des données depuis un répertoire, vous ne spécifiez pas les noms de clé pour les objets résultants. Amazon S3 génère les noms de clé à l'aide du chemin du fichier d'origine. Par exemple, si vous avez un répertoire appelé `c:\myfolder` avec la structure suivante :

Example

```
C:\myfolder
      \a.txt
      \b.pdf
      \media\
```

```
            An.mp3
```

Lorsque vous chargez ce répertoire, Amazon S3 utilise les noms de clé suivants :

Example

```
a.txt
b.pdf
media/An.mp3
```

Example

L'exemple C# suivant charge un répertoire dans un compartiment Amazon S3. Il montre comment utiliser différentes surcharges `TransferUtility.UploadDirectory` pour charger le répertoire. Chaque appel de chargement successif remplace le chargement précédent. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Transfer;
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class UploadDirMPUHighLevelAPITest
    {
        private const string existingBucketName = "*** bucket name ***";
        private const string directoryPath = @"*** directory path ***";
        // The example uploads only .txt files.
        private const string wildCard = "*.txt";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion = RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;
        static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            UploadDirAsync().Wait();
        }
```

```
        private static async Task UploadDirAsync()
        {
            try
            {
                var directoryTransferUtility =
                    new TransferUtility(s3Client);

                // 1. Upload a directory.
                await directoryTransferUtility.UploadDirectoryAsync(directoryPath,
                    existingBucketName);
                Console.WriteLine("Upload statement 1 completed");

                // 2. Upload only the .txt files from a directory
                //    and search recursively.
                await directoryTransferUtility.UploadDirectoryAsync(
                                                directoryPath,
                                                existingBucketName,
                                                wildCard,
                                                SearchOption.AllDirectories);
                Console.WriteLine("Upload statement 2 completed");

                // 3. The same as Step 2 and some optional configuration.
                //    Search recursively for .txt files to upload.
                var request = new TransferUtilityUploadDirectoryRequest
                {
                    BucketName = existingBucketName,
                    Directory = directoryPath,
                    SearchOption = SearchOption.AllDirectories,
                    SearchPattern = wildCard
                };

                await directoryTransferUtility.UploadDirectoryAsync(request);
                Console.WriteLine("Upload statement 3 completed");
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
                        "Error encountered ***. Message:'{0}' when writing an object",
e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
```

```
                    "Unknown encountered on server. Message:'{0}' when writing an
 object", e.Message);
                }
            }
        }
}
```

Liste des chargements partitionnés

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI, l'API REST ou les kits AWS SDK pour récupérer une liste des chargements partitionnés en cours dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser le chargement partitionné pour charger par programme un seul objet sur Amazon S3. Les chargements partitionnés déplacent un objet vers Amazon S3 en déplaçant des portions des données de cet objet à la fois. Pour en savoir plus sur le chargement partitionné, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Pour obtenir une procédure complète sur le chargement partitionné d'un objet avec une somme de contrôle supplémentaire, consultez Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données.

La section suivante montre comment afficher la liste des chargements partitionnés en cours avec l'AWS Command Line Interface, l'API REST Amazon S3 et les kits AWS SDK.

Liste des chargements partitionnés à l'aide d'AWS CLI

Les sections suivantes du kit AWS Command Line Interface décrivent les opérations pour lister les chargements partitionnés.

- list-parts- répertorie les parties chargées pour un chargement partitionné spécifique.
- list-multipart-uploads- répertorie les chargements partitionnés en cours.

Liste des chargements partitionnés à l'aide de l'API REST

Les sections suivantes de la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service décrivent l'API REST pour la liste des chargements partitionnés.

- ListParts- répertorie les parties chargées pour un chargement partitionné spécifique.
- ListMultiPartuploads- répertorie les chargements partitionnés en cours.

Liste des chargements partitionnés à l'aide du kit AWS SDK (API de bas niveau)

Java

Pour répertorier tous les chargements partitionnés en cours sur un compartiment à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser les classes d'API de bas niveau pour :

Processus d'élaboration de la liste des chargements partitionnés via l'API de bas niveau

1	Créer une instance de la classe `ListMultipartUploadsRequest` et préciser le nom du compartiment.
2	Exécuter la méthode `listMultipartUploads` S3Client. Cette méthode renvoie une instance de la classe `ListMultipartUploadsResponse`, qui vous fournit des informations sur les chargements partitionnés en cours.

Pour voir des exemples illustrant comment répertorier les chargements partitionnés à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Liste des chargements partitionnés dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

Pour afficher tous les chargements partitionnés en cours vers un compartiment spécifique, utilisez la classe `ListMultipartUploadsRequest` de l'API de chargement partitionné de bas niveau du kit SDK pour .NET. La méthode `AmazonS3Client.ListMultipartUploads` retourne une instance de la classe `ListMultipartUploadsResponse` qui fournit des informations sur les chargements partitionnés en cours.

Un chargement partitionné en cours est un chargement partitionné qui a été lancé à l'aide d'une demande de lancement de chargement partitionné, mais qui n'a pas encore été terminé ou arrêté. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés Amazon S3, veuillez consulter Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

L'exemple C# suivant montre comment utiliser le kit SDK pour .NET pour afficher tous les chargements partitionnés en cours sur un compartiment. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
ListMultipartUploadsRequest request = new ListMultipartUploadsRequest
{
```

```
  BucketName = bucketName // Bucket receiving the uploads.
};

ListMultipartUploadsResponse response = await
 AmazonS3Client.ListMultipartUploadsAsync(request);
```

PHP

Cette rubrique montre comment utiliser les classes d'API de bas niveau de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour répertorier tous les chargements partitionnés en cours sur un compartiment. Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

L'exemple PHP suivant montre comment répertorier tous les chargements partitionnés en cours sur un compartiment.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Retrieve a list of the current multipart uploads.
$result = $s3->listMultipartUploads([
    'Bucket' => $bucket
]);

// Write the list of uploads to the page.
print_r($result->toArray());
```

Suivi d'un chargement partitionné avec les kits AWS SDK

Vous pouvez suivre la progression du chargement d'un objet vers Amazon S3 à l'aide d'une interface d'écoute. L'API de chargement partitionné de haut niveau fournit une interface d'écoute appelée `ProgressListener`. Les événements de progression ont lieu de manière périodique et informent

l'écouteur que des octets ont été transférés. Pour en savoir plus sur le chargement partitionné, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Pour obtenir une procédure complète sur le chargement partitionné d'un objet avec une somme de contrôle supplémentaire, consultez Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données.

La section suivante explique comment suivre le chargement partitionné avec les kits AWS SDK.

Java

Example

L'exemple de code Java suivant charge un fichier et utilise le `ExecutionInterceptor` pour suivre la progression du chargement. Pour obtenir les instructions de création et de test d'un exemple pratique, consultez Premiers pas dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java 2.x.

```
import java.nio.file.Paths;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.async.AsyncRequestBody;
import software.amazon.awssdk.core.interceptor.Context;
import software.amazon.awssdk.core.interceptor.ExecutionAttributes;
import software.amazon.awssdk.core.interceptor.ExecutionInterceptor;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3AsyncClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectRequest;

public class TrackMPUProgressUsingHighLevelAPI {

    static class ProgressListener implements ExecutionInterceptor {
        private long transferredBytes = 0;

        @Override
        public void beforeTransmission(Context.BeforeTransmission context,
 ExecutionAttributes executionAttributes) {
            if (context.httpRequest().firstMatchingHeader("Content-
Length").isPresent()) {
                String contentLength =
 context.httpRequest().firstMatchingHeader("Content-Length").get();
                long partSize = Long.parseLong(contentLength);
                transferredBytes += partSize;
                System.out.println("Transferred bytes: " + transferredBytes);
```

```
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String existingBucketName = "*** Provide bucket name ***";
        String keyName = "*** Provide object key ***";
        String filePath = "*** file to upload ***";

        S3AsyncClient s3Client = S3AsyncClient.builder()
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                .overrideConfiguration(c -> c.addExecutionInterceptor(new
ProgressListener()))
                .build();

        // For more advanced uploads, you can create a request object
        // and supply additional request parameters (ex: progress listeners,
        // canned ACLs, etc.)
        PutObjectRequest request = PutObjectRequest.builder()
                .bucket(existingBucketName)
                .key(keyName)
                .build();

        AsyncRequestBody requestBody =
AsyncRequestBody.fromFile(Paths.get(filePath));

        // You can ask the upload for its progress, or you can
        // add a ProgressListener to your request to receive notifications
        // when bytes are transferred.
        // S3AsyncClient processes all transfers asynchronously,
        // so this call will return immediately.
        var upload = s3Client.putObject(request, requestBody);

        try {
            // You can block and wait for the upload to finish
            upload.join();
        } catch (Exception exception) {
            System.out.println("Unable to upload file, upload aborted.");
            exception.printStackTrace();
        } finally {
            s3Client.close();
        }
    }
```

```
}
```

.NET

L'exemple C# suivant charge un fichier dans un compartiment S3 à l'aide de la classe `TransferUtility` et suit la progression du chargement. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Transfer;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class TrackMPUUsingHighLevelAPITest
    {
        private const string bucketName = "*** provide the bucket name ***";
        private const string keyName = "*** provide the name for the uploaded object
 ***";
        private const string filePath = " *** provide the full path name of the file
 to upload **";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;


        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            TrackMPUAsync().Wait();
        }

        private static async Task TrackMPUAsync()
        {
            try
            {
                var fileTransferUtility = new TransferUtility(s3Client);

                // Use TransferUtilityUploadRequest to configure options.
```

```
                // In this example we subscribe to an event.
                var uploadRequest =
                    new TransferUtilityUploadRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        FilePath = filePath,
                        Key = keyName
                    };

                uploadRequest.UploadProgressEvent +=
                    new EventHandler<UploadProgressArgs>
                        (uploadRequest_UploadPartProgressEvent);

                await fileTransferUtility.UploadAsync(uploadRequest);
                Console.WriteLine("Upload completed");
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }

        static void uploadRequest_UploadPartProgressEvent(object sender,
 UploadProgressArgs e)
        {
            // Process event.
            Console.WriteLine("{0}/{1}", e.TransferredBytes, e.TotalBytes);
        }
    }
}
```

Interruption d'un chargement partitionné

Après avoir lancé un chargement partitionné, vous commencez à charger les parties. Amazon S3 stocke ces parties et ne crée l'objet qu'une fois que vous avez chargé toutes les parties et envoyé une demande de finalisation du chargement partitionné. Dès réception de la demande de fin de

chargement partitionné, Amazon S3 assemble les parties et crée un objet. Si vous n'envoyez pas correctement la demande de finalisation du chargement partitionné, S3 n'assemble pas les différentes parties et ne crée aucun objet. Si vous ne souhaitez pas finaliser un chargement partitionné après avoir chargé différentes parties, vous devez abandonner le chargement partitionné.

Tout le stockage associé aux parties chargées vous est facturé. Il est recommandé de toujours finaliser le chargement partitionné ou d'arrêter le chargement partitionné pour supprimer les parties chargées. Pour de plus amples informations sur la tarification, consultez Chargement partitionné et tarification.

Vous pouvez également arrêter un chargement partitionné incomplet à l'aide d'une configuration de cycle de vie de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une configuration de cycle de vie de compartiment pour supprimer les chargements partitionnés incomplets.

La section suivante montre comment arrêter un chargement partitionné en cours dans Amazon S3 à l'aide de l'AWS Command Line Interface, de l'API REST ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la AWS CLI

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la AWS CLI pour arrêter un chargement partitionné, consultez abort-multipart-upload dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'API REST pour arrêter un chargement partitionné, consultez AbortMultipartUpload dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK (API de haut niveau)

Java

Pour arrêter les chargements partitionnés en cours à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez abandonner les chargements qui ont été initiés avant une date spécifiée et qui sont toujours en cours. Un chargement est considéré comme étant en cours dès que vous le lancez et jusqu'à ce qu'il soit terminé ou arrêté.

Pour arrêter des chargements partitionnés, vous pouvez :

1	Créer une instance S3Client.

2	Utiliser les méthodes d'abandon du client en indiquant le nom du compartiment et les autres paramètres requis.

> **Note**
>
> Vous pouvez également arrêter un chargement partitionné spécifique. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

Pour voir des exemples illustrant comment abandonner des chargements partitionnés à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Annulation d'un chargement partitionné dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

L'exemple C# suivant arrête tous les chargements partitionnés en cours initiés sur un compartiment spécifique il y a plus d'une semaine. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Transfer;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class AbortMPUUsingHighLevelAPITest
    {
        private const string bucketName = "*** provide bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            AbortMPUAsync().Wait();
```

```
        }

        private static async Task AbortMPUAsync()
        {
            try
            {
                var transferUtility = new TransferUtility(s3Client);

                // Abort all in-progress uploads initiated before the specified
 date.
                await transferUtility.AbortMultipartUploadsAsync(
                    bucketName, DateTime.Now.AddDays(-7));
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> Vous pouvez également arrêter un chargement partitionné spécifique. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau)

Vous pouvez arrêter un chargement partitionné en cours en appelant la méthode `AmazonS3.abortMultipartUpload`. Cette méthode supprime toutes les parties qui ont été chargées dans Amazon S3 et libère les ressources. Vous devez fournir l'ID de chargement, le nom du compartiment et le nom de la clé. L'exemple de code Java suivant illustre comment arrêter un chargement partitionné en cours.

Pour arrêter un chargement partitionné, vous fournissez l'ID de chargement, ainsi que les noms de compartiment et de clé utilisés dans le chargement. Après avoir arrêté un chargement partitionné, vous ne pouvez pas utiliser l'ID de chargement pour charger les parties supplémentaires. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés Amazon S3, veuillez consulter Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Java

Pour arrêter un chargement partitionné spécifique en cours à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser l'API de bas niveau pour abandonner le chargement en fournissant le nom du compartiment, la clé de l'objet et l'ID du chargement.

> **Note**
>
> Au lieu d'abandonner un chargement partitionné spécifique, vous pouvez arrêter tous les chargements partitionnés lancés avant une heure spécifique et qui sont toujours en cours. Cette opération de nettoyage est utile pour arrêter les anciens chargements partitionnés que vous avez initiés mais que vous n'avez pas terminés ou arrêtés. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de haut niveau).

Pour voir des exemples illustrant comment abandonner un chargement partitionné spécifique à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Annulation d'un chargement partitionné dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

L'exemple C# suivant montre comment arrêter un chargement partitionné. Pour obtenir un exemple C# complet incluant le code suivant, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

```
AbortMultipartUploadRequest abortMPURequest = new AbortMultipartUploadRequest
{
    BucketName = existingBucketName,
    Key = keyName,
    UploadId = initResponse.UploadId
};
await AmazonS3Client.AbortMultipartUploadAsync(abortMPURequest);
```

Vous pouvez aussi annuler tous les chargements partitionnés en cours démarrés avant un moment spécifique. Cette opération de nettoyage est utile pour abandonner les chargements partitionnés que vous n'avez pas terminés ou interrompus. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de haut niveau).

PHP

Cet exemple illustre comment utiliser une classe de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour interrompre un chargement partitionné en cours. Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2. L'exemple de la méthode `abortMultipartUpload()`.

Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';
$uploadId = '*** Upload ID of upload to Abort ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Abort the multipart upload.
$s3->abortMultipartUpload([
    'Bucket'   => $bucket,
    'Key'      => $keyname,
    'UploadId' => $uploadId,
]);
```

Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné

Le chargement partitionné vous permet de copier des objets en plusieurs parties. Les exemples de cette section vous montrent comment copier des objets supérieurs à 5 Go grâce à l'API de chargement partitionné. Pour plus d'informations sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Vous pouvez copier les objets inférieurs à 5 Go en une seule opération sans avoir à utiliser l'API de chargement partitionné. Vous pouvez copier des objets inférieurs à 5 Go en une seule opération à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS CLI, l'API REST ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Copie, déplacement et changement de nom des objets.

Pour obtenir une procédure complète sur le chargement partitionné d'un objet avec une somme de contrôle supplémentaire, consultez Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données.

La section suivante explique comment copier un objet avec le chargement partitionné à l'aide de l'API REST ou des kits AWS SDK.

Utilisation de l'API REST

Les sections suivantes de la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service décrivent l'API REST pour le chargement partitionné. Pour copier un objet existant, utilisez l'API de chargement d'une partie (Copy) et spécifiez l'objet source en ajoutant l'en-tête `x-amz-copy-source` dans votre demande.

- Lancement du chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy)
- Achèvement du chargement partitionné
- Interruption du chargement partitionné
- Liste des parties
- Liste des chargements partitionnés

Vous pouvez utiliser ces API pour vos propres demandes REST ou vous pouvez utiliser l'un des kits SDK fournis. Pour plus d'informations sur l'utilisation du chargement partitionné avec AWS CLI, consultez Utilisation de la AWS CLI. Pour plus d'informations sur les kits SDK, consultez Prise en charge des kits AWS SDK pour le chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour copier un objet à l'aide de l'API de bas niveau, procédez comme suit :

- Lancez un chargement partitionné en appelant la méthode `AmazonS3Client.initiateMultipartUpload()`.

- Enregistrez l'ID de chargement de l'objet de la réponse renvoyé par la méthode `AmazonS3Client.initiateMultipartUpload()`. Vous devez fournir cet ID de chargement pour chaque opération de chargement de partie.
- Copiez toutes les parties. Pour chaque partie que vous devez copier, créez une nouvelle instance de la classe `CopyPartRequest`. Fournissez les informations sur la partie, notamment les noms des compartiments source et de destination, les clés d'objet source et de destination, l'ID de chargement, les emplacement des premier et dernier octets de la partie, ainsi que le numéro de la partie.
- Enregistrez les réponses des appels de méthode `AmazonS3Client.copyPart()`. Chaque réponse inclut la valeur `ETag` et le numéro de partie de la partie chargée. Vous avez besoin de ces informations pour terminer le chargement partitionné.
- Appelez la méthode `AmazonS3Client.completeMultipartUpload()` pour terminer l'opération de copie.

Java

Pour voir des exemples de copie d'objets à l'aide d'un chargement partitionné avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Copie d'une partie d'un autre objet dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

L'exemple C# suivant montre comment utiliser le kit SDK pour .NET pour copier un objet Amazon S3 dont la taille est supérieure à 5 Go d'un emplacement source vers un autre, par exemple, d'un compartiment vers un autre. Pour copier des objets dont la taille est inférieure à 5 Go, utilisez la procédure de copie en une seule opération décrite dans Utilisation des kits AWS SDK. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés Amazon S3, veuillez consulter Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Cet exemple montre comment copier un objet Amazon S3 dont la taille est supérieure à 5 Go d'un compartiment S3 vers un autre à l'aide de l'API de chargement partitionné du kit SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
```

```
namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class CopyObjectUsingMPUapiTest
    {
        private const string sourceBucket = "*** provide the name of the bucket with
 source object ***";
        private const string targetBucket = "*** provide the name of the bucket to
 copy the object to ***";
        private const string sourceObjectKey = "*** provide the name of object to
 copy ***";
        private const string targetObjectKey = "*** provide the name of the object
 copy ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            Console.WriteLine("Copying an object");
            MPUCopyObjectAsync().Wait();
        }
        private static async Task MPUCopyObjectAsync()
        {
            // Create a list to store the upload part responses.
            List<UploadPartResponse> uploadResponses = new
 List<UploadPartResponse>();
            List<CopyPartResponse> copyResponses = new List<CopyPartResponse>();

            // Setup information required to initiate the multipart upload.
            InitiateMultipartUploadRequest initiateRequest =
                new InitiateMultipartUploadRequest
                {
                    BucketName = targetBucket,
                    Key = targetObjectKey
                };

            // Initiate the upload.
            InitiateMultipartUploadResponse initResponse =
                await s3Client.InitiateMultipartUploadAsync(initiateRequest);

            // Save the upload ID.
            String uploadId = initResponse.UploadId;
```

```
            try
            {
                // Get the size of the object.
                GetObjectMetadataRequest metadataRequest = new
GetObjectMetadataRequest
                {
                    BucketName = sourceBucket,
                    Key = sourceObjectKey
                };

                GetObjectMetadataResponse metadataResponse =
                    await s3Client.GetObjectMetadataAsync(metadataRequest);
                long objectSize = metadataResponse.ContentLength; // Length in
bytes.

                // Copy the parts.
                long partSize = 5 * (long)Math.Pow(2, 20); // Part size is 5 MB.

                long bytePosition = 0;
                for (int i = 1; bytePosition < objectSize; i++)
                {
                    CopyPartRequest copyRequest = new CopyPartRequest
                    {
                        DestinationBucket = targetBucket,
                        DestinationKey = targetObjectKey,
                        SourceBucket = sourceBucket,
                        SourceKey = sourceObjectKey,
                        UploadId = uploadId,
                        FirstByte = bytePosition,
                        LastByte = bytePosition + partSize - 1 >= objectSize ?
objectSize - 1 : bytePosition + partSize - 1,
                        PartNumber = i
                    };

                    copyResponses.Add(await s3Client.CopyPartAsync(copyRequest));

                    bytePosition += partSize;
                }

                // Set up to complete the copy.
                CompleteMultipartUploadRequest completeRequest =
                new CompleteMultipartUploadRequest
                {
```

```
                    BucketName = targetBucket,
                    Key = targetObjectKey,
                    UploadId = initResponse.UploadId
                };
                completeRequest.AddPartETags(copyResponses);

                // Complete the copy.
                CompleteMultipartUploadResponse completeUploadResponse =
                    await s3Client.CompleteMultipartUploadAsync(completeRequest);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Didacticiel : chargement partitionné d'un objet et vérification de l'intégrité de ses données

Le chargement partitionné vous permet de charger un seul objet en tant qu'ensemble de parties. Chaque partie est une portion contiguë des données de l'objet. Vous pouvez charger ces parties d'objet indépendamment et dans n'importe quel ordre. Si le transfert d'une partie échoue, vous pouvez la retransférer sans affecter les autres. Une fois toutes les parties de l'objet chargées, Amazon S3 les assemble et crée l'objet. En général, lorsque l'objet atteint la taille de 100 Mo, vous devez préférer les chargements partitionnés au chargement d'objet en une seule opération. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3. Pour obtenir les limites liées aux chargements partitionnés, consultez Limites de la fonction de chargement partitionné Amazon S3.

Vous pouvez utiliser des sommes de contrôle pour vérifier que les ressources ne sont pas altérées lors de la copie. L'exécution d'une somme de contrôle consiste à utiliser un algorithme pour itérer séquentiellement chaque octet d'un fichier. Amazon S3 propose plusieurs options de somme de

contrôle pour vérifier l'intégrité des données. Nous vous recommandons d'effectuer ces contrôles d'intégrité en tant que bonne pratique de durabilité et pour confirmer que chaque octet est transféré sans modification. Amazon S3 prend également en charge les algorithmes suivants : SHA-1, SHA-256, CRC32 et CRC32C. Amazon S3 utilise un ou plusieurs de ces algorithmes pour calculer la valeur d'une somme de contrôle supplémentaire et la stocker dans les métadonnées de l'objet. Pour en savoir plus sur le total de contrôle, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Objectif

Dans ce didacticiel, vous découvrirez comment charger un objet sur Amazon S3 à l'aide d'un chargement partitionné et d'une somme de contrôle SHA-256 supplémentaire via l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI). Vous apprendrez également à vérifier l'intégrité des données de l'objet en calculant le hachage MD5 et la somme de contrôle SHA-256 de l'objet chargé.

Rubriques

- Prérequis
- Étape 1 : création d'un gros fichier
- Étape 2 : division du fichier en plusieurs fichiers
- Étape 3 : création du chargement partitionné avec une somme de contrôle supplémentaire
- Étape 4 : chargement des différentes parties du chargement partitionné
- Étape 5 : affichage de la liste de toutes les parties du chargement partitionné
- Étape 6 : finalisation du chargement partitionné
- Étape 7 : vérification du chargement de l'objet est dans votre compartiment
- Étape 8 : vérification de l'intégrité de l'objet à l'aide d'une somme de contrôle MD5
- Étape 9 : vérification de l'intégrité de l'objet à l'aide d'une somme de contrôle supplémentaire
- Étape 10 : nettoyage de vos ressources

Prérequis

- Avant de commencer ce didacticiel, vérifiez que vous avez accès à un compartiment Amazon S3 dans lequel vous pouvez charger un objet. Pour plus d'informations, consultez Création d'un compartiment à usage général.
- L'interface de ligne de commande AWS doit être installée et configurée. Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

- Vous pouvez aussi exécuter des commandes d'AWS CLI depuis la console avec AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? et Commencer avec AWS CloudShell dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Étape 1 : création d'un gros fichier

Si vous avez déjà un fichier prêt à être chargé, vous pouvez l'utiliser pour ce didacticiel. Dans le cas contraire, créez un fichier de 15 Mo en procédant comme suit. Pour obtenir les limites liées aux chargements partitionnés, consultez Limites de la fonction de chargement partitionné Amazon S3.

Pour créer un gros fichier

Utilisez l'une des commandes suivantes pour créer le fichier, selon le système d'exploitation que vous utilisez.

Linux ou macOS

Pour créer un fichier de 15 Mo, ouvrez votre terminal local et exécutez la commande suivante :

```
dd if=/dev/urandom of=census-data.bin bs=1M count=15
```

Cette commande crée un fichier nommé `census-data.bin` rempli d'octets aléatoires, d'une taille de 15 Mo.

Windows

Pour créer un fichier de 15 Mo, ouvrez votre terminal local et exécutez la commande suivante :

```
fsutil file createnew census-data.bin 15728640
```

Cette commande crée un fichier nommé `census-data.bin` avec une taille de 15 Mo de données arbitraires (15 728 640 octets).

Étape 2 : division du fichier en plusieurs fichiers

Pour effectuer le chargement partitionné, vous devez diviser le gros fichier en parties de plus petite taille. Vous pourrez ensuite charger ces parties de plus petite taille en utilisant le processus de

chargement partitionné. Cette étape montre comment diviser le gros fichier créé à l'étape 1 en plusieurs parties de plus petite taille. L'exemple suivant utilise un fichier de 15 Mo nommé `census-data.bin`.

Pour diviser un gros fichier en plusieurs parties

Linux ou macOS

Pour diviser le gros fichier en parties de 5 Mo, utilisez la commande `split`. Ouvrez le terminal et exécutez ce qui suit :

```
split -b 5M -d census-data.bin census-part
```

Cette commande divise `census-data.bin` en parties de 5 Mo nommées `census-part**`, où `**` est un suffixe numérique commençant par `00`.

Windows

Pour diviser le gros fichier, utilisez PowerShell. Ouvrez PowerShell et exécutez le script suivant :

```
$inputFile = "census-data.bin"
$outputFilePrefix = "census-part"
$chunkSize = 5MB

$fs = [System.IO.File]::OpenRead($inputFile)
$buffer = New-Object byte[] $chunkSize
$fileNumber = 0

while ($fs.Position -lt $fs.Length) {
$bytesRead = $fs.Read($buffer, 0, $chunkSize)
$outputFile = "{0}{1:D2}" -f $outputFilePrefix, $fileNumber
$fileStream = [System.IO.File]::Create($outputFile)
$fileStream.Write($buffer, 0, $bytesRead)
$fileStream.Close()
$fileNumber++
}

$fs.Close()
```

Ce script PowerShell lit le gros fichier par fragments de 5 Mo et écrit chaque fragment dans un nouveau fichier avec un suffixe numérique.

Après avoir exécuté la commande appropriée, vous devriez voir les différentes parties dans le répertoire dans lequel vous l'avez exécutée. Chaque partie a un suffixe correspondant à son numéro de partie, par exemple :

```
census-part00 census-part01 census-part02
```

Étape 3 : création du chargement partitionné avec une somme de contrôle supplémentaire

Pour pouvoir lancer le processus de chargement partitionné, vous devez créer la demande de chargement partitionné. Cette étape consiste à lancer le chargement partitionné et à spécifier une somme de contrôle supplémentaire pour l'intégrité des données. L'exemple suivant utilise la somme de contrôle SHA-256. Si vous souhaitez fournir des métadonnées qui décrivent l'objet en cours de chargement, vous devez le faire dans la demande de lancement du chargement partitionné.

> **Note**
>
> Dans cette étape et dans les étapes suivantes, ce didacticiel utilise l'algorithme supplémentaire SHA-256. Vous avez la possibilité d'utiliser une autre somme de contrôle supplémentaire pour ces étapes, telle que CRC32, CRC32C ou SHA-1. Si vous choisissez un algorithme différent, vous devrez l'utiliser tout au long des étapes de ce didacticiel.

Pour lancer le chargement partitionné

Sur le terminal, utilisez la commande `create-multipart-upload` suivante afin de lancer un chargement partitionné pour votre compartiment. Remplacez *amzn-s3-demo-bucket1* par le nom de votre compartiment. Remplacez également `census_data_file` par le nom de fichier que vous avez choisi. Ce nom de fichier deviendra la clé d'objet une fois le chargement terminé.

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key
 'census_data_file' --checksum-algorithm sha256
```

Si la demande aboutit, vous obtenez une sortie JSON semblable à la suivante :

```
{
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "ChecksumAlgorithm": "SHA256",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
```

```
    "Key": "census_data_file",
    "UploadId":
 "cNV6KCSNANFZapz1LUGPC5XwUVi1n6yUoIeSP138sNOKPeMhpKQRrbT9k0ePmgoOTCj9K83T4e2Gb5hQvNoNpCKqyb8m3
}
```

> **Note**
>
> Lorsque vous envoyez une demande pour lancer un chargement partitionné, Amazon S3 renvoie une réponse avec un ID de chargement, qui est un identifiant unique pour le chargement partitionné. Vous devez inclure cet ID de chargement dès que vous chargez les parties, listez les parties, terminez un chargement ou arrêtez un chargement. Vous devrez utiliser les valeurs `UploadId`, `Key` et `Bucket` pour les étapes ultérieures. Veillez donc à les enregistrer.
>
> Si vous utilisez un chargement partitionné avec des sommes de contrôle supplémentaires, les numéros des différentes parties doivent être consécutifs. Dans le cas contraire, la demande `complete-multipart-upload` pourra générer une erreur HTTP `500 Internal Server Error`.

Étape 4 : chargement des différentes parties du chargement partitionné

Au cours de cette étape, vous chargerez les parties du chargement partitionné dans le compartiment S3. Utilisez la commande `upload-part` pour charger chaque partie individuellement. Ce processus nécessite de spécifier l'ID de chargement, le numéro des parties et le fichier à charger pour chaque partie.

Pour charger les différentes parties de l'objet

1. Lorsque vous chargez une partie, outre l'ID de chargement, vous devez spécifier un numéro de partie à l'aide de l'argument `--part-number`. Vous pouvez choisir n'importe quel numéro de partie compris entre 1 et 10 000. Un numéro de partie identifie de manière unique une partie et sa place dans l'objet que vous chargez. Le numéro de partie que vous choisissez doit obligatoirement constituer une séquence consécutive (par exemple, 1, 2 ou 3). Si vous chargez une nouvelle partie avec le même numéro qu'une partie précédemment chargée, cette dernière est remplacée.
2. Utilisez la commande `upload-part` pour charger chaque partie du chargement partitionné. L'`--upload-id` est le même que dans la sortie créée par la commande `create-multipart-`

`upload` à l'étape 3. Pour charger la première partie de vos données, utilisez la commande suivante :

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key
 'census_data_file' --part-number 1 --body census-part00 --upload-id
 "cNV6KCSNANFZapz1LUGPC5XwUVi1n6yUoIeSP138sNOKPeMhpKQRrbT9k0ePmgoOTCj9K83T4e2Gb5hQvNoNpCKqy
 --checksum-algorithm SHA256
```

À la fin de chaque commande `upload-part`, vous devriez voir une sortie semblable à l'exemple suivant :

```
{
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "ETag": "\"e611693805e812ef37f96c9937605e69\"",
    "ChecksumSHA256": "QLl8R4i4+SaJlrl8ZIcutc5TbZtwt2NwB8lTXkd3GH0="
}
```

3. Pour les parties suivantes, incrémentez leur numéro en conséquence :

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key 'census_data_file' --
part-number <part-number> --body <file-path> --upload-id "<your-upload-id>" --
checksum-algorithm SHA256
```

Par exemple, utilisez la commande suivante pour charger la deuxième partie :

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key
 'census_data_file' --part-number 2 --body census-part01 --upload-id
 "cNV6KCSNANFZapz1LUGPC5XwUVi1n6yUoIeSP138sNOKPeMhpKQRrbT9k0ePmgoOTCj9K83T4e2Gb5hQvNoNpCKqy
 --checksum-algorithm SHA256
```

Amazon S3 renvoie une balise d'entité et des sommes de contrôle supplémentaires pour chaque partie chargée en tant qu'en-tête dans la réponse.

4. Continuez à utiliser la commande `upload-part` jusqu'à ce que vous ayez chargé toutes les parties de l'objet.

Étape 5 : affichage de la liste de toutes les parties du chargement partitionné

Pour finaliser le chargement partitionné, vous aurez besoin d'une liste de toutes les parties qui ont été chargées pour ce chargement partitionné spécifique. La sortie de la commande `list-parts` fournit des informations telles que le nom du compartiment, la clé, l'ID de chargement, le numéro de la partie, la balise d'entité, les sommes de contrôle supplémentaires, etc. Il est utile d'enregistrer cette sortie dans un fichier afin de pouvoir l'utiliser à l'étape suivante lorsque vous finaliserez le processus de chargement partitionné. Vous pouvez créer un fichier de sortie JSON appelé `parts.json` en utilisant la méthode suivante.

Pour créer un fichier répertoriant toutes les parties

1. Pour générer un fichier JSON contenant les détails de toutes les parties chargées, utilisez la commande `list-parts` suivante. Remplacez ***amzn-s3-demo-bucket1*** par le nom réel de votre compartiment et **<your-upload-id>** par l'ID de chargement que vous avez reçu à l'étape 3. Pour plus d'informations sur la commande `list-parts`, consultez list-parts dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

   ```
   aws s3api list-parts --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key 'census_data_file' --
   upload-id <your-upload-id> --query '{Parts: Parts[*].{PartNumber: PartNumber, ETag:
    ETag, ChecksumSHA256: ChecksumSHA256}}' --output json > parts.json
   ```

   Un nouveau fichier appelé `parts.json` est généré. Ce fichier contient les informations, au format JSON, de toutes les parties que vous avez chargées. Le fichier `parts.json` contient des informations essentielles pour chaque partie du chargement partitionné, telles que le numéro de chaque partie et les valeurs de balise d'entité correspondantes, qui sont nécessaires pour finaliser le processus de chargement partitionné.

2. Ouvrez `parts.json` à l'aide de n'importe quel éditeur de texte ou via le terminal. Voici l'exemple de sortie :

   ```
   {
       "Parts": [
           {
               "PartNumber": 1,
               "ETag": "\"3c3097f89e2a2fece47ac54b243c9d97\"",
               "ChecksumSHA256": "fTPVHfyNHdv5VkR4S3EewdyioXECv7JBxN+d4FXYYTw="
           },
           {
   ```

```
            "PartNumber": 2,
            "ETag": "\"03c71cc160261b20ab74f6d2c476b450\"",
            "ChecksumSHA256": "VDWTa8enjOvULBAO3W2a6C+5/7ZnNjrnLApa1QVc3FE="
        },
        {
            "PartNumber": 3,
            "ETag": "\"81ae0937404429a97967dffa7eb4affb\"",
            "ChecksumSHA256": "cVVkXehUlzcwrBrXgPIM+EKQXPUvWist8mlUTCs4bg8="
        }
    ]
}
```

Étape 6 : finalisation du chargement partitionné

Après le chargement et l'affichage de toutes les parties du chargement partitionné, la dernière étape consiste à finaliser le chargement partitionné. Cette étape fusionne toutes les parties chargées en un seul objet dans votre compartiment S3.

> **Note**
>
> Vous pouvez calculer la somme de contrôle de l'objet avant d'appeler `complete-multipart-upload` en incluant `--checksum-sha256` dans votre demande. Si les sommes ne correspondent pas, Amazon S3 ne répondra pas à la demande. Pour plus d'informations, consultez complete-multipart-upload dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour finaliser le chargement partitionné

Pour finaliser le chargement partitionné, utilisez la commande `complete-multipart-upload`. Cette commande nécessite le fichier `parts.json` créé à l'étape 5, le nom de votre compartiment et l'ID de chargement. Remplacez **<*amzn-s3-demo-bucket1*>** par le nom de votre compartiment et **<your-upload-id>** par l'ID de chargement de `parts.json`.

```
aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://parts.json --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key 'census_data_file' --upload-id <your-upload-id>
```

Voici l'exemple de sortie :

```
{
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Location": "https://amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-east-2.amazonaws.com/
census_data_file",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1",
    "Key": "census_data_file",
    "ETag": "\"f453c6dccca969c457efdf9b1361e291-3\"",
    "ChecksumSHA256": "aI8EoktCdotjU8Bq46DrPCxQCGuGcPIhJ51noWs6hvk=-3"
}
```

> **Note**
>
> Ne supprimez pas encore les fichiers de chaque partie chargée. Vous en aurez besoin pour pouvoir effectuer des sommes de contrôles correspondantes afin de vérifier l'intégrité de l'objet fusionné.

Étape 7 : vérification du chargement de l'objet est dans votre compartiment

Une fois le chargement partitionné finalisé, vous pouvez vérifier que l'objet a bien été chargé dans votre compartiment S3. Pour répertorier les objets de votre compartiment et confirmer la présence du fichier qui vient d'être chargé, utilisez la commande `list-objects-v2`.

Pour répertorier l'objet chargé

Pour répertorier les objets de votre compartiment, utilisez la commande `list-objects-v2`. Remplacez ***amzn-s3-demo-bucket1*** par le nom de votre compartiment :

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Cette commande renvoie une liste des objets qui se trouvent dans votre compartiment. Recherchez le fichier que vous avez chargé (par exemple, `census_data_file`) dans la liste des objets.

Pour plus d'informations, consultez la section Exemples correspondant à la commande `list-objects-v2` dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Étape 8 : vérification de l'intégrité de l'objet à l'aide d'une somme de contrôle MD5

Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez spécifier un algorithme de somme de contrôle à utiliser par Amazon S3. Par défaut, Amazon S3 stocke le condensé d'octets MD5 sous la forme de la balise d'entité de l'objet. Pour les chargements partitionnés, la balise d'entité n'est pas la somme de contrôle de l'objet entier, mais plutôt une combinaison des sommes de contrôle de chaque partie.

Pour vérifier l'intégrité d'un objet à l'aide d'une somme de contrôle MD5

1. Pour récupérer la balise d'entité de l'objet chargé, effectuez une demande `head-object` :

   ```
   aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key census_data_file
   ```

   Voici l'exemple de sortie :

   ```
   {
       "AcceptRanges": "bytes",
       "LastModified": "2024-07-26T19:04:13+00:00",
       "ContentLength": 16106127360,
       "ETag": "\"f453c6dccca969c457efdf9b1361e291-3\"",
       "ContentType": "binary/octet-stream",
       "ServerSideEncryption": "AES256",
       "Metadata": {}
   }
   ```

   « -3 » est ajouté à la fin de cette balise d'entité. Cela indique que l'objet a été chargé en trois parties à l'aide du chargement partitionné.

2. Ensuite, calculez la somme de contrôle MD5 de chaque partie à l'aide de la commande `md5sum`. Veillez à fournir le chemin d'accès correct vers les fichiers partiels :

   ```
   md5sum census-part*
   ```

   Voici l'exemple de sortie :

   ```
   e611693805e812ef37f96c9937605e69 census-part00
   63d2d5da159178785bfd6b6a5c635854 census-part01
   95b87c7db852451bb38b3b44a4e6d310 census-part02
   ```

3. Pour cette étape, combinez manuellement les hachages MD5 en une seule chaîne. Exécutez ensuite la commande suivante pour convertir la chaîne en binaire et calculer la somme de contrôle MD5 de la valeur binaire :

```
echo
 "e611693805e812ef37f96c9937605e6963d2d5da159178785bfd6b6a5c63585495b87c7db852451bb38b3b44a
 | xxd -r -p | md5sum
```

Voici l'exemple de sortie :

```
f453c6dccca969c457efdf9b1361e291 -
```

Cette valeur de hachage doit correspondre à la valeur de hachage de la balise d'entité d'origine de l'étape 1, qui valide l'intégrité de l'objet `census_data_file`.

Lorsque vous demandez à Amazon S3 d'utiliser des totaux de contrôle supplémentaires, Amazon S3 calcule la valeur du total de contrôle pour chaque partie et stocke les valeurs. Pour récupérer les valeurs de somme de contrôle de chaque partie des chargements partitionnés qui sont toujours en cours, vous pouvez utiliser `list-parts`.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des sommes de contrôle avec les objets d'un chargement partitionné, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Étape 9 : vérification de l'intégrité de l'objet à l'aide d'une somme de contrôle supplémentaire

Dans cette étape, ce didacticiel utilise SHA-256 comme somme de contrôle supplémentaire pour valider l'intégrité de l'objet. Si vous avez opté pour une somme de contrôle supplémentaire différente, utilisez cette valeur.

Pour vérifier l'intégrité de l'objet avec SHA256

1. Exécutez la commande suivante dans le terminal, y compris l'argument `--checksum-mode enabled`, pour afficher la valeur `ChecksumSHA256` de l'objet :

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key census_data_file --
checksum-mode enabled
```

Voici l'exemple de sortie :

```
{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "2024-07-26T19:04:13+00:00",
    "ContentLength": 16106127360,
    "ChecksumSHA256": "aI8EoktCdotjU8Bq46DrPCxQCGuGcPIhJ51noWs6hvk=-3",
    "ETag": "\"f453c6dccca969c457efdf9b1361e291-3\"",
    "ContentType": "binary/octet-stream",
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Metadata": {}
}
```

2. Utilisez les commandes suivantes pour décoder les valeurs `ChecksumSHA256` des différentes parties en base64 et les enregistrer dans un fichier binaire appelé `outfile`. Ces valeurs se trouvent dans le fichier `parts.json`. Remplacez les exemples de chaînes base64 par vos valeurs `ChecksumSHA256` réelles.

```
echo "QLl8R4i4+SaJlrl8ZIcutc5TbZtwt2NwB8lTXkd3GH0=" | base64 --decode >> outfile
echo "xCdgs1K5Bm4jWETYw/CmGYr+m6O2DcGfpckx5NVokvE=" | base64 --decode >> outfile
echo "f5wsfsa5bB+yXuwzqG1Bst91uYneqGD3CCidpb54mAo=" | base64 --decode >> outfile
```

3. Exécutez la commande suivante pour calculer la somme de contrôle SHA256 du fichier `outfile` :

```
sha256sum outfile
```

Voici l'exemple de sortie :

```
688f04a24b42768b6353c06ae3a0eb3c2c50086b8670f221279d67a16b3a86f9 outfile
```

À l'étape suivante, convertissez la valeur de hachage en valeur binaire. Cette valeur binaire doit correspondre à la valeur `ChecksumSHA256` de l'étape 1.

4. Convertissez la somme de contrôle SHA256 de l'étape 3 en binaire, puis encodez-la en base64 pour vérifier qu'elle correspond à la valeur `ChecksumSHA256` de l'étape 1 :

```
echo "688f04a24b42768b6353c06ae3a0eb3c2c50086b8670f221279d67a16b3a86f9" | xxd -r -p
 | base64
```

Voici l'exemple de sortie :

```
aI8EoktCdotjU8Bq46DrPCxQCGuGcPIhJ51noWs6hvk=
```

Cette sortie devrait confirmer que la sortie base64 correspond à la valeur `ChecksumSHA256` de la sortie de la commande `head-object`. Si la sortie correspond à la valeur de la somme de contrôle, l'objet est valide.

Important

- Lorsque vous demandez à Amazon S3 d'utiliser des sommes de contrôle supplémentaires, Amazon S3 calcule les valeurs de sommes de contrôle pour chaque partie et les stocke.
- Pour récupérer les valeurs de somme de contrôle de chaque partie des chargements partitionnés qui sont toujours en cours, vous pouvez utiliser la commande `list-parts`.

Étape 10 : nettoyage de vos ressources

Si vous souhaitez nettoyer les fichiers créés dans ce didacticiel, appliquez la méthode suivante. Pour obtenir des instructions sur la suppression des fichiers chargés dans votre compartiment S3, consultez Suppression d'objets Amazon S3.

Supprimez les fichiers locaux créés à l'étape 1 :

Pour supprimer les fichiers que vous avez créés pour le chargement partitionné, exécutez la commande suivante à partir de votre répertoire de travail :

```
rm census-data.bin census-part* outfile parts.json
```

Limites de la fonction de chargement partitionné Amazon S3

Le chargement partitionné vous permet de charger un seul objet en tant qu'ensemble de parties. Chaque partie est une portion contiguë des données de l'objet. Une fois toutes les parties de l'objet chargées, Amazon S3 les assemble et crée l'objet. En général, lorsque l'objet atteint la taille de

100 Mo, vous devez préférer les chargements partitionnés au chargement d'objet en une seule opération. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Le tableau suivant fournit les principales spécifications du chargement partitionné. Elles incluent notamment la taille maximale de l'objet, le nombre maximal de parties, la taille maximale de chaque partie, etc. Il n'existe pas de limite de taille minimale pour la dernière partie de votre chargement partitionné.

Élément	Spécification
Taille maximum de l'objet	5 TiO
Nombre maximum de parties par chargement	10 000
Numéros de partie	1 à 10 000 (inclus)
Taille de partie	5 Mio à 5 GiO. Il n'existe pas de limite de taille minimale pour la dernière partie de votre chargement partitionné.
Nombre maximum de parties renvoyées pour une demande de liste des parties	1 000
Nombre maximum de chargements partitionnés renvoyés dans une demande de liste de chargements partitionnés	1 000

Ajout de conditions préalables aux opérations S3 avec des demandes conditionnelles

Vous pouvez utiliser des demandes conditionnelles pour ajouter des conditions préalables à vos opérations S3. Pour utiliser des demandes conditionnelles, vous devez ajouter un en-tête supplémentaire à votre opération d'API Amazon S3. Cet en-tête spécifie une condition qui, si elle n'est pas remplie, entraînera l'échec de l'opération S3.

Les lectures conditionnelles sont prises en charge pour les demandes `GET`, `HEAD` et `COPY`. Vous pouvez ajouter des conditions préalables pour renvoyer ou copier un objet en fonction de sa balise d'entité ou de sa date de dernière modification. Cela permet de limiter une opération S3 aux objets mis à jour depuis une date spécifiée. Vous pouvez également limiter une opération S3 à une balise d'entité spécifique. Cela permet de garantir que vous ne renvoyez ou ne copiez qu'une version d'objet spécifique. Pour en savoir plus sur les métadonnées d'objet, consultez Utilisation des métadonnées d'objet.

Les écritures conditionnelles permettent de garantir qu'aucun objet ne porte le même nom de clé dans votre compartiment pendant les opérations `PUT`. Cela empêche l'écrasement d'objets existants portant des noms de clé identiques. De même, vous pouvez utiliser des écritures conditionnelles pour vérifier si la balise d'entité d'un objet est inchangée avant de mettre à jour l'objet. Cela permet d'éviter les écrasements involontaires d'un objet sans connaître l'état de son contenu. Vous pouvez utiliser des écritures conditionnelles pour les demandes PutObject ou CompleteMultipartUpload. Pour en savoir plus sur les noms de clé, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

Les suppressions conditionnelles évaluent si votre objet existe ou s'il n'a pas été modifié avant de le supprimer. Vous pouvez effectuer des suppressions conditionnelles à l'aide de l'API `DeleteObject` ou `DeleteObjects` dans des compartiments à usage général et des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur les suppressions conditionnelles, consultez Réalisation de suppressions conditionnelles. Les lectures, écritures et suppressions conditionnelles n'occasionnent aucun coût supplémentaire. Vous ne payez que les tarifs existants pour les demandes applicables, y compris celles ayant échoué. Pour en savoir plus sur les fonctions et la tarification d'Amazon S3, consultez Tarification Amazon S3.

Rubriques

- Comment récupérer ou copier des objets en fonction des métadonnées avec des lectures conditionnelles
- Comment empêcher le remplacement d'objets par des écritures conditionnelles
- Réalisation de suppressions conditionnelles

Comment récupérer ou copier des objets en fonction des métadonnées avec des lectures conditionnelles

Avec les lectures conditionnelles, vous pouvez inclure un en-tête supplémentaire à votre demande de lecture afin d'ajouter des conditions préalables à votre opération S3. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies, la demande de lecture échouera.

Vous pouvez utiliser des lectures conditionnelles au niveau des demandes `GET`, `HEAD` ou `COPY` pour ne renvoyer un objet qu'en fonction de ses métadonnées.

Lorsque vous chargez un objet, Amazon S3 crée des métadonnées contrôlées par le système qui ne peuvent être modifiées que par S3. Les balises d'entité et la date de la dernière modification sont des exemples de métadonnées contrôlées par le système. La balise d'entité d'un objet est une chaîne représentant une version spécifique d'un objet. La date de dernière modification fait partie des métadonnées représentant la date de création ou la date de la dernière modification de l'objet, la date la plus récente étant retenue.

Avec les lectures conditionnelles, vous pouvez renvoyer un objet en fonction de sa balise d'entité ou de sa date de dernière modification. Vous pouvez spécifier une valeur de balise d'entité avec votre demande et renvoyer l'objet uniquement si cette valeur correspond. Cela vous permet de ne renvoyer ou ne copier qu'une version spécifique d'un objet. Vous pouvez spécifier une valeur de dernière modification dans votre demande de lecture et ne renvoyer que les objets modifiés depuis une date que vous avez indiquée.

API prises en charge

Les API S3 suivantes prennent en charge l'utilisation de lectures conditionnelles :

- GetObject
- HeadObject
- CopyObject

Vous pouvez utiliser les en-têtes suivants pour renvoyer un objet en fonction de la balise d'entité ou de sa date de dernière modification. Pour plus d'informations sur les métadonnées d'objet telles que les balises d'entité et la date de dernière modification (Last-Modified), consultez the section called "Métadonnées d'objet définies par le système".

GetObject

- `If-Match` : renvoie l'objet uniquement si sa balise d'entité correspond à celle fournie.
- `If-Modified-Since` : renvoie l'objet uniquement s'il a été modifié depuis l'heure spécifiée.
- `If-None-Match` : renvoie l'objet uniquement si sa balise d'entité ne correspond pas à celle fournie.

- `If-Unmodified-Since` : renvoie l'objet uniquement s'il n'a pas été modifié depuis l'heure spécifiée.

Pour plus d'informations sur ces en-têtes, les erreurs renvoyées et l'ordre dans lequel S3 gère plusieurs en-têtes conditionnels dans une seule demande, consultez GetObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

HeadObject

- `If-Match` : renvoie l'objet uniquement si sa balise d'entité correspond à celle fournie.
- `If-Modified-Since` : renvoie l'objet uniquement s'il a été modifié depuis l'heure spécifiée.
- `If-None-Match` : renvoie l'objet uniquement si sa balise d'entité ne correspond pas à celle fournie.
- `If-Unmodified-Since` : renvoie l'objet uniquement s'il n'a pas été modifié depuis l'heure spécifiée.

Pour plus d'informations sur ces en-têtes, les erreurs renvoyées et l'ordre dans lequel S3 gère plusieurs en-têtes conditionnels dans une seule demande, consultez HeadObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

CopyObject

- `x-amz-copy-source-if-match` : copie l'objet source uniquement si sa balise d'entité correspond à celle fournie.
- `x-amz-copy-source-if-modified-since` : copie l'objet source uniquement s'il a été modifié depuis l'heure spécifiée.
- `x-amz-copy-source-if-none-match` : copie l'objet source uniquement si sa balise d'entité ne correspond pas à celle fournie.
- `x-amz-copy-source-if-unmodified-since` : copie l'objet source uniquement s'il n'a pas été modifié depuis l'heure spécifiée.

Pour plus d'informations sur ces en-têtes, les erreurs renvoyées et l'ordre dans lequel S3 gère plusieurs en-têtes conditionnels dans une seule demande, consultez CopyObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Comment empêcher le remplacement d'objets par des écritures conditionnelles

Avec les écritures conditionnelles, vous pouvez ajouter un en-tête supplémentaire à vos demandes `WRITE` afin de spécifier les conditions préalables à une opération Amazon S3. Pour écrire des objets de manière conditionnelle, ajoutez l'en-tête HTTP `If-None-Match` ou `If-Match`.

L'en-tête `If-None-Match` empêche le remplacement de données existantes en validant qu'aucun objet portant le même nom de clé ne se trouve déjà dans votre compartiment.

Vous pouvez également ajouter l'en-tête `If-Match` pour vérifier la balise d'entité d'un objet avant d'écrire un objet. Avec cet en-tête, Amazon S3 compare la valeur de la balise d'entité fournie avec la valeur de la balise d'entité de l'objet dans S3. Si les valeurs des balises d'entité ne correspondent pas, l'opération échoue.

Les propriétaires de compartiments peuvent utiliser des stratégies de compartiment pour appliquer des écritures conditionnelles aux objets chargés. Pour plus d'informations, consultez the section called "Application d'écritures conditionnelles".

> **Note**
>
> Pour utiliser des écritures conditionnelles, vous devez effectuer les demandes via HTTPS (TLS) ou utiliser AWS Signature Version 4 afin de signer la demande.

Rubriques

- Comment empêcher le remplacement d'objets en fonction des noms de clé
- Comment empêcher les remplacements si l'objet a changé
- Comportement des écritures conditionnelles
- Scénarios d'écritures conditionnelles
- Application d'écritures conditionnelles sur des compartiments Amazon S3

Comment empêcher le remplacement d'objets en fonction des noms de clé

Avant de créer un objet, vous pouvez utiliser l'en-tête conditionnel HTTP `If-None-Match` pour vérifier si cet objet existe déjà dans le compartiment spécifié en fonction de son nom de clé. Lorsque vous chargez un objet sur Amazon S3, vous spécifiez le nom de la clé, qui est un identifiant unique,

sensible à la casse, d'un objet dans un compartiment. Sans l'en-tête HTTP `If-None-Match`, si vous chargez un objet avec un nom de clé identique dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est suspendue ou n'est pas activée, l'objet sera remplacé. Dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée, l'objet le plus récemment chargé devient la version actuelle de l'objet. Les écritures conditionnelles avec l'en-tête HTTP `If-None-Match` vérifient l'existence d'un objet pendant l'opération `WRITE`. Si un nom de clé identique est trouvé dans le compartiment, l'opération échoue. Pour en savoir plus sur l'utilisation des noms de clé, consultez the section called "Attribution d'un nom aux objets".

Pour effectuer des écritures conditionnelles avec l'en-tête HTTP `If-None-Match`, vous devez avoir l'autorisation `s3:PutObject`. Cela permet à l'appelant de vérifier la présence d'objets dans le compartiment. L'en-tête `If-None-Match` s'attend à recevoir la valeur * (astérisque).

Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-None-Match` avec les API suivantes :

- PutObject
- CompleteMultipartUpload

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object` suivant tente d'effectuer une écriture conditionnelle pour un objet portant le nom de clé `dir-1/my_images.tar.bz2`.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir-1/my_images.tar.bz2 --body
 my_images.tar.bz2 --if-none-match "*"
```

Pour plus d'informations, consultez put-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Comment empêcher les remplacements si l'objet a changé

La balise d'entité d'un objet est une chaîne spécifique à cet objet, qui reflète une modification du contenu de l'objet. Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-Match` pour comparer la valeur de la balise d'entité d'un objet dans un compartiment Amazon S3 avec celle que vous avez fournie pendant l'opération `WRITE`. Si les valeurs des balises d'entité ne correspondent pas, l'opération échoue. Pour plus d'informations sur les balises d'entité, consultez the section called "Utilisation de Content-MD5 et de ETag pour vérifier les objets chargés.".

Pour effectuer des écritures conditionnelles avec un en-tête HTTP `If-Match`, vous devez disposer des autorisations `s3:PutObject` et `s3:GetObject`. Cela permet à l'appelant de vérifier la balise d'entité et l'état des objets dans le compartiment. L'en-tête `If-Match` s'attend à recevoir la valeur de l'entité de balise sous forme de chaîne.

Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-Match` avec les API suivantes :

- PutObject
- CompleteMultipartUpload

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object` suivant tente d'effectuer une écriture conditionnelle avec la valeur de la balise d'entité fournie, `6805f2cfc46c0f04559748bb039d69ae`.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir-1/my_images.tar.bz2 --body
 my_images.tar.bz2 --if-match "6805f2cfc46c0f04559748bb039d69ae"
```

Pour plus d'informations, consultez put-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Comportement des écritures conditionnelles

Écritures conditionnelles avec l'en-tête **`If-None-Match`**

Les écritures conditionnelles avec l'en-tête `If-None-Match` sont évaluées par rapport aux objets existants dans un compartiment. S'il n'existe aucun objet portant le même nom de clé dans le compartiment, l'opération d'écriture réussit, ce qui entraîne une réponse `200 OK`. S'il existe un objet, l'opération d'écriture échoue, ce qui entraîne une réponse `412 Precondition Failed`.

Pour les compartiments pour lesquels la gestion des versions est activée, s'il n'existe aucune version d'objet portant le même nom, ou si la version actuelle de l'objet est un marqueur de suppression, l'opération d'écriture réussit. Dans le cas contraire, l'opération d'écriture échoue avec une réponse `412 Precondition Failed`.

Si plusieurs écritures conditionnelles ont lieu pour le même nom d'objet, la première opération d'écriture à se terminer aboutit. Amazon S3 abandonne alors les écritures suivantes avec une réponse `412 Precondition Failed`.

Vous pouvez également recevoir une réponse `409 Conflict` en cas de demandes simultanées si une demande de suppression d'un objet aboutit avant la fin d'une opération d'écriture conditionnelle sur cet objet. Lorsque vous utilisez des écritures conditionnelles avec `PutObject`, les chargements peuvent faire l'objet d'une nouvelle tentative après réception d'une erreur `409 Conflict`. Lors de l'utilisation de `CompleteMultipartUpload`, le chargement partitionné complet doit être relancé avec `CreateMultipartUpload` pour charger à nouveau l'objet après réception d'une erreur `409 Conflict`.

Écritures conditionnelles avec l'en-tête **`If-Match`**

L'en-tête `If-Match` est évalué par rapport aux objets existants dans un compartiment. S'il existe un objet portant le même nom de clé et ayant la même balise d'entité, l'opération d'écriture réussit, ce qui entraîne une réponse `200 OK`. Si la balise d'entité ne correspond pas, l'opération d'écriture échoue avec une réponse `412 Precondition Failed`.

Vous pouvez également recevoir une réponse `409 Conflict` en cas de demandes simultanées.

Vous recevrez une réponse `404 Not Found` si une demande de suppression simultanée d'un objet aboutit avant la fin d'une opération d'écriture conditionnelle sur cet objet, car la clé de l'objet n'existe plus. Lorsque vous recevez une réponse `404 Not Found`, vous devez charger à nouveau l'objet.

S'il n'existe aucune version d'objet portant le même nom, ou si la version actuelle de l'objet est un marqueur de suppression, l'opération échoue avec une erreur `404 Not Found`.

Scénarios d'écritures conditionnelles

Examinez les scénarios suivants dans lesquels deux clients exécutent des opérations sur le même compartiment.

Écritures conditionnelles lors des chargements partitionnés

Les écritures conditionnelles ne prennent pas en compte les demandes de chargement partitionné en cours, car il ne s'agit pas encore d'objets entièrement écrits. Prenons l'exemple suivant où le client 1 charge un objet à l'aide du chargement partitionné. Pendant le chargement partitionné, le client 2 est en mesure d'écrire avec succès ce même objet grâce à l'opération d'écriture conditionnelle. Par la suite, lorsque le client 1 essaie de finaliser le chargement partitionné à l'aide d'une écriture conditionnelle, le chargement échoue.

> **Note**
>
> Ce scénario entraîne une réponse `412 Precondition Failed` à la fois pour les en-têtes en-têtes `If-None-Match` et `If-Match`.



Suppressions simultanées lors de chargements partitionnés

Si une demande de suppression aboutit avant qu'une demande d'écriture conditionnelle ne se termine, Amazon S3 renvoie une réponse `409 Conflict` ou `404 Not Found` pour l'opération d'écriture. Cela est dû au fait que la demande de suppression initiée précédemment a priorité sur l'opération d'écriture conditionnelle. Dans ce cas, vous devrez lancer un nouveau chargement partitionné.

> **Note**
>
> Ce scénario génère une réponse `409 Conflict` pour un en-tête `If-None-Match` et une réponse `404 Not Found` pour un en-tête `If-Match`.



> **Note**
>
> Pour réduire vos coûts de stockage, nous vous recommandons de configurer une règle du cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets après un certain nombre de jours à l'aide de l'action `AbortIncompleteMultipartUpload`. Pour plus d'informations sur la création d'une règle de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets, consultez Configuration d'une politique de cycle de vie de compartiment pour abandonner les chargements multiparties incomplets.

Application d'écritures conditionnelles sur des compartiments Amazon S3

Avec des stratégies de compartiment Amazon S3, vous pouvez appliquer des écritures conditionnelles pour les chargements d'objets dans vos compartiments à usage général.

Une stratégie de compartiment est une stratégie basée sur les ressources que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations d'accès à votre compartiment Amazon S3 et aux objets qu'il contient. Seul le propriétaire du compartiment peut associer une stratégie à un compartiment. Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment, consultez the section called "Stratégies de compartiment".

Vous pouvez utiliser les clés de condition `s3:if-match` ou `Condition` comme élément `s3:if-none-match` ou bloc `Condition` facultatif pour spécifier des conditions lorsqu'une politique est appliquée. Pour les chargements partitionnés, vous devez spécifier la clé de condition `s3:ObjectCreationOperation` pour exempter les opérations `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` et `UploadPartCopy`, car ces API n'acceptent pas les en-têtes conditionnels. Pour

plus d'informations sur l'utilisation de conditions dans les stratégies de compartiment, consultez the section called "Exemples de clés de condition".

> **Note**
>
> Si vous utilisez une stratégie de compartiment pour appliquer des écritures conditionnelles, vous ne pouvez pas effectuer d'opérations de copie vers le compartiment ou le préfixe spécifié dans cette stratégie de compartiment. Les demandes `CopyObject` sans en-tête HTTP `If-None-Match` ou `If-Match` échouent avec une erreur `403 Access Denied`. Les demandes `CopyObject` effectuées avec ces en-têtes HTTP échouent avec une réponse `501 Not Implemented`.

Les exemples suivants montrent comment utiliser les conditions d'une stratégie de compartiment pour obliger les clients à utiliser l'en-tête HTTP `If-None-Match` ou `If-Match`.

Rubriques

- Exemple 1 : Autoriser uniquement les chargements d'objets à l'aide de demandes PutObject et CompleteMultipartUpload incluant l'en-tête if-none-match
- Exemple 2 : Autoriser uniquement les chargements d'objets à l'aide de demandes PutObject et CompleteMultipartUpload incluant l'en-tête if-match
- Exemple 3 : Autoriser uniquement les demandes de chargement d'objets incluant l'en-tête if-none-match ou if-match

Exemple 1 : Autoriser uniquement les chargements d'objets à l'aide de demandes **`PutObject`** et **`CompleteMultipartUpload`** incluant l'en-tête **`if-none-match`**

Cette stratégie permet au compte 111122223333, l'utilisatrice Alice, d'écrire dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`* si la demande inclut l'en-tête `if-none-match`, garantissant ainsi que la clé d'objet n'existe pas déjà dans le compartiment. Toutes les demandes `PutObject` et `CompleteMultipartUpload` adressées au compartiment spécifié doivent inclure l'en-tête `if-none-match` pour aboutir. Avec cet en-tête, les clients ne peuvent écrire dans ce compartiment que si la clé d'objet n'existe pas dans le compartiment.

> **Note**
>
> Cette stratégie définit également la clé de condition `s3:ObjectCreationOperation` qui autorise les chargements partitionnés à l'aide des API `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` et `UploadPartCopy`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowConditionalPut",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:if-none-match": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowConditionalPutwithMPUs",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "s3:ObjectCreationOperation": "false"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Exemple 2 : Autoriser uniquement les chargements d'objets à l'aide de demandes **`PutObject`** et **`CompleteMultipartUpload`** incluant l'en-tête **`if-match`**

Cette politique permet au compte 111122223333 et spécifiquement à l'utilisatrice Alice d'écrire dans *amzn-s3-demo-bucket1* uniquement si la demande inclut l'en-tête `if-match`. Cet en-tête compare la valeur de la balise d'entité d'un objet dans S3 avec celle que vous avez fournie pendant l'opération `WRITE`. Si les valeurs de la balise d'entité ne correspondent pas, l'opération échouera. Toutes les demandes `PutObject` et `CompleteMultipartUpload` adressées au compartiment spécifié doivent inclure l'en-tête `if-match` pour aboutir.

> **Note**
>
> Cette stratégie définit également la clé de condition `s3:ObjectCreationOperation` qui autorise les chargements partitionnés à l'aide des API `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` et `UploadPartCopy`.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPutObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
        },
        {
            "Sid": "BlockNonConditionalObjectCreation",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
```

```
                "Null": {
                    "s3:if-match": "true"
                },
                "Bool": {
                    "s3:ObjectCreationOperation": "true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowGetObjectBecauseConditionalPutIfMatchETag",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
        }
    ]
}
```

Exemple 3 : Autoriser uniquement les demandes de chargement d'objets incluant l'en-tête **`if-none-match`** ou **`if-match`**

Cette politique permet au compte 111122223333 et spécifiquement à l'utilisatrice Alice d'écrire dans *amzn-s3-demo-bucket1* si la demande inclut l'en-tête `if-none-match` ou `if-match`. Elle autorise Alice à charger un objet si le nom de la clé n'existe pas dans le compartiment. Si le nom de la clé existe, Alice peut remplacer l'objet si sa balise d'entité correspond à celle fournie dans la demande PUT.

> **Note**
>
> Cette stratégie définit également la clé de condition `s3:ObjectCreationOperation` qui autorise les chargements partitionnés à l'aide des API `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` et `UploadPartCopy`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
        {
            "Sid": " AllowConditionalPutifAbsent",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:if-none-match": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowConditionalPutIfMatchEtag",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:if-match": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowConditionalObjectCreation",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "s3:ObjectCreationOperation": "false"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": " AllowGetObjectBecauseConditionalPutIfMatchETag",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
        }
    ]
}
```

Réalisation de suppressions conditionnelles

Vous pouvez utiliser les suppressions conditionnelles pour déterminer si votre objet existe ou s'il n'a pas été modifié avant de le supprimer. Vous pouvez effectuer des suppressions conditionnelles à l'aide des opérations d'API `DeleteObject` et `DeleteObjects` dans les compartiments d'inventaire et les compartiments à usage général S3. Pour commencer, lorsque vous demandez une suppression conditionnelle, vous pouvez utiliser l'en-tête `HTTP If-Match` avec la valeur de la condition préalable `*` pour vérifier si l'objet existe, ou l'en-tête `If-Match` avec votre valeur `ETag` pour vérifier si l'objet a été modifié.

Vous pouvez appliquer des suppressions conditionnelles à un compartiment à usage général en utilisant une stratégie de compartiment S3 ou des politiques Gestion des identités et des accès (IAM). Pour plus d'informations, consultez Application de suppressions conditionnelles dans des compartiments Amazon S3.

> **Note**
>
> Les évaluations des suppressions conditionnelles s'appliquent uniquement à la version en cours de l'objet.

Rubriques

- Comment vérifier si votre objet a été modifié avant de le supprimer
- Comment vérifier si votre objet existe avant de le supprimer
- Application de suppressions conditionnelles dans des compartiments Amazon S3

Comment vérifier si votre objet a été modifié avant de le supprimer

Les suppressions conditionnelles vous permettent de protéger votre application contre les suppressions accidentelles d'objets. Vous pouvez utiliser l'en-tête `HTTP If-Match` avec la valeur `ETag` pour vérifier si un objet a été modifié. Si la valeur `ETag` d'un objet d'un compartiment S3 ne correspond pas à la valeur `ETag` que vous avez fournie lors de l'opération de suppression, celle-ci échoue. Pour supprimer de manière conditionnelle plusieurs objets à l'aide de l'opération `DeleteObjects`, vous devez fournir la valeur `ETag` dans l'élément `ETag` de l'objet dans le corps de la demande XML. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation de Content-MD5 et de ETag pour vérifier les objets chargés.".

> **Note**
>
> Pour effectuer des suppressions conditionnelles avec l'en-tête `If-Match` contenant la valeur `ETag`, vous devez disposer des autorisations `s3:DeleteObject` et `s3:GetObject`.

L'en-tête `If-Match` avec la valeur `ETag` est comparé aux objets existants d'un compartiment. Si un objet portant le même nom de clé et correspondant à la `ETag` existe, la demande `DeleteObject` aboutit et retourne une réponse `204 No content`. Si la `ETag` ne correspond pas, l'opération de suppression échoue et renvoie une réponse `412 Precondition Failed`. En cas de succès, l'API `DeleteObjects` renvoie message `200 OK` et fournit le statut de chaque objet dans le corps de la réponse à la demande de suppression par lot. Si les conditions préalables à une demande `DeleteObjects` ne sont pas satisfaites, Amazon S3 supprime les objets et renvoie le message d'échec `Pre-condition`.

Vous pouvez également recevoir le message d'erreur `409 Conflict` en cas de demandes simultanées si une demande `DELETE` ou `PUT` aboutit avant la fin d'une opération de suppression conditionnelle de cet objet. Vous recevrez une réponse `404 Not Found` si une demande de suppression simultanée d'un objet aboutit avant la fin d'une opération d'écriture conditionnelle sur cet objet, car la clé de l'objet n'existe plus.

Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-Match` avec la valeur `ETag` avec les API suivantes :

- DeleteObject
- DeleteObjects

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-object` suivant tente d'effectuer une suppression conditionnelle avec la valeur de la balise d'entité fournie, `6805f2cfc46c0f04559748bb039d69al`.

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir-1/my_images.tar.bz2 --
if-match "6805f2cfc46c0f04559748bb039d69al"
```

Pour plus d'informations, consultez delete-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

L'exemple de commande `delete-objects` suivant tente d'effectuer une suppression conditionnelle avec la valeur de la balise d'entité fournie, `6805f2cfc46c0f04559748bb039d69al`.

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete '{"Objects":
[{"Key":"my_images.tar.bz2", "ETag": "6805f2cfc46c0f04559748bb039d69al"}]}'
```

Pour plus d'informations, consultez delete-objects dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Comment vérifier si votre objet existe avant de le supprimer

Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-Match` avec la valeur `*` pour vérifier si l'objet existe avant de tenter de le supprimer. La valeur `*` signifie que l'opération ne doit avoir lieu que si l'objet existe, qu'il ait été modifié ou non.

Les marqueurs de suppression sont des objets spéciaux contenus dans des compartiments à usage général S3 pour lesquels la gestion des versions est active. Ils indiquent qu'un objet a été supprimé. Ce sont des espaces réservés qui font apparaître l'objet comme supprimé tout en préservant les versions précédentes. Par conséquent, lorsque vous utilisez `If-Match:*` avec une API `DeleteObject`, l'opération n'aboutit et ne renvoie la réponse `204 No Content` que si l'objet existe. Si la version la plus récente de l'objet est un marqueur de suppression, l'objet n'existe pas et l'API `DeleteObject` échoue et renvoie la réponse `412 Precondition Failed`. Pour plus d'informations sur les marqueurs de suppression, consultez the section called "Utilisation des marqueurs de suppression".

Pour supprimer de manière conditionnelle plusieurs objets à l'aide de l'opération `DeleteObjects`, vous pouvez fournir la valeur `*` dans l'élément `ETag` de l'objet dans le corps de la demande XML. Si la condition préalable est remplie, l'opération `DeleteObjects` renvoie la réponse `200 OK` et

indique le statut de chaque objet dans le corps de la réponse. Si la condition préalable est remplie, la réponse pour cet objet est capturée dans l'élément `<Deleted>` du corps de la réponse. Si la condition préalable n'est pas remplie, la réponse pour cet objet est capturée dans l'élément `<Error>` du corps de la réponse. Si l'objet n'existe pas lors de l'évaluation de l'une des conditions préalables, S3 rejette la demande et renvoie le message d'erreur `Not Found`.

> **Note**
>
> Pour effectuer des suppressions conditionnelles avec `If-Match:*`, vous devez disposer de l'autorisation `s3:DeleteObject`.

Vous pouvez utiliser l'en-tête `If-Match` avec la valeur `*` avec les API suivantes :

- DeleteObject
- DeleteObjects

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-object` suivant tente d'effectuer la suppression conditionnelle d'un objet dont le nom de clé *my_images.tar.bz2* possède une valeur `*` qui représente n'importe quelle balise d'entité.

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir-1/my_images.tar.bz2 --
if-match "*"
```

Pour plus d'informations, consultez delete-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

L'exemple de commande `delete-objects` suivant tente d'effectuer la suppression conditionnelle d'un objet dont le nom de clé *my_images.tar.bz2* possède une valeur `*` qui représente n'importe quelle balise d'entité.

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete '{"Objects":
[{"Key":"my_images.tar.bz2", "ETag": "*"}]}'
```

Pour plus d'informations, consultez delete-objects dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Application de suppressions conditionnelles dans des compartiments Amazon S3

Avec les stratégies de compartiment Amazon S3, vous pouvez appliquer un en-tête `If-Match` avec des suppressions conditionnelles d'objets de compartiments à usage général. Si l'en-tête `If-Match` n'existe pas, la demande est refusée et le message `403 Access Denied` est renvoyé. Une stratégie de compartiment est une stratégie basée sur les ressources que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations d'accès à votre compartiment et aux objets qu'il contient. Seul le propriétaire du compartiment peut associer une stratégie à un compartiment. Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment, consultez the section called "Stratégies de compartiment".

Les exemples suivants montrent comment utiliser les conditions d'une stratégie de compartiment pour obliger les clients à utiliser l'en-tête HTTP `If-Match`.

Rubriques

- Exemple 1 : autoriser uniquement les suppressions conditionnelles en utilisant l'en-tête If-Match avec la valeur ETag
- Exemple 2 : autoriser uniquement les suppressions conditionnelles en utilisant l'en-tête If-Match avec la valeur *

Exemple 1 : autoriser uniquement les suppressions conditionnelles en utilisant l'en-tête **`If-Match`** avec la valeur **`ETag`**

Vous pouvez utiliser cette stratégie de compartiment pour autoriser uniquement les suppressions conditionnelles à l'aide des demandes `DeleteObject` et `DeleteObjects` qui incluent l'en-tête `If-Match` avec la valeur `ETag`. Toutes les suppressions non conditionnelles sont refusées et les suppressions conditionnelles sont acceptées.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowConditionalDeletes",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:DeleteObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
```

```
                "Null": {
                    "s3:if-match": "false"
                }
            }
        },
         {
            "Sid": "AllowGetObjectBecauseConditionalDeleteIfMatchETag",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Exemple 2 : autoriser uniquement les suppressions conditionnelles en utilisant l'en-tête **`If-Match`** avec la valeur **`*`**

Vous pouvez utiliser cette stratégie de compartiment pour autoriser uniquement les suppressions conditionnelles à l'aide de demandes `DeleteObject` et `DeleteObjects` qui incluent l'en-tête `If-Match` avec la valeur `*`. Toutes les suppressions non conditionnelles sont refusées et les suppressions conditionnelles sont acceptées.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowConditionalDeletes",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
            },
            "Action": "s3:DeleteObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:if-match": "false"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Copie, déplacement et changement de nom des objets

L'opération `CopyObject` crée une copie d'un objet déjà stocké dans Amazon S3.

Vous pouvez créer une copie d'un objet d'une taille maximale de 5 Go dans une seule opération atomique. En revanche, pour copier un objet supérieur à 5 Go, vous devez effectuer un chargement partitionné à l'aide de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

> **Note**
>
> Pour conserver les performances d'un objet que vous avez chargé à l'aide du chargement partitionné, vous devez copier l'objet à l'aide du téléchargement partitionné en utilisant l'AWS CLI ou le kit AWS SDK au lieu de la console S3. Pour plus d'informations, consultez Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

Grâce à l'opération `CopyObject`, vous pouvez :

- Créez des copies supplémentaires d'objets.
- Renommez les objets en les copiant et en supprimant les originaux.
- Copiez ou déplacez des objets d'un compartiment à un autre, y compris entre Régions AWS (par exemple, entre `us-west-1` et `eu-west-2`). Lorsque vous déplacez un objet, Amazon S3 copie l'objet vers la destination spécifiée, puis supprime l'objet source.

  > **Note**
  >
  > La copie ou le déplacement d'objets entre Régions AWS entraîne des frais de bande passante. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

- Modifiez les métadonnées d'objet. Chaque objet Amazon S3 possède des métadonnées. Ces métadonnées sont un ensemble de paires nom-valeur. Vous pouvez configurer les métadonnées d'un objet lorsque vous le chargez. Une fois l'objet chargé, vous ne pouvez plus modifier ses métadonnées. Le seul moyen de modifier les métadonnées d'objet est de faire une copie de l'objet et de configurer les métadonnées. Pour ce faire, dans l'opération de copie, définissez le même objet comme source et cible.

Certaines sont des métadonnées système et d'autres sont définies par l'utilisateur. Vous pouvez contrôler certaines métadonnées système. Par exemple, vous pouvez contrôler la classe de stockage et le type de chiffrement côté serveur à utiliser pour l'objet. Lorsque vous copiez un objet, les métadonnées système contrôlées par l'utilisateur et les métadonnées définies par l'utilisateur sont également copiées. Amazon S3 réinitialise les métadonnées contrôlées par le système. Par exemple, lorsque vous copiez un objet, Amazon S3 réinitialise la date de création de l'objet copié. Il est inutile de configurer les valeurs des ces métadonnées contrôlées par le système dans la demande de copie.

Lorsque vous copiez un objet, vous devez choisir de mettre à jour certaines valeurs des métadonnées. Par exemple, si votre objet source est configuré pour utiliser le stockage S3 Standard, vous pouvez sélectionner S3 Intelligent-Tiering pour la copie de l'objet. Vous devez également choisir de modifier certaines valeurs des métadonnées définies par l'utilisateur présentes dans l'objet source. Si vous choisissez de mettre à jour les métadonnées (système ou définies par l'utilisateur) configurables par l'utilisateur de l'objet lors de la copie, vous devez explicitement spécifier toutes les métadonnées configurables par l'utilisateur présentes dans l'objet source de la demande, même si vous ne changez qu'une des valeurs des métadonnées.

> **Note**
>
> Lors de la copie d'un objet à l'aide de la console Amazon S3, vous pouvez recevoir le message d'erreur « Les métadonnées copiées ne peuvent pas être vérifiées ». La console utilise des en-têtes pour récupérer et définir les métadonnées de votre objet. Si la configuration de votre réseau ou de votre navigateur modifie vos demandes réseau, cela peut entraîner l'écriture involontaire de métadonnées (telles que des en-têtes `Cache-Control` modifiés) dans l'objet copié. Amazon S3 ne peut pas vérifier ces métadonnées involontaires.
> Pour résoudre ce problème, vérifiez la configuration de votre réseau et de votre navigateur pour vous assurer qu'elle ne modifie pas les en-têtes, comme `Cache-Control`. Pour plus d'informations, consultez Le modèle de responsabilité partagée.

Pour plus d'informations sur les métadonnées d'objet, consultez Utilisation des métadonnées d'objet.

Copie d'objets archivés et restaurés

Si l'objet source est archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, vous devez d'abord restaurer une copie temporaire avant de copier l'objet vers un autre compartiment. Pour en savoir plus sur l'archivage des objets, consultez Utilisation des objets archivés.

L'opération Copier dans la console Amazon S3 n'est pas prise en charge pour les objets restaurés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour copier ces objets restaurés, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Copie d'objets chiffrés

Amazon S3 chiffre automatiquement tous les nouveaux objets copiés dans un compartiment S3. Si vous ne spécifiez aucune information de chiffrement dans votre demande de copie, le paramètre de chiffrement de l'objet cible est défini sur la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination. Par défaut, tous les compartiments ont un niveau de chiffrement de base qui utilise le chiffrement côté serveur avec des clés gérées Amazon S3 (SSE-S3). Si le compartiment de destination possède une configuration de chiffrement par défaut qui utilise le chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou une clé de chiffrement fournie par le client (SSE-C), Amazon S3 utilise la clé KMS correspondante ou une clé fournie par le client pour chiffrer la copie de l'objet cible.

Lors de la copie d'un objet, si vous souhaitez utiliser un autre type de paramètre de chiffrement pour l'objet cible, vous pouvez demander à Amazon S3 de chiffrer l'objet cible à l'aide d'une clé KMS, d'une clé gérée par Amazon S3 ou d'une clé fournie par le client. Si le paramètre de chiffrement de votre demande est différent de la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination, le paramètre de chiffrement de votre demande est prioritaire. Si l'objet source de la copie est chiffré avec une clé SSE-C, vous devez fournir les informations de chiffrement nécessaires dans votre demande afin qu'Amazon S3 puisse déchiffrer l'objet à copier. Pour plus d'informations, consultez Protection des données à l'aide du chiffrement.

Utilisation de sommes de contrôle lors de la copie d'objets

Lorsque vous copiez des objets, vous pouvez sélectionner un algorithme de total de contrôle différent pour l'objet. Que vous sélectionniez le même algorithme ou un nouvel algorithme, Amazon S3 calcule un nouveau total de contrôle après la copie de l'objet. Amazon S3 ne copie pas directement la valeur de la somme de contrôle. Tous les objets copiés sans spécification d'une somme de contrôle et d'algorithmes de somme de contrôle obtiennent automatiquement un algorithme de somme de contrôle `CRC-64NVME`. Pour plus d'informations sur le mode de calcul du total de contrôle, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Copie de plusieurs objets dans une seule demande

Pour copier plusieurs objets Amazon S3 avec une seule demande, vous pouvez utiliser S3 Batch Operations. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels effectuer des opérations. S3 Batch Operations appelle l'opération d'API respective pour effectuer l'opération spécifiée. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données.

S3 Batch Operations suit la progression, envoie des notifications et stocke un rapport de fin détaillé sur toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et qui peut être vérifiée. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST. Pour plus d'informations, consultez the section called "Principes de base de Batch Operations".

Copie d'objets dans des compartiments de répertoires

Pour plus d'informations sur la copie d'un objet dans un compartiment de répertoires, consultez Copie d'objets vers ou depuis un compartiment de répertoires. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Pour copier un objet

Pour copier un objet, utilisez les méthodes suivantes.

Utilisation de la console S3

> **Note**
>
> Voici les restrictions et limites qui s'appliquent lorsque vous copiez un objet avec la console :
>
> - Vous pouvez copier un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour pouvoir le copier.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour copier des objets, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - L'action `Copy` s'applique à tous les objets des dossiers spécifiés (préfixes). Les objets ajoutés à ces dossiers pendant que l'action est en cours risquent d'être affectés.

- La copie interrégionale d'objets chiffrés avec SSE-KMS n'est pas prise en charge par la console Amazon S3. Pour copier des objets chiffrés avec SSE-KMS entre des régions, utilisez l'AWS CLI, le kit AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
- Les objets chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) ne peuvent pas être copiés à l'aide de la console S3. Pour copier des objets chiffrés avec SSE-C, utilisez l'AWS CLI, le kit AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
- Les objets copiés ne conservent pas les paramètres de verrouillage des objets d'origine.
- Si le compartiment à partir duquel vous copiez des objets utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, les listes ACL d'objet ne seront pas copiées vers la destination spécifiée.
- Si vous souhaitez copier des objets dans un compartiment qui utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, assurez-vous que le compartiment source utilise également ce paramètre ou supprimez toute autorisation d'ACL d'objet accordée à d'autres comptes et groupes AWS.

Pour copier un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez copier.
4. Cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez copier.
5. Dans le menu Actions, choisissez Copier à partir de la liste d'options qui s'affiche.
6. Sélectionnez le type de destination et le compte de destination. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Browse S3 (Parcourir S3), accédez à la destination et activez la case à cocher située à gauche de la destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination) en bas à droite.

   Vous pouvez également saisir le chemin de destination.
7. Si la gestion des versions n'est pas activée au niveau des compartiments, un avertissement vous recommande de l'activer afin de vous protéger contre le remplacement ou la suppression involontaires d'objets. Si vous souhaitez conserver toutes les versions des objets dans ce

compartiment, sélectionnez Enable Bucket Versioning (Activer la gestion des versions pour le compartiment). Vous pouvez également consulter les propriétés de chiffrement et de verrouillage d'objet S3 par défaut dans Détails de la destination.

8. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
9. En bas à droite, choisissez Copy (Copier). Amazon S3 copie votre objet dans la destination.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples de cette section vous montrent comment copier des objets supérieurs à 5 Go en une seule opération. Pour copier les objets supérieurs à 5 Go, vous devez utiliser un chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

Java

Pour voir des exemples de copie d'objets avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Copie d'un objet d'un compartiment vers un autre dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

L'exemple C# suivant utilise le kit SDK pour .NET de haut niveau pour copier des objets dont la taille peut atteindre 5 Go en une seule opération. Pour les objets de taille supérieurs à 5 Go, utilisez l'exemple de copie de chargement partitionné décrit dans Copie d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

Cet exemple effectue la copie d'un objet de 5 Go au plus. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
```

```
{
    class CopyObjectTest
    {
        private const string sourceBucket = "*** provide the name of the bucket with
 source object ***";
        private const string destinationBucket = "*** provide the name of the bucket
 to copy the object to ***";
        private const string objectKey = "*** provide the name of object to copy
 ***";
        private const string destObjectKey = "*** provide the destination object key
 name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            Console.WriteLine("Copying an object");
            CopyingObjectAsync().Wait();
        }

        private static async Task CopyingObjectAsync()
        {
            try
            {
                CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest
                {
                    SourceBucket = sourceBucket,
                    SourceKey = objectKey,
                    DestinationBucket = destinationBucket,
                    DestinationKey = destObjectKey
                };
                CopyObjectResponse response = await
 s3Client.CopyObjectAsync(request);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
```

```
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

PHP

Cette rubrique vous guide dans l'utilisation des classes de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour copier un ou plusieurs objets dans Amazon S3, d'un compartiment vers un autre ou dans le même compartiment.

Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

L'exemple PHP suivant illustre l'utilisation de la méthode `copyObject()` pour copier un seul objet dans Amazon S3. Il montre également comment créer plusieurs copies d'un objet en utilisant un lot d'appels de `CopyObject` avec la méthode `getcommand()`.

Copie d'objets

1	Créez l'instance d'un client Simple Storage Service (Amazon S3) à l'aide du constructeur de classe `Aws\S3\S3Client` .
2	Pour créer plusieurs copies d'un objet, exécutez un lot d'appels à la méthode getCommand() du client Amazon S3, qui est héritée de la classe Aws\CommandInterface. Vous fournissez la commande `CopyObject` comme le premier argument et un tableau contenant le compartiment source, le nom de la clé source, le compartiment cible et le nom de la clé cible comme second argument.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\CommandPool;
use Aws\Exception\AwsException;
use Aws\ResultInterface;
use Aws\S3\S3Client;

$sourceBucket = '*** Your Source Bucket Name ***';
$sourceKeyname = '*** Your Source Object Key ***';
```

```
$targetBucket = '*** Your Target Bucket Name ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region' => 'us-east-1'
]);

// Copy an object.
$s3->copyObject([
    'Bucket' => $targetBucket,
    'Key' => "$sourceKeyname-copy",
    'CopySource' => "$sourceBucket/$sourceKeyname",
]);

// Perform a batch of CopyObject operations.
$batch = array();
for ($i = 1; $i <= 3; $i++) {
    $batch[] = $s3->getCommand('CopyObject', [
        'Bucket' => $targetBucket,
        'Key' => "{targetKeyname}-$i",
        'CopySource' => "$sourceBucket/$sourceKeyname",
    ]);
}
try {
    $results = CommandPool::batch($s3, $batch);
    foreach ($results as $result) {
        if ($result instanceof ResultInterface) {
            // Result handling here
        }
        if ($result instanceof AwsException) {
            // AwsException handling here
        }
    }
} catch (Exception $e) {
    // General error handling here
}
```

Python

```
class ObjectWrapper:
    """Encapsulates S3 object actions."""
```

```
    def __init__(self, s3_object):
        """
        :param s3_object: A Boto3 Object resource. This is a high-level resource in
Boto3
                          that wraps object actions in a class-like structure.
        """
        self.object = s3_object
        self.key = self.object.key
```

```
    def copy(self, dest_object):
        """
        Copies the object to another bucket.

        :param dest_object: The destination object initialized with a bucket and
key.
                            This is a Boto3 Object resource.
        """
        try:
            dest_object.copy_from(
                CopySource={"Bucket": self.object.bucket_name, "Key":
self.object.key}
            )
            dest_object.wait_until_exists()
            logger.info(
                "Copied object from %s:%s to %s:%s.",
                self.object.bucket_name,
                self.object.key,
                dest_object.bucket_name,
                dest_object.key,
            )
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't copy object from %s/%s to %s/%s.",
                self.object.bucket_name,
                self.object.key,
                dest_object.bucket_name,
                dest_object.key,
            )
            raise
```

Ruby

Les tâches suivantes vous guident tout au long de l'utilisation des classes Ruby pour copier un objet dans Amazon S3, d'un compartiment à un autre ou au sein d'un même compartiment.

Copie d'objets

1	Utilisez le gem modularisé Amazon S3 pour la version 3 du kit AWS SDK pour Ruby, exigez `aws-sdk-s3` et fournissez vos informations d'identification AWS. Pour plus d'informations sur la manière de fournir vos informations d'identification, consultez Demandes à l'aide du compte AWS ou des informations d'identification IAM dans la Référence des API Amazon S3.
2	Fournissez les informations de la demande comme le nom du compartiment source, le nom de la clé source, le nom du compartiment cible et la clé de destination.

L'exemple de code Ruby suivant présente les tâches précédentes grâce à la méthode `#copy_object` permettent de copier un objet d'un compartiment à un autre.

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectCopyWrapper
  attr_reader :source_object

  # @param source_object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object. This is
 used as the source object for
  #                                        copy actions.
  def initialize(source_object)
    @source_object = source_object
  end

  # Copy the source object to the specified target bucket and rename it with the
 target key.
  #
  # @param target_bucket [Aws::S3::Bucket] An existing Amazon S3 bucket where the
 object is copied.
  # @param target_object_key [String] The key to give the copy of the object.
  # @return [Aws::S3::Object, nil] The copied object when successful; otherwise,
 nil.
  def copy_object(target_bucket, target_object_key)
```

```
    @source_object.copy_to(bucket: target_bucket.name, key: target_object_key)
    target_bucket.object(target_object_key)
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't copy #{@source_object.key} to #{target_object_key}. Here's why:
 #{e.message}"
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  source_bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket1"
  source_key = "my-source-file.txt"
  target_bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket2"
  target_key = "my-target-file.txt"

  source_bucket = Aws::S3::Bucket.new(source_bucket_name)
  wrapper = ObjectCopyWrapper.new(source_bucket.object(source_key))
  target_bucket = Aws::S3::Bucket.new(target_bucket_name)
  target_object = wrapper.copy_object(target_bucket, target_key)
  return unless target_object

  puts "Copied #{source_key} from #{source_bucket_name} to
 #{target_object.bucket_name}:#{target_object.key}."
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

Utilisation de l'API REST

Cet exemple décrit comment copier un objet à l'aide de l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'API REST, consultez CopyObject.

L'exemple copie l'objet `flotsam` du compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`* vers l'objet `jetsam` du compartiment *`amzn-s3-demo-bucket2`*, en préservant les métadonnées.

```
PUT /jetsam HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket2.s3.amazonaws.com
x-amz-copy-source: /amzn-s3-demo-bucket1/flotsam
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:ENoSbxYByFA0UGLZUqJN5EUnLDg=
Date: Wed, 20 Feb 2008 22:12:21 +0000
```

La signature est générée à partir des informations suivantes.

```
PUT\r\n
\r\n
\r\n
Wed, 20 Feb 2008 22:12:21 +0000\r\n

x-amz-copy-source:/amzn-s3-demo-bucket1/flotsam\r\n
/amzn-s3-demo-bucket2/jetsam
```

Amazon S3 renvoie la réponse suivante qui spécifie l'ETag de l'objet et la date de modification.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: Vyaxt7qEbzv34BnSu5hctyyNSlHTYZFMWK4FtzO+iX8JQNyaLdTshL0KxatbaOZt
x-amz-request-id: 6B13C3C5B34AF333
Date: Wed, 20 Feb 2008 22:13:01 +0000

Content-Type: application/xml
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
Server: AmazonS3
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<CopyObjectResult>
   <LastModified>2008-02-20T22:13:01</LastModified>
   <ETag>"7e9c608af58950deeb370c98608ed097"</ETag>
</CopyObjectResult>
```

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez également utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour copier un objet S3. Pour plus d'informations, consultez copy-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour déplacer un objet

Pour déplacer un objet, utilisez les méthodes suivantes.

Utilisation de la console S3

> **Note**
>
> - Vous pouvez déplacer un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour pouvoir le déplacer.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour déplacer des objets, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - Les objets chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) ne peuvent pas être déplacés à l'aide de la console Amazon S3. Pour déplacer des objets chiffrés avec SSE-C, utilisez l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
> - Lorsque vous déplacez des dossiers, attendez la fin de l'opération Déplacer pour apporter des modifications supplémentaires dans les dossiers.
> - Vous ne pouvez pas utiliser les alias de point d'accès S3 comme source ou destination pour les opérations Déplacer dans la console Amazon S3.

Pour déplacer un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez déplacer.
3. Cochez la case située à côté de l'objet que vous souhaitez déplacer.
4. Dans le menu Actions, choisissez Déplacer.
5. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Parcourir S3, accédez à la destination et cochez la case située à gauche de la destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination).

   Vous pouvez également saisir le chemin de destination.
6. Si la gestion des versions n'est pas activée au niveau des compartiments, un avertissement vous recommande de l'activer afin de vous protéger contre le remplacement ou la suppression

involontaires d'objets. Si vous souhaitez conserver toutes les versions des objets dans ce compartiment, sélectionnez Enable Bucket Versioning (Activer la gestion des versions pour le compartiment). Vous pouvez également consulter les propriétés de chiffrement et de verrouillage des objets par défaut dans Détails de la destination.

7. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
8. En bas à droite, choisissez Move (Déplacer). Amazon S3 déplace vos objets vers la destination.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez également utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour déplacer un objet S3. Pour plus d'informations, consultez mv dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'AWS CLI, consultez Qu'est-ce que l'AWS Command Line Interface ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour renommer un objet

Pour renommer un objet, utilisez la procédure suivante.

> **Note**
>
> - Vous pouvez renommer un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Pour renommer des objets d'une taille supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour copier l'objet avec un nouveau nom, puis supprimer l'objet d'origine.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour copier des objets, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - Le changement de nom d'un objet crée une copie de cet objet avec une nouvelle date de dernière modification, puis ajoute un marqueur de suppression à l'objet d'origine.
> - Les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment sont automatiquement appliqués à tout objet spécifié non chiffré.

- Vous ne pouvez pas utiliser la console Amazon S3 pour renommer des objets avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C). Pour renommer des objets chiffrés avec SSE-C, utilisez l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3 afin de copier ces objets avec un autre nom.
- Si ce compartiment utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, les listes de contrôle d'accès (ACL) aux objets ne seront pas copiées.

Pour renommer un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments à usage général. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant l'objet que vous souhaitez renommer.
3. Cochez la case située à côté de l'objet que vous voulez renommer.
4. Dans le menu Actions, sélectionnez Renommer l'objet.
5. Dans la zone Nouveau nom d'objet, saisissez le nouveau nom de l'objet.
6. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
7. Sélectionnez Save Changes. Amazon S3 renommera votre objet.

Téléchargement d'objets

Cette section explique comment télécharger des objets depuis un compartiment Amazon S3. Avec Amazon S3, vous pouvez stocker des objets dans un ou plusieurs compartiments, et chaque objet peut atteindre une taille de 5 To. Tout objet Amazon S3 non archivé est accessible en temps réel. Les objets archivés doivent toutefois être restaurés avant de pouvoir être téléchargés. Pour obtenir des informations sur le téléchargement des objets archivés, consultez the section called "Téléchargement des objets archivés".

Vous pouvez télécharger un seul objet à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Pour télécharger un objet depuis S3 sans écrire de code ni exécuter aucune commande, utilisez la console S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Téléchargement d'un objet".

Pour télécharger plusieurs objets, utilisez AWS CloudShell, l'interface AWS CLI ou les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez the section called "Téléchargement de plusieurs objets".

Si vous devez télécharger une partie d'un objet, vous devez utiliser des paramètres supplémentaires avec l'interface AWS CLI ou l'API REST pour spécifier uniquement les octets que vous souhaitez télécharger. Pour plus d'informations, consultez the section called "Téléchargement d'une partie d'un objet".

Si vous devez télécharger un objet qui ne vous appartient pas, demandez à son propriétaire de générer une URL présignée qui vous permettra de télécharger l'objet. Pour plus d'informations, consultez the section called "Téléchargement d'un objet à partir d'un autre Compte AWS".

Lorsque vous téléchargez des objets en dehors du réseau AWS, des frais de transfert de données s'appliquent. Le transfert de données au sein du réseau AWS est gratuit au sein de la même Région AWS, mais toute demande `GET` vous sera facturée. Pour plus d'informations sur les coûts de transfert de données et les frais de récupération de données, consultez Tarification Amazon S3.

Rubriques

- Téléchargement d'un objet
- Téléchargement de plusieurs objets
- Téléchargement d'une partie d'un objet
- Téléchargement d'un objet à partir d'un autre Compte AWS
- Téléchargement des objets archivés
- Téléchargement d'objets en fonction des métadonnées
- Résolution des problèmes de téléchargement d'objets

Téléchargement d'un objet

Vous pouvez télécharger un objet à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Cette section explique comment utiliser la console Amazon S3 pour télécharger un objet depuis un compartiment S3.

> **Note**
>
> - Vous ne pouvez télécharger qu'un seul objet à la fois.
> - Si vous utilisez la console Amazon S3 pour télécharger un objet dont le nom de clé se termine par un point (`.`), celui-ci est supprimé du nom de clé de l'objet téléchargé. Pour conserver le point à la fin du nom de l'objet téléchargé, vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Pour télécharger un objet à partir d'un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment à partir duquel vous souhaitez télécharger un objet.
4. Vous pouvez télécharger un objet à partir d'un compartiment S3 de l'une des façons suivantes :
   - Cochez la case à côté de l'objet et choisissez Télécharger. Si vous souhaitez télécharger l'objet dans un dossier spécifique, dans le menu Actions, choisissez Télécharger en tant que.
   - Si vous souhaitez télécharger une version spécifique de l'objet, activez Afficher les versions (en regard de la zone de recherche). Cochez la case à côté de la version de l'objet de votre choix, puis choisissez Télécharger. Si vous souhaitez télécharger l'objet dans un dossier spécifique, dans le menu Actions, choisissez Télécharger en tant que.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-object` suivant montre comment utiliser l'interface AWS CLI pour télécharger un objet depuis Amazon S3. Cette commande récupère l'objet *`folder/my_image`* à

partir du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Vous devez inclure un `outfile`, qui est le nom de fichier de l'objet téléchargé, par exemple *my_downloaded_image.jpg*.

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key folder/
my_image my_downloaded_image.jpg
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples de téléchargement d'un objet avec les kits AWS SDK, consultez les exemples de code dans la Référence des API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour récupérer des objets depuis Amazon S3. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Téléchargement de plusieurs objets

Vous pouvez télécharger plusieurs objets en utilisant AWS CloudShell, l'interface AWS CLI ou les kits AWS SDK.

Utilisation de AWS CloudShell dans la AWS Management Console

AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de AWS Management Console.

Pour plus d'informations sur AWS CloudShell, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

> **Important**
>
> Avec AWS CloudShell, votre répertoire de base dispose d'un espace de stockage allant jusqu'à 1 Go par Région AWS. Par conséquent, vous ne pouvez pas synchroniser les compartiments avec des objets dont le total est supérieur à ce montant. Pour plus de

restrictions, consultez Quotas et restrictions des services dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Pour télécharger des objets en utilisant AWS CloudShell

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console CloudShell à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudshell/.
2. Exécutez la commande suivante pour synchroniser les objets de votre compartiment avec CloudShell. La commande suivante synchronise les objets depuis le compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1* et crée un dossier nommé *temp* dans CloudShell. CloudShell synchronise vos objets avec ce dossier. Pour utiliser cette commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

   ```
   aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket1 ./temp
   ```

   > **Note**
   >
   > La commande `sync` n'est pas compatible avec les compartiments de répertoires. Pour effectuer une correspondance de modèles afin d'exclure ou d'inclure des objets particuliers, vous pouvez utiliser les paramètres `--exclude "value"` et `--include "value"` avec la commande `sync`.

3. Exécutez la commande suivante pour compresser vos objets dans le dossier nommé *temp* dans un fichier nommé *temp.zip*.

   ```
   zip temp.zip -r temp/
   ```

4. Choisissez Actions, puis choisissez Télécharger un fichier.
5. Entrez le nom de fichier **temp.zip**, puis choisissez Télécharger.
6. (Facultatif) Supprimez le fichier *temp.zip* et les objets synchronisés avec le dossier *temp* dans CloudShell. Avec AWS CloudShell, vous disposez d'un stockage persistant allant jusqu'à 1 Go pour chaque Région AWS.

   Vous pouvez utiliser l'exemple de commande suivant pour supprimer votre fichier `.zip` et votre dossier. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
rm temp.zip && rm -rf temp/
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant montre comment utiliser l'interface AWS CLI pour télécharger tous les fichiers ou objets sous le répertoire ou le préfixe spécifié. Cette commande copie tous les objets du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* vers votre répertoire actuel. Pour utiliser cet exemple de commande, utilisez le nom de votre compartiment à la place de *amzn-s3-demo-bucket1*.

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1 . --recursive
```

La commande suivante télécharge tous les objets situés sous le préfixe *logs* du compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* dans votre répertoire actuel. Elle utilise également les paramètres `--exclude` et `--include` pour copier uniquement les objets dotés du suffixe *.log*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1/logs/ . --recursive --exclude "*" --include "*.log"
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez cp dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples de téléchargement de tous les objets d'un compartiment Amazon S3 avec les kits AWS SDK, consultez les exemples de code dans la Référence des API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Téléchargement d'une partie d'un objet

Vous pouvez télécharger une partie d'un objet à l'aide de l'interface AWS CLI ou de l'API REST. Pour ce faire, vous devez utiliser des paramètres supplémentaires pour spécifier la partie d'un objet que vous souhaitez télécharger.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande suivant exécute une demande `GET` pour obtenir une plage d'octets dans l'objet nommé *folder/my_data* dans le compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1*. Dans

cette demande, la plage d'octets doit être préfixée par `bytes=`. L'objet partiel est téléchargé dans le fichier de sortie nommé *`my_data_range`*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key folder/my_data --range
 bytes=0-500 my_data_range
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Pour plus d'informations sur l'en-tête HTTP `Range`, consultez RFC 9110 sur le site web RFC Editor.

> **Note**
>
> Amazon S3 ne prend pas en charge la récupération de plusieurs plages de données dans une demande `GET` individuelle.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les paramètres `partNumber` et `Range` de l'API REST pour récupérer des parties d'objet depuis Amazon S3. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Téléchargement d'un objet à partir d'un autre Compte AWS

Vous pouvez utiliser une URL présignée pour accorder aux autres un accès limité dans le temps à vos objets sans mettre à jour votre stratégie de compartiment.

L'URL présignée peut être saisie dans un navigateur ou utilisée par un programme pour télécharger un objet. Les informations d'identification utilisées par l'URL sont celles de l'utilisateur AWS qui a généré l'URL. Une fois l'URL créée, toute personne disposant de l'URL présignée peut télécharger l'objet correspondant jusqu'à ce que l'URL expire.

Utilisation d'une URL présignée dans la console S3

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour générer une URL présignée afin de partager un objet d'un compartiment à usage général en suivant ces étapes. Dans la console, le délai d'expiration maximal d'une URL présignée est de 12 heures à compter de la création.

Pour générer une URL présignée à l'aide de la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet pour lequel vous souhaitez une URL présignée.
4. Dans la liste Objects (Objets), sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une URL présignée.
5. Dans le menu Actions d'objet, choisissez Partager avec une URL présignée.
6. Spécifiez la durée de validité souhaitée pour l'URL présignée.
7. Choisissez Create presigned URL (Créer une URL présignée).
8. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, l'URL est automatiquement copiée dans votre presse-papier. Un bouton s'affiche pour copier l'URL présignée, si vous devez la copier à nouveau.
9. Pour télécharger l'objet, collez l'URL dans n'importe quel navigateur et l'objet tentera de se télécharger.

Pour plus d'informations sur les URL présignées et les autres méthodes permettant de les créer, consultez Téléchargement et chargement d'objets à l'aide d'URL présignées.

Téléchargement des objets archivés

Pour réduire vos coûts de stockage pour les objets rarement consultés, vous pouvez archiver ces objets. Lorsque vous archivez un objet, il est placé dans un espace de stockage à faible coût, ce qui signifie que vous ne pouvez pas y accéder en temps réel. Pour télécharger un objet archivé, vous devez d'abord le restaurer.

Vous pouvez restaurer les objets archivés en quelques minutes ou quelques heures, selon la classe de stockage. Vous pouvez restaurer un objet archivé à l'aide de la console Amazon S3, de S3 Batch Operations, de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Restauration d'un objet archivé. Après avoir restauré l'objet archivé, vous pouvez le télécharger.

Téléchargement d'objets en fonction des métadonnées

Vous pouvez ajouter des conditions préalables pour télécharger un objet en fonction de ses métadonnées à l'aide d'une demande de lecture conditionnelle. Vous pouvez renvoyer un objet en fonction de sa balise d'entité ou de sa date de dernière modification. Cela permet limiter une opération S3 aux objets mis à jour depuis une date spécifiée ou de ne renvoyer qu'une version d'objet spécifique.

Vous pouvez utiliser des écritures conditionnelles pour les demandes GetObject ou HeadObject.

Pour plus d'informations sur les demandes conditionnelles, consultez Ajout de conditions préalables aux opérations S3 avec des demandes conditionnelles.

Résolution des problèmes de téléchargement d'objets

Des autorisations insuffisantes ou des stratégies de compartiment ou d'utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) incorrectes peuvent provoquer des erreurs lorsque vous essayez de télécharger des objets depuis Amazon S3. Ces problèmes peuvent souvent provoquer des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden), quand Amazon S3 ne parvient pas à autoriser l'accès à une ressource.

Pour connaître les causes courantes des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden), consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Si vous recevez une erreur 404 NoSuchKey lorsque vous tentez d'accéder à un objet, consultez Comment puis-je résoudre l'erreur 404 NoSuchKey provenant d'Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3

Amazon S3 fournit une gamme de fonctionnalités de protection des données tout au long du cycle de vie de stockage d'un objet. Avec Amazon S3, vous pouvez utiliser des valeurs de somme de contrôle pour vérifier l'intégrité des données que vous chargez ou téléchargez. En outre, vous pouvez demander le calcul d'une autre somme de contrôle pour tout objet que vous stockez dans Amazon S3.

Lorsque vous chargez, copiez ou gérez vos données, vous avez le choix parmi plusieurs algorithmes de somme de contrôle pris en charge :

- CRC-64/NVME (`CRC64NVME`)

> **Note**
>
> L'algorithme de somme de contrôle `CRC64NVME` est celui utilisé par défaut pour les calculs de somme de contrôle.

- CRC-32 (`CRC32`)
- CRC-32C (`CRC32C`)
- SHA-1 (`SHA1`)
- SHA-256 (`SHA256`)
- MD5 (`MD5`)

> **Note**
>
> Pour les chargements partitionnés, l'opération Calculer la somme de contrôle fournit les valeurs de la somme de contrôle de l'objet complet en utilisant `MD5`, ce qui n'est pas possible lors des chargements. Pour les chargements non partitionnés, l'en-tête `content-MD5 header` n'est disponible qu'avec la balise d'entité S3 des objets et doit utiliser le chiffrement SSE-S3.

Lorsque vous chargez un objet dans S3, vous pouvez spécifier un algorithme de somme de contrôle. Pour les chargements, tous les clients appartenant à AWS calculent une somme de contrôle de l'objet et l'envoient avec la demande de chargement. S3 calcule ensuite indépendamment une valeur de somme de contrôle de l'objet côté serveur, et la valide avec la valeur fournie avant de stocker l'objet et la valeur de contrôle. Vous pouvez également fournir des valeurs précalculées pour ces algorithmes de somme de contrôle lorsque vous effectuez un chargement partitionné ou non (en utilisant le type de somme de contrôle de l'objet complet pour les chargements partitionnés). Pour utiliser des valeurs précalculées avec plusieurs objets, exploitez les kits SDK AWS CLI ou AWS.

Si vous souhaitez vérifier des jeux de données dans S3 sans avoir à les restaurer ou à les télécharger, vous pouvez également utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle avec S3 Batch Operations. L'opération Calculer la somme de contrôle vous permet de vérifier efficacement des milliards d'objets en une seule demande. Lorsque l'opération Calculer la somme de contrôle est exécutée, S3 calcule les valeurs de somme de contrôle d'une liste d'objets, au repos. À l'issue de la demande, vous recevez un rapport d'intégrité généré automatiquement (également appelé rapport d'achèvement) que vous pouvez utiliser pour vérifier que votre jeu de données est intact.

Rubriques

- Vérification de l'intégrité des objets lors de chargements de données dans Amazon S3
- Vérification de l'intégrité des données d'un objet au repos dans Amazon S3

Vérification de l'intégrité des objets lors de chargements de données dans Amazon S3

Amazon S3 utilise des valeurs de somme de contrôle pour vérifier l'intégrité des données pendant les opérations de chargement et de téléchargement. Lorsque vous chargez des données, le kit AWS SDK et la AWS Management Console utilisent l'algorithme de somme de contrôle que vous avez choisi pour calculer une valeur de somme de contrôle avant la transmission des données. S3 calcule ensuite indépendamment une somme de contrôle de vos données et la valide par rapport à la valeur de contrôle fournie. Les objets ne sont acceptés qu'après confirmation de l'intégrité des données pendant le transit. S3 stocke à la fois la valeur de la somme de contrôle sous forme de métadonnées d'objet et l'objet lui-même.

Pour vérifier l'intégrité d'un objet, vous pouvez demander la valeur de la somme de contrôle lors du téléchargement. Cette validation fonctionne de manière cohérente quels que soient les modes de chiffrement, les tailles d'objets, les classes de stockage et le type de chargement (partitionné ou non). Pour modifier l'algorithme de somme de contrôle d'un chargement, vous pouvez copier un objet, ou utiliser la copie par lot si vous possédez plusieurs objets.

Pour les chargements non partitionnés, vous pouvez fournir des valeurs de somme de contrôle sous forme d'en-têtes. Vous pouvez soit fournir une valeur précalculée, soit laisser le kit AWS SDK en calculer une lors du chargement. Si la valeur de la somme de contrôle calculée par S3 correspond à la valeur que vous avez fournie, la demande est acceptée. Si les valeurs ne correspondent pas, la demande est refusée.

Pour les chargements fragmentés, les kits AWS SDK peuvent créer automatiquement des sommes de contrôle de fin. Lorsque vous utilisez une somme de contrôle de fin, Amazon S3 génère des valeurs de somme de contrôle pour chaque partie à l'aide de l'algorithme que vous avez spécifié, et ajoute la valeur de somme de contrôle à la fin de la demande de chargement fragmenté. S3 effectue la vérification et le chargement en une seule fois, ce qui accroît l'efficacité. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des totaux de contrôle de fin.

Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge

Avec Amazon S3, vous pouvez choisir un algorithme de somme de contrôle pour calculer les valeurs de somme de contrôle lors des chargements. L'algorithme de somme de contrôle spécifié est ensuite stocké avec l'objet et peut être utilisé pour valider l'intégrité des données lors des chargements. Vous pouvez sélectionner l'un des algorithmes suivants de somme de contrôle Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) pour calculer la valeur de la somme de contrôle :

- CRC-64/NVME (`CRC64NVME`)
- CRC-32 (`CRC32`)
- CRC-32C (`CRC32C`)
- SHA-1 (`SHA1`)
- SHA-256 (`SHA256`)
- MD5 (`MD5`)

> **Note**
>
> L'en-tête `content-MD5` n'est disponible qu'avec la balise d'entité S3 des objets chargés dans le cadre d'un chargement non partitionné (opération PUT) qui utilise le chiffrement SSE-S3.

En outre, vous pouvez fournir une somme de contrôle pour chaque demande à l'aide de l'en-tête Content-MD5.

Lorsque vous chargez un objet, vous spécifiez l'algorithme que vous souhaitez utiliser :

- Lorsque vous utilisez la AWS Management Console, sélectionnez l'algorithme de somme de contrôle que vous souhaitez utiliser. Vous avez la possibilité de spécifier la valeur de la somme de contrôle de l'objet. Lorsque Amazon S3 reçoit l'objet, il calcule le total de contrôle en utilisant l'algorithme que vous avez spécifié. Si les deux valeurs ne correspondent pas, Amazon S3 génère une erreur.
- Lorsque vous utilisez un kit SDK, gardez à l'esprit les points suivants :
  - Définissez le paramètre `ChecksumAlgorithm` selon l'algorithme que vous souhaitez qu'Amazon S3 utilise. Si vous disposez déjà d'une somme de contrôle précalculée, transmettez sa valeur au kit AWS SDK, qui l'inclura dans la demande. Si vous ne transmettez pas de

valeur de somme de contrôle ou ne spécifiez pas d'algorithme de somme de contrôle, le kit SDK calculera automatiquement une valeur de somme de contrôle pour vous et l'inclura dans la demande afin de fournir des protections d'intégrité. Si la valeur de somme de contrôle individuelle ne correspond pas à la valeur définie par l'algorithme de somme de contrôle, Amazon S3 abandonne la demande avec une erreur `BadDigest`.

- Si vous utilisez un kit AWS SDK mis à niveau, celui-ci choisit un algorithme de somme de contrôle pour vous. Vous pouvez toutefois remplacer cet algorithme.
- Si vous ne spécifiez pas d'algorithme de somme de contrôle et que le kit SDK ne calcule pas non plus de somme de contrôle pour vous, S3 choisit automatiquement l'algorithme de somme de contrôle CRC-64/NVME (`CRC64NVME`).

- Lorsque vous utilisez l'API REST, n'utilisez pas le paramètre `x-amz-sdk-checksum-algorithm`. Utilisez plutôt l'un des en-têtes spécifiques à l'algorithme (par exemple, `x-amz-checksum-crc32`).

Pour appliquer ces valeurs de somme de contrôle à des objets déjà chargés sur Amazon S3, vous pouvez copier l'objet et spécifier si vous voulez utiliser l'algorithme de somme de contrôle existant ou un autre. Si vous ne spécifiez aucun algorithme, S3 utilise l'algorithme existant. Si l'objet source ne possède pas d'algorithme de somme de contrôle ou de valeur de somme de contrôle spécifié, Amazon S3 utilise l'algorithme CRC-64/NVME pour calculer la valeur de somme de contrôle de l'objet de destination. Vous pouvez spécifier un algorithme de somme de contrôle lors de la copie d'objets à l'aide de S3 Batch Operations.

> **Important**
>
> Si vous utilisez un chargement partitionné avec Sommes de contrôle pour des sommes de contrôle composites (ou au niveau de chaque partie), les numéros de chaque partie du chargement partitionné doivent être consécutifs et commencer par 1. Si vous essayez de finaliser une demande de chargement partitionné avec des numéros de partie non consécutifs, Amazon S3 génère une erreur `HTTP 500 Internal Server`.

Types de sommes de contrôle d'objet entier et composites

Dans Amazon S3, deux types de sommes de contrôle sont pris en charge :

- Sommes de contrôle des objets entiers : la somme de contrôle d'un objet entier est calculée sur la base de l'ensemble du contenu d'un chargement partitionné, couvrant toutes les données allant du

premier octet de la première partie chargée au dernier octet de la dernière partie chargée. Sachez que si vous utilisez la AWS Management Console pour charger des objets de moins de 16 Mo, seul le type de somme de contrôle de l'objet complet est pris en charge.

> **Note**
>
> Toutes les demandes PUT nécessitent un type de somme de contrôle d'objet entier. Vous devez spécifier le type de somme de contrôle de l'objet complet si vous chargez votre objet via une demande PUT.

- Sommes de contrôle composites : une somme de contrôle composite est calculée sur la base des sommes de contrôle individuelles de chaque partie d'un chargement partitionné. Au lieu de calculer une somme de contrôle basée sur l'ensemble du contenu des données, cette approche agrège les sommes de contrôle au niveau de chaque partie (de la première à la dernière) afin de générer une somme de contrôle unique combinée pour l'objet entier. Si vous utilisez un chargement partitionné pour charger votre objet, vous devez spécifier le type de somme de contrôle composite.

  > **Note**
  >
  > Lorsqu'un objet est chargé sous forme de chargement partitionné, sa balise d'entité n'est pas un condensé d'octets MD5 de l'objet entier. Amazon S3 calcule le condensé d'octets MD5 de chaque partie au fur et à mesure qu'elle est chargée. Les récapitulatifs MD5 sont utilisés pour déterminer la balise ETag de l'objet final. Amazon S3 concatène les octets des récapitulatifs MD5, puis calcule le récapitulatif MD5 de ces valeurs concaténées. Lors de l'étape finale de création de la balise d'entité, Amazon S3 ajoute à la fin un tiret avec le nombre total de parties.

Amazon S3 prend en charge les types de sommes de contrôle d'objet entier et les types de sommes de contrôle composites suivants :

- CRC-64/NVME (`CRC64NVME`) : prend en charge le type de somme de contrôle de l'objet complet uniquement.
- CRC-32 (`CRC32`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- CRC-32C (`CRC32C`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.

- SHA-1 (`SHA1`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- SHA-256 (`SHA256`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- MD5 (`MD5`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.

Chargements en une seule partie

Les sommes de contrôle des objets chargés en une seule partie (à l'aide de `PutObject`) sont traitées comme des sommes de contrôle d'objets entiers. Lorsque vous chargez un objet dans la console Amazon S3, vous pouvez choisir l'algorithme de somme de contrôle que vous souhaitez que S3 utilise et, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi fournir une valeur précalculée. Amazon S3 valide ensuite la valeur précalculée de la somme de contrôle avant de la stocker avec l'objet. Vous pouvez vérifier l'intégrité des données d'un objet lorsque vous demandez la valeur de la somme de contrôle lors du chargement de l'objet.

Chargements partitionnés

Lorsque vous chargez l'objet en plusieurs parties à l'aide de l'API `MultipartUpload`, vous pouvez spécifier l'algorithme de somme de contrôle que vous souhaitez qu'Amazon S3 utilise et le type de somme de contrôle (objet entier ou composite).

Le tableau suivant indique quel type d'algorithme de somme de contrôle est pris en charge pour chaque algorithme de somme de contrôle d'un chargement partitionné :

Algorithme de somme de contrôle	Objet complet	Composite
CRC-64/NVME (`CRC64NVME`)	Oui	Non
CRC-32 (`CRC32`)	Oui	Oui
CRC-32C (`CRC32C`)	Oui	Oui
SHA-1 (`SHA1`)	Non	Oui
SHA-256 (`SHA256`)	Non	Oui

Utilisation des sommes de contrôle des objets entiers pour le chargement partitionné

Lorsque vous créez ou effectuez un chargement partitionné, vous pouvez utiliser les sommes de contrôle de l'objet entier pour la validation du chargement. Cela signifie que vous pouvez fournir l'algorithme de somme de contrôle pour l'API `MultipartUpload`, ce qui simplifie les outils de validation de l'intégrité, car vous n'avez plus besoin de suivre les limites de chaque partie pour les objets chargés. Vous pouvez fournir la somme de contrôle de l'objet entier dans la demande `CompleteMultipartUpload`, ainsi que la taille de l'objet.

Lorsque vous fournissez la somme de contrôle d'un objet entier lors d'un chargement partitionné, le kit AWS SDK transmet cette somme de contrôle à Amazon S3, puis S3 valide l'intégrité de l'objet côté serveur, en la comparant à la valeur reçue. Amazon S3 stocke ensuite l'objet si les valeurs correspondent. Si les deux valeurs ne correspondent pas, S3 fait échouer la demande et génère une erreur `BadDigest`. La somme de contrôle de votre objet est également stockée dans les métadonnées de l'objet que vous utiliserez ultérieurement pour valider l'intégrité des données d'un objet.

Pour les sommes de contrôle d'un objet complet, vous pouvez utiliser l'algorithme de somme de contrôle CRC-64/NVME (`CRC64NVME`), CRC-32 (`CRC32`) ou CRC-32C (`CRC32C`) dans S3. Les sommes de contrôle des objets entiers dans les chargements partitionnés ne sont disponibles que pour les sommes de contrôle basées sur l'algorithme CRC, car elles peuvent être linéarisées en une somme de contrôle pour l'objet entier. Cette linéarisation permet à Amazon S3 de paralléliser vos demandes pour améliorer les performances. S3 peut notamment calculer la somme de contrôle de l'objet entier à partir des sommes de contrôle au niveau de chaque partie. Ce type de validation n'est pas disponible pour les autres algorithmes, tels que SHA et MD5. Comme S3 dispose de protections d'intégrité par défaut, si des objets sont chargés sans somme de contrôle, S3 attache automatiquement l'algorithme recommandé de somme de contrôle de l'objet complet CRC-64/NVME (`CRC64NVME`) à l'objet.

> **Note**
>
> Pour lancer le chargement partitionné, vous pouvez spécifier l'algorithme de somme de contrôle et le type de somme de contrôle de l'objet entier. Après avoir spécifié l'algorithme de somme de contrôle et le type de somme de contrôle de l'objet entier, vous pouvez fournir la valeur de somme de contrôle de cet objet pour le chargement partitionné.

Utilisation des sommes de contrôle au niveau des parties d'un chargement partitionné

Lorsque des objets sont chargés sur Amazon S3, ils peuvent être chargés en tant qu'objet unique ou en plusieurs parties par le biais du processus de chargement partitionné. Vous pouvez choisir un type de somme de contrôle pour votre chargement partitionné. Pour les sommes de contrôle au niveau de chaque partie d'un chargement partitionné (ou les sommes de contrôle composites), Amazon S3 calcule la somme de contrôle pour chaque partie en utilisant l'algorithme de somme de contrôle spécifié. Vous pouvez utiliser `UploadPart` pour fournir les valeurs de somme de contrôle pour chaque partie. Si l'objet que vous essayez de charger dans la console Amazon S3 est configuré pour utiliser l'algorithme de somme de contrôle CRC-64/NVME (`CRC64NVME`) et qu'il dépasse 16 Mo, il est automatiquement désigné comme somme de contrôle d'objet complet.

Amazon S3 utilise ensuite les valeurs de somme de contrôle stockées au niveau de chaque partie pour confirmer que chacune d'elle est correctement chargée. Lorsque la somme de contrôle de chaque partie (de l'objet entier) est fournie, S3 utilise les valeurs de la somme de contrôle stockées pour chaque partie afin de calculer la somme de contrôle de l'objet entier en interne, en la comparant à la valeur de la somme de contrôle fournie. Les coûts de calcul sont ainsi réduits, car S3 peut calculer une somme de contrôle de l'objet entier en utilisant la somme de contrôle de chaque partie. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3 et Utilisation des sommes de contrôle des objets entiers pour le chargement partitionné.

Lorsque l'objet est complètement chargé, vous pouvez utiliser la somme de contrôle finale calculée pour vérifier l'intégrité des données de l'objet.

Lors du chargement d'une partie du chargement partitionné, tenez compte des points suivants :

- Pour extraire des informations sur l'objet, notamment le nombre de parties qui le composent, vous pouvez utiliser l'opération `GetObjectAttributes`. Avec les sommes de contrôle supplémentaires, vous pouvez également récupérer des informations pour chaque partie individuelle, y compris la valeur de la somme de contrôle de chaque partie.
- Pour les chargements finalisés, vous pouvez obtenir la somme de contrôle d'une partie individuelle à l'aide des opérations `GetObject` ou `HeadObject` et en spécifiant un numéro de partie ou une plage d'octets qui correspond à sur une seule partie. Pour récupérer les valeurs de somme de contrôle de chaque partie des chargements partitionnés qui sont toujours en cours, vous pouvez utiliser `ListParts`.
- En raison de la façon dont Amazon S3 calcule le total de contrôle pour les objets à plusieurs parties, la valeur du total de contrôle de l'objet peut changer si vous le copiez. Si vous utilisez un kit

SDK ou l'API REST et que vous appelez `CopyObject`, Amazon S3 copie tout objet conformément aux limites de taille de l'opération API `CopyObject`. Amazon S3 effectue cette copie en une seule action, que l'objet ait été chargé en une seule requête ou dans le cadre d'un chargement partitionné. Avec une commande de copie, le total de contrôle de l'objet est un total de contrôle direct de l'objet complet. Si l'objet a été initialement chargé à l'aide d'un chargement partitionné, la valeur de la somme de contrôle change même si les données ne changent pas.

- Les objets dont la taille dépasse les limites de l'opération d'API `CopyObject` doivent utiliser des commandes de copie par chargement partitionné.
- Lorsque vous effectuez certaines opérations à l'aide de la fonction de la AWS Management Console, Amazon S3 utilise un chargement partitionné si la taille de l'objet est supérieure à 16 Mo.

Méthodes de somme de contrôle

Après avoir chargé des objets, vous pouvez obtenir la valeur de la somme de contrôle et la comparer à une valeur de somme de contrôle précalculée ou précédemment stockée pour le même type d'algorithme de somme de contrôle. Les exemples suivants illustrent les opérations ou méthodes de calcul de somme de contrôle que vous pouvez utiliser pour vérifier l'intégrité des données.

Utilisation de la console S3

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la console et la définition des algorithmes de somme de contrôle à utiliser lors du chargement d'objets, consultez Chargement d'objets et Didacticiel : Vérification de l'intégrité des données dans Amazon S3 avec des sommes de contrôle supplémentaires.

Utilisation des kits AWS SDK

L'exemple suivant montre comment utiliser les kits AWS SDK pour charger un fichier volumineux avec un chargement partitionné, télécharger un fichier volumineux et valider un fichier de chargement partitionné, le tout en utilisant SHA-256 pour la validation du fichier.

Java

Example Exemple : chargement, téléchargement et vérification d'un fichier volumineux avec SHA-256

Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseInputStream;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.AbortMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ChecksumAlgorithm;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ChecksumMode;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompleteMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedMultipartUpload;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CompletedPart;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateMultipartUploadResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectAttributesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectAttributesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectTaggingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ObjectAttributes;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectTaggingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tagging;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.UploadPartResponse;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Base64;
import java.util.List;

public class LargeObjectValidation {
    private static String FILE_NAME = "sample.file";
    private static String BUCKET = "sample-bucket";
```

```
        //Optional, if you want a method of storing the full multipart object
 checksum in S3.
        private static String CHECKSUM_TAG_KEYNAME = "fullObjectChecksum";
        //If you have existing full-object checksums that you need to validate
 against, you can do the full object validation on a sequential upload.
        private static String SHA256_FILE_BYTES = "htCM5g7ZNdoSw8bN/
mkgiAhXt5MFoVowVg+LE9aIQmI=";
        //Example Chunk Size - this must be greater than or equal to 5MB.
        private static int CHUNK_SIZE = 5 * 1024 * 1024;

        public static void main(String[] args) {
            S3Client s3Client = S3Client.builder()
                    .region(Region.US_EAST_1)
                    .credentialsProvider(new AwsCredentialsProvider() {
                        @Override
                        public AwsCredentials resolveCredentials() {
                            return new AwsCredentials() {
                                @Override
                                public String accessKeyId() {
                                    return Constants.ACCESS_KEY;
                                }

                                @Override
                                public String secretAccessKey() {
                                    return Constants.SECRET;
                                }
                            };
                        }
                    })
                    .build();
            uploadLargeFileBracketedByChecksum(s3Client);
            downloadLargeFileBracketedByChecksum(s3Client);
            validateExistingFileAgainstS3Checksum(s3Client);
        }

        public static void uploadLargeFileBracketedByChecksum(S3Client s3Client) {
            System.out.println("Starting uploading file validation");
            File file = new File(FILE_NAME);
            try (InputStream in = new FileInputStream(file)) {
                MessageDigest sha256 = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
                CreateMultipartUploadRequest createMultipartUploadRequest =
 CreateMultipartUploadRequest.builder()
                        .bucket(BUCKET)
                        .key(FILE_NAME)
```

```
                        .checksumAlgorithm(ChecksumAlgorithm.SHA256)
                        .build();
                CreateMultipartUploadResponse createdUpload =
s3Client.createMultipartUpload(createMultipartUploadRequest);
                List<CompletedPart> completedParts = new ArrayList<CompletedPart>();
                int partNumber = 1;
                byte[] buffer = new byte[CHUNK_SIZE];
                int read = in.read(buffer);
                while (read != -1) {
                    UploadPartRequest uploadPartRequest =
UploadPartRequest.builder()

.partNumber(partNumber).uploadId(createdUpload.uploadId()).key(FILE_NAME).bucket(BUCKET).ch
                    UploadPartResponse uploadedPart =
s3Client.uploadPart(uploadPartRequest,
RequestBody.fromByteBuffer(ByteBuffer.wrap(buffer, 0, read)));
                    CompletedPart part =
CompletedPart.builder().partNumber(partNumber).checksumSHA256(uploadedPart.checksumSHA256()
                    completedParts.add(part);
                    sha256.update(buffer, 0, read);
                    read = in.read(buffer);
                    partNumber++;
                }
                String fullObjectChecksum =
Base64.getEncoder().encodeToString(sha256.digest());
                if (!fullObjectChecksum.equals(SHA256_FILE_BYTES)) {
                    //Because the SHA256 is uploaded after the part is uploaded; the
upload is bracketed and the full object can be fully validated.

s3Client.abortMultipartUpload(AbortMultipartUploadRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE
                    throw new IOException("Byte mismatch between stored checksum and
upload, do not proceed with upload and cleanup");
                }
                CompletedMultipartUpload completedMultipartUpload =
CompletedMultipartUpload.builder().parts(completedParts).build();
                CompleteMultipartUploadResponse completedUploadResponse =
s3Client.completeMultipartUpload(

CompleteMultipartUploadRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_NAME).uploadId(createdUplo
                Tag checksumTag =
Tag.builder().key(CHECKSUM_TAG_KEYNAME).value(fullObjectChecksum).build();
                //Optionally, if you need the full object checksum stored with the
file; you could add it as a tag after completion.
```

```
s3Client.putObjectTagging(PutObjectTaggingRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_NAME).t
            } catch (IOException | NoSuchAlgorithmException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            GetObjectAttributesResponse
                    objectAttributes =
s3Client.getObjectAttributes(GetObjectAttributesRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_N
                    .objectAttributes(ObjectAttributes.OBJECT_PARTS,
ObjectAttributes.CHECKSUM).build());
            System.out.println(objectAttributes.objectParts().parts());
            System.out.println(objectAttributes.checksum().checksumSHA256());
        }

        public static void downloadLargeFileBracketedByChecksum(S3Client s3Client) {
            System.out.println("Starting downloading file validation");
            File file = new File("DOWNLOADED_" + FILE_NAME);
            try (OutputStream out = new FileOutputStream(file)) {
                GetObjectAttributesResponse
                        objectAttributes =
s3Client.getObjectAttributes(GetObjectAttributesRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_N
                        .objectAttributes(ObjectAttributes.OBJECT_PARTS,
ObjectAttributes.CHECKSUM).build());
                //Optionally if you need the full object checksum, you can grab a
tag you added on the upload
                List<Tag> objectTags =
s3Client.getObjectTagging(GetObjectTaggingRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_NAME).b
                String fullObjectChecksum = null;
                for (Tag objectTag : objectTags) {
                    if (objectTag.key().equals(CHECKSUM_TAG_KEYNAME)) {
                        fullObjectChecksum = objectTag.value();
                        break;
                    }
                }
                MessageDigest sha256FullObject =
MessageDigest.getInstance("SHA-256");
                MessageDigest sha256ChecksumOfChecksums =
MessageDigest.getInstance("SHA-256");

                //If you retrieve the object in parts, and set the ChecksumMode to
enabled, the SDK will automatically validate the part checksum
                for (int partNumber = 1; partNumber <=
objectAttributes.objectParts().totalPartsCount(); partNumber++) {
                    MessageDigest sha256Part = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
```

```
                    ResponseInputStream<GetObjectResponse> response =
 s3Client.getObject(GetObjectRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_NAME).partNumber(part
                    GetObjectResponse getObjectResponse = response.response();
                    byte[] buffer = new byte[CHUNK_SIZE];
                    int read = response.read(buffer);
                    while (read != -1) {
                        out.write(buffer, 0, read);
                        sha256FullObject.update(buffer, 0, read);
                        sha256Part.update(buffer, 0, read);
                        read = response.read(buffer);
                    }
                    byte[] sha256PartBytes = sha256Part.digest();
                    sha256ChecksumOfChecksums.update(sha256PartBytes);
                    //Optionally, you can do an additional manual validation again
 the part checksum if needed in addition to the SDK check
                    String base64PartChecksum =
 Base64.getEncoder().encodeToString(sha256PartBytes);
                    String base64PartChecksumFromObjectAttributes =
 objectAttributes.objectParts().parts().get(partNumber - 1).checksumSHA256();
                    if (!
base64PartChecksum.equals(getObjectResponse.checksumSHA256()) || !
base64PartChecksum.equals(base64PartChecksumFromObjectAttributes)) {
                        throw new IOException("Part checksum didn't match for the
 part");
                    }
                    System.out.println(partNumber + " " + base64PartChecksum);
                }
                //Before finalizing, do the final checksum validation.
                String base64FullObject =
 Base64.getEncoder().encodeToString(sha256FullObject.digest());
                String base64ChecksumOfChecksums =
 Base64.getEncoder().encodeToString(sha256ChecksumOfChecksums.digest());
                if (fullObjectChecksum != null && !
fullObjectChecksum.equals(base64FullObject)) {
                    throw new IOException("Failed checksum validation for full
 object");
                }
                System.out.println(fullObjectChecksum);
                String base64ChecksumOfChecksumFromAttributes =
 objectAttributes.checksum().checksumSHA256();
                if (base64ChecksumOfChecksumFromAttributes != null && !
base64ChecksumOfChecksums.equals(base64ChecksumOfChecksumFromAttributes)) {
                    throw new IOException("Failed checksum validation for full
 object checksum of checksums");
```

```
                }
                System.out.println(base64ChecksumOfChecksumFromAttributes);
                out.flush();
            } catch (IOException | NoSuchAlgorithmException e) {
                //Cleanup bad file
                file.delete();
                e.printStackTrace();
            }
        }

        public static void validateExistingFileAgainstS3Checksum(S3Client s3Client)
{
            System.out.println("Starting existing file validation");
            File file = new File("DOWNLOADED_" + FILE_NAME);
            GetObjectAttributesResponse
                    objectAttributes =
s3Client.getObjectAttributes(GetObjectAttributesRequest.builder().bucket(BUCKET).key(FILE_N
                    .objectAttributes(ObjectAttributes.OBJECT_PARTS,
ObjectAttributes.CHECKSUM).build());
            try (InputStream in = new FileInputStream(file)) {
                MessageDigest sha256ChecksumOfChecksums =
MessageDigest.getInstance("SHA-256");
                MessageDigest sha256Part = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
                byte[] buffer = new byte[CHUNK_SIZE];
                int currentPart = 0;
                int partBreak =
objectAttributes.objectParts().parts().get(currentPart).size();
                int totalRead = 0;
                int read = in.read(buffer);
                while (read != -1) {
                    totalRead += read;
                    if (totalRead >= partBreak) {
                        int difference = totalRead - partBreak;
                        byte[] partChecksum;
                        if (totalRead != partBreak) {
                            sha256Part.update(buffer, 0, read - difference);
                            partChecksum = sha256Part.digest();
                            sha256ChecksumOfChecksums.update(partChecksum);
                            sha256Part.reset();
                            sha256Part.update(buffer, read - difference,
difference);
                        } else {
                            sha256Part.update(buffer, 0, read);
                            partChecksum = sha256Part.digest();
```

```
                            sha256ChecksumOfChecksums.update(partChecksum);
                            sha256Part.reset();
                        }
                        String base64PartChecksum =
 Base64.getEncoder().encodeToString(partChecksum);
                        if (!
base64PartChecksum.equals(objectAttributes.objectParts().parts().get(currentPart).checksumSH
 {
                            throw new IOException("Part checksum didn't match S3");
                        }
                        currentPart++;
                        System.out.println(currentPart + " " + base64PartChecksum);
                        if (currentPart <
 objectAttributes.objectParts().totalPartsCount()) {
                            partBreak +=
 objectAttributes.objectParts().parts().get(currentPart - 1).size();
                        }
                    } else {
                        sha256Part.update(buffer, 0, read);
                    }
                    read = in.read(buffer);
                }
                if (currentPart != objectAttributes.objectParts().totalPartsCount())
 {
                    currentPart++;
                    byte[] partChecksum = sha256Part.digest();
                    sha256ChecksumOfChecksums.update(partChecksum);
                    String base64PartChecksum =
 Base64.getEncoder().encodeToString(partChecksum);
                    System.out.println(currentPart + " " + base64PartChecksum);
                }

                String base64CalculatedChecksumOfChecksums =
 Base64.getEncoder().encodeToString(sha256ChecksumOfChecksums.digest());
                System.out.println(base64CalculatedChecksumOfChecksums);
                System.out.println(objectAttributes.checksum().checksumSHA256());
                if (!
base64CalculatedChecksumOfChecksums.equals(objectAttributes.checksum().checksumSHA256()))
 {
                    throw new IOException("Full object checksum of checksums don't
 match S3");
                }

            } catch (IOException | NoSuchAlgorithmException e) {
```

```
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des requêtes REST pour charger un objet avec une valeur de total de contrôle pour vérifier l'intégrité des données avec PutObject. Vous pouvez également extraire la valeur de total de contrôle pour les objets à l'aide de la fonctionnalité GetObject ou HeadObject.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez envoyer une demande PUT pour télécharger un objet d'une taille maximale de 5 Go en une seule opération. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section `PutObject` dans la Référence des commandes de l'AWS CLI. Vous pouvez également utiliser `get-object` et `head-object` pour récupérer le total de contrôle d'un objet déjà chargé afin de vérifier l'intégrité des données.

Pour plus d'informations, consultez la FAQ de l'interface de ligne de commande Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Utilisation de Content-MD5 pour charger des objets

Une autre façon de vérifier l'intégrité de votre objet après le chargement est de fournir un récapitulatif MD5 de l'objet lorsque vous le chargez. Si vous calculez le récapitulatif MD5 de votre objet, vous pouvez fournir ce récapitulatif avec la commande PUT en utilisant l'en-tête `Content-MD5`.

Après avoir chargé l'objet, Amazon S3 calcule le récapitulatif MD5 de l'objet et le compare à la valeur que vous avez fournie. La requête n'aboutit que si les deux récapitulatifs correspondent.

La fourniture d'un récapitulatif MD5 n'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'intégrité de l'objet dans le cadre du processus de chargement.

Utilisation de Content-MD5 et de ETag pour vérifier les objets chargés.

Le balise d'entité (ETag) d'un objet représente une version spécifique de cet objet. Gardez à l'esprit que la balise d'entité ne reflète que les changements apportés au contenu d'un objet et non à ses métadonnées. Si seules les métadonnées d'un objet changent, la balise ETag reste le même.

Selon l'objet, la balise ETag de l'objet peut être un récapitulatif MD5 des données de l'objet :

- Si un objet est créé par l'opération `PutObject`, `PostObject`, ou `CopyObject`, ou via la AWS Management Console et que cet objet est également en texte brut ou chiffré par un chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), cet objet possède un ETag qui est un récapitulatif MD5 de ses données.
- Si un objet est créé par l'opération `PutObject`, `PostObject`, ou `CopyObject`, ou par le AWS Management Console et que cet objet est chiffré par un chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) ou un chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), cet objet a un ETag qui n'est pas un récapitulatif MD5 de ses données d'objet.
- Si un objet est créé par le processus de chargement partitionné ou l'opération `UploadPartCopy`, sa balise d'entité n'est pas un condensé d'octets MD5, quelle que soit la méthode de chiffrement. Si un objet est plus grand que 16 Mo, le chargement AWS Management Console ou la copie de cet objet est un chargement partitionné et la balise ETag n'est pas un récapitulatif MD5.

Pour les objets où la balise ETag est le récapitulatif `Content-MD5` de l'objet, vous pouvez comparer la valeur ETag de l'objet avec un récapitulatif `Content-MD5` calculé ou précédemment stocké.

Utilisation des totaux de contrôle de fin

Lorsque vous chargez des objets volumineux dans Amazon S3, vous pouvez soit fournir une somme de contrôle précalculée pour l'objet, soit utiliser un kit AWS SDK pour créer automatiquement en votre nom des sommes de contrôle de fin pour les chargements fragmentés. Si vous utilisez une somme de contrôle de fin, Amazon S3 génère automatiquement la valeur de somme de contrôle en utilisant l'algorithme que vous avez spécifié pour valider l'intégrité de l'objet pendant le chargement fragmenté.

Pour créer un total de contrôle de fin lors de l'utilisation d'un kit AWS SDK, remplissez le paramètre `ChecksumAlgorithm` avec votre algorithme préféré. Le kit SDK utilise cet algorithme pour calculer la valeur de somme de contrôle de votre objet (ou de ses parties), et l'ajoute automatiquement à la fin de votre demande de chargement fragmenté. Ce comportement vous fait gagner du temps, car Amazon S3 effectue la vérification et le chargement de vos données en une seule opération.

> **Important**
>
> Si vous utilisez S3 Object Lambda, toutes les requêtes adressées à S3 Object Lambda sont signées en utilisant `s3-object-lambda` au lieu de `s3`. Ce comportement affecte la

signature des valeurs de total de contrôle de fin. Pour en savoir plus sur S3 Object Lambda, consultez Transformation d'objets avec S3 Object Lambda.

En-têtes des sommes de contrôle de fin

Pour effectuer une demande de codage de contenu fragmenté, Amazon S3 exige que les serveurs clients incluent plusieurs en-têtes afin d'analyser correctement la demande. Les serveurs clients doivent inclure les en-têtes suivants :

- **`x-amz-decoded-content-length`** : cet en-tête indique la taille du texte brut des données réelles qui sont chargées dans Amazon S3 avec la demande.
- **`x-amz-content-sha256`** : cet en-tête indique le type de chargement fragmenté inclus dans la demande. Pour les chargements fragmentés avec des sommes de contrôle de fin, la valeur de l'en-tête est `STREAMING-UNSIGNED-PAYLOAD-TRAILER` pour les demandes qui n'utilisent pas de signature de données utiles et `STREAMING-AWS4-HMAC-SHA256-PAYLOAD-TRAILER` pour les demandes qui utilisent la signature de données utiles SigV4. (Pour plus d'informations sur la mise en œuvre de données utiles signées, consultez Calcul des signatures pour l'en-tête d'autorisation : transfert fragmenté des données utiles.)
- **`x-amz-trailer`** : cet en-tête indique le nom de l'en-tête de fin de la demande. S'il existe des sommes de contrôle de fin (lorsque les kits AWS SDK ajoutent des sommes de contrôle aux corps codés des demandes), la valeur de l'en-tête `x-amz-trailer` inclut le préfixe `x-amz-checksum-` et se termine par le nom de l'algorithme. Les valeurs `x-amz-trailer` suivantes sont actuellement prises en charge :
  - `x-amz-checksum-crc32`
  - `x-amz-checksum-crc32c`
  - `x-amz-checksum-crc64nvme`
  - `x-amz-checksum-sha1`
  - `x-amz-checksum-sha256`

> **Note**
>
> Vous pouvez également inclure l'en-tête `Content-Encoding`, avec la valeur fragmentée, dans votre demande. Bien que cet en-tête ne soit pas obligatoire, son ajout peut réduire les problèmes de proxy HTTP lors de la transmission de données codées. S'il existe un autre en-tête `Content-Encoding` (tel que gzip) dans la demande, l'en-tête `Content-Encoding`

inclut la valeur fragmentée dans une liste de codages séparés par des virgules. Par exemple, `Content-Encoding: aws-chunked, gzip`.

Parties fragmentées

Lorsque vous chargez un objet dans Amazon S3 à l'aide d'un codage fragmenté, la demande de chargement inclut les types de fragments suivants (dans l'ordre indiqué) :

- Fragments du corps de l'objet : une demande de chargement fragmenté peut être associée à un, plusieurs ou aucun fragment de corps.
- Fragments d'achèvement : une demande de chargement fragmenté peut être associée à un, plusieurs ou aucun fragment de corps.
- Fragments de fin : la somme de contrôle de fin est indiquée après le fragment de fin. Un seul fragment de fin est autorisé.

> **Note**
>
> Chaque chargement fragmenté doit se terminer par un CRLF (tel que `\r\n`) pour indiquer la fin de la demande.

Pour voir des exemples de mise en forme fragmentée, consultez Exemples : chargements fragmentés avec des sommes de contrôle de fin.

Fragments du corps d'un objet

Les fragments du corps de l'objet sont les fragments qui contiennent les données réelles de l'objet qui sont chargées dans S3. Ces fragments sont soumis à des contraintes de cohérence de taille et de format.

Taille des fragments du corps d'un objet

Ces fragments doivent contenir au moins 8 192 octets (ou 8 Kio) de données de l'objet, à l'exception du dernier fragment du corps, qui peut être plus petit. Il n'y a pas de taille maximale explicite, mais tous les fragments doivent être inférieurs à la taille de chargement maximale de 5 Go. La taille peut varier d'un fragment à l'autre en fonction de l'implémentation de votre serveur client.

Format des fragments du corps d'un objet

Les fragments du corps d'un objet commencent par le codage hexadécimal du nombre d'octets qu'ils contiennent, suivi d'un CRLF (Carriage Return Line Feed), des octets de l'objet correspondant à ce fragment et d'un autre CRLF.

Par exemple :

```
hex-encoding-of-object-bytes-in-chunk\r\n
chunk-object-bytes\r\n
```

Toutefois, lorsque le fragment est signé, le fragment du corps de l'objet adopte un format différent, dans lequel la signature est ajoutée à la taille du fragment avec un point-virgule. Par exemple :

```
hex-encoding-of-object-bytes-in-chunk;chunk-signature\r\n
 chunk-object-bytes\r\n
```

Pour plus d'informations sur la signature des fragments, consultez Calcul des signatures pour l'en-tête Authorization : transfert fragmenté des données utiles (AWSSignature version 4). Pour plus d'informations sur le formatage des fragments, consultez Chunked transfer encoding sur le site Web de RFC Editor.

Fragments d'achèvement

Les fragments d'achèvement doivent être le dernier fragment du corps de l'objet de chaque chargement fragmenté. Le format d'un fragment d'achèvement est semblable à celui d'un fragment du corps, mais il ne contient jamais aucun octet de données de l'objet. (Cette absence d'octet de données de l'objet indique que toutes les données ont été chargées.) Les chargements fragmentés doivent inclure un fragment d'achèvement comme dernier fragment du corps de l'objet, selon un format comme celui-ci :

```
0\r\n
```

Toutefois, si la demande de codage de contenu utilise la signature des données utiles, elle suit plutôt le format suivant :

```
0;chunk-signature\r\n
```

Fragments de fin

Les fragments de fin contiennent la somme de contrôle calculée pour toutes les demandes de chargement S3. Ils incluent deux champs : un champ de nom d'en-tête et un champ de valeur d'en-tête. Le champ du nom d'en-tête d'une demande de chargement doit correspondre à la valeur transmise dans l'en-tête de la demande `x-amz-trailer`. Par exemple, si une demande contient `x-amz-trailer: x-amz-checksum-crc32` et le fragment de fin comprend le nom d'en-tête `x-amz-checksum-sha1`, la demande échoue. Le champ de valeur du fragment de fin inclut un codage base64 de la valeur de la somme de contrôle gros-boutiste de cet objet. (L'ordre gros-boutiste stocke l'octet le plus significatif des données à l'adresse mémoire la plus basse, et l'octet le moins significatif à l'adresse mémoire la plus élevée). L'algorithme utilisé pour calculer cette somme de contrôle est le même que le suffixe du nom d'en-tête (par exemple, `crc32`).

Format des fragments de fin

Les fragments de fin utilisent le format suivant pour les demandes de données utiles non signées :

```
x-amz-checksum-lowercase-checksum-algorithm-name:base64-checksum-value\n\r\n\r\n
```

Pour les demandes contenant des données utiles signées SigV4, le fragment de fin se termine par une signature de fin.

```
trailer-checksum\n\r\n
trailer-signature\r\n
```

Vous pouvez également ajouter le CRLF directement à la fin de la valeur de la somme de contrôle base64. Par exemple :

```
x-amz-checksum-lowercase-checksum-algorithm-name:base64-checksum-value\r\n\r\n
```

Exemples : chargements fragmentés avec des sommes de contrôle de fin

Amazon S3 prend en charge les chargements fragmentés qui utilisent le codage de contenu `aws-chunked` pour les demandes `PutObject` et `UploadPart` avec des sommes de contrôle de fin.

Example 1 — Demande **`PutObject`** fragmentée non signée avec une somme de contrôle de fin CRC-32

Voici un exemple de demande `PutObject` fragmentée avec une somme de contrôle de fin CRC-32. Dans cet exemple, le client charge un objet de 17 Ko en trois fragments non signés et ajoute un bloc de somme de contrôle de fin CRC-32 en utilisant l'en-tête `x-amz-checksum-crc32`.

```
PUT /Key+ HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket
Content-Encoding: aws-chunked
x-amz-decoded-content-length: 17408
x-amz-content-sha256: STREAMING-UNSIGNED-PAYLOAD-TRAILER
x-amz-trailer: x-amz-checksum-crc32

2000\r\n                                    // Object body chunk 1 (8192 bytes)
object-bytes\r\n
2000\r\n                                    // Object body chunk 2 (8192 bytes)
object-bytes\r\n
400\r\n                                     // Object body chunk 3 (1024 bytes)
object-bytes\r\n
0\r\n                                       // Completion chunk
x-amz-checksum-crc32:YABb/g==\n\r\n\r\n     // Trailer chunk (note optional \n
 character)
\r\n                                          // CRLF
```

Voici un exemple de réponse :

```
HTTP/1.1 200
ETag: ETag
x-amz-checksum-crc32: YABb/g==
```

> **Note**
>
> L'utilisation du saut de ligne \n à la fin de la valeur de la somme de contrôle peut varier selon les clients.

Example 2 — Demande **`PutObject`** fragmentée signée SigV4 avec une somme de contrôle de fin CRC-32 (**`CRC32`**)

Voici un exemple de demande `PutObject` fragmentée avec une somme de contrôle de fin CRC-32. Cette demande utilise la signature de données utiles SigV4. Dans cet exemple, le client charge un objet de 17 Ko en trois fragments signés. Outre les fragments `object body` les `completion chunk` et `trailer chunk` sont également signés.

```
PUT /Key+ HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket.s3.amazonaws.com
Content-Encoding: aws-chunked
x-amz-decoded-content-length: 17408
x-amz-content-sha256: STREAMING-AWS4-HMAC-SHA256-PAYLOAD-TRAILER
x-amz-trailer: x-amz-checksum-crc32

authorization-code                              // SigV4 headers authorization

2000;chunk-signature=signature-value...\r\n   // Object body chunk 1 (8192 bytes)
object-bytes\r\n
2000;chunk-signature\r\n                        // Object body chunk 2 (8192 bytes)
object-bytes\r\n
400;chunk-signature\r\n                         // Object body chunk 3 (1024 bytes)
object-bytes\r\n
0;chunk-signature\r\n                           // Completion chunk
x-amz-checksum-crc32:YABb/g==\n\r\n             // Trailer chunk (note optional \n
 character)
trailer-signature\r\n
\r\n                                            // CRLF
```

Voici un exemple de réponse :

```
HTTP/1.1 200
ETag: ETag
x-amz-checksum-crc32: YABb/g==
```

Vérification de l'intégrité des données d'un objet au repos dans Amazon S3

Si vous devez vérifier le contenu des jeux de données stockés dans Amazon S3, l'opération Calculer la somme de contrôle de S3 Batch Operations calcule à la fois la somme de contrôle des objets complets ou la somme de contrôle composite des objets au repos. L'opération Calculer la somme de contrôle utilise Batch Operations pour calculer de manière asynchrone les valeurs de somme de

contrôle d'un groupe d'objets, et génère automatiquement un rapport d'intégrité consolidé, sans créer de nouvelles copies de vos données, ni restaurer ou télécharger de données.

Avec l'opération Calculer la somme de contrôle, vous pouvez vérifier efficacement des milliards d'objets en une seule demande. Pour chaque demande de tâche Calculer la somme de contrôle, S3 calcule la valeur de somme de contrôle, et l'inclut dans un rapport d'intégrité généré automatiquement (également appelé rapport d'achèvement). Vous pouvez ensuite utiliser le rapport d'achèvement pour valider l'intégrité de votre jeu de données.

L'opération Calculer la somme de contrôle fonctionne avec n'importe quel objet stocké dans S3, indépendamment de la classe de stockage ou de la taille de l'objet. Que vous ayez besoin de vérifier vos objets dans le cadre des bonnes pratiques de conservation des données ou de respecter des exigences de conformité, l'opération Calculer la somme de contrôle réduit les coûts, le temps et les efforts nécessaires à la validation des données en effectuant les calculs de somme de contrôle au repos. Pour plus d'informations sur la tarification de l'opération Calculer la somme de contrôle, consultez l'onglet Gestion et informations de la page Tarification Amazon S3.

Vous pouvez ensuite utiliser le rapport d'achèvement généré pour le comparer avec les valeurs de somme de contrôle que vous avez stockées dans vos bases de données afin de vérifier si vos jeux de données n'ont pas été modifiés au fil du temps. Cette approche vous aide à préserver l'intégrité de vos données de bout en bout pour répondre aux besoins de l'entreprise et aux exigences de conformité. Par exemple, vous pouvez utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle pour soumettre une liste d'objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier aux fins des audits de sécurité annuels. En outre, la gamme d'algorithmes de somme de contrôle pris en charge vous permet de maintenir la continuité avec les algorithmes utilisés dans vos applications.

Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge

Pour les données au repos, vous pouvez calculer les sommes de contrôle à l'aide de l'un des algorithmes de somme de contrôle pris en charge :

- CRC-64/NVME (`CRC64NVME`) : prend en charge le type de somme de contrôle de l'objet complet uniquement.
- CRC-32 (`CRC32`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- CRC-32C (`CRC32C`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.

- SHA-1 (`SHA1`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- SHA-256 (`SHA256`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.
- MD5 (`MD5`) : prend en charge à la fois le type de somme de contrôle de l'objet complet et le type de somme de contrôle composite.

Utilisation de l'opération Calculer la somme de contrôle

Pour les objets stockés dans Amazon S3, vous pouvez utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle avec S3 Batch Operations pour vérifier le contenu des données stockées au repos. Vous pouvez crée une tâche Compute checksum Batch Operations à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST ou du kit AWS SDK. Lorsque la tâche Calculer la somme de contrôle est terminée, vous recevez un rapport d'achèvement. Pour plus d'informations sur l'utilisation du rapport d'achèvement, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports de fin de tâche.

Avant de créer votre tâche Calculer la somme de contrôle, vous devez créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) S3 Batch Operations pour autoriser Amazon S3 à effectuer des actions en votre nom. Vous devez l'autoriser à lire le fichier manifeste et à écrire un rapport d'achèvement dans le compartiment S3. Pour plus d'informations, consultez Calcul des sommes de contrôle.

Utilisation de la console S3

Pour utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez la région dans laquelle vous souhaitez créer la tâche.

   > **Note**
   >
   > Pour les opérations de copie, vous devez créer la tâche dans la même région que le compartiment de destination. Pour toutes les autres opérations, vous devez créer la tâche dans la même région que les objets figurant dans le manifeste.

3. Choisissez Opérations par lot dans le volet de navigation de gauche de la console Amazon S3.

4. Choisissez Créer une tâche.
5. Affichez la Région AWS dans laquelle vous souhaitez créer votre tâche.

   > **Note**
   >
   > Pour les opérations de copie, vous devez créer la tâche dans la même région que le compartiment de destination. Pour toutes les autres opérations, vous devez créer la tâche dans la même région que les objets figurant dans le manifeste.

6. Sous Format du manifeste, choisissez le type d'objet manifeste à utiliser.

   - Si vous choisissez le rapport S3 Inventory (manifest.json), saisissez le chemin d'accès à l'objet `manifest.json` et (éventuellement) l'ID de version d'objet du manifeste si vous souhaitez utiliser une version d'objet spécifique. Vous pouvez également choisir Parcourir S3 et choisir le fichier manifeste JSON, qui renseigne automatiquement tous les champs de l'objet du manifeste.
   - Si vous choisissez CSV, choisissez le type d'emplacement du manifeste, puis saisissez le chemin d'accès à un objet du manifeste au format CSV ou choisissez Parcourir S3 pour sélectionner un objet du manifeste. L'objet manifeste doit respecter le format décrit dans la console. Si vous souhaitez utiliser une version spécifique de l'objet du manifeste, vous pouvez également spécifier l'ID de version de l'objet.
   - Si vous choisissez Créer un manifeste à l'aide de la configuration de réplication S3, une liste d'objets est générée à l'aide de la configuration de réplication et éventuellement enregistrée dans la destination de votre choix. Lorsque vous utilisez une configuration de réplication pour générer le manifeste, la seule opération disponible est Répliquer.

7. Choisissez Suivant.
8. Sous Opération, choisissez l'opération Calculer la somme de contrôle pour calculer les sommes de contrôle de tous les objets répertoriés dans le manifeste. Choisissez le type de somme de contrôle et la fonction de somme de contrôle de votre tâche. Ensuite, choisissez Suivant.
9. Renseignez l'option Configurer des options supplémentaires, puis sélectionnez Suivant.
10. Sur la page Configurer des options supplémentaires, renseignez votre tâche Calculer la somme de contrôle.

> **Note**
>
> Sous Rapport d'achèvement, veillez à confirmer la déclaration de reconnaissance. Cet déclaration confirme que vous comprenez que le rapport d'achèvement contient des valeurs de somme de contrôle qui sont utilisées pour vérifier l'intégrité des données stockées dans Amazon S3. Le rapport d'achèvement doit donc être partagé avec prudence. Si vous créez une demande Calculer la somme de contrôle et que vous spécifiez l'emplacement du compartiment d'un propriétaire de compte externe pour stocker votre rapport d'achèvement, veillez à spécifier l'ID Compte AWS du propriétaire du compartiment externe.

11. Choisissez Suivant.
12. Sur la page Vérification, passez en revue et confirmez vos paramètres.
13. (Facultatif) Si vous avez besoin d'apporter des modifications, choisissez Précédent pour revenir à la page précédente, ou choisissez Modifier pour mettre à jour une étape spécifique.
14. Après avoir confirmé vos modifications, choisissez Créer une tâche.

Pour répertorier toutes les demandes Calculer la somme de contrôle et suivre leur progression

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Sur la page Opérations par lot, vous pouvez passer en revue les détails de la tâche, tels que sa priorité, son taux d'achèvement et le nombre total d'objets.
4. Si vous souhaitez gérer ou cloner une tâche Calculer la somme de contrôle spécifique, cliquez sur l'ID de la tâche pour consulter des informations supplémentaires sur cette dernière.
5. Sur la page de la tâche Calculer la somme de contrôle, passez en revue les détails de celle-ci.

Chaque tâche Batch Operations progresse selon différents statuts de tâche. Vous pouvez également activer des événements AWS CloudTrail dans la console S3 pour recevoir des alertes en cas de changement du statut des tâches. Pour les tâches actives, vous pouvez consulter la tâche en cours d'exécution et son taux d'achèvement sur la page Détails de la tâche.

Utilisation des kits AWS SDK

Java

Example Exemple : création d'une tâche Calculer la somme de contrôle

L'exemple suivant vous montre comment créer une tâche Calculer la somme de contrôle (dans le cadre d'une demande Créer une tâche) et comment spécifier un manifeste :

```
// Required parameters
String accountId = "111122223333";
String roleArn = "arn:aws:iam::111122223333:role/BatchOperations";
String manifestArn = "arn:aws:s3:::my_manifests/manifest.csv";
String manifestEtag = "60e460c9d1046e73f7dde5043ac3ae85";
String reportBucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket";
String reportExpectedBucketOwner = "111122223333";
String reportPrefix = "demo-report";

// Job Operation
S3ComputeObjectChecksumOperation s3ComputeObjectChecksum =
 S3ComputeObjectChecksumOperation.builder()
    .checksumAlgorithm(ComputeObjectChecksumAlgorithm.CRC64)
    .checksumType(ComputeObjectChecksumType.COMPOSITE)
    .build();

JobOperation operation = JobOperation.builder()
    .s3ComputeObjectChecksum(s3ComputeObjectChecksum)
    .build();

// Job Manifest
JobManifestLocation location = JobManifestLocation.builder()
    .eTag(manifestEtag)
    .objectArn(manifestArn)
    .build();

JobManifestSpec spec = JobManifestSpec.builder()
    .format(JobManifestFormat.S3_BATCH_OPERATIONS_CSV_20180820)
    .fields(Arrays.asList(JobManifestFieldName.BUCKET, JobManifestFieldName.KEY))
    .build();

JobManifest manifest = JobManifest.builder()
    .location(location)
    .spec(spec)
    .build();
```

```
// Completion Report
JobReport report = JobReport.builder()
    .bucket(reportBucketArn)
    .enabled(true) // Must be true
    .expectedBucketOwner(reportExpectedBucketOwner)
    .format(JobReportFormat.REPORT_CSV_20180820)
    .prefix(reportPrefix)
    .reportScope(JobReportScope.ALL_TASKS)
    .build();

// Create Job Request
CreateJobRequest request = CreateJobRequest.builder()
    .accountId(accountId)
    .confirmationRequired(false)
    .manifest(manifest)
    .operation(operation)
    .priority(10)
    .report(report)
    .roleArn(roleArn);

// Create the client
S3ControlClient client = S3ControlClient.builder()
    .credentialsProvider(new ProfileCredentialsProvider())
    .region(Region.US_EAST_1)
    .build();

// Send the request
try {
    CreateJobResponse response = client.createJob(request);
    System.out.println(response);
} catch (AwsServiceException e) {
    System.out.println("AwsServiceException: " + e.getMessage());
    throw new RuntimeException(e);
} catch (SdkClientException e) {
    System.out.println("SdkClientException: " + e.getMessage());
    throw new RuntimeException(e);
}
```

Example Exemple : affichage des détails d'une tâche Calculer la somme de contrôle

L'exemple suivant montre comment spécifier l'ID d'une tâche pour afficher les détails de celle-ci (notamment son taux d'achèvement) dans le cadre d'une demande de tâche Calculer la somme de contrôle :

```
DescribeJobRequest request = DescribeJobRequest.builder()
        .accountId("1234567890")
        .jobId("a16217a1-e082-48e5-b04f-31fac3a66b13")
        .build();
```

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser la commande create-job pour créer une tâche Batch Operations et fournir la liste des objets. Spécifiez ensuite l'algorithme et le type de somme de contrôle, ainsi que le compartiment de destination dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport Calculer la somme de contrôle. L'exemple de commande suivant crée une tâche S3 Batch Operations Calculer la somme de contrôle en utilisant un manifeste généré par S3 pour le Compte AWS *111122223333*.

Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

```
aws s3control create-job \
    --account-id 111122223333 \
    --manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820","Fields":
["Bucket","Key"]},"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::my-manifest-bucket/
manifest.csv","ETag":"e0e8bfc50e0f0c5d5a1a5f0e0e8bfc50"}}' \
    --manifest-generator '{
        "S3JobManifestGenerator": {
          "ExpectedBucketOwner": "111122223333",
          "SourceBucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
          "EnableManifestOutput": true,
          "ManifestOutputLocation": {
            "ExpectedManifestBucketOwner": "111122223333",
            "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket",
            "ManifestPrefix": "prefix",
            "ManifestFormat": "S3InventoryReport_CSV_20211130"
          },
          "Filter": {
            "CreatedAfter": "2023-09-01",
            "CreatedBefore": "2023-10-01",
```

```
            "KeyNameConstraint": {
              "MatchAnyPrefix": [
                "prefix"
              ],
              "MatchAnySuffix": [
                "suffix"
              ]
            },
            "ObjectSizeGreaterThanBytes": 100,
            "ObjectSizeLessThanBytes": 200,
            "MatchAnyStorageClass": [
              "STANDARD",
              "STANDARD_IA"
            ]
          }
        }
      }' \
    --operation '{"S3ComputeObjectChecksum":
{"ChecksumAlgorithm":"CRC64NVME","ChecksumType":"FULL_OBJECT"}}' \
    --report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::my-report-
bucket","Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"Prefix":"batch-op-
reports/","ReportScope":"AllTasks","ExpectedBucketOwner":"111122223333"}' \
    --priority 10 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/S3BatchJobRole \
    --client-request-token 6e023a7e-4820-4654-8c81-7247361aeb73 \
    --description "Compute object checksums" \
    --region us-west-2
```

Après avoir soumis la tâche Calculer la somme de contrôle, vous recevez l'ID de la tâche en réponse Celui-ci s'affiche sur la page de liste de S3 Batch Operations. Amazon S3 traite la liste des objets et calcule les sommes de contrôle de chaque objet. Une fois la tâche terminée, S3 fournit un rapport Calculer la somme de contrôle consolidé dans la destination spécifiée.

Pour suivre la progression de votre tâche Calculer la somme de contrôle, utilisez la commande describe-job. Cette commande vérifie le statut de la tâche Batch Operations spécifiée. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Par exemple :

```
aws s3control describe-job --account-id 111122223333 --job-id 1234567890abcdef0
```

Pour obtenir la liste de toutes les tâches Batch Operations actives et terminées, consultez Liste des tâches ou list-jobs dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour vérifier l'intégrité des objets avec Calculer la somme de contrôle à l'aide de la commande CreateJob. Vous pouvez suivre la progression des demandes Calculer la somme de contrôle en envoyant des demandes REST à l'opération d'API DescribeJob. Chaque tâche Batch Operations progresse en suivant les statuts ci-dessous :

- NOUVEAU
- PRÉPARATION
- PRÊT
- ACTIF
- SUSPENSION
- SUSPENDU
- TERMINÉ
- ANNULATION
- ÉCHEC

La réponse de l'API vous informe du statut en cours de la tâche.

Suppression d'objets Amazon S3

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs objets directement de Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API REST. Par exemple, si vous collectez des fichiers journaux, vous pouvez les supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez configurer une règle de cycle de vie S3 pour supprimer automatiquement les objets tels que les fichiers journaux.

Pour supprimer un objet, vous pouvez utiliser l'une des opérations d'API suivantes :

- Supprimer un seul objet : Amazon S3 fournit l'opération d'API `DELETE` (`DeleteObject`) que vous pouvez utiliser pour supprimer un objet en une seule demande HTTP.
- Supprimer plusieurs objets : Amazon S3 fournit l'opération d'API de suppression de plusieurs objets (`DeleteObjects`) que vous pouvez utiliser pour supprimer jusqu'à 1 000 objets en une seule demande HTTP.

Lorsque vous supprimez des objets d'un compartiment pour lequel la gestion des versions n'est pas activée, vous ne fournissez que le nom de la clé d'objet. Toutefois, lorsque vous supprimez des objets d'un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée, vous pouvez fournir l'ID de version de l'objet pour supprimer cette version spécifique de l'objet.

Bonnes pratiques à prendre en compte avant de supprimer un objet

Avant de supprimer un objet, tenez compte des bonnes pratiques ci-dessous :

- Activez la gestion des versions dans le compartiment. La gestion des versions S3 renforce la protection contre les demandes `DeleteObject` simples afin d'éviter les suppressions accidentelles. Pour les compartiments pour lesquels la gestion des versions est activée, si vous supprimez la version actuelle d'un objet ou lorsqu'une demande de suppression ne spécifie pas d'identifiant de version spécifique, Amazon S3 ne supprime pas définitivement l'objet. Au lieu de cela, S3 ajoute un marqueur de suppression, qui génère une suppression progressive de l'objet. Le marqueur de suppression devient alors la version actuelle (ou la plus récente) de l'objet avec un nouvel ID de version. Pour plus d'informations, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions.
- Si vous souhaitez supprimer un grand nombre d'objets ou supprimer des objets par programmation en fonction de leur date de création, définissez une configuration de cycle de vie S3 au niveau du compartiment. Pour contrôler ces suppressions, nous vous recommandons d'utiliser une notification d'événement de cycle de vie S3. Lorsque vous configurez les notifications de cycle de vie S3, le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:Delete` vous avertit lorsqu'un objet d'un compartiment est supprimé. Il vous avertit également lorsqu'une version d'objet est définitivement supprimée par une configuration de cycle de vie S3. Le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated` vous avertit lorsque le cycle de vie S3 crée un marqueur de suppression. Un marqueur de suppression est créé lors de la suppression d'une version actuelle d'un objet dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée.
- Avant de mettre à jour votre configuration de cycle de vie S3, vérifiez que le cycle de vie a mené à bien les actions sur tous les objets prévus. Pour plus d'informations, consultez la section Mise à jour, désactivation ou suppression des règles de cycle de vie dans Configuration d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

> **Note**
>
> Les règles de cycle de vie S3 doivent s'appliquer au sous-ensemble d'objets approprié afin d'éviter les suppressions involontaires. Vous pouvez filtrer les objets par préfixes, balises d'objet ou tailles d'objet lors de la création des règles de cycle de vie.

- Envisagez d'empêcher les utilisateurs de retirer ou de supprimer des objets de votre compartiment. Pour restreindre les utilisateurs, vous devez explicitement leur refuser les autorisations pour les actions suivantes dans le cadre de vos stratégies de compartiment Amazon S3 :
  - `s3:DeleteObject`, `s3:DeleteObjectVersion` (pour contrôler qui peut supprimer des objets à l'aide de requêtes d'API)
  - `s3:PutLifecycleConfiguration` (pour contrôler qui peut ajouter des règles d'expiration du cycle de vie S3)
- Envisagez d'utiliser la réplication S3 pour créer plusieurs copies de vos données et les répliquer simultanément sur plusieurs sites. Vous pouvez choisir autant de compartiments de destination que vous le souhaitez. De plus, si un objet est supprimé par inadvertance, vous aurez toujours une copie des données.

Suppression d'objets à partir d'un compartiment avec gestion des versions activée

Si la gestion des versions est activée pour votre compartiment, plusieurs versions du même objet peuvent coexister dans ce compartiment. Si vous utilisez des compartiments pour lesquels la gestion des versions a été activée, les opérations d'API `Delete` permettent les options suivantes :

- Spécifier une demande de suppression sans la gestion des versions : spécifiez uniquement la clé de l'objet, et non l'ID de la version. Dans ce cas, Amazon S3 crée un marqueur de suppression sur la version actuelle de l'objet et renvoie son ID de version dans la réponse. Votre objet n'apparaît plus dans le compartiment. Pour plus d'informations sur la gestion des versions d'objets et le concept des marqueurs de suppression, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.
- Spécifier une demande de suppression avec la gestion des versions : spécifiez à la fois la clé et l'ID de version. Dans ce cas, les résultats suivants sont possibles :
  - Si l'ID de version est lié à une version d'objet spécifique, Amazon S3 supprime la version spécifique de l'objet.

- Si l'ID de version est lié au marqueur de suppression d'un objet, Amazon S3 supprime le marqueur de suppression. Lorsque le marqueur de suppression est supprimé, l'objet réapparaît dans le compartiment.

Suppression d'objets à partir d'un compartiment avec gestion des versions désactivée

Si la gestion des versions est suspendue au niveau du compartiment, les opérations d'API `Delete` se comportent de la même manière pour les compartiments pour lesquels la gestion des versions est activée (sauf lorsque la version actuelle possède un ID de version nul). Pour plus d'informations, consultez Suppression d'objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions.

Suppression d'objets à partir d'un compartiment sans gestion des versions

Si la gestion des versions n'est pas activée pour votre compartiment, vous pouvez spécifier la clé de l'objet dans les opérations d'API `Delete` pour qu'Amazon S3 supprime définitivement l'objet. Pour empêcher la suppression définitive d'un objet, activez la gestion des versions au niveau des compartiments.

Suppression des objets d'un compartiment avec authentification MFA activée

Lorsque vous supprimez des objets d'un compartiment prenant en charge l'authentification multifacteur (MFA), notez les points suivants :

- Si vous fournissez un jeton d'authentification MFA non valide, la demande échouera.
- Si vous avez un compartiment activé pour l'authentification MFA et que vous faites une demande de suppression avec la gestion de version (vous fournissez une clé d'objet et un ID de version), la demande échoue si vous ne fournissez pas un jeton d'authentification MFA valide. En outre, avec l'opération d'API `Delete` supprimant plusieurs objets dans un compartiment pour lequel l'authentification MFA est activée, si l'un des objets supprimés est une demande de suppression avec la gestion des versions (à savoir, si vous indiquez la clé de l'objet et l'ID de version), la demande échouera dans son intégralité si vous ne fournissez aucun jeton d'authentification MFA.

Toutefois, dans les cas suivants, la demande réussit :

- Si vous avez un compartiment pour lequel l'authentification MFA est activée et que vous faites une demande de suppression sans la gestion des versions (vous ne supprimez pas un objet avec la gestion des versions), et que vous ne fournissez pas de jeton d'authentification MFA, la suppression aboutit.
- Si vous avez une demande de suppression de plusieurs objets spécifiant des objets sans la gestion des versions à supprimer d'un compartiment pour lequel l'authentification MFA est activée, et que vous ne fournissez pas de jeton d'authentification MFA, la suppression aboutit.

Pour en savoir plus sur la suppression MFA, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

Rubriques

- Suppression d'un seul objet
- Suppression de plusieurs objets

Suppression d'un seul objet

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 ou l'API DELETE pour supprimer un seul objet existant d'un compartiment S3. Pour plus d'informations sur la suppression d'objets dans Amazon S3, consultez Suppression d'objets Amazon S3.

Etant donné que tous les objets dans le compartiment S3 entraînent des coûts de stockage, vous devez supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin. Par exemple, si vous collectez des fichiers journaux, vous pouvez les supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez configurer une règle de cycle de vie pour supprimer automatiquement les objets tels que les fichiers journaux. Pour plus d'informations, consultez the section called "Définition d'une configuration de cycle de vie".

Pour en savoir plus sur les fonctions et la tarification d'Amazon S3, consultez Tarification Amazon S3.

Utilisation de la console S3

Procédez comme suit pour utiliser la console Amazon S3 pour supprimer un seul objet d'un compartiment.

> **Warning**
>
> Lorsque vous supprimez définitivement un objet ou une version d'objet spécifiée dans la console Amazon S3, cette opération est irréversible.

Pour supprimer un objet pour lequel la gestion des versions est activée ou suspendue

> **Note**
>
> Si l'ID de version d'un objet dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est suspendue, est marqué comme NULL, S3 supprime définitivement l'objet, car il n'existe aucune version précédente. Toutefois, si un ID de version valide est répertorié pour l'objet dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est suspendue, S3 crée un marqueur de suppression pour l'objet supprimé, tout en conservant les versions précédentes de l'objet.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer un objet.
4. Sélectionnez l'objet, puis choisissez Supprimer.
5. Pour confirmer la suppression de la liste d'objets sous Objets spécifiés dans la zone de texte Supprimer les objets ?, entrez **`delete`**.

Pour supprimer une version d'objet spécifique dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée

> **Warning**
>
> Lorsque vous supprimez définitivement une version d'objet spécifique dans Amazon S3, cette opération est irréversible.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Nom du compartiment, choisissez le nom du compartiment à partir duquel vous souhaitez supprimer un objet.
3. Sélectionnez l'objets que vous voulez supprimer.

4. Choisissez le bouton Afficher les versions.
5. Sélectionnez la version de l'objet, puis choisissez Supprimer.
6. Pour confirmer la suppression définitive des versions d'objets spécifiques répertoriées sous Objets spécifiés, dans la zone de texte Supprimer les objets ?, entrez Supprimer définitivement. Amazon S3 supprime définitivement cette version spécifique de l'objet.

Pour supprimer définitivement un objet dans un compartiment Amazon S3 pour lequel la gestion des versions n'est pas activée

> **Warning**
>
> Lorsque vous supprimez définitivement un objet dans Amazon S3, cette opération est irréversible. De plus, pour tous les compartiments pour lesquels la gestion des versions n'est pas activée, les suppressions sont permanentes.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer un objet.
4. Sélectionnez l'objet, puis choisissez Supprimer.
5. Pour confirmer la suppression définitive de l'objet répertorié sous Objets spécifiés, dans la zone de texte Supprimer des objets ?, entrez Supprimer définitivement.

> **Note**
>
> Si vous rencontrez des problèmes lors de la suppression de l'objet, consultez Je souhaite supprimer définitivement les objets avec la gestion des versions.

Utilisation de la AWS CLI

Pour supprimer un objet par demande, utilisez l'API `DELETE`. Pour plus d'informations, consultez Objet DELETE. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la CLI pour supprimer un objet, consultez delete-object.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer un objet. Toutefois, si l'application l'exige, vous pouvez envoyer directement des demandes REST. Pour plus d'informations, consultez Objet DELETE dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples suivants illustrent la façon d'utiliser les kits AWS SDK pour supprimer un objet d'un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Objet DELETE dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Si le compartiment est activé pour la gestion des versions S3, vous disposez des options suivantes :

- Supprimez une version spécifique d'objet en spécifiant un ID de version.
- Supprimez un objet sans spécifier un ID de version, auquel cas Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression à l'objet.

Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Pour voir plus d'exemples, ainsi que des exemples dans d'autres langages, consultez Utilisation de `DeleteObject` avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande dans la Référence des API Amazon S3.

Java

Vous pouvez supprimer des objets de compartiments avec ou sans gestion des versions à l'aide du kit AWS SDK pour Java :

- Compartiment sans gestion des versions : dans la demande de suppression, vous ne spécifiez que la clé d'objet, et pas l'ID de la version.
- Compartiment avec gestion des versions : vous pouvez supprimer une version spécifique d'un objet en indiquant le nom de la clé d'objet et l'ID de la version. S'il n'existe pas d'autres versions de cet objet, Amazon S3 supprime la totalité de l'objet. Sinon, Amazon S3 supprime uniquement la version spécifiée.

> **Note**
>
> Vous pouvez également obtenir les ID de version d'un objet en envoyant une demande `ListVersions`.

Pour voir des exemples de suppression d'un seul objet avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression d'un objet dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

Les exemples suivants montrent comment supprimer un objet à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions et d'un compartiment non activé pour la gestion des versions. Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Example Suppression d'un objet d'un compartiment désactivé pour la gestion des versions

L'exemple C# suivant supprime un objet à partir d'un compartiment désactivé pour la gestion des versions. Comme l'exemple suppose que les objets n'ont pas d'ID de version, ne spécifiez pas d'ID de version. Spécifiez uniquement la clé d'objet.

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class DeleteObjectNonVersionedBucketTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string keyName = "*** object key ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
```

```
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            DeleteObjectNonVersionedBucketAsync().Wait();
        }
        private static async Task DeleteObjectNonVersionedBucketAsync()
        {
            try
            {
                var deleteObjectRequest = new DeleteObjectRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName
                };

                Console.WriteLine("Deleting an object");
                await client.DeleteObjectAsync(deleteObjectRequest);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 deleting an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 deleting an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Example Suppression d'un objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions

L'exemple C# suivant supprime un objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions. L'exemple supprime une version de l'objet en spécifiant le nom de la clé d'objet et l'ID de version.

Le code exécute les tâches suivantes :

1. Active la gestion des versions S3 sur un compartiment que vous spécifiez (si la gestion des versions S3 est déjà activée, cette opération est sans effet).

2. Ajoute un exemple d'objet au compartiment. En réponse, Amazon S3 renvoie l'ID de version de l'objet nouvellement ajouté. L'exemple utilise l'ID de version dans la demande de suppression.
3. Supprime l'exemple d'objet en spécifiant le nom de la clé d'objet et l'ID de version.

> **Note**
>
> Vous pouvez également obtenir l'ID de version d'un objet en envoyant une demande `ListVersions`.
>
> ```
> var listResponse = client.ListVersions(new ListVersionsRequest { BucketName
>  = bucketName, Prefix = keyName });
> ```

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class DeleteObjectVersion
    {
        private const string bucketName = "*** versioning-enabled bucket name ***";
        private const string keyName = "*** Object Key Name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            CreateAndDeleteObjectVersionAsync().Wait();
        }

        private static async Task CreateAndDeleteObjectVersionAsync()
```

```
        {
            try
            {
                // Add a sample object.
                string versionID = await PutAnObject(keyName);

                // Delete the object by specifying an object key and a version ID.
                DeleteObjectRequest request = new DeleteObjectRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName,
                    VersionId = versionID
                };
                Console.WriteLine("Deleting an object");
                await client.DeleteObjectAsync(request);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 deleting an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 deleting an object", e.Message);
            }
        }

        static async Task<string> PutAnObject(string objectKey)
        {
            PutObjectRequest request = new PutObjectRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = objectKey,
                ContentBody = "This is the content body!"
            };
            PutObjectResponse response = await client.PutObjectAsync(request);
            return response.VersionId;
        }
    }
}
```

PHP

Cet exemple montre comment utiliser les classes de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour supprimer un objet d'un compartiment désactivé pour la gestion des versions. Pour en savoir plus sur la suppression d'un objet à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions, consultez Utilisation de l'API REST.

Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

L'exemple de PHP suivant supprime un objet à partir d'un compartiment. Comme cet exemple illustre la façon de supprimer des objets des compartiments désactivés pour la gestion des versions, il fournit uniquement le nom du compartiment et la clé d'objet (pas un ID de version) dans la demande de suppression.

```
<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// 1. Delete the object from the bucket.
try
{
    echo 'Attempting to delete ' . $keyname . '...' . PHP_EOL;

    $result = $s3->deleteObject([
        'Bucket' => $bucket,
        'Key'    => $keyname
    ]);

    if ($result['DeleteMarker'])
    {
```

```
        echo $keyname . ' was deleted or does not exist.' . PHP_EOL;
    } else {
        exit('Error: ' . $keyname . ' was not deleted.' . PHP_EOL);
    }
}
catch (S3Exception $e) {
    exit('Error: ' . $e->getAwsErrorMessage() . PHP_EOL);
}

// 2. Check to see if the object was deleted.
try
{
    echo 'Checking to see if ' . $keyname . ' still exists...' . PHP_EOL;

    $result = $s3->getObject([
        'Bucket' => $bucket,
        'Key'    => $keyname
    ]);

    echo 'Error: ' . $keyname . ' still exists.';
}
catch (S3Exception $e) {
    exit($e->getAwsErrorMessage());
}
```

Javascript

```
import { DeleteObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3";
import { s3Client } from "./libs/s3Client.js" // Helper function that creates Amazon
 S3 service client module.

export const bucketParams = { Bucket: "BUCKET_NAME", Key: "KEY" };

export const run = async () => {
  try {
    const data = await s3Client.send(new DeleteObjectCommand(bucketParams));
    console.log("Success. Object deleted.", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
run();
```

Suppression de plusieurs objets

Etant donné que tous les objets dans le compartiment S3 entraînent des coûts de stockage, vous devez supprimer ceux dont vous n'avez plus besoin. Par exemple, si vous collectez des fichiers journaux, vous pouvez les supprimer lorsque vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez configurer une règle de cycle de vie pour supprimer automatiquement les objets tels que les fichiers journaux. Pour plus d'informations, consultez the section called "Définition d'une configuration de cycle de vie".

Pour en savoir plus sur les fonctions et la tarification d'Amazon S3, consultez Tarification Amazon S3.

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, les kits AWS SDK ou l'API REST pour supprimer simultanément plusieurs objets d'un compartiment S3.

Utilisation de la console S3

Procédez comme suit pour utiliser la console Amazon S3 afin de supprimer plusieurs objets d'un compartiment.

Warning

- La suppression d'un objet spécifié ne peut pas être annulée.
- Cette action supprime tous les objets spécifiés. Lorsque vous supprimez des dossiers, attendez la fin de l'action de suppression pour ajouter de nouveaux objets au dossier. Dans le cas contraire, de nouveaux objets pourraient également être supprimés.
- Lorsque vous supprimez des objets d'un compartiment sans gestion des versions, y compris des compartiments de répertoires, Amazon S3 supprime définitivement ces objets.
- Si vous supprimez des objets d'un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée ou suspendue, Amazon S3 crée des marqueurs de suppression. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des marqueurs de suppression.

Pour supprimer des objets pour lesquels la gestion des versions est activée ou suspendue

Note

Si l'ID de version des objets dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est suspendue, est marqué comme NULL, S3 supprime définitivement les objets, car il n'existe aucune version précédente. Toutefois, si un ID de version valide est répertorié pour les

objets dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est suspendue, S3 crée un marqueur de suppression pour les objets supprimés, tout en conservant les versions précédentes de l'objet.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer les objets.
4. Sélectionnez les objets, puis choisissez Supprimer.
5. Pour confirmer la suppression de la liste d'objets sous Objets spécifiés dans la zone de texte Supprimer les objets ?, entrez **`delete`**.

Pour supprimer définitivement des versions d'objet spécifiques dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée

⚠ Warning

Lorsque vous supprimez définitivement des versions d'objets spécifiques dans Amazon S3, cette opération est irréversible.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer les objets.
4. Sélectionnez les objets que vous voulez supprimer.
5. Choisissez le bouton Afficher les versions.
6. Sélectionnez les versions de l'objet, puis choisissez Supprimer.
7. Pour confirmer la suppression définitive des versions d'objets spécifiques répertoriées sous Objets spécifiés, dans la zone de texte Supprimer les objets ?, entrez Supprimer définitivement. Amazon S3 supprime définitivement ces versions spécifiques de l'objet.

Pour supprimer définitivement les objets d'un compartiment Amazon S3 pour lesquels la gestion des versions n'est pas activée

> **Warning**
>
> Lorsque vous supprimez définitivement un objet dans Amazon S3, cette opération est irréversible. De plus, pour tous les compartiments sans gestion des versions, les suppressions sont définitives.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer les objets.
4. Sélectionnez les objets, puis choisissez Supprimer.
5. Pour confirmer la suppression définitive des objets répertoriés sous Objets spécifiés, dans la zone de texte Supprimer des objets ?, entrez Supprimer définitivement.

> **Note**
>
> Si vous rencontrez des problèmes lors de la suppression des objets, consultez Je souhaite supprimer définitivement les objets avec la gestion des versions.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour voir des exemples de suppression de plusieurs objets avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression de plusieurs objets dans la Référence des API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer plusieurs objets grâce à l'API de suppression de plusieurs objets. Toutefois, si l'application l'exige, vous pouvez envoyer directement des demandes REST.

Pour plus d'informations, consultez Suppression de plusieurs objets dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Organisation, liste et utilisation de vos objets

Dans Amazon S3, vous pouvez utiliser des préfixes pour organiser votre stockage. Un préfixe est un regroupement logique des objets dans un compartiment. La valeur de préfixe est semblable à un nom de répertoire qui vous permet de stocker des données similaires sous le même répertoire d'un compartiment. Lorsque vous chargez des objets par programme, vous pouvez utiliser des préfixes pour organiser vos données.

Dans la console Amazon S3, les préfixes sont appelés dossiers. Vous pouvez afficher tous vos objets et dossiers dans la console S3 en accédant à un compartiment. Vous pouvez également afficher des informations sur chaque objet, y compris les propriétés de l'objet.

Pour en savoir plus sur l'élaboration de liste et l'organisation de vos données dans Amazon S3, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Organisation des objets à l'aide de préfixes
- Liste des clés d'objet par programme
- Organisation des objets dans la console Amazon S3 à l'aide de dossiers
- Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3
- Catégorisation de vos objets à l'aide de balises

Organisation des objets à l'aide de préfixes

Vous pouvez utiliser des préfixes pour organiser les données que vous stockez dans des compartiments Amazon S3. Un préfixe est une chaîne de caractères au début du nom de la clé d'objet. Il n'a pas de limite de longueur, mais ne peut pas dépasser la longueur du nom de la clé d'objet (1 024 octets). Vous pouvez voir les préfixes comme un moyen d'organiser vos données de la même manière que les répertoires. Toutefois, les préfixes ne sont pas des répertoires.

La recherche par préfixe limite les résultats aux seules clés qui commencent par le préfixe spécifié. Le délimiteur permet à la liste de regrouper toutes les clés qui partagent un préfixe commun dans une seule liste de résultats récapitulative.

L'objectif des paramètres de préfixe et de délimiteur est de vous aider à organiser et à parcourir hiérarchiquement les clés. Pour ce faire, choisissez tout d'abord un délimiteur pour le compartiment, comme une barre oblique (/), qui n'est présent dans aucun des noms de clés anticipés. Vous pouvez utiliser un autre caractère comme délimiteur. La barre oblique (/) n'est pas unique, mais elle est un délimiteur de préfixe très courant. Ensuite, créez les noms de clés en concaténant tous les niveaux de contenu de la hiérarchie, en séparant chaque niveau avec le délimiteur.

Par exemple, si vous stockez des informations sur des villes, vous devez naturellement les organiser par continent, puis par pays, puis par province ou état. Étant donné que ces noms ne contiennent généralement pas de ponctuation, vous devez utiliser une barre oblique (/) comme délimiteur. Les exemples suivants utilisent une barre oblique (/) comme délimiteur.

- Europe/France/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux
- Amérique du Nord/Canada/Québec/Montréal
- Amérique du Nord/États-Unis/Washington/Bellevue
- Amérique du Nord/États-Unis/Washington/Seattle

Si vous stockez des données pour chaque ville du monde de cette façon, il apparaît curieux de gérer un espace de noms de clé horizontal. Grâce au `Prefix` et au `Delimiter` avec l'opération de la liste, vous pouvez utiliser la hiérarchie que vous avez créée pour lister les données. Par exemple, pour lister tous les États des États-Unis, configurez `Delimiter='/'` et `Prefix='North America/USA/'`. Pour lister toutes les provinces du Canada pour lesquelles vous avez des données, configurez `Delimiter='/'` et `Prefix='North America/Canada/'`.

Pour plus d'informations sur les délimiteurs, les préfixes et les dossiers imbriqués, consultez Difference between prefixes and nested folders (Différence entre les préfixes et les dossiers imbriqués).

Liste d'objets à l'aide de préfixes et de délimiteurs

Si vous demandez une liste avec un délimiteur, vous pouvez parcourir la hiérarchie sur un seul niveau en passant et en résumant les (éventuels millions de) clés qui se trouvent dans les niveaux suivants. Par exemple, supposons que vous possédez un compartiment (*amzn-s3-demo-bucket*) avec les clés suivantes :

```
sample.jpg

photos/2006/January/sample.jpg

photos/2006/February/sample2.jpg

photos/2006/February/sample3.jpg

photos/2006/February/sample4.jpg
```

L'exemple de compartiment ne dispose que de l'objet `sample.jpg` à la racine. Pour lister uniquement les objets au niveau racine du compartiment, vous envoyez une demande GET sur le compartiment avec la barre oblique (/) comme délimiteur. En réponse, Simple Storage Service (Amazon S3) renvoie la clé de l'objet `sample.jpg`, car elle ne contient pas le délimiteur /. Toutes les autres clés contiennent le délimiteur. Simple Storage Service (Amazon S3) regroupe ces clés et renvoie un seul élément `CommonPrefixes` avec la valeur de préfixe `photos/`, qui est une sous-chaîne du début de ces clés jusqu'à la première occurrence du délimiteur spécifié.

Example

```
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Name>amzn-s3-demo-bucket</Name>
  <Prefix></Prefix>
  <Marker></Marker>
  <MaxKeys>1000</MaxKeys>
  <Delimiter>/</Delimiter>
  <IsTruncated>false</IsTruncated>
  <Contents>
    <Key>sample.jpg</Key>
    <LastModified>2011-07-24T19:39:30.000Z</LastModified>
    <ETag>&quot;d1a7fb5eab1c16cb4f7cf341cf188c3d&quot;</ETag>
    <Size>6</Size>
    <Owner>
      <ID>75cc57f09aa0c8caeab4f8c24e99d10f8e7faeebf76c078efc7c6caea54ba06a</ID>
      <DisplayName>displayname</DisplayName>
    </Owner>
    <StorageClass>STANDARD</StorageClass>
  </Contents>
  <CommonPrefixes>
    <Prefix>photos/</Prefix>
  </CommonPrefixes>
</ListBucketResult>
```

Pour plus d'informations sur la liste des clés d'objet par programme, consultez Liste des clés d'objet par programme.

Liste des clés d'objet par programme

Dans Amazon S3, les clés peuvent être répertoriées par préfixe. Vous pouvez choisir un préfixe commun pour les noms des clés associées et marquer ces clés avec un caractère spécial délimitant la hiérarchie. Vous pouvez ensuite utiliser l'opération de liste pour sélectionner et parcourir les clés de manière hiérarchique. Cette méthode ressemble au stockage des fichiers dans les répertoires d'un système de fichiers.

Amazon S3 expose une opération de liste qui vous permet d'énumérer les clés contenues dans un compartiment. Les clés sont sélectionnées par compartiment et préfixe. Par exemple, prenez un compartiment appelé « `dictionary` » qui contient une clé pour chaque mot anglais. Vous devez faire un appel pour lister toutes les clés dans le compartiment qui commencent par la lettre « q ». Les résultats de la liste sont toujours renvoyés dans un ordre binaire UTF-8.

Les opérations de la liste SOAP et REST renvoient un document XML qui contient les noms des clés correspondantes et les informations sur l'objet identifié par chaque clé.

> **Note**
>
> Les SOAP API pour Amazon S3 ne sont pas disponibles pour les nouveaux clients. Leur fin de vie est prévue le 31 août 2025. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.

Les groupes de clés qui partagent un préfixe se terminant par un délimiteur spécial peuvent être regroupés par ce préfixe commun pour les besoins de la liste. Cela permet aux applications d'organiser et de parcourir hiérarchiquement les clés, comme vous organiseriez des fichiers dans les répertoires d'un système de fichiers.

Par exemple, pour que le compartiment dictionnaire contienne plus que des mots anglais, vous devez former des clés en ajoutant un préfixe à chaque mot avec sa langue et un délimiteur, comme « ». "`French/logical`". Grâce à cette dénomination et à la fonction de liste hiérarchique, vous pouvez récupérer une liste de mots français. Vous pouvez également parcourir la liste de niveau supérieur des langues disponibles sans avoir à itérer sur toutes les clés d'intervention de manière lexicographique. Pour en savoir plus sur cet aspect de la liste, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.

API REST

Si l'application l'exige, vous pouvez envoyer les demandes REST directement. Vous pouvez envoyer une demande GET pour renvoyer tout ou partie des objets d'un compartiment. Vous pouvez aussi utiliser des critères de sélection pour renvoyer un sous-ensemble d'objets d'un compartiment. Pour plus d'informations, consultez GET Bucket (List Objects) version 2 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Efficacité de l'implémentation d'une liste

Les performances de la liste ne sont pas significativement affectées par le nombre total de clés dans votre compartiment. Elles ne sont pas non plus affectées par la présence ou l'absence des arguments `prefix`, `marker`, `maxkeys`, ou `delimiter`.

Itération sur des résultats de plusieurs pages

Etant donné que les compartiments peuvent contenir un nombre presque illimité de clés, les résultats complets d'une requête de liste peuvent être très importants. Pour gérer d'importants ensembles de résultats, l'API Amazon S3 prend en charge la pagination afin de les scinder en plusieurs réponses. Chaque réponse de clés de liste renvoie une page de 1 000 clés maximum avec un indicateur spécifiant si la réponse est tronquée. Vous envoyez une série de demandes de clés de liste jusqu'à ce que vous receviez toutes les clés. AWS Les bibliothèques d'enveloppe du kit SDK fournissent la même pagination.

Exemples

Lorsque vous répertoriez tous les objets de votre compartiment, notez que vous devez disposer de l'autorisation `s3:ListBucket`.

CLI

list-objects

L'exemple suivant utilise la commande `list-objects` pour afficher le nom de tous les objets du compartiment spécifié :

```
aws s3api list-objects --bucket text-content --query 'Contents[].{Key: Key, Size:
 Size}'
```

L'exemple utilise l'argument `--query` pour filtrer la sortie `list-objects` jusqu'à la valeur de clé et la taille de chaque objet.

Pour en savoir plus sur les objets, consultez Utilisation des objets dans Amazon S3.

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez ListObjects dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

ls

L'exemple suivant répertorie tous les objets et préfixes d'un compartiment à l'aide de la commande `ls`.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par le nom de votre compartiment.

```
$ aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket
```

- Pour plus d'informations sur la commande de haut niveau `ls`, consultez Répertorier les compartiments et les objets dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

PowerShell

Outils pour PowerShell V4

Exemple 1 : Cette commande récupère les informations relatives à tous les éléments du compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Exemple 2 : Cette commande récupère les informations relatives à l'élément « sample.txt » depuis le compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Exemple 3 : Cette commande récupère les informations relatives à tous les éléments portant le préfixe « sample » à partir du compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez ListObjects dans la Référence des cmdlets Outils AWS pour PowerShell (V4).

Outils pour PowerShell V5

Exemple 1 : Cette commande récupère les informations relatives à tous les éléments du compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket
```

Exemple 2 : Cette commande récupère les informations relatives à l'élément « sample.txt » depuis le compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -Key sample.txt
```

Exemple 3 : Cette commande récupère les informations relatives à tous les éléments portant le préfixe « sample » à partir du compartiment « test-files".

```
Get-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -KeyPrefix sample
```

- Pour plus de détails sur l'API, consultez ListObjects dans la Référence des cmdlets Outils AWS pour PowerShell (V5).

Organisation des objets dans la console Amazon S3 à l'aide de dossiers

Dans les compartiments à usage général Amazon S3, les objets sont les ressources principales. Ils sont stockés dans des compartiments. Les compartiments à usage général Amazon S3 possèdent une structure horizontale, et non une hiérarchie comme dans un système de fichiers. Toutefois, par souci de simplification organisationnelle, la console Amazon S3 supporte le concept de dossier comme moyen de regrouper des objets. Pour ce faire, la console utilise un préfixe de nom partagé pour les objets groupés. En d'autres termes, les objets de groupe ont des noms qui commencent par une chaîne commune. Cette chaîne commune, ou préfixe partagé, est le nom du dossier. Les noms d'objet sont également appelés noms de clé.

Par exemple, vous pouvez créer dans la console un dossier dans un compartiment à usage général nommé `photos` et y stocker un objet nommé `myphoto.jpg`. L'objet est ensuite stocké avec le nom de clé `photos/myphoto.jpg`, dans lequel le préfixe est `photos/`.

Voici deux exemples supplémentaires :

- Si votre compartiment à usage général comprend trois objets (`logs/date1.txt`, `logs/date2.txt` et `logs/date3.txt`), la console affiche un dossier nommé `logs`. Si vous ouvrez le dossier dans la console, vous voyez les trois objets : `date1.txt`, `date2.txt` et `date3.txt`.
- Si vous possédez un objet nommé `photos/2017/example.jpg`, la console affiche un dossier nommé `photos` qui contient le dossier `2017`. Le dossier `2017` contient l'objet `example.jpg`.

Vous pouvez avoir des dossiers dans d'autres dossiers, mais pas de compartiments dans d'autres compartiments. Vous pouvez charger et copier des objets directement dans un dossier. Les dossiers peuvent être créés, supprimés et rendus publics, mais ils ne peuvent pas être renommés. Des objets peuvent être copiés d'un dossier vers un autre.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez un dossier dans la console Amazon S3, S3 crée un objet de 0 octet. Cette clé d'objet est définie sur le nom du dossier que vous avez fourni, suivi d'une barre oblique (/). Par exemple, si vous créez un dossier nommé `photos` dans votre compartiment dans la console Amazon S3, celle-ci crée un objet de 0 octet avec la clé `photos/`. La console crée cet objet pour prendre en charge les dossiers.
>
> De même, tout objet préexistant dont le nom se termine par une barre oblique (/) apparaît en tant que dossier dans la console Amazon S3. Par exemple, un objet portant le nom de clé `examplekeyname/` apparaît en tant que dossier dans la console Amazon S3 et non en tant qu'objet. Sinon, il se comporte comme n'importe quel autre objet et peut être affiché et manipulé à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST. En outre, vous ne pouvez pas charger un objet qui possède un nom de clé qui se termine par une barre oblique (/) à l'aide de la console Amazon S3. Toutefois, vous pouvez charger les objets dont le nom se termine par une barre oblique(/) à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST.
>
> De plus, la console Amazon S3 n'affiche pas le contenu et les métadonnées des objets du dossier comme elle fait pour les autres objets. Lorsque vous utilisez la console pour copier un objet dont le nom se termine par une barre oblique (/), un dossier est créé dans l'emplacement de destination, mais les données et métadonnées de l'objet ne sont pas copiées. En outre, une barre oblique (/) dans les noms des clés d'objet peut nécessiter un traitement spécial. Pour plus d'informations, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

Pour créer des dossiers dans des compartiments de répertoires, chargez un dossier. Pour plus d'informations, consultez Chargement d'objets dans un compartiment de répertoires.

Rubriques

- Création d'un dossier
- Rendre les dossiers publics
- Calcul de la taille d'un dossier
- Suppression de dossiers

Création d'un dossier

Cette section décrit comment utiliser la console Simple Storage Service (Amazon S3) pour créer un dossier.

> **Important**
>
> Si votre stratégie de compartiment empêche le chargement d'objets dans ce compartiment sans balises, métadonnées ni bénéficiaires de liste de contrôle d'accès (ACL), vous ne pouvez pas créer de dossier à l'aide de la procédure suivante. Au lieu de cela, chargez un dossier vide et spécifiez les paramètres suivants dans la configuration de chargement.

Pour créer un dossier

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez créer un dossier.
4. Dans l'onglet Objets, choisissez Créer un dossier.
5. Attribuez un nom au dossier (par exemple, **`favorite-pics`**).

> **Note**
>
> Les noms des dossiers sont soumis à certaines limites et directives, et sont considérés comme faisant partie du nom de la clé d'un objet, qui est limité à 1 024 octets. Pour plus d'informations, consultez the section called "Attribution d'un nom aux objets".

6. (Facultatif) Si votre stratégie de compartiment exige le chiffrement des objets avec une clé de chiffrement spécifique, sous Chiffrement côté serveur, vous devez choisir Spécifier une clé de chiffrement et spécifier la même clé de chiffrement lorsque vous créez un dossier. Sinon, la création du dossier échouera.
7. Choisissez Créer un dossier.

Rendre les dossiers publics

Nous vous recommandons de bloquer tout l'accès public à vos dossiers et compartiments Amazon S3, à moins que vous ayez besoin spécifiquement d'un dossier ou compartiment public. Lorsque vous rendez public un dossier, quiconque sur Internet peut voir tous les objets qui sont regroupés dans ce dossier.

Dans la console Amazon S3, vous pouvez rendre public un dossier. Vous pouvez également rendre public un dossier en créant une stratégie de compartiment qui limite l'accès aux données par préfixe. Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

> **Warning**
>
> Une fois que vous avez rendu public un dossier dans la console Amazon S3, vous ne pouvez pas le rendre à nouveau privé. Au lieu de cela, vous devez définir des autorisations sur chaque objet individuel dans le dossier public de sorte que les objets n'aient pas d'accès public. Pour plus d'informations, consultez Configuration des listes ACL.

Rubriques

- Calcul de la taille d'un dossier
- Suppression de dossiers

Calcul de la taille d'un dossier

Cette section décrit comment utiliser la console Amazon S3 pour calculer la taille d'un dossier.

Pour calculer la taille d'un dossier

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment dans lequel votre dossier est stocké.
4. Dans la liste Objets, cochez la case en regard du nom du dossier.
5. Choisissez Actions, puis Calculate total size (Calculer la taille totale).

> **Note**
>
> Les informations du dossier (y compris sa taille totale) ne sont plus disponibles une fois que vous quittez la page. Vous devez recalculer la taille totale si vous souhaitez la voir à nouveau.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez l'action Calculate total size (Calculer la taille totale) sur des objets ou des dossiers spécifiés dans votre compartiment, Amazon S3 calcule le nombre total d'objets et la taille de stockage totale. Toutefois, les téléchargements partitionnés incomplets ou en cours et les versions précédentes ou anciennes ne sont pas inclus dans le calcul du nombre total d'objets ou de la taille totale. Cette action calcule uniquement le nombre total d'objets et la taille totale de la version en cours ou la plus récente de chaque objet stocké dans le compartiment.
>
> Par exemple, si votre compartiment contient deux versions d'un même objet, le calculateur de stockage d'Amazon S3 les compte comme un seul objet. Par conséquent, le nombre total d'objets calculé dans la console Amazon S3 peut différer de la métrique Nombre d'objets indiquée dans S3 Storage Lens et du nombre indiqué par la métrique `NumberOfObjects` d'Amazon CloudWatch. De même, la taille totale de stockage peut également différer de la métrique Total Storage (Stockage total) indiquée dans S3 Storage Lens et de la métrique `BucketSizeBytes` indiquée dans CloudWatch.

Suppression de dossiers

Cette section explique comment utiliser la console Amazon S3 pour supprimer des dossiers d'un compartiment S3.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et la tarification d'Amazon S3, consultez Amazon S3.

Pour supprimer des dossiers d'un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer des dossiers.
4. Dans la liste Objets, cochez les cases en regard des dossiers et objets que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Supprimer.
6. Sur la page Supprimer les objets, vérifiez que les noms des dossiers et des objets que vous avez sélectionnés pour la suppression figurent sous Objets spécifiés.
7. Dans la zone Supprimer les objets, saisissez **`delete`**, et choisissez Supprimer les objets.

> **Warning**
>
> Cette action supprime tous les objets spécifiés. Lorsque vous supprimez des dossiers, attendez la fin de l'action de suppression pour ajouter de nouveaux objets au dossier. Dans le cas contraire, de nouveaux objets pourraient également être supprimés.

Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour afficher les propriétés d'un objet, y compris la classe de stockage, les paramètres de chiffrement, les étiquettes et les métadonnées.

Pour afficher les propriétés d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment contenant l'objet.
4. Dans la liste Objets, choisissez le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez afficher les propriétés.

   La Présentation de l'objet de votre objet s'ouvre. Vous pouvez faire défiler l'écran vers le bas pour afficher les propriétés de l'objet.
5. Sur la page Présentation de l'objet, vous pouvez afficher ou configurer les propriétés suivantes de l'objet.

   > **Note**
   >
   > - Si vous modifiez les propriétés Storage Class (Classe de stockage), Encryption (Chiffrement) et Metadata (Métadonnées), un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Le rôle qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).
   > - Si vous modifiez les propriétés Classe de stockage, Chiffrement ou Métadonnées d'un objet doté de balises définies par l'utilisateur, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetObjectTagging`. Si vous modifiez ces propriétés pour un objet qui ne possède pas de balises définies par l'utilisateur mais dont la taille est supérieure à 16 Mo, vous devez également disposer de l'autorisation `s3:GetObjectTagging`.
   >
   >   Si la politique du compartiment de destination refuse l'action `s3:GetObjectTagging`, ces propriétés de l'objet seront mises à jour, mais les balises définies par l'utilisateur seront supprimées de l'objet et vous recevrez un message d'erreur.

   a. Storage Class (Classe de stockage) – Chaque objet dans Amazon S3 possède une classe de stockage qui lui est associée. La classe de stockage que vous choisissez d'utiliser dépend de la fréquence à laquelle vous accédez à l'objet. La classe de stockage par défaut des objets S3 de compartiments à usage général est STANDARD. La classe de stockage par défaut des objets S3 de compartiments de répertoires est S3 Express One Zone. Vous choisissez la classe de stockage à utiliser lors du chargement d'un objet. Pour plus

d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Pour modifier la classe de stockage après le chargement d'un objet dans un compartiment à usage général, choisissez Classe de stockage. Choisissez la classe de stockage de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.

> **Note**
>
> La classe de stockage des objets d'un compartiment de répertoires ne peut pas être modifiée.

b. Paramètres de chiffrement côté serveur – Vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur pour chiffrer vos objets S3. Pour plus d'informations, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) ou Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

c. Metadata (Métadonnées) – Chaque objet dans Amazon S3 possède un ensemble de paires nom-valeur qui représente ses métadonnées. Pour en savoir plus sur l'ajout de métadonnées à un objet S3, consultez Modification des métadonnées d'objet dans la console Amazon S3.

d. Balises : vous catégorisez le stockage en ajoutant des balises à un objet S3 d'un compartiment à usage général. Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

e. Conservation légale et rétention du verrouillage d'objet : vous pouvez empêcher la suppression d'un objet d'un compartiment à usage général. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Catégorisation de vos objets à l'aide de balises

Utilisez le balisage des objets pour classer le stockage par catégorie. Chaque balise est une paire clés-valeurs.

Vous pouvez ajouter des balises à de nouveaux objets lorsque vous les chargez ou vous pouvez les ajouter à des objets existants.

- Vous pouvez associer jusqu'à 10 balises à un objet. Les balises associées à un objet doivent avoir des clés de balise uniques.

- Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 256 caractères Unicode. Les balises d'objet Amazon S3 sont représentées en interne en UTF-16. Notez qu'en UTF-16, les caractères occupent une ou deux positions de caractère.
- La clé et les valeurs sont sensibles à la casse.
- Pour plus d'informations sur les restrictions liées aux balises, consultez Restrictions encadrant les balises définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur de Facturation et gestion des coûts AWS. Pour connaître les restrictions de base sur les balises, consultez Restrictions liées aux balises dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Exemples

Considérez les exemples de balisage suivants :

Example Informations PHI

Supposons qu'un objet contienne des données relatives aux infos santé protégées (PHI, Protected Health Information). Vous pouvez baliser l'objet à l'aide de la paire clé-valeur suivante.

```
PHI=True
```

ou

```
Classification=PHI
```

Example Fichiers de projet

Supposons que vous stockiez des fichiers de projet dans votre compartiment S3. Vous pouvez baliser ces objets avec une clé nommée `Project` et une valeur, comme illustré ci-après.

```
Project=Blue
```

Example Plusieurs balises

Vous pouvez ajouter plusieurs balises à un objet, comme illustré ci-après.

```
Project=x
Classification=confidential
```

Préfixes de nom de clé et balises

Les préfixes des noms des clés d'objet vous permettent également de classer le stockage. Cependant, le classement basé sur les préfixes est unidimensionnel. Examinez les noms de clés d'objet suivants :

```
photos/photo1.jpg
project/projectx/document.pdf
project/projecty/document2.pdf
```

Ces noms de clés ont les préfixes `photos/`, `project/projectx/` et `project/projecty/`. Ces préfixes permettent un classement par catégorie unidimensionnel. Autrement dit, tout élément sous un préfixe est une catégorie. Par exemple, le préfixe `project/projectx` identifie tous les documents liés au projet x.

Le balisage vous propose maintenant une autre dimension. Si vous souhaitez photo1 dans la catégorie de projet x, vous pouvez baliser l'objet en conséquence.

Autres avantages

Outre la classification des données, le balisage offre d'autres avantages, notamment :

- Les balises d'objets permettent un contrôle d'accès précis des autorisations. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur les autorisations de lire uniquement des objets avec des balises spécifiques.
- Les balises d'objets permettent une gestion du cycle de vie des objets précise dans laquelle vous pouvez spécifier un filtre basé sur des balises, en plus du préfixe de nom de clé, dans une règle de cycle de vie.
- Si vous utilisez Analyses Amazon S3, vous pouvez configurer des filtres pour regrouper des objets pour l'analyse par balises d'objets, par préfixe de nom de clé ou à la fois par préfixe et par balises.
- Vous pouvez également personnaliser des métriques Amazon CloudWatch pour afficher des informations selon des filtres de balises spécifiques. Consultez les sections suivantes pour obtenir des détails.

> **Important**
>
> Il est acceptable d'utiliser des balises pour étiqueter des objets contenant des données confidentielles, par exemple, des données d'identification personnelle (PII) ou des

informations santé protégées. Néanmoins, les balises à proprement dit ne doivent pas contenir d'informations confidentielles.

Ajout d'ensembles de balises d'objet à plusieurs objets Amazon S3 avec une seule requête

Pour ajouter des ensembles de balises d'objets à plusieurs objets Amazon S3 avec une seule demande, vous pouvez utiliser S3 Batch Operations. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels effectuer des opérations. S3 Batch Operations appelle l'opération d'API respective pour effectuer l'opération spécifiée. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données.

S3 Batch Operations suit la progression, envoie des notifications et stocke un rapport de fin détaillé sur toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et qui peut être vérifiée. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST. Pour plus d'informations, consultez the section called "Principes de base de Batch Operations".

Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Gestion des balises d'objets.

Opérations API associées au balisage des objets

Amazon S3 prend en charge les opérations API suivantes qui sont spécifiques au balisage des objets :

Opérations d'API sur les objets

- PUT Object Tagging – Remplace les balises sur un objet. Vous spécifiez des balises dans le corps de la demande. Il existe deux scénarios distincts de gestion des balises d'objets à l'aide de cette API.
  - L'objet n'a aucune balise – A l'aide de cette API, vous pouvez ajouter un ensemble de balises à un objet (l'objet n'a pas de balises précédentes).
  - L'objet a un ensemble de balises existantes – Pour modifier l'ensemble de balises existant, vous devez tout d'abord le récupérer, le modifier côté client, puis utiliser cette API pour le remplacer.

    Note

    Si vous envoyez cette demande avec un ensemble de balises vide, Amazon S3 supprime l'ensemble de balises existant de l'objet. Si vous utilisez cette méthode, vous

serez facturé pour une demande de Niveau 1 (PUT). Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.
Il est préférable d'utiliser la demande DELETE Object Tagging, car elle produit le même résultat sans entraîner de frais.

- GET Object Tagging – Retourne l'ensemble de balises associé à un objet. Amazon S3 retourne des balises d'objets dans le corps de la réponse.
- DELETE Object Tagging – Supprime l'ensemble de balises associé à un objet.

Autres opérations d'API prenant en charge le balisage

- PUT Object et Initiate Multipart Upload – Vous pouvez spécifier des balises lorsque vous créez des objets. Vous spécifiez les balises à l'aide de l'en-tête de demande `x-amz-tagging`.
- GET Object - Au lieu de retourner l'ensemble de balises, Amazon S3 retourne le nombre de balises d'objets dans l'en-tête `x-amz-tag-count` (uniquement si le demandeur dispose des autorisations de lecture des balises), car la taille de l'en-tête de réponse est limitée à 8 Ko. Si vous souhaitez afficher les balises, vous effectuez une autre demande pour l'opération d'API GET Object Tagging.
- POST Object – Vous pouvez spécifier les balises dans votre demande POST.

  Tant que les balises dans votre demande ne dépassent pas la limite de taille de l'en-tête de demande HTTP de 8 Ko, vous pouvez utiliser l'API PUT `Object` pour créer des objets avec des balises. Si les balises que vous spécifiez dépassent la limite de taille de l'en-tête, vous pouvez utiliser cette méthode POST dans le corps de laquelle vous incluez les balises.

  PUT Object - Copy – Vous pouvez spécifier `x-amz-tagging-directive` dans votre demande pour indiquer à Amazon S3 de copier (comportement par défaut) les balises ou de les remplacer par un nouvel ensemble de balises fourni dans la demande.

Remarques :

- Le balisage d'objet S3 est fortement cohérent. Pour plus d'informations, consultez Modèle de cohérence des données Amazon S3.

Configurations supplémentaires

Cette section explique comment le balisage des objets est lié à d'autres configurations.

Balisage des objets et gestion du cycle de vie

Dans la configuration du cycle de vie du compartiment, vous pouvez spécifier un filtre pour sélectionner un sous-ensemble des objets auquel s'applique la règle. Vous pouvez spécifier un filtre basé sur les préfixes des noms de clés, les balises d'objets, ou les deux.

Supposons que vous stockiez des photos (aux formats brut et final) dans votre compartiment Amazon S3. Vous pouvez baliser ces objets comme illustré ci-après.

```
phototype=raw
or
phototype=finished
```

Vous pouvez envisager d'archiver les photos au format brut dans Amazon Glacier quelque temps après leur création. Vous pouvez configurer une règle de cycle de vie avec un filtre qui identifie le sous-ensemble des objets avec le préfixe de nom de clé (`photos/`) qui ont une balise spécifique (`phototype=raw`).

Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Balisage et réplication d'objets

Si vous avez configuré la réplication sur votre compartiment, Amazon S3 réplique les balises, à condition que vous ayez accordé à Amazon S3 l'autorisation de lire les balises. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la configuration de la réplication en direct.

Notifications d'événement d'identification d'objet

Vous pouvez configurer une notification d'événement Amazon S3 afin de recevoir une notification lorsqu'une étiquette d'objet est ajoutée ou supprimée d'un objet. Le type d'événement `s3:ObjectTagging:Put` vous avertit lorsqu'une étiquette est PUT sur un objet ou lorsqu'une étiquette existante est mise à jour. Le type d'événement `s3:ObjectTagging:Delete` vous avertit lorsqu'une étiquette est supprimée d'un objet. Pour plus d'informations, consultez Activation des notifications d'événement.

Pour plus d'informations sur le balisage d'objets, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Stratégies de balisage et de contrôle d'accès

- Gestion des balises d'objets

Stratégies de balisage et de contrôle d'accès

Vous pouvez également utiliser des stratégies d'autorisations (stratégies de compartiment et stratégies utilisateur) pour gérer les autorisations associées au balisage des objets. Pour les actions des stratégies, consultez les rubriques suivantes :

- Opérations d'objet
- Opérations de compartiment

Les balises d'objets permettent un contrôle d'accès précis pour la gestion des autorisations. Vous pouvez accorder des autorisations conditionnelles basées sur les balises d'objets. Amazon S3 prend en charge les clés de condition suivantes que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations conditionnelles basées sur les balises d'objets.

- `s3:ExistingObjectTag/<tag-key>` – Utilisez cette clé de condition pour vérifier qu'une balise d'objet existante possède la clé de balise et la valeur spécifiques.

  > **Note**
  >
  > Lors de l'octroi des autorisations pour les opérations `PUT Object` et `DELETE Object`, cette clé de condition n'est pas prise en charge. Autrement dit, vous ne pouvez pas créer une stratégie pour accorder ou refuser à un utilisateur les autorisations de supprimer ou de remplacer un objet en fonction de ses balises existantes.

- `s3:RequestObjectTagKeys` – Utilisez cette clé de condition pour limiter les clés de balise que vous voulez autoriser sur les objets. Cela est utile lorsque vous ajoutez des balises aux objets en utilisant les demandes POST Object ainsi que PutObjectTagging et PutObject.
- `s3:RequestObjectTag/<tag-key>` – Utilisez cette clé de condition pour limiter les clés de balise et valeurs que vous voulez autoriser sur les objets. Cela est utile lorsque vous ajoutez des balises aux objets en utilisant les demandes PutObjectTagging et PutObject, ainsi que les demandes POST Bucket.

Pour obtenir la liste complète des clés de condition spécifiques au service Amazon S3, consultez Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition. Les stratégies d'autorisations

suivantes illustrent la façon dont le balisage des objets permet une gestion précise des autorisations d'accès.

Example 1 : autoriser un utilisateur à lire uniquement les objets qui ont une valeur de clé et une étiquette spécifiques

La politique d'autorisations suivante limite un utilisateur à la seule lecture des objets qui comportent la clé et la valeur d'étiquette `environment: production`. Cette politique utilise la clé de condition `s3:ExistingObjectTag` pour spécifier la clé et la valeur d'étiquette.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
      ]
    },
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject", "s3:GetObjectVersion"],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
    "Condition": {
      "StringEquals":
        {"s3:ExistingObjectTag/environment": "production"}
    }
  }
  ]
}
```

Example 2 : restreindre les clés d'étiquette d'objet que les utilisateurs peuvent ajouter

La stratégie d'autorisations suivante accorde à un utilisateur les autorisations d'effectuer l'action `s3:PutObjectTagging`, ce qui lui permet d'ajouter des balises à un objet existant. La condition utilise la clé de condition `s3:RequestObjectTagKeys` pour spécifier les clés d'étiquette autorisées, telles que `Owner` ou `CreationDate`. Pour plus d'informations, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Cette politique garantit que chaque clé d'étiquette spécifiée dans la demande est une clé d'étiquette autorisée. Le qualificateur `ForAnyValue` dans la condition garantit qu'au moins une des clés spécifiées doit être présente dans la demande.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {"Principal":{"AWS":[
            "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
         ]
       },
 "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {"ForAnyValue:StringEquals": {"s3:RequestObjectTagKeys": [
            "Owner",
            "CreationDate"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 3 : exiger une clé et une valeur d'étiquette spécifiques pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des étiquettes d'objet

L'exemple de politique suivant accorde à un utilisateur l'autorisation d'exécuter l'action `s3:PutObjectTagging`, qui permet à un utilisateur d'ajouter des étiquettes à un objet existant. La condition exige que l'utilisateur inclue une clé d'étiquette spécifique (telle que *`Project`*) avec la valeur définie sur *`X`*.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {"Principal":{"AWS":[
       "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
         ]
       },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {"StringEquals": {"s3:RequestObjectTag/Project": "X"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Gestion des balises d'objets

Cette section explique comment gérer les balises d'objet à l'aide des kits AWS SDK pour Java et .NET ou de la console Amazon S3.

Le balisage des objets vous permet de catégoriser le stockage dans les compartiments à usage général. Chaque balise est une paire clé-valeur qui respecte les règles suivantes :

- Vous pouvez associer jusqu'à 10 balises à un objet. Les balises associées à un objet doivent avoir des clés de balise uniques.
- Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 256 caractères Unicode. Les balises d'objet Amazon S3 sont représentées en interne en UTF-16. Notez qu'en UTF-16, les caractères occupent une ou deux positions de caractère.
- La clé et les valeurs sont sensibles à la casse.

Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises. Pour plus d'informations sur les restrictions liées aux balises, consultez Restrictions encadrant les balises définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter des balises à un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment contenant l'objet.
4. Cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez modifier.
5. Dans le menu Actions, choisissez Modifier les balises.
6. Vérifiez les objets répertoriés et choisissez Ajouter des balises.
7. Chaque balise d'objet est une paire clé-valeur. Saisissez une Key (Clé) et une Value (Valeur). Choisissez Add Tag (Ajouter une balise) pour ajouter une autre balise.

   Vous pouvez entrer jusqu'à 10 balises pour un objet.
8. Sélectionnez Save Changes.

   Amazon S3 ajoute les balises aux objets spécifiés.

Pour plus d'informations, consultez aussi Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3 et Chargement d'objets dans ce guide.

Utilisation des kits AWS SDK

Java

Vous pouvez définir des balises pour un nouvel objet et récupérer ou remplacer les balises d'un objet existant à l'aide du kit AWS SDK pour Java. Pour plus d'informations sur le balisage des objets, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Chargez un objet dans un compartiment et définissez des étiquettes à l'aide d'un S3Client. Pour voir des exemples, consultez Chargement d'un objet dans un compartiment dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

L'exemple suivant montre comment utiliser le kit AWS SDK pour .NET pour définir les balises pour un nouvel objet, et récupérer ou remplacer les balises pour un objet existant. Pour plus d'informations sur le balisage des objets, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    public class ObjectTagsTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string keyName = "*** key name for the new object ***";
        private const string filePath = @"*** file path ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            PutObjectWithTagsTestAsync().Wait();
        }

        static async Task PutObjectWithTagsTestAsync()
        {
            try
            {
                // 1. Put an object with tags.
                var putRequest = new PutObjectRequest
                {
```

```
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName,
                    FilePath = filePath,
                    TagSet = new List<Tag>{
                        new Tag { Key = "Keyx1", Value = "Value1"},
                        new Tag { Key = "Keyx2", Value = "Value2" }
                    }
                };

                PutObjectResponse response = await
client.PutObjectAsync(putRequest);
                // 2. Retrieve the object's tags.
                GetObjectTaggingRequest getTagsRequest = new GetObjectTaggingRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName
                };

                GetObjectTaggingResponse objectTags = await
client.GetObjectTaggingAsync(getTagsRequest);
                for (int i = 0; i < objectTags.Tagging.Count; i++)
                    Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}",
objectTags.Tagging[i].Key, objectTags.Tagging[i].Value);


                // 3. Replace the tagset.

                Tagging newTagSet = new Tagging();
                newTagSet.TagSet = new List<Tag>{
                    new Tag { Key = "Key3", Value = "Value3"},
                    new Tag { Key = "Key4", Value = "Value4" }
                };


                PutObjectTaggingRequest putObjTagsRequest = new
PutObjectTaggingRequest()
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName,
                    Tagging = newTagSet
                };
                PutObjectTaggingResponse response2 = await
client.PutObjectTaggingAsync(putObjTagsRequest);
```

```
                // 4. Retrieve the object's tags.
                GetObjectTaggingRequest getTagsRequest2 = new
 GetObjectTaggingRequest();
                getTagsRequest2.BucketName = bucketName;
                getTagsRequest2.Key = keyName;
                GetObjectTaggingResponse objectTags2 = await
 client.GetObjectTaggingAsync(getTagsRequest2);
                for (int i = 0; i < objectTags2.Tagging.Count; i++)
                    Console.WriteLine("Key: {0}, Value: {1}",
 objectTags2.Tagging[i].Key, objectTags2.Tagging[i].Value);

            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
                        "Error encountered ***. Message:'{0}' when writing an
 object"
                        , e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine(
                    "Encountered an error. Message:'{0}' when writing an object"
                    , e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Téléchargement et chargement d'objets à l'aide d'URL présignées

Vous pouvez utiliser des URL présignées pour accorder un accès limité dans le temps aux objets dans Amazon S3 sans mettre à jour votre stratégie de compartiment. Une URL présignée peut être saisie dans un navigateur ou utilisée par un programme pour charger un objet. Les informations d'identification utilisées par l'URL présignée sont celles du principal AWS Identity and Access Management (IAM) qui a généré l'URL.

Vous pouvez également utiliser des URL présignées pour permettre à quelqu'un de charger un objet spécifique dans votre compartiment Amazon S3. Cela permet d'effectuer un chargement sans qu'une autre partie ait besoin d'informations d'identification ou d'autorisations de sécurité AWS. Si un

objet avec la même clé que celle spécifiée dans l'URL présignée existe déjà dans le compartiment, Amazon S3 remplace l'objet existant par l'objet chargé.

Vous pouvez utiliser l'URL présignée plusieurs fois, jusqu'à la date et l'heure d'expiration.

Lorsque vous créez une URL présignée, vous devez fournir vos informations d'identification de sécurité, puis spécifier les éléments suivants :

- Un compartiment Amazon S3
- Une clé d'objet (si le téléchargement de cet objet se fait dans votre compartiment Amazon S3, s'il s'agit du nom du fichier à charger)
- Une méthode HTTP (`GET` pour le téléchargement des objets, `PUT` pour le chargement, `HEAD` pour la lecture des métadonnées des objets, etc.)
- Un intervalle de temps d'expiration

Lorsque vous utilisez des URL présignées pour charger des objets, vous pouvez vérifier l'intégrité des objets à l'aide de sommes de contrôle. Les URL présignées créées avec AWS Signature Version 2 ne prennent en charge que les sommes de contrôle MD5, tandis que les URL présignées créées avec AWS Signature Version 4 prennent en charge des algorithmes de somme de contrôle supplémentaires, notamment CRC-64/NVME, CRC32, CRC32C, SHA-1 et SHA-256. Pour utiliser ces algorithmes de somme de contrôle supplémentaires, assurez-vous d'utiliser AWS Signature Version 4 et d'inclure l'en-tête de somme de contrôle approprié dans votre demande de chargement. Pour en savoir plus sur l'intégrité des objets, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Rubriques

- Utilisateurs habilités à créer une URL présignée
- Délai d'expiration pour les URL présignées
- Limitation des capacités des URL présignées
- Questions fréquentes (FAQ) sur les URL présignées
- Partage d'objets à l'aide d'URL présignées
- Chargement d'objets à l'aide d'URL présignées

Utilisateurs habilités à créer une URL présignée

Toute personne qui possède des autorisations de sécurité valides peut créer une URL présignée. Mais pour que l'utilisateur puisse accéder correctement à un objet, l'URL présignée doit être créée

par une personne qui possède l'autorisation d'effectuer l'opération sur laquelle l'URL présignée est basée.

Les informations d'identification que vous pouvez utiliser pour créer une URL présignée sont les suivantes :

- Utilisateur IAM : valide pendant 7 jours en cas d'utilisation d'AWS Signature Version 4.

  Afin de créer une URL présignée valide pendant 7 jours maximum, commencez par déléguer des informations d'identification d'utilisateur IAM (clé d'accès et clé secrète) à la méthode que vous utilisez pour créer l'URL présignée.
- Informations d'identification de sécurité temporaires : elles ne peuvent pas être valides plus longtemps que les informations d'identification elles-mêmes. Ces informations d'identification incluent :
  - Informations d'identification du rôle IAM : l'URL présignée expire à l'expiration de la session de rôle, même si vous spécifiez un délai d'expiration plus long.
  - Informations d'identification du rôle IAM utilisées par les instances Amazon EC2 : elles sont valides pendant la durée de validité des informations d'identification du rôle (généralement 6 heures).
  - Informations d'identification AWS Security Token Service : elles sont valides uniquement pendant la durée de validité des informations d'identification temporaires.

> **Note**
>
> Si vous avez créé une URL présignée à l'aide d'informations d'identification temporaires, l'URL expire quand les informations d'identification expirent. En général, une URL présignée expire lorsque les informations d'identification que vous avez utilisées pour la créer sont révoquées, supprimées ou désactivées. Cela est vrai même si l'URL a été créée avec une date d'expiration ultérieure. Pour connaître la durée de vie des informations d'identification de sécurité temporaires, consultez Comparaison des opérations d'API AWS STS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Délai d'expiration pour les URL présignées

Une URL présignée reste valide pendant la période spécifiée lors de sa génération. Si vous créez une URL présignée à l'aide de la console Amazon S3, le délai d'expiration peut être défini entre

1 minute et 12 heures. Si vous utilisez l'AWS CLI ou les kits AWS SDK, le délai d'expiration peut être fixé à 7 jours.

Si vous avez créé une URL présignée à l'aide d'un jeton temporaire, cette URL expirera quand le jeton expirera. En général, une URL présignée expire lorsque les informations d'identification que vous avez utilisées pour la créer sont révoquées, supprimées ou désactivées. Cela est vrai même si l'URL a été créée avec une date d'expiration ultérieure. Pour plus d'informations sur la manière dont les informations d'identification que vous utilisez affectent le délai d'expiration, consultez Utilisateurs habilités à créer une URL présignée.

Amazon S3 vérifie la date et l'heure d'expiration d'une URL signée au moment de la requête HTTP. Par exemple, si un client commence à télécharger un fichier volumineux immédiatement avant la date d'expiration, le téléchargement continue même si la date d'expiration intervient pendant le téléchargement. Cependant, si la connexion est perdue et que le client essaie de redémarrer le téléchargement une fois la date d'expiration passée, le téléchargement échoue.

Limitation des capacités des URL présignées

Les capacités d'une URL présignée sont limitées par les autorisations de l'utilisateur qui l'a créée. En résumé, les URL présignées correspondent à des jetons porteurs qui donnent accès à ceux qui les possèdent. À ce titre, nous vous recommandons de les protéger de manière appropriée. Voici quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour restreindre l'utilisation de vos URL présignées.

AWS Signature Version 4 (SigV4)

Pour imposer un comportement spécifique lorsque les requêtes d'URL présignées sont authentifiées à l'aide d'AWS Signature Version 4 (SigV4), vous pouvez utiliser les clés de condition dans les stratégies de compartiment et les stratégies de point d'accès. Par exemple, la stratégie de compartiment suivante utilise la condition `s3:signatureAge` pour refuser toute demande d'URL présignée Amazon S3 sur les objets du compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`* si la signature date de plus de 10 minutes. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "Deny a presigned URL request if the signature is more than 10
 min old",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "*"
            },
            "Action": "s3:*",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "NumericGreaterThan": {
                    "s3:signatureAge": "600000"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations sur les clés de politique AWS associées à Signature Version 4, consultez Authentification AWS Signature Version 4 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Restriction de chemin réseau

Si vous souhaitez restreindre l'utilisation des URL présignées et de tous les accès Amazon S3 à des chemins réseau particuliers, vous pouvez écrire des politiques AWS Identity and Access Management (IAM). Vous pouvez définir ces politiques sur le principal IAM qui effectue l'appel, le compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) ou les deux.

Une restriction de chemin réseau sur le principal IAM exige que l'utilisateur de ces informations d'identification effectue des requêtes à partir du réseau spécifié. Une restriction sur le compartiment ou le point d'accès nécessite que toutes les requêtes adressées à cette ressource proviennent du réseau spécifié. Ces restrictions s'appliquent également hors du scénario des URL présignées.

La clé de condition globale IAM que vous utilisez dépend du type de point de terminaison. Si vous utilisez le point de terminaison public pour Amazon S3, utilisez `aws:SourceIp`. Si vous utilisez un point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) pour Amazon S3, utilisez `aws:SourceVpc` ou `aws:SourceVpce`.

La déclaration de politique IAM suivante nécessite que le principal accède à AWS uniquement à partir de la plage réseau spécifiée. Avec cette déclaration de stratégie, tous les accès doivent provenir de

cette plage. Cela inclut lorsqu'une personne utilise une URL présignée pour Amazon S3. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
{
    "Sid": "NetworkRestrictionForIAMPrincipal",
    "Effect": "Deny",
    "Action": "*",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "NotIpAddressIfExists": {"aws:SourceIp": "IP-address-range"},
        "BoolIfExists": {"aws:ViaAWSService": "false"}
    }
}
```

Questions fréquentes (FAQ) sur les URL présignées

Q : pourquoi mes URL présignées expirent-elles avant la date d'expiration configurée ?

Les URL présignées restent valides tant que leurs informations d'identification sous-jacentes le sont. Une URL présignée expire soit à l'heure d'expiration configurée, soit à l'expiration des informations d'identification associées, selon la première éventualité. Pour les tâches ou les conteneurs Amazon Elastic Container Service, les informations d'identification des rôles changent généralement toutes les 1 à 6 heures. Lorsque vous utilisez AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole, l'URL présignée expire à la fin de la session de rôle, qui est par défaut d'une heure. Pour les profils d'instance Amazon EC2, les informations d'identification des métadonnées changent périodiquement, avec une durée de validité maximale d'environ 6 heures.

Q : pourquoi est-ce que le message d'erreur 403 Forbidden s'affiche quand j'accède à une URL présignée ?

Avant de générer une URL présignée, vérifiez que vous avez configuré les autorisations appropriées. L'utilisateur ou le rôle IAM qui génère l'URL doit disposer des autorisations requises, par exemple `s3:GetObject`, pour l'opération en question. Vérifiez également que la stratégie de compartiment Amazon S3 ne refuse pas explicitement l'accès à l'objet.

Q : je reçois des erreurs **`SignatureDoesNotMatch`**. Comment puis-je résoudre le problème ?

Si vous rencontrez des erreurs `SignatureDoesNotMatch` lors de l'utilisation d'URL présignées Amazon S3, vérifiez plusieurs points. Tout d'abord, assurez-vous que l'horloge de votre système est synchronisée avec un serveur NTP (Network Time Protocol), car même de petits décalages

temporels peuvent invalider les signatures. Sachez ensuite que certains proxys d'entreprise peuvent modifier les en-têtes ou les chaînes de requête, ce qui peut entraîner des incohérences de signature. Pour résoudre le problème, essayez sans le proxy. Enfin, vérifiez que tous les paramètres de la demande, y compris la méthode HTTP, les en-têtes et la chaîne de la requête, sont identiques entre la génération et l'utilisation de l'URL. La vérification de ces points permet souvent de résoudre les erreurs `SignatureDoesNotMatch`.

Q : je reçois des erreurs **`ExpiredToken`**. Que dois-je faire ?

Si vous recevez des erreurs `ExpiredToken` lors de l'utilisation d'URL présignées, cela signifie que les informations d'identification AWS utilisées pour générer l'URL ne sont plus valides. Pour résoudre ce problème, actualisez vos informations d'identification AWS avant de générer de nouvelles URL présignées. Pour les applications de longue durée, nous recommandons d'implémenter une logique d'actualisation des informations d'identification afin de garantir un accès continu. Le cas échéant, vous pouvez utiliser des informations d'identification de plus longue durée ou mettre en œuvre des mécanismes d'actualisation des jetons. Si vous utilisez AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole, vérifiez que la durée de session configurée répond aux exigences de votre cas d'utilisation. N'oubliez pas que les URL présignées ne restent valides que pendant la durée de validité de leurs informations d'identification sous-jacentes. Il est donc essentiel de mettre en œuvre une gestion appropriée des informations d'identification.

Partage d'objets à l'aide d'URL présignées

Par défaut, tous les objets Amazon S3 sont privés, seul le propriétaire de l'objet a l'autorisation d'y accéder. Toutefois, le propriétaire de l'objet peut partager des objets avec d'autres personnes en créant une URL présignée. Une URL présignée utilise des informations d'identification de sécurité pour accorder une autorisation limitée dans le temps pour télécharger des objets. L'URL peut être saisie dans un navigateur ou utilisée par un programme pour télécharger l'objet. Les informations d'identification utilisées par l'URL présignée sont celles de l'utilisateur AWS qui a généré l'URL.

Pour des informations générales sur les URL présignées, consultez Téléchargement et chargement d'objets à l'aide d'URL présignées.

Vous pouvez créer une URL présignée pour partager un objet sans écrire de code grâce à la console Amazon S3, AWS Explorer for Visual Studio (Windows) ou AWS Toolkit for Visual Studio Code. Vous pouvez également générer une URL présignée par programmation à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 afin de générer une URL présignée pour partager un objet en suivant ces étapes. Dans la console, le délai d'expiration maximal d'une URL présignée est de 12 heures à compter de la création.

Pour générer une URL présignée à l'aide de la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet pour lequel vous souhaitez une URL présignée.
4. Dans la liste Objects (Objets), sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer une URL présignée.
5. Dans le menu Actions d'objet, choisissez Partager avec une URL présignée.
6. Spécifiez la durée de validité souhaitée pour l'URL présignée.
7. Choisissez Create presigned URL (Créer une URL présignée).
8. Lorsqu'une confirmation apparaît, l'URL est automatiquement copiée dans votre presse-papier. Un bouton s'affiche pour copier l'URL présignée, si vous devez la copier à nouveau.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant génère une URL présignée pour partager un objet à partir d'un compartiment Amazon S3. Avec l'AWS CLI, le délai d'expiration maximal d'une URL présignée est de 7 jours à compter de la création. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/mydoc.txt --expires-in 604800
```

Le paramètre `--expires-in` indique le délai d'expiration en secondes.

> **Note**
>
> Pour toutes les Régions AWS lancées après le 20 mars 2019, vous devez spécifier le `endpoint-url` et la `Région AWS` avec la demande. Pour voir la liste complète des régions

et points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.

```
aws s3 presign s3://amzn-s3-demo-bucket/mydoc.txt --expires-in 604800 --region af-south-1 --endpoint-url https://s3.af-south-1.amazonaws.com
```

Pour plus d'informations, consultez presign dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez également générer une URL présignée par programmation à l'aide des kits AWS SDK.

Python

Le script Python suivant génère une URL GET présignée pour le partage d'un objet.

1. Copiez le contenu du script et enregistrez-le sous « *get-only-url.py* ». Pour utiliser les exemples suivants, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations (nom de votre fichier, par exemple).

```
import argparse
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def generate_presigned_url(s3_client, client_method, method_parameters,
 expires_in):
    """
    Generate a presigned Amazon S3 URL that can be used to perform an action.

    :param s3_client: A Boto3 Amazon S3 client.
    :param client_method: The name of the client method that the URL performs.
    :param method_parameters: The parameters of the specified client method.
    :param expires_in: The number of seconds the presigned URL is valid for.
    :return: The presigned URL.
    """
    try:
        url = s3_client.generate_presigned_url(
            ClientMethod=client_method,
            Params=method_parameters,
            ExpiresIn=expires_in
```

```
        )
    except ClientError:
        print(f"Couldn't get a presigned URL for client method
 '{client_method}'.")
        raise
    return url

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("bucket", help="The name of the bucket.")
    parser.add_argument(
        "key", help="The key (path and filename) in the S3 bucket.",
    )
    args = parser.parse_args()

    # By default, this will use credentials from ~/.aws/credentials
    s3_client = boto3.client("s3")

    # The presigned URL is specified to expire in 1000 seconds
    url = generate_presigned_url(
        s3_client,
        "get_object",
        {"Bucket": args.bucket, "Key": args.key},
        1000
    )
    print(f"Generated GET presigned URL: {url}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Pour générer une URL GET présignée pour le partage d'un fichier, exécutez le script suivant avec le nom de votre compartiment et le chemin d'objet souhaité.

   La commande suivante utilise des valeurs d'exemple. Remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

   ```
   python get-only-url.py amzn-s3-demo-bucket <object-path>
   ```

   Le script affiche une URL GET présignée :

   ```
   Generated GET presigned URL: https://amzn-s3-demo-
   bucket.s3.amazonaws.com/object.txt?
   ```

```
AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=vjbyNxybdZaMmLa
%2ByT372YEAiv4%3D&Expires=1741978496
```

3. Vous pouvez télécharger le fichier en utilisant l'URL présignée générée avec curl :

```
curl -X GET "generated-presigned-url" -o "path/to/save/file"
```

Pour obtenir des exemples d'utilisation des kits AWS SDK afin de générer une URL présignée pour le partage d'un objet, consultez Création d'une URL présignée pour Amazon S3 à l'aide d'un kit AWS SDK.

> **Note**
>
> Pour toutes les Régions AWS lancées après le 20 mars 2019, vous devez spécifier le `endpoint-url` et la `Région AWS` avec la demande. Pour voir la liste complète des régions et points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK, l'attribut de balisage doit être un en-tête et non un paramètre de requête. Tous les autres attributs peuvent être transmis en tant que paramètre pour l'URL présignée.

Utilisation d'AWS Toolkit for Visual Studio (Windows)

> **Note**
>
> À l'heure actuelle, AWS Toolkit for Visual Studio ne prend pas en charge Visual Studio for Mac.

1. Installez AWS Toolkit for Visual Studio en suivant les instructions ci-dessous, Installation et configuration de Toolkit for Visual Studio dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio.

2. Connectez-vous à AWS en suivant les étapes dans Connexion à AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio.
3. Dans le volet latéral gauche intitulé Explorateur AWS, double-cliquez sur le compartiment contenant votre objet.
4. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet pour lequel vous souhaitez générer une URL présignée, puis sélectionnez Créer une URL présignée.
5. Dans la fenêtre contextuelle, définissez la date et l'heure d'expiration de votre URL présignée.
6. La clé d'objet devrait être préremplie en fonction de l'objet que vous avez sélectionné.
7. Choisissez GET pour spécifier que cette URL présignée est utilisée pour télécharger un objet.
8. Cliquez sur le bouton Générer.
9. Pour copier l'URL dans le presse-papiers, choisissez Copier.
10. Pour utiliser l'URL présignée générée, collez l'URL dans n'importe quel navigateur.

En utilisant AWS Toolkit for Visual Studio Code

Si vous utilisez Visual Studio Code, vous pouvez générer une URL présignée pour partager un objet sans écrire de code grâce à AWS Toolkit for Visual Studio Code. Pour des informations générales, consultez AWS Toolkit for Visual Studio Code dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio Code.

Pour obtenir des instructions sur l'installation d'AWS Toolkit for Visual Studio Code, consultez Installation d'AWS Toolkit for Visual Studio Code dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio Code.

1. Connectez-vous à AWS en suivant les étapes dans Connexion à AWS Toolkit for Visual Studio Code dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio Code.
2. Sélectionnez le logo AWS dans le volet de gauche dans Visual Studio Code.
3. Sous EXPLORER, sélectionnez S3.
4. Choisissez un compartiment et un fichier, puis ouvrez le menu contextuel (clic droit).
5. Choisissez Générer une URL présignée, puis définissez le délai d'expiration (en minutes).
6. Appuyez sur Entrée et l'URL présignée est copiée dans votre presse-papiers.

Chargement d'objets à l'aide d'URL présignées

Vous pouvez utiliser des URL présignées pour permettre à quelqu'un de charger un objet dans votre compartiment Amazon S3. Une URL présignée permet d'effectuer un chargement sans qu'une autre partie ait besoin d'informations d'identification ou d'autorisations de sécurité AWS. Une URL présignée est limitée par les autorisations de l'utilisateur qui l'a créée. Cela signifie que si vous recevez une URL présignée pour charger un objet, vous pouvez le charger uniquement si le créateur de l'URL dispose des autorisations nécessaires pour charger cet objet.

Lorsqu'une personne utilise l'URL pour charger un objet, Amazon S3 crée l'objet dans le compartiment spécifié. Si un objet avec la même clé que celle spécifiée dans l'URL présignée existe déjà dans le compartiment, Simple Storage Service (Amazon S3) remplace l'objet existant par l'objet chargé. Après le chargement, le propriétaire du compartiment devient propriétaire de l'objet.

Pour des informations générales sur les URL présignées, consultez Téléchargement et chargement d'objets à l'aide d'URL présignées.

Vous pouvez créer une URL présignée pour le chargement d'un objet sans écrire de code grâce à AWS Explorer for Visual Studio. Vous pouvez également générer une URL présignée par programmation à l'aide des kits AWS SDK.

> **Note**
>
> À l'heure actuelle, AWS Toolkit for Visual Studio ne prend pas en charge Visual Studio pour Mac.

Utilisation d'AWS Toolkit for Visual Studio (Windows)

1. Installez AWS Toolkit for Visual Studio en suivant les instructions ci-dessous, Installation et configuration de Toolkit for Visual Studio dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio.
2. Connectez-vous à AWS en suivant les étapes dans Connexion à AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Toolkit for Visual Studio.
3. Dans le volet de gauche intitulé Explorateur AWS, cliquez avec le bouton droit sur le compartiment dans lequel vous souhaitez charger un objet.
4. Choisissez Créer une URL présignée.
5. Dans la fenêtre contextuelle, définissez la date et l'heure d'expiration de votre URL présignée.
6. Pour Clé d'objet, définissez le nom du fichier à charger. Le fichier que vous chargez doit correspondre exactement à ce nom. Si un objet avec la même clé que celle spécifiée dans l'URL

présignée existe déjà dans le compartiment, Amazon S3 remplace l'objet existant par l'objet chargé.

7. Choisissez PUT pour spécifier que cette URL présignée est utilisée pour charger un objet.
8. Cliquez sur le bouton Générer.
9. Pour copier l'URL dans le presse-papiers, choisissez Copier.
10. Pour utiliser cette URL, vous pouvez envoyer une demande PUT avec la commande `curl`. Incluez le chemin complet de votre fichier et l'URL présignée elle-même.

```
curl -X PUT -T "/path/to/file" "presigned URL"
```

Utilisation des kits AWS SDK pour générer une URL **PUT** présignée pour le chargement d'un objet

Vous pouvez générer une URL présignée qui peut exécuter une action S3 pendant une durée limitée.

> **Note**
>
> Si vous utilisez l'interface de ligne de commande AWS ou les kits AWS SDK, le délai d'expiration des URL présignées peut être de sept jours. Pour plus d'informations, consultez Délai d'expiration pour les URL présignées.

Python

Le script Python suivant génère une URL PUT présignée pour le chargement d'un objet dans un compartiment S3 à usage général.

1. Copiez le contenu du script et enregistrez-le sous « *put-only-url.py* ». Pour utiliser les exemples suivants, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations (nom de votre fichier, par exemple).

```
import argparse
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def generate_presigned_url(s3_client, client_method, method_parameters,
 expires_in):
    """
    Generate a presigned Amazon S3 URL that can be used to perform an action.
```

```
    :param s3_client: A Boto3 Amazon S3 client.
    :param client_method: The name of the client method that the URL performs.
    :param method_parameters: The parameters of the specified client method.
    :param expires_in: The number of seconds the presigned URL is valid for.
    :return: The presigned URL.
    """
    try:
        url = s3_client.generate_presigned_url(
            ClientMethod=client_method,
            Params=method_parameters,
            ExpiresIn=expires_in
        )
    except ClientError:
        print(f"Couldn't get a presigned URL for client method
 '{client_method}'.")
        raise
    return url

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("bucket", help="The name of the bucket.")
    parser.add_argument(
        "key", help="The key (path and filename) in the S3 bucket.",
    )
    parser.add_argument(
        "--region", help="The AWS region where the bucket is located.",
 default="us-east-1"
    )
    parser.add_argument(
        "--content-type", help="The content type of the file to upload.",
 default="application/octet-stream"
    )
    args = parser.parse_args()

    # Create S3 client with explicit region configuration
    s3_client = boto3.client("s3", region_name=args.region)

    # Optionally set signature version if needed for older S3 regions
    # s3_client.meta.config.signature_version = 's3v4'

    # The presigned URL is specified to expire in 1000 seconds
    url = generate_presigned_url(
        s3_client,
```

```
        "put_object",
        {
            "Bucket": args.bucket,
            "Key": args.key,
            "ContentType": args.content_type  # Specify content type
        },
        1000
    )
    print(f"Generated PUT presigned URL: {url}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Pour générer une URL PUT présignée pour le chargement d'un fichier, exécutez le script suivant avec le nom de votre compartiment et le chemin d'objet souhaité.

   La commande suivante utilise des valeurs d'exemple. Remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

   ```
   python put-only-url.py amzn-s3-demo-bucket <object-path> --region us-east-1 --
   content-type application/octet-stream
   ```

   Le script affiche une URL PUT présignée :

   ```
   Generated PUT presigned URL: https://amzn-s3-demo-
   bucket.s3.amazonaws.com/object.txt?
   AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&Signature=vjbyNxybdZaMmLa
   %2ByT372YEAiv4%3D&Expires=1741978496
   ```

3. Vous pouvez désormais charger le fichier en utilisant l'URL présignée générée avec curl. Assurez-vous d'inclure le même type de contenu que celui utilisé lors de la génération de l'URL :

   ```
   curl -X PUT -T "path/to/your/local/file" -H "Content-Type: application/octet-
   stream" "generated-presigned-url"
   ```

   Si vous avez spécifié un autre type de contenu lors de la génération de l'URL, veillez à utiliser le même type de contenu dans la commande curl.

Pour obtenir des exemples d'utilisation des kits AWS SDK afin de générer une URL présignée pour le chargement d'un objet, consultez Création d'une URL présignée pour Amazon S3 à l'aide d'un kit AWS SDK.

> **Résolution des erreurs SignatureDoesNotMatch**
>
> Si vous rencontrez une erreur `SignatureDoesNotMatch` lors de l'utilisation d'URL présignées, vérifiez les points suivants :
>
> - Vérifiez que l'heure de votre système est synchronisée avec un serveur de temps fiable
> - Assurez-vous d'utiliser l'URL exactement telle qu'elle a été générée, sans aucune modification
> - Vérifiez si l'URL a expiré et générez-en une nouvelle si nécessaire
> - Assurez-vous que le type de contenu de votre demande de chargement correspond au type de contenu spécifié lors de la génération de l'URL
> - Vérifiez que vous utilisez la bonne région pour le compartiment
> - Lorsque vous utilisez curl, placez l'URL entre guillemets pour gérer correctement les caractères spéciaux

Transformation d'objets avec S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Amazon S3 Object Lambda vous donne la possibilité d'ajouter votre propre code aux requêtes Amazon S3 `GET`, `LIST` et `HEAD` afin de modifier et de traiter les données lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Vous pouvez utiliser du code personnalisé pour modifier les données renvoyées par les demandes S3 `GET` afin de filtrer les lignes, de redimensionner les images et les filigranes de manière dynamique, de supprimer des données confidentielles et plus encore. Vous pouvez

également utiliser S3 Object Lambda pour modifier la sortie des requêtes S3 `LIST` afin de créer une vue personnalisée de tous les objets d'un compartiment et des requêtes S3 `HEAD` pour modifier les métadonnées des objets, telles que le nom et la taille des objets. Vous pouvez utiliser S3 Object Lambda comme origine pour votre distribution Amazon CloudFront afin d'adapter les données aux utilisateurs finaux, par exemple en redimensionnant automatiquement les images, en transcodant d'anciens formats (par exemple, JPEG vers WebP) ou en supprimant des métadonnées. Pour plus d'informations, consultez l'article du blog AWS Use Amazon S3 Object Lambda with Amazon CloudFront (Utilisation d'Amazon S3 Object Lambda avec Amazon CloudFront). Basé sur les fonctions AWS Lambda, votre code s'exécute sur une infrastructure entièrement gérée par AWS. S3 Object Lambda réduit le besoin de créer et de stocker des copies dérivées de vos données ou d'exécuter des proxys, tout cela sans avoir à modifier vos applications.

Fonctionnement de S3 Object Lambda

S3 Object Lambda utilise les fonctions AWS Lambda pour traiter automatiquement la sortie des requêtes S3 `GET`, `LIST` et `HEAD` standard. AWS Lambda est un service de calcul sans serveur qui exécute du code défini par le client sans qu'il soit nécessaire de gérer les ressources de calcul sous-jacentes. Vous pouvez créer et exécuter vos propres fonctions Lambda personnalisées afin d'ajuster la transformation des données à vos cas d'utilisation spécifiques.

Après avoir configuré une fonction Lambda, vous l'attachez à un point de terminaison de service S3 Object Lambda (connu sous le nom de point d'accès Object Lambda). Le point d'accès Object Lambda utilise un point d'accès S3 standard, appelé point d'accès compatible, pour accéder aux données.

Lorsque vous envoyez une demande à votre point d'accès Object Lambda, Amazon S3 appelle automatiquement votre fonction Lambda. Toutes les données récupérées à l'aide d'une demande S3 `GET`, `LIST` ou `HEAD` via le point de terminaison Object Lambda renvoient un résultat transformé à l'application. Toutes les autres demandes sont traitées comme d'habitude, comme illustré dans le diagramme suivant.



Les rubriques de cette section décrivent comment utiliser S3 Object Lambda.

Rubriques

- Création de points d'accès Object Lambda
- Utilisation des points d'accès Amazon S3 Object Lambda
- Considérations sur la sécurité pour les points d'accès S3 Object Lambda
- Écriture de fonctions Lambda pour les points d'accès S3 Object Lambda
- Utilisation de fonctions Lambda élaborées par AWS
- Bonnes pratiques et directives pour S3 Object Lambda
- Didacticiels S3 Object Lambda
- Débogage et résolution des problèmes de S3 Object Lambda

Création de points d'accès Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Un point d'accès Object Lambda est associé à un seul point d'accès standard, que vous spécifiez lors de la création. Pour créer un point d'accès Object Lambda, vous avez besoin des ressources suivantes :

- Un point d'accès S3 standard. Lorsque vous utilisez des points d'accès Object Lambda, ce point d'accès standard est appelé point d'accès compatible et est attaché à un compartiment S3 ou à un volume Amazon FSx pour OpenZFS. Pour obtenir des informations sur la création de points d'accès standard, consultez the section called "Création d'un point d'accès".
- Une fonction AWS Lambda. Vous pouvez créer votre propre fonction Lambda ou utiliser une fonction prédéfinie. Pour plus d'informations sur la création de fonctions Lambda, consultez the section called "Écriture de fonctions Lambda". Pour plus d'informations sur les fonctions prédéfinies, consultez Utilisation de fonctions Lambda élaborées par AWS.
- (Facultatif) Une politique AWS Identity and Access Management (IAM). Les points d'accès Amazon S3 prennent en charge les politiques de ressources IAM que vous pouvez utiliser pour contrôler l'utilisation des points d'accès par ressource, utilisateur ou autres conditions. Pour plus d'informations sur la création de telles politiques, consultez the section called "Configuration des stratégies IAM".

Les sections suivantes décrivent comment créer un point d'accès Object Lambda en utilisant :

- La AWS Management Console
- L'AWS Command Line Interface (AWS CLI)
- Un modèle AWS CloudFormation
- La AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Pour obtenir des informations sur la création d'un point d'accès Object Lambda à l'aide de l'API REST, consultez `CreateAccessPointForObjectLambda` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Créer un point d'accès Object Lambda

Utilisez l'une des procédures suivantes pour créer votre point d'accès Object Lambda.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès Object Lambda à l'aide de la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région à laquelle vous souhaitez passer.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
4. Dans la page Points d'accès Object Lambda, choisissez Créer un point d'accès Object Lambda.
5. Pour Object Lambda Access Point name (Nom du point d'accès Object Lambda), saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le point d'accès.

   Comme pour les points d'accès standard, des règles s'appliquent à l'attribution de noms pour des points d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des points d'accès.
6. Pour Supporting Access Point (Point d'accès de prise en charge), saisissez le point d'accès standard à utiliser ou accédez-y. Le point d'accès doit se trouver dans le même Région AWS que les objets que vous souhaitez transformer. Pour obtenir des informations sur la création de points d'accès standard, consultez the section called "Création d'un point d'accès".
7. Sous Configuration de transformation, vous pouvez ajouter une fonction qui transforme vos données pour votre point d'accès Object Lambda. Effectuez l'une des actions suivantes :

   - Si vous avez déjà une fonction AWS Lambda dans votre compte, vous pouvez la choisir sous Appeler une fonction Lambda. Vous pouvez saisir ici l'Amazon Resource Name (ARN) d'une fonction Lambda dans votre Compte AWS ou choisir une fonction Lambda dans le menu déroulant.
   - Pour utiliser une fonction intégrée AWS, choisissez le nom de la fonction sous Fonction intégrée AWS et sélectionnez Créer une fonction Lambda. Cela vous mène à la console Lambda où vous pouvez déployer dans votre Compte AWS une fonction définie. Pour plus

d'informations sur les fonctions définies, consultez Utilisation de fonctions Lambda élaborées par AWS.

Sous S3 APIs (API S3), choisissez une ou plusieurs opérations d'API à invoquer. Pour chaque API sélectionnée, vous devez spécifier une fonction Lambda à invoquer.

8. (Facultatif) Sous Payload (Charge utile), ajoutez le texte JSON à fournir en entrée à la fonction Lambda. Vous pouvez configurer des charges utiles avec différents paramètres pour différents points d'accès Object Lambda qui invoquent la même fonction Lambda, augmentant ainsi la flexibilité de votre fonction Lambda.

   > **Important**
   >
   > Lorsque vous utilisez des points d'accès Object Lambda, vérifiez que la charge utile ne contient pas d'informations confidentielles.

9. (Facultatif) Pour Range and part number (Plage et numéro de partie), vous devez activer cette option pour traiter les requêtes `GET` et `HEAD` avec des en-têtes de plage et de numéro de partie. L'activation de cette option confirme que votre fonction Lambda est capable de reconnaître et de traiter ces demandes. Pour plus d'informations sur les en-têtes de plage et les numéros de partie, voir Utilisation des en-têtes Range et partNumber.
10. (Facultatif) Pour Métriques de demande), choisissez Activer ou Désactiver pour ajouter la surveillance Amazon S3 à votre point d'accès Object Lambda. Les métriques de demande sont facturées au tarif Amazon CloudWatch standard.
11. (Facultatif) Sous Object Lambda Access Point policy (Politique de points d'accès Object Lambda), définissez une politique de ressources. Les politiques de ressources accordent des autorisations pour le point d'accès Object Lambda spécifié et peuvent contrôler l'utilisation du point d'accès par ressource, utilisateur ou d'autres conditions. Pour plus d'informations sur les politiques de ressources d'un point d'accès Object Lambda, consultez Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda.
12. Sous Block Public Access settings for this Object Lambda Access Point (Paramètres de blocage d'accès public pour ce point d'accès Object Lambda), sélectionnez les paramètres de blocage d'accès public que vous voulez appliquer. Tous les paramètres de blocage d'accès public sont activés par défaut pour les nouveaux points d'accès Object Lambda et nous vous recommandons de laisser les paramètres par défaut activés. Actuellement, Amazon S3 ne prend pas en charge la modification des paramètres de blocage d'accès public d'un point d'accès Object Lambda après la création de ce point d'accès Object Lambda.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du blocage de l'accès public Amazon S3, consultez Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général.

13. Choisissez Create Object Lambda Access Point (Créer un point d'accès Object Lambda).

Utilisation de la AWS CLI

Pour créer un point d'accès Object Lambda à l'aide d'un modèle AWS CloudFormation

> **Note**
>
> Pour utiliser les commandes suivantes, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

1. Téléchargez le package de déploiement de fonction AWS Lambda `s3objectlambda_deployment_package.zip` depuis la configuration par défaut S3 Object Lambda.
2. Exécutez la commande `put-object` suivante pour charger le package dans un compartiment Amazon S3.

```
aws s3api put-object --bucket Amazon S3 bucket name --key
 s3objectlambda_deployment_package.zip --body release/
s3objectlambda_deployment_package.zip
```

3. Télécharger le modèle AWS CloudFormation `s3objectlambda_defaultconfig.yaml` depuis la configuration par défaut S3 Object Lambda.
4. Exécutez la commande `deploy` suivante pour déployer le modèle dans votre Compte AWS.

```
aws cloudformation deploy --template-file s3objectlambda_defaultconfig.yaml \
 --stack-name CloudFormation stack name \
 --parameter-overrides ObjectLambdaAccessPointName=Object Lambda Access Point name
 \
  SupportingAccessPointName=Amazon S3 access point S3BucketName=Amazon S3 bucket \
  LambdaFunctionS3BucketName=Amazon S3 bucket containing your Lambda package \
  LambdaFunctionS3Key=Lambda object key LambdaFunctionS3ObjectVersion=Lambda object
 version \
  LambdaFunctionRuntime=Lambda function runtime --capabilities capability_IAM
```

Vous pouvez configurer ce modèle AWS CloudFormation pour invoquer Lambda pour les opérations d'API `GET`, `HEAD` et `LIST`. Pour plus d'informations sur la modification de la configuration par défaut du modèle, consultez the section called "Automatisation de la configuration S3 Object Lambda à l'aide d'AWS CloudFormation".

Pour créer un point d'accès Object Lambda à l'aide de l'AWS CLI

> **Note**
>
> Pour utiliser les commandes suivantes, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

L'exemple suivant crée un point d'accès Object Lambda nommé *`my-object-lambda-ap`* pour le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`* dans le compte *`111122223333`*. Cet exemple suppose qu'un point d'accès standard nommé *`example-ap`* a déjà été créé. Pour plus d'informations sur la création d'un point d'accès standard, consultez the section called "Création d'un point d'accès".

Cet exemple utilise la fonction prédéfinie AWS `decompress`. Pour plus d'informations sur les fonctions prédéfinies, consultez the section called "Utilisation de fonctions élaborées par AWS".

1. Créez un compartiment. Dans cet exemple, nous allons utiliser *`amzn-s3-demo-bucket1`*. Pour plus d'informations sur la création de compartiments, consultez the section called "Création d'un compartiment à usage général".
2. Créez un point d'accès standard et attachez-le à votre compartiment. Dans cet exemple, nous allons utiliser *`example-ap`*. Pour obtenir des informations sur la création de points d'accès standard, consultez the section called "Création d'un point d'accès".
3. Effectuez l'une des actions suivantes :

   - Créez une fonction Lambda dans votre compte que vous souhaitez utiliser pour transformer votre objet Simple Storage Service (Amazon S3). Pour plus d'informations sur la création de fonctions Lambda, consultez the section called "Écriture de fonctions Lambda". Pour utiliser votre fonction personnalisée avec l'interface AWS CLI, consultez Utilisation de Lambda avec l'AWS CLI dans le Guide du développeur AWS Lambda.
   - Utilisez une fonction Lambda prédéfinie dans AWS. Pour plus d'informations sur les fonctions prédéfinies, consultez Utilisation de fonctions Lambda élaborées par AWS.
4. Créez un fichier de configuration JSON nommé `my-olap-configuration.json`. Dans cette configuration, fournissez le point d'accès de prise en charge et l'Amazon Resource Name (ARN)

de la fonction Lambda que vous avez créée au cours des étapes précédentes ou l'ARN de la fonction prédéfinie que vous utilisez.

Example

```
{
    "SupportingAccessPoint" : "arn:aws:s3:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-ap",
    "TransformationConfigurations": [{
        "Actions" : ["GetObject", "HeadObject", "ListObjects", "ListObjectsV2"],
        "ContentTransformation" : {
            "AwsLambda": {
                "FunctionPayload" : "{\"compressionType\":\"gzip\"}",
                "FunctionArn" : "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function/
compress"
            }
        }
    }]
}
```

5. Exécutez la commande `create-access-point-for-object-lambda` pour créer votre point d'accès Object Lambda.

```
aws s3control create-access-point-for-object-lambda --account-id 111122223333 --
name my-object-lambda-ap --configuration file://my-olap-configuration.json
```

6. (Facultatif) Créez un fichier de stratégie JSON nommé `my-olap-policy.json`.

   L'ajout d'une politique de ressources de points d'accès Object Lambda peut contrôler l'utilisation du point d'accès par ressource, utilisateur ou d'autres conditions. Cette politique de ressources accorde l'autorisation `GetObject` pour le compte *444455556666* au point d'accès Object Lambda spécifié.

   Example

```
{
    "Version": "2008-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Grant account 444455556666 GetObject access",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3-object-lambda:GetObject",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
            },
            "Resource": "your-object-lambda-access-point-arn"
        }
    ]
}
```

7. (Facultatif) Exécutez la commande `put-access-point-policy-for-object-lambda` pour définir votre politique de ressources.

```
aws s3control put-access-point-policy-for-object-lambda --account-id 111122223333
 --name my-object-lambda-ap --policy file://my-olap-policy.json
```

8. (Facultatif) Spécifiez une charge utile.

   Une charge utile est un JSON facultatif que vous pouvez fournir à votre fonction AWS Lambda en entrée. Vous pouvez configurer des charges utiles avec différents paramètres pour différents points d'accès Object Lambda qui invoquent la même fonction Lambda, augmentant ainsi la flexibilité de votre fonction Lambda.

   La configuration suivante du point d'accès Object Lambda affiche une charge utile avec deux paramètres.

```
{
 "SupportingAccessPoint": "AccessPointArn",
 "CloudWatchMetricsEnabled": false,
 "TransformationConfigurations": [{
  "Actions": ["GetObject", "HeadObject", "ListObjects", "ListObjectsV2"],
  "ContentTransformation": {
   "AwsLambda": {
    "FunctionArn": "FunctionArn",
    "FunctionPayload": "{\"res-x\": \"100\",\"res-y\": \"100\"}"
   }
  }
 }]
}
```

La configuration de point d'accès Object Lambda suivante montre une charge utile avec un seul paramètre et avec `GetObject-Range`, `GetObject-PartNumber`, `HeadObject-Range` et `HeadObject-PartNumber` activés.

```
{
    "SupportingAccessPoint":"AccessPointArn",
    "CloudWatchMetricsEnabled": false,
    "AllowedFeatures": ["GetObject-Range", "GetObject-PartNumber", "HeadObject-
Range", "HeadObject-PartNumber"],
    "TransformationConfigurations": [{
        "Action": ["GetObject", "HeadObject", "ListObjects", "ListObjectsV2"],
        "ContentTransformation": {
            "AwsLambda": {
                "FunctionArn":"FunctionArn",
                "FunctionPayload": "{\"compression-amount\": \"5\"}"
            }
        }
    }]
}
```

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez des points d'accès Object Lambda, vérifiez que la charge utile ne contient pas d'informations confidentielles.

Utilisation de la console et du modèle AWS CloudFormation

Vous pouvez créer un point d'accès Object Lambda à l'aide de la configuration par défaut fournie par Amazon S3. Vous pouvez télécharger un code source du modèle AWS CloudFormation et de la fonction Lambda à partir du Référentiel GitHub et déployez ces ressources pour configurer un point d'accès Object Lambda fonctionnel.

Pour obtenir des informations sur la modification de la configuration par défaut du modèle AWS CloudFormation, consultez the section called "Automatisation de la configuration S3 Object Lambda à l'aide d'AWS CloudFormation".

Pour obtenir des informations sur la configuration des points d'accès Object Lambda à l'aide d'CloudFormation sans le modèle, consultez `AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint` dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Pour charger le package de déploiement de votre fonction Lambda

1. Téléchargez le package de déploiement de fonction AWS Lambda `s3objectlambda_deployment_package.zip` depuis la configuration par défaut S3 Object Lambda.
2. Chargez le package dans un compartiment Amazon S3.

Pour créer un point d'accès Object Lambda à l'aide de la console AWS CloudFormation

1. Télécharger le modèle AWS CloudFormation `s3objectlambda_defaultconfig.yaml` depuis la configuration par défaut S3 Object Lambda.
2. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console AWS CloudFormation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudformation.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Si vous n'avez encore jamais utilisé AWS CloudFormation, sur la page d'accueil AWS CloudFormation, choisissez Create stack (Créer une pile).
   - Si vous avez déjà utilisé AWS CloudFormation, dans le volet de navigation de gauche, choisissez Stacks (Piles). Choisissez Create stack (Créer une pile), puis With new resources (standard) (Avec de nouvelles ressources (standard)).
4. Pour Prerequisite - Prepare template (Prérequis – Préparer le modèle), choisissez Template is ready (Le modèle est prêt).
5. Pour Specify template (Spécifier le modèle), choisissez Upload a template file (Charger un fichier de modèle) et chargez `s3objectlambda_defaultconfig.yaml`.
6. Choisissez Suivant.
7. Sur la page Specify stack details (Spécifier les détails de la pile), saisissez un nom pour la pile.
8. Dans la section Parameters (Paramètres), spécifiez les paramètres suivants, définis dans le modèle de pile :
   a. Pour CreateNewSupportingAccessPoint, effectuez l'une des opérations suivantes :
      - Si vous disposez déjà d'un point d'accès de prise en charge pour le compartiment S3 dans lequel vous avez chargé le modèle, choisissez false (faux).
      - Si vous souhaitez créer un nouveau point d'accès pour ce compartiment, choisissez true (vrai).

b. Pour EnableCloudWatchMonitoring, choisissez true (vrai) ou false (faux), selon que vous souhaitez ou non activer les alarmes et les métriques de demande Amazon CloudWatch.

c. (Facultatif) Pour LambdaFunctionPayload, ajoutez le texte JSON à fournir en entrée à la fonction Lambda. Vous pouvez configurer des charges utiles avec différents paramètres pour différents points d'accès Object Lambda qui invoquent la même fonction Lambda, augmentant ainsi la flexibilité de votre fonction Lambda.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez des points d'accès Object Lambda, vérifiez que la charge utile ne contient pas d'informations confidentielles.

d. Pour LambdaFunctionRuntime, saisissez votre moteur d'exécution préféré pour la fonction Lambda. Les options disponibles sont `nodejs14.x`, `python3.9` et `java11`.

e. Pour LambdaFunctionS3BucketName, saisissez le nom du compartiment Amazon S3 dans lequel vous avez chargé le package de déploiement.

f. Pour LambdaFunctionS3Key, saisissez la clé d'objet Amazon S3 où vous avez chargé le package de déploiement.

g. Pour LambdaFunctionS3ObjectVersion, saisissez la version d'objet Amazon S3 dans laquelle vous avez chargé le package de déploiement.

h. Pour ObjectLambdaAccessPointName, saisissez un nom pour votre point d'accès Object Lambda.

i. Pour S3BucketName, saisissez le nom du compartiment Amazon S3 qui sera associé à votre point d'accès Object Lambda.

j. Pour SupportingAccessPointName, saisissez le nom de votre point d'accès de prise en charge.

> **Note**
>
> Il s'agit d'un point d'accès associé au compartiment Amazon S3 que vous avez choisi à l'étape précédente. Si aucun point d'accès n'est associé à votre compartiment Amazon S3, vous pouvez configurer le modèle de manière à vous en créer un en choisissant true (vrai) pour CreateNewSupportingAccessPoint.

9. Choisissez Suivant.

10. Sur la page Configurer les options de pile, choisissez Suivant.

Pour plus d'informations sur les paramètres facultatifs figurant sur cette page, consultez Définition des options des piles AWS CloudFormation dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

11. Sur la page Review (Vérification), choisissez Create stack (Créer une pile).

Utilisation de la AWS Cloud Development Kit (AWS CDK)

Pour plus d'informations sur la configuration des points d'accès Object Lambda à l'aide du kit AWS CDK, consultez Bibliothèque des constructions `AWS::S3ObjectLambda` dans la Référence des API AWS Cloud Development Kit (AWS CDK).

Automatisation de la configuration S3 Object Lambda à l'aide d'un modèle CloudFormation

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Vous pouvez utiliser un modèle AWS CloudFormation pour créer rapidement un point d'accès Amazon S3 Object Lambda. Le modèle CloudFormation crée automatiquement des ressources pertinentes, configure les rôles AWS Identity and Access Management (IAM) et configure une fonction AWS Lambda qui gère automatiquement les demandes via le point d'accès Object Lambda. Avec le modèle CloudFormation, vous pouvez mettre en œuvre les bonnes pratiques, améliorer votre posture de sécurité et réduire les erreurs causées par les processus manuels.

Ce dépôt GitHub contient le modèle CloudFormation et le code source de la fonction Lambda. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de ce modèle, consultez the section called "Création de points d'accès Object Lambda".

La fonction Lambda fournie dans ce modèle n'exécute aucune transformation. Au lieu de cela, elle renvoie vos objets en l'état à partir de la source de données sous-jacente. Vous pouvez cloner la fonction et ajouter votre propre code de transformation pour modifier et traiter les données

lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Pour plus d'informations sur la modification de votre fonction, consultez the section called "Modification de la fonction Lambda" et the section called "Écriture de fonctions Lambda".

Modification du modèle.

Création d'un nouveau point d'accès de prise en charge

S3 Object Lambda utilise deux points d'accès, un point d'accès Object Lambda et un point d'accès S3 standard, appelé point d'accès de prise en charge. Lorsque vous effectuez une demande auprès d'un point d'accès Object Lambda, S3 invoque Lambda en votre nom ou délègue la demande au point d'accès de prise en charge, en fonction de la configuration S3 Object Lambda. Vous pouvez créer un nouveau point d'accès de prise en charge en transmettant le paramètre suivant dans le cadre de la commande `aws cloudformation deploy` lors du déploiement du modèle.

```
CreateNewSupportingAccessPoint=true
```

Configuration d'une charge utile de fonction

Vous pouvez configurer une charge utile de manière à fournir des données supplémentaires à la fonction Lambda en transmettant le paramètre suivant dans le cadre de la commande `aws cloudformation deploy` lors du déploiement du modèle.

```
LambdaFunctionPayload="format=json"
```

Activation de la surveillance d'Amazon CloudWatch

Vous pouvez activer la surveillance CloudWatch en transmettant le paramètre suivant dans le cadre de la commande `aws cloudformation deploy` lors du déploiement du modèle.

```
EnableCloudWatchMonitoring=true
```

Ce paramètre active votre point d'accès Object Lambda pour les métriques de demande Amazon S3 et crée deux alarmes CloudWatch pour surveiller les erreurs côté client et côté serveur.

> **Note**
>
> L'utilisation d'Amazon CloudWatch entraîne des coûts supplémentaires. Pour plus d'informations sur les métriques de demande Amazon S3, consultez Surveillance et journalisation des points d'accès.

Pour les informations de tarification, consultez Tarification CloudWatch.

Configuration de la simultanéité provisionnée

Pour réduire la latence, vous pouvez configurer la simultanéité provisionnée pour la fonction Lambda qui soutient le point d'accès Object Lambda, en modifiant le modèle afin d'inclure les lignes suivantes sous `Resources`.

```
LambdaFunctionVersion:
      Type: AWS::Lambda::Version
      Properties:
        FunctionName: !Ref LambdaFunction
        ProvisionedConcurrencyConfig:
            ProvisionedConcurrentExecutions: Integer
```

Note

Des frais supplémentaires pour le provisionnement simultané vous seront facturés. Pour plus d'informations sur la simultanéité provisionnée, consultez Gestion de la simultanéité provisionnée Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.
Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification AWS Lambda.

Modification de la fonction Lambda

Modification des valeurs d'en-tête d'une requête **`GetObject`**

Par défaut, la fonction Lambda transfère tous les en-têtes, à l'exception de `Content-Length` et `ETag`, de la demande d'URL présignée au client `GetObject`. En fonction de votre code de transformation dans la fonction Lambda, vous pouvez choisir d'envoyer de nouvelles valeurs d'en-tête à la demande `GetObject` du client.

Vous pouvez mettre à jour votre fonction Lambda pour envoyer de nouvelles valeurs d'en-tête en les transmettant dans l'opération d'API `WriteGetObjectResponse`.

Par exemple, si votre fonction Lambda traduit du texte dans des objets Amazon S3 vers une autre langue, vous pouvez transmettre une nouvelle valeur dans l'en-tête `Content-Language`. Pour ce faire, vous pouvez modifier la fonction `writeResponse` comme suit :

```
async function writeResponse (s3Client: S3, requestContext: GetObjectContext,
 transformedObject: Buffer,
  headers: Headers): Promise<PromiseResult<{}, AWSError>> {
  const { algorithm, digest } = getChecksum(transformedObject);

  return s3Client.writeGetObjectResponse({
    RequestRoute: requestContext.outputRoute,
    RequestToken: requestContext.outputToken,
    Body: transformedObject,
    Metadata: {
      'body-checksum-algorithm': algorithm,
      'body-checksum-digest': digest
    },
    ...headers,
    ContentLanguage: 'my-new-language'
  }).promise();
}
```

Pour obtenir la liste complète des en-têtes pris en charge, consultez WriteGetObjectResponse dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Renvoi des en-têtes de métadonnées

Vous pouvez mettre à jour votre fonction Lambda pour envoyer de nouvelles valeurs d'en-tête en les transmettant dans la demande d'opération d'API WriteGetObjectResponse.

```
async function writeResponse (s3Client: S3, requestContext: GetObjectContext,
 transformedObject: Buffer,
  headers: Headers): Promise<PromiseResult<{}, AWSError>> {
  const { algorithm, digest } = getChecksum(transformedObject);

  return s3Client.writeGetObjectResponse({
    RequestRoute: requestContext.outputRoute,
    RequestToken: requestContext.outputToken,
    Body: transformedObject,
    Metadata: {
      'body-checksum-algorithm': algorithm,
      'body-checksum-digest': digest,
      'my-new-header': 'my-new-value'
    },
    ...headers
  }).promise();
```

```
}
```

Renvoi d'un nouveau code de statut

Vous pouvez renvoyer un code de statut personnalisé au client `GetObject` en transmettant ce code dans la demande d'opération d'API `WriteGetObjectResponse`.

```
async function writeResponse (s3Client: S3, requestContext: GetObjectContext,
 transformedObject: Buffer,
  headers: Headers): Promise<PromiseResult<{}, AWSError>> {
  const { algorithm, digest } = getChecksum(transformedObject);

  return s3Client.writeGetObjectResponse({
    RequestRoute: requestContext.outputRoute,
    RequestToken: requestContext.outputToken,
    Body: transformedObject,
    Metadata: {
      'body-checksum-algorithm': algorithm,
      'body-checksum-digest': digest
    },
    ...headers,
    StatusCode: Integer
  }).promise();
}
```

Pour obtenir la liste complète des codes de statut pris en charge, consultez `WriteGetObjectResponse` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Application des paramètres **`Range`** et **`partNumber`** à l'objet source

Par défaut, le point d'accès Object Lambda créé par le modèle CloudFormation peut gérer les paramètres `Range` et `partNumber`. La fonction Lambda applique la plage ou le numéro de partie demandé à l'objet transformé. Pour ce faire, la fonction doit télécharger l'objet entier et exécuter la transformation. Dans certains cas, vos plages d'objets transformés peuvent correspondre exactement à vos plages d'objets source. Cela signifie que la demande de plage d'octets A-B sur votre objet source et l'exécution de la transformation peuvent fournir le même résultat que la demande de l'objet entier, l'exécution de la transformation et le renvoi de la plage d'octets A-B sur l'objet transformé.

Dans ce cas, vous pouvez modifier l'implémentation de la fonction Lambda pour appliquer la plage ou le numéro de partie directement à l'objet source. Cette approche réduit la latence globale de

la fonction ainsi que la mémoire requise. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des en-têtes Range et partNumber".

Désactivation de la gestion de **`Range`** et **`partNumber`**

Par défaut, le point d'accès Object Lambda créé par le modèle CloudFormation peut gérer les paramètres `Range` et `partNumber`. Si vous n'avez pas besoin de ce comportement, vous pouvez le désactiver en supprimant les lignes suivantes du modèle :

```
AllowedFeatures:
  - GetObject-Range
  - GetObject-PartNumber
  - HeadObject-Range
  - HeadObject-PartNumber
```

Transformation de large objets

Par défaut, la fonction Lambda traite l'ensemble de l'objet en mémoire avant de pouvoir commencer à diffuser la réponse vers S3 Object Lambda. Vous pouvez modifier la fonction pour diffuser la réponse au fur et à mesure qu'elle effectue la transformation. Cela permet de réduire la latence de transformation et la mémoire de la fonction Lambda. Pour obtenir un exemple de mise en œuvre, consultez Stream compressed content example (Exemple de diffusion de contenu compressé).

Utilisation des points d'accès Amazon S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Les demandes via des points d'accès Amazon S3 Object Lambda fonctionnent de la même manière que les demandes via d'autres points d'accès. Pour plus d'informations sur les demandes via un point d'accès, consultez Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général. Vous pouvez effectuer des demandes via les points d'accès Object Lambda à l'aide de la console

Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

> **Important**
>
> Les Amazon Resource Names (ARN) des points d'accès Object Lambda utilisent le nom de service `s3-object-lambda`. Les ARN des points d'accès Object Lambda commencent donc par `arn:aws::s3-object-lambda`, et non par `arn:aws::s3`, qui est utilisé pour d'autres points d'accès.

Comment trouver l'ARN de votre point d'accès Object Lambda

Pour utiliser un point d'accès Object Lambda avec l'AWS CLI ou les kits AWS SDK, vous devez connaître l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès Object Lambda. Les exemples suivants montrent comment trouver l'ARN d'un point d'accès Object Lambda à l'aide de la console Amazon S3 ou de l'AWS CLI.

Utilisation de la console S3

Pour trouver l'ARN de votre point d'accès Object Lambda avec la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sélectionnez le bouton d'option en regard du point d'accès Object Lambda dont vous souhaitez copier l'ARN.
4. Choisissez Copier l'ARN.

Utilisation de la AWS CLI

Pour trouver l'ARN de votre point d'accès Object Lambda avec l'AWS CLI

1. Pour récupérer la liste des points d'accès Object Lambda associés à votre Compte AWS, exécutez la commande suivante. Avant d'exécuter la commande, remplacez l'ID de compte *111122223333* par l'ID de votre Compte AWS.

```
aws s3control list-access-points-for-object-lambda --account-id 111122223333
```

2. Lisez la sortie de la commande pour trouver l'ARN du point d'accès Object Lambda que vous souhaitez utiliser. La sortie de la commande précédente doit ressembler à celle de l'exemple suivant.

```
{
    "ObjectLambdaAccessPointList": [
        {
            "Name": "my-object-lambda-ap",
            "ObjectLambdaAccessPointArn": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/my-object-lambda-ap"
        },
        ...
    ]
}
```

Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda de compartiment S3

Quand vous créez un point d'accès Object Lambda, Amazon S3 génère automatiquement un alias unique pour votre point d'accès Object Lambda. Vous pouvez utiliser cet alias à la place d'un nom de compartiment Amazon S3 ou de l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès Object Lambda dans une demande pour les opérations de plan de données de point d'accès. Pour obtenir la liste de ces opérations, consultez la page Compatibilité des points d'accès.

Un nom d'alias de point d'accès Object Lambda est créé dans le même espace de noms qu'un compartiment Amazon S3. Ce nom d'alias est généré automatiquement et ne peut pas être modifié. Pour un point d'accès Object Lambda existant, un alias est automatiquement attribué. Un nom d'alias de point d'accès Object Lambda répond à toutes les exigences d'un nom de compartiment Amazon S3 valide et comprend les parties suivantes :

`Object Lambda Access Point name prefix``-metadata--ol-s3`

> **Note**
>
> Le suffixe `--ol-s3` est réservé aux noms d'alias de point d'accès Object Lambda et ne peut pas être utilisé pour les noms de compartiment ou de point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations sur les règles d'attribution de noms des compartiments Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Voici des exemples d'ARN et d'alias de point d'accès Object Lambda pour un point d'accès Object Lambda nommé *my-object-lambda-access-point* :

- ARN – arn:aws:s3-object-lambda:*region*:*account-id*:accesspoint/*my-object-lambda-access-point*
- Alias de point d'accès Object Lambda – *my-object-lambda-acc-1a4n8yjrb3kda96f67zwrwiiuse1a*--ol-s3

Lorsque vous utilisez un point d'accès Object Lambda, vous pouvez utiliser le nom d'alias du point d'accès Object Lambda sans d'importantes modifications de code.

Lorsque vous supprimez un point d'accès Object Lambda, le nom d'alias du point d'accès Object Lambda devient inactif et n'est plus provisionné.

Comment trouver l'alias de votre point d'accès Object Lambda

Utilisation de la console S3

Pour trouver l'alias de votre point d'accès Object Lambda avec la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Pour le point d'accès Object Lambda que vous souhaitez utiliser, copiez la valeur de l'alias du point d'accès Object Lambda.

Utilisation de la AWS CLI

Lorsque vous créez un point d'accès Object Lambda, Amazon S3 génère automatiquement un nom d'alias de point d'accès Object Lambda, comme illustré dans l'exemple de commande suivant. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations. Pour plus d'informations sur la création d'un point d'accès Object Lambda avec l'AWS CLI, consultez Pour créer un point d'accès Object Lambda à l'aide de l'AWS CLI.

```
aws s3control create-access-point-for-object-lambda --account-id 111122223333 --
name my-object-lambda-access-point --configuration file://my-olap-configuration.json
{
    "ObjectLambdaAccessPointArn": "arn:aws:s3:region:111122223333:accesspoint/my-
access-point",
```

```
    "Alias": {
        "Value": "my-object-lambda-acc-1a4n8yjrb3kda96f67zwrwiiuse1a--ol-s3",
        "Status": "READY"
    }
}
```

Le nom d'alias du point d'accès Object Lambda généré comporte deux champs :

- Le champ `Value` est la valeur d'alias du point d'accès Object Lambda.
- Le champ `Status` est le statut de l'alias du point d'accès Object Lambda. Si le statut est `PROVISIONING`, Amazon S3 fournit l'alias du point d'accès Object Lambda, qui n'est pas encore prêt à être utilisé. Si le statut est `READY`, l'alias du point d'accès Object Lambda a été correctement provisionné et est prêt à être utilisé.

Pour plus d'informations sur le type de données `ObjectLambdaAccessPointAlias` dans l'API REST, consultez CreateAccessPointForObjectLambda et ObjectLambdaAccessPointAlias dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Comment utiliser l'alias du point d'accès Object Lambda

Vous pouvez utiliser un alias de point d'accès Object Lambda plutôt qu'un nom de compartiment Amazon S3 pour les opérations répertoriées dans Compatibilité des points d'accès.

L'exemple suivant de l'AWS CLI pour la commande `get-bucket-location` utilise l'alias de point d'accès du compartiment pour renvoyer la Région AWS dans laquelle se trouve le compartiment. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api get-bucket-location --bucket my-object-lambda-
acc-w7i37nq6xuzgax3jw3oqtifiusw2a--ol-s3

{
    "LocationConstraint": "us-west-2"
}
```

Si l'alias du point d'accès Object Lambda indiqué dans une demande n'est pas valide, le code d'erreur `InvalidAccessPointAliasError` est renvoyé. Pour plus d'informations sur `InvalidAccessPointAliasError`, consultez List of Error Codes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Les limites d'un alias de point d'accès Object Lambda sont les mêmes que celles d'un alias de point d'accès. Pour plus d'informations sur les limites d'un alias de point d'accès, consultez Limitations des alias de point d'accès.

Considérations sur la sécurité pour les points d'accès S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Amazon S3 Object Lambda vous permet d'effectuer des transformations personnalisées sur vos données quand elles quittent Amazon S3, en utilisant l'échelle et la flexibilité d'AWS Lambda en tant que plateforme de calcul. S3 et Lambda restent sécurisés par défaut, mais une attention particulière de l'auteur de fonction Lambda est nécessaire pour maintenir cette sécurité. S3 Object Lambda nécessite que tous les accès soient effectués par des mandataires authentifiés (pas d'accès anonyme) et via HTTPS.

Pour limiter les risques de sécurité, nous vous recommandons de respecter les points suivants :

- Étendez le rôle d'exécution Lambda au plus petit ensemble d'autorisations possible.
- Dans la mesure du possible, veillez à ce que votre fonction Lambda accède à Amazon S3 via l'URL présignée fournie.

Configuration des stratégies IAM

Les points d'accès S3 prennent en charge les stratégies de ressources AWS Identity and Access Management (IAM) qui vous permettent de contrôler l'utilisation du point d'accès par ressource, utilisateur ou autres conditions. Pour plus d'informations, consultez Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda.

Comportement de chiffrement

Comme les points d'accès Object Lambda utilisent à la fois Amazon S3 et AWS Lambda, il existe des différences de comportement de chiffrement. Pour plus d'informations sur le comportement de

chiffrement S3 par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

- Lorsque vous utilisez le chiffrement côté serveur S3 avec des points d'accès Object Lambda, l'objet est déchiffré avant d'être envoyé à Lambda. Une fois l'objet envoyé à Lambda, il est traité sous sa forme déchiffrée (dans le cas d'une requête `GET` ou `HEAD`).
- Pour empêcher la journalisation de la clé de chiffrement, S3 rejette les requêtes `GET` et `HEAD` pour les objets chiffrés côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Toutefois, la fonction Lambda peut encore récupérer ces objets si elle a accès à la clé fournie par le client.
- Lorsque vous utilisez le chiffrement côté client S3 avec des points d'accès Object Lambda, veillez à ce que Lambda ait accès à la clé de chiffrement pour pouvoir déchiffrer et rechiffrer l'objet.

Sécurité des points d'accès

S3 Object Lambda utilise deux points d'accès, un point d'accès Object Lambda et un point d'accès S3 standard, appelé point d'accès de prise en charge. Lorsque vous effectuez une demande auprès d'un point d'accès Object Lambda, S3 invoque Lambda en votre nom ou délègue la demande au point d'accès de prise en charge, en fonction de la configuration S3 Object Lambda. Lorsque Lambda est invoqué pour une demande, S3 génère une URL présignée sur votre objet en votre nom via le point d'accès de prise en charge. Votre fonction Lambda reçoit cette URL en entrée quand la fonction est invoquée.

Vous pouvez définir votre fonction Lambda pour utiliser cette URL présignée pour récupérer l'objet d'origine, au lieu d'invoquer S3 directement. Ce modèle vous permet d'appliquer de meilleures limites de sécurité à vos objets. Vous pouvez limiter l'accès direct des objets à un ensemble limité de rôles ou d'utilisateurs IAM par le biais de compartiments S3 ou de points d'accès S3. Cette approche protège également vos fonctions Lambda face au problème de l'adjoint confus, dans le cadre duquel une fonction mal configurée, dotée d'autorisations différentes de l'appelant, pourrait autoriser ou refuser l'accès aux objets alors qu'elle ne le devrait pas.

Accès public au point d'accès Object Lambda

S3 Object Lambda n'autorise pas un accès anonyme ou public, car Amazon S3 doit autoriser votre identité pour effectuer une demande S3 Object Lambda quelconque. Lorsque vous invoquez des demandes via un point d'accès Object Lambda, vous devez avoir l'autorisation `lambda:InvokeFunction` pour la fonction Lambda configurée. De même, lorsque vous invoquez d'autres opérations d'API via un point d'accès Object Lambda, vous devez disposer des autorisations `s3:*` requises.

Sans ces autorisations, les demandes d'invocation de Lambda et de délégation à S3 échouent avec des erreurs HTTP 403 (Interdit). Tous les accès doivent être effectués par des mandants authentifiés. Si vous avez besoin d'un accès public, vous pouvez utiliser Lambda@Edge comme alternative. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation en périphérie avec Lambda@Edge dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Adresses IP des points d'accès Object Lambda

Les sous-réseaux `describe-managed-prefix-lists` prennent en charge les points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) de la passerelle et sont liés à la table de routage des points de terminaison du VPC. Comme le point d'accès Object Lambda ne prend pas en charge le VPC de passerelle, ses plages IP sont manquantes. Les plages manquantes appartiennent à Amazon S3, mais ne sont pas prises en charge par les points de terminaison de VPC de la passerelle. Pour plus d'informations sur `describe-managed-prefix-lists`, consultez DescribeManagedPrefixLists dans la Référence des API Amazon EC2 et Plages d'adresses IP AWS dans la Références générales AWS.

Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Les points d'accès Amazon S3 prennent en charge les politiques de ressources AWS Identity and Access Management (IAM) que vous pouvez utiliser pour contrôler l'utilisation des points d'accès par ressource, utilisateur ou autres conditions. Vous pouvez contrôler l'accès par le biais d'une politique de ressources facultative sur votre point d'accès Object Lambda ou d'une politique de ressources sur le point d'accès de prise en charge. Pour obtenir des exemples détaillés, consultez Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda et Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend.

Les quatre ressources suivantes doivent disposer d'autorisations pour utiliser les points d'accès Object Lambda :

- L'identité IAM, telle que l'utilisateur ou le rôle. Pour obtenir plus d'informations sur les identités IAM et sur les bonnes pratiques, consultez Identités IAM (utilisateurs, groupes d'utilisateurs et rôles) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Le point d'accès standard connecté à une source de données sous-jacente telle qu'un compartiment S3 ou un volume Amazon FSx pour OpenZFS. Lorsque vous utilisez des points d'accès Object Lambda, ce point d'accès standard est appelé point d'accès de prise en charge.
- Le point d'accès Object Lambda.
- La fonction AWS Lambda.

> **Important**
>
> Avant d'enregistrer votre politique, veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions provenant d'AWS Identity and Access Management Access Analyzer. IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations exploitables pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité.
> Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.

Les exemples de politique suivants supposent que vous disposez des ressources suivantes :

- Un compartiment Amazon S3 avec l'Amazon Resource Name (ARN) suivant :

  `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1`

- Un point d'accès Amazon S3 Standard sur ce compartiment avec l'ARN suivant :

  `arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point`

- Un point d'accès Object Lambda avec l'ARN suivant :

  `arn:aws:s3-object-lambda:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-object-lambda-ap`

- Une fonction AWS Lambda avec l'ARN suivant :

  `arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyObjectLambdaFunction`

> **Note**
>
> Si vous utilisez une fonction Lambda de votre compte, vous devez inclure la version de cette fonction dans votre déclaration de politique. Dans l'exemple d'ARN suivant, la version est indiquée par *1*:
> `arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:MyObjectLambdaFunction:1`
> Lambda ne prend pas en charge l'ajout de politiques IAM à la version $LATEST. Pour plus d'informations sur les versions des fonctions Lambda, consultez Versions de fonctions Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Example – Stratégie de compartiment qui délègue le contrôle d'accès aux points d'accès standard

L'exemple de stratégie de compartiment S3 suivant délègue le contrôle d'accès pour un compartiment aux points d'accès standard du compartiment. Cette politique permet un accès complet à tous les points d'accès appartenant au compte du propriétaire du compartiment. Ainsi, tous les accès à ce compartiment sont contrôlés par les politiques attachées à ses points d'accès. Les utilisateurs peuvent lire à partir du compartiment uniquement via un point d'accès, ce qui signifie que les opérations peuvent uniquement être invoquées via des points d'accès. Pour plus d'informations, consultez Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS":"account-ARN"},
        "Action" : "*",
        "Resource" : [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ],
```

```
        "Condition": {
            "StringEquals" : { "s3:DataAccessPointAccount" : "Bucket owner's
 account ID" }
        }
    }]
}
```

Example : politique IAM qui accorde à un utilisateur les autorisations nécessaires pour utiliser un point d'accès Object Lambda

La politique IAM suivante accorde à un utilisateur des autorisations sur la fonction Lambda, le point d'accès standard et le point d'accès Object Lambda.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLambdaInvocation",
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:MyObjectLambdaFunction:1",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:CalledVia": [
            "s3-object-lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowStandardAccessPointAccess",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Effect": "Allow",
```

```
      "Resource": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point/
*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:CalledVia": [
            "s3-object-lambda.amazonaws.com"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowObjectLambdaAccess",
      "Action": [
        "s3-object-lambda:Get*",
        "s3-object-lambda:List*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/my-object-lambda-ap"
    }
  ]
}
```

Activation des autorisations pour les rôles d'exécution Lambda

Quand des demandes `GET` sont adressées à un point d'accès Object Lambda, votre fonction Lambda a besoin d'une autorisation pour envoyer les données au point d'accès S3 Object Lambda. Cette autorisation est fournie en activant l'autorisation `s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse` sur le rôle d'exécution de votre fonction Lambda. Vous pouvez créer un rôle d'exécution ou mettre à jour un rôle existant.

> **Note**
>
> Votre fonction a besoin de l'autorisation `s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse` uniquement si vous réalisez une requête `GET`.

Pour créer un rôle d'exécution dans la console IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Rôles.

3. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
4. Sous Cas d'utilisation courants, choisissez Lambda.
5. Choisissez Suivant.
6. Sur la page Add permissions (Ajouter des autorisations), recherchez la politique gérée par AWS `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`, puis cochez la case en regard du nom de la politique.

   Cette politique doit contenir l'action `s3-object-lambda:WriteGetObjectResponse`.
7. Choisissez Suivant.
8. Sur la page Name, review, and create (Nommer, vérifier et créer), pour Role name (Nom du rôle), saisissez **`s3-object-lambda-role`**.
9. (Facultatif) Ajoutez une description et des balises pour ce rôle.
10. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
11. Appliquez l'objet récemment créé **`s3-object-lambda-role`** comme rôle d'exécution de votre fonction Lambda. Cela peut être fait pendant ou après la création de la fonction Lambda dans la console Lambda.

Pour plus d'informations sur les rôles d'exécution, consultez Rôle d'exécution Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Utilisation des clés de contexte avec des points d'accès Object Lambda

S3 Object Lambda évaluera les clés de contexte telles que `s3-object-lambda:TlsVersion` ou `s3-object-lambda:AuthType` qui sont liées à la connexion ou à la signature de la demande. Toutes les autres clés de contexte, telles que `s3:prefix`, sont évaluées par Simple Storage Service (Amazon S3).

Prise en charge du CORS du point d'accès Object Lambda

Quand S3 Object Lambda reçoit une demande d'un navigateur ou que la demande inclut un en-tête `Origin`, S3 Object Lambda ajoute toujours un champ d'en-tête `"AllowedOrigins":"*"`.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

Écriture de fonctions Lambda pour les points d'accès S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Cette section décrit en détail comment écrire des fonctions AWS Lambda à utiliser avec les points d'accès Amazon S3 Object Lambda.

Pour connaître les procédures complètes de bout en bout pour certaines tâches S3 Object Lambda, consultez ce qui suit :

- Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda
- Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend
- Tutoriel : Utilisation de S3 Object Lambda pour filigraner dynamiquement des images au fur et à mesure de leur récupération

Rubriques

- Utilisation de requêtes GetObject dans Lambda
- Utilisation de requêtes HeadObject dans Lambda
- Utilisation de requêtes ListObjects dans Lambda
- Utilisation de requêtes ListObjectsV2 dans Lambda
- Format et utilisation du contexte d'événement
- Utilisation des en-têtes Range et partNumber

Utilisation de requêtes **`GetObject`** dans Lambda

Cette section suppose que votre point d'accès Object Lambda est configuré pour appeler la fonction Lambda pour `GetObject`. S3 Object Lambda inclut l'opération d'API Amazon S3, `WriteGetObjectResponse`, qui permet à la fonction Lambda de fournir des données personnalisées et des en-têtes de réponse à l'appelant `GetObject`.

`WriteGetObjectResponse` vous offre un contrôle étendu sur le code de statut, les en-têtes de réponse et le corps de réponse, en fonction de vos besoins de traitement. Vous pouvez utiliser `WriteGetObjectResponse` pour répondre avec l'ensemble de l'objet transformé, des parties de l'objet transformé ou d'autres réponses basées sur le contexte de votre application. La section suivante présente des exemples uniques d'utilisation de l'opération d'API `WriteGetObjectResponse`.

- Exemple 1 : répondre avec un code de statut HTTP 403 (Interdit)
- Exemple 2 : répondre avec une image transformée
- Exemple 3 : diffuser du contenu compressé

Exemple 1 : répondre avec un code de statut HTTP 403 (Interdit)

Vous pouvez utiliser `WriteGetObjectResponse` pour répondre avec le code d'état HTTP 403 (Interdit) en fonction du contenu de l'objet.

Java

```
package com.amazon.s3.objectlambda;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3ObjectLambdaEvent;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.WriteGetObjectResponseRequest;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class Example1 {

    public void handleRequest(S3ObjectLambdaEvent event, Context context) throws
 Exception {
        S3Client s3Client = S3Client.builder().build();

        // Check to see if the request contains all of the necessary information.
        // If it does not, send a 4XX response and a custom error code and message.
```

```
        // Otherwise, retrieve the object from S3 and stream it
        // to the client unchanged.
        var tokenIsNotPresent = !
event.getUserRequest().getHeaders().containsKey("requiredToken");
        if (tokenIsNotPresent) {
            s3Client.writeGetObjectResponse(WriteGetObjectResponseRequest.builder()
                    .requestRoute(event.outputRoute())
                    .requestToken(event.outputToken())
                    .statusCode(403)
                    .contentLength(0L)
                    .errorCode("MissingRequiredToken")
                    .errorMessage("The required token was not present in the
 request.")
                    .build(),
                    RequestBody.fromInputStream(new ByteArrayInputStream(new
 byte[0]), 0L));
            return;
        }

        // Prepare the presigned URL for use and make the request to S3.
        HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder().build();
        var presignedResponse = httpClient.send(
                HttpRequest.newBuilder(new URI(event.inputS3Url())).GET().build(),
                HttpResponse.BodyHandlers.ofInputStream());

        // Stream the original bytes back to the caller.
        s3Client.writeGetObjectResponse(WriteGetObjectResponseRequest.builder()
                .requestRoute(event.outputRoute())
                .requestToken(event.outputToken())
                .build(),
                RequestBody.fromInputStream(presignedResponse.body(),
                    presignedResponse.headers().firstValueAsLong("content-
length").orElse(-1L)));
    }
}
```

Python

```
import boto3
import requests

def handler(event, context):
    s3 = boto3.client('s3')
```

```
    """
    Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
where the WriteGetObjectResponse request
    should be delivered and contains a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
download the requested object from.
    The 'userRequest' object has information related to the user who made this
'GetObject' request to
    S3 Object Lambda.
    """
    get_context = event["getObjectContext"]
    user_request_headers = event["userRequest"]["headers"]

    route = get_context["outputRoute"]
    token = get_context["outputToken"]
    s3_url = get_context["inputS3Url"]

    # Check for the presence of a 'CustomHeader' header and deny or allow based on
that header.
    is_token_present = "SuperSecretToken" in user_request_headers

    if is_token_present:
        # If the user presented our custom 'SuperSecretToken' header, we send the
requested object back to the user.
        response = requests.get(s3_url)
        s3.write_get_object_response(RequestRoute=route, RequestToken=token,
Body=response.content)
    else:
        # If the token is not present, we send an error back to the user.
        s3.write_get_object_response(RequestRoute=route, RequestToken=token,
StatusCode=403,
        ErrorCode="NoSuperSecretTokenFound", ErrorMessage="The request was not
secret enough.")

    # Gracefully exit the Lambda function.
    return { 'status_code': 200 }
```

Node.js

```
const { S3 } = require('aws-sdk');
const axios = require('axios').default;

exports.handler = async (event) => {
```

```
   const s3 = new S3();

   // Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
where the WriteGetObjectResponse request
   // should be delivered and contains a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
download the requested object from.
   // The 'userRequest' object has information related to the user who made this
'GetObject' request to S3 Object Lambda.
   const { userRequest, getObjectContext } = event;
   const { outputRoute, outputToken, inputS3Url } = getObjectContext;

   // Check for the presence of a 'CustomHeader' header and deny or allow based on
that header.
   const isTokenPresent = Object
       .keys(userRequest.headers)
       .includes("SuperSecretToken");

   if (!isTokenPresent) {
       // If the token is not present, we send an error back to the user. The
'await' in front of the request
       // indicates that we want to wait for this request to finish sending before
moving on.
       await s3.writeGetObjectResponse({
           RequestRoute: outputRoute,
           RequestToken: outputToken,
           StatusCode: 403,
           ErrorCode: "NoSuperSecretTokenFound",
           ErrorMessage: "The request was not secret enough.",
       }).promise();
   } else {
       // If the user presented our custom 'SuperSecretToken' header, we send the
requested object back to the user.
       // Again, note the presence of 'await'.
       const presignedResponse = await axios.get(inputS3Url);
       await s3.writeGetObjectResponse({
           RequestRoute: outputRoute,
           RequestToken: outputToken,
           Body: presignedResponse.data,
       }).promise();
   }

   // Gracefully exit the Lambda function.
   return { statusCode: 200 };
```

```
}
```

Exemple 2 : répondre avec une image transformée

Lorsque vous effectuez une transformation d'image, vous pouvez constater que vous avez besoin de tous les octets de l'objet source avant de pouvoir commencer à les traiter. Dans ce cas, votre demande `WriteGetObjectResponse` renvoie l'objet entier à l'application requérante en un seul appel.

Java

```
package com.amazon.s3.objectlambda;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3ObjectLambdaEvent;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.WriteGetObjectResponseRequest;

import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Image;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class Example2V2 {

    private static final int HEIGHT = 250;
    private static final int WIDTH = 250;

    public void handleRequest(S3ObjectLambdaEvent event, Context context) throws
 Exception {
        S3Client s3Client = S3Client.builder().build();
        HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder().build();

        // Prepare the presigned URL for use and make the request to S3.
        var presignedResponse = httpClient.send(
                HttpRequest.newBuilder(new URI(event.inputS3Url())).GET().build(),
```

```
                HttpResponse.BodyHandlers.ofInputStream());

        // The entire image is loaded into memory here so that we can resize it.
        // Once the resizing is completed, we write the bytes into the body
        // of the WriteGetObjectResponse request.
        var originalImage = ImageIO.read(presignedResponse.body());
        var resizingImage = originalImage.getScaledInstance(WIDTH, HEIGHT,
 Image.SCALE_DEFAULT);
        var resizedImage = new BufferedImage(WIDTH, HEIGHT,
 BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
        resizedImage.createGraphics().drawImage(resizingImage, 0, 0, WIDTH, HEIGHT,
 null);

        var baos = new ByteArrayOutputStream();
        ImageIO.write(resizedImage, "png", baos);

        // Stream the bytes back to the caller.
        s3Client.writeGetObjectResponse(WriteGetObjectResponseRequest.builder()
                .requestRoute(event.outputRoute())
                .requestToken(event.outputToken())
                .build(), RequestBody.fromBytes(baos.toByteArray()));
    }
}
```

Python

```
import boto3
import requests
import io
from PIL import Image

def handler(event, context):
    """
    Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
 where the WriteGetObjectResponse request
    should be delivered and has a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
 download the requested object from.
    The 'userRequest' object has information related to the user who made this
 'GetObject' request to
    S3 Object Lambda.
    """
    get_context = event["getObjectContext"]
    route = get_context["outputRoute"]
```

```
    token = get_context["outputToken"]
    s3_url = get_context["inputS3Url"]

    """
    In this case, we're resizing .png images that are stored in S3 and are
 accessible through the presigned URL
    'inputS3Url'.
    """
    image_request = requests.get(s3_url)
    image = Image.open(io.BytesIO(image_request.content))
    image.thumbnail((256,256), Image.ANTIALIAS)

    transformed = io.BytesIO()
    image.save(transformed, "png")

    # Send the resized image back to the client.
    s3 = boto3.client('s3')
    s3.write_get_object_response(Body=transformed.getvalue(), RequestRoute=route,
 RequestToken=token)

    # Gracefully exit the Lambda function.
    return { 'status_code': 200 }
```

Node.js

```
const { S3 } = require('aws-sdk');
const axios = require('axios').default;
const sharp = require('sharp');

exports.handler = async (event) => {
    const s3 = new S3();

    // Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
 where the WriteGetObjectResponse request
    // should be delivered and has a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
 download the requested object from.
    const { getObjectContext } = event;
    const { outputRoute, outputToken, inputS3Url } = getObjectContext;

    // In this case, we're resizing .png images that are stored in S3 and are
 accessible through the presigned URL
    // 'inputS3Url'.
    const { data } = await axios.get(inputS3Url, { responseType: 'arraybuffer' });
```

```
    // Resize the image.
    const resized = await sharp(data)
        .resize({ width: 256, height: 256 })
        .toBuffer();

    // Send the resized image back to the client.
    await s3.writeGetObjectResponse({
        RequestRoute: outputRoute,
        RequestToken: outputToken,
        Body: resized,
    }).promise();

    // Gracefully exit the Lambda function.
    return { statusCode: 200 };
}
```

Exemple 3 : diffuser du contenu compressé

Lorsque vous compressez des objets, les données compressées sont produites de manière incrémentielle. Par conséquent, vous pouvez utiliser votre demande `WriteGetObjectResponse` pour renvoyer les données compressées dès qu'elles sont prêtes. Comme le montre cet exemple, vous n'avez pas besoin de connaître la longueur de la transformation terminée.

Java

```
package com.amazon.s3.objectlambda;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.S3ObjectLambdaEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import software.amazon.awssdk.core.sync.RequestBody;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.WriteGetObjectResponseRequest;

import java.net.URI;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;

public class Example3 {
```

```
    public void handleRequest(S3ObjectLambdaEvent event, Context context) throws
 Exception {
        S3Client s3Client = S3Client.builder().build();
        HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder().build();

        // Request the original object from S3.
        var presignedResponse = httpClient.send(
                HttpRequest.newBuilder(new URI(event.inputS3Url())).GET().build(),
                HttpResponse.BodyHandlers.ofInputStream());

        // Consume the incoming response body from the presigned request,
        // apply our transformation on that data, and emit the transformed bytes
        // into the body of the WriteGetObjectResponse request as soon as they're
 ready.
        // This example compresses the data from S3, but any processing pertinent
        // to your application can be performed here.
        var bodyStream = new GZIPCompressingInputStream(presignedResponse.body());

        // Stream the bytes back to the caller.
        s3Client.writeGetObjectResponse(WriteGetObjectResponseRequest.builder()
                .requestRoute(event.outputRoute())
                .requestToken(event.outputToken())
                .build(),
                RequestBody.fromInputStream(bodyStream,
                    presignedResponse.headers().firstValueAsLong("content-
length").orElse(-1L)));
    }
}
```

Python

```
import boto3
import requests
import zlib
from botocore.config import Config


"""
A helper class to work with content iterators. Takes an interator and compresses the
 bytes that come from it. It
implements 'read' and '__iter__' so that the SDK can stream the response.
"""
class Compress:
```

```
    def __init__(self, content_iter):
        self.content = content_iter
        self.compressed_obj = zlib.compressobj()

    def read(self, _size):
        for data in self.__iter__()
            return data

    def __iter__(self):
        while True:
            data = next(self.content)
            chunk = self.compressed_obj.compress(data)
            if not chunk:
                break

            yield chunk

        yield self.compressed_obj.flush()


def handler(event, context):
    """
    Setting the 'payload_signing_enabled' property to False allows us to send a
 streamed response back to the client.
    in this scenario, a streamed response means that the bytes are not buffered into
 memory as we're compressing them,
    but instead are sent straight to the user.
    """
    my_config = Config(
        region_name='eu-west-1',
        signature_version='s3v4',
        s3={
            "payload_signing_enabled": False
        }
    )
    s3 = boto3.client('s3', config=my_config)

    """
    Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
 where the WriteGetObjectResponse request
    should be delivered and has a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
 download the requested object from.
    The 'userRequest' object has information related to the user who made this
 'GetObject' request to S3 Object Lambda.
```

```
    """
    get_context = event["getObjectContext"]
    route = get_context["outputRoute"]
    token = get_context["outputToken"]
    s3_url = get_context["inputS3Url"]

    # Compress the 'get' request stream.
    with requests.get(s3_url, stream=True) as r:
        compressed = Compress(r.iter_content())

        # Send the stream back to the client.
        s3.write_get_object_response(Body=compressed, RequestRoute=route,
 RequestToken=token, ContentType="text/plain",
                                     ContentEncoding="gzip")

    # Gracefully exit the Lambda function.
    return {'status_code': 200}
```

Node.js

```
const { S3 } = require('aws-sdk');
const axios = require('axios').default;
const zlib = require('zlib');

exports.handler = async (event) => {
    const s3 = new S3();

    // Retrieve the operation context object from the event. This object indicates
 where the WriteGetObjectResponse request
    // should be delivered and has a presigned URL in 'inputS3Url' where we can
 download the requested object from.
    const { getObjectContext } = event;
    const { outputRoute, outputToken, inputS3Url } = getObjectContext;

    // Download the object from S3 and process it as a stream, because it might be a
 huge object and we don't want to
    // buffer it in memory. Note the use of 'await' because we want to wait for
 'writeGetObjectResponse' to finish
    // before we can exit the Lambda function.
    await axios({
        method: 'GET',
        url: inputS3Url,
        responseType: 'stream',
```

```
    }).then(
        // Gzip the stream.
        response => response.data.pipe(zlib.createGzip())
    ).then(
        // Finally send the gzip-ed stream back to the client.
        stream => s3.writeGetObjectResponse({
            RequestRoute: outputRoute,
            RequestToken: outputToken,
            Body: stream,
            ContentType: "text/plain",
            ContentEncoding: "gzip",
        }).promise()
    );

    // Gracefully exit the Lambda function.
    return { statusCode: 200 };
}
```

> **Note**
>
> Bien que S3 Object Lambda laisse jusqu'à 60 secondes pour envoyer une réponse complète à l'appelant via la demande `WriteGetObjectResponse`, le temps réel disponible peut être inférieur. Par exemple, le délai d'expiration de votre fonction Lambda peut être inférieur à 60 secondes. Dans d'autres cas, l'appelant peut avoir des délais d'attente plus stricts.

Pour que l'appelant d'origine reçoive une réponse autre que le code de statut HTTP 500 (Erreur de serveur interne), l'appel `WriteGetObjectResponse` doit être terminé. Si la fonction Lambda renvoie une réponse, avec une exception ou autrement, avant que l'opération d'API `WriteGetObjectResponse` soit appelée, l'appelant d'origine reçoit une réponse 500 (Erreur de serveur interne). Les exceptions lancées pendant le temps nécessaire pour compléter la réponse entraînent des réponses tronquées à l'appelant. Si la fonction Lambda reçoit une réponse avec code de statut HTTP 200 (OK) de l'appel d'API `WriteGetObjectResponse`, l'appelant d'origine a envoyé la demande complète. La réponse de la fonction Lambda, qu'une exception soit déclenchée ou non, est ignorée par S3 Object Lambda.

Au moment d'appeler l'opération d'API `WriteGetObjectResponse`, Amazon S3 exige la route et le jeton de demande du contexte d'événement. Pour plus d'informations, consultez Format et utilisation du contexte d'événement.

Les paramètres de route et de jeton de demande sont nécessaires pour connecter la réponse `WriteGetObjectResult` à l'appelant d'origine. Bien qu'il soit toujours approprié de réessayer les réponses 500 (Erreur de serveur interne), car le jeton de demande est un jeton à usage unique, les tentatives ultérieures de l'utiliser peuvent entraîner des réponses avec code de statut HTTP 400 (Demande incorrecte). Bien que l'appel à `WriteGetObjectResponse` avec la route et les jetons de demande n'ait pas besoin d'être réalisé à partir de la fonction Lambda invoquée, il doit être réalisé par une identité figurant dans le même compte. L'appel doit également être terminé avant que la fonction Lambda ne termine l'exécution.

Utilisation de requêtes **`HeadObject`** dans Lambda

Cette section suppose que votre point d'accès Object Lambda est configuré pour appeler la fonction Lambda pour `HeadObject`. Lambda recevra une charge utile JSON contenant une clé appelée `headObjectContext`. Dans le contexte, il existe une propriété unique appelée `inputS3Url`, qui est une URL présignée pour le point d'accès de prise en charge pour `HeadObject`.

L'URL présignée inclura les propriétés suivantes si elles sont spécifiées :

- `versionId` (dans les paramètres de la requête)
- `requestPayer` (dans l'en-tête `x-amz-request-payer`)
- `expectedBucketOwner` (dans l'en-tête `x-amz-expected-bucket-owner`)

Les autres propriétés ne seront pas présignées et ne seront donc pas incluses. Les options non signées envoyées sous forme d'en-têtes peuvent être ajoutées manuellement à la demande lors de l'appel de l'URL présignée qui se trouve dans les en-têtes `userRequest`. Les options de chiffrement côté serveur ne sont pas prises en charge pour `HeadObject`.

Pour les paramètres d'URI de la syntaxe de la demande, consultez `HeadObject` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

L'exemple suivant illustre une charge utile d'entrée JSON de Lambda pour `HeadObject`.

```
{
  "xAmzRequestId": "requestId",
  "**headObjectContext**": {
    "**inputS3Url**": "https://my-s3-ap-111122223333.s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com/example?X-Amz-Security-Token=<snip>"
  },
  "configuration": {
```

```
        "accessPointArn": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-object-lambda-ap",
        "supportingAccessPointArn": "arn:aws:s3:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-ap",
        "payload": "{}"
    },
    "userRequest": {
        "url": "https://object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com/example",
        "headers": {
            "Host": "object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Accept-Encoding": "identity",
            "X-Amz-Content-SHA256": "e3b0c44298fc1example"
        }
    },
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/example",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "accessKeyId",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "Wed Mar 10 23:41:52 UTC 2021"
        },
        "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "principalId",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "Admin"
            }
        }
      },
    "protocolVersion": "1.00"
}
```

Votre fonction Lambda doit renvoyer un objet JSON contenant les en-têtes et les valeurs qui seront renvoyés pour l'appel `HeadObject`.

L'exemple suivant illustre la structure du code JSON de réponse de Lambda pour `HeadObject`.

```
{
    "statusCode": <number>; // Required
    "errorCode": <string>;
    "errorMessage": <string>;
    "headers": {
        "Accept-Ranges": <string>,
        "x-amz-archive-status": <string>,
        "x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled": <boolean>,
        "Cache-Control": <string>,
        "Content-Disposition": <string>,
        "Content-Encoding": <string>,
        "Content-Language": <string>,
        "Content-Length": <number>, // Required
        "Content-Type": <string>,
        "x-amz-delete-marker": <boolean>,
        "ETag": <string>,
        "Expires": <string>,
        "x-amz-expiration": <string>,
        "Last-Modified": <string>,
        "x-amz-missing-meta": <number>,
        "x-amz-object-lock-mode": <string>,
        "x-amz-object-lock-legal-hold": <string>,
        "x-amz-object-lock-retain-until-date": <string>,
        "x-amz-mp-parts-count": <number>,
        "x-amz-replication-status": <string>,
        "x-amz-request-charged": <string>,
        "x-amz-restore": <string>,
        "x-amz-server-side-encryption": <string>,
        "x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": <string>,
        "x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": <string>,
        "x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5": <string>,
        "x-amz-storage-class": <string>,
        "x-amz-tagging-count": <number>,
        "x-amz-version-id": <string>,
        <x-amz-meta-headers>: <string>, // user-defined metadata
        "x-amz-meta-meta1": <string>, // example of the user-defined metadata header,
 it will need the x-amz-meta prefix
        "x-amz-meta-meta2": <string>
        ...
    };
}
```

L'exemple suivant montre comment utiliser l'URL présignée pour renseigner votre réponse en modifiant les valeurs d'en-tête selon les besoins avant de renvoyer le code JSON.

Python

```
import requests

def lambda_handler(event, context):
    print(event)

    # Extract the presigned URL from the input.
    s3_url = event["headObjectContext"]["inputS3Url"]

    # Get the head of the object from S3.
    response = requests.head(s3_url)

    # Return the error to S3 Object Lambda (if applicable).
    if (response.status_code >= 400):
        return {
            "statusCode": response.status_code,
            "errorCode": "RequestFailure",
            "errorMessage": "Request to S3 failed"
    }

    # Store the headers in a dictionary.
    response_headers = dict(response.headers)

    # This obscures Content-Type in a transformation, it is optional to add
    response_headers["Content-Type"] = ""

    # Return the headers to S3 Object Lambda.
    return {
        "statusCode": response.status_code,
        "headers": response_headers
        }
```

Utilisation de requêtes **`ListObjects`** dans Lambda

Cette section suppose que votre point d'accès Object Lambda est configuré pour appeler la fonction Lambda pour `ListObjects`. Lambda recevra la charge utile JSON avec un nouvel objet nommé

`listObjectsContext`. `listObjectsContext` contient une propriété unique, `inputS3Url`, qui est une URL présignée pour le point d'accès de prise en charge pour `ListObjects`.

Contrairement à `GetObject` et `HeadObject`, l'URL présignée inclura les propriétés suivantes si elles sont spécifiées :

- Tous les paramètres de la requête
- `requestPayer` (dans l'en-tête `x-amz-request-payer`)
- `expectedBucketOwner` (dans l'en-tête `x-amz-expected-bucket-owner`)

Pour les paramètres d'URI de la syntaxe de la demande, consultez `ListObjects` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser la version plus récente, ListObjectsV2, lors du développement d'applications. Pour assurer la compatibilité descendante, Amazon S3 continue de prendre en charge `ListObjects`.

L'exemple suivant illustre la charge utile d'entrée JSON de Lambda pour `ListObjects`.

```
{
    "xAmzRequestId": "requestId",
     "**listObjectsContext**": {
     "**inputS3Url**": "https://my-s3-ap-111122223333.s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com/?X-Amz-Security-Token=<snip>",
     },
    "configuration": {
        "accessPointArn": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-object-lambda-ap",
        "supportingAccessPointArn": "arn:aws:s3:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-ap",
        "payload": "{}"
    },
    "userRequest": {
        "url": "https://object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com/example",
        "headers": {
```

```
            "Host": "object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Accept-Encoding": "identity",
            "X-Amz-Content-SHA256": "e3b0c44298fc1example"
        }
    },
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/example",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "accessKeyId",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "Wed Mar 10 23:41:52 UTC 2021"
            },
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "principalId",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            }
        }
    },
  "protocolVersion": "1.00"
}
```

Votre fonction Lambda devrait renvoyer un objet JSON contenant le code de statut, le résultat XML de liste ou les informations d'erreur qui seront renvoyées de S3 Object Lambda.

S3 Object Lambda ne traite ni ne valide `listResultXml`, mais les transmet à l'appelant `ListObjects`. Pour `listBucketResult`, S3 Object Lambda s'attend à ce que certaines propriétés soient d'un type spécifique et lèvera des exceptions s'il ne peut pas les analyser. `listResultXml` et `listBucketResult` ne peuvent pas être fournies en même temps.

L'exemple suivant montre comment utiliser l'URL présignée pour appeler Amazon S3 et comment utiliser le résultat pour renseigner une réponse ainsi que vérifier les erreurs.

Python

```
import requests
```

```
import xmltodict

def lambda_handler(event, context):
    # Extract the presigned URL from the input.
    s3_url = event["listObjectsContext"]["inputS3Url"]


    # Get the head of the object from Amazon S3.
    response = requests.get(s3_url)

    # Return the error to S3 Object Lambda (if applicable).
    if (response.status_code >= 400):
        error = xmltodict.parse(response.content)
        return {
            "statusCode": response.status_code,
            "errorCode": error["Error"]["Code"],
            "errorMessage": error["Error"]["Message"]
        }

    # Store the XML result in a dict.
    response_dict = xmltodict.parse(response.content)

    # This obscures StorageClass in a transformation, it is optional to add
    for item in response_dict['ListBucketResult']['Contents']:
        item['StorageClass'] = ""

    # Convert back to XML.
    listResultXml = xmltodict.unparse(response_dict)

    # Create response with listResultXml.
    response_with_list_result_xml = {
        'statusCode': 200,
        'listResultXml': listResultXml
    }

    # Create response with listBucketResult.
    response_dict['ListBucketResult'] =
 sanitize_response_dict(response_dict['ListBucketResult'])
    response_with_list_bucket_result = {
        'statusCode': 200,
        'listBucketResult': response_dict['ListBucketResult']
    }

    # Return the list to S3 Object Lambda.
```

```
    # Can return response_with_list_result_xml or response_with_list_bucket_result
    return response_with_list_result_xml

# Converting the response_dict's key to correct casing
def sanitize_response_dict(response_dict: dict):
    new_response_dict = dict()
    for key, value in response_dict.items():
        new_key = key[0].lower() + key[1:] if key != "ID" else 'id'
        if type(value) == list:
            newlist = []
            for element in value:
                if type(element) == type(dict()):
                    element = sanitize_response_dict(element)
                newlist.append(element)
            value = newlist
        elif type(value) == dict:
            value = sanitize_response_dict(value)
        new_response_dict[new_key] = value
    return new_response_dict
```

L'exemple suivant illustre la structure du code JSON de réponse de Lambda pour `ListObjects`.

```
{
  "statusCode": <number>; // Required
  "errorCode": <string>;
  "errorMessage": <string>;
  "listResultXml": <string>; // This can also be Error XML string in case S3 returned
 error response when calling the pre-signed URL

  "listBucketResult": {  // listBucketResult can be provided instead of listResultXml,
 however they can not both be provided in the JSON response
        "name": <string>,  // Required for 'listBucketResult'
        "prefix": <string>,
        "marker": <string>,
        "nextMarker": <string>,
        "maxKeys": <int>,   // Required for 'listBucketResult'
        "delimiter": <string>,
        "encodingType": <string>
        "isTruncated": <boolean>,  // Required for 'listBucketResult'
        "contents": [  {
            "key": <string>,  // Required for 'content'
            "lastModified": <string>,
```

```
            "eTag": <string>,
            "checksumAlgorithm": <string>,   // CRC32,  CRC32C,  SHA1,  SHA256
            "size": <int>,   // Required for 'content'
            "owner": {
                "displayName": <string>,  // Required for 'owner'
                "id": <string>,  // Required for 'owner'
            },
            "storageClass": <string>
            },
        ...
        ],
        "commonPrefixes": [  {
            "prefix": <string>   // Required for 'commonPrefix'
        },
        ...
        ],
    }
}
```

Utilisation de requêtes **`ListObjectsV2`** dans Lambda

Cette section suppose que votre point d'accès Object Lambda est configuré pour appeler la fonction Lambda pour `ListObjectsV2`. Lambda recevra la charge utile JSON avec un nouvel objet nommé `listObjectsV2Context`. `listObjectsV2Context` contient une propriété unique, `inputS3Url`, qui est une URL présignée pour le point d'accès de prise en charge pour `ListObjectsV2`.

Contrairement à `GetObject` et `HeadObject`, l'URL présignée inclura les propriétés suivantes, si elles sont spécifiées :

- Tous les paramètres de la requête
- `requestPayer` (dans l'en-tête `x-amz-request-payer`)
- `expectedBucketOwner` (dans l'en-tête `x-amz-expected-bucket-owner`)

Pour les paramètres d'URI de la syntaxe de la demande, consultez `ListObjectsV2` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

L'exemple suivant illustre la charge utile d'entrée JSON de Lambda pour `ListObjectsV2`.

```
{
    "xAmzRequestId": "requestId",
     "**listObjectsV2Context**": {
```

```
     "**inputS3Url**": "https://my-s3-ap-111122223333.s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com/?list-type=2&X-Amz-Security-Token=<snip>",
     },
    "configuration": {
        "accessPointArn": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-object-lambda-ap",
        "supportingAccessPointArn": "arn:aws:s3:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-ap",
        "payload": "{}"
    },
    "userRequest": {
        "url": "https://object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com/example",
        "headers": {
            "Host": "object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Accept-Encoding": "identity",
            "X-Amz-Content-SHA256": "e3b0c44298fc1example"
        }
    },
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/example",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "accessKeyId",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "Wed Mar 10 23:41:52 UTC 2021"
            },
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "principalId",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            }
        }
    },
  "protocolVersion": "1.00"
}
```

Votre fonction Lambda devrait renvoyer un objet JSON contenant le code de statut, le résultat XML de liste ou les informations d'erreur qui seront renvoyées de S3 Object Lambda.

S3 Object Lambda ne traite ni ne valide `listResultXml`, mais les transmet à l'appelant `ListObjectsV2`. Pour `listBucketResult`, S3 Object Lambda s'attend à ce que certaines propriétés soient d'un type spécifique et lèvera des exceptions s'il ne peut pas les analyser. `listResultXml` et `listBucketResult` ne peuvent pas être fournies en même temps.

L'exemple suivant montre comment utiliser l'URL présignée pour appeler Amazon S3 et comment utiliser le résultat pour renseigner une réponse ainsi que vérifier les erreurs.

Python

```
import requests
import xmltodict

def lambda_handler(event, context):
    # Extract the presigned URL from the input.
    s3_url = event["listObjectsV2Context"]["inputS3Url"]


    # Get the head of the object from Amazon S3.
    response = requests.get(s3_url)

    # Return the error to S3 Object Lambda (if applicable).
    if (response.status_code >= 400):
        error = xmltodict.parse(response.content)
        return {
            "statusCode": response.status_code,
            "errorCode": error["Error"]["Code"],
            "errorMessage": error["Error"]["Message"]
        }

    # Store the XML result in a dict.
    response_dict = xmltodict.parse(response.content)

    # This obscures StorageClass in a transformation, it is optional to add
    for item in response_dict['ListBucketResult']['Contents']:
        item['StorageClass'] = ""

    # Convert back to XML.
    listResultXml = xmltodict.unparse(response_dict)
```

```
    # Create response with listResultXml.
    response_with_list_result_xml = {
        'statusCode': 200,
        'listResultXml': listResultXml
    }

    # Create response with listBucketResult.
    response_dict['ListBucketResult'] =
 sanitize_response_dict(response_dict['ListBucketResult'])
    response_with_list_bucket_result = {
        'statusCode': 200,
        'listBucketResult': response_dict['ListBucketResult']
    }

    # Return the list to S3 Object Lambda.
    # Can return response_with_list_result_xml or response_with_list_bucket_result
    return response_with_list_result_xml

# Converting the response_dict's key to correct casing
def sanitize_response_dict(response_dict: dict):
    new_response_dict = dict()
    for key, value in response_dict.items():
        new_key = key[0].lower() + key[1:] if key != "ID" else 'id'
        if type(value) == list:
            newlist = []
            for element in value:
                if type(element) == type(dict()):
                    element = sanitize_response_dict(element)
                newlist.append(element)
            value = newlist
        elif type(value) == dict:
            value = sanitize_response_dict(value)
        new_response_dict[new_key] = value
    return new_response_dict
```

L'exemple suivant illustre la structure du code JSON de réponse de Lambda pour `ListObjectsV2`.

```
{
    "statusCode": <number>; // Required
    "errorCode": <string>;
    "errorMessage": <string>;
```

```
    "listResultXml": <string>; // This can also be Error XML string in case S3 returned
 error response when calling the pre-signed URL

    "listBucketResult": {  // listBucketResult can be provided instead of
 listResultXml, however they can not both be provided in the JSON response
        "name": <string>, // Required for 'listBucketResult'
        "prefix": <string>,
        "startAfter": <string>,
        "continuationToken": <string>,
        "nextContinuationToken": <string>,
        "keyCount": <int>, // Required for 'listBucketResult'
        "maxKeys": <int>, // Required for 'listBucketResult'
        "delimiter": <string>,
        "encodingType": <string>
        "isTruncated": <boolean>, // Required for 'listBucketResult'
        "contents": [ {
            "key": <string>, // Required for 'content'
            "lastModified": <string>,
            "eTag": <string>,
            "checksumAlgorithm": <string>, // CRC32, CRC32C, SHA1, SHA256
            "size": <int>, // Required for 'content'
            "owner": {
                "displayName": <string>, // Required for 'owner'
                "id": <string>, // Required for 'owner'
            },
            "storageClass": <string>
            },
            ...
        ],
        "commonPrefixes": [ {
            "prefix": <string> // Required for 'commonPrefix'
            },
        ...
        ],
    }
}
```

Format et utilisation du contexte d'événement

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN).

Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Amazon S3 Object Lambda fournit un contexte sur la demande effectuée dans l'événement transmis à votre fonction AWS Lambda. Voici un exemple de demande. Les descriptions des champs sont incluses après l'exemple.


```
{
    "xAmzRequestId": "requestId",
    "getObjectContext": {
        "inputS3Url": "https://my-s3-ap-111122223333.s3-accesspoint.us-
east-1.amazonaws.com/example?X-Amz-Security-Token=<snip>",
        "outputRoute": "io-use1-001",
        "outputToken": "OutputToken"
    },
    "configuration": {
        "accessPointArn": "arn:aws:s3-object-lambda:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-object-lambda-ap",
        "supportingAccessPointArn": "arn:aws:s3:us-
east-1:111122223333:accesspoint/example-ap",
        "payload": "{}"
    },
    "userRequest": {
        "url": "https://object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com/example",
        "headers": {
            "Host": "object-lambda-111122223333.s3-object-lambda.us-
east-1.amazonaws.com",
            "Accept-Encoding": "identity",
            "X-Amz-Content-SHA256": "e3b0c44298fc1example"
        }
    },
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/example",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "accessKeyId",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
```

```
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "Wed Mar 10 23:41:52 UTC 2021"
            },
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "principalId",
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
                "accountId": "111122223333",
                "userName": "Admin"
            }
        }
    },
    "protocolVersion": "1.00"
}
```

Les champs suivants sont inclus dans la demande :

- `xAmzRequestId` – ID de demande Amazon S3 pour cette demande. Nous vous recommandons de consigner cette valeur pour faciliter le débogage.
- `getObjectContext` – Détails d'entrée et de sortie pour les connexions à Amazon S3 et S3 Object Lambda.
  - `inputS3Url` – URL présignée qui peut être utilisée pour récupérer l'objet d'origine depuis Amazon S3. L'URL est signée avec l'identité de l'appelant d'origine et les autorisations de cet utilisateur s'appliquent quand l'URL est utilisée. S'il y a des en-têtes signés dans cette URL, la fonction Lambda doit les inclure dans l'appel à Amazon S3, à l'exception de l'en-tête `Host`.
  - `outputRoute` – Un jeton de routage qui est ajouté à l'URL S3 Object Lambda lorsque la fonction Lambda appelle `WriteGetObjectResponse`.
  - `outputToken` – Jeton opaque utilisé par S3 Object Lambda pour mettre en correspondance l'appel `WriteGetObjectResponse` avec l'appelant d'origine.
- `configuration` : informations de configuration sur le point d'accès Object Lambda.
  - `accessPointArn` : Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès Object Lambda qui a reçu cette demande.
  - `supportingAccessPointArn` : ARN du point d'accès de prise en charge spécifié dans la configuration du point d'accès Object Lambda.
  - `payload` : données personnalisées qui sont appliquées à la configuration du point d'accès Object Lambda. S3 Object Lambda considère ces données comme une chaîne opaque. Dès lors, elles devront peut-être être décodées avant utilisation.

- `userRequest` – Informations sur l'appel d'origine à S3 Object Lambda.
  - `url` – URL décodée de la demande telle qu'elle a été reçue par S3 Object Lambda, à l'exclusion des paramètres de requête liés à l'autorisation.
  - `headers` – Carte de chaîne aux chaînes contenant les en-têtes HTTP et leurs valeurs de l'appel d'origine, à l'exclusion de tous les en-têtes liés à l'autorisation. Si le même en-tête apparaît plusieurs fois, les valeurs de chaque instance du même en-tête sont combinées dans une liste délimitée par des virgules. Le cas des en-têtes d'origine est conservé dans cette carte.
- `userIdentity` – Détails sur l'identité qui a adressé l'appel à S3 Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.
  - `type` – Type d'identité.
  - `accountId` – Le Compte AWS auquel appartient l'identité.
  - `userName` – Nom descriptif de l'identité qui a réalisé l'appel.
  - `principalId` – Identifiant unique de l'entité qui a effectué l'appel.
  - `arn` – ARN du principal qui a effectué l'appel. La dernière partie de l'ARN contient l'utilisateur ou le rôle qui a réalisé l'appel.
  - `sessionContext` – Si la demande a été effectuée avec les autorisations de sécurité temporaires, cet élément fournit des informations sur la session qui a été créée pour ces autorisations.
  - `invokedBy` – Nom du service Service AWS qui a fait la demande, par exemple, Amazon EC2 Auto Scaling ou AWS Elastic Beanstalk.
  - `sessionIssuer` – Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires, cet élément fournit des informations sur la façon dont les autorisations ont été obtenues.
- `protocolVersion` – ID de version du contexte fourni. Le format de ce champ est `{Major Version}.{Minor Version}`. Les numéros de version mineure sont toujours des nombres à deux chiffres. Toute suppression ou modification de la sémantique d'un champ nécessite un changement de version majeur et une participation active. Simple Storage Service (Amazon S3) peut ajouter de nouveaux champs à tout moment, auquel cas vous risquez de rencontrer un changement de version mineure. En raison de la nature des déploiements logiciels, il est possible que plusieurs versions mineures soient utilisées simultanément.

Utilisation des en-têtes Range et partNumber

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Lorsque vous travaillez avec des objets volumineux dans Amazon S3 Object Lambda, vous pouvez utiliser l'en-tête HTTP `Range` pour télécharger une plage d'octets spécifiée à partir d'un objet. Pour extraire différentes plages d'octets à partir d'un même objet, utilisez des connexions simultanées à Amazon S3. Spécifiez également le paramètre `partNumber` (entier compris entre 1 et 10 000) pour exécuter une demande « par plage » pour la partie spécifiée de l'objet.

Étant donné qu'il existe plusieurs façons de gérer une demande qui inclut le paramètre `Range` ou `partNumber`, S3 Object Lambda n'applique pas ces paramètres à l'objet transformé. À la place, votre fonction AWS Lambda doit implémenter cette fonctionnalité en fonction des besoins de votre application.

Pour utiliser les paramètres `Range` et `partNumber` avec S3 Object Lambda, procédez comme suit :

- Activez ces paramètres dans la configuration de vos points d'accès Object Lambda.
- Écrivez une fonction Lambda capable de gérer les demandes qui incluent ces paramètres.

Les étapes suivantes expliquent comment procéder.

Étape 1 : configurer votre point d'accès Object Lambda

Par défaut, les points d'accès Object Lambda répondent avec une erreur de code de statut HTTP 501 (Non implémenté) à toute requête `GetObject` ou `HeadObject` contenant un paramètre `Range` ou `partNumber`, que ce soit dans les en-têtes ou les paramètres de requête.

Pour permettre à un point d'accès Object Lambda d'accepter ces demandes, vous devez inclure `GetObject-Range`, `GetObject-PartNumber`, `HeadObject-Range` ou `HeadObject-PartNumber` dans la section `AllowedFeatures` de la configuration de votre point d'accès Object

Lambda. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre configuration de point d'accès Object Lambda, consultez Création de points d'accès Object Lambda.

Étape 2 : implémenter la gestion de **`Range`** ou **`partNumber`** dans votre fonction Lambda

Lorsque votre point d'accès Object Lambda invoque votre fonction Lambda avec une demande `GetObject` ou `HeadObject` par plage, le paramètre `Range` ou `partNumber` est inclus dans le contexte de l'événement. L'emplacement du paramètre dans le contexte d'événement dépend du paramètre utilisé et de la façon dont il a été inclus dans la demande d'origine au point d'accès Object Lambda, comme expliqué dans le tableau suivant.

Paramètre	Emplacement du contexte d'événement
`Range` (en-tête)	`userRequest.headers.Range`
`Range` (paramètre de la demande)	`userRequest.url` (paramètre de la demande `Range`)
`partNumber`	`userRequest.url` (paramètre de la demande `partNumber`)

> **Important**
>
> L'URL présignée fournie pour votre point d'accès Object Lambda ne contient pas le paramètre `Range` ou `partNumber` de la demande d'origine. Consultez les options suivantes pour découvrir comment gérer ces paramètres dans votre fonction AWS Lambda.

Après avoir extrait la valeur `Range` ou `partNumber`, vous pouvez adopter l'une des approches suivantes en fonction des besoins de votre application :

A. Mapper le paramètre **`Range`** ou **`partNumber`** demandé à l'objet transformé (recommandé)

La méthode la plus fiable pour traiter les requêtes `Range` et `partNumber` consiste à effectuer les opérations suivantes :

- Récupérez l'objet complet à partir d'Amazon S3.
- Transformez l'objet.
- Appliquez le paramètre `Range` ou `partNumber` demandé à l'objet transformé.

Pour ce faire, utilisez l'URL présignée fournie afin de récupérer l'objet entier d'Amazon S3, puis traitez l'objet au besoin. Pour voir une fonction Lambda qui traite un paramètre `Range` de cette façon, consultez cet exemple dans le référentiel AWS Samples GitHub.

B. Mappez l'élément **`Range`** demandé sur l'URL présignée.

Dans certains cas, votre fonction Lambda peut mapper l'élément `Range` demandé directement sur l'URL présignée pour récupérer uniquement une partie de l'objet à partir d'Amazon S3. Cette approche n'est appropriée que si votre transformation répond aux deux critères suivants :

1. Votre fonction de transformation peut être appliquée à des plages d'objets partielles.
2. L'application du paramètre `Range` avant ou après la fonction de transformation aboutit au même objet transformé.

Par exemple, une fonction de transformation qui convertit tous les caractères d'un objet codé en ASCII en majuscules répond aux deux critères précédents. La transformation peut être appliquée à une partie d'un objet, et l'application du paramètre `Range` avant la transformation donne le même résultat que son application après la transformation.

En revanche, une fonction qui rétablit les caractères d'un objet codé en ASCII ne répond pas à ces critères. Cette fonction répond au critère 1, car elle peut être appliquée à des plages d'objets partielles. Cependant, elle ne répond pas au critère 2, car le paramètre `Range` appliqué avant la transformation ne donne pas le même résultat que lorsqu'il est appliqué après la transformation.

Prenons une demande d'application de la fonction aux trois premiers caractères d'un objet avec le contenu `abcdefg`. Si le paramètre `Range` est appliqué avant la transformation, il récupère uniquement `abc`, puis rétablit les données et renvoie `cba`. Mais si le paramètre est appliqué après la transformation, la fonction récupère l'objet entier, le rétablit, puis applique le paramètre `Range` et renvoie `gfe`. Étant donné que ces résultats sont différents, cette fonction ne doit pas appliquer le paramètre `Range` lors de la récupération de l'objet à partir d'Amazon S3. À la place, elle doit récupérer l'objet entier, effectuer la transformation, et seulement alors appliquer le paramètre `Range`.

> **Warning**
>
> Dans de nombreux cas, l'application du paramètre `Range` à l'URL présignée entraîne un comportement inattendu de la fonction Lambda ou du client demandeur. À moins que vous ne soyez sûr que votre application fonctionne correctement lorsque vous récupérez

uniquement un objet partiel d'Amazon S3, nous vous recommandons de récupérer et de transformer des objets complets comme décrit précédemment dans l'approche A.

Si votre application répond aux critères décrits précédemment dans l'approche B, vous pouvez simplifier votre fonction AWS Lambda en extrayant uniquement la plage d'objet demandée, puis en exécutant votre transformation sur cette plage.

L'exemple de code Java suivant montre comment effectuer les opérations suivantes :

- Récupérer l'en-tête `Range` de la requête `GetObject`.
- Ajouter l'en-tête `Range` à l'URL présignée que Lambda peut utiliser pour récupérer la plage demandée à partir d'Amazon S3.

```
private HttpRequest.Builder applyRangeHeader(ObjectLambdaEvent event,
 HttpRequest.Builder presignedRequest) {
    var header = event.getUserRequest().getHeaders().entrySet().stream()
            .filter(e -> e.getKey().toLowerCase(Locale.ROOT).equals("range"))
            .findFirst();

    // Add check in the query string itself.
    header.ifPresent(entry -> presignedRequest.header(entry.getKey(),
 entry.getValue()));
    return presignedRequest;
}
```

Utilisation de fonctions Lambda élaborées par AWS

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

AWS fournit certaines fonctions AWS Lambda prédéfinies que vous pouvez utiliser avec Amazon S3 Object Lambda pour détecter et supprimer des données d'identification personnelle (PII) et

décompresser des objets S3. Ces fonctions Lambda sont disponibles dans AWS Serverless Application Repository. Vous pouvez sélectionner ces fonctions via la AWS Management Console lorsque vous créez votre point d'accès Object Lambda.

Pour plus d'informations sur la façon de déployer des applications sans serveur à partir de AWS Serverless Application Repository, consultez Déploiement d'applications dans le Guide du développeur AWS Serverless Application Repository.

> **Note**
>
> Les exemples suivants peuvent être utilisés uniquement avec des requêtes `GetObject`.

Exemple 1 : contrôle d'accès aux données d'identification personnelle (PII)

Cette fonction Lambda utilise Amazon Comprehend, un service de traitement du langage naturel (NLP) qui a recours au machine learning pour identifier des informations et des relations dans un texte. Elle détecte automatiquement les données d'identification personnelle (PII), telles que les noms, adresses, dates, numéros de carte de crédit et numéros de sécurité sociale, dans les documents figurant dans votre compartiment Amazon S3. Si vous avez des documents dans votre compartiment qui incluent des données PII, vous pouvez configurer la fonction PII Access Control pour détecter ces types d'entités PII et en bloquer l'accès aux utilisateurs non autorisés.

Pour commencer, déployez la fonction Lambda suivante dans votre compte et ajoutez l'Amazon Resource Name (ARN) de cette fonction dans la configuration de votre point d'accès Object Lambda.

Voici un exemple d'ARN pour cette fonction :

```
arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:111122223333:applications/
ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda
```

Vous pouvez ajouter ou visualiser cette fonction dans la AWS Management Console en utilisant le lien AWS Serverless Application Repository suivant : ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda.

Pour afficher cette fonction sur GitHub, consultez Amazon Comprehend S3 Object Lambda.

Exemple 2 : rédaction de données d'identification personnelle (PII)

Cette fonction Lambda utilise Amazon Comprehend, un service de traitement du langage naturel (NLP) qui a recours au machine learning pour identifier des informations et des relations dans un

texte. Elle supprime automatiquement les données d'identification personnelle (PII), telles que les noms, adresses, dates, numéros de carte de crédit et numéros de sécurité sociale, dans les documents figurant dans votre compartiment Amazon S3.

Si vous avez des documents dans votre compartiment qui incluent des informations telles que des numéros de carte de crédit ou des informations de compte bancaire, vous pouvez configurer la fonction S3 Object Lambda Rédaction de PII pour détecter les PII, puis renvoyer une copie de ces documents dans lesquels les types d'entités PII sont expurgés.

Pour commencer, déployez la fonction Lambda suivante dans votre compte et ajoutez l'ARN de cette fonction dans la configuration de votre point d'accès Object Lambda.

Voici un exemple d'ARN pour cette fonction :

```
arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:111122223333::applications/
ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda
```

Vous pouvez ajouter ou visualiser cette fonction dans la AWS Management Console en utilisant le lien AWS Serverless Application Repository suivant : ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda.

Pour afficher cette fonction sur GitHub, consultez Amazon Comprehend S3 Object Lambda.

Pour en savoir plus sur les procédures complètes de bout en bout pour certaines tâches S3 Object Lambda dans le cadre de la rédaction de données d'identification personnelle (PII), consultez Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend.

Exemple 3 : Décompression

La fonction Lambda `S3ObjectLambdaDecompression` peut décompresser les objets stockés dans Amazon S3 dans l'un des six formats de fichiers compressés suivants : `bzip2`, `gzip`, `snappy`, `zlib`, `zstandard` ou `ZIP`.

Pour commencer, déployez la fonction Lambda suivante dans votre compte et ajoutez l'ARN de cette fonction dans la configuration de votre point d'accès Object Lambda.

Voici un exemple d'ARN pour cette fonction :

```
arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:111122223333::applications/S3ObjectLambdaDecompression
```

Vous pouvez ajouter ou visualiser cette fonction dans la AWS Management Console en utilisant le lien AWS Serverless Application Repository suivant : S3ObjectLambdaDecompression.

Pour afficher cette fonction sur GitHub, consultez Décompression S3 Object Lambda (langue française non garantie).

Bonnes pratiques et directives pour S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Lorsque vous utilisez S3 Object Lambda, suivez ces bonnes pratiques et directives pour optimiser les opérations et les performances.

Rubriques

- Utilisation de S3 Object Lambda
- Services AWS utilisés en relation avec S3 Object Lambda
- En-têtes Range et partNumber
- Transformation de la date expiry-date
- Utilisation de l'interface AWS et des kits AWS CLI SDK

Utilisation de S3 Object Lambda

S3 Object Lambda prend en charge uniquement le traitement des requêtes `GET`, `LIST` et `HEAD`. Les autres demandes n'invoquent pas AWS Lambda mais renvoient à la place des réponses d'API standard et non transformées. Vous pouvez créer un maximum de 1 000 points d'accès Object Lambda par Compte AWS et par région. La fonction AWS Lambda que vous utilisez doit être dans le même Compte AWS et la même région que le point d'accès Object Lambda.

S3 Object Lambda accorde jusqu'à 60 secondes pour diffuser une réponse complète à son mandataire. Votre fonction est également soumise aux quotas par défaut AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez Quotas Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Quand S3 Object Lambda invoque votre fonction Lambda spécifiée, il vous incombe de veiller à ce que toutes les données écrasées ou supprimées d'Amazon S3 par votre fonction ou application Lambda spécifiée sont volontaires et correctes.

Vous pouvez utiliser S3 Object Lambda uniquement pour effectuer des opérations sur des objets. Vous ne pouvez pas utiliser S3 Object Lambda pour effectuer d'autres opérations Amazon S3, comme modifier ou supprimer des compartiments. Pour obtenir la liste complète des opérations S3 qui prennent en charge les points d'accès, consultez Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.

Outre cette liste, les points d'accès Object Lambda ne prennent pas en charge les opérations d'API `POST Object`, `CopyObject` (en tant que source) ni `SelectObjectContent`.

Services AWS utilisés en relation avec S3 Object Lambda

S3 Object Lambda connecte Amazon S3, AWS Lambda et éventuellement d'autres Services AWS de votre choix pour fournir des objets pertinents aux applications qui en font la demande. Tous les Services AWS utilisés avec S3 Object Lambda sont gouvernés par leurs contrats de niveau de service (SLA) respectifs. Par exemple, si un Service AWS quelconque ne respecte pas son engagement de service, vous pouvez recevoir un crédit de service, tel que décrit dans le contrat SLA de ce service.

En-têtes **`Range`** et **`partNumber`**

Lorsque vous utilisez des objets volumineux, vous pouvez avoir recours à l'en-tête HTTP `Range` pour télécharger une plage d'octets donnée à partir d'un objet. Lorsque vous utilisez l'en-tête `Range`, votre demande extrait uniquement la partie spécifiée de l'objet. Vous pouvez également utiliser l'en-tête `partNumber` pour effectuer une requête par plage pour la partie spécifiée de l'objet.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des en-têtes Range et partNumber.

Transformation de la date **`expiry-date`**

Vous pouvez ouvrir ou télécharger des objets transformés depuis votre point d'accès Object Lambda dans la AWS Management Console. Ces objets ne doivent pas avoir expiré. Si votre fonction Lambda transforme la date `expiry-date` de vos objets, vous pouvez voir des objets expirés qui ne peuvent pas être ouverts ou téléchargés. Ce comportement s'applique uniquement aux objets restaurés S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

Utilisation de l'interface AWS et des kits AWS CLI SDK

Les sous-commandes S3 d'AWS Command Line Interface (AWS CLI) (`cp`, `mv` et `sync`) et l'utilisation de la classe `TransferManager` du kit AWS SDK pour Java ne sont pas prises en charge pour une utilisation avec S3 Object Lambda.

Didacticiels S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Les didacticiels suivants présentent des procédures complètes pour certaines tâches S3 Object Lambda.

Avec S3 Object Lambda, vous pouvez ajouter votre propre code pour traiter les données récupérées à partir de S3 avant de les renvoyer vers une application. Chacun des didacticiels suivants modifie les données au fur et à mesure qu'elles sont extraites d'Amazon S3, sans modifier l'objet existant ni conserver plusieurs copies des données. Le premier didacticiel explique comment ajouter une fonction AWS Lambda à une demande S3 GET pour modifier un objet extrait de S3. Le deuxième didacticiel montre comment utiliser une fonction Lambda prédéfinie basée sur Amazon Comprehend pour protéger les données d'identification personnelle (PII) récupérées à partir de S3 avant de les renvoyer à une application. Le troisième didacticiel utilise S3 Object Lambda pour ajouter un filigrane à une image telle qu'elle est extraite d'Amazon S3.

- Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda
- Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend
- Tutoriel : Utilisation de S3 Object Lambda pour filigraner dynamiquement des images au fur et à mesure de leur récupération

Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Lorsque vous stockez des données dans Amazon S3, vous pouvez facilement les partager pour utilisation par plusieurs applications. Cependant, chaque application peut avoir des exigences de format de données uniques et nécessiter une modification ou un traitement de vos données pour un cas d'utilisation particulier. Par exemple, un jeu de données créé par une application de commerce électronique peut inclure des données d'identification personnelle (PII). Lorsque les mêmes données sont traitées à des fins analytiques, ces DCPI ne sont pas nécessaires et doivent être supprimées. Toutefois, si le même jeu de données est utilisé pour une campagne marketing, vous devrez peut-être enrichir les données avec des détails supplémentaires, comme des informations provenant de la base de données de fidélisation des clients.

Avec S3 Object Lambda, vous pouvez ajouter votre propre code pour traiter les données récupérées à partir de S3 avant de les renvoyer vers une application. Plus précisément, vous pouvez configurer une fonction AWS Lambda et l'attacher à un point d'accès S3 Object Lambda. Lorsqu'une application envoie des demandes S3 GET standard via le point d'accès S3 Object Lambda, la fonction Lambda spécifiée est invoquée pour traiter toutes les données extraites de la source de données sous-jacente du point d'accès S3 compatible. Ensuite, le point d'accès S3 Object Lambda renvoie le résultat transformé à l'application. Vous pouvez créer et exécuter vos propres fonctions Lambda personnalisées, en adaptant la transformation des données S3 Object Lambda à votre cas d'utilisation particulier, sans devoir modifier vos applications.



Objectif

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à ajouter du code personnalisé aux demandes GET S3 standard pour modifier l'objet demandé récupéré à partir de S3 afin que l'objet réponde aux besoins du client ou de l'application demandeur. Plus précisément, vous apprendrez à transformer en majuscules tout le texte de l'objet original stocké dans un compartiment S3 grâce à S3 Object Lambda.

> **Note**
>
> Ce didacticiel utilise le code Python pour transformer les données. Pour obtenir des exemples utilisant d'autres kits AWS SDK, consultez Transformation des données pour votre application avec S3 Object Lambda dans la bibliothèque d'exemples de code du kit SDK AWS.

Rubriques

- Prérequis
- Étape 1 : créer un compartiment S3
- Étape 2 : charger un fichier dans le compartiment S3
- Étape 3 : créer un point d'accès S3

- Étape 4 : créer une fonction Lambda
- Étape 5 : configurer une politique IAM pour le rôle d'exécution de votre fonction Lambda
- Étape 6 : créer un point d'accès S3 Object Lambda
- Étape 7 : afficher les données transformées
- Étape 8 : nettoyer
- Étapes suivantes

Prérequis

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez disposer d'un Compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur (IAM) AWS Identity and Access Management avec les autorisations correctes. Vous devez également installer Python 3.8 ou version ultérieure.

Sous-étapes

- Créez un utilisateur IAM avec des autorisations dans votre Compte AWS (console)
- Installez Python 3.8 ou version ultérieure sur votre machine locale

Créez un utilisateur IAM avec des autorisations dans votre Compte AWS (console)

Vous pouvez créer un utilisateur IAM pour le didacticiel. Pour suivre ce didacticiel, votre utilisateur IAM doit attacher les politiques IAM suivantes afin de pouvoir accéder aux ressources AWS pertinentes et effectuer des actions spécifiques. Pour en savoir plus sur la création d'un utilisateur IAM, consultez Créer votre premier groupe d'utilisateurs et d'administrateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

Votre utilisateur IAM requiert les politiques suivantes :

- AmazonS3FullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions Amazon S3, notamment des autorisations permettant de créer et d'utiliser un point d'accès Object Lambda.
- awslambda_FullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions Lambda.
- IAMFullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions IAM.
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess : autorise la lecture de toutes les données d'accès fournies par IAM Access Analyzer.
- CloudWatchLogsFullAccess : Accorde un accès complet à CloudWatch Logs.

> **Note**
>
> Pour des raisons de simplicité, ce didacticiel crée et utilise un utilisateur IAM. Après avoir terminé ce didacticiel, n'oubliez pas de Supprimer l'utilisateur IAM. Pour une utilisation en production, nous vous recommandons de suivre les Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Une bonne pratique requiert que les utilisateurs humains utilisent une fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS avec des informations d'identification temporaires. Une autre bonne pratique consiste à exiger que les charges de travail utilisent des informations d'identification temporaires avec des rôles IAM pour accéder à AWS. Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS IAM Identity Center pour créer des utilisateurs avec des informations d'identification temporaires, consultez Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
> Ce didacticiel utilise des politiques gérées par AWS à accès complet. Pour utilisation en production, nous vous recommandons d'accorder uniquement les autorisations minimales nécessaires à votre cas d'utilisation, conformément aux Bonnes pratiques de sécurité.

Installez Python 3.8 ou version ultérieure sur votre machine locale

Utilisez la procédure suivante pour installer Python 3.8 ou version ultérieure sur votre machine locale. Pour obtenir des instructions sur l'installation, consultez la page Télécharger Python dans le Guide du débutant de Python.

1. Ouvrez votre terminal ou shell local, puis exécutez la commande suivante afin de déterminer si Python est déjà installé et, si oui, quelle version est installée.

   ```
   python --version
   ```

2. Si Python 3.8 ou version ultérieure n'est pas installé, téléchargez le programme d'installation officiel de Python 3.8 ou version ultérieure qui convient à votre machine locale.
3. Exécutez le programme d'installation en double-cliquant sur le fichier téléchargé, puis suivez les étapes pour achever l'installation.

   Pour les utilisateurs Windows, choisissez Ajouter Python 3.X au PATH dans l'assistant d'installation avant de choisir Installer maintenant.
4. Redémarrez votre terminal en le fermant et en le rouvrant.
5. Exécutez la commande suivante pour vérifier que Python 3.8 ou version ultérieure est installé correctement.

Pour les utilisateurs macOS, exécutez cette commande :

```
python3 --version
```

Pour les utilisateurs Windows, exécutez cette commande :

```
python --version
```

6. Exécutez les commandes suivantes pour vérifier que le gestionnaire de paquets pip3 est installé. Si vous voyez un numéro de version pip et Python 3.8 ou version ultérieure dans la réponse de la commande, cela signifie que le gestionnaire de paquets pip3 est installé correctement.

```
pip --version
```

Étape 1 : créer un compartiment S3

Créez un compartiment pour stocker les données originales que vous prévoyez de transformer.

> **Note**
>
> Des points d'accès peuvent être attachés à une autre source de données, telle qu'un volume Amazon FSx pour OpenZFS, mais ce didacticiel utilise un point d'accès compatible attaché à un compartiment S3.

Pour créer un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez Créer un compartiment.

   La page Créer un compartiment s'ouvre.
4. Pour Nom du compartiment, saisissez un nom (par exemple, **`tutorial-bucket`**) pour votre compartiment.

Pour en savoir plus sur les règles d'attribution de noms des compartiments Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

5. Dans Région, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

   Pour en savoir plus sur les régions des compartiments, consultez Présentation des compartiments à usage général.

6. Pour Paramètres de blocage de l'accès public à ce compartiment, conservez les paramètres par défaut (Bloquer tout accès public est activé).

   Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres de blocage de l'accès public activés, sauf si vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

7. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Si vous souhaitez configurer des paramètres de compartiment supplémentaires pour votre cas d'utilisation particulier, consultez Création d'un compartiment à usage général.

8. Choisissez Créer un compartiment.

Étape 2 : charger un fichier dans le compartiment S3

Chargez un fichier texte dans le compartiment S3. Ce fichier texte contient les données originales que vous transformerez en majuscules plus tard dans ce didacticiel.

Par exemple, vous pouvez charger un fichier `tutorial.txt` qui contient le texte suivant :

```
Amazon S3 Object Lambda Tutorial:
You can add your own code to process data retrieved from S3 before
returning it to an application.
```

Charger un fichier dans un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**) pour y charger votre fichier.

4. Sous l'onglet Objets de votre compartiment, choisissez Charger.
5. Dans la page Charger, sous Fichiers et dossiers, choisissez Ajouter des fichiers.
6. Choisissez un fichier à charger, puis choisissez Ouvrir. Par exemple, vous pouvez charger le fichier `tutorial.txt` mentionné précédemment.
7. Choisissez Charger.

Étape 3 : créer un point d'accès S3

Pour utiliser un point d'accès S3 Object Lambda afin d'accéder aux données originales et de les transformer, vous devez créer un point d'accès S3 et l'associer au compartiment S3 que vous avez créé à l'étape 1. Le point d'accès doit se trouver dans le même Région AWS que les objets que vous souhaitez transformer.

Plus loin dans ce didacticiel, vous utiliserez ce point d'accès comme point d'accès de prise en charge pour votre point d'accès Object Lambda.

Pour créer un point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès.
3. Sur la page Points d'accès, choisissez Créer un point d'accès.
4. Dans le champ Nom du point d'accès, saisissez le nom (par exemple, **`tutorial-access-point`**) du point d'accès.

   Pour en savoir plus sur l'attribution de noms aux points d'accès, consultez Règles de dénomination des points d'accès.
5. Dans le champ Source de données, saisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**). S3 attache le point d'accès à ce compartiment.

   (Facultatif) Vous pouvez choisir Parcourir S3 pour parcourir et rechercher les compartiments inclus dans votre compte. Si vous choisissez Parcourir S3, choisissez le compartiment souhaité, puis choisissez Choisir un chemin pour renseigner le champ Nom du compartiment avec le nom de ce compartiment.
6. Pour Origine du réseau, choisissez Internet.

Pour en savoir plus sur les origines de réseau des points d'accès, consultez Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud.

7. Par défaut, tous les paramètres de blocage d'accès public sont activés pour votre point d'accès. Nous vous recommandons de conserver l'option Bloquer tous les accès publics activée.

   Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général.

8. Pour tous les autres paramètres de point d'accès, conservez les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres du point d'accès afin de prendre en charge votre cas d'utilisation. Pour ce didacticiel, nous vous recommandons de conserver les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Si vous devez gérer l'accès à votre point d'accès, vous pouvez indiquer une politique de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de points d'accès.

9. Choisissez Créer un point d'accès.

Étape 4 : créer une fonction Lambda

Pour transformer des données originales, créez une fonction Lambda à utiliser avec votre point d'accès S3 Object Lambda.

Sous-étapes

- Écrire le code d'une fonction Lambda et créer un package de déploiement avec un environnement virtuel
- Créer une fonction Lambda à l'aide d'un rôle d'exécution (console)
- Déployez le code de votre fonction Lambda avec les archives du fichier .zip et configurez la fonction Lambda (console)

Écrire le code d'une fonction Lambda et créer un package de déploiement avec un environnement virtuel

1. Sur votre ordinateur local, créez un dossier avec le nom du dossier `object-lambda` afin que l'environnement virtuel puisse l'utiliser ultérieurement dans ce didacticiel.

2. Dans le dossier `object-lambda`, créez un fichier avec une fonction Lambda qui change tout le texte de l'objet original en majuscules. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction suivante écrite en langage Python. Enregistrez cette fonction dans un fichier nommé `transform.py`.

```
import boto3
import requests
from botocore.config import Config

# This function capitalizes all text in the original object
def lambda_handler(event, context):
    object_context = event["getObjectContext"]
    # Get the presigned URL to fetch the requested original object
    # from S3
    s3_url = object_context["inputS3Url"]
    # Extract the route and request token from the input context
    request_route = object_context["outputRoute"]
    request_token = object_context["outputToken"]

    # Get the original S3 object using the presigned URL
    response = requests.get(s3_url)
    original_object = response.content.decode("utf-8")

    # Transform all text in the original object to uppercase
    # You can replace it with your custom code based on your use case
    transformed_object = original_object.upper()

    # Write object back to S3 Object Lambda
    s3 = boto3.client('s3', config=Config(signature_version='s3v4'))
    # The WriteGetObjectResponse API sends the transformed data
    # back to S3 Object Lambda and then to the user
    s3.write_get_object_response(
        Body=transformed_object,
        RequestRoute=request_route,
        RequestToken=request_token)

    # Exit the Lambda function: return the status code
    return {'status_code': 200}
```

> **Note**
>
> L'exemple précédent de fonction Lambda charge l'ensemble de l'objet demandé en mémoire avant de le transformer et de le renvoyer au client. Vous pouvez autrement

diffuser l'objet à partir de S3 pour éviter de charger l'intégralité de l'objet dans la mémoire. Cette approche peut être utile lorsque vous travaillez avec des objets volumineux. Pour en savoir plus sur le streaming des réponses avec des points d'accès Object Lambda, consultez les exemples de streaming dans Utilisation de requêtes `GetObject` dans Lambda.

Lorsque vous écrivez une fonction Lambda à utiliser avec un point d'accès S3 Objet Lambda, la fonction est basée sur le contexte d'événement d'entrée que S3 Object Lambda fournit à la fonction Lambda. Le contexte de l'événement fournit des informations sur la demande effectuée dans l'événement transmis de S3 Object Lambda à Lambda. Il contient les paramètres que vous utiliserez pour créer la fonction Lambda.

Les champs utilisés pour créer la fonction Lambda précédente sont les suivants :

Le champ de `getObjectContext` indique les détails d'entrée et de sortie pour les connexions à Amazon S3 et à S3 Object Lambda. Il comporte les champs suivants :

- `inputS3Url` – Une URL présignée que la fonction Lambda peut utiliser pour télécharger l'objet original à partir du point d'accès de prise en charge. En utilisant une URL présignée, la fonction Lambda n'a pas besoin des autorisations de lecture Amazon S3 pour récupérer l'objet original et peut uniquement accéder à l'objet traité par chaque invocation.
- `outputRoute` – Un jeton de routage qui est ajouté à l'URL S3 Object Lambda lorsque la fonction Lambda appelle `WriteGetObjectResponse` pour renvoyer l'objet transformé.
- `outputToken` – Un jeton utilisé par S3 Object Lambda pour correspondre à l'appel `WriteGetObjectResponse` avec l'appelant original lors du renvoi de l'objet transformé.

Pour en savoir plus sur tous les champs du contexte de l'événement, consultez Format et utilisation du contexte d'événement et Écriture de fonctions Lambda pour les points d'accès S3 Object Lambda.

3. Dans votre terminal local, saisissez la commande suivante pour installer le package `virtualenv` :

```
python -m pip install virtualenv
```

4. Dans votre terminal local, ouvrez le dossier `object-lambda` que vous avez créé précédemment, puis saisissez la commande suivante pour créer et initialiser un environnement virtuel nommé `venv`.

```
python -m virtualenv venv
```

5. Pour activer l'environnement virtuel, saisissez la commande suivante pour exécuter le fichier `activate` à partir du dossier de l'environnement :

   Pour les utilisateurs macOS, exécutez cette commande :

```
source venv/bin/activate
```

   Pour les utilisateurs Windows, exécutez cette commande :

```
.\venv\Scripts\activate
```

   Votre invite de commande change maintenant pour afficher (venv), indiquant que l'environnement virtuel est actif.

6. Pour installer les bibliothèques requises, exécutez les commandes suivantes ligne par ligne dans l'`venv`environnement virtuel.

   Ces commandes installent des versions mises à jour des dépendances de votre `lambda_handler`fonction Lambda. Ces dépendances sont les AWS SDK for Python (Boto3) et le module des demandes.

```
pip3 install boto3
```

```
pip3 install requests
```

7. Pour désactiver l'environnement virtuel, exécutez la commande suivante :

```
deactivate
```

8. Pour créer un package de déploiement avec les bibliothèques installées en tant que fichier `.zip` nommé `lambda.zip` à la racine du répertoire `object-lambda`, exécutez la commande les commandes ligne par ligne dans votre terminal local.

> **Tip**
>
> Les commandes suivantes peuvent nécessiter des ajustements pour fonctionner dans votre environnement particulier. Par exemple, une bibliothèque peut s'afficher dans `site-packages` ou dans `dist-packages`, et le premier dossier peut être `lib` ou `lib64`. En outre, il est possible de nommer le fichier `python` avec une version de Python différente. Vous pouvez utiliser la commande `pip show` pour localiser un package spécifique.

Pour les utilisateurs macOS, exécutez les commandes suivantes :

```
cd venv/lib/python3.8/site-packages
```

```
zip -r ../../../../lambda.zip .
```

Pour les utilisateurs Windows, exécutez les commandes suivantes :

```
cd .\venv\Lib\site-packages\
```

```
powershell Compress-Archive * ../../../lambda.zip
```

La dernière commande enregistre le package de déploiement à la racine du répertoire `object-lambda`.

9. Ajoutez le fichier de code de fonction `transform.py` à la racine de votre package de déploiement.

   Pour les utilisateurs macOS, exécutez les commandes suivantes :

   ```
   cd ../../../../
   ```

   ```
   zip -g lambda.zip transform.py
   ```

   Pour les utilisateurs Windows, exécutez les commandes suivantes :

```
cd ..\..\..\
```

```
powershell Compress-Archive -update transform.py lambda.zip
```

Lorsque vous aurez achevé cette étape, vous disposerez de la structure de répertoire suivante :

```
lambda.zip$
  # transform.py
  # __pycache__
  | boto3/
  # certifi/
  # pip/
  # requests/
  ...
```

Créer une fonction Lambda à l'aide d'un rôle d'exécution (console)

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Fonctions.
3. Choisissez Créer une fonction.
4. Choisissez Créer à partir de zéro.
5. Sous Informations de base, procédez comme suit :

   a. Sous Nom de la fonction, saisissez **`tutorial-object-lambda-function`**.

   b. Pour Exécution, choisissez Python 3.8 ou version ultérieure.

6. Développez la section Changer le rôle d'exécution par défaut. Sous Rôle d'exécution, choisissez Créer un nouveau rôle avec les autorisations Lambda de base.

   À l'étape 5 plus tard dans ce didacticiel, vous attacherez AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy au rôle d'exécution de cette fonction Lambda.

7. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut.
8. Choisissez Créer une fonction.

Déployez le code de votre fonction Lambda avec les archives du fichier .zip et configurez la fonction Lambda (console)

1. Dans la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/, choisissez Fonctions dans le volet de navigation de gauche.
2. Choisissez la fonction Lambda que vous avez créée précédemment (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**).
3. Dans la page des détails de la fonction Lambda, choisissez l'onglet Code. Dans la section Source du code, choisissez Charger à partir de, puis fichier .zip.
4. Choisissez Charger pour sélectionner votre fichier `.zip` local.
5. Choisissez le fichier `lambda.zip` que vous avez créé précédemment, puis choisissez Ouvrir.
6. Choisissez Enregistrer.
7. Dans la section Paramètres d'exécution, choisissez Modifier.
8. Dans la page Modifier les paramètres d'exécution, confirmez que Exécution est définie sur Python 3.8 ou version ultérieure.
9. Pour indiquer à l'exécution Lambda la méthode de gestionnaire dans votre code de fonction Lambda à invoquer, saisissez **`transform.lambda_handler`** pour Gestionnaire.

   Quand vous configurez une fonction dans Python, la valeur du paramètre de gestionnaire correspond au nom de fichier et au nom de module de gestionnaire, séparés par un point. Par exemple, `transform.lambda_handler` appelle la méthode `lambda_handler` définie dans le fichier `transform.py`.
10. Choisissez Enregistrer.
11. (Facultatif) Dans la page des détails de votre fonction Lambda, choisissez l'onglet Configuration. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Configuration générale, puis Modifier. Dans le champ Délai d'expiration, saisissez **`1`** min **`0`** s. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut, puis choisissez Enregistrer.

    Le Délai d'expiration est la durée que Lambda autorise pour l'exécution d'une fonction pour invocation avant de l'arrêter. Le durée par défaut est de 3 secondes. La durée maximale d'une fonction Lambda utilisée par S3 Object Lambda est de 60 secondes. La tarification est basée sur la quantité de mémoire configurée et la durée pendant laquelle votre code s'exécute.

Étape 5 : configurer une politique IAM pour le rôle d'exécution de votre fonction Lambda

Pour permettre à votre fonction Lambda de fournir des données personnalisées et des en-têtes de réponse à l'appelant `GetObject`, le rôle d'exécution de votre fonction Lambda doit disposer des autorisations IAM pour appeler l'API `WriteGetObjectResponse`.

Pour attacher une politique IAM au rôle de votre fonction Lambda

1. Dans la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/, choisissez Fonctions dans le volet de navigation de gauche.
2. Choisissez la fonction que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**).
3. Dans la page des détails de votre fonction Lambda, choisissez l'onglet Configuration, puis Autorisations dans le volet de navigation de gauche.
4. Sous Rôle d'exécution, cliquez sur le lien du Nom de rôle. La console IAM s'ouvre.
5. Sur la page Summary (Résumé) de la console IAM pour le rôle d'exécution de votre fonction Lambda, choisissez l'onglet Permissions (Autorisations). Ensuite, dans le menu Add Permissions (Ajouter des autorisations), choisissez Attach policies (Attacher des politiques).
6. Dans la page Attacher des autorisations, saisissez **`AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`** dans le champ de recherche pour filtrer la liste des politiques. Cochez la case en regard du nom de la politique AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy.
7. Choisissez Attach Policies (Attacher des politiques).

Étape 6 : créer un point d'accès S3 Object Lambda

Un point d'accès S3 Object Lambda offre la flexibilité d'invoquer une fonction Lambda directement à partir d'une demande GET S3 afin que la fonction puisse traiter les données récupérées à partir d'un point d'accès S3. Lors de la création et de la configuration d'un point d'accès S3 Object Lambda, vous devez indiquer la fonction Lambda à invoquer et fournir le contexte de l'événement au format JSON en tant que paramètres personnalisés à utiliser par Lambda.

Créer un point d'accès S3 Object Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Dans la page Points d'accès Object Lambda, choisissez Créer un point d'accès Object Lambda.
4. Pour Nom du point d'accès Lambda d'objet, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le point d'accès Object Lambda (par exemple, **`tutorial-object-lambda-accesspoint`**).
5. Pour Point d'accès de prise en charge, saisissez ou accédez au point d'accès standard que vous avez créé à l'étape 3 (par exemple, **`tutorial-access-point`**), puis choisissez Choisir un point d'accès de prise en charge.
6. Pour les API S3, pour récupérer les objets du compartiment S3 à traiter par la fonction Lambda, sélectionnez GetObject.
7. Pour invoquer une fonction Lambda, vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes de ce didacticiel.
   - Sélectionnez Choisir parmi les fonctions de votre compte, puis choisissez la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**) dans la liste déroulante Fonction Lambda.
   - Choisissez Saisir l'ARN, puis entrez l'Amazon Resource Name (ARN) de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4.
8. Pour Version de la fonction Lambda, choisissez $LATEST (la dernière version de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4).
9. (Facultatif) Si vous avez besoin de votre fonction Lambda pour reconnaître et traiter les demandes GET avec des en-têtes de plage et de numéro de partie, sélectionnez La fonction Lambda prend en charge les demandes utilisant la plage et La fonction Lambda prend en charge les demandes utilisant des numéros de partie. Sinon, décochez ces deux cases.

   Pour en savoir plus sur l'utilisation des plages ou des numéros de pièce avec S3 Object Lambda, consultez Utilisation des en-têtes Range et partNumber.
10. (Facultatif) Sous Charge utile – facultatif, ajoutez un texte JSON pour fournir des informations supplémentaires à votre fonction Lambda.

    Une charge utile est un texte JSON facultatif que vous pouvez fournir à votre fonction Lambda comme entrée pour toutes les invocations provenant d'un point d'accès S3 Object Lambda spécifique. Pour personnaliser les comportements de plusieurs points d'accès Object Lambda qui invoquent la même fonction Lambda, vous pouvez configurer des charges utiles avec différents paramètres, augmentant ainsi la flexibilité de votre fonction Lambda.

Pour en savoir plus sur les charges utiles, consultez Format et utilisation du contexte d'événement.

11. (Facultatif) Pour Métriques de demande – facultatif, choisissez Activer ou Désactiver pour ajouter une surveillance Amazon S3 à votre point d'accès Object Lambda. Les métriques de demande sont facturées au tarif Amazon CloudWatch standard. Pour plus d'informations, consultez Tarification CloudWatch.
12. Sous Politique de point d'accès Object Lambda – facultatif, conservez le paramètre par défaut.

    (Facultatif) Vous pouvez définir une politique de ressource. Cette politique de ressource permet à l'autorisation d'API `GetObject` d'utiliser le point d'accès Object Lambda spécifié.
13. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut, puis choisissez Créer un point d'accès Object Lambda.

Étape 7 : afficher les données transformées

S3 Object Lambda est maintenant prêt à transformer vos données pour votre cas d'utilisation. Dans ce didacticiel, S3 Object Lambda transforme tout le texte de votre objet en majuscules.

Sous-étapes

- Afficher les données transformées dans votre point d'accès S3 Object Lambda
- Exécuter un script Python pour imprimer les données originales et transformées

Afficher les données transformées dans votre point d'accès S3 Object Lambda

Lorsque vous demandez de récupérer un fichier via votre point d'accès S3 Object Lambda, vous effectuez un appel d'API `GetObject` à S3 Object Lambda. S3 Object Lambda invoque la fonction Lambda pour transformer vos données, puis retourne les données transformées en réponse à l'appel d'API `GetObject` S3 standard.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sur la page Points d'accès Lambda d'objet, choisissez le point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 6 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-accesspoint`**).

4. Dans l'onglet Objets de votre point d'accès S3 Object Lambda, sélectionnez le fichier portant le même nom (par exemple, `tutorial.txt`) comme celui que vous avez chargé dans le compartiment S3 à l'étape 2.

   Ce fichier doit contenir toutes les données transformées.
5. Pour afficher les données transformées, choisissez Ouvrir ou Télécharger.

Exécuter un script Python pour imprimer les données originales et transformées

Vous pouvez utiliser S3 Object Lambda avec vos applications existantes. Pour ce faire, mettez à jour la configuration de votre application pour utiliser le nouvel ARN du point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 6 afin de récupérer des données depuis S3.

L'exemple de script Python suivant imprime à la fois les données originales à partir du compartiment S3 et les données transformées à partir du point d'accès S3 Object Lambda.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sur la page Points d'accès Lambda d'objet, choisissez le bouton radio situé à gauche du point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 6 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-accesspoint`**).
4. Choisissez Copier l'ARN.
5. Enregistrez l'ARN pour utilisation ultérieure.
6. Écrivez un script Python sur votre machine locale pour imprimer les données originales (par exemple, `tutorial.txt`) à partir de votre compartiment S3 et les données transformées (par exemple, `tutorial.txt`) à partir de votre point d'accès S3 Object Lambda. Vous pouvez utiliser l'exemple de script suivant.

```
import boto3
from botocore.config import Config

s3 = boto3.client('s3', config=Config(signature_version='s3v4'))

def getObject(bucket, key):
    objectBody = s3.get_object(Bucket = bucket, Key = key)
    print(objectBody["Body"].read().decode("utf-8"))
    print("\n")
```

```
print('Original object from the S3 bucket:')
# Replace the two input parameters of getObject() below with
# the S3 bucket name that you created in Step 1 and
# the name of the file that you uploaded to the S3 bucket in Step 2
getObject("tutorial-bucket",
          "tutorial.txt")

print('Object transformed by S3 Object Lambda:')
# Replace the two input parameters of getObject() below with
# the ARN of your S3 Object Lambda Access Point that you saved earlier and
# the name of the file with the transformed data (which in this case is
# the same as the name of the file that you uploaded to the S3 bucket
# in Step 2)
getObject("arn:aws:s3-object-lambda:us-west-2:111122223333:accesspoint/tutorial-
object-lambda-accesspoint",
          "tutorial.txt")
```

7. Enregistrez votre script Python avec un nom personnalisé (par exemple, `tutorial_print.py`) dans le dossier (par exemple, `object-lambda`) que vous avez créé à l'étape 4 sur votre machine locale.

8. Dans votre terminal local, exécutez la commande suivante à partir de la racine du répertoire (par exemple, `object-lambda`) que vous avez créé à l'étape 4.

   ```
   python3 tutorial_print.py
   ```

   Vous devriez voir à la fois les données originales et les données transformées (tout le texte en majuscules) sur le terminal. Par exemple, vous devriez voir quelque chose ressemblant au texte suivant.

   ```
   Original object from the S3 bucket:
   Amazon S3 Object Lambda Tutorial:
   You can add your own code to process data retrieved from S3 before
   returning it to an application.

   Object transformed by S3 Object Lambda:
   AMAZON S3 OBJECT LAMBDA TUTORIAL:
   YOU CAN ADD YOUR OWN CODE TO PROCESS DATA RETRIEVED FROM S3 BEFORE
   RETURNING IT TO AN APPLICATION.
   ```

Étape 8 : nettoyer

Si vous avez transformé vos données via S3 Object Lambda comme un simple exercice d'apprentissage, supprimez les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais.

Sous-étapes

- Supprimer le point d'accès Object Lambda
- Supprimer le point d'accès S3
- Supprimer le rôle d'exécution de votre fonction Lambda.
- Supprimer la fonction Lambda
- Supprimer le groupe CloudWatch Logs
- Supprimer le fichier original dans le compartiment source S3
- Supprimer le compartiment source S3
- Supprimer l'utilisateur IAM

Supprimer le point d'accès Object Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sur la page Points d'accès Lambda d'objet, choisissez le bouton radio situé à gauche du point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 6 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-accesspoint`**).
4. Choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer votre point d'accès Object Lambda en saisissant son nom dans le champ de texte qui s'affiche, puis choisissez Supprimer.

Supprimer le point d'accès S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès.

3. Accédez au point d'accès que vous avez créé à l'étape 3 (par exemple, **`tutorial-access-point`**), puis choisissez le bouton radio en regard du nom du point d'accès.
4. Choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer votre point d'accès Object Lambda en saisissant son nom dans le champ de texte qui s'affiche, puis choisissez Supprimer.

Supprimer le rôle d'exécution de votre fonction Lambda.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Fonctions.
3. Choisissez la fonction que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**).
4. Dans la page des détails de votre fonction Lambda, choisissez l'onglet Configuration, puis Autorisations dans le volet de navigation de gauche.
5. Sous Rôle d'exécution, cliquez sur le lien du Nom de rôle. La console IAM s'ouvre.
6. Dans la page Récapitulatif de la console IAM du rôle d'exécution de votre fonction Lambda, choisissez Supprimer le rôle.
7. Dans la boîte de dialogue Supprimer le rôle, choisissez Oui, supprimer.

Supprimer la fonction Lambda

1. Dans la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/, choisissez Fonctions dans le volet de navigation de gauche.
2. Cochez la case à gauche du nom de la fonction que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**).
3. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer une fonction, choisissez Supprimer.

Supprimer le groupe CloudWatch Logs

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes de journaux.

3. Recherchez le groupe de journaux dont le nom se termine par la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-object-lambda-function`**).
4. Cochez la case située à gauche du nom du groupe de journaux.
5. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer le groupe de journaux.
6. Dans la boîte de dialogue Supprimer le ou les groupes de journaux), choisissez Supprimer.

Supprimer le fichier original dans le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Nom du compartiment, choisissez le nom du compartiment vers lequel vous avez chargé le fichier original à l'étape 2 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Cochez la case située à gauche du nom de l'objet que vous souhaitez supprimer (par exemple, `tutorial.txt`).
5. Choisissez Supprimer.
6. Dans la page Supprimer des objets, dans la section Supprimer définitivement les objets ?, confirmez que vous souhaitez supprimer cet objet en saisissant **`permanently delete`** dans la zone de texte.
7. Choisissez Supprimer les objets.

Supprimer le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le bouton radio en regard du nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Choisissez Supprimer.
5. Dans la page Supprimer un compartiment, confirmez que vous souhaitez supprimer le compartiment en saisissant le nom du compartiment dans le champ de texte, puis choisissez Supprimer un compartiment.

Supprimer l'utilisateur IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Utilisateurs, puis cochez la case en regard du nom de l'utilisateur à supprimer.
3. En haut de la page, choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer ***`un nom d'utilisateur`*** ?, saisissez le nom de l'utilisateur dans le champ de saisie de texte afin de confirmer la suppression de l'utilisateur. Choisissez Supprimer.

Étapes suivantes

Après avoir terminé ce didacticiel, vous pourrez personnaliser la fonction Lambda pour votre cas d'utilisation afin de modifier les données renvoyées par des demandes GET S3 standard.

Voici une liste de cas d'utilisation courants pour S3 Object Lambda :

- Masquer les données sensibles à des fins de sécurité et de conformité.

  Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend.
- Filtrer certaines lignes de données pour fournir des informations précises.
- Enrichir les données avec des informations provenant d'autres services ou bases de données.
- Conversion entre les formats de données, comme la conversion XML en JSON pour la compatibilité des applications.
- Compression ou décompression des fichiers pendant qu'ils sont téléchargés.
- Redimensionnement des images et insertion d'un filigrane.

  Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Utilisation de S3 Object Lambda pour filigraner dynamiquement des images au fur et à mesure de leur récupération.
- Mise en œuvre de règles d'autorisation personnalisées pour accéder aux données.

Pour en savoir plus sur S3 Object Lambda, consultez Transformation d'objets avec S3 Object Lambda.

Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Lorsque vous utilisez Amazon S3 pour des jeux de données partagés auxquels plusieurs applications et utilisateurs peuvent accéder, il est important de restreindre les informations privilégiées, telles que les données d'identification personnelle (PII), aux entités autorisées uniquement. Par exemple, lorsqu'une application marketing utilise des données contenant des PII, elle doit d'abord masquer les PII pour répondre aux exigences de confidentialité des données. En outre, lorsqu'une application d'analyse utilise un jeu de données d'inventaire d'ordre de production, elle peut devoir d'abord effacer les informations de carte de crédit du client afin d'éviter toute fuite de données involontaire.

Grâce à S3 Object Lambda et une fonction AWS Lambda optimisée par Amazon Comprehend, vous pouvez protéger les PII récupérées à partir de S3 avant de les renvoyer à une application. Plus précisément, vous pouvez utiliser la fonction Lambda préconstruite en tant que fonction d'expurgation et l'attacher à un point d'accès S3 Object Lambda. Lorsqu'une application (par exemple, une application d'analytique) envoie des demandes S3 GET standard, ces demandes effectuées via le point d'accès S3 Object Lambda invoquent la fonction intégrée d'expurgation Lambda afin de détecter et d'expurger les PII extraites d'une source de données sous-jacente via un point d'accès S3 compatible. Ensuite, le point d'accès S3 Object Lambda retourne le résultat expurgé à l'application.



Dans le processus, la fonction Lambda préconstruite utilise Amazon Comprehend, un service de traitement du langage naturel (NLP), qui permet de saisir les variations dans la façon dont les PII sont représentées, quelle que soit la façon dont les PII existent dans le texte (par exemple, numériquement ou sous forme de combinaison de mots et de chiffres). Amazon Comprehend peut même utiliser le contexte dans le texte pour comprendre si un numéro à 4 chiffres est un code PIN, les quatre derniers numéros d'un numéro de sécurité sociale (NSS) ou une année. Amazon Comprehend traite n'importe quel fichier texte au format UTF-8 et peut protéger les PII à grande échelle sans affecter la précision. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon Comprehend ? dans le guide du développeur Amazon Comprehend.

Objectif

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à utiliser S3 Object Lambda avec la fonction Lambda préconstruite `ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`. Cette fonction utilise Amazon Comprehend pour détecter les entités PII. Elle supprime ensuite ces entités en les remplaçant par des astérisques. En expurgeant des PII, vous masquez les données sensibles, ce qui peut aider en matière de sécurité et de conformité.

Vous apprendrez également à utiliser et à configurer une fonction AWS Lambda préconstruite dans laAWS Serverless Application Repository pour fonctionnement avec S3 Object Lambda aux fins d'un déploiement facile.

Rubriques

- Conditions préalables : Créer un utilisateur IAM avec des autorisations
- Étape 1 : créer un compartiment S3
- Étape 2 : charger un fichier dans le compartiment S3

- Étape 3 : créer un point d'accès S3
- Étape 4 : configurer et déployer une fonction Lambda préconstruite
- Étape 5 : créer un point d'accès S3 Object Lambda
- Étape 6 : utiliser le point d'accès S3 Object Lambda pour récupérer le fichier expurgé
- Étape 7 : nettoyer
- Étapes suivantes

Conditions préalables : Créer un utilisateur IAM avec des autorisations

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez disposer d'un compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur AWS Identity and Access Management (utilisateur IAM) avec les autorisations correctes.

Vous pouvez créer un utilisateur IAM pour le didacticiel. Pour suivre ce didacticiel, votre utilisateur IAM doit attacher les politiques IAM suivantes afin de pouvoir accéder aux ressources AWS pertinentes et effectuer des actions spécifiques.

> **Note**
>
> Pour des raisons de simplicité, ce didacticiel crée et utilise un utilisateur IAM. Après avoir terminé ce didacticiel, n'oubliez pas de Supprimer l'utilisateur IAM. Pour une utilisation en production, nous vous recommandons de suivre les Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Une bonne pratique requiert que les utilisateurs humains utilisent une fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS avec des informations d'identification temporaires. Une autre bonne pratique consiste à exiger que les charges de travail utilisent des informations d'identification temporaires avec des rôles IAM pour accéder à AWS. Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS IAM Identity Center pour créer des utilisateurs avec des informations d'identification temporaires, consultez Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
> Pour plus de simplicité, ce didacticiel utilise des stratégies d'accès complet. Pour utilisation en production, nous vous recommandons d'accorder uniquement les autorisations minimales nécessaires à votre cas d'utilisation, conformément aux Bonnes pratiques de sécurité.

Votre utilisateur IAM a besoin des politiques gérées par AWS suivantes :

- AmazonS3FullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions Amazon S3, notamment des autorisations permettant de créer et d'utiliser un point d'accès Object Lambda.
- awslambda_FullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions Lambda.
- AWSCloudFormationFullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions AWS CloudFormation.
- IAMFullAccess : accorde des autorisations à toutes les actions IAM.
- IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess : autorise la lecture de toutes les données d'accès fournies par IAM Access Analyzer.

Vous pouvez attacher directement ces politiques existantes lors de la création d'un utilisateur IAM. Pour en savoir plus sur la création d'un utilisateur IAM, consultez Créer votre premier groupe d'utilisateurs et d'administrateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

En outre, votre utilisateur IAM nécessite une politique gérée par le client. Pour accorder aux utilisateurs IAM des autorisations à toutes les ressources et actions AWS Serverless Application Repository, vous devez créer une politique IAM et l'attacher à l'utilisateur IAM.

Créer et attacher une politique IAM à votre utilisateur IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Choisissez Créer une politique.
4. Dans l'onglet Éditeur visuel, pour Service, choisissez Choisir un service. Ensuite, choisissez Serverless Application Repository.
5. Pour Actions, sous Actions manuelles, sélectionnez Toutes les actions du Serverless Application Repository (serverlessrepo :*) pour ce didacticiel.

   En tant que bonne pratique de sécurité, vous devez autoriser un utilisateur à accéder uniquement aux actions et ressources qui lui sont nécessaires, selon votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
6. Pour Ressources, choisissez Toutes les ressources pour ce didacticiel.

   La bonne pratique consiste à définir des autorisations pour des ressources spécifiques uniquement dans des comptes spécifiques. Vous pouvez autrement accorder le moindre

privilège en utilisant des clés de condition. Pour plus d'informations, consultez Accorder le moindre privilège dans le guide de l'utilisateur IAM.

7. Choisissez Étape suivante : balises.
8. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
9. Sur la page Examiner une politique, saisissez un nom (par exemple, **`tutorial-serverless-application-repository`**) et une description (facultatif) pour la politique que vous êtes en train de créer. Examinez le récapitulatif de la politique afin de vérifier que vous avez accordé les autorisations souhaitées, puis choisissez Créer une politique pour enregistrer votre nouvelle politique.
10. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs. Ensuite, choisissez l'utilisateur IAM pour ce didacticiel.
11. Dans la page Récapitulatif de l'utilisateur sélectionné, choisissez l'onglet Autorisations, puis choisissez Ajouter des autorisations.
12. Sous Octroyer des autorisations, choisissez Attacher directement les politiques existantes.
13. Cochez la case en regard de la politique que vous avez créée (par exemple, **`tutorial-serverless-application-repository`**), puis choisissez Suivant : Examiner.
14. Sous Récapitulatif des autorisations, examinez le récapitulatif de la politique afin de vérifier que vous avez attaché la politique prévue. Choisissez ensuite Ajouter des autorisations.

Étape 1 : créer un compartiment S3

Créez un compartiment pour stocker les données originales que vous prévoyez de transformer.

> **Note**
>
> Des points d'accès peuvent être attachés à une autre source de données, telle qu'un volume Amazon FSx pour OpenZFS, mais ce didacticiel utilise un point d'accès compatible attaché à un compartiment S3.

Pour créer un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.

3. Choisissez Créer un compartiment.

   La page Créer un compartiment s'ouvre.

4. Pour Nom du compartiment, saisissez un nom (par exemple, **`tutorial-bucket`**) pour votre compartiment.

   Pour en savoir plus sur les règles d'attribution de noms des compartiments Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

5. Dans Région, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

   Pour en savoir plus sur les régions des compartiments, consultez Présentation des compartiments à usage général.

6. Pour Paramètres de blocage de l'accès public à ce compartiment, conservez les paramètres par défaut (Bloquer tout accès public est activé).

   Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres de blocage de l'accès public activés, sauf si vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

7. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Si vous souhaitez configurer des paramètres de compartiment supplémentaires pour votre cas d'utilisation particulier, consultez Création d'un compartiment à usage général.

8. Choisissez Créer un compartiment.

Étape 2 : charger un fichier dans le compartiment S3

Chargez un fichier texte contenant des PII connues de différents types, comme des noms, des informations bancaires, des numéros de téléphone et des NSS, dans le compartiment S3 en tant que données originales que vous supprimerez des PII plus loin dans ce didacticiel.

Par exemple, vous pouvez charger le fichier `tutorial.txt` suivant. Voici un exemple de fichier d'entrée Amazon Comprehend.

```
Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services,
LLC credit card account 1111-0000-1111-0008 has a minimum payment
of $24.53 that is due by July 31st. Based on your autopay settings,
we will withdraw your payment on the due date from your
```

```
bank account number XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000.

Your latest statement was mailed to 100 Main Street, Any City,
WA 98121.
After your payment is received, you will receive a confirmation
text message at 206-555-0100.
If you have questions about your bill, AnyCompany Customer Service
is available by phone at 206-555-0199 or
email at support@anycompany.com.
```

Charger un fichier dans un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**) pour y charger votre fichier.
4. Sous l'onglet Objets de votre compartiment, choisissez Charger.
5. Dans la page Charger, sous Fichiers et dossiers, choisissez Ajouter des fichiers.
6. Choisissez un fichier à charger, puis choisissez Ouvrir. Par exemple, vous pouvez charger le fichier `tutorial.txt` mentionné précédemment.
7. Choisissez Charger.

Étape 3 : créer un point d'accès S3

Pour utiliser un point d'accès S3 Object Lambda afin d'accéder aux données originales et de les transformer, vous devez créer un point d'accès S3 et l'associer au compartiment S3 que vous avez créé à l'étape 1. Le point d'accès doit se trouver dans la même Région AWS que les objets que vous souhaitez transformer.

Plus loin dans ce didacticiel, vous utiliserez ce point d'accès comme point d'accès de prise en charge pour votre point d'accès Object Lambda.

Pour créer un point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès.

3. Sur la page Points d'accès, choisissez Créer un point d'accès.
4. Dans le champ Nom du point d'accès, saisissez le nom (par exemple, **`tutorial-pii-access-point`**) du point d'accès.

   Pour en savoir plus sur l'attribution de noms aux points d'accès, consultez Règles de dénomination des points d'accès.
5. Dans le champ Source de données, saisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**). S3 attache le point d'accès à ce compartiment.

   (Facultatif) Vous pouvez choisir Parcourir S3 pour parcourir et rechercher les compartiments inclus dans votre compte. Si vous choisissez Parcourir S3, choisissez le compartiment souhaité, puis choisissez Choisir un chemin pour renseigner le champ Nom du compartiment avec le nom de ce compartiment.
6. Pour Origine du réseau, choisissez Internet.

   Pour en savoir plus sur les origines de réseau des points d'accès, consultez Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud.
7. Par défaut, tous les paramètres de blocage d'accès public sont activés pour votre point d'accès. Nous vous recommandons de conserver l'option Bloquer tous les accès publics activée. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général.
8. Pour tous les autres paramètres de point d'accès, conservez les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Vous pouvez modifier les paramètres du point d'accès afin de prendre en charge votre cas d'utilisation. Pour ce didacticiel, nous vous recommandons de conserver les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Si vous devez gérer l'accès à votre point d'accès, vous pouvez indiquer une politique de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de points d'accès.
9. Choisissez Créer un point d'accès.

Étape 4 : configurer et déployer une fonction Lambda préconstruite

Pour effacer les PII, configurez et déployez la fonction AWS Lambda `ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda` préconstruite à utiliser avec votre point d'accès S3 Object Lambda.

Configurez et déployez la fonction Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et affichez la fonction `ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`dans le AWS Serverless Application Repository.
2. Pour les Paramètres de l'application, sous Nom de l'application, conservez la valeur par défaut (`ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`) pour ce didacticiel.

   (Facultatif) Vous pouvez saisir le nom que vous souhaitez donner à cette application. Vous pouvez faire ceci si vous prévoyez de configurer plusieurs fonctions Lambda pour différents besoins d'accès au même jeu de données partagé.
3. Pour MaskCharacter, conservez la valeur par défaut (*****). Le caractère de masque remplace chaque caractère de l'entité PII expurgée.
4. Pour MaskMode, conservez la valeur par défaut (MASK). La valeur MaskMode indique si l'entité PII est expurgée avec le caractère `MASK` ou avec la valeur `PII_ENTITY_TYPE`.
5. Pour effacer les types de données indiqués, pour PiiEntityTypes, conservez la valeur par défaut TOUT. La valeur PiiEntityTypes précise les types d'entités PII à prendre en compte pour la suppression.

   Pour en savoir plus sur la liste des types d'entités PII pris en charge, consultez Détecter les données d'identification personnelle (PII) dans le guide du développeur Amazon Comprehend.
6. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut.

   (Facultatif) Si vous souhaitez configurer des paramètres supplémentaires pour votre cas d'utilisation spécifique, consultez la section Fichier Readme sur le côté gauche de la page.
7. Cochez la case en regard de Je reconnais que cette application crée des rôles IAM personnalisés.
8. Choisissez Déployer.
9. Dans la page de la nouvelle application, sous Ressources, choisissez l'ID logique de la fonction Lambda que vous avez déployée pour examiner la fonction dans la page de la fonction Lambda.

Étape 5 : créer un point d'accès S3 Object Lambda

Un point d'accès S3 Object Lambda offre la flexibilité d'invoquer une fonction Lambda directement à partir d'une demande GET S3 afin que la fonction puisse supprimer les PII récupérées à partir d'un point d'accès S3. Lors de la création et de la configuration d'un point d'accès S3 Object Lambda,

vous devez indiquer la fonction d'expurgation Lambda à invoquer et fournir le contexte d'événement au format JSON en tant que paramètres personnalisés pour utilisation par Lambda.

Le contexte de l'événement fournit des informations sur la demande effectuée dans l'événement transmis de S3 Object Lambda à Lambda. Pour en savoir plus sur tous les champs du contexte d'événement, consultez Format et utilisation du contexte d'événement.

Créer un point d'accès S3 Object Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Dans la page Points d'accès Object Lambda, choisissez Créer un point d'accès Object Lambda.
4. Pour Nom du point d'accès Lambda d'objet, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le point d'accès Object Lambda (par exemple, **`tutorial-pii-object-lambda-accesspoint`**).
5. Pour Point d'accès de prise en charge, saisissez ou accédez au point d'accès standard que vous avez créé à l'étape 3 (par exemple, **`tutorial-pii-access-point`**), puis choisissez Choisir un point d'accès de prise en charge.
6. Pour les API S3, pour récupérer les objets du compartiment S3 à traiter par la fonction Lambda, sélectionnez GetObject.
7. Pour invoquer une fonction Lambda, vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes de ce didacticiel.
   - Sélectionnez Choisir parmi les fonctions de votre compte et choisissez la fonction Lambda que vous avez déployée à l'étape 4 (par exemple, **`serverlessrepo-ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`**) dans la liste déroulante Fonction Lambda.
   - Choisissez Saisir l'ARN, puis entrez l'Amazon Resource Name (ARN) de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4.
8. Pour Version de la fonction Lambda, choisissez $LATEST (la dernière version de la fonction Lambda que vous avez déployée à l'étape 4).
9. (Facultatif) Si vous avez besoin de votre fonction Lambda pour reconnaître et traiter les demandes GET avec des en-têtes de plage et de numéro de partie, sélectionnez La fonction Lambda prend en charge les demandes utilisant la plage et La fonction Lambda prend en charge les demandes utilisant des numéros de partie. Sinon, décochez ces deux cases.

   Pour en savoir plus sur l'utilisation des plages ou des numéros de pièce avec S3 Object Lambda, consultez Utilisation des en-têtes Range et partNumber.

10. (Facultatif) Sous Charge utile – facultatif, ajoutez un texte JSON pour fournir des informations supplémentaires à votre fonction Lambda.

    Une charge utile est un texte JSON facultatif que vous pouvez fournir à votre fonction Lambda comme entrée pour toutes les invocations provenant d'un point d'accès S3 Object Lambda spécifique. Pour personnaliser les comportements de plusieurs points d'accès Object Lambda qui invoquent la même fonction Lambda, vous pouvez configurer des charges utiles avec différents paramètres, augmentant ainsi la flexibilité de votre fonction Lambda.

    Pour en savoir plus sur les charges utiles, consultez Format et utilisation du contexte d'événement.
11. (Facultatif) Pour Métriques de demande – facultatif, choisissez Activer ou Désactiver pour ajouter une surveillance Amazon S3 à votre point d'accès Object Lambda. Les métriques de demande sont facturées au tarif Amazon CloudWatch standard. Pour plus d'informations, consultez Tarification CloudWatch.
12. Sous Politique de point d'accès Object Lambda – facultatif, conservez le paramètre par défaut.

    (Facultatif) Vous pouvez définir une politique de ressource. Cette politique de ressource permet à l'autorisation d'API `GetObject` d'utiliser le point d'accès Object Lambda spécifié.
13. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut, puis choisissez Créer un point d'accès Object Lambda.

Étape 6 : utiliser le point d'accès S3 Object Lambda pour récupérer le fichier expurgé

Maintenant, S3 Object Lambda est prêt à expurger les PII de votre fichier original.

Pour utiliser le point d'accès S3 Object Lambda pour récupérer le fichier expurgé

Lorsque vous demandez de récupérer un fichier via votre point d'accès S3 Object Lambda, vous effectuez un appel d'API `GetObject` à S3 Object Lambda. L'objet S3 Lambda invoque la fonction Lambda pour expurger vos PII et retourne les données transformées comme réponse à l'appel d'API`GetObject` S3 standard.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sur la page Points d'accès Lambda d'objet, choisissez le point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 5 (par exemple, **`tutorial-pii-object-lambda-accesspoint`**).

4. Dans l'onglet Objets de votre point d'accès S3 Object Lambda, sélectionnez le fichier portant le même nom (par exemple, `tutorial.txt`) comme celui que vous avez chargé dans le compartiment S3 à l'étape 2.

   Ce fichier doit contenir toutes les données transformées.

5. Pour afficher les données transformées, choisissez Ouvrir ou Télécharger.

   Vous devriez pouvoir voir le fichier expurgé, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
Hello *********. Your AnyCompany Financial Services,
LLC credit card account ******************* has a minimum payment
of $24.53 that is due by *********. Based on your autopay settings,
we will withdraw your payment on the due date from your
bank account ********** with the routing number *********.

Your latest statement was mailed to ********************************.
After your payment is received, you will receive a confirmation
text message at ************.
If you have questions about your bill, AnyCompany Customer Service
is available by phone at ************ or
email at **********************.
```

Étape 7 : nettoyer

Si vous avez expurgé vos données via S3 Object Lambda comme un simple exercice d'apprentissage, supprimez les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais.

Sous-étapes

- Supprimer le point d'accès Object Lambda
- Supprimer le point d'accès S3
- Supprimer la fonction Lambda
- Supprimer le groupe CloudWatch Logs
- Supprimer le fichier original dans le compartiment source S3
- Supprimer le compartiment source S3
- Supprimer le rôle IAM de votre fonction Lambda

- Supprimer la politique gérée par le client de votre utilisateur IAM
- Supprimer l'utilisateur IAM

Supprimer le point d'accès Object Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès Object Lambda.
3. Sur la page Points d'accès Lambda d'objet, choisissez le bouton d'option situé à gauche du point d'accès S3 Object Lambda que vous avez créé à l'étape 5 (par exemple, **`tutorial-pii-object-lambda-accesspoint`**).
4. Choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer votre point d'accès Object Lambda en saisissant son nom dans le champ de texte qui s'affiche, puis choisissez Supprimer.

Supprimer le point d'accès S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès.
3. Accédez au point d'accès que vous avez créé à l'étape 3 (par exemple, **`tutorial-pii-access-point`**) et choisissez le bouton d'option en regard du nom du point d'accès.
4. Choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer votre point d'accès Object Lambda en saisissant son nom dans le champ de texte qui s'affiche, puis choisissez Supprimer.

Supprimer la fonction Lambda

1. Dans la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/, choisissez Fonctions dans le volet de navigation de gauche.
2. Choisissez la fonction que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`serverlessrepo-ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`**).
3. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer une fonction, choisissez Supprimer.

Supprimer le groupe CloudWatch Logs

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes de journaux.
3. Recherchez le groupe de journaux dont le nom se termine par la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`serverlessrepo-ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`**).
4. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer le groupe de journaux.
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer le ou les groupes de journaux), choisissez Supprimer.

Supprimer le fichier original dans le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Nom du compartiment, choisissez le nom du compartiment vers lequel vous avez chargé le fichier original à l'étape 2 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Cochez la case située à gauche du nom de l'objet que vous souhaitez supprimer (par exemple, `tutorial.txt`).
5. Choisissez Supprimer.
6. Dans la page Supprimer des objets, dans la section Supprimer définitivement les objets ?, confirmez que vous souhaitez supprimer cet objet en saisissant **`permanently delete`** dans la zone de texte.
7. Choisissez Supprimer les objets.

Supprimer le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le bouton d'option en regard du nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Choisissez Supprimer.

5. Dans la page Supprimer un compartiment, confirmez que vous souhaitez supprimer le compartiment en saisissant le nom du compartiment dans le champ de texte, puis choisissez Supprimer un compartiment.

Supprimer le rôle IAM de votre fonction Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Rôles, puis cochez la case en regard du rôle à supprimer. Le nom du rôle commence par le nom de la fonction Lambda que vous avez déployée à l'étape 4 (par exemple, **`serverlessrepo-ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda`**).
3. Choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer, saisissez le nom du rôle dans le champ de saisie de texte pour confirmer la suppression. Ensuite, choisissez Supprimer.

Supprimer la politique gérée par le client de votre utilisateur IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Dans la page Politiques, saisissez le nom de la politique gérée par le client que vous avez créée dans les conditions préalables (par exemple, **`tutorial-serverless-application-repository`**) dans la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques. Sélectionnez le bouton d'option en regard du nom de la politique à supprimer.
4. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer cette politique en saisissant son nom dans le champ de texte qui s'affiche, puis choisissez Supprimer.

Supprimer l'utilisateur IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Utilisateurs, puis cochez la case en regard du nom de l'utilisateur à supprimer.

3. En haut de la page, choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue Supprimer ***un nom d'utilisateur*** ?, saisissez le nom de l'utilisateur dans le champ de saisie de texte afin de confirmer la suppression de l'utilisateur. Choisissez Supprimer.

Étapes suivantes

Après avoir terminé ce didacticiel, vous pouvez explorer plus en détail les cas d'utilisation connexes suivants :

- Vous pouvez créer plusieurs points d'accès S3 Lambda Object et les activer avec des fonctions Lambda préconstruites qui sont configurées différemment pour expurger des types spécifiques de PII en fonction des besoins métier des accesseurs aux données.

  Chaque type d'utilisateur assume un rôle IAM et n'a accès qu'à un seul point d'accès S3 Object Lambda (géré via des politiques IAM). Ensuite, vous attachez chaque fonction Lambda `ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda` configurée pour un cas d'utilisation d'expurgation différent à un autre point d'accès S3 Object Lambda. Pour chaque point d'accès S3 Object Lambda, vous pouvez disposer d'un point d'accès S3 prenant en charge la lecture des données à partir d'un compartiment S3 qui stocke le jeu de données partagé.

  Pour en savoir plus sur la façon de créer une stratégie de compartiment S3 qui permet aux utilisateurs de lire à partir du compartiment uniquement via des points d'accès S3, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

  Pour en savoir plus sur la façon d'octroyer à un utilisateur l'autorisation d'accéder à la fonction Lambda, au point d'accès S3 et au point d'accès S3 Object Lambda, consultez Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda.
- Vous pouvez créer votre propre fonction Lambda et utiliser S3 Object Lambda avec votre fonction Lambda personnalisée pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de données.

  Par exemple, pour explorer diverses valeurs de données, vous pouvez utiliser S3 Object Lambda et votre propre fonction Lambda qui utilise des fonctions Amazon Comprehend, telles que la reconnaissance des entités, la reconnaissance des mots clés, l'analyse du ressenti et la classification des documents, pour traiter les données. Vous pouvez également utiliser S3 Object Lambda avec Amazon Comprehend Medical, un service NLP admissible à HIPAA, pour analyser et extraire des données d'une manière contextuelle.

Pour en savoir plus sur la façon de transformer des données avec S3 Object Lambda et votre propre fonction Lambda, consultez Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda.

Débogage et résolution des problèmes de S3 Object Lambda

> **Note**
>
> À compter du 7 novembre 2025, S3 Object Lambda sera réservé aux clients existants qui utilisent actuellement le service, ainsi qu'à certains partenaires AWS Partner Network (APN). Si vous souhaitez utiliser le service, veuillez vous y inscrire avant le 7 novembre 2025. Pour des fonctionnalités semblables à celles de S3 Object Lambda, cliquez ici : Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.

Les demandes adressées aux points d'accès S3 Object Lambda peuvent entraîner une nouvelle réponse d'erreur en cas de problème avec l'invocation ou l'exécution de la fonction Lambda. Ces erreurs respectent le même format que les erreurs Amazon S3 standard. Pour plus d'informations sur les erreurs S3 Object Lambda, consultez la liste de codes d'erreur S3 Object Lambda dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service API.

Pour plus d'informations sur le débogage de fonction Lambda générale, consultez Surveillance et dépannage des applications Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Pour plus d'informations sur les erreurs Simple Storage Service (Amazon S3) standard, consultez Réponses d'erreur dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Vous pouvez activer les métriques de demande dans Amazon CloudWatch pour vos points d'accès Object Lambda. Ces métriques vous aident à surveiller les performances opérationnelles de votre point d'accès. Vous pouvez activer les métriques de demande pendant ou après la création de votre point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Métriques de demande S3 Object Lambda dans CloudWatch.

Pour obtenir une journalisation plus détaillée des demandes adressées à vos points d'accès Object Lambda, vous pouvez activer les événements de données AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Consignation d'événements de données pour les journaux d'activité dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour obtenir des didacticiels S3 Object Lambda, consultez :

- Didacticiel : Transformation de données pour votre application avec S3 Object Lambda
- Didacticiel : Détecter et expurger des PII avec S3 Object Lambda et Amazon Comprehend
- Tutoriel : Utilisation de S3 Object Lambda pour filigraner dynamiquement des images au fur et à mesure de leur récupération

Pour plus d'informations sur les points d'accès standard, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments, consultez Présentation des compartiments à usage général. Pour en savoir plus sur l'utilisation des objets, consultez Présentation des objets Amazon S3.

Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. S3 Batch Operations peut effectuer une seule opération sur les listes d'objets Amazon S3 que vous spécifiez. Une seule tâche peut effectuer une opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données. Amazon S3 suit la progression, envoie des notifications et stocke un rapport de fin d'opérations détaillé sur toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et contrôlable. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Utilisez S3 Batch Operations pour copier des objets et définir des étiquettes d'objet ou des listes de contrôle d'accès (ACL). Vous pouvez également lancer des restaurations d'objets à partir de S3 Glacier Flexible Retrieval ou invoquer une fonction AWS Lambda pour effectuer des actions personnalisées à l'aide de vos objets. Vous pouvez effectuer ces opérations sur une liste d'objets personnalisée ou utiliser un rapport Amazon S3 Inventory pour faciliter la génération de listes d'objets. Amazon S3 Batch Operations utilise les mêmes opérations d'API Amazon S3 que celles que vous utilisez déjà avec Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et

Utilisation des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Batch Operations avec S3 Express One Zone et les compartiments de répertoires, consultez Utilisation de Batch Operations avec les compartiments de répertoires.

Principes de base de S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. S3 Batch Operations peut exécuter une seule opération ou action sur des listes d'objets Amazon S3 que vous spécifiez.

Terminologie

Cette section utilise les termes manifeste, tâches, opérations et sous-tâches, dont la définition est la suivante :

Manifeste

Un manifeste est un objet Amazon S3 qui contient les clés d'objet sur lesquelles Amazon S3 doit agir. Si vous souhaitez créer une tâche Batch Operations, vous devez fournir un manifeste. Votre manifeste généré par l'utilisateur doit contenir le nom du compartiment, la clé d'objet et, facultativement, la version de chaque objet. Si vous fournissez un manifeste généré par l'utilisateur, il doit se présenter sous la forme d'un rapport Amazon S3 Inventory ou d'un fichier CSV.

Vous pouvez aussi indiquer à Amazon S3 de générer automatiquement un manifeste en fonction des critères de filtre d'objet que vous spécifiez lors de la création de la tâche. Cette option est disponible pour les tâches Batch Operations que vous créez dans la console Amazon S3, ou pour tout type de tâche que vous créez à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Tâche

Une tâche est l'unité de travail de base de S3 Batch Operations. Une tâche contient toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'opération spécifiée pour les objets répertoriés dans le manifeste. Une fois que vous avez fourni ces informations et que vous demandez le lancement de la tâche, celle-ci effectue l'opération pour chaque objet présent dans le manifeste.

Opération

L'opération est le type d'action d'API, telle que la copie d'objets, que vous souhaitez faire exécuter par la tâche Batch Operations. Chaque tâche effectue un seul type d'opération sur tous les objets spécifiés dans le manifeste.

Sous-tâche

Une sous-tâche est l'unité d'exécution d'une tâche. Une sous-tâche représente un appel unique à une opération d'Amazon S3 ou d'API AWS Lambda en vue d'effectuer l'opération de la tâche sur un objet unique. Pendant toute la durée de vie d'une tâche, S3 Batch Operations crée une seule tâche pour chaque objet spécifié dans le manifeste.

Fonctionnement d'une tâche S3 Batch Operations

Une tâche est l'unité de travail de base de S3 Batch Operations. Une tâche contient toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'opération spécifiée pour une liste d'objets. Pour créer une tâche, vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets et vous spécifiez l'action à exécuter sur ces objets.

Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge par S3 Batch Operations, consultez Opérations prises en charge par S3 Batch Operations.

Une tâche par lot exécute une opération spécifiée sur chaque objet inclus dans son manifeste. Un manifeste répertorie les objets que vous souhaitez traiter par le biais d'une tâche par lot et il est stocké sous forme d'objet dans un compartiment. Vous pouvez utiliser un rapport Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory au format comma-separated values (CSV) comme manifeste, ce qui facilite la création de grandes listes d'objets situés dans un compartiment. Vous pouvez également spécifier un manifeste dans un format CSV simple qui vous permet d'effectuer des opérations par lot sur une liste personnalisée d'objets stockés dans un compartiment unique.

Une fois que vous avez créé une tâche, Amazon S3 traite la liste d'objets du manifeste et exécute l'opération spécifiée sur chaque objet. Pendant qu'une tâche est en cours, vous pouvez surveiller sa progression par programme ou via la console Amazon S3. Vous pouvez également configurer une tâche pour générer un rapport de fin lorsque celle-ci se termine. Le rapport de fin décrit les résultats de chaque sous-tâche. Pour plus d'informations sur la surveillance des tâches, consultez Gestion des tâches S3 Batch Operations.

Des coûts sont associés à S3 Batch Operations. La création de tâches Batch Operations vous est facturée, y compris les tâches annulées avant leur fin. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Par défaut, les tâches S3 Batch Operations peuvent traiter jusqu'à 4 milliards d'objets pour toutes les opérations. Plus précisément, les tâches Copie, Balisage d'objet, Verrouillage d'objet, invoquant une fonction AWS Lambda et Réplication par lot peuvent prendre en charge jusqu'à 20 milliards d'objets. Les tâches Réplication par lot actives sont limitées à 6 par compte AWS. Pour commencer à créer une tâche Batch Operations, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Tutoriel de S3 Batch Operations

Le didacticiel suivant présente les procédures complètes des tâches de certaines tâches Batch Operations.

- Didacticiel : transcodage par lot de vidéos avec S3 Batch Operations

Octroi d'autorisations pour Batch Operations

Avant de créer et d'exécuter des tâches S3 Batch Operations, vous devez accorder les autorisations requises. Pour créer une tâche S3 Batch Operations, l'autorisation de l'utilisateur `s3:CreateJob` est requise. La même entité qui crée la tâche doit également avoir l'autorisation `iam:PassRole` pour pouvoir transmettre le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) spécifié pour la tâche à Batch Operations.

Pour plus d'informations générales sur la spécification des ressources IAM, consultez Éléments de stratégie JSON IAM : Ressource dans le Guide de l'utilisateur IAM. Les sections suivantes fournissent des informations sur la création d'un rôle IAM et l'attachement de stratégies.

Rubriques

- Création d'un rôle IAM S3 Batch Operations
- Attachement des stratégies d'autorisations

Création d'un rôle IAM S3 Batch Operations

Amazon S3 doit avoir l'autorisation d'effectuer des tâches S3 Batch Operations en votre nom. Vous pouvez accorder ces autorisations via un rôle AWS Identity and Access Management (IAM). Cette

section fournit des exemples de stratégies d'approbation et d'autorisation que vous utilisez lors de la création d'un rôle IAM. Pour plus d'informations, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour obtenir des exemples, consultez Contrôle des autorisations pour Batch Operations à l'aide de balises de tâche et Copie d'objets à l'aide de S3 Batch Operations.

Dans vos politiques IAM, vous pouvez également utiliser des clés de condition pour filtrer les autorisations d'accès pour les tâches S3 Batch Operations. Pour obtenir plus d'informations ainsi que la liste complète des clés de condition spécifiques à Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Stratégie d'approbation

Vous attachez la stratégie d'approbation suivante au rôle IAM afin de permettre au principal de service S3 Batch Operations d'endosser le rôle.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"batchoperations.s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

Attachement des stratégies d'autorisations

En fonction du type d'opérations, vous pouvez attacher l'une des stratégies suivantes.

Avant de configurer les autorisations, veuillez noter ce qui suit :

- Indépendamment de l'opération, Amazon S3 a besoin d'autorisations pour lire l'objet manifeste depuis votre compartiment S3 et, éventuellement, écrire un rapport dans votre compartiment. Dès lors, toutes les stratégies d'autorisations suivantes incluent ces autorisations.
- Pour les manifestes de rapport Amazon S3 Inventory, S3 Batch Operations nécessite l'autorisation de lire l'objet manifest.json et tous les fichiers de données CSV associés.
- Des autorisations spécifiques à la version comme `s3:GetObjectVersion` sont requises uniquement quand vous spécifiez l'ID de version des objets.
- Si vous exécutez S3 Batch Operations sur des objets chiffrés, le rôle IAM doit également avoir accès aux clés AWS KMS utilisées pour les chiffrer.
- Si vous soumettez un manifeste de rapport d'inventaire chiffré avec AWS KMS, votre politique IAM doit inclure les autorisations `"kms:Decrypt"` et `"kms:GenerateDataKey"` pour l'objet manifest.json et tous les fichiers de données CSV associés.
- Si la tâche Batch Operations génère un manifeste dans un compartiment pour lequel les listes de contrôle d'accès (ACL) sont activées et qui se trouve dans un autre Compte AWS, vous devez accorder l'autorisation `s3:PutObjectAcl` dans la politique IAM du rôle IAM configuré pour le traitement par lot. Si vous n'incluez pas cette autorisation, le traitement par lot échoue avec l'erreur `Error occurred when preparing manifest: Failed to write manifest`.

Copie d'objets : PutObject

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:PutObjectTagging"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectAcl",
```

```
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Remplacement des balises d'objet : PutObjectTagging

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObjectTagging",
```

```
        "s3:PutObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Suppression du balisage d'un objet : DeleteObjectTagging

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
              "s3:DeleteObjectTagging",
              "s3:DeleteObjectVersionTagging"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ]
```

```
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Remplacement de la liste de contrôle d'accès : PutObjectAcl

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
```

```
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Restauration des objets : RestoreObject

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
          "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    },
```

```
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Application de la rétention du verrouillage d'objet : PutObjectRetention

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:BypassGovernanceRetention"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Applications de la conservation légale du verrouillage d'objet : PutObjectLegalHold

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObjectLegalHold",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Réplication d'objets existants : InitiateReplication avec un manifeste généré par S3

Optez pour cette politique si vous utilisez et stockez un manifeste généré par S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Batch Operations pour répliquer des objets existants, consultez Réplication d'objets existants via la réplication par lot.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Action":[
            "s3:InitiateReplication"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Action":[
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:PutInventoryConfiguration"
```

```
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
            ]
         },
         {
            "Action":[
               "s3:GetObject",
               "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
         },
         {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
               "s3:PutObject"
            ],
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*",
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
         }
      ]
}
```

Réplication d'objets existants : InitiateReplication avec un manifeste utilisateur

Utilisez cette politique si vous utilisez un manifeste fourni par l'utilisateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Batch Operations pour répliquer des objets existants, consultez Réplication d'objets existants via la réplication par lot.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
```

```
            "Action":[
               "s3:InitiateReplication"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ]
         },
         {
            "Action":[
               "s3:GetObject",
               "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
         },
         {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
               "s3:PutObject"
            ],
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
            ]
         }
      ]
}
```

Calculer la somme de contrôle : autorisez **`GetObject`**, **`GetObjectVersion`**, **`RestoreObject`** et **`PutObject`**

Utilisez cette politique si vous essayez d'utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle avec S3 Batch Operations. Les autorisations `GetObject`, `GetObjectVersion` et `RestoreObject` sont requises pour obtenir et lire les octets de données stockées. Remplacez les espaces réservés à la saisie utilisateur par vos propres informations. Pour plus d'informations sur l'opération Calculer la somme de contrôle, consultez Vérification de l'intégrité des données d'un objet au repos dans Amazon S3.

```
{
```

```
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:RestoreObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Création d'une tâche S3 Batch Operations

Amazon S3 Batch Operations vous permet d'effectuer des opérations par lot à grande échelle sur une liste d'objets Amazon S3 spécifiques. Cette section décrit les informations dont vous avez besoin pour créer une tâche S3 Batch Operations ainsi que les résultats d'une demande `CreateJob`. Elle fournit également des instructions sur la création d'une tâche Batch Operations à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et du kit AWS SDK pour Java.

Lorsque vous créez une tâche S3 Batch Operations, vous pouvez demander un rapport de fin de tâche pour toutes les tâches ou uniquement pour les tâches qui ont échoué. Tant qu'au moins une tâche a été invoquée avec succès, S3 Batch Operations génère un rapport pour les tâches qui ont été achevées, qui ont échoué ou qui ont été annulées. Pour plus d'informations, consultez Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations.

Rubriques

- Éléments d'une demande de tâche d'opération par lot
- Spécification d'un manifeste
- Génération automatique d'une liste d'objets et enregistrement de celle-ci sous forme de fichier manifeste
- Création d'un fichier manifeste
- Utilisation d'un manifeste existant
- Création d'une tâche
- Réponses à la tâche

Éléments d'une demande de tâche d'opération par lot

Pour créer une tâche S3 Batch Operations, vous devez fournir les informations suivantes :

Opération

Spécifiez l'opération que la tâche S3 Batch Operations doit exécuter sur les objets du manifeste. Chaque type d'opération accepte des paramètres spécifiques à cette opération. Avec Batch Operations, vous pouvez effectuer une opération en bloc avec les mêmes résultats que si vous effectuez l'opération sur chaque objet, un par un.

Manifeste

Un manifeste est une liste d'objets Amazon S3 qui contient les clés d'objet sur lesquelles Amazon S3 doit agir. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour spécifier un manifeste pour une tâche Batch Operations :

- Demander à Batch Operations de générer une liste d'objets en fonction des métadonnées que vous spécifiez. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de fichier manifeste et l'utiliser lors de la création de votre tâche. Cette option est disponible pour tous les types de tâches que vous créez à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

- Générer automatiquement une liste d'objets sur la base d'une configuration de réplication existante. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de fichier manifeste et l'utiliser pour de futures tâches.
- Créer manuellement un nouveau fichier manifeste.
- Utiliser un manifeste existant.

> **Note**
>
> - Quelle que soit la manière dont vous spécifiez les objets, le manifeste lui-même doit être stocké dans un compartiment à usage général. Batch Operations ne peut pas importer de manifestes existants à partir de compartiments de répertoires, ni enregistrer les listes d'objets générées comme manifestes dans ces compartiments. Toutefois, les objets décrits dans le manifeste peuvent être stockés dans des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Compartiments de répertoires.
> - Si les objets de votre manifeste se trouvent dans un compartiment avec gestion des versions, le fait de spécifier les ID de version des objets indique à Batch Operations d'effectuer l'opération sur une version spécifique. Si aucun ID de version n'est spécifié, Batch Operations effectue l'opération sur la version la plus récente des objets. Si votre manifeste comprend un champ d'identification de version, vous devez fournir un identifiant de version pour tous les objets du manifeste.

Pour plus d'informations, consultez Spécification d'un manifeste.

Priority

Utilisez les priorités pour indiquer la priorité relative de cette tâche par rapport aux autres s'exécutant dans votre compte. Un nombre plus élevé indique une priorité plus élevée.

Les priorités n'ont de sens que par rapport aux priorités établies pour d'autres tâches dans le même compte et la même Région. Ainsi, vous pouvez choisir le système de numérotation qui vous convient. Par exemple, vous pouvez affecter à toutes les tâches Restaurer (`RestoreObject`) la priorité 1, à toutes les tâches Copier (`CopyObject`) la priorité 2 et à toutes les tâches Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL) (`PutObjectAcl`) la priorité 3.

S3 Batch Operations traite les tâches en fonction de leur numéro de priorité, mais un ordre strict n'est pas garanti. Par conséquent, n'utilisez pas les priorités de tâche pour vous assurer qu'une tâche commence ou finit avant une autre. Si vous devez garantir un ordre strict, attendez qu'une tâche se termine avant de démarrer la suivante.

RoleArn

Spécifiez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) pour exécuter la tâche. Le rôle IAM que vous utilisez doit avoir les autorisations suffisantes pour exécuter l'opération spécifiée dans la tâche. Par exemple, pour exécuter une tâche `CopyObject`, le rôle IAM doit avoir l'autorisation `s3:GetObject` pour le compartiment source et l'autorisation `s3:PutObject` pour le compartiment de destination. Le rôle a également besoin d'autorisations pour lire le manifeste et générer le rapport d'achèvement.

Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les autorisations Amazon S3, consultez Actions de politique pour Amazon S3.

> **Note**
>
> Les tâches Batch Operations qui effectuent des actions sur des compartiments de répertoires nécessitent des autorisations spécifiques. Pour plus d'informations, consultez AWS Identity and Access Management (IAM) pour S3 Express One Zone.

Rapport

Indiquez si vous souhaitez que S3 Batch Operations génère un rapport d'achèvement. Si vous demandez un rapport d'achèvement, vous devez également fournir les paramètres du rapport dans cet élément. Les informations suivantes sont requises :

- Le compartiment dans lequel vous souhaitez stocker le rapport

  > **Note**
  >
  > Le rapport doit être stocké dans un compartiment à usage général. Batch Operations ne peut pas enregistrer les rapports dans des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Compartiments de répertoires.

- Le format du rapport
- Si vous souhaitez que le rapport comprenne les détails de toutes les tâches ou uniquement de celles ayant échoué
- Une chaîne de préfixe facultative

Si le champ `CreateJob.Report.ExpectedBucketOwner` est renseigné, il faut que le propriétaire du compartiment du rapport d'achèvement corresponde. Dans le cas contraire, la tâche échoue.

> **Note**
>
> Les rapports d'achèvement sont toujours chiffrés côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Les balises (facultatif)

Vous pouvez étiqueter et contrôler l'accès à vos tâches S3 Batch Operations en ajoutant des étiquettes. Vous pouvez utiliser des balises pour identifier qui est responsable d'une tâche Batch Operations ou pour contrôler comment les utilisateurs interagissent avec les tâches Batch Operations. La présence d'étiquettes de tâche peut octroyer ou limiter la capacité d'un utilisateur à annuler une tâche, activer une tâche dans l'état de confirmation ou modifier le niveau de priorité d'une tâche. Par exemple, vous pouvez accorder à un utilisateur l'autorisation d'invoquer l'opération `CreateJob`, à condition que la tâche soit créée avec la balise `"Department=Finance"`.

Vous pouvez créer des tâches avec des étiquettes qui leur sont attachées et ajouter des étiquettes aux travaux après les avoir créés.

Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'étiquettes".

Description (facultative)

Pour suivre et surveiller votre tâche, vous pouvez également fournir une description de 256 caractères maximum. Amazon S3 inclut cette description chaque fois qu'il renvoie des informations sur une tâche ou affiche les détails de la tâche sur la console Amazon S3. Cela vous permet de trier et filtrer facilement les tâches en fonction des descriptions que vous avez allouées. Comme les descriptions n'ont pas à être uniques, vous pouvez utiliser les descriptions comme catégories (par exemple, « Tâches hebdomadaires de copie des journaux ») pour vous aider à suivre les groupes de tâches similaires.

Spécification d'un manifeste

Un manifeste est une liste d'objets Amazon S3 qui contient les clés d'objet sur lesquelles Amazon S3 doit agir. Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour spécifier un manifeste pour une tâche Batch Operations :

- Demander à Batch Operations de générer une liste d'objets en fonction des métadonnées que vous spécifiez. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de manifeste et l'utiliser lors de la création de votre tâche. Cette option est disponible pour tous les types de tâches que vous créez à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.
- Générer automatiquement une liste d'objets sur la base d'une configuration de réplication existante. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de manifeste et l'utiliser pour de futures tâches.
- Créer manuellement un nouveau fichier manifeste.
- Utiliser un manifeste existant.

> **Note**
>
> - Amazon S3 Batch Operations ne prend pas en charge la génération de listes d'objets entre régions.
> - Quelle que soit la manière dont vous spécifiez les objets, le manifeste lui-même doit être stocké dans un compartiment à usage général. Batch Operations ne peut pas importer de manifestes existants à partir de compartiments de répertoires, ni enregistrer les listes d'objets générées comme manifestes dans ces compartiments. Toutefois, les objets décrits dans le manifeste peuvent être stockés dans des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Compartiments de répertoires.

Génération automatique d'une liste d'objets et enregistrement de celle-ci sous forme de fichier manifeste

Vous pouvez demander à Amazon S3 de générer automatiquement une liste d'objets sur la base des métadonnées que vous spécifiez. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de manifeste et l'utiliser lors de la création de votre tâche. Cette option est disponible pour tous les types de tâches que vous créez à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Pour générer automatiquement une liste d'objets et l'enregistrer sous forme de fichier manifeste, vous devez spécifier les éléments suivants dans le cadre de votre demande de création de tâche :

- Informations sur le compartiment qui contient vos objets sources, y compris le propriétaire du compartiment et l'Amazon Resource Name (ARN).
- Informations sur la sortie du manifeste, notamment un indicateur permettant de créer un fichier manifeste, le propriétaire du compartiment de sortie, l'ARN, le préfixe, le format du fichier et le type de chiffrement.
- Critères facultatifs pour filtrer les objets en fonction de leur date de création, de leur nom de clé, de leur taille, de leur type de chiffrement, de l'ARN de la clé KMS, de la clé de compartiment et de la classe de stockage. Dans le cas des tâches de réplication, vous pouvez également utiliser des balises pour filtrer les objets.

Critères de filtre d'objet

Pour filtrer les objets à inclure dans une liste d'objets générée automatiquement, vous pouvez spécifier les critères suivants. Pour plus d'informations, consultez JobManifestGeneratorFilter dans la Référence des API Amazon S3.

CreatedAfter

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source créés après cet instant.

CreatedBefore

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source créés avant cet instant.

EligibleForReplication

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut les objets uniquement s'ils sont éligibles à la réplication conformément à la configuration de réplication du compartiment source.

KeyNameConstraint

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source dont les clés d'objet correspondent aux contraintes de chaîne spécifiées pour MatchAnySubstring, MatchAnyPrefix et MatchAnySuffix.

MatchAnySubstring : si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut des objets si la chaîne spécifiée apparaît n'importe où dans la chaîne clé de l'objet.

MatchAnyPrefix : si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut des objets si la chaîne spécifiée apparaît au début de la chaîne clé de l'objet.

MatchAnySuffix : si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut des objets si la chaîne spécifiée apparaît à la fin de la chaîne clé de l'objet.

MatchAnyObjectEncryption

Si elle est fournie, la liste d'objets générée enregistrée en tant que fichier manifeste inclut uniquement les objets du compartiment source et le type de chiffrement côté serveur indiqué (SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C ou NOT-SSE). Si vous sélectionnez SSE-KMS ou DSSE-KMS, vous pouvez éventuellement filtrer vos résultats en spécifiant un ARN de clé KMS. Si vous sélectionnez SSE-KMS, vous pouvez également filtrer vos résultats en fonction du statut d'activation de la clé de compartiment.

MatchAnyStorageClass

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source stockés avec la classe de stockage spécifiée.

ObjectReplicationStatuses

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source présentant l'un des statuts de réplication spécifiés.

ObjectSizeGreaterThanBytes

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source dont la taille de fichier est supérieure au nombre d'octets spécifié.

ObjectSizeLessThanBytes

Si ce critère est fourni, le manifeste généré inclut uniquement les objets du compartiment source dont la taille de fichier est inférieure au nombre d'octets spécifié.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas cloner la plupart des tâches ayant des listes d'objets générées automatiquement enregistrées sous forme de manifestes. Les tâches de réplication par lot peuvent être clonées, sauf lorsqu'elles utilisent les critères de filtre de manifeste `KeyNameConstraint`, `MatchAnyStorageClass`, `ObjectSizeGreaterThanBytes` ou `ObjectSizeLessThanBytes`.

La syntaxe permettant de spécifier les critères du manifeste varie en fonction de la méthode que vous utilisez pour créer votre tâche. Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Création d'une tâche.

Création d'un fichier manifeste

Pour créer manuellement un fichier manifeste, vous devez spécifier la clé d'objet du manifeste, l'ETag (balise d'entité) et l'ID de version facultatif dans une liste au format CSV. Les contenus du manifeste doivent être codés au format URL.

Par défaut, Amazon S3 utilise automatiquement le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour chiffrer un manifeste chargé dans un compartiment Amazon S3. Les manifestes qui utilisent un chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) ne sont pas pris en charge. Les manifestes qui utilisent le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ne sont pris en charge que si des rapports d'inventaire au format CSV sont utilisés. L'utilisation d'un manifeste créé manuellement avec AWS KMS n'est pas prise en charge.

Votre manifeste doit contenir le nom du compartiment, la clé d'objet et, facultativement, la version de chaque objet. Les autres champs du manifeste ne sont pas utilisés par S3 Batch Operations.

> **Note**
>
> Si les objets de votre manifeste se trouvent dans un compartiment avec gestion des versions, le fait de spécifier les ID de version des objets indique à Batch Operations d'effectuer l'opération sur une version spécifique. Si aucun ID de version n'est spécifié, Batch Operations effectue l'opération sur la version la plus récente des objets. Si votre manifeste comprend un champ d'identification de version, vous devez fournir un identifiant de version pour tous les objets du manifeste.

Voici un exemple de manifeste au format CSV sans ID de version.

```
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey1
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey2
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey3
amzn-s3-demo-bucket1,photos/jpgs/objectkey4
amzn-s3-demo-bucket1,photos/jpgs/newjersey/objectkey5
amzn-s3-demo-bucket1,object%20key%20with%20spaces
```

Voici un exemple de manifeste au format CSV incluant les ID de version.

```
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey1,PZ9ibn9D5lP6p298B7S9_ceqx1n5EJ0p
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey2,YY_ouuAJByNW1LRBfFMfxMge7XQWxMBF
amzn-s3-demo-bucket1,objectkey3,jbo9_jhdPEyB4RrmOxWS0kU0EoNrU_oI
amzn-s3-demo-bucket1,photos/jpgs/objectkey4,6EqlikJJxLTsHsnbZbSRffn24_eh5Ny4
amzn-s3-demo-bucket1,photos/jpgs/newjersey/objectkey5,imHf3FAiRsvBW_EHB8GOu.NHunHO1gVs
amzn-s3-demo-bucket1,object%20key%20with%20spaces,9HkPvDaZY5MVbMhn6TMn1YTb5ArQAo3w
```

Utilisation d'un manifeste existant

Vous pouvez spécifier un manifeste existant pour créer une tâche Batch Operations dans l'un des deux formats suivants :

- Rapport Amazon S3 Inventory : il doit s'agir d'un rapport d'inventaire Amazon S3 au format CSV. Vous devez spécifier le fichier `manifest.json` associé au rapport d'inventaire. Pour plus d'informations sur les rapports d'inventaire, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory. Si le rapport d'inventaire inclut des ID de version, S3 Batch Operations s'exécute sur les versions d'objets spécifiques.

  > **Note**
  >
  > - S3 Batch Operations prend en charge des rapports d'inventaire CSV chiffrés avec SSE-KMS.
  > - Si vous soumettez un manifeste de rapport d'inventaire chiffré avec SSE-KMS, votre politique IAM doit inclure les autorisations `"kms:Decrypt"` et `"kms:GenerateDataKey"` pour l'objet `manifest.json` et tous les fichiers de données CSV associés.

- Fichier CSV : chaque ligne du fichier doit inclure le nom du compartiment, la clé d'objet et, éventuellement, la version de l'objet. Les clés d'objets doivent être encodées en URL, comme montré dans les exemples suivants. Le manifeste doit inclure soit des ID de version pour tous les objets ou omettre les ID de version pour tous les objets. Pour plus d'informations sur le format de manifeste CSV, consultez JobManifestSpec dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

  > **Note**
  >
  > S3 Batch Operations ne prend pas en charge les fichiers manifestes CSV chiffrés avec SSE-KMS.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez un manifeste créé manuellement et un compartiment avec gestion des versions, nous vous recommandons de spécifier les ID de version des objets. Lorsque vous créez une tâche, S3 Batch Operations analyse l'intégralité du manifeste avant d'exécuter la tâche. Cependant, cela ne crée pas d'instantané de l'état de ce compartiment.
> Les manifestes pouvant contenir des milliards d'objets, l'exécution des tâches peut prendre beaucoup de temps, ce qui peut avoir une incidence sur la version d'un objet sur laquelle la tâche agit. Supposons que vous remplaciez un objet par une nouvelle version pendant qu'une tâche s'exécute et que vous n'avez pas spécifié d'ID de version pour cet objet. Dans ce cas, Amazon S3 effectue l'opération sur la dernière version de l'objet, et non pas sur la version qui existait lorsque vous avez créé la tâche. Le seul moyen d'éviter ce comportement consiste à spécifier des ID de version pour les objets répertoriés dans le manifeste.

Création d'une tâche

Vous pouvez créer des tâches S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Pour plus d'informations sur la création d'une demande de tâche, consultez Éléments d'une demande de tâche d'opération par lot.

Prérequis

Avant de créer une tâche Batch Operations, vérifiez que vous avez configuré les autorisations pertinentes. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations pour Batch Operations .

Utilisation de la console S3

Pour créer une tâche Batch Operations à l'aide de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez Opérations par lot dans le volet de navigation de gauche de la console Amazon S3.
3. Choisissez Créer une tâche.
4. Sous Choisissez la région et l'étendue, choisissez et affichez la région AWS dans laquelle vous souhaitez créer votre tâche.

> **Note**
>
> Pour les opérations de copie, vous devez créer la tâche dans la même région que le compartiment de destination. Pour toutes les autres opérations, vous devez créer la tâche dans la même région que les objets figurant dans le manifeste.

5. Pour Portée, spécifiez la liste d'objets sur laquelle votre tâche Batch Operations portera.

   Sous Liste d'objets, vous pouvez choisir de générer un manifeste à l'aide d'une liste d'objets, de générer un manifeste à l'aide d'une configuration de réplication ou d'utiliser un manifeste existant.

   - Si vous choisissez Générer une liste d'objets, une liste d'objets est automatiquement générée en fonction de l'emplacement source et des métadonnées que vous spécifiez. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de manifeste et l'utiliser pour de futures tâches.

     > **Note**
     >
     > Remarque : pour générer une liste d'objets, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration`. Le compartiment source doit être un compartiment à usage général.

   - Si vous choisissez Utiliser un manifeste existant, vous pouvez importer une liste d'objets d'un manifeste existant. Un manifeste est un rapport S3 Inventory ou un fichier CSV qui répertorie les objets sur lesquels vous souhaitez que Batch Operations agisse.
   - Si vous choisissez Utiliser une configuration de réplication, vous pouvez générer automatiquement une liste d'objets sur la base d'une configuration de réplication existante. Vous pouvez enregistrer cette liste sous forme de manifeste et l'utiliser pour de futures tâches.

   Pour cet exemple, choisissez Générer une liste d'objets.
6. Pour Compte source, choisissez le compte qui possède les objets source.
7. Sous Source, saisissez le chemin d'accès à votre source, par exemple, `s3://` *`amzn-s3-demo-bucket`*.
8. Sous Filtres d'objet, vous pouvez utiliser des filtres pour filtrer sur n'importe quelle partie de la clé d'objet ou sur la fin de la clé d'objet. Les filtres de clé d'objet aident à affiner la liste des objets à utiliser dans le manifeste. Pour Filtres de métadonnées d'objet, choisissez des filtres pour définir plus précisément l'étendue des objets à inclure dans le manifeste.

9. Sous Choisir l'opération, choisissez le type d'opération que vous souhaitez effectuer sur tous les objets répertoriés dans le manifeste. Si votre manifeste fait référence à des objets stockés dans un compartiment de répertoires, utilisez uniquement les opérations de copie ou d'invocation de la fonction AWS Lambda. Toutes les autres opérations ne sont pas prises en charge.
10. Après avoir sélectionné un type d'opération, choisissez Suivant.
11. Renseignez l'option Configurer des options supplémentaires, puis sélectionnez Suivant.
12. Sous Vérification, vérifiez les paramètres. Si vous devez apporter des modifications, choisissez Précédent. Sinon, vous pouvez choisir Créer une tâche.

Utilisation de la AWS CLI

Pour créer votre tâche Batch Operations avec l'AWS CLI, choisissez l'un des exemples suivants, selon que vous spécifiez un manifeste existant ou que vous générez un manifeste automatiquement.

Specify manifest

L'exemple suivant montre comment utiliser AWS CLI pour créer une tâche S3 Batch Operations `S3PutObjectTagging` qui agit sur les objets répertoriés dans un fichier manifeste existant.

Pour créer une tâche Batch Operations **`S3PutObjectTagging`** en spécifiant un manifeste

1. Utilisez les commandes suivantes pour créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM), puis créez une politique IAM pour attribuer les autorisations appropriées. Le rôle et la politique suivants accordent à Amazon S3 l'autorisation d'ajouter des balises d'objet, dont vous aurez besoin lors de la création de la tâche dans une étape ultérieure.

   a. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer un rôle IAM qui sera utilisé par Batch Operations. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`S3BatchJobRole`* par le nom que vous souhaitez donner à ce rôle.

```
aws iam create-role \
 --role-name S3BatchJobRole \
 --assume-role-policy-document '{
   "Version": "2012-10-17"       ,
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"batchoperations.s3.amazonaws.com"
```

```
        },
        "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}'
```

Prenez note de l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle. Vous aurez besoin de l'ARN lors de la création d'une tâche.

b. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer une politique IAM avec les autorisations nécessaires et l'attacher au rôle IAM que vous avez créé à l'étape précédente. Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires, consultez Octroi d'autorisations pour Batch Operations .

> **Note**
>
> Les tâches Batch Operations qui effectuent des actions sur des compartiments de répertoires nécessitent des autorisations spécifiques. Pour plus d'informations, consultez AWS Identity and Access Management (IAM) pour S3 Express One Zone.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez les *user input placeholders* comme suit :

- Remplacez *S3BatchJobRole* par le nom de votre rôle IAM. Assurez-vous que ce nom correspond au nom que vous avez utilisé précédemment.
- Remplacez *PutObjectTaggingBatchJobPolicy* par le nom que vous souhaitez donner à la politique IAM.
- Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket* par le nom du compartiment qui contient les objets auxquels vous souhaitez appliquer des balises.
- Remplacez *amzn-s3-demo-manifest-bucket* par le nom du compartiment qui contient le manifeste.
- Remplacez *amzn-s3-demo-completion-report-bucket* par le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez que le rapport d'achèvement soit généré.

```
aws iam put-role-policy \
```

```
  --role-name S3BatchJobRole \
  --policy-name PutObjectTaggingBatchJobPolicy \
  --policy-document '{
  "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'
```

2. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer une tâche `S3PutObjectTagging`.

   Le fichier `manifest.csv` fournit une liste des valeurs de compartiment et de clé d'objet. Cette tâche applique les balises spécifiées aux objets identifiés dans le manifeste. `ETag` est

l'ETag de l'objet `manifest.csv` que vous pouvez obtenir à partir de la console Amazon S3. Cette demande spécifie le paramètre `no-confirmation-required`, afin que vous puissiez exécuter la tâche sans avoir à la confirmer avec la commande `update-job-status`. Pour plus d'informations, consultez create-job dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Remplacez *`IAM-role`* par l'ARN du rôle IAM que vous avez créé auparavant.

```
aws s3control create-job \
    --region us-west-2 \
    --account-id acct-id \
    --operation '{"S3PutObjectTagging": { "TagSet": [{"Key":"keyOne",
 "Value":"ValueOne"}] }}' \
    --manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820","Fields":
["Bucket","Key"]},"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-
bucket/manifest.csv","ETag":"60e460c9d1046e73f7dde5043ac3ae85"}}' \
    --report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
completion-report-bucket","Prefix":"final-reports",
 "Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"ReportScope":"AllTasks"}' \
    --priority 42 \
    --role-arn IAM-role \
    --client-request-token $(uuidgen) \
    --description "job description" \
    --no-confirmation-required
```

En réponse, Amazon S3 renvoie un ID de tâche (par exemple, `00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c`). Vous aurez besoin de l'ID de la tâche pour identifier, surveiller et modifier la tâche.

Generate manifest

L'exemple suivant montre comment créer une tâche S3 Batch Operations `S3DeleteObjectTagging` qui génère automatiquement un manifeste en fonction de vos critères de filtre d'objet. Ces critères incluent la date de création, le nom de la clé, la taille, la classe de stockage et les balises.

Pour créer une tâche Batch Operations **`S3DeleteObjectTagging`** en générant un manifeste

1. Utilisez les commandes suivantes pour créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM), puis créez une politique IAM pour attribuer les autorisations. Le rôle et la politique suivants accordent à Amazon S3 l'autorisation de supprimer des balises d'objet, dont vous aurez besoin lors de la création de la tâche dans une étape ultérieure.

   a. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer un rôle IAM qui sera utilisé par Batch Operations. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`S3BatchJobRole`* par le nom que vous souhaitez donner à ce rôle.

```
aws iam create-role \
 --role-name S3BatchJobRole \
 --assume-role-policy-document '{
   "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"batchoperations.s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}'
```

   Prenez note de l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle. Vous aurez besoin de l'ARN lors de la création d'une tâche.

   b. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer une politique IAM avec les autorisations nécessaires et l'attacher au rôle IAM que vous avez créé à l'étape précédente. Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires, consultez Octroi d'autorisations pour Batch Operations .

> **Note**
>
> Les tâches Batch Operations qui effectuent des actions sur des compartiments de répertoires nécessitent des autorisations spécifiques. Pour plus

d'informations, consultez AWS Identity and Access Management (IAM) pour S3 Express One Zone.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez les *user input placeholders* comme suit :

- Remplacez *S3BatchJobRole* par le nom de votre rôle IAM. Assurez-vous que ce nom correspond au nom que vous avez utilisé précédemment.
- Remplacez *DeleteObjectTaggingBatchJobPolicy* par le nom que vous souhaitez donner à la politique IAM.
- Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket* par le nom du compartiment qui contient les objets auxquels vous souhaitez appliquer des balises.
- Remplacez *amzn-s3-demo-manifest-bucket* par le nom du compartiment dans lequel vous voulez enregistrer le manifeste.
- Remplacez *amzn-s3-demo-completion-report-bucket* par le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez que le rapport d'achèvement soit généré.

```
aws iam put-role-policy \
  --role-name S3BatchJobRole \
  --policy-name DeleteObjectTaggingBatchJobPolicy \
  --policy-document '{
  "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
  "Statement":[
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:DeleteObjectTagging",
        "s3:DeleteObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutInventoryConfiguration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
    },
```

```
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect":"Allow",
      "Action":[
        "s3:PutObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource":[
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'
```

2. Utilisez l'exemple de commande suivant pour créer la tâche `S3DeleteObjectTagging`.

   Dans cet exemple, les valeurs de la section `--report` spécifient le compartiment, le préfixe, le format et la portée du rapport de tâche qui sera généré. La section `--manifest-generator` fournit des informations sur le compartiment source qui contient les objets sur lesquels la tâche agira, des informations sur la liste de sortie du manifeste qui sera générée pour la tâche et les critères de filtre permettant de réduire l'étendue des objets à inclure dans le manifeste en fonction de la date de création, de contraintes de nom, de la taille et de la classe de stockage. La commande spécifie également la priorité de la tâche, le rôle IAM et la Région AWS.

   Pour plus d'informations, consultez create-job dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations. Remplacez *IAM-role* par l'ARN du rôle IAM que vous avez créé auparavant.

```
aws s3control create-job \
    --account-id 012345678901 \
    --operation '{
        "S3DeleteObjectTagging": {}
    }' \
    --report '{
        "Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
        "Prefix":"reports",
        "Format":"Report_CSV_20180820",
        "Enabled":true,
        "ReportScope":"AllTasks"
    }' \
    --manifest-generator '{
        "S3JobManifestGenerator": {
          "ExpectedBucketOwner": "012345678901",
          "SourceBucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
          "EnableManifestOutput": true,
          "ManifestOutputLocation": {
            "ExpectedManifestBucketOwner": "012345678901",
            "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket",
            "ManifestPrefix": "prefix",
            "ManifestFormat": "S3InventoryReport_CSV_20211130"
          },
          "Filter": {
            "CreatedAfter": "2023-09-01",
            "CreatedBefore": "2023-10-01",
            "KeyNameConstraint": {
              "MatchAnyPrefix": [
                "prefix"
              ],
              "MatchAnySuffix": [
                "suffix"
              ]
            },
            "ObjectSizeGreaterThanBytes": 100,
            "ObjectSizeLessThanBytes": 200,
            "MatchAnyStorageClass": [
              "STANDARD",
```

```
            "STANDARD_IA"
          ]
        }
      }
    }' \
--priority 2 \
--role-arn IAM-role \
--region us-east-1
```

En réponse, Amazon S3 renvoie un ID de tâche (par exemple, `00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c`). Vous aurez besoin de cet ID de tâche pour identifier, surveiller ou modifier la tâche.

Utilisation de la AWS SDK pour Java

Pour créer votre tâche Batch Operations avec le kit AWS SDK pour Java, vous avez le choix entre deux approches, selon que vous spécifiez un manifeste existant ou que vous générez un manifeste automatiquement :

- Spécifier le manifeste existant : créez une tâche S3 Batch Operations (par exemple, `S3PutObjectTagging`) qui agit sur les objets répertoriés dans un fichier manifeste existant. Cette approche nécessite que vous fournissiez l'emplacement du manifeste, la balise d'entité et les spécifications de format.
- Générer un manifeste automatiquement : créez une tâche S3 Batch Operations (par exemple, `s3PutObjectCopy`) qui génère automatiquement un manifeste sur la base de vos critères de filtre d'objet, notamment la date de création, le nom de la clé et les contraintes de taille.

Les deux approches utilisent le client S3Control pour configurer les opérations des tâches, les spécifications des manifestes, les rapports de tâches, les rôles IAM et d'autres paramètres des tâches, notamment les exigences de priorité et de confirmation.

Pour voir des exemples de création de tâches S3 Batch Operations avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Création d'une tâche par lot pour copier des objets dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour créer une tâche Batch Operations. Pour plus d'informations, veuillez consulter CreateJob dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Réponses à la tâche

Si la demande `CreateJob` aboutit, Amazon S3 renvoie un ID de tâche. L'ID de tâche est un identifiant unique généré automatiquement par Amazon S3 afin que vous puissiez identifier votre tâche Batch Operations et surveiller son statut.

Lorsque vous créez une tâche via AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST, vous pouvez configurer S3 Batch Operations pour commencer automatiquement le traitement de la tâche. La tâche s'exécute dès qu'elle est prête, au lieu d'attendre que des tâches de plus haute priorité soient traitées en premier.

Lorsque vous créez une tâche via la console Amazon S3, vous devez vérifier les détails de la tâche et confirmer que vous voulez l'exécuter avant que Batch Operations commence à la traiter. Si une tâche conserve l'état Suspendu pendant plus de 30 jours, cette tâche échouera.

Opérations prises en charge par S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. S3 Batch Operations peut effectuer une seule opération sur les listes d'objets Amazon S3 que vous spécifiez. Une seule tâche peut effectuer une opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données. Amazon S3 suit la progression, envoie des notifications et stocke un rapport de fin d'opérations détaillé sur toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et contrôlable. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

S3 Batch Operations prend en charge les opérations suivantes :

Copie d'objets

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération par lot Copier copie chaque objet spécifié dans le manifeste. Vous pouvez copier des objets dans un compartiment de la même Région AWS ou d'une autre région. S3 Batch Operations supporte la plupart des options disponibles via Amazon S3 pour copier des objets. Ces options comprennent la définition des métadonnées d'objet, la spécification d'autorisations et la modification de la classe de stockage d'un objet.

Vous pouvez utiliser l'opération Copier pour copier des objets non chiffrés et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement d'objets avec S3 Batch Operations.

Lorsque vous copiez des objets, vous pouvez modifier l'algorithme de contrôle utilisé pour calculer le total de contrôle de l'objet. Si les objets n'ont pas de total de contrôle calculé, vous pouvez également en ajouter un en spécifiant l'algorithme de total de contrôle à utiliser pour Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Pour plus d'informations sur la copie d'objets dans Amazon S3, ainsi que sur les paramètres obligatoires et facultatifs, consultez Copie, déplacement et changement de nom des objets dans ce guide et CopyObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez l'opération Batch Operations Copier, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- Tous les objets sources doivent se trouver dans un même compartiment.
- Tous les objets de destination doivent se trouver dans un même compartiment.
- Vous devez disposer d'autorisations de lecture pour le compartiment source et d'autorisations d'écriture pour le compartiment de destination.
- La taille des objets à copier peut aller jusqu'à 5 Go.
- Si vous essayez de copier des objets depuis les classes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive dans la classe de stockage S3 Standard, vous devez d'abord restaurer ces objets. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé.
- Vous devez créer les tâches Batch Operations Copier dans la région de destination, à savoir la région dans laquelle vous prévoyez de copier les objets.
- Toutes les options `CopyObject` sont prises en charge, à l'exception des vérifications conditionnelles sur les balises d'entité et du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C).
- Si le compartiment de destination n'est associé à aucune version, vous écraserez tous les objets dont le nom de clé est le même.
- Les objets ne sont pas nécessairement copiés dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent dans le manifeste. Pour les compartiments pour lesquels la gestion des versions est activée, si la préservation de l'ordre des versions actuelles ou anciennes est importante, copiez d'abord toutes les anciennes versions. Ensuite, une fois la première tâche terminée, copiez les versions actuelles dans une tâche ultérieure.
- La copie d'objets vers la classe de stockage à redondance réduite (RRS) n'est pas prise en charge.

- Une seule tâche Copier de Batch Operations peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Copie d'objets à l'aide de S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour créer une tâche de copie (`CopyObject`) dans le but de copier des objets dans un même compte ou dans un autre compte de destination.

Les sections suivantes montrent comment stocker et utiliser un manifeste qui se trouve dans un compte différent. Le premier exemple présente comment utiliser Amazon S3 Inventory pour remettre le rapport d'inventaire au compte de destination afin de l'utiliser lors de la création de la tâche. Le deuxième exemple montre comment utiliser un manifeste de valeurs séparées par des virgules (CSV) dans le compte source ou de destination. Le troisième exemple montre comment utiliser l'opération Copier pour activer les clés de compartiment S3 pour des objets existants qui ont été chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Exemples d'opérations de copie

- Utilisation d'un rapport d'inventaire pour copier des objets dans des Comptes AWS
- Utilisation d'un manifeste CSV pour copier des objets dans des Comptes AWS
- Utilisation de Batch Operations pour activer les clés de compartiment S3 pour SSE-KMS

Utilisation d'un rapport d'inventaire pour copier des objets dans des Comptes AWS

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour créer une tâche de copie (`CopyObject`) dans le but de copier des objets dans un même compte ou dans un autre compte de destination.

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Inventory pour créer un rapport d'inventaire, et utiliser ce rapport pour créer une liste, ou un manifeste, des objets à copier avec S3 Batch Operations. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'un manifeste CSV dans le compte source ou de destination, consultez the section called "Utilisation d'un manifeste CSV pour copier des objets dans des Comptes AWS".

Amazon S3 Inventory génère des inventaires des objets dans un compartiment. La liste générée est publiée dans un fichier de sortie. Le compartiment qui est inventorié est appelé le compartiment

source et le compartiment où le fichier de rapport d'inventaire est stocké est appelé le compartiment de destination.

Vous pouvez configurer le rapport Amazon S3 Inventory de façon à ce qu'il soit livré à un autre Compte AWS. Cela permet à S3 Batch Operations de lire le rapport d'inventaire lorsque la tâche a été créée dans le compte de destination.

Pour de plus amples informations sur les compartiments sources et de destination d'Amazon S3 Inventory, consultez Compartiments source et de destination.

Le moyen le plus simple de configurer un inventaire consiste à utiliser la console Amazon S3, mais vous pouvez également utiliser l'API REST Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits AWS SDK.

La procédure de console suivante contient les étapes de haut niveau permettant de configurer des autorisations pour une tâche S3 Batch Operations. Dans cette procédure, vous copiez des objets d'un compte source vers un compte de destination, avec le rapport d'inventaire stocké dans le compte de destination.

Pour configurer Amazon S3 Inventory pour des compartiments source et de destination détenus par des comptes différents

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Définissez (ou créez) un compartiment de manifeste de destination dans lequel stocker le rapport d'inventaire. Dans cette procédure, le compte de destination est le compte qui possède à la fois le compartiment de manifeste de destination et le compartiment où les objets sont copiés.
4. Configurez un rapport d'inventaire pour un compartiment source. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console pour configurer un inventaire ou sur le chiffrement d'un fichier de liste d'inventaire, consultez Configuration d'Amazon S3 Inventory.

   Lorsque vous configurez un rapport d'inventaire, vous spécifiez le compartiment de destination dans lequel vous souhaitez stocker la liste. Le rapport d'inventaire pour le compartiment source est publié dans le compartiment de destination. Dans cette procédure, le compte source est le compte qui possède le compartiment source.

   Choisissez CSV comme format de sortie.

Lorsque vous saisissez des informations pour le compartiment de destination, choisissez Compartiments d'un autre compte. Ensuite, saisissez le nom du compartiment de manifeste de destination. Éventuellement, vous pouvez saisir l'ID du compte de destination.

Une fois que la configuration d'inventaire a été enregistrée, la console affiche un message similaire au message suivant :

Amazon S3 n'a pas pu créer une stratégie sur le compartiment de destination. Demandez au propriétaire du compartiment de destination d'ajouter la stratégie de compartiment suivante pour permettre à Amazon S3 d'ajouter des données dans ce compartiment.

Ensuite, la console affiche une stratégie de compartiment que vous pouvez utiliser pour le compartiment de destination.

5. Copiez la stratégie de compartiment de destination qui apparaît sur la console.
6. Dans le compte de destination, ajoutez la stratégie de compartiment copiée dans le compartiment de manifeste de destination où le rapport d'inventaire est stocké.
7. Créez un rôle dans le compte de destination basé sur la stratégie d'approbation S3 Batch Operations. Pour plus d'informations sur la politique d'approbation, consultez Stratégie d'approbation.

   Pour plus d'informations sur la création d'un rôle, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Saisissez un nom pour le rôle (l'exemple de rôle suivant utilise le nom *BatchOperationsDestinationRoleCOPY*). Choisissez le service S3, puis choisissez le cas d'utilisation Opérations par lot S3, lequel appliquera la politique d'approbation au rôle.

   Ensuite, choisissez Create policy (Créer une stratégie) pour attacher la stratégie suivante au rôle. Pour utiliser cette stratégie, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowBatchOperationsDestinationObjectCOPY",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Le rôle utilise la stratégie pour autoriser `batchoperations.s3.amazonaws.com` à lire le manifeste dans le compartiment de destination. Il octroie également des autorisations pour obtenir (GET) des objets, des listes de contrôle d'accès (ACL), des balises et des versions dans le compartiment d'objet source. Enfin, il octroie des autorisations pour placer (PUT) des objets, des listes de contrôle d'accès (ACL), des balises et des versions dans le compartiment d'objet de destination.

8. Dans le compte source, créez une politique pour le compartiment source, qui octroie au rôle créé à l'étape précédente l'autorisation d'obtenir (GET) des objets, des listes de contrôle d'accès, des balises et des versions dans le compartiment source. Cette étape permet à S3 Batch Operations de récupérer des objets du compartiment source au moyen du rôle approuvé.

   Vous trouverez, ci-après, un exemple de stratégie de compartiment pour le compte source. Pour utiliser cette stratégie, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowBatchOperationsSourceObjectCOPY",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS":
 "arn:aws:iam::111122223333:role/BatchOperationsDestinationRoleCOPY"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectVersionTagging"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
        }
    ]
}
```

9. Une fois le rapport d'inventaire disponible, créez une tâche S3 Batch Operations Copier (`CopyObject`) dans le compte de destination, en choisissant le rapport d'inventaire dans le compartiment du manifeste de destination. Vous aurez besoin de l'ARN du rôle IAM que vous avez créé dans le compte de destination.

   Pour obtenir des informations générales sur la création d'une tâche, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

   Pour plus d'informations sur la création d'une tâche à l'aide de la console, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Utilisation d'un manifeste CSV pour copier des objets dans des Comptes AWS

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour créer une

tâche de copie (`CopyObject`) dans le but de copier des objets dans un même compte ou dans un autre compte de destination.

Vous pouvez utiliser un manifeste CSV stocké dans le compte source pour copier des objets dans des Comptes AWS avec S3 Batch Operations. Pour utiliser un rapport S3 Inventory en tant que manifeste, consultez the section called "Utilisation d'un rapport d'inventaire pour copier des objets dans des Comptes AWS".

Pour obtenir un exemple du format CSV pour les fichiers manifestes, consultez the section called "Création d'un fichier manifeste".

La procédure suivante montre comment configurer des autorisations lors de l'utilisation d'une tâche S3 Batch Operations pour copier des objets d'un compte source vers un compte de destination avec un fichier manifeste CSV stocké dans le compte source.

Pour utiliser un manifeste CSV afin de copier des objets dans des Comptes AWS

1. Créez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) dans le compte de destination. Ce rôle doit être basé sur la politique d'approbation S3 Batch Operations. Dans cette procédure, le compte de destination est le compte dans lequel les objets sont copiés.

   Pour de plus amples informations sur la stratégie d'approbation, consultez Stratégie d'approbation.

   Pour plus d'informations sur la création d'un rôle, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Si vous créez le rôle au moyen de la console, saisissez un nom pour ce rôle (l'exemple de rôle suivant utilise le nom *`BatchOperationsDestinationRoleCOPY`*). Choisissez le service S3, puis choisissez le cas d'utilisation Opérations par lot S3, lequel appliquera la politique d'approbation au rôle.

   Ensuite, choisissez Create policy (Créer une stratégie) pour attacher la stratégie suivante au rôle. Pour utiliser cette stratégie, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowBatchOperationsDestinationObjectCOPY",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Au moyen de la stratégie, le rôle octroie à `batchoperations.s3.amazonaws.com` l'autorisation de lire le manifeste dans le compartiment manifeste source. Il octroie des autorisations pour obtenir (GET) des objets, des listes de contrôle d'accès (ACL), des balises et des versions dans le compartiment d'objet source. Il octroie également des autorisations pour placer (PUT) des objets, des listes de contrôle d'accès (ACL), des balises et des versions dans le compartiment d'objet de destination.

2. Dans le compte source, créez une politique pour le compartiment, qui contient le manifeste afin d'octroyer au rôle créé à l'étape précédente l'autorisation d'obtenir (GET) des objets et des versions dans le compartiment manifeste source.

   Cette étape permet à S3 Batch Operations de lire le manifeste au moyen du rôle approuvé. Appliquez la stratégie de compartiment au compartiment qui contient le manifeste.

Vous trouverez, ci-après, un exemple de stratégie de compartiment à appliquer au compartiment manifeste source. Pour utiliser cette stratégie, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowBatchOperationsSourceManifestRead",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:user/ConsoleUserCreatingJob",
          "arn:aws:iam::111122223333:role/BatchOperationsDestinationRoleCOPY"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
    }
  ]
}
```

Cette stratégie octroie également à un utilisateur de la console qui est en train de créer une tâche dans le compte de destination les mêmes autorisations dans le compartiment manifeste source au moyen de la même stratégie de compartiment.

3. Dans le compte source, créez une politique pour le compartiment source, qui octroie au rôle que vous avez créé l'autorisation de récupérer (GET) des objets, des listes de contrôle d'accès, des balises et des versions dans le compartiment d'objet source. S3 Batch Operations peut ensuite récupérer des objets du compartiment source via le rôle approuvé.

   Vous trouverez, ci-après, un exemple de stratégie de compartiment pour le compartiment qui contient les objets source. Pour utiliser cette stratégie, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowBatchOperationsSourceObjectCOPY",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS":
 "arn:aws:iam::111122223333:role/BatchOperationsDestinationRoleCOPY"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
    }
  ]
}
```

4. Créez une tâche S3 Batch Operations dans le compte de destination. Vous avez besoin de l'ARN (Amazon Resource Name) pour le rôle que vous avez créé dans le compte de destination. Pour de plus amples informations sur la création d'une tâche, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Utilisation de Batch Operations pour activer les clés de compartiment S3 pour SSE-KMS

Les clés de compartiment S3 réduisent le coût du chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) en diminuant le trafic des demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3 et Configuration de votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS pour de nouveaux objets. Lorsque vous effectuez une opération `CopyObject` à l'aide de l'API REST, des kits AWS SDK ou de l'`false`, vous pouvez activer ou

désactiver une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet en ajoutant l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` avec une valeur `true` ou AWS CLI.

Lorsque vous configurez une clé de compartiment S3 pour un objet à l'aide d'une opération `CopyObject`, Amazon S3 met à jour uniquement les paramètres de cet objet. Les paramètres de clé de compartiment S3 pour le compartiment de destination ne changent pas. Si vous soumettez une demande `CopyObject` pour un objet chiffré par AWS KMS dans un compartiment avec les clés de compartiment S3 activées, votre opération au niveau de l'objet utilisera automatiquement cette option à moins que vous ne désactiviez les clés dans l'en-tête de la demande. Si vous ne spécifiez pas de clé de compartiment S3 pour votre objet, Amazon S3 applique les paramètres de clé de compartiment S3 du compartiment de destination à l'objet.

Pour chiffrer vos objets Amazon S3 existants, vous pouvez utiliser S3 Batch Operations. Vous pouvez utiliser l'opération de copie de Batch Operations pour copier des objets non chiffrés et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés. Pour plus d'informations, consultez Chiffrement d'objets avec Amazon S3 Batch Operations dans le blog AWS Storage.

Dans l'exemple suivant, vous utilisez la tâche Copier de Batch Operations pour activer les clés de compartiment S3 sur des objets existants. Pour plus d'informations, consultez the section called "Configuration d'une clé de compartiment S3 pour un objet".

Rubriques

- Considérations pour l'utilisation d'opérations pat lot S3 pour chiffrer des objets avec des clés de compartiment S3
- Prérequis
- Étape 1 : obtenir votre liste d'objets à l'aide d'Amazon S3 Inventory
- Étape 2 : filtrer votre liste d'objets avec S3 Select
- Étape 3 : configurer et exécuter votre tâche S3 Batch Operations

Considérations pour l'utilisation d'opérations pat lot S3 pour chiffrer des objets avec des clés de compartiment S3

Lorsque vous utilisez S3 Batch Operations pour chiffrer des objets avec les clés de compartiment S3 activées, tenez compte des points suivants :

- Vous serez facturé pour les tâches, objets et demandes S3 Batch Operations en plus des frais associés à ce que S3 Batch Operations accomplit en votre nom, dont les transferts de données, les demandes, ainsi que d'autres frais. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

- Si vous utilisez un compartiment avec gestion des versions, chaque tâche S3 Batch Operations effectuée crée de nouvelles versions chiffrées de vos objets. Elle conserve également les versions précédentes sans clé de compartiment S3 configurée. Pour supprimer les anciennes versions, configurez une stratégie d'expiration du cycle de vie S3 pour les versions non actuelles, comme décrit dans Éléments de la configuration du cycle de vie.
- L'opération de copie crée de nouveaux objets avec de nouvelles dates de création, ce qui peut affecter des actions du cycle de vie telles que l'archivage. Si vous copiez tous les objets dans votre compartiment, toutes les nouvelles copies ont des dates de création identiques ou similaires. Pour mieux identifier ces objets et créer différentes règles de cycle de vie pour différents sous-ensembles de données, envisagez d'utiliser des étiquettes d'objet.

Prérequis

Avant de configurer les objets de sorte qu'ils utilisent une clé de compartiment S3, consultez Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3.

Pour suivre cette procédure, vous devez avoir un Compte AWS et au moins un compartiment S3 pour accueillir les fichiers de travail et les résultats chiffrés. Il se peut également que vous trouviez des informations utiles dans une grande partie de la documentation existante sur S3 Batch Operations, dont les rubriques suivantes :

- Principes de base de S3 Batch Operations
- Création d'une tâche S3 Batch Operations
- Opérations prises en charge par S3 Batch Operations
- Gestion des tâches S3 Batch Operations

Étape 1 : obtenir votre liste d'objets à l'aide d'Amazon S3 Inventory

Pour commencer, identifiez le compartiment S3 contenant les objets à chiffrer, et obtenez la liste de son contenu. Un rapport Amazon S3 Inventory est le moyen le plus pratique et le plus abordable de le faire. Le rapport fournit la liste des objets dans un compartiment ainsi que les métadonnées associées. Dans cette étape, le compartiment source fait référence au compartiment inventorié, et le compartiment de destination au compartiment dans lequel vous stockez le fichier de rapport d'inventaire. Pour de plus amples informations sur les compartiments sources et de destination d'Amazon S3 Inventory, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

La manière la plus simple de configurer un inventaire consiste à utiliser la AWS Management Console. Vous pouvez également utiliser l'API REST, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits AWS SDK. Avant de suivre ces étapes, veillez à vous connecter à la console et à ouvrir la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/. Si vous rencontrez des erreurs de refus d'autorisation, ajoutez une stratégie de compartiment à votre compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3..

Pour obtenir une liste d'objets à l'aide de S3 Inventory

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments et sélectionnez un compartiment contenant des objets à chiffrer.
3. Sous l'onglet Management (Gestion), accédez à la section Inventory configurations (Configurations d'inventaire), puis choisissez Create inventory configuration (Créer une configuration d'inventaire).
4. Donnez un nom à votre nouvel inventaire, entrez le nom du compartiment S3 de destination, et créez éventuellement un préfixe de destination pour Amazon S3 afin d'affecter des objets dans ce compartiment.
5. Pour Output format (Format de sortie), choisissez CSV.
6. (Facultatif) Dans la section Champs supplémentaires - facultatif, choisissez Chiffrement et les autres champs de rapport qui vous intéressent. Définissez la fréquence de livraison des rapports sur Daily (Quotidienne) afin que le premier rapport soit livré à votre compartiment plus tôt.
7. Choisissez Create (Créer) pour enregistrer votre configuration.

Amazon S3 peut prendre jusqu'à 48 heures pour livrer le premier rapport. Guettez donc l'arrivée de votre premier rapport. Après avoir reçu votre premier rapport, passez à la section suivante pour filtrer le contenu de votre rapport S3 Inventory. Si vous ne souhaitez plus recevoir de rapports d'inventaire pour ce compartiment, supprimez votre configuration S3 Inventory. Autrement, S3 continue de livrer les rapports à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire.

Une liste d'inventaire n'est pas une vue ponctuelle unique de tous les objets. Une liste d'inventaire est un instantané évolutif des éléments d'un compartiment, qui sont finalement cohérents (par exemple, il se peut que la liste n'inclue pas certains objets récemment ajoutés ou supprimés). La combinaison de S3 Inventory et de S3 Batch Operations fonctionne de façon optimale lorsque vous travaillez avec des objets statiques, ou avec un ensemble d'objets que vous avez créé au moins deux jours auparavant. Pour travailler avec des données plus récentes, utilisez l'opération d'API

ListObjectsV2 (compartiment GET) pour établir manuellement votre liste d'objets. Si nécessaire, répétez le processus pendant quelques jours ou jusqu'à ce que le rapport d'inventaire affiche le statut souhaité pour tous les objets.

Étape 2 : filtrer votre liste d'objets avec S3 Select

Après avoir reçu votre rapport S3 Inventory, vous pouvez filtrer son contenu pour répertorier uniquement les objets qui ne sont pas chiffrés avec des clés de compartiment S3 activées. Si vous voulez que tous les objets de votre compartiment soient chiffrés avec des clés de compartiment S3, vous pouvez ignorer cette étape. Toutefois, le filtrage du rapport S3 Inventory à ce stade vous permet d'économiser du temps et de l'argent en lien avec le re-chiffrement des objets que vous avez chiffrés précédemment avec les clés de compartiment S3 activées.

Bien que les étapes suivantes montrent comment filtrer le rapport à l'aide d'Amazon S3 Select, vous pouvez également utiliser Amazon Athena. Pour décider de l'outil à utiliser, consultez le fichier `manifest.json` de votre rapport S3 Inventory. Ce fichier répertorie le nombre de fichiers de données associés à ce rapport. Si ce nombre est conséquent, utilisez le service Amazon Athena, car il s'exécute sur plusieurs objets S3, tandis que S3 Select opère sur un objet à la fois. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon S3 et d'Athena ensemble, consultez Interrogation d'Amazon S3 Inventory avec Amazon Athena et AWSUtilisation d'Athena dans le billet de blog Chiffrement d'objets avec S3 Batch Operations.

Pour filtrer votre rapport S3 Inventory avec S3 Select

1. Ouvrez le fichier `manifest.json` à partir de votre rapport d'inventaire et consultez la section `fileSchema` du fichier JSON. Celle-ci informe la requête que vous exécutez sur les données.

   Le JSON suivant est un exemple de fichier `manifest.json` pour un inventaire au format CSV dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée. L'aspect de votre manifeste peut varier selon la façon dont vous avez configuré votre rapport d'inventaire.

```
 {
   "sourceBucket": "batchoperationsdemo",
   "destinationBucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
   "version": "2021-05-22",
   "creationTimestamp": "1558656000000",
   "fileFormat": "CSV",
   "fileSchema": "Bucket, Key, VersionId, IsLatest, IsDeleteMarker,
BucketKeyStatus",
   "files": [
```

```
      {
        "key": "demoinv/batchoperationsdemo/DemoInventory/data/009a40e4-
f053-4c16-8c75-6100f8892202.csv.gz",
        "size": 72691,
        "MD5checksum": "c24c831717a099f0ebe4a9d1c5d3935c"
      }
    ]
  }
```

Si la gestion des versions n'est pas activée sur le compartiment, ou si vous choisissez d'exécuter le rapport pour les dernières versions, le `fileSchema` est `Bucket`, `Key` et `BucketKeyStatus`.

Si la gestion des versions est activée, selon la façon dont vous avez configuré le rapport d'inventaire, le `fileSchema` peut inclure les éléments suivants : `Bucket`, `Key`, `VersionId`, `IsLatest`, `IsDeleteMarker` et `BucketKeyStatus`. Soyez donc attentif aux colonnes 1, 2, 3 et 6 lorsque vous exécutez votre requête.

S3 Batch Operations a besoin du compartiment, de la clé et de l'ID de version entrés pour effectuer la tâche, en plus du champ sur lequel effectuer la recherche, qui est `BucketKeyStatus`. Vous n'avez pas besoin du champ `VersionID`, mais il est utile de spécifier `VersionID`lorsque vous opérez sur un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions.

2. Recherchez les fichiers de données pour le rapport d'inventaire. L'objet `manifest.json` répertorie les fichiers de données sous files.
3. Après avoir localisé et sélectionné le fichier de données dans la console S3, choisissez Actions, puis Query with S3 Select (Requête avec S3 Select).
4. Conservez la sélection des champs prédéfinis CSV,Comma, et GZIP, puis choisissez Next (Suivant).
5. Pour réviser le format de votre rapport d'inventaire avant de poursuivre, choisissez Afficher l'aperçu du fichier.
6. Saisissez les colonnes à référencer dans la zone d'expression SQL, puis sélectionnez Run SQL (Exécuter SQL). L'expression suivante renvoie les colonnes 1 à 3 pour tous les objets sans clé de compartiment S3 configurée.

   ```
   select s._1, s._2, s._3 from s3object s where s._6 = 'DISABLED'
   ```

   Voici quelques exemples de résultats.

```
      batchoperationsdemo,0100059%7Ethumb.jpg,lsrtIxksLu0R0ZkYPL.LhgD5caTYn6vu
      batchoperationsdemo,0100074%7Ethumb.jpg,sd2M60g6Fdazoi6D5kNARIE7KzUibmHR
      batchoperationsdemo,0100075%7Ethumb.jpg,TLYESLnl1mXD5c4BwiOIinqFrktddkoL
      batchoperationsdemo,0200147%7Ethumb.jpg,amufzfMi_fEw0Rs99rxR_HrDFlE.l3Y0
      batchoperationsdemo,0301420%7Ethumb.jpg,9qGU2SEscL.C.c_sK89trmXYIwooABSh
      batchoperationsdemo,0401524%7Ethumb.jpg,ORnEWNuB1QhHrrYAGFsZhbyvEYJ3DUor
      batchoperationsdemo,200907200065HQ
%7Ethumb.jpg,d8LgvIVjbDR5mUVwW6pu9ahTfReyn5V4
      batchoperationsdemo,200907200076HQ
%7Ethumb.jpg,XUT25d7.gK40u_GmnupdaZg3BVx2jN40
      batchoperationsdemo,201103190002HQ
%7Ethumb.jpg,z.2sVRh0myqVi0BuIrngWlsRPQdb7qOS
```

7. Téléchargez les résultats, enregistrez-les au format CSV, et chargez-les sur Amazon S3 en tant que liste d'objets pour la tâche S3 Batch Operations.
8. Si vous avez plusieurs fichiers manifeste, exécutez une Requête avec S3 Select sur ceux-ci. En fonction de la taille des résultats, vous pouvez combiner les listes et exécuter un seule tâche S3 Batch Operations, ou exécuter chaque liste en tant que tâche distincte. Pour décider du nombre de tâches à exécuter, considérez le tarif d'exécution de chaque tâche S3 Batch Operations.

Étape 3 : configurer et exécuter votre tâche S3 Batch Operations

À présent que vos listes CSV d'objets S3 sont filtrées, vous pouvez commencer la tâche S3 Batch Operations pour chiffrer les objets avec les clés de compartiment S3 activées.

Une tâche fait référence collectivement à la liste (manifeste) d'objets fournis, à l'opération effectuée et aux paramètres spécifiés. La manière la plus simple de chiffrer cet ensemble d'objets avec les clés de compartiment S3 activées consiste à utiliser l'opération Copier en spécifiant le même préfixe de destination que celui des objets répertoriés dans le manifeste. Dans un compartiment sans gestion des versions, cette opération remplace les objets existants. Dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée, cette opération crée une version chiffrée plus récente des objets.

Dans le cadre de la copie des objets, spécifiez qu'Amazon S3 doit chiffrer les objets avec le chiffrement SSE-KMS. Cette tâche copie les objets. À la fin, tous vos objets présenteront donc une date de création mise à jour, quelle que soit la date à laquelle vous les avez initialement ajoutés à Amazon S3. Dans le cadre de la tâche S3 Batch Operations, spécifiez également les autres propriétés de votre ensemble d'objets, y compris les étiquettes d'objet et la classe de stockage.

Sous-étapes

- Configurer votre politique IAM
- Configurer votre rôle IAM Batch Operations
- Activation des clés de compartiment S3 pour un compartiment existant
- Créer votre tâche Batch Operations
- Exécuter votre tâche Batch Operations

Configurer votre politique IAM

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politique, puis Créer une politique.
3. Choisissez l'onglet JSON. Choisissez Modifier la stratégie, puis ajoutez l'exemple de politique IAM qui apparaît dans le bloc de code suivant.

   Après avoir copié l'exemple de politique dans votre console IAM, effectuez les remplacements suivants :

   a. Remplacez *amzn-s3-demo-source-bucket* par le nom du compartiment source à partir duquel copier les objets.

   b. Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket* par le nom du compartiment de destination dans lequel copier les objets.

   c. Remplacez *amzn-s3-demo-manifest-bucket*/*manifest-key* par le nom de votre objet manifeste.

   d. Remplacez *amzn-s3-demo-completion-report-bucket* par le nom du compartiment dans lequel vous voulez enregistrer les rapports d'achèvement.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CopyObjectsToEncrypt",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ReadManifest",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/manifest-key"
    },
    {
      "Sid": "WriteReport",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
    }
  ]
}
```

4. Choisissez Étape suivante : balises.
5. Ajoutez les étiquettes de votre choix (facultatif), puis choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
6. Ajoutez un nom de stratégie et, éventuellement, une description, puis choisissez Create policy (Créer une stratégie).

7. Choisissez Review policy (Examiner une stratégie), puis Save changes (Enregistrer les modifications).
8. Une fois votre stratégie S3 Batch Operations prête, la console vous renvoie à l'IAM Policies (Stratégies). Filtrez le nom de stratégie, choisissez le bouton situé à gauche du nom de stratégie, choisissez Policy actions (Actions de stratégie), puis Attach (Attacher).

   Pour attacher la stratégie nouvellement créée à un rôle IAM, sélectionnez les utilisateurs, groupes ou rôles appropriés dans votre compte, puis choisissez Attach Policy (Attacher une stratégie). Cela a pour effet de vous ramener à la console IAM.

Configurer votre rôle IAM Batch Operations

1. Dans le volet de navigation de la console IAM, choisissez Rôles, puis Créer un rôle.
2. Sélectionnez Service AWS, S3 et Opérations par lots S3. Choisissez ensuite Next: Permissions (Suivant : Autorisations).
3. Commencer à entrer le nom de la politique IAM que vous venez de créer. Activez la case à cocher en regard du nom de stratégie quand il s'affiche, puis choisissez Next: Tags (Suivant : Étiquettes).
4. (Facultatif) Ajoutez des étiquettes ou gardez les champs de clé et de valeur vides pour cet exercice. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
5. Entrez un nom de rôle, puis acceptez la description par défaut ou ajoutez la vôtre. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
6. Assurez-vous que l'utilisateur qui crée la tâche dispose des autorisations décrites dans l'exemple suivant.

   Remplacez *`account-id`* par l'ID de votre Compte AWS, et *`IAM-role-name`* par le nom que vous envisagez d'appliquer au rôle IAM que vous allez créer ultérieurement à l'étape de création de tâche Batch Operations. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations pour Batch Operations .

```
            {
            "Sid": "AddIamPermissions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "iam:GetRole",
            "iam:PassRole"
            ],
```

```
            "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/IAM-role-name"
            }
```

Activation des clés de compartiment S3 pour un compartiment existant

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment pour lequel vous souhaitez activer une clé de compartiment S3.
3. Choisissez Propriétés.
4. Sous Default encryption (Chiffrement par défaut), choisissez Edit (Modifier).
5. Sous Type de chiffrement, vous avez le choix entre Clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) et Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).
6. Si vous avez choisi Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS), sous AWS KMS key, vous pouvez spécifier la clé AWS KMS via l'une des options suivantes.
   - Pour choisir parmi la liste des clés KMS disponibles, sélectionnez Choisir parmi vos clés AWS KMS. Dans la liste des clés disponibles, choisissez une clé KMS symétrique de chiffrement dans la même région que votre compartiment. La clé gérée par AWS (`aws/s3`) et votre clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans la liste.
   - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de clé AWS KMS, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
   - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.
7. Sous Clé de compartiment, choisissez Activer, puis Enregistrer les modifications.

À présent qu'une clé de compartiment S3 est activée au niveau du compartiment, les objets chargés, modifiés ou copiés dans ce compartiment héritent de cette configuration de chiffrement par défaut. Cela inclut les objets copiés à l'aide d'Amazon S3 Batch Operations.

Créer votre tâche Batch Operations

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Opérations par lot, puis Créer une tâche.
3. Choisissez la Région dans laquelle vous stockez vos objets, puis choisissez CSV comme type de manifeste.

4. Saisissez le chemin d'accès ou accédez au fichier manifeste CSV que vous avez créé précédemment à partir des résultats de S3 Select (ou d'Athena). Si votre manifeste contient des ID de version, cochez cette case. Choisissez Suivant.
5. Choisissez l'opération Copy (Copier), le compartiment de destination de la copie. Vous pouvez maintenir le chiffrement côté serveur désactivé. Tant que les clés de compartiment S3 sont activées pour la destination du compartiment, l'opération de copie applique ces clés à ce compartiment.
6. (Facultatif) Choisissez une classe de stockage et les autres paramètres souhaités. Les paramètres que vous spécifiez dans cette étape s'appliquent à toutes les opérations effectuées sur les objets répertoriés dans le manifeste. Choisissez Suivant.
7. Pour configurer le chiffrement côté serveur, procédez comme suit :

   a. Sous Chiffrement côté serveur, choisissez l'une des options suivantes :

      - Pour conserver les paramètres du compartiment pour le chiffrement côté serveur par défaut des objets lors de leur stockage dans Amazon S3, choisissez Ne pas spécifier de clé de chiffrement. Tant que les clés de compartiment S3 sont activées pour la destination du compartiment, l'opération de copie applique une clé de compartiment S3 au compartiment de destination.

        > **Note**
        >
        > Si la stratégie de compartiment pour la destination spécifiée exige que les objets soient chiffrés avant de les stocker dans Amazon S3, vous devez spécifier une clé de chiffrement. Sinon, la copie des objets vers la destination échouera.

      - Pour chiffrer des objets avant de les stocker dans Amazon S3, choisissez Spécifier une clé de chiffrement.

   b. Dans Paramètres de chiffrement, si vous choisissez Spécifier une clé de chiffrement, vous devez choisir Utiliser les paramètres du compartiment de destination pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment de destination pour le chiffrement par défaut.

   c. Si vous choisissez Ignorer les paramètres du compartiment de destination pour le chiffrement par défaut, vous devez configurer les paramètres de chiffrement suivants.

      i. Sous Type de chiffrement, vous devez choisir Clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) ou Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS). SSE-S3 utilise l'un des

chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced Encryption Standard à 256 bits (AES-256) pour chiffrer chaque objet. SSE-KMS vous permet de mieux contrôler votre clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) et Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

ii. Si vous choisissez Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS), sous AWS KMS key, vous pouvez spécifier votre AWS KMS key via l'une des options suivantes.

- Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez une clé KMS de chiffrement symétrique dans la même région que votre compartiment. La clé gérée par AWS (`aws/s3`) et votre clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans la liste.
- Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de clé AWS KMS, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
- Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

iii. Sous Clé de compartiment, choisissez Activer. L'opération de copie applique une clé de compartiment S3 au compartiment de destination.

8. Saisissez une description pour votre tâche (ou conservez la description par défaut), définissez son niveau de priorité, choisissez un type de rapport, puis spécifiez le Path to completion report destination (Chemin d'accès de la destination du rapport d'achèvement).
9. Dans la section Permissions (Autorisations), veillez à choisir le rôle IAM Batch Operations que vous avez défini précédemment. Choisissez Suivant.
10. Sous Review (Vérification), vérifiez les paramètres. Si vous voulez apporter des modifications, choisissez Previous (Précédent). Après avoir confirmé les paramètres d'opérations par lot, choisissez Create job (Créer une tâche).

    Pour plus d'informations, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Exécuter votre tâche Batch Operations

L'assistant de configuration vous renvoie automatiquement à la section Opérations par lot S3 de la console Amazon S3. Votre nouvelle tâche passe de l'état New (Nouvelle) à l'état Preparing (Préparation) quand S3 commence le processus. Pendant la phase de préparation, S3 lit le manifeste de la tâche, vérifie s'il contient des erreurs, et calcule le nombre d'objets.

1. Choisissez le bouton d'actualisation dans la console Amazon S3 pour vérifier la progression. Selon la taille du manifeste, la lecture peut prendre des minutes ou des heures.
2. Quand S3 finit de lire le manifeste de la tâche, la tâche passe à l'état Awaiting your confirmation (En attente de confirmation). Cliquez sur le bouton d'option à gauche de l'ID de tâche, puis choisissez Run job (Exécuter la tâche).
3. Vérifiez les paramètres de la tâche, puis, dans le coin inférieur droit choisissez Run job (Exécuter la tâche).

   Lorsque la tâche commence à s'exécuter, vous pouvez choisir le bouton d'actualisation pour vérifier sa progression dans l'affichage du tableau de bord de la console ou en sélectionnant la tâche.
4. Une fois la tâche est terminée, vous pouvez afficher le nombre d'objets Succès et Échec pour confirmer que tout a été effectué comme prévu. Si vous avez activé les rapports de tâche, vérifiez dans votre rapport de tâche la cause exacte de toute opération ayant échoué.

   Vous pouvez également effectuer ces étapes en utilisant l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations sur le suivi de l'état des tâches et les rapports d'achèvement, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement.

Pour des exemples montrant l'opération de copie avec des étiquettes à l'aide de la AWS CLI et du kit AWS SDK pour Java, consultez Création d'une tâche Batch Operations avec des étiquettes de tâche utilisées pour l'étiquetage.

Calcul des sommes de contrôle

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations avec l'opération Calculer la somme de contrôle pour calculer la somme de contrôle des objets stockés dans Amazon S3 au repos. L'opération Calculer la somme de contrôle calcule les sommes de contrôle des objets que vous pouvez utiliser pour valider l'intégrité des données sans télécharger ni restaurer d'objets pour les données stockées. Vous pouvez utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle pour calculer des sommes de contrôle d'objet complet ou composite pour tous les algorithmes de somme de contrôle pris en charge.

Avec l'opération Calculer la somme de contrôle, vous pouvez traiter des milliards d'objets en une seule demande. Cette opération par lot est compatible avec toutes les classes de stockage S3, quelle que soit la taille des objets. Pour créer une tâche Calculer la somme de contrôle, utilisez la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface(AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Lorsque vous activez la journalisation des accès au serveur, vous pouvez également recevoir des entrées de journal sur votre tâche Calculer la somme de contrôle. L'opération Calculer la somme de contrôle émet des événements distincts dans le journal d'accès au serveur une fois les calculs de somme de contrôle terminés. Ces entrées de journal suivent le format standard de journalisation des accès au serveur S3 et incluent des champs tels que le type d'opération, l'horodatage, les codes d'erreur et l'ID de la tâche Calculer la somme de contrôle associé. Cet enregistrement fournit une piste d'audit des activités de vérification par somme de contrôle effectuées sur vos objets, vous aidant ainsi à suivre et à vérifier les opérations d'intégrité des données.

> **Note**
>
> L'opération Calculer la somme de contrôle ne prend pas en charge le chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C). En revanche, vous pouvez utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle avec des objets chiffrés côté serveur avec des clés gérées par S3 (SSE-S3) ou avec AWS Key Management Service (DSSE-KMS). Assurez-vous de disposer des autorisations AWS KMS appropriées pour effectuer l'opération Calculer la somme de contrôle.

Pour démarrer l'opération Calculer la somme de contrôle à l'aide de Batch Operations, vous pouvez :

- Créer manuellement un fichier manifeste.
- Utiliser un manifeste existant.
- Demander à Batch Operations de générer automatiquement un manifeste sur la base des critères de filtre d'objet que vous spécifiez lors de la création de votre tâche.

Soumettez ensuite votre tâche Calculer la somme de contrôle et surveillez son statut. Une fois la tâche Calculer la somme de contrôle terminée, vous recevez automatiquement un rapport d'achèvement dans le compartiment de destination spécifié. Ce rapport d'achèvement contient des informations sur la somme de contrôle de chaque objet du compartiment, ce qui vous permet de vérifier la cohérence des données. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser ce rapport pour examiner la tâche, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports de fin de tâche.

Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Calculer la somme de contrôle et sur la façon d'utiliser Calculer la somme de contrôle dans la console, consultez Vérification de l'intégrité des données d'un objet au repos dans Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'envoi de demandes REST à

l'opération Calculer la somme de contrôle, consultez DescribeJob et CreateJob dans la Référence des API Amazon S3.

Les sections suivantes expliquent comment commencer à utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle avec S3 Batch Operations.

Rubriques

- Considérations relatives à l'opération Calculer la somme de contrôle de S3 Batch Operations
- Rapports d'achèvement de S3 Batch Operations

Considérations relatives à l'opération Calculer la somme de contrôle de S3 Batch Operations

Avant d'utiliser l'opération Calculer la somme de contrôle, passez en revue la liste de considérations suivante :

- Si votre manifeste comprend un champ d'identification de version, vous devez fournir un identifiant de version pour tous les objets du manifeste. Si l'ID de version n'est pas spécifié, la demande Calculer la somme de contrôle exécute l'opération sur la version la plus récente de l'objet.
- Pour recevoir les détails de l'opération Calculer la somme de contrôle dans vos journaux des accès au serveur, vous devez d'abord activer la journalisation des accès au serveur sur le compartiment source et spécifier un compartiment de destination pour le stockage des journaux. Le compartiment de destination doit se trouver dans la même Région AWS et dans le même Compte AWS que le compartiment source. Après avoir configuré la journalisation des accès au serveur, l'opération Calculer la somme de contrôle génère des enregistrements de journal qui incluent des champs standard tels que le type d'opération, le code de statut HTTP, les codes d'erreur S3, les horodatages et l'ID de la tâche Calculer la somme de contrôle associée. L'opération Calculer la somme de contrôle s'exécute de manière asynchrone. Par conséquent, les entrées du journal utilisent un identifiant de tâche Calculer la somme de contrôle, plutôt qu'un identifiant de demande.
- La génération du rapport peut prendre jusqu'à plusieurs heures pour les objets stockés.
- Pour les classes de stockage S3 Glacier suivantes, la tâche Calculer la somme de contrôle peut prendre jusqu'à une semaine :
  - S3 Glacier Flexible Retrieval
  - S3 Glacier Deep Archive
- Pour les compartiments dans lesquels le rapport d'achèvement sera généré, vous devez utiliser la condition du propriétaire du compartiment lors de l'exécution de l'opération Calculer la

somme de contrôle. Si le propriétaire du compartiment réel ne correspond pas au propriétaire du compartiment prévu dans la demande soumise, la tâche échoue. Pour obtenir la liste des opérations S3 ne prenant pas en charge la condition du propriétaire du compartiment, consultez Restrictions et limitations.

Rapports d'achèvement de S3 Batch Operations

Lorsque vous créez une tâche Calculer la somme de contrôle, vous pouvez demander un rapport d'achèvement de S3 Batch Operations. Ce fichier CSV présente les objets, les codes de réussite ou d'échec, les sorties et les descriptions. Pour plus d'informations sur le suivi des tâches et les rapports d'achèvement, consultez Rapports de fin de tâche.

Delete all object tags (Supprimer toutes les étiquettes des objets)

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération Delete all object tags (Supprimer toutes les étiquettes des objets) supprime tous les ensembles de étiquettes Amazon S3 associés aux objets répertoriés dans le manifeste. S3 Batch Operations ne permet pas de supprimer des balises d'objet tout en conservant les autres balises en place.

Si les objets de votre manifeste se trouvent dans un compartiment versionné, vous pouvez supprimer les ensembles d'étiquettes d'une version d'un objet. Pour ce faire, vous devez spécifier un ID de version pour chaque objet dans le manifeste. Si vous n'incluez pas d'ID de version pour un objet, S3 Batch Operations supprime l'ensemble d'étiquettes de la dernière version de chaque objet. Pour plus d'informations sur les manifestes Batch Operations, consultez Spécification d'un manifeste.

Pour plus d'informations sur le balisage des objets, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises dans ce guide ainsi que PutObjectTagging, GetObjectTagging et DeleteObjectTagging dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

> ⚠ Warning
>
> L'exécution de cette tâche supprime tous les ensembles d'étiquettes sur chaque objet répertorié dans le manifeste.

Pour utiliser la console afin de créer une tâche Supprimer toutes les balises d'objet, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez Batch Operations pour supprimer des balises d'objets, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- Le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous spécifiez pour exécuter la tâche doit disposer des autorisations nécessaires pour exécuter l'opération Amazon S3 `DeleteObjectTagging` sous-jacente. Pour plus d'informations, veuillez consulter DeleteObjectTagging dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- S3 Batch Operations utilise l'opération Amazon S3 DeleteObjectTagging pour supprimer les ensembles de balises de chaque objet du manifeste. Toutes les restrictions et limitations qui s'appliquent à l'opération sous-jacente s'appliquent également aux tâches S3 Batch Opérations.
- Une seule tâche de suppression de balises d'objets peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Appel de la fonction AWS Lambda

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération Invoquer la fonction AWS Lambda de Batch Operations lance des fonctions AWS Lambda afin d'effectuer des actions personnalisées sur des objets répertoriés dans un manifeste. Cette section décrit comment créer une fonction Lambda à utiliser avec S3 Batch Operations et comment créer une tâche pour invoquer la fonction. La tâche S3 Batch Operations utilise l'opération `LambdaInvoke` pour exécuter une fonction Lambda sur chaque objet répertorié dans un manifeste.

Vous pouvez créer des tâches S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lambda, consultez Mise en route avec AWS Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Les sections suivantes expliquent comment commencer à utiliser S3 Batch Operations avec Lambda.

Rubriques

- Utilisation de Lambda avec Batch Operations
- Création d'une fonction Lambda à utiliser avec S3 Batch Operations
- Création d'une tâche S3 Batch Operations qui invoque une fonction Lambda
- Fourniture d'informations au niveau des tâches dans les manifestes Lambda

- Tutoriel de S3 Batch Operations

Utilisation de Lambda avec Batch Operations

Lorsque vous utilisez S3 Batch Operations avec AWS Lambda, vous devez créer de nouvelles fonctions Lambda spécifiquement destinées à être utilisées avec S3 Batch Operations. Vous ne pouvez pas réutiliser les fonctions basées sur des événements Amazon S3 existantes avec S3 Batch Operations. Les fonctions d'événements peuvent seulement recevoir des messages. Elles ne peuvent pas en renvoyer. Les fonctions Lambda utilisées avec S3 Batch Operations doivent accepter et renvoyer des messages. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lambda avec des événements Amazon S3, consultez Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Vous créez une tâche S3 Batch Operations qui invoque votre fonction Lambda. La tâche exécute la même fonction Lambda pour tous les objets répertoriés dans votre manifeste. Vous pouvez contrôler les versions de votre fonction Lambda à utiliser lors du traitement des objets dans votre manifeste. S3 Batch Operations prend en charge les Amazon Resource Names (ARN) non qualifiés, les alias et les versions spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la AWS Lambdagestion des versions dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Si vous donnez un ARN de fonction qui utilise un alias ou le qualificatif `$LATEST` à la tâche S3 Batch Operations, et que vous mettez à jour la version vers laquelle l'un de ces points pointe, S3 Batch Operations commence à appeler la nouvelle version de votre fonction Lambda. Cela peut être utile lorsque vous souhaitez mettre à jour la fonctionnalité en cours de traitement d'une tâche importante. Si vous ne souhaitez pas que S3 Batch Operations modifie la version utilisée, indiquez la version spécifique dans le paramètre `FunctionARN` lorsque vous créez la tâche.

Une seule tâche AWS Lambda avec S3 Batch Operations peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Utilisation de Lambda et de Batch Operations avec des compartiments de répertoires

Les compartiments de répertoires sont un type de compartiment Amazon S3 conçu pour les charges de travail ou les applications critiques en termes de performances qui nécessitent une latence constante inférieure à dix millisecondes. Pour plus d'informations, consultez Compartiments de répertoires.

L'utilisation de Batch Operations pour invoquer des fonctions Lambda agissant sur des compartiments de répertoires est soumise à des exigences particulières. Par exemple, vous

devez structurer votre demande Lambda à l'aide d'un schéma JSON mis à jour et spécifier InvocationSchemaVersion 2.0 (pas 1.0) lorsque vous créez la tâche. Ce schéma mis à jour vous permet de spécifier des paires clé-valeur facultatives pour UserArguments, que vous pouvez utiliser pour modifier certains paramètres des fonctions Lambda existantes. Pour plus d'informations, consultez Automatisation du traitement des objets dans les compartiments de répertoires Amazon S3 avec S3 Batch Operations et AWS Lambda dans le blog AWS Storage.

Codes de réponse et de résultat

S3 Batch Operations invoque la fonction Lambda avec une ou plusieurs clés, chacune étant associée à un `TaskID`. S3 Batch Operations s'attend à recevoir un code de résultat par clé de la part des fonctions Lambda. Tous les identifiants de tâche envoyés dans la demande qui ne sont pas renvoyés avec un code de résultat par clé recevront le code de résultat du champ `treatMissingKeysAs`. `treatMissingKeysAs` est un champ de demande facultatif dont la valeur par défaut correspond à `TemporaryFailure`. Le tableau suivant contient les autres codes de résultat et valeurs possibles pour le champ `treatMissingKeysAs`.

Code de réponse	Description
`Succeeded`	La tâche s'est achevée normalement. Si vous avez demandé un rapport d'achèvement, la chaîne de résultat de la tâche est comprise dans le rapport.
`TemporaryFailure`	La tâche a fait l'objet d'un échec temporair e et sera relancée avant la fin de la tâche. La chaîne de résultat est ignorée. Si c'est le relancement final, le message d'erreur est inclus dans le rapport final.
`PermanentFailure`	La tâche a fait l'objet d'un échec permanent. Si vous avez demandé un rapport d'achèvement, la tâche est marquée comme `Failed` et inclut la chaîne de message d'erreur. Les chaînes de résultats provenant de tâches échouées sont ignorées.

Création d'une fonction Lambda à utiliser avec S3 Batch Operations

Cette section fournit des exemples d'autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) que vous devez utiliser avec votre fonction Lambda. Elle contient également un exemple de fonction Lambda à utiliser avec S3 Batch Operations. Si vous n'avez jamais créé de fonction Lambda, consultez Didacticiel : Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Vous devez créer des fonctions Lambda spécifiques à utiliser avec S3 Batch Operations. Vous ne pouvez pas réutiliser les fonctions Lambda basées sur des événements Amazon S3, car les fonctions Lambda utilisées pour S3 Batch Operations doivent accepter et renvoyer des champs de données spéciaux.

> **Important**
>
> Les fonctions AWS Lambda écrites en Java acceptent l'interface de gestionnaire RequestHandler ou RequestStreamHandler. Toutefois, pour prendre en charge le format de demande et de réponse de S3 Batch Operations, AWS Lambda requiert l'interface `RequestStreamHandler` pour la sérialisation personnalisée et la désérialisation d'une demande et d'une réponse. Cette interface permet à Lambda de passer un InputStream et OutputStream à la méthode `handleRequest` Java.
> Assurez-vous d'utiliser l'interface `RequestStreamHandler` lorsque vous utilisez les fonctions Lambda avec S3 Batch Operations. Si vous utilisez une interface `RequestHandler`, la tâche par lot échouera avec « JSON non valide retourné dans la charge utile Lambda » dans le rapport de fin.
> Pour plus d'informations, consultez Interfaces du gestionnaire dans le Guide de l'utilisateur AWS Lambda.

Exemples d'autorisations IAM

Voici des exemples d'autorisations IAM nécessaires à l'utilisation d'une fonction Lambda avec S3 Batch Operations.

Example - Stratégie d'approbation de S3 Batch Operations

Voici un exemple de stratégie d'approbation que vous pouvez utiliser pour le rôle IAM Batch Operations. Ce rôle IAM est spécifié lorsque vous créez la tâche et donne à Batch Operations l'autorisation d'endosser le rôle IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "batchoperations.s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

Example - Politique IAM Lambda

Voici un exemple de politique IAM qui donne à S3 Batch Operations l'autorisation d'invoquer la fonction Lambda et de lire le manifeste d'entrée.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "BatchOperationsLambdaPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:PutObject",
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Exemple de demande et de réponse

Cette section fournit des exemples de demandes et réponses pour la fonction Lambda.

Example Demande

L'exemple suivant est un exemple JSON de requête pour la fonction Lambda.

```
{
    "invocationSchemaVersion": "1.0",
    "invocationId": "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
    "job": {
        "id": "f3cc4f60-61f6-4a2b-8a21-d07600c373ce"
    },
    "tasks": [
        {
            "taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
            "s3Key": "customerImage1.jpg",
            "s3VersionId": "1",
            "s3BucketArn": "arn:aws:s3:us-east-1:0123456788:amzn-s3-demo-bucket1"
        }
    ]
}
```

Example Réponse

L'exemple suivant est un exemple JSON de réponse pour la fonction Lambda.

```
{
  "invocationSchemaVersion": "1.0",
  "treatMissingKeysAs" : "PermanentFailure",
  "invocationId" : "YXNkbGZqYWRmaiBhc2RmdW9hZHNmZGpmaGFzbGtkaGZza2RmaAo",
  "results": [
    {
      "taskId": "dGFza2lkZ29lc2hlcmUK",
      "resultCode": "Succeeded",
      "resultString": "[\"Mary Major", \"John Stiles\"]"
    }
  ]
}
```

Exemple de fonction Lambda pour S3 Batch Operations

L'exemple suivant Python Lambda supprime un marqueur de suppression d'un objet versionné.

Comme l'exemple le montre, les clés S3 Batch Operations sont encodées par URL. Pour utiliser Amazon S3 avec d'autres services AWS, il est important de décoder l'URL de la clé transmise par S3 Batch Operations.

```
import logging
from urllib import parse
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel("INFO")

s3 = boto3.client("s3")


def lambda_handler(event, context):
    """
    Removes a delete marker from the specified versioned object.

    :param event: The S3 batch event that contains the ID of the delete marker
                  to remove.
    :param context: Context about the event.
    :return: A result structure that Amazon S3 uses to interpret the result of the
             operation. When the result code is TemporaryFailure, S3 retries the
             operation.
    """
    # Parse job parameters from Amazon S3 batch operations
    invocation_id = event["invocationId"]
    invocation_schema_version = event["invocationSchemaVersion"]

    results = []
    result_code = None
    result_string = None

    task = event["tasks"][0]
    task_id = task["taskId"]

    try:
        obj_key = parse.unquote_plus(task["s3Key"], encoding="utf-8")
        obj_version_id = task["s3VersionId"]
        bucket_name = task["s3BucketArn"].split(":")[-1]

        logger.info(
```

```
            "Got task: remove delete marker %s from object %s.", obj_version_id,
obj_key
        )

        try:
            # If this call does not raise an error, the object version is not a delete
            # marker and should not be deleted.
            response = s3.head_object(
                Bucket=bucket_name, Key=obj_key, VersionId=obj_version_id
            )
            result_code = "PermanentFailure"
            result_string = (
                f"Object {obj_key}, ID {obj_version_id} is not " f"a delete marker."
            )

            logger.debug(response)
            logger.warning(result_string)
        except ClientError as error:
            delete_marker = error.response["ResponseMetadata"]["HTTPHeaders"].get(
                "x-amz-delete-marker", "false"
            )
            if delete_marker == "true":
                logger.info(
                    "Object %s, version %s is a delete marker.", obj_key,
obj_version_id
                )
                try:
                    s3.delete_object(
                        Bucket=bucket_name, Key=obj_key, VersionId=obj_version_id
                    )
                    result_code = "Succeeded"
                    result_string = (
                        f"Successfully removed delete marker "
                        f"{obj_version_id} from object {obj_key}."
                    )
                    logger.info(result_string)
                except ClientError as error:
                    # Mark request timeout as a temporary failure so it will be
retried.
                    if error.response["Error"]["Code"] == "RequestTimeout":
                        result_code = "TemporaryFailure"
                        result_string = (
                            f"Attempt to remove delete marker from  "
                            f"object {obj_key} timed out."
```

```
                    )
                    logger.info(result_string)
                else:
                    raise
        else:
            raise ValueError(
                f"The x-amz-delete-marker header is either not "
                f"present or is not 'true'."
            )
    except Exception as error:
        # Mark all other exceptions as permanent failures.
        result_code = "PermanentFailure"
        result_string = str(error)
        logger.exception(error)
    finally:
        results.append(
            {
                "taskId": task_id,
                "resultCode": result_code,
                "resultString": result_string,
            }
        )
    return {
        "invocationSchemaVersion": invocation_schema_version,
        "treatMissingKeysAs": "PermanentFailure",
        "invocationId": invocation_id,
        "results": results,
    }
```

Création d'une tâche S3 Batch Operations qui invoque une fonction Lambda

Lors de la création d'une tâche S3 Batch Operations pour appeler une fonction Lambda, vous devez fournir les éléments suivants :

- L'ARN de votre fonction Lambda (qui peut inclure l'alias de fonction ou le numéro de version spécifique)
- Un rôle IAM doté de l'autorisation d'invoquer la fonction
- Le paramètre d'action `LambdaInvokeFunction`

Pour plus d'informations sur la création d'une tâche S3 Batch Operations, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations et Opérations prises en charge par S3 Batch Operations.

L'exemple suivant crée une tâche S3 Batch Operations qui invoque une fonction Lambda à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control create-job
    --account-id account-id
    --operation  '{"LambdaInvoke": { "FunctionArn": "arn:aws:lambda:region:account-
id:function:LambdaFunctionName" } }'
    --manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820","Fields":
["Bucket","Key"]},"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-
bucket","ETag":"ManifestETag"}}'
    --report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket","Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"Prefix":"ReportPrefix","ReportScope":"Al
    --priority 2
    --role-arn arn:aws:iam::account-id:role/BatchOperationsRole
    --region region
    --description "Lambda Function"
```

Fourniture d'informations au niveau des tâches dans les manifestes Lambda

Lorsque vous utilisez les fonctions AWS Lambda avec S3 Batch Operations, vous pouvez souhaiter que des données supplémentaires accompagnent chaque tâche ou clé exploitée. Par exemple, vous pouvez souhaiter que la clé d'objet source et la nouvelle clé d'objet soient fournies. Votre fonction Lambda peut alors copier la clé source vers un nouveau compartiment S3 avec un nouveau nom. Par défaut, Batch Operations vous permet de spécifier uniquement le compartiment de destination et une liste de clés source dans le manifeste d'entrée dans votre tâche. Les exemples suivants décrivent comment inclure des données supplémentaires dans le manifeste afin que vous puissiez exécuter des fonctions Lambda plus complexes.

Pour spécifier des paramètres individuels pour chaque clé dans votre manifeste S3 Batch Operations à utiliser dans le code de votre fonction Lambda, utilisez le format JSON codé en URL suivant. Le champ `key` est transmis à votre fonction Lambda comme s'il s'agissait d'une clé d'objet Amazon S3. La fonction Lambda peut cependant considérer qu'il contient d'autres valeurs ou plusieurs clés, comme illustré dans les exemples suivants.

> **Note**
>
> Dans le manifeste, le nombre maximal de caractères pour le champ `key` est 1 024.

Example - Manifeste substituant les « clés Amazon S3 » par des chaînes JSON

La version codée URL est fournie à S3 Batch Operations.

```
amzn-s3-demo-bucket,{"origKey": "object1key", "newKey": "newObject1Key"}
amzn-s3-demo-bucket,{"origKey": "object2key", "newKey": "newObject2Key"}
amzn-s3-demo-bucket,{"origKey": "object3key", "newKey": "newObject3Key"}
```

Example - Manifeste codé en URL

Cette version codée en URL doit être fournie à S3 Batch Operations. La version non codée en URL ne fonctionne pas.

```
amzn-s3-demo-bucket,%7B%22origKey%22%3A%20%22object1key%22%2C%20%22newKey%22%3A
%20%22newObject1Key%22%7D
amzn-s3-demo-bucket,%7B%22origKey%22%3A%20%22object2key%22%2C%20%22newKey%22%3A
%20%22newObject2Key%22%7D
amzn-s3-demo-bucket,%7B%22origKey%22%3A%20%22object3key%22%2C%20%22newKey%22%3A
%20%22newObject3Key%22%7D
```

Example - Fonction Lambda avec format de manifeste écrivant les résultats dans le rapport de la tâche

Cet exemple de manifeste codé par URL contient des clés d'objet délimitées par des barres verticales, que la fonction Lambda suivante doit analyser.

```
amzn-s3-demo-bucket,object1key%7Clower
amzn-s3-demo-bucket,object2key%7Cupper
amzn-s3-demo-bucket,object3key%7Creverse
amzn-s3-demo-bucket,object4key%7Cdelete
```

Cette fonction Lambda montre comment analyser une tâche séparée par une barre verticale, qui est codée dans le manifeste S3 Batch Operations. La tâche indique l'opération de révision qui est appliquée à l'objet spécifié.

```
import logging
```

```
from urllib import parse
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
logger.setLevel("INFO")

s3 = boto3.resource("s3")


def lambda_handler(event, context):
    """
    Applies the specified revision to the specified object.

    :param event: The Amazon S3 batch event that contains the ID of the object to
                  revise and the revision type to apply.
    :param context: Context about the event.
    :return: A result structure that Amazon S3 uses to interpret the result of the
             operation.
    """
    # Parse job parameters from Amazon S3 batch operations
    invocation_id = event["invocationId"]
    invocation_schema_version = event["invocationSchemaVersion"]

    results = []
    result_code = None
    result_string = None

    task = event["tasks"][0]
    task_id = task["taskId"]
    # The revision type is packed with the object key as a pipe-delimited string.
    obj_key, revision = parse.unquote_plus(task["s3Key"], encoding="utf-8").split("|")
    bucket_name = task["s3BucketArn"].split(":")[-1]

    logger.info("Got task: apply revision %s to %s.", revision, obj_key)

    try:
        stanza_obj = s3.Bucket(bucket_name).Object(obj_key)
        stanza = stanza_obj.get()["Body"].read().decode("utf-8")
        if revision == "lower":
            stanza = stanza.lower()
        elif revision == "upper":
            stanza = stanza.upper()
        elif revision == "reverse":
```

```
            stanza = stanza[::-1]
        elif revision == "delete":
            pass
        else:
            raise TypeError(f"Can't handle revision type '{revision}'.")

        if revision == "delete":
            stanza_obj.delete()
            result_string = f"Deleted stanza {stanza_obj.key}."
        else:
            stanza_obj.put(Body=bytes(stanza, "utf-8"))
            result_string = (
                f"Applied revision type '{revision}' to " f"stanza {stanza_obj.key}."
            )

        logger.info(result_string)
        result_code = "Succeeded"
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "NoSuchKey":
            result_code = "Succeeded"
            result_string = (
                f"Stanza {obj_key} not found, assuming it was deleted "
                f"in an earlier revision."
            )
            logger.info(result_string)
        else:
            result_code = "PermanentFailure"
            result_string = (
                f"Got exception when applying revision type '{revision}' "
                f"to {obj_key}: {error}."
            )
            logger.exception(result_string)
    finally:
        results.append(
            {
                "taskId": task_id,
                "resultCode": result_code,
                "resultString": result_string,
            }
        )
    return {
        "invocationSchemaVersion": invocation_schema_version,
        "treatMissingKeysAs": "PermanentFailure",
        "invocationId": invocation_id,
```

```
        "results": results,
    }
```

Tutoriel de S3 Batch Operations

Le tutoriel suivant présente des procédures complètes de bout en bout pour certaines tâches Batch Operations avec Lambda. Dans ce didacticiel, vous apprendrez à configurer les opérations par lot S3 pour invoquer une fonction Lambda pour le transcodage par lot de vidéos stockées dans un compartiment source S3. La fonction Lambda appelle AWS Elemental MediaConvert pour transcoder les vidéos.

- Didacticiel : transcodage par lot de vidéos avec S3 Batch Operations

Replace all object tags (Remplacer toutes les étiquettes des objets)

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération Remplacer toutes les balises d'objet remplace les balises de chaque objet répertorié dans le manifeste. Une balise d'objet est une paire clé/valeur de chaînes que vous pouvez utiliser pour stocker les métadonnées relatives à un objet.

Pour créer une tâche de remplacement de toutes les balises d'objet, vous devez fournir un ensemble de balises à appliquer. S3 Batch Operations applique le même ensemble d'étiquettes à chaque objet. Le jeu d'étiquettes que vous fournissez remplace les jeux d'étiquettes déjà associés aux objets du manifeste. S3 Batch Operations ne permet pas d'ajouter des balises aux objets tout en laissant les balises existantes en place.

Si les objets de votre manifeste se trouvent dans un compartiment versionné, vous pouvez appliquer l'ensemble d'étiquettes à des versions spécifiques de chaque objet. Pour ce faire, spécifiez un ID de version pour chaque objet dans le manifeste. Si vous n'incluez pas d'ID de version pour les objets, S3 Batch Operations applique l'ensemble de balises à la dernière version de l'objet. Pour plus d'informations sur les manifestes Batch Operations, consultez Spécification d'un manifeste.

Pour plus d'informations sur le balisage d'objets, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises dans ce guide. Consultez aussi PutObjectTagging, GetObjectTagging et DeleteObjectTagging dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour utiliser la console afin de créer une tâche Remplacer toutes les balises d'objets, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez Batch Operations pour remplacer des balises d'objet, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- Le rôle (IAM) AWS Identity and Access Management que vous spécifiez pour exécuter la tâche d'opération par lot doit disposer des autorisations nécessaires pour exécuter l'opération `PutObjectTagging` sous-jacente. Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires, consultez PutObjectTagging dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- S3 Batch Operations utilise l'opération Amazon S3 PutObjectTagging pour appliquer des balises à chaque objet du manifeste. Toutes les restrictions et limitations qui s'appliquent à l'opération sous-jacente s'appliquent également aux tâches S3 Batch Opérations.
- Une seule tâche de remplacement de balises d'objets peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL)

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL) remplace les listes de contrôle d'accès (ACL) de chaque objet répertorié dans le manifeste. Avec les ACL, vous pouvez définir les utilisateurs qui peuvent accéder à un objet ainsi que les actions qu'ils peuvent exécuter.

> **Note**
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

S3 Batch Operations prend en charge les listes de contrôle d'accès personnalisées que vous spécifiez et les listes de contrôle d'accès prédéfinies fournies par Amazon S3 avec un ensemble prédéfini d'autorisations d'accès.

Si les objets de votre manifeste se trouvent dans un compartiment versionné, vous pouvez appliquer les ACL à des versions spécifiques de chaque objet. Pour ce faire, spécifiez un ID de version pour chaque objet dans le manifeste. Si vous n'incluez aucun ID de version pour les objets, S3 Batch Operations applique la liste de contrôle d'accès à la dernière version de l'objet.

Pour en savoir plus sur les listes ACL dans Amazon S3, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

S3 Block Public Access

Si vous souhaitez limiter l'accès public à tous les objets d'un compartiment, nous vous recommandons d'utiliser le blocage de l'accès public Amazon S3 au lieu de S3 Batch Operations pour appliquer les listes ACL. Le blocage de l'accès publique permet de limiter l'accès par compartiment ou par compte via une seule opération simple et rapide. Le blocage de l'accès public Amazon S3 est préférable lorsque votre objectif est de contrôler l'accès public à tous les objets d'un compartiment ou d'un compte. N'utilisez S3 Batch Operations que lorsque vous devez appliquer une liste de contrôle d'accès (ACL) prédéfinie à chaque objet du manifeste. Pour de plus amples informations sur le blocage de l'accès public S3, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Propriété de l'objet S3

Si les objets du manifeste se trouvent dans un compartiment qui utilise le paramètre Bucket owner enforced (Propriétaire du compartiment appliqué) pour Object Ownership (Propriété de l'objet), l'opération Replace access control list (ACL) (Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL)) ne peut spécifier que les listes ACL d'objet qui accordent le contrôle complet au propriétaire du compartiment. Dans ce cas, l'opération Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL) ne peut pas accorder d'autorisations d'ACL d'objet à d'autres Comptes AWS ou groupes. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez Batch Operations pour remplacer les ACL, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- Le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous spécifiez pour exécuter la tâche Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL) doit disposer des autorisations nécessaires pour exécuter l'opération Amazon S3 `PutObjectAcl` sous-jacente. Pour plus d'informations sur les autorisations nécessaires, consultez PutObjectAcl dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- S3 Batch Operations utilise l'opération Amazon S3 `PutObjectAcl` pour appliquer la liste de contrôle d'accès ACL spécifiée à chaque objet du manifeste. Par conséquent, toutes les restrictions et limites qui s'appliquent à l'opération `PutObjectAcl` sous-jacente s'appliquent également aux tâches S3 Batch Operations Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL).
- Une seule tâche de remplacement de listes de contrôle d'accès peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Restauration d'objets à l'aide de Batch Operations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. L'opération Restaurer lance des demandes de restauration pour les objets Amazon S3 archivés, répertoriés dans votre manifeste. Les objets archivés suivants doivent être restaurés pour qu'il soit possible d'y accéder en temps réel :

- Objets archivés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive
- Objets archivés via la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering dans les niveaux Archive Access ou Deep Archive Access

L'utilisation d'une opération Restaurer (S3InitiateRestoreObjectOperation) dans votre tâche S3 Batch Operations entraîne une demande `RestoreObject` pour chaque objet spécifié dans le manifeste.

> **Important**
>
> La tâche Restaurer initie uniquement la demande de restauration d'objets. S3 Batch Operations indique que la tâche est terminée pour chaque objet après que la demande a été lancée pour l'objet. Amazon S3 ne met pas à jour la tâche ou ne vous avertit pas lorsque les objets ont été restaurés. Toutefois, vous pouvez utiliser des notifications d'événements S3 pour recevoir des notifications lorsque les objets sont disponibles dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Lorsque vous créez une tâche Restaurer, les arguments suivants sont disponibles :

ExpirationInDays

Cet argument spécifie combien de temps l'objet S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive reste disponible dans Amazon S3. Les tâches Restaurer qui ciblent des objets S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive exigent que vous définissiez `ExpirationInDays` sur 1 ou plus.

> **Important**
>
> Ne définissez pas `ExpirationInDays` lors de la création de tâches d'opération Restaurer, qui ciblent des objets de niveau Archive Access ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering. Les objets des niveaux Archive Access de S3 Intelligent-Tiering ne sont pas soumis à l'expiration de la restauration. Par conséquent, spécifier `ExpirationInDays` entraîne un échec de la demande `RestoreObject`.

GlacierJobTier

Amazon S3 peut restaurer des objets en utilisant un des trois niveaux de récupération suivants : `EXPEDITED`, `STANDARD` ou `BULK`. Toutefois, la fonction S3 Batch Operations prend en charge uniquement les niveaux de récupération `STANDARD` et `BULK`. Pour plus d'informations sur les différences entre les niveaux de récupération, consultez Présentation des options de récupération d'archives.

Pour plus d'informations sur la tarification de chaque niveau, consultez la section Demandes et récupérations de données dans la page Tarification Amazon S3.

Différences entre la restauration depuis S3 Glacier et S3 Intelligent-Tiering

La restauration de fichiers archivés à partir des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive diffère de la restauration de fichiers de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering dans les niveaux d'accès Archive ou Deep Archive.

- Lorsque vous effectuez une restauration à partir de S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, une copie temporaire de l'objet est créée. Amazon S3 supprime cette copie après l'expiration de la valeur que vous avez spécifiée dans

l'argument `ExpirationInDays`. Une fois la copie temporaire supprimée, vous devez soumettre une demande de restauration supplémentaire pour accéder à l'objet.

- Lors de la restauration d'objets S3 Intelligent-Tiering archivés, ne spécifiez pas l'argument `ExpirationInDays`. Lorsque vous restaurez un objet depuis le niveau Archive Access ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, l'objet repasse au niveau d'accès fréquent de S3 Intelligent-Tiering. Après un minimum de 90 jours consécutifs sans accès, l'objet passe automatiquement au niveau Archive Access. Après un minimum de 180 jours consécutifs sans accès, l'objet passe automatiquement au niveau Deep Archive Access.
- Batch Operations peut fonctionner sur les objets de classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, ou sur les objets des niveaux de stockage Archive Access et Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering. Batch Operations ne peut pas fonctionner sur les deux types d'objets archivés dans la même tâche. Pour restaurer des objets des deux types, vous devez créer des tâches Batch Operations.

Chevauchement de restaurations

Si la tâche S3InitiateRestoreObjectOperation essaie de restaurer un objet dont la restauration est déjà en cours, S3 Batch Operations procède comme suit.

La restauration de l'objet aboutit si l'une des conditions suivantes est vraie :

- Comparée à la demande de restauration en cours, la valeur `ExpirationInDays` de cette tâche est la même et sa valeur `GlacierJobTier` est plus rapide.
- La demande de restauration précédente est déjà terminée, et l'objet est actuellement disponible. Dans ce cas, Batch Operations met à jour la date d'expiration de l'objet restauré pour qu'elle corresponde à la valeur `ExpirationInDays` spécifiée dans la demande de restauration en cours.

L'opération de restauration échoue pour l'objet si l'une des conditions suivantes est vraie :

- La demande de restauration en cours n'est pas encore terminée, et la durée de restauration de cette tâche (spécifiée par la valeur `ExpirationInDays`) diffère de la durée de restauration spécifiée dans la demande de restauration en cours.
- Le niveau de restauration de cette tâche (spécifié par la valeur `GlacierJobTier`) est inférieur ou égal au niveau de restauration spécifié dans la demande de restauration en cours.

Limites

Les tâches `S3InitiateRestoreObjectOperation` présentent les limites suivantes :

- Vous devez créer la tâche dans la même Région que les objets archivés.
- S3 Batch Operations ne prend pas en charge le niveau d'extraction `EXPEDITED`.
- Une seule tâche de restauration de Batch Operations peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 4 milliards d'objets.

Pour plus d'informations sur la restauration des objets, consultez Restauration d'un objet archivé.

Conservation d'un verrouillage d'objet S3

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser l'opération de Rétention Verrouillage d'objet pour appliquer des dates de rétention à vos objets en mode gouvernance ou en mode conformité. Ces modes de rétention appliquent différents niveaux de protection. Vous pouvez appliquer l'un ou l'autre des modes de rétention à n'importe quelle version d'objet. Les dates de rétention, comme les conservations légales, empêchent l'écrasement ou la suppression d'un objet. Amazon S3 stocke la date de fin de rétention (Rétention jusqu'à la date) spécifiée dans les métadonnées de l'objet et protège la version spécifiée de cette version de l'objet jusqu'à l'expiration de la période de rétention.

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations avec le verrouillage d'objet pour gérer simultanément les dates de rétention de nombreux objets Amazon S3. Vous spécifiez la liste des objets cibles dans votre manifeste et l'envoyez à Batch Operations pour les finaliser. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objet S3 the section called "Périodes de rétention".

Votre tâche S3 Batch Operations avec des dates de conservation s'exécute jusqu'à la fin, jusqu'à son annulation ou jusqu'à ce qu'un état d'échec soit atteint. Nous vous recommandons d'utiliser S3 Batch Operations et la rétention du verrouillage d'objet S3 lorsque vous souhaitez ajouter, modifier ou supprimer la date de rétention de nombreux objets avec une seule demande.

Batch Operations vérifie que le verrouillage d'objet est activé sur votre compartiment avant de traiter les clés du manifeste. Pour effectuer les opérations et la validation, Batch Operations a besoin des autorisations `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` et `s3:PutObjectRetention` dans un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) pour permettre à Batch Operations d'appeler le verrouillage d'objet en votre nom. Pour plus d'informations, consultez the section called "Considérations relatives au verrouillage d'objet".

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette opération avec l'API REST, consultez `S3PutObjectRetention` dans l'opération CreateJob dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour un exemple d'utilisation de cette opération avec l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), consultez the section called "Utiliser Batch Operations avec la rétention du verrouillage des objets". Pour obtenir un exemple AWS SDK pour Java, consultez the section called "Utiliser Batch Operations avec la rétention du verrouillage des objets".

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez Batch Operations pour appliquer des périodes de conservation du verrouillage d'objet, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- S3 Batch Operations n'apporte aucune modification au niveau du compartiment.
- La gestion des versions et le verrouillage d'objet S3 doivent être configurés sur le compartiment où la tâche est effectuée.
- Tous les objets répertoriés dans le manifeste doivent se trouver dans le même compartiment.
- L'opération fonctionne sur la dernière version de l'objet, sauf si une version est explicitement spécifiée dans le manifeste.
- Vous avez besoin d'une autorisation `s3:PutObjectRetention` dans votre rôle IAM pour utiliser une tâche de Rétention Verrouillage d'objet.
- L'autorisation IAM `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` est nécessaire pour confirmer que le verrouillage d'objet est activé pour le compartiment S3 pour lequel vous effectuez cette tâche.
- Vous ne pouvez prolonger la période de rétention des objets qu'avec des dates de rétention en mode `COMPLIANCE` appliquées. Cette période de rétention ne peut pas être raccourcie.
- Une seule tâche de rétention du verrouillage d'objet S3 peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Mise en suspens juridique du verrouillage des objets S3

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle au niveau d'objets Amazon S3. Vous pouvez utiliser l'opération Conservation légale du verrouillage d'objet pour activer la conservation légale d'une version d'objet. À l'instar d'une période de rétention, une conservation légale empêche une version d'objet d'être remplacée ou supprimée.

Cependant, une conservation légale n'est associée à aucune période de rétention et reste en vigueur jusqu'à sa suppression.

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations avec le verrouillage d'objet pour ajouter des conservations légales à plusieurs objets Amazon S3 à la fois. Pour ce faire, spécifiez une liste des objets cibles dans votre manifeste et envoyez cette liste à Batch Operations. Votre tâche S3 Batch Operations Conservation légale du verrouillage d'objet s'exécute jusqu'à la fin, jusqu'à son annulation ou jusqu'à ce qu'un état d'échec soit atteint.

S3 Batch Operations vérifie que le verrouillage d'objet est activé sur votre compartiment S3 avant de traiter les objets du manifeste. Pour effectuer les opérations d'objet et la validation au niveau du compartiment, S3 Batch Operations nécessite `s3:PutObjectLegalHold` et `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` dans un rôle AWS Identity and Access Management (IAM). Ces autorisations permettent à S3 Batch Operations d'appeler le verrouillage d'objet S3 en votre nom.

Lorsque vous créez la tâche S3 Batch Operations pour supprimer la conservation légale, il vous suffit de spécifier `Off` comme statut de la conservation légale. Pour plus d'informations, consultez the section called "Considérations relatives au verrouillage d'objet".

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette opération avec l'API REST Amazon S3, consultez `S3PutObjectLegalHold` dans l'opération CreateJob dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour un exemple d'utilisation de cette opération, consultez Utilisation du kit AWS SDK pour Java.

Restrictions et limitations

Lorsque vous utilisez Batch Operations pour appliquer ou supprimer une conservation légale du verrouillage d'objet, les restrictions et limites suivantes s'appliquent :

- S3 Batch Operations n'apporte aucune modification au niveau du compartiment.
- Tous les objets répertoriés dans le manifeste doivent se trouver dans le même compartiment.
- La gestion des versions et le verrouillage d'objet S3 doivent être configurés sur le compartiment où la tâche est effectuée.
- L'opération Conservation légale du verrouillage d'objet fonctionne sur la dernière version de l'objet, sauf si une version est explicitement spécifiée dans le manifeste.
- L'autorisation `s3:PutObjectLegalHold` est nécessaire dans votre rôle IAM pour ajouter ou supprimer une conservation légale des objets.

- L'autorisation IAM `s3:GetBucketObjectLockConfiguration` est nécessaire pour confirmer que le verrouillage d'objet est activé pour le compartiment S3 pour lequel vous effectuez cette tâche.
- Une seule tâche de conservation légale du verrouillage d'objet S3 peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

- Copie d'objets
- Calcul des sommes de contrôle
- Delete all object tags (Supprimer toutes les étiquettes des objets)
- Appel de la fonction AWS Lambda
- Replace all object tags (Remplacer toutes les étiquettes des objets)
- Remplacer une liste de contrôle d'accès (ACL)
- Restauration d'objets à l'aide de Batch Operations
- Réplication d'objets existants via la réplication par lot
- Conservation d'un verrouillage d'objet S3
- Mise en suspens juridique du verrouillage des objets S3

Gestion des tâches S3 Batch Operations

Simple Storage Service (Amazon S3) fournit un ensemble d'outils puissants pour vous aider à gérer vos tâches S3 Batch Operations après les avoir créées. Cette section décrit les opérations que vous pouvez utiliser pour gérer et suivre vos tâches à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Rubriques

- Utilisation de la console Simple Storage Service (Amazon S3) pour gérer vos tâches S3 Batch Operations
- Liste des tâches
- Affichage des détails de la tâche
- Affectation d'une priorité de tâche

Utilisation de la console Simple Storage Service (Amazon S3) pour gérer vos tâches S3 Batch Operations

À l'aide de la console, vous pouvez gérer vos tâches S3 Batch Operations. Par exemple, vous pouvez :

- Afficher les tâches actives et mises en file d'attente
- Modifier la priorité d'une tâche
- Confirmer et exécuter une tâche
- Cloner une tâche
- Annuler une tâche

Pour gérer Batch Operations via la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez gérer.

Liste des tâches

Vous pouvez récupérer une liste des tâches S3 Batch Operations. Cette liste inclut les tâches qui ne sont pas encore terminé, ainsi que celles terminées au cours des 90 derniers jours. La liste des tâches inclut des informations pour chacune des tâches telles que l'ID, la description, la priorité, le statut actuel et le nombre de tâches réussies ou ayant échoué. Vous pouvez filtrer la liste de tâches par statut. Lorsque vous procédez à l'extraction d'une liste des tâches via la console, vous pouvez également rechercher vos tâches par description ou ID et les filtrer par Région AWS.

Génération d'une liste des tâches **`Active`** et **`Complete`**

L'exemple AWS CLI suivant obtient une liste de tâches `Active` et `Complete`. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control list-jobs \
    --region us-west-2 \
    --account-id account-id \
    --job-statuses '["Active","Complete"]' \
```

```
    --max-results 20
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez list-jobs dans la Référence des commandes AWS CLI.

Affichage des détails de la tâche

Si vous souhaitez obtenir d'autres d'informations sur une tâche S3 Batch Operations que celles fournies par la liste des tâches, vous pouvez afficher tous les détails d'une seule tâche. Vous pouvez consulter les détails des tâches qui n'ont pas encore été achevées ou qui ont été achevées au cours des 90 derniers jours. Outre les informations renvoyées dans la liste de tâches, les détails d'une seule tâche incluent d'autres éléments, tels que les suivants :

- Paramètres de fonctionnement
- Détails sur le manifeste
- Informations sur le rapport d'achèvement (si vous en avez configuré un au moment de créer la tâche)
- Amazon Resource Name (ARN) du rôle utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM) que vous avez attribué pour exécuter la tâche

En affichant les détails d'une tâche individuelle, vous pouvez accéder à la totalité de la configuration d'une tâche. Pour afficher les détails d'une tâche, vous pouvez utiliser la console Amazon S3 ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Obtenir la description d'une tâche S3 Batch Operations dans la console Amazon S3

Pour afficher la description d'une tâche Batch Operations à l'aide de la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Choisissez l'ID de la tâche spécifique pour en afficher les détails.

Obtenir la description d'une tâche S3 Batch Operations dans l'AWS CLI

L'exemple suivant permet d'obtenir la description d'une tâche S3 Batch Operations à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control describe-job \
--region us-west-2 \
--account-id account-id \
--job-id 00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez describe-job dans la Référence des commandes AWS CLI.

Affectation d'une priorité de tâche

Vous pouvez attribuer à chaque tâche Amazon S3 Batch Operations une priorité numérique, qui peut être n'importe quel entier positif. S3 Batch Operations classe les tâches par ordre de priorité en fonction de la priorité attribuée. Les tâches avec une priorité élevée (ou une valeur d'entier supérieure pour le paramètre de priorité) sont évaluées en premier. La priorité est déterminée par ordre décroissant. Par exemple, une file d'attente de tâches avec une valeur de priorité 10 se voit accorder la préférence en termes de planification par rapport à une file d'attente de tâches avec une valeur de priorité 1.

Vous pouvez modifier la priorité d'une tâche pendant son exécution. Si vous envoyez une nouvelle tâche avec une priorité supérieure alors qu'une tâche est en cours d'exécution, la tâche avec la priorité inférieure peut s'interrompre pour permettre à la tâche avec la priorité supérieure de s'exécuter.

La modification de la priorité d'une tâche n'affecte pas sa vitesse de traitement.

> **Note**
>
> S3 Batch Operations respecte les priorités de tâche dans la mesure du possible. Bien que les tâches avec des priorités supérieures soient généralement prioritaires sur les tâches avec des priorités inférieures, Amazon S3 ne garantit pas un ordre strict des tâches.

Utilisation de la console S3

Comment mettre à jour la priorité des tâches dans la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.

3. Sélectionnez la tâche spécifique que vous souhaitez gérer.
4. Choisissez Actions. Dans la liste déroulante, choisissez Update priority (Mettre à jour la priorité).

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant met à jour la priorité de la tâche à l'aide de l'AWS CLI. Un nombre plus élevé indique une priorité d'exécution plus élevée. Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control update-job-priority \
    --region us-west-2 \
    --account-id account-id \
    --priority 98 \
    --job-id 00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c
```

Utilisation de la AWS SDK pour Java

Pour mettre à jour la priorité d'une tâche S3 Batch Operations à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le client S3Control pour modifier la priorité d'exécution de la tâche, qui détermine l'ordre dans lequel les tâches sont traitées par rapport aux autres tâches de la file d'attente.

Pour plus d'informations sur la priorité des tâches, consultez Affectation d'une priorité de tâche.

Pour voir des exemples de mise à jour de la priorité d'une tâche avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Mise à jour de la priorité d'une tâche par lot dans la Référence des API Amazon S3.

Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement

Grâce à S3 Batch Operations, vous pouvez afficher et mettre à jour l'état d'une tâche, ajouter des notifications et effectuer la journalisation, suivre les échecs de tâche et générer des rapports d'achèvements.

Rubriques

- Statuts de la tâche
- Mise à jour de l'état
- Notifications et journalisation
- Suivi de l'échec d'une tâche
- Rapports de fin de tâche

- Examples : Suivi d'une tâche S3 Batch Operations dans Amazon EventBridge via AWS CloudTrail
- Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations

Statuts de la tâche

Après la création et l'exécution d'une tâche, celle-ci passe par une série d'états. Le tableau suivant décrit les états et les transitions possibles entre eux.

État	Description	Transitions
`New`	Une tâche commence à l'état `New` lorsque vous la créez.	Une tâche passe automatiquement au statut `Preparing` quand Amazon S3 commence à traiter l'objet de manifeste.
`Preparing`	Amazon S3 traite l'objet manifeste et d'autres paramètres de tâche pour configurer et exécuter la tâche.	Une tâche passe automatiquement au statut `Ready` une fois qu'Amazon S3 a terminé de traiter l'objet de manifeste et les autres paramètres. La tâche peut ensuite exécuter l'opération spécifiée pour les objets répertoriés dans le manifeste. Si la tâche nécessite une confirmation avant l'exécution, ce qui est, par exemple, le cas lors de la création d'une tâche avec la console Amazon S3, celle-ci passe du statut `Preparing` à `Suspended`. Elle reste dans l'état `Suspended` jusqu'à ce que vous confirmiez son exécution.

État	Description	Transitions
`Suspended`	La tâche nécessite que vous confirmiez son exécution . Seules les tâches créées avec la console Amazon S3 nécessitent une confirmat ion. Une tâche créée à l'aide de la console passe à l'état `Suspended` juste après `Preparing` . Une fois que vous confirmez que vous souhaitez exécuter la tâche et que la tâche passe à l'était `Ready`, elle ne revient jamais à l'état `Suspended` .	Une fois que vous confirmez que vous souhaitez exécuter la tâche, son état devient `Ready`.
`Ready`	Amazon S3 peut commencer à exécuter les opérations demandées pour les objets.	Une tâche passe automatiq uement au statut `Active` quand Amazon S3 commence à l'exécuter. La durée pendant laquelle une tâche reste dans l'état `Ready` dépend du niveau de priorité et de la durée des autres tâches qui sont déjà en cours d'exécution.

État	Description	Transitions
`Active`	Amazon S3 effectue l'opération demandée pour les objets répertoriés dans le manifeste. Tant qu'une tâche a l'état `Active`, vous pouvez surveiller sa progression à l'aide de la console Amazon S3 ou de l'opération `DescribeJob` via l'API REST, la AWS CLI ou les kits AWS SDK.	Une tâche quitte l'état `Active` lorsque plus aucune opération n'est exécutée sur les objets. Ce comportement peut se produire automatiquement, par exemple lorsqu'une tâche aboutit ou échoue. Ce comportement peut également être le résultat d'une action utilisateur, telle que l'annulation d'une tâche. L'état dans lequel passe la tâche dépend de la raison de la transition.
`Pausing`	La tâche passe d'un certain état à `Paused`.	Une tâche passe automatiquement à l'état `Paused` quand l'étape `Pausing` est terminée.
`Paused`	Une tâche peut passer à l'état `Paused` si vous soumettez une autre tâche de priorité plus élevée alors que cette tâche est exécutée.	Une tâche `Paused` retourne automatiquement à l'état `Active` lorsque les tâches de priorité plus élevée qui bloquent l'exécution de cette tâche se terminent, échouent ou sont suspendues.

État	Description	Transitions
`Complete`	La tâche a fini d'effectuer l'opération demandée sur tous les objets répertoriés dans le manifeste. L'opération peut avoir abouti ou échoué pour chaque objet. Si vous avez configuré la tâche de sorte à générer un rapport d'achèvement, ce rapport est disponible dès que la tâche passe à l'état `Complete`.	`Complete` est un état final. Une fois qu'une tâche atteint l'état `Complete`, elle ne passe plus à aucun autre état.
`Cancelling`	La tâche passe à l'état `Cancelled` .	Une tâche passe automatiquement à l'état `Cancelled` quand l'étape `Cancelling` est terminée.
`Cancelled`	Vous avez demandé que la tâche soit annulée, ce qui a été fait par S3 Batch Operations. Cette tâche n'enverra plus de nouvelles demandes à Amazon S3.	`Cancelled` est un état final. Après qu'une tâche atteint l'état `Cancelled` , elle ne passe plus à aucun autre état.
`Failing`	La tâche passe à l'état `Failed`.	Une tâche passe automatiquement à l'état `Failed` une fois que l'étape `Failing` est terminée.
`Failed`	La tâche a échoué et n'est plus en cours d'exécution. Pour de plus amples informations sur les échecs de tâche, consultez Suivi de l'échec d'une tâche.	`Failed` est un état final. Après qu'une tâche atteint l'état `Failed`, elle ne passe plus à aucun autre état.

Mise à jour de l'état

Les exemples suivants liés à l'AWS CLI et au kit AWS SDK pour Java mettent à jour l'état d'une tâche Batch Operations. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console Amazon S3 pour gérer les tâches Batch Operations, consultez Utilisation de la console Simple Storage Service (Amazon S3) pour gérer vos tâches S3 Batch Operations.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

- Si vous n'avez pas spécifié le paramètre `--no-confirmation-required` dans la commande `create-job` précédente, la tâche reste à l'état suspendu jusqu'à ce que vous confirmiez cette tâche en définissant son statut sur `Ready`. Amazon S3 rend ensuite la tâche éligible à l'exécution.

```
aws s3control update-job-status \
    --region us-west-2 \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id 00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c \
    --requested-job-status 'Ready'
```

- Annulez la tâche en définissant son statut sur `Cancelled`.

```
aws s3control update-job-status \
     --region us-west-2 \
     --account-id 123456789012 \
     --job-id 00e123a4-c0d8-41f4-a0eb-b46f9ba5b07c \
     --status-update-reason "No longer needed" \
     --requested-job-status Cancelled
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour voir des exemples de mise à jour du statut d'une tâche avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Mise à jour du statut d'une tâche par lot dans la Référence des API Amazon S3.

Notifications et journalisation

En plus de demander des rapports d'achèvement, vous pouvez également capturer, examiner et auditer l'activité de Batch Operations à l'aide d'AWS CloudTrail. Puisque Batch Operations utilise

des opérations d'API Amazon S3 existantes pour exécuter des tâches, ces dernières émettent également les mêmes événements que si vous les appeliez directement. Dès lors, vous pouvez suivre et enregistrer la progression de votre tâche et l'ensemble de ses tâches à l'aide des mêmes outils et processus de notification, de journalisation et d'audit que vous utilisez déjà avec Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les exemples dans les sections suivantes.

> **Note**
>
> Batch Operations génère à la fois des événements de gestion et de données dans CloudTrail pendant l'exécution d'une tâche. Le volume de ces événements évolue avec le nombre de clés dans le manifeste de chaque tâche. Pour plus d'informations, consultez la page Tarification de CloudTrail, qui contient des exemples de l'évolution des tarifs en fonction du nombre de journaux de suivi que vous avez configurés dans votre compte. Pour découvrir comment configurer et journaliser des événements en fonction de vos besoins, consultez Création de votre premier journal d'activité dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour de plus amples informations sur les évènements Amazon S3, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Suivi de l'échec d'une tâche

Si une tâche S3 Batch Operations rencontre un problème qui l'empêche de s'exécuter avec succès, comme le fait de ne pas pouvoir lire le manifeste spécifié, elle échoue. Lorsqu'une tâche échoue, elle génère un ou plusieurs codes d'échec ou causes d'échec. S3 Batch Operations stocke les codes et les causes d'échec avec la tâche afin que vous puissiez les consulter en demandant les détails de la tâche. Si vous avez demandé un rapport d'achèvement, ce dernier inclut également les codes et les raisons d'échec.

Pour empêcher les tâches d'exécuter un grand nombre d'opérations infructueuses, Amazon S3 impose un seuil d'échec à chaque tâche Batch Operations. Lorsqu'une tâche a exécuté au moins 1 000 tâches, Amazon S3 surveille le taux d'échec. Si, à un moment donné, le taux d'échec (le nombre de tâches ayant échoué par rapport au nombre total de tâches exécutées) dépasse 50 %, la tâche échoue. Lorsqu'une tâche échoue parce qu'elle dépasse ce seul, vous pouvez identifier la cause de cet échec. Il se peut, par exemple, que vous ayez inclus par erreur des objets dans le manifeste qui ne sont pas dans le compartiment spécifié. Après avoir corrigé les erreurs, vous pouvez renvoyer la tâche.

> **Note**
>
> S3 Batch Operations fonctionne de manière asynchrone et n'exécute pas nécessairement les tâches dans l'ordre d'apparition des objets dans le manifeste. Dès lors, vous ne pouvez pas utiliser l'ordre du manifeste pour déterminer les tâches d'objets qui réussissent et celles qui échouent. À la place, vous pouvez examiner le rapport d'achèvement (si vous en avez demandé un) ou consulter vos tâches d'événements AWS CloudTrail pour identifier la source des échecs.

Rapports de fin de tâche

Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez demander un rapport d'achèvement. Si S3 Batch Operations invoque avec succès au moins une tâche, Amazon S3 génère un rapport d'achèvement après avoir terminé l'exécution des tâches, après avoir échoué ou après avoir été annulé. Vous pouvez configurer le rapport d'achèvement pour y inclure toutes les tâches ou uniquement celles ayant échoué.

Le rapport d'achèvement inclut la configuration et le statut des tâches, ainsi que des informations sur chaque tâche, y compris la clé d'objet et la version, le statut, les codes d'erreur et la description des erreurs. Les rapports d'achèvement fournissent un moyen facile de consulter les résultats de vos tâches dans un format consolidé sans nécessiter de configuration supplémentaire. Les rapports d'achèvement sont chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour obtenir un exemple de rapport d'achèvement, consultez Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations.

Si vous ne configurez pas de rapport d'achèvement, vous pouvez continuer à surveiller et à auditer votre tâche et ses sous-tâches à l'aide de CloudTrail et d'Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Examples : Suivi d'une tâche S3 Batch Operations dans Amazon EventBridge via AWS CloudTrail
- Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations

Examples : Suivi d'une tâche S3 Batch Operations dans Amazon EventBridge via AWS CloudTrail

L'activité de la tâche S3 Batch Operations est enregistrée en tant qu'événements dans AWS CloudTrail. Vous pouvez créer une règle personnalisée dans Amazon EventBridge et envoyer ces événements à la ressource de notification cible de votre choix, telle qu'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

> **Note**
>
> Amazon EventBridge est la meilleure façon de gérer vos événements. Amazon CloudWatch Events et EventBridge représentent les mêmes services et API sous-jacents, mais EventBridge offre davantage de fonctionnalités. Les modifications que vous apportez dans CloudWatch ou EventBridge apparaissent dans chaque console. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Exemples de suivi

- Événements S3 Batch Operations enregistrés dans CloudTrail
- Règle EventBridge pour le suivi des événements de tâche S3 Batch Operations

Événements S3 Batch Operations enregistrés dans CloudTrail

Lorsqu'une tâche Batch Operations est créée, elle est enregistrée en tant qu'événement `JobCreated` dans CloudTrail. Au fur et à mesure que la tâche s'exécute, elle change d'état pendant le traitement et d'autres événements `JobStatusChanged` sont enregistrés dans CloudTrail. Vous pouvez afficher ces événements sur la console CloudTrail. Pour de plus amples informations sur CloudTrail, consultez le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

> **Note**
>
> Seuls les événements `status-change` des tâches S3 Batch Operations sont enregistrés dans CloudTrail.

Example - Événement de fin de tâche S3 Batch Operations enregistré par CloudTrail


```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "accountId": "123456789012",
        "invokedBy": "s3.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2020-02-05T18:25:30Z",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "JobStatusChanged",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "s3.amazonaws.com",
    "userAgent": "s3.amazonaws.com",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": null,
    "eventID": "f907577b-bf3d-4c53-b9ed-8a83a118a554",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "recipientAccountId": "123412341234",
    "serviceEventDetails": {
        "jobId": "d6e58ec4-897a-4b6d-975f-10d7f0fb63ce",
        "jobArn": "arn:aws:s3:us-west-2:181572960644:job/
d6e58ec4-897a-4b6d-975f-10d7f0fb63ce",
        "status": "Complete",
        "jobEventId": "b268784cf0a66749f1a05bce259804f5",
        "failureCodes": [],
        "statusChangeReason": []
    }
}
```


Règle EventBridge pour le suivi des événements de tâche S3 Batch Operations

L'exemple suivant montre comment créer une règle dans Amazon EventBridge pour capturer les événements S3 Batch Operations enregistrés par AWS CloudTrail vers une cible de votre choix.

Pour ce faire, créez une règle en suivant toutes les étapes décrites dans Création de règles EventBridge qui réagissent aux événements. Vous collez la stratégie de modèle d'événement personnalisé S3 Batch Operations suivante, le cas échéant, et vous choisissez le service cible de votre choix.

Stratégie de modèle d'événement personnalisé de S3 Batch Operations

```
{
    "source": [
        "aws.s3"
    ],
    "detail-type": [
        "AWS Service Event via CloudTrail"
    ],
    "detail": {
        "eventSource": [
            "s3.amazonaws.com"
        ],
        "eventName": [
            "JobCreated",
            "JobStatusChanged"
        ]
    }
}
```

Les exemples suivants sont deux événements Batch Operations qui ont été envoyés à Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) à partir d'une règle d'événement EventBridge. Une tâche Batch Operations passe par de nombreux états différents pendant son traitement (`New`, `Preparing`, `Active`, etc.), de sorte que vous pouvez vous attendre à recevoir plusieurs messages pour chaque tâche.

Example - Exemple d'événement JobCreated

```
{
    "version": "0",
    "id": "51dc8145-541c-5518-2349-56d7dffdf2d8",
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
    "source": "aws.s3",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-02-27T15:25:49Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [],
    "detail": {
        "eventVersion": "1.05",
        "userIdentity": {
            "accountId": "11112223334444",
            "invokedBy": "s3.amazonaws.com"
        },
        "eventTime": "2020-02-27T15:25:49Z",
```

```
        "eventSource": "s3.amazonaws.com",
        "eventName": "JobCreated",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "s3.amazonaws.com",
        "userAgent": "s3.amazonaws.com",
        "eventID": "7c38220f-f80b-4239-8b78-2ed867b7d3fa",
        "readOnly": false,
        "eventType": "AwsServiceEvent",
        "serviceEventDetails": {
            "jobId": "e849b567-5232-44be-9a0c-40988f14e80c",
            "jobArn": "arn:aws:s3:us-east-1:181572960644:job/
e849b567-5232-44be-9a0c-40988f14e80c",
            "status": "New",
            "jobEventId": "f177ff24f1f097b69768e327038f30ac",
            "failureCodes": [],
            "statusChangeReason": []
        }
    }
}
```

Example — Événement de fin de tâche JobStatusChanged

```
{
  "version": "0",
  "id": "c8791abf-2af8-c754-0435-fd869ce25233",
  "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",
  "source": "aws.s3",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-02-27T15:26:42Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "accountId": "1111222233334444",
      "invokedBy": "s3.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2020-02-27T15:26:42Z",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "JobStatusChanged",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "s3.amazonaws.com",
    "userAgent": "s3.amazonaws.com",
```

```
    "eventID": "0238c1f7-c2b0-440b-8dbd-1ed5e5833afb",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "serviceEventDetails": {
      "jobId": "e849b567-5232-44be-9a0c-40988f14e80c",
      "jobArn": "arn:aws:s3:us-east-1:181572960644:job/
e849b567-5232-44be-9a0c-40988f14e80c",
      "status": "Complete",
      "jobEventId": "51f5ac17dba408301d56cd1b2c8d1e9e",
      "failureCodes": [],
      "statusChangeReason": []
    }
  }
}
```

Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations

Lorsque vous créez une tâche S3 Batch Operations, vous pouvez demander un rapport d'achèvement pour toutes les tâches ou uniquement pour les tâches qui ont échoué. Tant qu'au moins une tâche a été invoquée avec succès, S3 Batch Operations génère un rapport pour les tâches qui ont été achevées, qui ont échoué ou qui ont été annulées.

Le rapport de fin contient des informations complémentaires pour chaque tâche, y compris le nom et la version des clés d'objets, le statut, les codes d'erreurs et les descriptions des erreurs éventuelles. La description des erreurs pour chaque tâche ayant échoué peut être utilisée pour diagnostiquer les problèmes pendant la création de tâches, par exemple les autorisations. Pour les tâches Calculer la somme de contrôle, le rapport d'achèvement contient les valeurs de somme de contrôle de chaque objet.

> **Note**
>
> Les rapports d'achèvement sont toujours chiffrés avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Example - Fichier de résultats de manifeste de niveau supérieur

Le fichier `manifest.json` de niveau supérieur contient les emplacements de chaque rapport réussi et (si la tâche a présenté des échecs) l'emplacement des rapports ayant échoué, comme montré dans l'exemple suivant.

```
{
    "Format": "Report_CSV_20180820",
    "ReportCreationDate": "2019-04-05T17:48:39.725Z",
    "Results": [
        {
            "TaskExecutionStatus": "succeeded",
            "Bucket": "my-job-reports",
            "MD5Checksum": "83b1c4cbe93fc893f54053697e10fd6e",
            "Key": "job-f8fb9d89-a3aa-461d-bddc-ea6a1b131955/
results/6217b0fab0de85c408b4be96aeaca9b195a7daa5.csv"
        },
        {
            "TaskExecutionStatus": "failed",
            "Bucket": "my-job-reports",
            "MD5Checksum": "22ee037f3515975f7719699e5c416eaa",
            "Key": "job-f8fb9d89-a3aa-461d-bddc-ea6a1b131955/results/
b2ddad417e94331e9f37b44f1faf8c7ed5873f2e.csv"
        }
    ],
    "ReportSchema": "Bucket, Key, VersionId, TaskStatus, ErrorCode, HTTPStatusCode,
 ResultMessage"
}
```

Rapport des tâches réussies

Les rapports des tâches réussies contiennent les éléments suivants pour toutes les tâches réussies :

- `Bucket`
- `Key`
- `VersionId`
- `TaskStatus`
- `ErrorCode`
- `HTTPStatusCode`
- `ResultMessage`

Rapports des tâches ayant échoué

Les rapports des tâches ayant échoué contiennent les informations suivantes sur toutes les tâches ayant échoué :

- `Bucket`
- `Key`
- `VersionId`
- `TaskStatus`
- `ErrorCode`
- `HTTPStatusCode`
- `ResultMessage`

Example — Rapport des tâches sur la fonction Lambda

Dans l'exemple suivant, la fonction Lambda a copié avec succès l'objet Amazon S3 dans un autre compartiment. La réponse d'Amazon S3 est renvoyée à S3 Batch Operations, puis écrite dans le rapport d'achèvement final.

```
amzn-s3-demo-bucket1,image_17775,,succeeded,200,,"{u'CopySourceVersionId':
 'xVR78haVKlRnurYofbTfYr3ufYbktF8h', u'CopyObjectResult': {u'LastModified':
 datetime.datetime(2019, 4, 5, 17, 35, 39, tzinfo=tzlocal()), u'ETag':
 '""fe66f4390c50f29798f040d7aae72784""'}, 'ResponseMetadata': {'HTTPStatusCode':
 200, 'RetryAttempts': 0, 'HostId': 'nXNaClIMxEJzWNmeMNQV2KpjbaCJLn0OGoXWZpuVOFS/
iQYWxb3QtTvzX9SVfx2lA3oTKLwImKw=', 'RequestId': '3ED5852152014362', 'HTTPHeaders':
 {'content-length': '234', 'x-amz-id-2': 'nXNaClIMxEJzWNmeMNQV2KpjbaCJLn0OGoXWZpuVOFS/
iQYWxb3QtTvzX9SVfx2lA3oTKLwImKw=', 'x-amz-copy-source-version-id':
 'xVR78haVKlRnurYofbTfYr3ufYbktF8h', 'server': 'AmazonS3', 'x-amz-request-id':
 '3ED5852152014362', 'date': 'Fri, 05 Apr 2019 17:35:39 GMT', 'content-type':
 'application/xml'}}}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_17763,,succeeded,200,,"{u'CopySourceVersionId':
 '6HjOUSim4Wj6BTcbxToXW44pSZ.40pwq', u'CopyObjectResult': {u'LastModified':
 datetime.datetime(2019, 4, 5, 17, 35, 39, tzinfo=tzlocal()),
 u'ETag': '""fe66f4390c50f29798f040d7aae72784""'}, 'ResponseMetadata':
 {'HTTPStatusCode': 200, 'RetryAttempts': 0, 'HostId': 'GiCZNYr8LHd/
Thyk6beTRP96IGZk2sYxujLe13TuuLpq6U2RD3we0YoluuIdm1PRvkMwnEW1aFc=', 'RequestId':
 '1BC9F5B1B95D7000', 'HTTPHeaders': {'content-length': '234', 'x-amz-id-2':
 'GiCZNYr8LHd/Thyk6beTRP96IGZk2sYxujLe13TuuLpq6U2RD3we0YoluuIdm1PRvkMwnEW1aFc=', 'x-
amz-copy-source-version-id': '6HjOUSim4Wj6BTcbxToXW44pSZ.40pwq', 'server': 'AmazonS3',
 'x-amz-request-id': '1BC9F5B1B95D7000', 'date': 'Fri, 05 Apr 2019 17:35:39 GMT',
 'content-type': 'application/xml'}}}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_17860,,succeeded,200,,"{u'CopySourceVersionId':
 'm.MDD0g_QsUnYZ8TBzVFrp.TmjN8PJyX', u'CopyObjectResult': {u'LastModified':
 datetime.datetime(2019, 4, 5, 17, 35, 40, tzinfo=tzlocal()), u'ETag':
```

```
 '""fe66f4390c50f29798f040d7aae72784""'}, 'ResponseMetadata': {'HTTPStatusCode':
 200, 'RetryAttempts': 0, 'HostId': 'F9ooZOgpE5g9sNgBZxjdiPHqB4+0DNWgj3qbsir
+sKai4fv7rQEcF2fBN1VeeFc2WH45a9ygb2g=', 'RequestId': '8D9CA56A56813DF3', 'HTTPHeaders':
 {'content-length': '234', 'x-amz-id-2': 'F9ooZOgpE5g9sNgBZxjdiPHqB4+0DNWgj3qbsir
+sKai4fv7rQEcF2fBN1VeeFc2WH45a9ygb2g=', 'x-amz-copy-source-version-id':
 'm.MDD0g_QsUnYZ8TBzVFrp.TmjN8PJyX', 'server': 'AmazonS3', 'x-amz-request-id':
 '8D9CA56A56813DF3', 'date': 'Fri, 05 Apr 2019 17:35:40 GMT', 'content-type':
 'application/xml'}}}"
```

L'exemple de rapport suivant montre un cas dans lequel la fonction AWS Lambda a expiré, ce qui a provoqué des échecs de dépassement du seuil d'échec. La mention `PermanentFailure` est ajoutée.

```
amzn-s3-demo-bucket1,image_14975,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda returned
 function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:21.155Z 2845ca0d-38d9-4c4b-
abcf-379dc749c452 Task timed out after 3.00 seconds""}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_15897,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda returned
 function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:29.610Z 2d0a330b-de9b-425f-
b511-29232fde5fe4 Task timed out after 3.00 seconds""}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_14819,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda returned
 function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:22.362Z fcf5efde-74d4-4e6d-b37a-
c7f18827f551 Task timed out after 3.00 seconds""}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_15930,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda returned
 function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:29.809Z 3dd5b57c-4a4a-48aa-8a35-
cbf027b7957e Task timed out after 3.00 seconds""}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_17644,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda
 returned function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:46.025Z
 10a764e4-2b26-4d8c-9056-1e1072b4723f Task timed out after 3.00 seconds""}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_17398,,failed,200,PermanentFailure,"Lambda returned
 function error: {""errorMessage"":""2019-04-05T17:35:44.661Z 1e306352-4c54-4eba-
aee8-4d02f8c0235c Task timed out after 3.00 seconds""}"
```

Example — Rapport des tâches Calculer la somme de contrôle

Dans l'exemple suivant, l'opération Calculer la somme de contrôle a correctement calculé la somme de contrôle de l'objet chargé au repos. La réponse d'Amazon S3 est renvoyée à S3 Batch Operations, puis écrite dans le rapport d'achèvement final :

```
amzn-s3-demo-bucket1,s3-standard-1mb-test-
object,,succeeded,200,,"{""checksum_base64"":""bS9TOQ\u003d
\u003d"",""etag"":""3c3c18130429890945 98e4b57ecbdc82"",""checksumAlgorithm"":""CRC32"",""checks
```

L'exemple de rapport suivant montre ce qui se passe lorsqu'une opération Calculer la somme de contrôle échoue, entraînant la génération d'un rapport d'échec de tâche :

```
amzn-s3-demo-bucket1,image_14975,,failed,200,PermanentFailure,"error details:
 {""failureMessage"":"Task 2845ca0d-38d9-4c4b-abcf-379dc749c452 SSE-C encryption type
 is not supported for this operation", ""errorCode"": "400"}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_14975,,failed,200,PermanentFailure,"error details:
 {""failureMessage"":"Task 2845ca0d-38d9-4c4b-abcf-379dc749c452 Key not found",
 ""errorCode"": "404"}"
amzn-s3-demo-bucket1,image_14975,,failed,200,PermanentFailure,"error details:
 {""failureMessage"":"Task 2845ca0d-38d9-4c4b-abcf-379dc749c452 Internal server error,
 please retry", ""errorCode"": "500"}"
```

Contrôle de l'accès et étiquetage des tâches à l'aide d'étiquettes

Vous pouvez étiqueter et contrôler l'accès à vos tâches S3 Batch Operations en ajoutant des étiquettes. Les étiquettes peuvent être utilisées pour identifier la personne qui est responsable d'une tâche Batch Operations. La présence d'étiquettes de tâche peut octroyer ou limiter la capacité d'un utilisateur à annuler une tâche, activer une tâche dans l'état de confirmation ou modifier le niveau de priorité d'une tâche. Vous pouvez créer des tâches avec des balises qui leur sont attachées et ajouter des balises aux tâches une fois qu'elles ont été créées. Chaque étiquette est une paire clé-valeur que vous pouvez ajouter lors de la création de la tâche ou de sa mise à jour ultérieure.

> **Warning**
>
> Assurez-vous que les balises de tâche ne contiennent aucune information confidentielle ni donnée personnelle.

Prenons l'exemple d'étiquetage suivant : supposons que vous souhaitez que votre service Finance crée une tâche Batch Operations. Vous pouvez écrire une stratégie AWS Identity and Access Management (IAM) qui permet à un utilisateur d'invoquer `Department`, à condition que la tâche soit créée avec la valeur `CreateJob` affectée par l'étiquette `Finance`. En outre, vous pouvez attacher cette stratégie à tous les utilisateurs qui sont membres du département des finances.

En continuant avec cet exemple, vous pouvez écrire une stratégie qui permet à un utilisateur de mettre à jour la priorité de n'importe quelle tâche comportant les étiquettes souhaitées, ou d'annuler toute tâche qui les possède. Pour plus d'informations, consultez the section called "Contrôle des autorisations".

Vous pouvez ajouter des identifications à de nouvelles tâches S3 Batch Operations lors de leur création ou les ajouter aux tâches existantes.

Notez les restrictions suivantes liées aux étiquettes :

- Vous pouvez associer jusqu'à 50 étiquettes à une tâche, à condition qu'elles aient des clés d'étiquette uniques.
- Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 256 caractères Unicode.
- La clé et les valeurs sont sensibles à la casse.

Pour plus d'informations sur les restrictions liées aux balises, consultez Restrictions encadrant les balises définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Opérations d'API liées au balisage des tâches S3 Batch Operations

Amazon S3 prend en charge les opérations d'API suivantes qui sont spécifiques au balisage des tâches S3 Batch Operations :

- GetJobTagging – renvoie l'ensemble de balises associé à une tâche Batch Operations.
- PutJobTagging – Remplace l'ensemble de balises associé à une tâche. Il existe deux scénarios de gestion d'étiquettes de tâches S3 Batch Operations à l'aide de cette API :
  - La tâche n'a pas de balise : vous pouvez ajouter un ensemble de balises à une tâche (la tâche n'a pas de balises antérieures).
  - La tâche a un ensemble de balises : pour modifier cet ensemble de balises, vous pouvez soit le remplacer entièrement, soit y apporter des modifications en extrayant l'ensemble de balises à l'aide de GetJobTagging, en apportant les modifications nécessaires et en utilisant cette action d'API pour remplacer l'ensemble de balises par celui que vous avez modifié.

> **Note**
>
> Si vous envoyez cette demande avec un ensemble d'étiquettes vide, S3 Batch Operations supprime l'ensemble d'étiquettes existant de l'objet. Si vous employez cette méthode, une demande de Niveau 1 (PUT) vous est facturée. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

> Pour supprimer des étiquettes existantes pour votre tâche Batch Operations, l'action `DeleteJobTagging` est préférable, car elle permet d'obtenir le même résultat sans frais.

- DeleteJobTagging – Supprime l'ensemble de balises associé à une tâche Batch Operations.

Création d'une tâche Batch Operations avec des étiquettes de tâche utilisées pour l'étiquetage

Vous pouvez étiqueter et contrôler l'accès à vos tâches Amazon S3 Batch Operations en ajoutant des balises. Les étiquettes peuvent être utilisées pour identifier la personne qui est responsable d'une tâche Batch Operations. Vous pouvez créer des tâches avec des étiquettes qui leur sont attachées et ajouter des étiquettes aux tâches une fois qu'elles ont été créées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'étiquettes".

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant avec la AWS CLI permet de créer une tâche S3 Batch Operations `S3PutObjectCopy` en utilisant des étiquettes de tâche pour libeller celle-ci.

1. Sélectionnez l'action ou `OPERATION` que la tâche Batch Operations doit exécuter et choisissez votre élément `TargetResource`.

```
read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectCopy": {
    "TargetResource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
  }
}
EOF
```

2. Identifiez les `TAGS` de tâche que vous voulez pour la tâche. Dans ce cas, vous appliquez deux étiquettes, `department` et `FiscalYear`, avec les valeurs `Marketing` et `2020` respectivement.

```
read -d '' TAGS <<EOF
[
  {
    "Key": "department",
    "Value": "Marketing"
  },
```

```
  {
    "Key": "FiscalYear",
    "Value": "2020"
  }
]
EOF
```

3. Spécifiez l'élément `MANIFEST` pour la tâche Batch Operations.

```
read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
    "Format": "EXAMPLE_S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/example_manifest.csv",
    "ETag": "example-5dc7a8bfb90808fc5d546218"
  }
}
EOF
```

4. Configurez l'élément `REPORT` pour la tâche Batch Operations.

```
read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
  "Format": "Example_Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "reports/copy-with-replace-metadata",
  "ReportScope": "AllTasks"
}
EOF
```

5. Exécutez l'action `create-job` pour créer votre tâche Batch Operations avec les entrées définies dans les étapes précédentes.

```
aws \
    s3control create-job \
    --account-id 123456789012 \
```

```
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/batch-operations-role \
    --tags "${TAGS//$'\n'/}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region us-west-2 \
    --description "Copy with Replace Metadata";
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour créer une tâche S3 Batch Operations avec des balises à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le client S3Control pour configurer les paramètres de la tâche, notamment l'emplacement du manifeste, les opérations de la tâche, les paramètres de reporting et les balises à des fins d'organisation et de suivi.

Pour voir des exemples de création de tâches S3 Batch Operations avec des balises à l'aide du kit AWS SDK pour Java, consultez Création d'une tâche par lot pour copier des objets dans la Référence des API Amazon S3.

Suppression des étiquettes d'une tâche S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser ces exemples pour supprimer les balises d'une tâche Amazon S3 Batch Operations.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant supprime les étiquettes d'une tâche Batch Operations à l'aide de la AWS CLI.

```
aws \
    s3control delete-job-tagging \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id Example-e25a-4ed2-8bee-7f8ed7fc2f1c \
    --region us-east-1
```

Supprimer les étiquettes d'une tâche Batch Operations

Pour supprimer les balises d'une tâche S3 Batch Operations à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le client S3Control avec l'ID de la tâche pour supprimer toutes les balises associées à la tâche Batch Operations.

Pour voir des exemples de suppression de balises de tâche avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Suppression de balises d'une tâche par lot dans la Référence des API Amazon S3.

Ajout de balises dans une tâche Batch Operations existante

Vous pouvez utiliser l'opération d'API PutJobTagging pour ajouter des balises à vos tâches Amazon S3 Batch Operations existantes. Pour plus d'informations, consultez les exemples suivants.

Utilisation de la AWS CLI

Voici un exemple d'utilisation de `s3control put-job-tagging` pour ajouter des balises à une tâche S3 Batch Operations à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser ces exemples, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Si vous envoyez cette demande avec un ensemble de balises vide, Batch Operations supprime l'ensemble de balises existant de l'objet. Cependant, si vous utilisez cette méthode, une demande de Niveau 1 (PUT) vous est facturée. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.
>
> Au lieu de cela, pour supprimer des balises existantes pour votre tâche Batch Operations, nous vous recommandons d'utiliser l'opération `DeleteJobTagging`, car elle permet d'obtenir le même résultat sans frais.

1. Identifiez les TAGS de tâche que vous voulez pour la tâche. Dans ce cas, vous appliquez deux étiquettes, *`department`* et *`FiscalYear`*, avec les valeurs *`Marketing`* et *`2020`* respectivement.

```
read -d '' TAGS <<EOF
[
  {
    "Key": "department",
    "Value": "Marketing"
  },
  {
    "Key": "FiscalYear",
    "Value": "2020"
  }
]
EOF
```

2. Exécutez la commande `put-job-tagging` suivante avec les paramètres requis :

```
aws \
    s3control put-job-tagging \
    --account-id 123456789012 \
    --tags "${TAGS//$'\n'/}" \
    --job-id Example-e25a-4ed2-8bee-7f8ed7fc2f1c \
    --region us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour ajouter des balises à une tâche S3 Batch Operations à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le client S3Control pour ajouter ou mettre à jour des balises avec des paires clé-valeur à des fins d'organisation et de suivi.

Pour voir des exemples d'ajout de balises de tâche avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Ajout de balises à une tâche par lot dans la Référence des API Amazon S3.

Obtention des étiquettes d'une tâche S3 Batch Operations

Pour récupérer les balises d'une tâche Amazon S3 Batch Operations, vous pouvez utiliser l'opération d'API `GetJobTagging`. Pour plus d'informations, consultez les exemples suivants.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant permet d'obtenir les étiquettes d'une tâche Batch Operations à l'aide de la AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws \
    s3control get-job-tagging \
    --account-id 123456789012 \
    --job-id Example-e25a-4ed2-8bee-7f8ed7fc2f1c \
    --region us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour obtenir les balises d'une tâche S3 Batch Operations à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le client S3Control avec l'ID de la tâche pour extraire toutes les balises associées à la tâche Batch Operations et les retourner sous forme de liste.

Pour voir des exemples d'obtention de balises de tâche avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Obtention des balises d'une tâche par lot dans la Référence des API Amazon S3.

Contrôle des autorisations pour Batch Operations à l'aide de balises de tâche

Pour faciliter la gestion des tâches Amazon S3 Batch Operations, vous pouvez ajouter des balises de tâche. Les étiquettes de tâche vous permettent de contrôler l'accès à vos tâches Batch Operations et d'imposer l'application d'étiquettes lors de la création de toute tâche.

Vous pouvez appliquer jusqu'à 50 étiquettes de tâche à chaque tâche Batch Operations. L'utilisation de balises vous permet de définir des politiques granulaires limitant l'ensemble d'utilisateurs qui peuvent modifier la tâche. Les étiquettes de tâche peuvent octroyer ou limiter la capacité d'un utilisateur à annuler une tâche, activer une tâche dans l'état de confirmation ou modifier le niveau de priorité d'une tâche. En outre, vous pouvez exiger l'application d'étiquettes à toutes les nouvelles tâches et spécifier les paires clé-valeur autorisées pour les étiquettes. Vous pouvez exprimer toutes ces conditions en utilisant le même langage de politique AWS Identity and Access Management (IAM). Pour plus d'informations, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

L'exemple suivant montre comment utiliser des étiquettes de tâche S3 Batch Operations pour accorder aux utilisateurs l'autorisation de créer et de modifier uniquement les tâches exécutées au sein d'un service spécifique (par exemple, le service Finance ou Conformité). Vous pouvez également affecter des tâches en fonction du stade de développement auquel elles sont liées, notamment l'assurance qualité ou la production.

Dans cet exemple, vous utilisez les balises de la tâche S3 Batch Operations dans les politique IAM pour accorder aux utilisateurs l'autorisation de créer et de modifier uniquement les tâches exécutées au sein de leur service. Vous affectez des tâches en fonction du stade de développement auquel elles sont liées, telles que l'assurance qualité ou la production.

Les exemples suivants utilisent les services suivants, chacun utilisant les tâches Batch Operations de différentes manières :

- Finance
- Conformité
- Business Intelligence

- Ingénierie

Rubriques

- Contrôler l'accès en affectant des étiquettes aux utilisateurs et aux ressources
- Balisage des tâches Batch Operations par étape et application de limites sur la priorité des tâches

Contrôler l'accès en affectant des étiquettes aux utilisateurs et aux ressources

Dans ce scénario, les administrateurs utilisent le contrôle d'accès basé sur les attributs (ABAC). L'ABAC est une stratégie d'autorisation IAM qui définit les autorisations en attachant des étiquettes aux utilisateurs et aux ressources AWS.

Les utilisateurs et les tâches se voient attribuer l'une des étiquettes de service suivantes :

Clé : Valeur

- `department : Finance`
- `department : Compliance`
- `department : BusinessIntelligence`
- `department : Engineering`

> **Note**
>
> Les clés et valeurs d'étiquette sont sensibles à la casse.

À l'aide de la stratégie de contrôle d'accès ABAC, vous accordez à un utilisateur du service Finance l'autorisation de créer et de gérer des tâches S3 Batch Operations au sein de son service en associant l'étiquette `department=Finance` à son utilisateur.

En outre, vous pouvez attacher à l'utilisateur IAM une stratégie gérée qui permet à tout utilisateur de son entreprise de créer ou de modifier des tâches S3 Batch Operations au sein des différents services.

La stratégie de cet exemple comprend trois déclarations de stratégie :

- La première déclaration de la stratégie permet à l'utilisateur de créer une tâche Batch Operations à condition que la demande de création de tâche comprenne une étiquette de tâche correspondant

à son service. Ceci est exprimé à l'aide de la syntaxe `"${aws:PrincipalTag/department}"`, qui est remplacée par l'étiquette du service de l'utilisateur au moment de l'évaluation de la stratégie. La condition est remplie lorsque la valeur fournie pour l'étiquette du service dans la demande (`"aws:RequestTag/department"`) correspond au département de l'utilisateur.

- La deuxième déclaration de la stratégie permet aux utilisateurs de modifier la priorité des tâches ou de mettre à jour le statut d'une tâche, à condition que la tâche mise à jour corresponde au service de l'utilisateur.
- La troisième déclaration permet à un utilisateur de mettre à jour les étiquettes d'une tâche Batch Operations à tout moment via une demande `PutJobTagging`, à condition que (1) l'étiquette de son service soit conservée et (2) la tâche qu'il met à jour se trouve dans son département.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
            {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "s3:CreateJob",
                  "Resource": "*",
                  "Condition": {
                        "StringEquals": {
                              "aws:RequestTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                }
            }
        },
            {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": [
                        "s3:UpdateJobPriority",
                        "s3:UpdateJobStatus"
            ],
                  "Resource": "*",
                  "Condition": {
                        "StringEquals": {
                              "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                }
            }
```

```
        },
            {
                  "Effect": "Allow",
                  "Action": "s3:PutJobTagging",
                  "Resource": "*",
                  "Condition": {
                        "StringEquals": {
                              "aws:RequestTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}",
                              "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                  }
            }
        }
    ]
}
```

Balisage des tâches Batch Operations par étape et application de limites sur la priorité des tâches

Toutes les tâches S3 Batch Operations ont une priorité numérique, qu'Amazon S3 utilise pour décider de leur ordre d'exécution. Dans cet exemple, vous limitez la priorité maximale que la plupart des utilisateurs peuvent affecter aux tâches, avec des plages de priorité plus élevées réservées à un ensemble limité d'utilisateurs privilégiés, comme suit :

- Plage de priorité de l'étape assurance qualité (faible) : 1-100
- Plage de priorité de l'étape production (élevée) : 1-300

Pour ce faire, introduisez un nouveau jeu d'étiquettes représentant l'étape de la tâche :

Clé : Valeur

- `stage : QA`
- `stage : Production`

Création et mise à jour de tâches à faible priorité au sein d'un service

Cette stratégie introduit deux nouvelles restrictions sur la création et la mise à jour de tâches S3 Batch Operations, en plus de la restriction basée sur le service :

- Les utilisateurs peuvent créer ou mettre à jour des tâches dans leur service avec une nouvelle condition qui exige que la tâche inclue l'étiquette `stage=QA`.
- Les utilisateurs peuvent créer ou mettre à jour la priorité d'une tâche jusqu'à une nouvelle priorité maximale de 100.

```
{
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
        {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:CreateJob",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/department": "${aws:PrincipalTag/department}",
                "aws:RequestTag/stage": "QA"
            },
            "NumericLessThanEquals": {
                "s3:RequestJobPriority": 100
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:UpdateJobStatus"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/department}"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:UpdateJobPriority",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/department}",
                "aws:ResourceTag/stage": "QA"
```

```
            },
            "NumericLessThanEquals": {
                "s3:RequestJobPriority": 100
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:PutJobTagging",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/department" : "${aws:PrincipalTag/department}",
                "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/department}",
                "aws:RequestTag/stage": "QA",
                "aws:ResourceTag/stage": "QA"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:GetJobTagging",
        "Resource": "*"
    }
    ]
}
```

Création et mise à jour de tâches hautement prioritaires au sein d'un service

Un petit nombre d'utilisateurs peut avoir besoin de créer des tâches hautement prioritaires dans les services de l'assurance qualité ou de la production. Pour répondre à ce besoin, vous créez une stratégie gérée adaptée à la stratégie de faible priorité décrite dans la section précédente.

Cette stratégie effectue les opérations suivantes :

- Elle permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour des tâches dans leur service avec l'étiquette `stage=QA` ou `stage=Production`.
- Elle permet aux utilisateurs de créer ou de mettre à jour la priorité d'une tâche jusqu'à un maximum de 300.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
          {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:CreateJob",
                "Resource": "*",
                "Condition": {
                      "ForAnyValue:StringEquals": {
                            "aws:RequestTag/stage": [
                                  "QA",
                                  "Production"
                    ]
                },
                      "StringEquals": {
                            "aws:RequestTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                },
                      "NumericLessThanEquals": {
                            "s3:RequestJobPriority": 300
                }
            }
        },
          {
                "Effect": "Allow",
                "Action": [
                      "s3:UpdateJobStatus"
            ],
                "Resource": "*",
                "Condition": {
                      "StringEquals": {
                            "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                }
            }
        },
          {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:UpdateJobPriority",
                "Resource": "*",
                "Condition": {
```

```
                    "ForAnyValue:StringEquals": {
                        "aws:ResourceTag/stage": [
                            "QA",
                            "Production"
                    ]
                },
                    "StringEquals": {
                        "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                },
                    "NumericLessThanEquals": {
                        "s3:RequestJobPriority": 300
                }
            }
        },
          {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "s3:PutJobTagging",
                "Resource": "*",
                "Condition": {
                    "StringEquals": {
                        "aws:RequestTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}",
                        "aws:ResourceTag/department": "${aws:PrincipalTag/
department}"
                },
                    "ForAnyValue:StringEquals": {
                        "aws:RequestTag/stage": [
                            "QA",
                            "Production"
                    ],
                        "aws:ResourceTag/stage": [
                            "QA",
                            "Production"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Gestion du verrouillage des objets S3 à l'aide de S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. S3 Batch Operations peut effectuer une seule opération sur les listes d'objets Amazon S3 que vous spécifiez. Une seule tâche peut effectuer une opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données. Amazon S3 suit la progression, envoie des notifications et stocke un rapport de fin d'opérations détaillé sur toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et contrôlable. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Avec le verrouillage d'objets S3, vous pouvez aussi mettre en place une conservation légale sur une version d'objet. À l'instar d'une période de rétention, une conservation légale empêche une version d'objet d'être remplacée ou supprimée. Cependant, une conservation légale n'est associée à aucune période de rétention et reste en vigueur jusqu'à sa suppression. Pour plus d'informations, consultez Mise en suspens juridique du verrouillage des objets S3.

Pour utiliser S3 Batch Operations avec le verrouillage d'objet pour attribuer des conservations légales à plusieurs objets Amazon S3 à la fois, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Activation du verrouillage des objets S3 à l'aide de S3 Batch Operations
- Définition de la rétention du verrouillage des objets à l'aide de Batch Operations
- Utilisation de S3 Batch Operations avec le mode de conformité de rétention du verrouillage des objets S3
- Utiliser S3 Batch Operations avec le mode de gouvernance de rétention du verrouillage des objets S3
- Utilisation de S3 Batch Operations pour désactiver la conservation légale du verrouillage d'objet S3

Activation du verrouillage des objets S3 à l'aide de S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations avec le verrouillage d'objet S3 pour gérer la rétention ou activer la conservation légale de nombreux objets Amazon S3 à la fois. Vous spécifiez la liste des objets cibles dans votre manifeste et l'envoyez à Batch Operations pour terminer. Pour plus d'informations, consultez the section called "Rétention du verrouillage d'objet" et the section called "Conservation légale du verrouillage d'objet".

Les exemples suivants montrent comment créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) avec S3 Batch Operations et comment mettre à jour les autorisations de rôle pour créer des tâches qui activent le verrouillage d'objet. Vous devez également disposer d'un manifeste CSV qui identifie les objets de votre tâche S3 Batch Operations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Spécification d'un manifeste".

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Utilisation de la AWS CLI

1. Créez un rôle IAM et autorisez les tâches S3 Batch Operations à s'exécuter.

   Cette étape est obligatoire pour toutes les tâches S3 Batch Operations.

```
export AWS_PROFILE='aws-user'

read -d '' batch_operations_trust_policy <<EOF
{
  "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "batchoperations.s3.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
EOF
aws iam create-role --role-name batch_operations-objectlock \
--assume-role-policy-document "${batch_operations_trust_policy}"
```

2. Configurez l'exécution des tâches S3 Batch Operations avec la fonctionnalité de verrouillage des objets S3.

   Dans cette étape, vous autorisez le rôle à effectuer les opérations suivantes :

a. Exécutez la tâche de verrouillage des objets sur le compartiment S3 qui contient les objets cibles sur lesquels vous souhaitez exécuter Batch Operations.

b. Lisez le compartiment S3 où se trouvent le fichier CSV manifeste et les objets.

c. Écrivez les résultats de la tâche S3 Batch Operations dans le compartiment de rapports.

```
read -d '' batch_operations_permissions <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetBucketObjectLockConfiguration",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::{{amzn-s3-demo-manifest-bucket}}"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::{{amzn-s3-demo-manifest-bucket}}/*"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetBucketLocation"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::{{amzn-s3-demo-completion-report-bucket}}/*"
            ]
        }
    ]
}
EOF
```

```
aws iam put-role-policy --role-name batch_operations-objectlock \
--policy-name object-lock-permissions \
--policy-document "${batch_operations_permissions}"
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Vous pouvez créer un rôle IAM avec des autorisations S3 Batch Operations et mettre à jour les autorisations du rôle pour créer des tâches qui activent le verrouillage d'objet à l'aide du kit AWS SDK pour Java. Vous devez également disposer d'un manifeste CSV identifiant les objets de votre tâche S3 Batch Operations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Spécification d'un manifeste".

Procédez comme suit :

1. Créez un rôle IAM et autorisez les tâches S3 Batch Operations à s'exécuter. Cette étape est obligatoire pour toutes les tâches S3 Batch Operations.
2. Configurez l'exécution des tâches S3 Batch Operations avec la fonctionnalité de verrouillage des objets S3.

   Vous autorisez le rôle à effectuer les opérations suivantes :

   1. Exécutez la tâche de verrouillage des objets sur le compartiment S3 qui contient les objets cibles sur lesquels vous souhaitez exécuter Batch Operations.
   2. Lisez le compartiment S3 où se trouvent le fichier CSV manifeste et les objets.
   3. Écrivez les résultats de la tâche S3 Batch Operations dans le compartiment de rapports.

Pour voir un exemple de code qui illustre comment créer un rôle IAM pour activer le verrouillage d'objet S3 à l'aide de S3 Batch Operations avec le kit AWS SDK pour Java, consultez CreateObjectLockRole.java dans les exemples de code du kit AWS SDK pour Java 2.x.

Définition de la rétention du verrouillage des objets à l'aide de Batch Operations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations avec le verrouillage d'objet S3 pour gérer la conservation de nombreux objets Amazon S3 à la fois. Vous spécifiez la liste des objets cibles dans votre manifeste et l'envoyez à Batch Operations pour terminer. Pour plus d'informations, consultez the section called "Rétention du verrouillage d'objet" et the section called "Conservation légale du verrouillage d'objet".

Les exemples suivants montrent comment créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) avec des autorisations S3 Batch Operations et comment mettre à jour les autorisations de ce rôle pour y inclure les autorisations `s3:PutObjectRetention`. Vous pourrez ainsi exécuter la rétention du verrouillage d'objet S3 sur les objets de votre compartiment manifeste. Vous devez également disposer d'un manifeste `CSV` qui identifie les objets de votre tâche S3 Batch Operations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Spécification d'un manifeste".

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple d'AWS CLI suivant montre comment utiliser Batch Operations pour appliquer la rétention du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets.

```
export AWS_PROFILE='aws-user'

read -d '' retention_permissions <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObjectRetention"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::{{amzn-s3-demo-manifest-bucket}}/*"
            ]
        }
    ]
}
EOF

aws iam put-role-policy --role-name batch_operations-objectlock --policy-
name retention-permissions --policy-document "${retention_permissions}"
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour voir des exemples d'utilisation de Batch Operations dans le but d'appliquer la rétention du verrouillage d'objet S3 à plusieurs objets avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Utilisation de

CreateJob avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de S3 Batch Operations avec le mode de conformité de rétention du verrouillage des objets S3

L'exemple suivant s'appuie sur les exemples précédents de création d'une stratégie d'approbation et de définition des autorisations de configuration pour S3 Batch Operations et le verrouillage des objets S3 sur vos objets. Cet exemple définit le mode de conservation sur `COMPLIANCE` et fixe la date `retain until date` au 1er janvier 2025. Cet exemple crée une tâche qui cible les objets du compartiment manifeste et signale les résultats dans le compartiment de rapports que vous avez identifié.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples d'AWS CLI suivants montrent comment utiliser Batch Operations pour appliquer le mode de conformité de la rétention du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets.

Example : défini le mode de conformité de rétention du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets

```
export AWS_PROFILE='aws-user'
export AWS_DEFAULT_REGION='us-west-2'
export ACCOUNT_ID=123456789012
export ROLE_ARN='arn:aws:iam::123456789012:role/batch_operations-objectlock'

read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectRetention": {
    "Retention": {
      "RetainUntilDate":"2025-01-01T00:00:00",
      "Mode":"COMPLIANCE"
    }
  }
}
EOF

read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
```

```
    "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/compliance-objects-
manifest.csv",
    "ETag": "Your-manifest-ETag"
  }
}
EOF

read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::ReportBucket",
  "Format": "Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "amzn-s3-demo-completion-report-bucket/compliance-objects-batch-
operations",
  "ReportScope": "AllTasks"
}
EOF

aws \
    s3control create-job \
    --account-id "${ACCOUNT_ID}" \
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn "${ROLE_ARN}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region "${AWS_DEFAULT_REGION}" \
    --description "Set compliance retain-until to 1 Jul 2030";
```

Example — Prolonger la date **`retain until date`** du mode **`COMPLIANCE`** jusqu'au 15 janvier 2025

L'exemple suivant étend la `COMPLIANCE` du mode `retain until date` jusqu'au 15 janvier 2025.

```
export AWS_PROFILE='aws-user'
```

```
export AWS_DEFAULT_REGION='us-west-2'
export ACCOUNT_ID=123456789012
export ROLE_ARN='arn:aws:iam::123456789012:role/batch_operations-objectlock'

read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectRetention": {
    "Retention": {
      "RetainUntilDate":"2025-01-15T00:00:00",
      "Mode":"COMPLIANCE"
    }
  }
}
EOF

read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
    "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/compliance-objects-
manifest.csv",
    "ETag": "Your-manifest-ETag"
  }
}
EOF

read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
  "Format": "Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "reports/compliance-objects-batch_operations",
  "ReportScope": "AllTasks"
}
EOF

aws \
    s3control create-job \
```

```
    --account-id "${ACCOUNT_ID}" \
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn "${ROLE_ARN}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region "${AWS_DEFAULT_REGION}" \
    --description "Extend compliance retention to 15 Jan 2025";
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Les exemples suivants du kit AWS SDK pour Java montrent comment utiliser Batch Operations pour appliquer le mode de conformité de la rétention du verrouillage d'objet S3 à plusieurs objets, notamment en définissant le mode de rétention sur CONFORMITÉ avec une date limite de rétention et en prolongeant la date limite de rétention en mode CONFORMITÉ.

Pour voir des exemples d'utilisation de Batch Operations dans le but d'appliquer le mode de rétention du verrouillage d'objet S3 à plusieurs objets avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Utilisation de CreateJob avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande dans la Référence des API Amazon S3.

Utiliser S3 Batch Operations avec le mode de gouvernance de rétention du verrouillage des objets S3

L'exemple suivant s'appuie sur les exemples précédents de création d'une stratégie d'approbation et de définition des autorisations de configuration pour S3 Batch Operations et le verrouillage des objets S3. Cet exemple illustre comment appliquer la gouvernance de conservation du verrouillage d'objet S3 avec la date `retain until date` fixée au 30 janvier 2025 sur plusieurs objets. Il crée une tâche Batch Operations qui utilise le compartiment manifeste et signale les résultats dans le compartiment de rapports.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples d'AWS CLI suivants montrent comment utiliser Batch Operations pour appliquer le mode de gouvernance de la rétention du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets.

Example — Appliquer la gouvernance de conservation du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets avec la date de fin de conservation fixée au 30 janvier 2025

```
export AWS_PROFILE='aws-user'
export AWS_DEFAULT_REGION='us-west-2'
export ACCOUNT_ID=123456789012
export ROLE_ARN='arn:aws:iam::123456789012:role/batch_operations-objectlock'

read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectRetention": {
    "Retention": {
      "RetainUntilDate":"2025-01-30T00:00:00",
      "Mode":"GOVERNANCE"
    }
  }
}
EOF

read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
    "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/governance-objects-
manifest.csv",
    "ETag": "Your-manifest-ETag"
  }
}
EOF

read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucketT",
  "Format": "Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "reports/governance-objects",
  "ReportScope": "AllTasks"
```

```
}
EOF

aws \
    s3control create-job \
    --account-id "${ACCOUNT_ID}" \
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn "${ROLE_ARN}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region "${AWS_DEFAULT_REGION}" \
    --description "Put governance retention";
```

Example — Contourner la gouvernance de conservation sur plusieurs objets

L'exemple suivant s'appuie sur les exemples précédents de création d'une stratégie d'approbation et de définition des autorisations de configuration pour S3 Batch Operations et le verrouillage des objets S3. Il montre comment contourner la gouvernance de rétention entre plusieurs objets et crée une tâche Batch Operations qui utilise le compartiment manifeste et signale les résultats dans le compartiment de rapports.

```
export AWS_PROFILE='aws-user'

read -d '' bypass_governance_permissions <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:BypassGovernanceRetention"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
EOF
```

```
aws iam put-role-policy --role-name batch-operations-objectlock --policy-name bypass-
governance-permissions --policy-document "${bypass_governance_permissions}"

export AWS_PROFILE='aws-user'
export AWS_DEFAULT_REGION='us-west-2'
export ACCOUNT_ID=123456789012
export ROLE_ARN='arn:aws:iam::123456789012:role/batch_operations-objectlock'

read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectRetention": {
    "BypassGovernanceRetention": true,
    "Retention": {
    }
  }
}
EOF

read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
    "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/governance-objects-
manifest.csv",
    "ETag": "Your-manifest-ETag"
  }
}
EOF

read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
  "Format": "Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "reports/batch_operations-governance",
  "ReportScope": "AllTasks"
}
EOF
```

```
aws \
    s3control create-job \
    --account-id "${ACCOUNT_ID}" \
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn "${ROLE_ARN}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region "${AWS_DEFAULT_REGION}" \
    --description "Remove governance retention";
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Les exemples de kits AWS SDK pour Java suivants montrent comment appliquer la gouvernance de rétention du verrouillage d'objet S3 avec la `retain until date` fixée au 30 janvier 2025 à plusieurs objets, y compris comment appliquer la gouvernance de rétention du verrouillage d'objet à plusieurs objets avec une date de rétention et contourner la gouvernance de rétention sur plusieurs objets.

Pour voir des exemples d'utilisation de Batch Operations avec le mode de gouvernance de rétention du verrouillage d'objet S3 avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Utilisation de CreateJob avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande (CLI) dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de S3 Batch Operations pour désactiver la conservation légale du verrouillage d'objet S3

L'exemple suivant s'appuie sur les exemples précédents de création d'une stratégie d'approbation et de définition des autorisations de configuration pour S3 Batch Operations et le verrouillage des objets S3. Cet exemple montre comment désactiver la conservation légale du verrouillage des objets à l'aide de Batch Operations.

Cet exemple met d'abord à jour le rôle afin d'accorder des autorisations `s3:PutObjectLegalHold`, crée une tâche Batch Operations qui désactive (supprime) la conservation légale des objets identifiés dans le manifeste, puis établit un rapport à ce sujet.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples d'AWS CLI suivants illustrent comment utiliser Batch Operations pour désactiver la conservation légale du verrouillage d'objet S3 sur plusieurs objets.

Example — Met à jour le rôle pour accorder des autorisations **`s3:PutObjectLegalHold`**

```
export AWS_PROFILE='aws-user'

read -d '' legal_hold_permissions <<EOF
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:PutObjectLegalHold"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
            ]
        }
    ]

EOF

aws iam put-role-policy --role-name batch_operations-objectlock --policy-name legal-
hold-permissions --policy-document "${legal_hold_permissions}"
```

Example — Désactiver la conservation légale

L'exemple suivant désactive la conservation légale.

```
export AWS_PROFILE='aws-user'
export AWS_DEFAULT_REGION='us-west-2'
export ACCOUNT_ID=123456789012
export ROLE_ARN='arn:aws:iam::123456789012:role/batch_operations-objectlock'

read -d '' OPERATION <<EOF
{
  "S3PutObjectLegalHold": {
    "LegalHold": {
      "Status":"OFF"
```

```
    }
  }
}
EOF

read -d '' MANIFEST <<EOF
{
  "Spec": {
    "Format": "S3BatchOperations_CSV_20180820",
    "Fields": [
      "Bucket",
      "Key"
    ]
  },
  "Location": {
    "ObjectArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/legalhold-object-
manifest.csv",
    "ETag": "Your-manifest-ETag"
  }
}
EOF

read -d '' REPORT <<EOF
{
  "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",
  "Format": "Report_CSV_20180820",
  "Enabled": true,
  "Prefix": "reports/legalhold-objects-batch_operations",
  "ReportScope": "AllTasks"
}
EOF

aws \
    s3control create-job \
    --account-id "${ACCOUNT_ID}" \
    --manifest "${MANIFEST//$'\n'}" \
    --operation "${OPERATION//$'\n'/}" \
    --report "${REPORT//$'\n'}" \
    --priority 10 \
    --role-arn "${ROLE_ARN}" \
    --client-request-token "$(uuidgen)" \
    --region "${AWS_DEFAULT_REGION}" \
    --description "Turn off legal hold";
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Pour voir des exemples d'utilisation de S3 Batch Operations dans le but de désactiver la conservation légale du verrouillage d'objet S3 avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Utilisation de CreateJob avec un kit AWS SDK ou l'interface de ligne de commande dans la Référence des API Amazon S3.

Didacticiel : transcodage par lot de vidéos avec S3 Batch Operations

Les consommateurs de vidéos utilisent des appareils de toutes formes, tailles et millésimes pour profiter des contenus multimédia. Ce large éventail de services représente un défi pour les créateurs et distributeurs de contenus. Au lieu d'être dans un format unique, les vidéos doivent être converties afin de pouvoir couvrir une vaste gamme de tailles, de formats et de débits binaires. Cette tâche de conversion est encore plus difficile lorsque vous avez un grand nombre de vidéos à convertir.

AWS vous propose une méthode pour créer une architecture distribuée évolutive qui effectue les opérations suivantes :

- Intégrer les vidéos d'entrée
- Traiter les vidéos en vue de leur lecture sur un large éventail d'appareils
- Stocker les fichiers multimédias transcodés
- Fournir les fichiers multimédias de sortie pour répondre à la demande

Si vous disposez de référentiels vidéo étendus stockés dans Amazon S3, vous pouvez transcoder ces vidéos à partir de leurs formats source en plusieurs types de fichiers dans la taille, la résolution et le format requis par un lecteur vidéo ou un appareil particulier. Plus particulièrement, S3 Batch Operations vous fournit une solution vous permettant d'invoquer des fonctions AWS Lambda pour les vidéos d'entrée existantes dans un compartiment source S3. Ensuite, les fonctions Lambda appellent AWS Elemental MediaConvert pour effectuer des tâches de transcodage de vidéos à grande échelle. Les fichiers multimédias de sortie convertis sont stockés dans un compartiment de destination S3.



Objectif

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à configurer S3 Batch Operations pour invoquer une fonction Lambda pour le transcodage par lots de vidéos stockées dans un compartiment source S3. La fonction Lambda appelle MediaConvert pour transcoder les vidéos. Les sorties de chaque vidéo dans le compartiment source S3 se présentent comme suit :

- Un flux à débit adaptatif HTTP Live Streaming (HLS) pour lecture sur des appareils de diverses tailles et des largeurs de bande passante variables
- Un fichier vidéo MP4
- Images miniatures collectées à intervalles

Rubriques

- Prérequis
- Étape 1 : créer un compartiment S3 pour les fichiers multimédias de sortie
- Étape 2 : créer un rôle IAM pour MediaConvert
- Étape 3 : créer un rôle IAM pour votre fonction Lambda
- Étape 4 : créer une fonction Lambda pour le transcodage vidéo
- Étape 5 : configurer S3 Inventory pour votre compartiment source S3
- Étape 6 : créer un rôle IAM pour S3 Batch Operations
- Étape 7 : configurer et exécuter une tâche S3 Batch Operations
- Étape 8 : vérifier les fichiers multimédias de sortie à partir de votre compartiment de destination S3
- Étape 9 : nettoyer
- Étapes suivantes

Prérequis

Avant de commencer à suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un compartiment source Amazon S3 (par exemple *`amzn-s3-demo-source-bucket`*) avec des vidéos à transcoder déjà stockées.

Vous pouvez donner un autre nom au compartiment si vous le souhaitez. Pour en savoir plus sur les règles d'attribution de noms de compartiment dans Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Pour le compartiment source S3, conservez les paramètres associés aux Paramètres de blocage de l'accès public à ce compartiment définis pour les valeurs par défaut (Block all public access (Bloquer tous les accès publics) est activé). Pour plus d'informations, consultez Création d'un compartiment à usage général.

Pour en savoir plus sur le téléchargement de vidéos vers le compartiment source S3, consultez Chargement d'objets. Lorsque vous téléchargez de nombreux fichiers vidéo volumineux sur S3, vous pouvez également utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour configurer des transferts de fichiers rapides et sécurisés. Transfer Acceleration peut accélérer le chargement de vidéos vers votre compartiment S3 pour le transfert à longue distance de vidéos plus volumineuses. Pour plus d'informations, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Étape 1 : créer un compartiment S3 pour les fichiers multimédias de sortie

Dans cette étape, vous créez un compartiment de destination S3 pour stocker les fichiers multimédias de sortie convertis. Vous créez également une configuration CORS (Cross Origin Resource Sharing) pour autoriser l'accès croisé aux fichiers multimédias transcodés stockés dans votre compartiment de destination S3.

Sous-étapes

- Créer un compartiment pour les fichiers multimédias de sortie
- Ajouter une configuration CORS à un compartiment de sortie S3

Créer un compartiment pour les fichiers multimédias de sortie

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez Créer un compartiment.
4. Pour Bucket Name (Nom du compartiment), indiquez le nom de votre compartiment, (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket1*).
5. Dans Région, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.
6. Pour garantir l'accès public à vos fichiers multimédias de sortie, dans Paramètres de blocage de l'accès public à ce compartiment, désactivez Bloquer tous les accès publics.

> **Warning**
>
> Avant de terminer cette étape, revoyez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 pour vous assurer que vous comprenez et acceptez les risques liés à l'autorisation d'accès public. Lorsque vous désactivez les paramètres de blocage de l'accès public pour rendre votre compartiment public, toute personne sur Internet peut accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments.
> Si vous ne souhaitez pas effacer les paramètres de blocage de l'accès public, vous pouvez utiliser Amazon CloudFront pour livrer les fichiers multimédias transcodés aux consommateurs (utilisateurs finaux). Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53.

7. Cochez la case pour Je reconnais que les paramètres actuels pourraient rendre ce compartiment et les objets qu'il contient accessibles publiquement.
8. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut.
9. Choisissez Créer un compartiment.

Ajouter une configuration CORS à un compartiment de sortie S3

Une configuration JSON CORS définit un moyen pour les applications Web clientes (lecteurs vidéo dans ce contexte) chargées dans un domaine particulier de lire des fichiers multimédias de sortie transcodés dans un autre domaine.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous avez créé précédemment (par ex., *amzn-s3-demo-destination-bucket1*).
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Dans la section Partage des ressources cross-origin (CORS), choisissez Modifier.
6. Dans la zone de texte de configuration CORS, copiez-collez la configuration CORS ci-dessous.

La configuration CORS doit être au format JSON. Dans cet exemple, l'attribut `AllowedOrigins` utilise le caractère générique (*) pour spécifier toutes les origines. Si vous connaissez votre origine précise, vous pouvez restreindre l'attribut `AllowedOrigins` à l'URL de votre lecteur spécifique. Pour plus d'informations sur la configuration de cet attribut et d'autres, consultez Éléments d'une configuration CORS.

```
[
    {
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "GET"
        ],
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": []

    }
]
```

7. Sélectionnez Save Changes.

Étape 2 : créer un rôle IAM pour MediaConvert

Pour utiliser AWS Elemental MediaConvert en vue de transcoder les vidéos d'entrée stockées dans votre compartiment S3, vous devez avoir un rôle de service (IAM) pour accorder à MediaConvert les autorisations nécessaires pour lire et écrire des fichiers vidéo depuis et vers vos compartiments source et de destination S3. Lorsque vous exécuterez des tâches de transcodage, la console MediaConvert utilise ce rôle.

Créer un rôle IAM pour MediaConvert

1. Créez un rôle IAM avec un nom de rôle que vous choisissez (par exemple, **`tutorial-mediaconvert-role`**). Pour créer ce rôle, suivez les étapes de la procédure Création de votre rôle MediaConvert dans IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur AWS Elemental MediaConvert.

2. Après avoir créé le rôle IAM pour MediaConvert, dans la liste Roles (Rôles), choisissez le nom du rôle MediaConvert que vous avez créé (par exemple, **`tutorial-mediaconvert-role`**).
3. Dans la page Summary (Récapitulatif), copiez l'ARN du rôle (commençant par `arn:aws:iam::`), puis enregistrez l'ARN en vue d'une utilisation ultérieure.

   Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Names (ARN) dans la Référence générale AWS.

Étape 3 : créer un rôle IAM pour votre fonction Lambda

Pour transcoder des vidéos par lots avec MediaConvert et S3 Batch Operations, vous utilisez une fonction Lambda pour connecter ces deux services aux fins de convertir des vidéos. Cette fonction Lambda doit avoir un rôle IAM qui accorde à la fonction Lambda les autorisations nécessaires pour accéder à MediaConvert et à S3 Batch Operations.

Sous-étapes

- Créer un rôle IAM pour votre fonction Lambda
- Intégrez une politique en ligne pour le rôle IAM de votre fonction Lambda

Créer un rôle IAM pour votre fonction Lambda

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Rôles, puis Créer un rôle.
3. Cliquez sur le type de rôle de service AWS, puis, sous Common use cases (Cas d'utilisation courants), choisissez Lambda.
4. Choisissez Suivant : Autorisations.
5. Sur la page Attach Permissions policies (Attacher les stratégies d'autorisations), saisissez **`AWSLambdaBasicExecutionRole`** dans la case Filter policies (Politiques de filtrage). Pour attacher la stratégie gérée AWSLambdaBasicExecutionRole à ce rôle pour accorder des autorisations d'écriture à Amazon CloudWatch Logs, cochez la case en regard de AWSLambdaBasicExecutionRole.
6. Choisissez Suivant.
7. Pour le Nom du rôle, saisissez **`tutorial-lambda-transcode-role`**.
8. (Facultatif) Ajoutez des balises à la stratégie gérée.

9. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

Intégrez une politique en ligne pour le rôle IAM de votre fonction Lambda

Vous devez utiliser une politique en ligne pour accorder des autorisations à la ressource MediaConvert nécessaire à l'exécution de la fonction Lambda.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Rôles.
3. Dans la liste Roles (Rôles), choisissez le nom du rôle IAM que vous avez créé précédemment pour votre fonction Lambda (par exemple, **`tutorial-lambda-transcode-role`**).
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sélectionnez Ajouter une politique en ligne.
6. Choisissez l'onglet JSON, puis copiez et collez la stratégie JSON suivante.

   Dans la stratégie JSON, remplacez la valeur d'exemple d'ARN de `Resource` par l'ARN du rôle IAM pour MediaConvert que vous avez créé à l'étape 2 (par exemple, **`tutorial-mediaconvert-role`**).

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "logs:CreateLogGroup",
                "logs:CreateLogStream",
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "Logging"
        },
        {
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::111122223333:role/tutorial-mediaconvert-role"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "PassRole"
        },
        {
            "Action": [
                "mediaconvert:*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "MediaConvertService"
        },
        {
            "Action": [
                "s3:*"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Sid": "S3Service"
        }
    ]
}
```

7. Choisissez Review Policy (Examiner une stratégie).
8. Pour Nom, saisissez **`tutorial-lambda-policy`**.
9. Choisissez Create Policy (Créer une politique).

   Lorsque vous aurez créé une politique en ligne, elle sera automatiquement intégrée au rôle IAM de votre fonction Lambda.

Étape 4 : créer une fonction Lambda pour le transcodage vidéo

Dans cette section du didacticiel, vous créez une fonction Lambda en utilisant le kit SDK for Python pour l'intégrer à S3 Batch Operations et à MediaConvert. Pour commencer à transcoder les vidéos déjà stockées dans votre compartiment source S3, vous exécutez une tâche S3 Batch Operations qui

invoque directement la fonction Lambda pour chaque vidéo du compartiment source S3. Ensuite, la fonction Lambda enverra à MediaConvert une tâche de transcodage pour chaque vidéo.

Sous-étapes

- Écrire le code de la fonction Lambda et créer un package de déploiement
- Créer une fonction Lambda à l'aide d'un rôle d'exécution (console)
- Déployez votre fonction Lambda avec les archives de fichiers .zip, puis configurez la fonction Lambda (console)

Écrire le code de la fonction Lambda et créer un package de déploiement

1. Sur votre ordinateur local, créez un dossier nommé `batch-transcode`.
2. Dans le dossier `batch-transcode`, créez un fichier contenant les paramètres de la tâche JSON. Par exemple, vous pouvez utiliser les paramètres fournis dans cette section et nommer le fichier `job.json`.

   Un fichier `job.json` spécifie les éléments suivants :

   - Quels fichiers transcoder
   - Comment transcoder vos vidéos d'entrée
   - Quels fichiers multimédias de sortie vous souhaitez créer
   - Quel nom à attribuer aux fichiers transcodés
   - Où enregistrer les fichiers transcodés
   - Quelles fonctions avancées appliquer, et ainsi de suite

   Dans ce didacticiel, nous utiliserons le fichier `job.json` suivant pour créer les sorties suivantes pour chaque vidéo dans le compartiment source S3 :

   - Un flux à débit adaptatif HTTP Live Streaming (HLS) pour lecture sur plusieurs appareils de diverses tailles et des largeurs de bande passante variables
   - Un fichier vidéo MP4
   - Images miniatures collectées à intervalles

   Ce fichier d'exemple `job.json` utilise le débit variable selon la qualité (QVBR) pour optimiser la qualité de la vidéo. La sortie HLS est conforme aux applications d'Apple (fichier audio

séparé du fichier vidéo, durée de segment de 6 secondes et qualité vidéo optimisée via QVBR automatique).

Si vous ne souhaitez pas utiliser les exemples de paramètres fournis ici, vous pouvez générer une spécification `job.json` basée sur votre cas d'utilisation. Pour assurer la cohérence entre vos sorties, vérifiez que vos fichiers d'entrée ont des configurations vidéo et audio similaires. Créez des automatisations distinctes (paramètres `job.json` uniques) pour tous les fichiers d'entrée avec différentes configurations vidéo et audio. Pour plus d'informations, consultez Exemples de paramètres de tâche AWS Elemental MediaConvert en JSON dans le Guide de l'utilisateur AWS Elemental MediaConvert.

```
{
  "OutputGroups": [
    {
      "CustomName": "HLS",
      "Name": "Apple HLS",
      "Outputs": [
        {
          "ContainerSettings": {
            "Container": "M3U8",
            "M3u8Settings": {
              "AudioFramesPerPes": 4,
              "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
              "PmtPid": 480,
              "PrivateMetadataPid": 503,
              "ProgramNumber": 1,
              "PatInterval": 0,
              "PmtInterval": 0,
              "TimedMetadata": "NONE",
              "VideoPid": 481,
              "AudioPids": [
                482,
                483,
                484,
                485,
                486,
                487,
                488,
                489,
                490,
                491,
                492
```

```
            ]
          }
        },
        "VideoDescription": {
          "Width": 640,
          "ScalingBehavior": "DEFAULT",
          "Height": 360,
          "TimecodeInsertion": "DISABLED",
          "AntiAlias": "ENABLED",
          "Sharpness": 50,
          "CodecSettings": {
            "Codec": "H_264",
            "H264Settings": {
              "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
              "NumberReferenceFrames": 3,
              "Syntax": "DEFAULT",
              "Softness": 0,
              "GopClosedCadence": 1,
              "GopSize": 2,
              "Slices": 1,
              "GopBReference": "DISABLED",
              "MaxBitrate": 1200000,
              "SlowPal": "DISABLED",
              "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
              "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
              "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
              "EntropyEncoding": "CABAC",
              "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
              "RateControlMode": "QVBR",
              "CodecProfile": "MAIN",
              "Telecine": "NONE",
              "MinIInterval": 0,
              "AdaptiveQuantization": "HIGH",
              "CodecLevel": "AUTO",
              "FieldEncoding": "PAFF",
              "SceneChangeDetect": "TRANSITION_DETECTION",
              "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
              "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
              "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
              "GopSizeUnits": "SECONDS",
              "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
              "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
              "RepeatPps": "DISABLED"
            }
```

```
            },
            "AfdSignaling": "NONE",
            "DropFrameTimecode": "ENABLED",
            "RespondToAfd": "NONE",
            "ColorMetadata": "INSERT"
          },
          "OutputSettings": {
            "HlsSettings": {
              "AudioGroupId": "program_audio",
              "AudioRenditionSets": "program_audio",
              "SegmentModifier": "$dt$",
              "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
            }
          },
          "NameModifier": "_360"
        },
        {
          "ContainerSettings": {
            "Container": "M3U8",
            "M3u8Settings": {
              "AudioFramesPerPes": 4,
              "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
              "PmtPid": 480,
              "PrivateMetadataPid": 503,
              "ProgramNumber": 1,
              "PatInterval": 0,
              "PmtInterval": 0,
              "TimedMetadata": "NONE",
              "TimedMetadataPid": 502,
              "VideoPid": 481,
              "AudioPids": [
                482,
                483,
                484,
                485,
                486,
                487,
                488,
                489,
                490,
                491,
                492
              ]
            }
```

```
            },
            "VideoDescription": {
              "Width": 960,
              "ScalingBehavior": "DEFAULT",
              "Height": 540,
              "TimecodeInsertion": "DISABLED",
              "AntiAlias": "ENABLED",
              "Sharpness": 50,
              "CodecSettings": {
                "Codec": "H_264",
                "H264Settings": {
                  "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                  "NumberReferenceFrames": 3,
                  "Syntax": "DEFAULT",
                  "Softness": 0,
                  "GopClosedCadence": 1,
                  "GopSize": 2,
                  "Slices": 1,
                  "GopBReference": "DISABLED",
                  "MaxBitrate": 3500000,
                  "SlowPal": "DISABLED",
                  "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                  "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                  "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                  "EntropyEncoding": "CABAC",
                  "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                  "RateControlMode": "QVBR",
                  "CodecProfile": "MAIN",
                  "Telecine": "NONE",
                  "MinIInterval": 0,
                  "AdaptiveQuantization": "HIGH",
                  "CodecLevel": "AUTO",
                  "FieldEncoding": "PAFF",
                  "SceneChangeDetect": "TRANSITION_DETECTION",
                  "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
                  "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
                  "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
                  "GopSizeUnits": "SECONDS",
                  "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                  "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
                  "RepeatPps": "DISABLED"
                }
              },
              "AfdSignaling": "NONE",
```

```
            "DropFrameTimecode": "ENABLED",
            "RespondToAfd": "NONE",
            "ColorMetadata": "INSERT"
          },
          "OutputSettings": {
            "HlsSettings": {
              "AudioGroupId": "program_audio",
              "AudioRenditionSets": "program_audio",
              "SegmentModifier": "$dt$",
              "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
            }
          },
          "NameModifier": "_540"
        },
        {
          "ContainerSettings": {
            "Container": "M3U8",
            "M3u8Settings": {
              "AudioFramesPerPes": 4,
              "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
              "PmtPid": 480,
              "PrivateMetadataPid": 503,
              "ProgramNumber": 1,
              "PatInterval": 0,
              "PmtInterval": 0,
              "TimedMetadata": "NONE",
              "VideoPid": 481,
              "AudioPids": [
                482,
                483,
                484,
                485,
                486,
                487,
                488,
                489,
                490,
                491,
                492
              ]
            }
          },
          "VideoDescription": {
            "Width": 1280,
```

```
            "ScalingBehavior": "DEFAULT",
            "Height": 720,
            "TimecodeInsertion": "DISABLED",
            "AntiAlias": "ENABLED",
            "Sharpness": 50,
            "CodecSettings": {
              "Codec": "H_264",
              "H264Settings": {
                "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
                "NumberReferenceFrames": 3,
                "Syntax": "DEFAULT",
                "Softness": 0,
                "GopClosedCadence": 1,
                "GopSize": 2,
                "Slices": 1,
                "GopBReference": "DISABLED",
                "MaxBitrate": 5000000,
                "SlowPal": "DISABLED",
                "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
                "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
                "EntropyEncoding": "CABAC",
                "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                "RateControlMode": "QVBR",
                "CodecProfile": "MAIN",
                "Telecine": "NONE",
                "MinIInterval": 0,
                "AdaptiveQuantization": "HIGH",
                "CodecLevel": "AUTO",
                "FieldEncoding": "PAFF",
                "SceneChangeDetect": "TRANSITION_DETECTION",
                "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
                "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
                "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
                "GopSizeUnits": "SECONDS",
                "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
                "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
                "RepeatPps": "DISABLED"
              }
            },
            "AfdSignaling": "NONE",
            "DropFrameTimecode": "ENABLED",
            "RespondToAfd": "NONE",
            "ColorMetadata": "INSERT"
```

```
          },
          "OutputSettings": {
            "HlsSettings": {
              "AudioGroupId": "program_audio",
              "AudioRenditionSets": "program_audio",
              "SegmentModifier": "$dt$",
              "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
            }
          },
          "NameModifier": "_720"
        },
        {
          "ContainerSettings": {
            "Container": "M3U8",
            "M3u8Settings": {}
          },
          "AudioDescriptions": [
            {
              "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
              "CodecSettings": {
                "Codec": "AAC",
                "AacSettings": {
                  "Bitrate": 96000,
                  "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                  "SampleRate": 48000
                }
              }
            }
          ],
          "OutputSettings": {
            "HlsSettings": {
              "AudioGroupId": "program_audio",
              "AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT"
            }
          },
          "NameModifier": "_audio"
        }
      ],
      "OutputGroupSettings": {
        "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
        "HlsGroupSettings": {
          "ManifestDurationFormat": "INTEGER",
          "SegmentLength": 6,
          "TimedMetadataId3Period": 10,
```

```
          "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
          "Destination": "s3://EXAMPLE-BUCKET/HLS/",
          "DestinationSettings": {
            "S3Settings": {
              "AccessControl": {
                "CannedAcl": "PUBLIC_READ"
              }
            }
          },
          "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
          "CodecSpecification": "RFC_4281",
          "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
          "ProgramDateTimePeriod": 600,
          "MinSegmentLength": 0,
          "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
          "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
          "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
          "ManifestCompression": "NONE",
          "ClientCache": "ENABLED",
          "StreamInfResolution": "INCLUDE"
        }
      }
    },
    {
      "CustomName": "MP4",
      "Name": "File Group",
      "Outputs": [
        {
          "ContainerSettings": {
            "Container": "MP4",
            "Mp4Settings": {
              "CslgAtom": "INCLUDE",
              "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
              "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
            }
          },
          "VideoDescription": {
            "Width": 1280,
            "ScalingBehavior": "DEFAULT",
            "Height": 720,
            "TimecodeInsertion": "DISABLED",
            "AntiAlias": "ENABLED",
            "Sharpness": 100,
            "CodecSettings": {
```

```
            "Codec": "H_264",
            "H264Settings": {
              "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
              "ParNumerator": 1,
              "NumberReferenceFrames": 3,
              "Syntax": "DEFAULT",
              "Softness": 0,
              "GopClosedCadence": 1,
              "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
              "GopSize": 2,
              "Slices": 2,
              "GopBReference": "ENABLED",
              "HrdBufferSize": 10000000,
              "MaxBitrate": 5000000,
              "ParDenominator": 1,
              "EntropyEncoding": "CABAC",
              "RateControlMode": "QVBR",
              "CodecProfile": "HIGH",
              "MinIInterval": 0,
              "AdaptiveQuantization": "AUTO",
              "CodecLevel": "AUTO",
              "FieldEncoding": "PAFF",
              "SceneChangeDetect": "ENABLED",
              "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
              "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
              "GopSizeUnits": "SECONDS",
              "ParControl": "SPECIFIED",
              "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
              "RepeatPps": "DISABLED",
              "DynamicSubGop": "ADAPTIVE"
            }
          },
          "AfdSignaling": "NONE",
          "DropFrameTimecode": "ENABLED",
          "RespondToAfd": "NONE",
          "ColorMetadata": "INSERT"
        },
        "AudioDescriptions": [
          {
            "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
            "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
            "CodecSettings": {
              "Codec": "AAC",
              "AacSettings": {
```

```
                "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                "Bitrate": 160000,
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "LC",
                "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                "RawFormat": "NONE",
                "SampleRate": 48000,
                "Specification": "MPEG4"
              }
            },
            "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
            "AudioType": 0
          }
        ]
      }
    ],
    "OutputGroupSettings": {
      "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
      "FileGroupSettings": {
        "Destination": "s3://EXAMPLE-BUCKET/MP4/",
        "DestinationSettings": {
          "S3Settings": {
            "AccessControl": {
              "CannedAcl": "PUBLIC_READ"
            }
          }
        }
      }
    }
  },
  {
    "CustomName": "Thumbnails",
    "Name": "File Group",
    "Outputs": [
      {
        "ContainerSettings": {
          "Container": "RAW"
        },
        "VideoDescription": {
          "Width": 1280,
          "ScalingBehavior": "DEFAULT",
          "Height": 720,
          "TimecodeInsertion": "DISABLED",
          "AntiAlias": "ENABLED",
```

```
            "Sharpness": 50,
            "CodecSettings": {
              "Codec": "FRAME_CAPTURE",
              "FrameCaptureSettings": {
                "FramerateNumerator": 1,
                "FramerateDenominator": 5,
                "MaxCaptures": 500,
                "Quality": 80
              }
            },
            "AfdSignaling": "NONE",
            "DropFrameTimecode": "ENABLED",
            "RespondToAfd": "NONE",
            "ColorMetadata": "INSERT"
          }
        }
      ],
      "OutputGroupSettings": {
        "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
        "FileGroupSettings": {
          "Destination": "s3://EXAMPLE-BUCKET/Thumbnails/",
          "DestinationSettings": {
            "S3Settings": {
              "AccessControl": {
                "CannedAcl": "PUBLIC_READ"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  ],
  "AdAvailOffset": 0,
  "Inputs": [
    {
      "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
          "Offset": 0,
          "DefaultSelection": "DEFAULT",
          "ProgramSelection": 1
        }
      },
      "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW"
```

```
      },
      "FilterEnable": "AUTO",
      "PsiControl": "USE_PSI",
      "FilterStrength": 0,
      "DeblockFilter": "DISABLED",
      "DenoiseFilter": "DISABLED",
      "TimecodeSource": "EMBEDDED",
      "FileInput": "s3://EXAMPLE-INPUT-BUCKET/input.mp4"
    }
  ]
}
```

3. Dans le dossier `batch-transcode`, créez un fichier avec une fonction Lambda. Vous pouvez utiliser l'exemple Python suivant et nommer le fichier `convert.py`.

   S3 Batch Operations envoie des données propres à la tâche à une fonction Lambda et demande des données de résultat en retour. Pour consulter des exemples de requête et de réponse pour la fonction Lambda, des informations sur les codes de réponse et de résultat, ainsi que des exemples de fonctions Lambda pour S3 Batch Operations, consultez Appel de la fonction AWS Lambda.

```
import json
import os
from urllib.parse import urlparse
import uuid
import boto3

"""
When you run an S3 Batch Operations job, your job
invokes this Lambda function. Specifically, the Lambda function is
invoked on each video object listed in the manifest that you specify
for the S3 Batch Operations job in Step 5.

Input parameter "event": The S3 Batch Operations event as a request
                         for the Lambda function.

Input parameter "context": Context about the event.

Output: A result structure that Amazon S3 uses to interpret the result
        of the operation. It is a job response returned back to S3 Batch
 Operations.
"""
def handler(event, context):
```

```
    invocation_schema_version = event['invocationSchemaVersion']
    invocation_id = event['invocationId']
    task_id = event['tasks'][0]['taskId']

    source_s3_key = event['tasks'][0]['s3Key']
    source_s3_bucket = event['tasks'][0]['s3BucketArn'].split(':::')[-1]
    source_s3 = 's3://' + source_s3_bucket + '/' + source_s3_key

    result_list = []
    result_code = 'Succeeded'
    result_string = 'The input video object was converted successfully.'

    # The type of output group determines which media players can play
    # the files transcoded by MediaConvert.
    # For more information, see Creating outputs with AWS Elemental MediaConvert.
    output_group_type_dict = {
        'HLS_GROUP_SETTINGS': 'HlsGroupSettings',
        'FILE_GROUP_SETTINGS': 'FileGroupSettings',
        'CMAF_GROUP_SETTINGS': 'CmafGroupSettings',
        'DASH_ISO_GROUP_SETTINGS': 'DashIsoGroupSettings',
        'MS_SMOOTH_GROUP_SETTINGS': 'MsSmoothGroupSettings'
    }

    try:
        job_name = 'Default'
        with open('job.json') as file:
            job_settings = json.load(file)

        job_settings['Inputs'][0]['FileInput'] = source_s3

        # The path of each output video is constructed based on the values of
        # the attributes in each object of OutputGroups in the job.json file.
        destination_s3 = 's3://{0}/{1}/{2}' \
            .format(os.environ['amzn-s3-demo-destination-bucket'],
                    os.path.splitext(os.path.basename(source_s3_key))[0],
                    os.path.splitext(os.path.basename(job_name))[0])

        for output_group in job_settings['OutputGroups']:
            output_group_type = output_group['OutputGroupSettings']['Type']
            if output_group_type in output_group_type_dict.keys():
                output_group_type = output_group_type_dict[output_group_type]
                output_group['OutputGroupSettings'][output_group_type]
['Destination'] = \
```

```
                    "{0}{1}".format(destination_s3,
                                    urlparse(output_group['OutputGroupSettings']
[output_group_type]['Destination']).path)
            else:
                raise ValueError("Exception: Unknown Output Group Type {}."
                                 .format(output_group_type))

        job_metadata_dict = {
            'assetID': str(uuid.uuid4()),
            'application': os.environ['Application'],
            'input': source_s3,
            'settings': job_name
        }

        region = os.environ['AWS_DEFAULT_REGION']
        endpoints = boto3.client('mediaconvert', region_name=region) \
            .describe_endpoints()
        client = boto3.client('mediaconvert', region_name=region,
                              endpoint_url=endpoints['Endpoints'][0]['Url'],
                              verify=False)

        try:
            client.create_job(Role=os.environ['MediaConvertRole'],
                              UserMetadata=job_metadata_dict,
                              Settings=job_settings)
        # You can customize error handling based on different error codes that
        # MediaConvert can return.
        # For more information, see MediaConvert error codes.
        # When the result_code is TemporaryFailure, S3 Batch Operations retries
        # the task before the job is completed. If this is the final retry,
        # the error message is included in the final report.
        except Exception as error:
            result_code = 'TemporaryFailure'
            raise

    except Exception as error:
        if result_code != 'TemporaryFailure':
            result_code = 'PermanentFailure'
        result_string = str(error)

    finally:
        result_list.append({
            'taskId': task_id,
            'resultCode': result_code,
```

```
            'resultString': result_string,
        })

    return {
        'invocationSchemaVersion': invocation_schema_version,
        'treatMissingKeyAs': 'PermanentFailure',
        'invocationId': invocation_id,
        'results': result_list
    }
```

4. Pour créer un package de déploiement avec `convert.py` et `job.json` sous forme de fichier `.zip` nommé `lambda.zip`, dans votre terminal local, ouvrez le dossier `batch-transcode` que vous avez créé précédemment et exécutez la commande suivante.

   Pour les utilisateurs macOS, exécutez la commande suivante :

   ```
   zip -r lambda.zip convert.py job.json
   ```

   Pour les utilisateurs Windows, exécutez les commandes suivantes :

   ```
   powershell Compress-Archive convert.py lambda.zip
   ```

   ```
   powershell Compress-Archive -update job.json lambda.zip
   ```

Créer une fonction Lambda à l'aide d'un rôle d'exécution (console)

1. Ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Fonctions.
3. Choisissez Créer une fonction.
4. Choisissez Créer à partir de zéro.
5. Sous Informations de base, procédez comme suit :
   a. Sous Nom de la fonction, saisissez **`tutorial-lambda-convert`**.
   b. Pour Environnement d'exécution, sélectionnez Python 3.13.
6. Choisissez Modifier le rôle d'exécution par défaut et, sous Rôle d'exécution, choisissez Utiliser un rôle existant.

7. Sous Existing role (Rôle existant), choisissez le nom du rôle IAM que vous avez créé pour votre fonction Lambda à l'étape 3 (par exemple, **`tutorial-lambda-transcode-role`**).
8. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.
9. Choisissez Créer une fonction.

Déployez votre fonction Lambda avec les archives de fichiers .zip, puis configurez la fonction Lambda (console)

1. Dans la section Code Source (Source du code) de la page de la fonction Lambda que vous avez créée (par exemple, **`tutorial-lambda-convert`**), choisissez Upload from (Télécharger à partir de), puis le fichier .zip.
2. Choisissez Charger pour sélectionner votre fichier `.zip` local.
3. Choisissez le fichier `lambda.zip` que vous avez créé précédemment, puis choisissez Open (Ouvrir).
4. Choisissez Enregistrer.
5. Dans la section Paramètres d'exécution, choisissez Modifier.
6. Pour indiquer à l'exécution Lambda la méthode de gestionnaire dans votre code de fonction Lambda à invoquer, saisissez **`convert.handler`** dans le champ Gestionnaire.

   Quand vous configurez une fonction dans Python, la valeur du paramètre de gestionnaire correspond au nom de fichier et au nom de module de gestionnaire, séparés par un point (`.`). Par exemple, `convert.handler` appelle la méthode `handler` définie dans le fichier `convert.py`.
7. Choisissez Enregistrer.
8. Dans la page de la fonction Lambda, choisissez l'onglet Configuration. Dans le volet de navigation de gauche de l'onglet Configuration, choisissez Variables d'environnement, puis Modifier.
9. Choisissez Ajouter une variable d'environnement. Ensuite, saisissez la clé et la valeur spécifiées pour chacune des variables d'environnement suivantes :

   - Clé : Valeur **`DestinationBucket`** : **`amzn-s3-demo-destination-bucket1`**

     Cette valeur est le compartiment S3 pour les fichiers multimédias de sortie que vous avez créés à l'étape 1.

- Clé : Valeur **MediaConvertRole** : **arn:aws:iam::*111122223333*:role/tutorial-mediaconvert-role**

  Cette valeur est l'ARN du rôle IAM pour MediaConvert que vous avez créé à l'étape 2. Assurez-vous de remplacer cet ARN par le véritable ARN de votre rôle IAM.

- Clé : Valeur **Application** : **Batch-Transcoding**

  Cette valeur est le nom de l'application.

10. Choisissez Enregistrer.
11. (Facultatif) Dans l'onglet Configuration, dans la section Configuration générale du volet de navigation de gauche, choisissez Modifier. Dans le champ Délai d'expiration, saisissez **2** min **0** s. Ensuite, choisissez Enregistrer.

    Le Délai d'expiration est la durée que Lambda autorise pour l'exécution d'une fonction pour invocation avant de l'arrêter. Le durée par défaut est de 3 secondes. La tarification est basée sur la quantité de mémoire configurée et la durée pendant laquelle votre code s'exécute. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS Lambda.

Étape 5 : configurer S3 Inventory pour votre compartiment source S3

Après avoir configuré la fonction Lambda de transcodage, créez une tâche S3 Batch Operations pour transcoder un jeu de vidéos. Tout d'abord, vous avez besoin d'une liste d'objets vidéo d'entrée sur lesquels S3 Batch Operations devra exécuter l'action de transcodage indiquée. Pour obtenir une liste d'objets vidéo d'entrée, vous pouvez générer un rapport S3 Inventory pour votre compartiment source S3 (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*).

Sous-étapes

- Créer et configurer un compartiment pour les rapports S3 Inventory des vidéos d'entrée
- Configurer Amazon S3 Inventory pour votre compartiment source S3 des vidéos
- Consultez le rapport d'inventaire pour votre compartiment source S3 de vidéos

Créer et configurer un compartiment pour les rapports S3 Inventory des vidéos d'entrée

Pour stocker un rapport S3 Inventory qui répertorie les objets du compartiment source S3, créez un compartiment de destination S3 Inventory, puis configurez une stratégie de compartiment pour que le compartiment puisse écrire des fichiers d'inventaire dans le compartiment source S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez Créer un compartiment.
4. Pour Bucket Name (Nom du compartiment), indiquez le nom de votre compartiment, (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*).
5. Pour Région AWS, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

   Le compartiment de destination d'inventaire doit se trouver dans la même Région AWS que le compartiment source pour lequel vous configurez S3 Inventory. Le compartiment de destination d'inventaire peut être dans un autre Compte AWS.
6. Dans Block Public Access settings for this bucket (Bloquer les paramètres d'accès public pour ce compartiment), conservez les paramètres par défaut (Block all public access Bloquer tous les accès publics) est activé).
7. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.
8. Choisissez Créer un compartiment.
9. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous venez de créer (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*).
10. Pour accorder à Amazon S3 l'autorisation d'écrire des données pour les rapports d'inventaire dans le compartiment de destination S3 Inventory, choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
11. Faites défiler jusqu'à la section Stratégie de compartiment, puis choisissez Modifier. La page Stratégie de compartiment s'ouvre.
12. Pour accorder des autorisations pour S3 Inventory, dans le champ Policy (Stratégie), collez la stratégie de compartiment suivante.

    Remplacez les trois exemples de valeurs par les valeurs suivantes :

    - Le nom du compartiment que vous avez créé pour stocker les rapports d'inventaire (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*).
    - Le nom du compartiment source qui stocke les vidéos d'entrée (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*).
    - L'ID Compte AWS que vous avez utilisé pour créer le compartiment source S3 des vidéos (par exemple, *111122223333*).

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
    {
      "Sid":"InventoryAndAnalyticsExamplePolicy",
      "Effect":"Allow",
      "Principal": {"Service": "s3.amazonaws.com"},
      "Action":"s3:PutObject",
      "Resource":["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket2/*"],
      "Condition": {
          "ArnLike": {
              "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
           },
         "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333",
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
          }
       }
    }
  ]
}
```

13. Sélectionnez Save Changes.

Configurer Amazon S3 Inventory pour votre compartiment source S3 des vidéos

Pour générer une liste de fichiers plats d'objets vidéo et de métadonnées, vous devez configurer S3 Inventory pour votre compartiment source S3 des vidéos. Ces rapports d'inventaire planifiés peuvent inclure tous les objets du compartiment ou les objets regroupés par un préfixe partagé. Dans ce didacticiel, le rapport S3 Inventory inclut tous les objets vidéo de votre compartiment source S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.

3. Pour configurer un rapport S3 Inventory des vidéos d'entrée dans votre compartiment source S3, dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment source S3 (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*).
4. Choisissez l'onglet Gestion.
5. Faites défiler jusqu'à la section Inventory configurations (Configurations d'inventaire) et choisissez Create inventory configuration (Créer une configuration d'inventaire).
6. Pour le Nom de la configuration d'inventaire, saisissez un nom (par exemple, **tutorial-inventory-config**).
7. Sous Portée de l'inventaire, choisissez Version actuelle uniquement pour Versions d'objet et conservez les autres paramètres Portée de l'inventaire définis sur les valeurs par défaut de ce didacticiel.
8. Dans la section Report details (Détails du rapport), pour Destination bucket (Compartiment de destination), choisissez This account (Ce compte).
9. Pour Destination, choisissez Browse S3 (Parcourir S3), puis choisissez le compartiment de destination que vous avez créé précédemment pour enregistrer les rapports d'inventaire (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*). Ensuite, choisissez Choose path (Choisir un chemin).

   Le compartiment de destination d'inventaire doit se trouver dans la même Région AWS que le compartiment source pour lequel vous configurez S3 Inventory. Le compartiment de destination d'inventaire peut être dans un autre Compte AWS.

   Sous le champ du compartiment Destination, l'autorisation du compartiment de destination est ajoutée à la politique du compartiment de destination afin de permettre à Amazon S3 de placer des données dans le compartiment de destination d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez Création d'une stratégie de compartiment de destination.
10. Pour Frequency (Fréquence), choisissez Daily (Quotidiennement).
11. Pour Output format (Format de sortie), choisissez CSV.
12. Pour Statut, choisissez Activer.
13. Dans la section Server-side encryption (Chiffrement côté serveur), choisissez Disable (Désactiver) pour ce didacticiel.

    Pour plus d'informations, consultez Configuration de l'inventaire à l'aide de la console S3 et Octroi à Amazon S3 d'utiliser votre clé gérée par le client pour le chiffrement.

14. Dans la section Additional fields - optional (Champs supplémentaires – facultatif), sélectionnez Size (Taille) Last modified (Dernière modification) et Storage class (Classe de stockage).
15. Choisissez Créer.

Pour plus d'informations, consultez Configuration de l'inventaire à l'aide de la console S3.

Consultez le rapport d'inventaire pour votre compartiment source S3 de vidéos

Lorsqu'un rapport d'inventaire est publié, les fichiers manifestes sont envoyés au compartiment de destination S3 Inventory.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste des Compartiments, choisissez le nom du compartiment source des vidéos (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*).
4. Choisissez Gestion.
5. Pour savoir si votre rapport S3 Inventory est prêt afin que vous puissiez créer une tâche S3 Batch Operations à l'étape 7, sous Inventory configurations (Configurations d'inventaire), vérifiez si le bouton Create job from manifest (Créer une tâche à partir du manifeste) est activé.

   > **Note**
   >
   > La distribution du premier rapport d'inventaire peut prendre jusqu'à 48 heures. Si l'icône Créer une tâche à partir du manifeste est désactivé, cela signifie que le premier rapport d'inventaire n'a pas été remis. Attendez que le premier rapport d'inventaire soit livré et que le bouton Create job from manifest (Créer une tâche à partir du manifeste) soit activé pour créer une tâche S3 Batch Operations à l'étape 7.

6. Pour vérifier un rapport S3 Inventory (`manifest.json`), dans la colonne Destination, choisissez le nom du compartiment de destination d'inventaire que vous avez créé précédemment pour stocker les rapports d'inventaire (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*).
7. Dans l'onglet Objects (Objets), choisissez le dossier existant portant le nom de votre compartiment source S3 (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*). Choisissez ensuite le nom dans lequel vous avez saisi dans Inventory configuration name (Nom de configuration d'inventaire) lorsque vous avez créé la configuration d'inventaire précédemment (par exemple, **`tutorial-inventory-config`**).

Vous pouvez afficher une liste de dossiers avec les dates de génération des rapports en guise de noms.

8. Pour vérifier le rapport S3 Inventory quotidien à une date donnée, choisissez le dossier avec le nom de date de génération correspondant, puis choisissez `manifest.json`.
9. Pour vérifier les détails du rapport d'inventaire à une date précise, dans la page manifest.json, choisissez Télécharger ou Ouvrir.

Étape 6 : créer un rôle IAM pour S3 Batch Operations

Pour utiliser S3 Batch Operations à des fins de transcodage par lots, vous devez d'abord créer un rôle IAM pour permettre à Amazon S3 d'exécuter S3 Batch Operations.

Sous-étapes

- Créer une politique IAM pour S3 Batch Operations
- Créez un rôle IAM S3 Batch Operations et attachez les politiques d'autorisations

Créer une politique IAM pour S3 Batch Operations

Vous devez créer une politique IAM qui autorise S3 Batch Operations à lire le manifeste d'entrée, invoquer la fonction Lambda et écrire le rapport de fin de tâche S3 Batch Operations.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Choisissez Créer une politique.
4. Choisissez l'onglet JSON.
5. Dans le champ JSON, collez la politique JSON suivante.

   Dans la stratégie JSON, remplacez les quatre valeurs d'exemple par les valeurs suivantes :

   - Le nom du compartiment source qui stocke vos vidéos d'entrée (par exemple, *`amzn-s3-demo-source-bucket`*).
   - Le nom du compartiment de destination d'inventaire que vous avez créé à l'étape 5 pour stocker des fichiers `manifest.json` (par exemple, *`amzn-s3-demo-destination-bucket2`*).

- Le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 pour stocker des fichiers multimédias de sortie (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket1*). Dans ce didacticiel, nous mettons les rapports d'achèvement dans le compartiment de destination des fichiers multimédias de sortie.
- L'ARN du rôle de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4. Pour rechercher et copier l'ARN de rôle de la fonction Lambda, procédez comme suit :
  - Dans un nouvel onglet du navigateur, ouvrez la page Functions (Fonctions) de la console Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/home#/functions.
  - Dans la liste Functions (Fonctions), choisissez le nom de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **tutorial-lambda-convert**).
  - Choisissez Copier l'ARN.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3Get",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectVersion"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket2/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "S3PutJobCompletionReport",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket1/*"
        },
        {
            "Sid": "S3BatchOperationsInvokeLambda",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
```

```
                "lambda:InvokeFunction"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:us-west-2:111122223333:function:tutorial-
lambda-convert"
            ]
        }
    ]
}
```

6. Choisissez Étape suivante : balises.
7. Choisissez Next: Review (Suivant : Vérification).
8. Dans le champ Nom, saisissez **`tutorial-s3batch-policy`**.
9. Choisissez Créer une politique.

Créez un rôle IAM S3 Batch Operations et attachez les politiques d'autorisations

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Rôles, puis Créer un rôle.
3. Choisissez le type de rôle Service AWS, puis le service S3.
4. Sous Sélectionner votre cas d'utilisation, choisissez S3 Batch Operations.
5. Choisissez Suivant.
6. Sous Attacher des autorisations, saisissez le nom de la politique IAM que vous avez créée précédemment (par exemple, **`tutorial-s3batch-policy`**) dans la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques. Cochez la case en regard du nom de la stratégie (par exemple, **`tutorial-s3batch-policy`**).
7. Choisissez Suivant.
8. Pour le Nom du rôle, saisissez **`tutorial-s3batch-role`**.
9. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

   Après avoir créé le rôle IAM pour S3 Batch Operations, la politique de confiance suivante sera automatiquement attachée au rôle. Cette stratégie d'approbation permet au principal du service S3 Batch Operations d'assumer le rôle IAM.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"batchoperations.s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

Étape 7 : configurer et exécuter une tâche S3 Batch Operations

Pour créer une tâche S3 Batch Operations aux fins de traiter les vidéos d'entrée dans votre compartiment source S3, vous devez préciser des paramètres pour cette tâche particulière.

> **Note**
>
> Avant de commencer à créer une tâche S3 Batch Operations, vérifiez que le bouton Create job from manifest (Créer une tâche à partir du manifeste) est activé. Pour plus d'informations, consultez Consultez le rapport d'inventaire pour votre compartiment source S3 de vidéos. Si le bouton Create job from manifest (Créer une tâche à partir du manifeste) est désactivé, cela signifie que le premier rapport d'inventaire n'a pas été livré et vous devez attendre que le bouton soit activé. Après avoir configuré Amazon S3 Inventory pour votre compartiment source S3 à l'étape 5, la livraison du premier rapport d'inventaire peut prendre jusqu'à 48 heures.

Sous-étapes

- Créer une tâche S3 Batch Operations
- Exécutez la tâche S3 Batch Operations pour invoquer votre fonction Lambda
- (Facultatif) Vérifiez votre rapport d'achèvement

- (Facultatif) Contrôlez chaque invocation Lambda dans la console Lambda
- (Facultatif) Contrôler chaque tâche de transcodage vidéo MediaConvert dans la console MediaConvert

Créer une tâche S3 Batch Operations

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Choisissez Créer une tâche.
4. Pour Région AWS, choisissez la Région dans laquelle vous souhaitez créer votre tâche.

   Dans ce didacticiel, pour utiliser la tâche S3 Batch Operations aux fins d'invoquer une fonction Lambda, vous devez créer la tâche dans la même Région que le compartiment de source S3 des vidéos où se trouvent les objets référencés dans le manifeste.
5. Dans la section Manifest (Manifeste), procédez comme suit :

   a. Pour Manifest format (Format du manifeste), choisissez S3 Inventory report (manifest.json) (Rapport d'inventaire S3 [manifest.json]).

   b. Pour Manifest object (Objet du manifeste), choisissez Browse S3 (Parcourir S3) pour chercher le compartiment que vous avez créé à l'étape 5 pour stocker des rapports d'inventaire (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket2*). Sur la page Manifest object (Objet manifeste), parcourez les noms des objets jusqu'à ce que vous trouviez un fichier `manifest.json` pour une date spécifique. Ce fichier répertorie les informations sur toutes les vidéos que vous souhaitez transcoder par lots. Lorsque vous avez trouvé le fichier `manifest.json` que vous souhaitez utiliser, choisissez le bouton d'option en regard de celui-ci. Ensuite, choisissez Choose path (Choisir un chemin).

   c. (Facultatif) Pour Manifest object version ID - optional (ID de version de l'objet manifeste - facultatif), saisissez l'ID de version de l'objet manifeste si vous souhaitez utiliser une autre version que la plus récente.
6. Choisissez Suivant.
7. Pour utiliser la fonction Lambda afin de transcoder tous les objets répertoriés dans le fichier `manifest.json` sélectionné, sous Type d'opération, choisissez Invoquer la fonction AWS Lambda.
8. Dans la section Appeler une fonction Lambda, procédez comme suit :

a. Choisissez Choisir parmi les fonctions dans votre compte.

b. Pour Lambda function (Fonction Lambda), choisissez la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-lambda-convert`**).

c. Pour Lambda function version (Version de la fonction Lambda), conservez la valeur par défaut $LATEST.

9. Choisissez Suivant. La page Configure additional options (Configurer des options supplémentaires) s'ouvre.

10. Dans la section Additional options (Options supplémentaires), conservez les paramètres par défaut.

    Pour plus d'informations sur ces options, consultez Éléments d'une demande de tâche d'opération par lot.

11. Dans la section Rapport d'achèvement, pour Chemin vers la destination du rapport d'achèvement, choisissez Parcourir S3. Recherchez le compartiment que vous avez créé à l'étape 1 pour des fichiers multimédias de sortie (par exemple, *`amzn-s3-demo-destination-bucket1`*). Choisissez le bouton d'option en regard du nom de ce compartiment. Ensuite, choisissez Choose path (Choisir un chemin).

    Pour les paramètres de rapport d'achèvement restants, conservez les paramètres par défaut. Pour en savoir plus sur les paramètres des rapports d'achèvement, consultez Éléments d'une demande de tâche d'opération par lot. Un rapport d'achèvement conserve un enregistrement des détails de la tâche et des opérations exécutées.

12. Dans la section Permissions (Autorisations), choisissez Choose from existing IAM roles (Choisir parmi les rôles IAM existants). Pour Rôle IAM, choisissez le rôle IAM pour votre tâche S3 Batch Operations job que vous avez créée à l'étape 6 (par exemple, **`tutorial-s3batch-role`**).

13. Choisissez Suivant.

14. Sur la page Review (Vérification), vérifiez les paramètres. Ensuite, choisissez Create job (Créer une tâche).

    Lorsque S3 termine la lecture du manifeste de votre tâche S3 Batch Operations, la tâche passe à l'état Awaiting your confirmation to run (En attente de confirmation). Pour afficher les mises à jour de l'état de la tâche, actualisez la page. Vous ne pouvez pas exécuter votre tâche tant que son statut n'est pas Awaiting your confirmation to run (En attente de confirmation).

Exécutez la tâche S3 Batch Operations pour invoquer votre fonction Lambda

Exécutez votre tâche Batch Operations pour invoquer votre fonction Lambda aux fins de transcodage vidéo. Si votre tâche échoue, vous pouvez vérifier votre rapport d'achèvement pour identifier la cause.

Pour exécuter la tâche S3 Batch Operations

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Dans la liste Jobs (Tâches), choisissez l'ID de tâche de la tâche sur la première ligne, qui est la tâche S3 Batch Operations que vous avez créée précédemment.
4. Choisissez Exécuter la tâche.
5. Vérifiez à nouveau les paramètres de votre tâche et confirmez que la valeur du Nombre total d'objets répertoriés dans le manifeste est le même que le nombre d'objets indiqué dans le manifeste. Ensuite, choisissez Run job (Exécuter la tâche).

   La page de votre tâche S3 Batch Operations s'ouvre.
6. Lorsque la tâche aura commencé à s'exécuter, dans la page de votre tâche, sous État, vérifiez la progression de votre tâche S3 Batch Operations, par exemple État, % Terminé, Total réussi (débit),Total échoué (débit), Date de la résiliation, et Raison de la résiliation.

   Lorsque la tâche S3 Batch Operations sera terminée, affichez les données dans la page de votre tâche pour confirmer qu'elle s'est achevée comme prévu.

   Si plus de 50 % des opérations objet d'une tâche S3 Batch Operations échouent après que plus de 1 000 opérations aient été tentées, la tâche échouera automatiquement. Pour vérifier votre rapport d'achèvement afin d'identifier la cause des échecs, utilisez la procédure facultative ci-dessous.

(Facultatif) Vérifiez votre rapport d'achèvement

Vous pouvez utiliser votre rapport d'achèvement pour déterminer quels objets ont échoué et la cause des échecs.

Pour vérifier votre rapport d'achèvement afin d'obtenir plus de détails sur les objets qui ont échoué

1. Dans la page de votre tâche S3 Batch Operations, faites défiler jusqu'à la section Completion report (Rapport d'achèvement), puis cliquez sur le lien sous Completion report destination (Destination du rapport d'achèvement).

   La page du compartiment de destination de sortie S3 s'ouvre.
2. Dans l'onglet Objects (Objets), choisissez le dossier dont le nom se termine par l'ID de tâche de la tâche S3 Batch Operations que vous avez créée précédemment.
3. Choisissez résultats/.
4. Cochez la case en regard du fichier `.csv`.
5. Pour afficher le rapport de la tâche, choisissez Open (Ouvrir) ou Download (Télécharger).

(Facultatif) Contrôlez chaque invocation Lambda dans la console Lambda

Lorsque la tâche S3 Batch Operations commence à s'exécuter, la tâche invoque la fonction Lambda pour chaque objet d'entrée vidéo. S3 écrit les journaux de chaque invocation Lambda dans CloudWatch Logs. Vous pouvez utiliser le tableau de bord de surveillance de la console Lambda pour surveiller votre fonction Lambda.

1. Ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Fonctions.
3. Dans la liste Functions (Fonctions), choisissez le nom de la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-lambda-convert`**).
4. Choisissez l'onglet Surveiller.
5. Sous Métriques, consultez les mesures de l'environnement d'exécution de votre fonction Lambda.
6. Sous Journaux, affichez les données du journal pour chaque invocation Lambda via les informations de CloudWatch Logs.

> **Note**
>
> Si vous utilisez des opérations de lots S3 avec une fonction Lambda, la fonction Lambda sera invoquée sur chaque objet. Si votre tâche S3 Batch Operations est volumineuse, elle pourra invoquer plusieurs fonctions Lambda en même temps, provoquant un pic dans la simultanéité Lambda.

Chaque Compte AWS dispose d'un quota de simultanéité Lambda par Région. Pour plus d'informations, consultez AWS Lambda Function Scaling (Mise à l'échelle de fonction Lambda) dans le Guide du développeur AWS Lambda. Une bonne pratique pour utiliser les fonctions Lambda avec S3 Batch Operations consiste à définir une limite de simultanéité sur la fonction Lambda elle-même. La définition d'une limite de simultanéité empêche votre tâche de consommer la majeure partie de votre simultanéité Lambda et de limiter éventuellement d'autres fonctions de votre compte. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la simultanéité réservée Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

(Facultatif) Contrôler chaque tâche de transcodage vidéo MediaConvert dans la console MediaConvert

Une tâche MediaConvert effectue le travail de transcodage d'un fichier multimédia. Lorsque votre tâche S3 Batch Operations invoque votre fonction Lambda pour chaque vidéo, chaque invocation de fonction Lambda crée une tâche de transcodage MediaConvert pour chaque vidéo d'entrée.

1. Connectez-vous à la console AWS Management Console et ouvrez la console MediaConvert à l'adresse https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/.
2. Si la page d'introduction MediaConvert s'affiche, choisissez Démarrer.
3. Dans la liste des Tâches, affichez chaque ligne pour contrôler la tâche de transcodage pour chaque vidéo d'entrée.
4. Identifiez la ligne d'une tâche à vérifier, puis cliquez sur le lien Job ID (ID de tâche) pour ouvrir la page de détails de la tâche.
5. Dans la page Résumé de la tâche, sous Sorties, cliquez sur le lien de la sortie HLS, MP4 ou Miniatures, en fonction de ce qui est pris en charge par votre navigateur, pour accéder au compartiment de destination S3 des fichiers multimédias de sortie.
6. Dans le dossier correspondant (HLS, MP4 ou Miniatures) de votre compartiment de destination de sortie S3, choisissez le nom de l'objet fichier multimédia de sortie.

   La page de détails de l'objet s'ouvre.
7. Dans la page de détails de l'objet, sous Object overview (Présentation de l'objet), choisissez le lien sous la rubrique Object URL (URL de l'objet) pour regarder le fichier multimédia de sortie transcodé.

Étape 8 : vérifier les fichiers multimédias de sortie à partir de votre compartiment de destination S3

Vérifier les fichiers multimédias de sortie à partir de votre compartiment de destination S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment de destination S3 pour les fichiers multimédias de sortie que vous avez créés à l'étape 1 (par exemple, *amzn-s3-demo-destination-bucket1*).
4. Dans l'onglet Objets, chaque vidéo d'entrée possède un dossier portant le nom de la vidéo d'entrée. Chaque dossier contient les fichiers multimédias de sortie transcodés d'une vidéo d'entrée.

   Pour vérifier les fichiers multimédias de sortie d'une vidéo d'entrée, procédez comme suit :

   a. Choisissez le dossier portant le nom de la vidéo d'entrée que vous souhaitez vérifier.
   b. Choisissez le dossier Par défaut/.
   c. Choisissez le dossier d'un format transcodé (HLS, MP4 ou vignettes dans ce didacticiel).
   d. Choisissez le nom du fichier multimédia de sortie.
   e. Pour regarder le fichier transcodé, choisissez le lien sous URL de l'objet dans la page de détails de l'objet.

      Les fichiers multimédia de sortie au format HLS sont divisés en segments courts. Pour lire ces vidéos, intégrez l'URL de l'objet du fichier `.m3u8` dans un lecteur compatible.

Étape 9 : nettoyer

Si vous avez transcodé des vidéos à l'aide de S3 Batch Operations, Lambda et MediaConvert uniquement en tant qu'exercice d'apprentissage, supprimez les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais.

Sous-étapes

- Supprimer la configuration S3 Inventory de votre compartiment source S3
- Supprimer la fonction Lambda

- Supprimer le groupe CloudWatch Logs
- Supprimer les rôles IAM en même temps que les politiques en ligne des rôles IAM
- Supprimer la politique IAM gérée par le client
- Vider les compartiments S3
- Supprimer les compartiments S3

Supprimer la configuration S3 Inventory de votre compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment source (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*).
4. Choisissez l'onglet Gestion.
5. Sous Inventory configurations (Configurations d'inventaire), choisissez le bouton radio en regard de la configuration d'inventaire que vous avez créée à l'étape 5 (par exemple, **tutorial-inventory-config**).
6. Choisissez Supprimer, puis choisissez Confirmer.

Supprimer la fonction Lambda

1. Ouvrez la console AWS Lambda à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lambda/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Fonctions.
3. Cochez la case en regard de la fonction que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **tutorial-lambda-convert**).
4. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer une fonction, choisissez Supprimer.

Supprimer le groupe CloudWatch Logs

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Journaux, puis Groupes de journaux.

3. Cochez la case en regard du groupe de journaux dont le nom se termine par la fonction Lambda que vous avez créée à l'étape 4 (par exemple, **`tutorial-lambda-convert`**).
4. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer le groupe de journaux.
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer le ou les groupes de journaux), choisissez Supprimer.

Supprimer les rôles IAM en même temps que les politiques en ligne des rôles IAM

Pour supprimer les rôles IAM que vous avez créés à l'étape 2, à l'étape 3 et à l'étape 6, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Rôles, puis cochez les cases en regard des noms que vous souhaitez supprimer.
3. En haut de la page, choisissez Supprimer.
4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, saisissez la réponse requise dans la zone de saisie de texte en fonction de l'invite, puis choisissez Supprimer.

Supprimer la politique IAM gérée par le client

Pour supprimer la politique IAM gérée par le client que vous avez créée à l'étape 6, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Choisissez le bouton radio en regard de la stratégie que vous avez créée à l'étape 6 (par exemple, **`tutorial-s3batch-policy`**). Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des politiques.
4. Choisissez Actions, puis choisissez Supprimer.
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer cette stratégie en saisissant son nom dans le champ de texte, puis choisissez Delete (Supprimer).

Vider les compartiments S3

Pour vider les compartiments S3 que vous avez créés dans Prerequisites (Prérequis), à l'étape 1 et à l'étape 5, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le bouton radio en regard du nom du compartiment à vider, puis choisissez Empty (Vider).
4. Dans la page Empty bucket (Vider le compartiment), confirmez que vous souhaitez vider le compartiment en saisissant **`permanently delete`** dans le champ de texte, puis choisissez Empty (Vider).

Supprimer les compartiments S3

Pour supprimer les compartiments S3 que vous avez créés dans Prerequisites (Prérequis), à l'étape 1 et à l'étape 5, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le bouton radio en regard du nom du compartiment que vous souhaitez supprimer.
4. Choisissez Supprimer.
5. Dans la page Supprimer un compartiment, confirmez que vous souhaitez supprimer le compartiment en saisissant le nom du compartiment dans le champ de texte, puis choisissez Supprimer un compartiment.

Étapes suivantes

Après avoir terminé ce didacticiel, vous pourrez explorer d'autres cas d'utilisation pertinents :

- Vous pourrez utiliser Amazon CloudFront pour diffuser les fichiers multimédias transcodés aux utilisateurs du monde entier. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53.

- Vous pouvez transcoder des vidéos au moment où vous les téléchargez dans le compartiment source S3. Pour ce faire, vous pouvez configurer un déclencheur d'événements Amazon S3 qui invoque automatiquement la fonction Lambda pour transcoder de nouveaux objets dans S3 avec MediaConvert. Pour plus d'informations, consultez Didacticiels : Utilisation d'un déclencheur Amazon S3 pour invoquer une fonction Lambda dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Résolution des problèmes liés à S3 Batch Operations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. Ce guide vous aide à résoudre les problèmes courants que vous pourriez rencontrer.

Pour résoudre les problèmes liés à la réplication par lot S3, consultez Résolution des problèmes de réplication.

Il existe deux principaux types d'échecs qui entraînent des erreurs :

1. Échec de l'API : l'exécution de l'API demandée (par exemple, `CreateJob`) a échoué.
2. Échec de la tâche : la demande d'API initiale a abouti, mais la tâche a échoué, par exemple en raison de problèmes liés au manifeste ou aux autorisations d'accès aux objets spécifiés dans le manifeste.

NoSuchJobException

Type : échec de l'API

L'exception `NoSuchJobException` se produit lorsque S3 Batch Operations ne parvient pas à localiser la tâche spécifiée. Cette erreur peut se produire dans plusieurs scénarios autres que la simple expiration d'une tâche. Les causes sont généralement les suivantes.

1. Expiration de la tâche : les tâches sont automatiquement supprimées 90 jours après avoir atteint l'état terminal (`Complete`, `Cancelled` ou `Failed`).
2. ID de tâche incorrect : l'ID de la tâche utilisé dans `DescribeJob` ou `UpdateJobStatus` ne correspond pas à l'ID renvoyé par `CreateJob`.
3. Mauvaise région : tentative d'accès à une tâche dans une autre région que celle où elle a été créée.
4. Mauvais compte : utilisation d'un ID de tâche provenant d'un autre compte AWS.

5. Erreurs de format de l'ID de tâche : fautes de frappe, caractères supplémentaires ou mise en forme incorrecte de l'ID de tâche.
6. Problèmes de synchronisation : vérification du statut de la tâche immédiatement après sa création, avant qu'elle ne soit complètement enregistrée.

Les messages d'erreur associés sont les suivants.

1. `No such job`
2. `The specified job does not exist`

Bonnes pratiques pour éviter les échecs de l'API **`NoSuchJobException`**

1. Stocker les ID de tâche immédiatement : enregistrez l'ID de tâche indiqué dans la réponse `CreateJob` avant d'effectuer les appels d'API suivants.
2. Implémenter une logique de nouvelle tentative : ajoutez un backoff exponentiel lors de la vérification du statut de la tâche immédiatement après sa création.
3. Configurer une surveillance : créez des alarmes CloudWatch pour suivre l'achèvement des tâches avant l'expiration des 90 jours. Pour plus de détails, consultez Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.
4. Faire preuve de cohérence dans l'utilisation des régions : assurez-vous que toutes les opérations utilisent la même région pour la création de tâches.
5. Valider la saisie : vérifiez le format de l'ID de tâche avant d'effectuer des appels d'API.

Quand les tâches expirent

Les tâches à l'état terminal sont automatiquement supprimées après 90 jours. Pour éviter des perdre des informations sur les tâches, tenez compte des points suivants.

1. Télécharger les rapports d'achèvement avant l'expiration : pour obtenir des instructions sur la récupération et le stockage des résultats des tâches, consultez

   Lorsque vous créez une tâche, vous pouvez demander un rapport d'achèvement. Si S3 Batch Operations invoque avec succès au moins une tâche, Amazon S3 génère un rapport d'achèvement après avoir terminé l'exécution des tâches, après avoir échoué ou après avoir été annulé. Vous pouvez configurer le rapport d'achèvement pour y inclure toutes les tâches ou uniquement celles ayant échoué.

> Le rapport d'achèvement inclut la configuration et le statut des tâches, ainsi que des informations sur chaque tâche, y compris la clé d'objet et la version, le statut, les codes d'erreur et la description des erreurs. Les rapports d'achèvement fournissent un moyen facile de consulter les résultats de vos tâches dans un format consolidé sans nécessiter de configuration supplémentaire. Les rapports d'achèvement sont chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour obtenir un exemple de rapport d'achèvement, consultez Exemples : Rapports de fin de tâche S3 Batch Operations.
>
> Si vous ne configurez pas de rapport d'achèvement, vous pouvez continuer à surveiller et à auditer votre tâche et ses sous-tâches à l'aide de CloudTrail et d'Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

.

2. Archiver les métadonnées des tâches dans vos propres systèmes : stockez les informations critiques des tâches dans vos bases de données ou vos systèmes de surveillance.
3. Configurer des notifications automatiques avant le délai de 90 jours : utilisez Amazon EventBridge pour créer des règles qui déclenchent des notifications lorsque les tâches sont terminées. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

`NoSuchJobException` Résolution des problèmes liés à

1. Utilisez la commande suivante pour vérifier que la tâche existe dans votre compte et dans votre région.

```
aws s3control list-jobs --account-id 111122223333 --region us-east-1
```

2. Utilisez la commande suivante pour effectuer une recherche parmi tous les statuts de tâche. Les statuts de tâche possibles sont `Active`, `Cancelled`, `Cancelling`, `Complete`, `Completing`, `Failed`, `Failing`, `New`, `Paused`, `Pausing`, `Preparing`, `Ready` et `Suspended`.

```
aws s3control list-jobs --account-id 111122223333 --job-statuses your-job-status
```

3. Utilisez la commande suivante pour vérifier si la tâche existe dans d'autres régions dans lesquelles vous créez fréquemment des tâches.

```
aws s3control list-jobs --account-id 111122223333 --region job-region-1 aws
 s3control list-jobs --account-id 111122223333 --region job-region-2
```

4. Validez le format de l'ID de tâche. Les ID de tâche contiennent généralement 36 caractères, par exemple `12345678-1234-1234-1234-123456789012`. Vérifiez s'ils ne comportent pas d'espaces supplémentaires, de caractères manquants ou de problèmes de casse, et vérifiez que vous utilisez l'ID de tâche complet renvoyé par la commande `CreateJob`.
5. Utilisez la commande suivante pour vérifier les événements de création de tâches dans les journaux CloudTrail.

```
    aws logs filter-log-events --log-group-name CloudTrail/S3BatchOperations \ --
filter-pattern "{ $.eventName = CreateJob }" \ --start-time timestamp
```

AccessDeniedException

Type : échec de l'API

L'exception `AccessDeniedException` se produit lorsqu'une demande S3 Batch Operations est bloquée en raison d'autorisations insuffisantes, d'opérations non prises en charge ou de restrictions de politiques. Il s'agit de l'une des erreurs les plus courantes de Batch Operations. Les causes sont généralement les suivantes :

1. Autorisations IAM manquantes : l'identité IAM ne dispose pas des autorisations requises pour les API Batch Operations.
2. Autorisations S3 insuffisantes : autorisations manquantes pour accéder aux compartiments et aux objets source ou de destination.
3. Problèmes liés au rôle d'exécution des tâches : le rôle d'exécution des tâches ne dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer l'opération spécifiée.
4. Opérations non prises en charge : tentative d'utilisation d'opérations non prises en charge dans la région ou le type de compartiment en cours.

5. Problèmes d'accès intercompte : autorisations manquantes pour les accès intercomptes aux compartiments ou aux objets.
6. Restrictions des stratégies basées sur les ressources : stratégies de compartiment ou listes ACL d'objets bloquant l'opération.
7. Restrictions de la politique de contrôle des services (SCP) : politiques au niveau de l'organisation empêchant l'opération.

Messages d'erreur associés :

1. `Access Denied`
2. `User: arn:aws:iam::account:user/username is not authorized to perform: s3:operation`
3. `Cross-account pass role is not allowed`
4. `The bucket policy does not allow the specified operation`

Bonnes pratiques pour éviter les échecs de l'API AccessDeniedException

1. Utiliser le principe du moindre privilège : accordez uniquement les autorisations minimales requises pour vos opérations spécifiques.
2. Tester les autorisations avant des tâches de grande ampleur : exécutez de petites tâches en guise de test pour valider les autorisations avant de traiter des milliers d'objets.
3. Utiliser le simulateur de politiques IAM : testez les politiques avant leur déploiement à l'aide du simulateur de politiques IAM. Pour plus d'informations, consultez Test des politiques IAM avec le simulateur de politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
4. Mettre en œuvre une configuration d'accès intercompte appropriée : vérifiez votre configuration d'accès intercompte pour les configurations de tâches intercomptes. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel IAM : Délégation de l'accès entre des comptes AWS à l'aide de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
5. Surveiller les modifications des autorisations : configurez des alertes CloudTrail pour surveiller les modifications de politiques IAM susceptibles d'affecter Batch Operations.
6. Documenter les exigences des rôles : conservez une documentation claire des autorisations requises pour chaque type de tâche.
7. Utiliser des modèles d'autorisation courants : utilisez les exemples d'autorisations et les modèles de politiques :

a. Octroi d'autorisations pour Batch Operations

b. Ressources intercomptes dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

c. Utilisation des stratégies de point de terminaison pour contrôler l'accès aux points de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

Résolution des problèmes liés à l'API AccessDeniedException

Suivez systématiquement ces étapes pour identifier et résoudre les problèmes d'autorisation.

1. Consultez Opérations prises en charge par S3 Batch Operations pour connaître les opérations prises en charge par région. Vérifiez que les opérations sur les compartiments de répertoires ne sont disponibles qu'aux points de terminaison régionaux et zonaux. Vérifiez que l'opération est prise en charge par la classe de stockage de votre compartiment.
2. Utilisez la commande suivante afin de déterminer si vous pouvez répertorier les tâches.

```
aws s3control list-jobs --account-id 111122223333
```

3. Utilisez la commande suivante pour vérifier les autorisations IAM de l'identité demandeuse. Le compte exécutant la tâche doit disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateJob`, `s3:DescribeJob`, `s3:ListJobs-s3:UpdateJobPriority`, `s3:UpdateJobStatus-iam:PassRole`.

```
aws sts get-caller-identity 111122223333
```

4. Utilisez la commande suivante pour vérifier si le rôle existe et peut être endossé.

```
aws iam get-role --role-name role-name
```

5. Utilisez la commande suivante pour passer en revue la stratégie d'approbation du rôle. Le rôle exécutant la tâche doit inclure les éléments suivants :

   1. Relation d'approbation permettant à `batchoperations.s3.amazonaws.com` d'endosser ce rôle.

2. Opérations effectuées par la fonctionnalité Opération par lot (par exemple, `s3:PutObjectTagging` pour les opérations de balisage).
3. Accès aux compartiments source et de destination.
4. Autorisation de lire le fichier manifeste.
5. Autorisation de rédiger des rapports d'achèvement.

```
aws iam get-role --role-name role-name --query 'Role.AssumeRolePolicyDocument'
```

6. Utilisez la commande suivante pour rétablir l'accès au manifeste et aux compartiments source.

```
aws s3 ls s3://bucket-name
```

7. Testez l'opération effectuée par Batch Operations. Par exemple, si celle-ci effectue un balisage, balisez un exemple d'objet dans le compartiment source.
8. Passez en revue les stratégies de compartiment pour identifier celles susceptibles de refuser l'opération.
    1. Vérifiez les listes ACL des objets si vous utilisez des contrôles d'accès existants.
    2. Vérifiez qu'aucune politique de contrôle des services (SCP) ne bloque l'opération.
    3. Vérifiez que les politiques de point de terminaison d'un VPC autorisent Batch Operations si vous utilisez des points de terminaison d'un VPC.
9. Utilisez la commande suivante pour utiliser CloudTrail afin d'identifier les échecs d'autorisation.

```
aws logs filter-log-events --log-group-name CloudTrail/S3BatchOperations \
    --filter-pattern "{ $.errorCode = AccessDenied }" \
    --start-time timestamp
```

SlowDownError

Type : échec de l'API

L'exception `SlowDownError` se produit lorsque votre compte a dépassé le taux de demandes limite de S3 Batch Operations. Il s'agit d'un mécanisme de limitation qui empêche le service d'être submergé par un trop grand nombre de demandes. Les causes sont généralement les suivantes :

1. Fréquence élevée des demandes d'API : trop grand nombre d'appels d'API en peu de temps.
2. Tâches simultanées : plusieurs applications ou utilisateurs créent/gèrent des tâches simultanément.
3. Scripts automatisés sans limitation de débit : scripts qui ne mettent pas en œuvre de stratégies de backoff appropriées.
4. Interrogation trop fréquente du statut des tâches : vérification du statut des tâches plus fréquente que nécessaire.
5. Modèles de trafic en rafale : pics soudains d'utilisation des API pendant les périodes de traitement de pointe.
6. Limites de la capacité régionale : dépassement de la capacité de demande allouée pour votre région.

Messages d'erreur associés :

1. `SlowDown`
2. `Please reduce your request rate`
3. `Request rate exceeded`

Bonnes pratiques pour éviter les échecs de l'API SlowDownError

1. Implémenter une limitation du débit côté client : ajoutez des délais entre les appels d'API dans vos applications.
2. Utiliser un backoff exponentiel avec de la gigue : répartissez de manière aléatoire les délais de nouvelle tentative pour éviter les problèmes de bousculade.
3. Configurer une logique de nouvelle tentative appropriée : implémentez des tentatives automatiques avec des délais croissants pour les erreurs transitoires.
4. Utiliser des architectures basées sur les événements : remplacez les interrogations par des notifications EventBridge pour les changements de statut des tâches.
5. Répartir la charge dans le temps : échelonnez la création de tâches et les vérifications de statut sur différentes périodes.

6. Surveiller les limites de débit et recevoir des alertes : configurez des alarmes CloudWatch pour détecter quand vous approchez des limites.

La plupart des kits AWS SDK intègrent une logique de nouvelle tentative pour limiter les erreurs de débit. Configurez-la comme suit :

1. AWS CLI : utilisez les paramètres `cli-read-timeout` et `cli-connect-timeout`.
2. Kit AWS SDK pour Python (Boto3) : configurez les modes de nouvelle tentative et le nombre maximal de tentatives dans la configuration de votre client.
3. Kit AWS SDK pour Java : utilisez les paramètres `RetryPolicy` et `ClientConfiguration`.
4. Kit AWS SDK pour JavaScript : configurez `maxRetries` et `retryDelayOptions`.

Pour plus d'informations sur les modèles de nouvelle tentative et les bonnes pratiques, consultez Nouvelle tentative avec un schéma de backoff dans le Guide Recommandations AWS.

Résolution des problèmes liés à l'API SlowDownError

1. Dans votre code, implémentez immédiatement un backoff exponentiel.

   Example de backoff exponentiel dans bash

   ```
   for attempt in {1..5}; do
       if aws s3control describe-job --account-id 111122223333 --job-id job-id; then
           break
       else
           wait_time=$((2**attempt)) echo "Rate limited, waiting ${wait_time}
    seconds..." sleep $wait_time
           fi
   done
   ```

2. Utilisez CloudTrail pour identifier la source du volume élevé de demandes.

   ```
   aws logs filter-log-events \
       --log-group-name CloudTrail/S3BatchOperations \
       --filter-pattern "{ $.eventName = CreateJob || $.eventName = DescribeJob }" \
       --start-time timestamp \
       --query 'events[*].[eventTime,sourceIPAddress,userIdentity.type,eventName]'
   ```

3. Vérifiez la fréquence d'interrogation.
    1. Évitez de vérifier le statut des tâches actives plus d'une fois toutes les 30 secondes.
    2. Utilisez les notifications d'achèvement des tâches au lieu d'interroger ces dernières lorsque cela est possible.
    3. Intégrez de la gigue dans vos intervalles d'interrogation pour éviter les demandes synchronisées.
4. Optimisez les modèles d'utilisation de vos API.
    1. Regroupez plusieurs opérations lorsque cela est possible.
    2. Utilisez `ListJobs` pour obtenir le statut de plusieurs tâches en un seul appel.
    3. Mettez en cache les informations relatives aux tâches afin de réduire les appels d'API redondants.
    4. Répartissez la création des tâches dans le temps au lieu d'en créer plusieurs simultanément.
5. Utilisez les métriques CloudWatch pour les appels d'API afin de surveiller vos modèles de demandes.

```
  aws logs put-metric-filter \
      --log-group-name CloudTrail/S3BatchOperations \
      --filter-name S3BatchOpsAPICallCount \
      --filter-pattern "{ $.eventSource = s3.amazonaws.com && $.eventName =
 CreateJob }" \
      --metric-transformations \
      metricName=S3BatchOpsAPICalls,metricNamespace=Custom/
S3BatchOps,metricValue=1
```

InvalidManifestContent

Type : échec de la tâche

L'exception `InvalidManifestContent` se produit lorsque des problèmes de format, de contenu ou de structure du fichier manifeste empêchent S3 Batch Operations de traiter la tâche. Les causes sont généralement les suivantes :

1. Violations de format : colonnes obligatoires manquantes, délimiteurs incorrects ou mauvaise structure CSV.
2. Problèmes de codage du contenu : codage des caractères, marqueurs de nomenclature incorrects, ou caractères non UTF-8.
3. Problèmes liés à la clé d'objet : caractères non valides, codage en URL incorrect ou clés dépassant les limites de longueur maximale.
4. Limites de taille : le manifeste contient plus d'objets que ce que l'opération prend en charge.
5. Erreurs de format des ID de version : ID de version mal formés ou non valides pour les objets dont la gestion des versions est active.
6. Problèmes de format des balises d'entité : format incorrect des balises d'entité ou guillemets manquants pour les opérations nécessitant des balises d'entité.
7. Données incohérentes : formats mixtes dans le même manifeste ou nombre de colonnes incohérent.

Messages d'erreur associés :

1. `Required fields are missing in the schema: + missingFields`
2. `Invalid Manifest Content`
3. `The S3 Batch Operations job failed because it contains more keys than the maximum allowed in a single job`
4. `Invalid object key format`
5. `Manifest file is not properly formatted`
6. `Invalid version ID format`
7. `ETag format is invalid`

Bonnes pratiques pour empêcher les échecs des tâches InvalidManifestContent

1. Valider avant le chargement : testez le format du manifeste avec de petites tâches avant de traiter de grands jeux de données.
2. Utiliser un codage cohérent : utilisez toujours le codage UTF-8 sans nomenclature pour les fichiers manifestes.
3. Mettre en œuvre des normes de génération de manifestes : créez des modèles et des procédures de validation pour la création de manifestes.

4. Gérer correctement les caractères spéciaux : codez en URL les clés d'objet contenant des caractères spéciaux.
5. Surveiller le nombre d'objets : suivez la taille du manifeste et répartissez les tâches volumineuses de manière proactive.
6. Valider l'existence des objets : vérifiez que les objets existent avant de les inclure dans des manifestes.
7. Utiliser des outils AWS pour la génération des manifestes : utilisez AWS CLI `s3api list-objects-v2` pour générer des listes d'objets correctement formatées.

Problèmes courants liés aux manifestes et solutions correspondantes :

1. Colonnes requises manquantes : assurez-vous que votre manifeste inclut toutes les colonnes requises pour votre type d'opération. Les colonnes les plus couramment manquantes sont Compartiment et Clé.
2. Format CSV incorrect : utilisez des virgules comme délimiteurs, veillez à ce que le nombre de colonnes soit cohérent sur toutes les lignes et évitez les sauts de ligne dans les champs.
3. Caractères spéciaux dans les clés d'objet : les clés d'objet codées en URL contiennent des espaces, des caractères Unicode ou des caractères spéciaux XML (<, >, &, «, ').
4. Fichiers manifestes volumineux : divisez les manifestes dépassant la limite d'opérations en plusieurs manifestes plus petits et créez des tâches distinctes.
5. ID de version non valides : assurez-vous que les ID de version sont correctement formatés sous forme de chaînes alphanumériques. Supprimez la colonne des ID de version si elle n'est pas nécessaire.
6. Problèmes de codage : enregistrez les fichiers manifestes au format UTF-8 sans nomenclature. Évitez de copier des manifestes avec des systèmes susceptibles de modifier le codage.

Pour obtenir des spécifications détaillées et des exemples de format de manifeste, consultez ce qui suit :

1. Spécification d'un manifeste
2. Opérations prises en charge par S3 Batch Operations
3. Attribution d'un nom aux objets Amazon S3

Résolution des problèmes liés à l'API InvalidManifestContent

1. Téléchargez et inspectez le fichier manifeste. Vérifiez manuellement que le manifeste répond aux exigences de format :

   1. Format CSV séparé par des virgules.
   2. Codage des caractères UTF-8 sans nomenclature.
   3. Nombre homogènes de colonnes sur toutes les lignes.
   4. Absence de lignes vides et d'espaces de fin.
   5. Clés d'objet correctement codées en URL si elles contiennent des caractères spéciaux.

   Utilisez la commande suivante pour télécharger le fichier manifeste.

   ```
   aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1/manifest-key ./manifest.csv
   ```

2. Vérifiez les colonnes requises pour votre opération :

   1. Toutes les opérations : `Bucket`, `Key`
   2. Opérations de copie : `VersionId` (facultatif)
   3. Opérations de restauration : `VersionId` (facultatif)
   4. Opérations de remplacement de balises : aucune colonne supplémentaire n'est requise.
   5. Opérations de remplacement de listes ACL : aucune colonne supplémentaire n'est requise.
   6. Initiation de restauration : `VersionId` (facultatif)

3. Vérifiez les nombres limites d'objets :

   1. Copie : 1 milliard d'objets maximum.
   2. Suppression : 1 milliard d'objets maximum.
   3. Restauration : 1 milliard d'objets maximum.
   4. Balisage : 1 milliard d'objets maximum.
   5. Liste ACL : 1 milliard d'objets maximum.

4. Créez un manifeste de test avec quelques objets de votre manifeste d'origine.
5. Utilisez la commande suivante pour vérifier s'il existe un échantillon d'objets du manifeste.

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket1/object-key
```

6. Vérifiez les détails de l'échec de la tâche et passez en revue le motif de l'échec ainsi que les détails concernant les erreurs spécifiques dans la description de la tâche.

```
aws s3control describe-job --account-id 111122223333 --job-id job-id
```

Interrogation des données sur place avec Amazon S3 Select

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Avec Amazon S3 Select, vous pouvez utiliser des instructions de langage de requête structurée (SQL) pour filtrer le contenu d'un objet Amazon S3 afin de récupérer uniquement le sous-ensemble de données dont vous avez besoin. En utilisant Amazon S3 Select pour filtrer ces données, vous pouvez réduire la quantité de données transférées par Amazon S3, ce qui limite le coût et la latence de récupération de ces données.

Amazon S3 Select ne vous permet d'interroger qu'un seul objet à la fois. Il fonctionne avec un objet stocké au format CSV, JSON ou Apache Parquet. Il fonctionne également avec les objets compressés avec GZIP ou BZIP2 (pour les objets CSV et JSON uniquement) et les objets chiffrés côté serveur. Vous pouvez spécifier les résultats au format CSV ou JSON et vous pouvez décider de la manière dont les enregistrements sont délimités dans le résultat.

Vous transmettez des expression SQL à Amazon S3 dans la demande. Amazon S3 Select prend en charge un sous-ensemble du langage SQL. Pour de plus amples informations sur les éléments SQL pris en charge par Amazon S3 Select, consultez Référence SQL pour Amazon S3 Select.

Vous pouvez exécuter des requêtes SQL à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'opération API REST `SelectObjectContent` ou des kits AWS SDK.

> **Note**
>
> La console Amazon S3 limite la quantité de données renvoyées à 40 Mo. Pour récupérer plus de données, utilisez la AWS CLI ou l'API.

Exigences et limites

Les exigences pour l'utilisation d'Amazon S3 Select sont les suivantes :

- Vous devez bénéficier d'une autorisation `s3:GetObject` sur le l'objet que vous interrogez.
- Si l'objet que vous interrogez est doté d'un chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C), vous devez utiliser `https` et fournir la clé de chiffrement dans la demande.

Les limites suivantes s'appliquent lors de l'utilisation d'Amazon S3 Select :

- S3 Select ne peut interroger qu'un seul objet par demande.
- La longueur maximale d'une expression SQL est de 256 Ko.
- La longueur maximale d'un enregistrement dans l'entrée ou le résultat est de 1 Mo.
- Amazon S3 Select peut seulement émettre des données imbriquées à l'aide du format de sortie JSON.
- Vous ne pouvez pas interroger un objet stocké dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive ou Reduced Redundancy Storage (RRS). Vous ne pouvez pas non plus interroger un objet stocké dans le niveau d'accès aux archives S3 Intelligent-Tiering ou le niveau d'accès Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Des limites supplémentaires s'imposent lorsque Amazon S3 Select est utilisé avec un objet Parquet :

- Amazon S3 Select prend en charge uniquement la compression en colonnes avec GZIP ou Snappy. Amazon S3 Select ne prend pas en charge la compression d'objet entier pour les objets Parquet.

- Amazon S3 Select ne prend pas en charge la sortie Parquet. Vous devez spécifier le format de sortie CSV ou JSON.
- La taille maximale des groupes de rangées non compressés est de 512 Mo.
- Vous devez utiliser les types de données spécifiés dans le schéma de l'objet.
- Une sélection opérée dans un champ répété renvoie uniquement la dernière valeur.

Création d'une demande

Lorsque vous créez une demande, vous fournissez des informations détaillées sur l'objet interrogé à l'aide d'un objet `InputSerialization`. Vous fournissez des informations détaillées sur la manière dont les résultats doivent être retournés à l'aide d'un objet `OutputSerialization`. Vous incluez également l'expression SQL qu'Amazon S3 Select utilise pour filtrer la demande.

Pour plus d'informations sur la création d'une demande Amazon S3 Select, consultez SelectObjectContent dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service. Vous pouvez également consulter l'un des exemples de code SDK dans les sections suivantes.

Demandes utilisant des plages d'analyse

Amazon S3 Select vous permet d'analyser un sous-ensemble d'un objet en spécifiant une plage d'octets à interroger. Vous pouvez ainsi paralléliser l'analyse de l'objet entier en divisant la tâche en demandes Amazon S3 Select distinctes pour une série de plages d'analyse qui ne se chevauchent pas.

Les plages d'analyse n'ont pas besoin d'être alignées sur des limites d'enregistrement. Une demande de plage d'analyse Amazon S3 Select s'exécute sur la plage d'octets que vous spécifiez. Un enregistrement qui commence dans la plage d'analyse spécifiée mais qui s'étend au-delà de celle-ci est traité par la requête. Par exemple, la section suivante montre un objet Amazon S3 contenant une série d'enregistrements au format CSV délimité par des lignes :

```
A,B
C,D
D,E
E,F
G,H
I,J
```

Supposons que vous utilisiez le paramètre `ScanRange` d'Amazon S3 Select avec Début à (l'octet) 1 et Fin à (l'octet) 4. La plage d'analyse commence donc à « , » et l'analyse est exécutée jusqu'à la fin de l'enregistrement, à partir de `C`. Votre demande de plage d'analyse renverra le résultat `C, D`, car c'est la fin de l'enregistrement.

Les demandes de plage d'analyse Amazon S3 Select prennent en charge les objets Parquet, CSV (sans délimiteurs entre guillemets) ou JSON (en mode `LINES` uniquement). Les objets CSV et JSON doivent être non compressés. Pour les objets JSON et CSV de type ligne, quand une plage d'analyse est spécifiée dans le cadre d'une demande Amazon S3 Select, tous les enregistrements qui commencent dans la plage d'analyse sont traités. Pour les objets Parquet, tous les groupes de lignes qui commencent dans la plage d'analyse sont traités.

Les demandes de plage d'analyse Amazon S3 Select peuvent être utilisées sur l'AWS CLI, l'API Amazon S3 et les kits AWS SDK. Vous pouvez utiliser le paramètre `ScanRange` dans la demande Amazon S3 Select pour cette fonction. Pour plus d'informations, veuillez consulter SelectObjectContent dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Erreurs

Amazon S3 Select renvoie un code d'erreur et un message d'erreur associé en cas de problème lors de la tentative d'exécution d'une requête. Pour obtenir la liste des codes d'erreur et des descriptions, consultez la section Liste des codes d'erreur SELECT Object Content de la page Réponses d'erreur dans la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

Pour plus d'informations sur Amazon S3 Select, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Exemples d'utilisation d'Amazon S3 Select au niveau d'un objet
- Référence SQL pour Amazon S3 Select

Exemples d'utilisation d'Amazon S3 Select au niveau d'un objet

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Vous pouvez utiliser S3 Select pour sélectionner du contenu à partir d'un objet avec la console Amazon S3, l'API REST et les kits AWS SDK.

Pour plus d'informations sur les fonctions SQL prises en charge pour S3 Select, consultez Fonctions SQL.

Utilisation de la console S3

Pour sélectionner du contenu à partir d'un objet dans la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez le compartiment qui contient l'objet dont vous souhaitez sélectionner le contenu, puis choisissez le nom de l'objet.
4. Choisissez Actions d'objet, puis Requête avec S3 Select.
5. Configurez Paramètres d'entrée en fonction du format de vos données d'entrée.
6. Configurez Paramètres de sortie en fonction du format de sortie que vous souhaitez recevoir.
7. Pour extraire des enregistrements de l'objet choisi, sous Requête SQL, saisissez les commandes SELECT et SQL. Pour plus d'informations sur la procédure d'écriture de commandes SQL, consultez Référence SQL pour Amazon S3 Select.
8. Après avoir saisi des requêtes SQL, choisissez Exécuter la requête SQL. Ensuite, sous Résultats de la requête, vous pouvez voir les résultats de vos requêtes SQL.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour sélectionner du contenu à partir d'un objet. Toutefois, si l'application l'exige, vous pouvez envoyer directement des demandes REST. Pour plus d'informations sur le format de demande et de réponse, consultez SelectObjectContent.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Select pour sélectionner une partie du contenu d'un objet à l'aide de la méthode `selectObjectContent`. Si cette méthode aboutit, elle renvoie les résultats de l'expression SQL.

Java

Pour utiliser Amazon S3 Select avec le kit AWS SDK pour Java, vous pouvez retourner la valeur de la première colonne de chaque enregistrement stocké dans un objet contenant les données stockées au format CSV. Vous pouvez également demander que les messages `Progress` et `Stats` soient retournés. Vous devez fournir un nom de compartiment valide, ainsi qu'un objet contenant les donnes au format CSV.

Pour utiliser Amazon S3 Select avec le kit AWS SDK pour Java, vous pouvez retourner la valeur de la première colonne de chaque enregistrement stocké dans un objet contenant les données stockées au format CSV. Vous pouvez également demander que les messages `Progress` et `Stats` soient retournés. Vous devez fournir un nom de compartiment valide, ainsi qu'un objet contenant les donnes au format CSV.

Pour voir des exemples d'utilisation d'Amazon S3 Select avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Sélection du contenu d'un objet dans la Référence des API Amazon S3.

JavaScript

Pour un exemple JavaScript qui utilise AWS SDK pour JavaScript avec l'opération d'API `SelectObjectContent` S3 pour sélectionner des enregistrements à partir de fichiers JSON et CSV stockés dans Amazon S3, consultez le billet de blog Présentation de la prise en charge pour Amazon S3 Select dans AWS SDK pour JavaScript.

Python

Pour un exemple Python sur l'utilisation de requêtes SQL pour effectuer des recherches dans des données chargées sur Amazon S3 en tant que fichier CSV (valeur séparée par des virgules) à l'aide de S3 Select, consultez le billet de blog Interrogation de données sans serveur ou base de données à l'aide d'Amazon S3 Select.

Référence SQL pour Amazon S3 Select

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Cette référence contient une description des éléments du langage de recherche structurée (SQL) pris en charge par Amazon S3 Select.

Rubriques

- Commande SELECT
- Types de données
- Opérateurs
- Mots-clés réservés
- Fonctions SQL

Commande SELECT

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge uniquement la commande SQL `SELECT`. Les clauses standard ANSI suivantes sont prises en charge pour `SELECT` :

- `SELECT` liste
- `FROM`Clause
- `WHERE`Clause
- `LIMIT`Clause

> **Note**
>
> Les requêtes Amazon S3 Select ne prennent actuellement pas en charge les sous-requêtes ni les jointures.

SELECT liste

La liste SELECT nomme les colonnes, fonctions et expressions que la requête doit renvoyer. La liste représente le résultat de la requête.

```
SELECT *
SELECT projection1 AS column_alias_1, projection2 AS column_alias_2
```

Le premier format SELECT avec * (astérisque) renvoie chaque ligne ayant transmis la clause WHERE, telle qu'elle. Le second format SELECT crée une ligne avec les expressions scalaires de sortie définies par l'utilisateur ***projection1*** et ***projection2*** pour chaque colonne.

FROMClause

Amazon S3 Select prend en charge les formes suivantes de la clause FROM :

```
FROM table_name
FROM table_name alias
FROM table_name AS alias
```

Dans chaque forme de la clause FROM, table_name est le S3Object qui est interrogé. Les utilisateurs provenant de bases de données relationnelles traditionnelles peuvent penser qu'il s'agit d'un schéma de base de données contenant plusieurs vues sur une table.

Dans le langage SQL standard, la clause FROM crée des lignes qui sont filtrées dans la clause WHERE et projetées dans la liste SELECT.

Pour les objets JSON stockés dans Amazon S3 Select, vous pouvez également utiliser les formes suivantes de la clause FROM :

```
FROM S3Object[*].path
FROM S3Object[*].path alias
FROM S3Object[*].path AS alias
```

En utilisant cette forme de la clause FROM, vous pouvez effectuer une sélection dans les tableaux ou les objets contenus dans un objet JSON. Vous pouvez spécifier path en utilisant l'un des formats suivants :

- Par nom (dans un objet) : .*name* ou ['*name*']
- Par index (dans un tableau) : [*index*]

- Par caractère générique (dans un objet) : `.*`
- Par caractère générique (dans un tableau) : `[*]`

> **Note**
>
> - Cette forme de la clause `FROM` fonctionne uniquement avec les objets JSON.
> - Les caractères génériques émettent toujours au moins un enregistrement. Si aucun enregistrement ne correspond, Amazon S3 Select émet la valeur `MISSING`. Pendant la sérialisation de la sortie (après que la requête a fini de s'exécuter), Amazon S3 Select remplace les valeurs `MISSING` par des enregistrements vides.
> - Les fonctions d'agrégation (`AVG`, `COUNT`, `MAX`, `MIN` et `SUM`) ignorent les valeurs `MISSING`.
> - Si, lorsque vous utilisez un caractère générique, vous n'indiquez pas d'alias, vous pouvez faire référence à la ligne en utilisant le dernier élément du chemin. Par exemple, vous pouvez sélectionner tous les prix d'une liste de livres en utilisant la requête `SELECT price FROM S3Object[*].books[*].price`. Si le chemin se termine par un caractère générique plutôt qu'un nom, vous pouvez utiliser la valeur `_1` pour faire référence à la ligne. Par exemple, à la place de `SELECT price FROM S3Object[*].books[*].price`, vous pouvez utiliser la requête `SELECT _1.price FROM S3Object[*].books[*]`.
> - Amazon S3 Select traite toujours un document JSON comme un tableau de valeurs de niveau racine. Par conséquent, même si l'objet JSON que vous interrogez ne contient qu'un seul élément racine, la clause `FROM` doit commencer par `S3Object[*]`. Toutefois, pour des raisons de compatibilité, Amazon S3 Select vous autorise à omettre le caractère générique si vous n'incluez pas de chemin. Ainsi, la clause complète `FROM S3Object` équivaut à `FROM S3Object[*] as S3Object`. Si vous incluez un chemin, vous devez également utiliser le caractère générique. Autrement dit, `FROM S3Object` et `FROM S3Object[*].`*`path`* sont deux clauses valides, mais pas `FROM S3Object.`*`path`*.

Example

Exemples:

Exemple #1

Cet exemple affiche les résultats quand le jeu de données et la requête suivants sont utilisés :

```
{ "Rules": [ {"id": "1"}, {"expr": "y > x"}, {"id": "2", "expr": "z = DEBUG"} ]}
{ "created": "June 27", "modified": "July 6" }
```

```
SELECT id FROM S3Object[*].Rules[*].id
```

```
{"id":"1"}
{}
{"id":"2"}
{}
```

Amazon S3 Select génère chaque résultat pour les raisons suivantes :

- `{"id":"id-1"}` : `S3Object[0].Rules[0].id` a produit une correspondance.
- `{}` : `S3Object[0].Rules[1].id` n'a pas produit de correspondance. Amazon S3 Select a donc émis `MISSING`, qui a ensuite été changé en enregistrement vide pendant la sérialisation de la sortie avant d'être renvoyé.
- `{"id":"id-2"}` : `S3Object[0].Rules[2].id` a produit une correspondance.
- `{}` : `S3Object[1]` n'a pas produit de correspondance sur `Rules`. Amazon S3 Select a donc émis `MISSING`, qui a ensuite été changé en enregistrement vide pendant la sérialisation de la sortie avant d'être renvoyé.

Si vous ne voulez pas qu'Amazon S3 Select renvoie des enregistrements vides en l'absence de correspondance, vous pouvez faire un test avec la valeur `MISSING`. La requête suivante renvoie les mêmes résultats que la requête précédente, à la différence près que les valeurs vides sont omises :

```
SELECT id FROM S3Object[*].Rules[*].id WHERE id IS NOT MISSING
```

```
{"id":"1"}
{"id":"2"}
```

Exemple #2

Cet exemple affiche les résultats quand le jeu de données et les requêtes suivants sont utilisés :

```
{ "created": "936864000", "dir_name": "important_docs", "files": [ { "name": "." },
 { "name": ".." }, { "name": ".aws" }, { "name": "downloads" } ], "owner": "Amazon
 S3" }
```

```
{ "created": "936864000", "dir_name": "other_docs", "files": [ { "name": "." },
 { "name": ".." }, { "name": "my stuff" }, { "name": "backup" } ], "owner": "User" }
```

```
SELECT d.dir_name, d.files FROM S3Object[*] d
```

```
{"dir_name":"important_docs","files":[{"name":"."},{"name":".."},{"name":".aws"},
{"name":"downloads"}]}
{"dir_name":"other_docs","files":[{"name":"."},{"name":".."},{"name":"my stuff"},
{"name":"backup"}]}
```

```
SELECT _1.dir_name, _1.owner FROM S3Object[*]
```

```
{"dir_name":"important_docs","owner":"Amazon S3"}
{"dir_name":"other_docs","owner":"User"}
```

WHEREClause

La clause `WHERE` suit la syntaxe suivante :

```
WHERE condition
```

La clause `WHERE` filtre les lignes en fonction de la *`condition`*. Une condition est une expression générant un résultat booléen. Seules les lignes pour lesquelles la condition a la valeur `TRUE` sont renvoyées dans les résultats.

LIMITClause

La clause `LIMIT` suit la syntaxe suivante :

```
LIMIT number
```

La clause `LIMIT` limite le nombre d'enregistrements que la requête devra renvoyer en fonction du *`number`*.

Accès aux attributs

Les clauses `SELECT` et `WHERE` peuvent faire référence à des enregistrements à l'aide d'une des méthodes présentées dans les sections suivantes, la méthode utilisée variant selon le format du fichier interrogé (CSV ou JSON).

CSV

- Numéros de colonne : vous pouvez faire référence à la Nième colonne d'une ligne avec un nom de colonne *_N*, où *N* correspond à la position de la colonne. Le compte de la position commence à 1. Par exemple, la première colonne est appelée _1 et la deuxième colonne est appelée _2.

  Vous pouvez faire référence à une colonne sous la forme *_N* ou *alias*.*_N*. Par exemple, _2 et myAlias._2 sont deux manières valides de faire référence à une colonne de la liste SELECT et la clause WHERE.
- En-têtes de colonne – Concernant les objets au format CSV ayant une ligne d'en-tête, les en-têtes sont disponibles pour la liste SELECT et la clause WHERE. Comme dans le SQL traditionnel, dans les expressions de clause SELECT et WHERE, vous pouvez faire référence aux colonnes via *alias*.*column_name* ou *column_name*.

JSON

- Document – Vous pouvez accéder aux champs du document JSON sous la forme *alias*.*name*. Vous pouvez aussi accéder au champs imbriqués ; par exemple, *alias*.*name1*.*name2*.*name3*.
- Liste : vous pouvez accéder aux éléments d'une liste JSON en utilisant des index de base zéro avec l'opérateur []. Par exemple, vous pouvez accéder au second élément d'une liste sous la forme *alias*[1]. Vous pouvez combiner l'accès aux éléments de la liste avec des champs, par exemple, *alias*.*name1*.*name2*[1].*name3*.
- Exemples : Considérez cet objet JSON comme un exemple de jeu de données :

```
{"name": "Susan Smith",
"org": "engineering",
"projects":
    [
     {"project_name":"project1", "completed":false},
     {"project_name":"project2", "completed":true}
    ]
}
```

  Exemple #1

  La requête suivante renvoie ces résultats :

```
Select s.name from S3Object s
```

```
{"name":"Susan Smith"}
```

Exemple #2

La requête suivante renvoie ces résultats :

```
Select s.projects[0].project_name from S3Object s
```

```
{"project_name":"project1"}
```

Sensibilité à la casse des noms d'en-tête et d'attribut

Avec Amazon S3 Select, vous pouvez utiliser des guillemets doubles pour indiquer que les en-têtes de colonne (pour les objets CSV) et les attributs (pour les objets JSON) sont sensibles à la casse. Sans guillemets doubles, les en-têtes et les attributs d'objet sont sensibles à la casse. Une erreur est envoyée en cas d'ambiguïté.

Les exemples suivants sont 1) des objets Amazon S3 au format CSV avec les en-têtes de colonne spécifiés et avec `FileHeaderInfo` défini sur `"Use"` pour la demande de requête ou 2) des objets Amazon S3 au format JSON avec les attributs spécifiés.

Exemple n°1 : l'objet interrogé possède l'en-tête ou l'attribut `NAME`.

- L'expression suivante renvoie avec succès les valeurs de l'objet. Comme il n'y a pas de guillemets, la requête est sensible à la casse.

  ```
  SELECT s.name from S3Object s
  ```

- L'expression suivante renvoie une erreur 400 `MissingHeaderName`. Comme il y a des guillemets, la requête est sensible à la casse.

  ```
  SELECT s."name" from S3Object s
  ```

Exemple n°2 : l'objet Amazon S3 interrogé possède un en-tête ou un attribut avec `NAME` et un autre en-tête ou attribut avec `name`.

- L'expression suivante renvoie une erreur 400 `AmbiguousFieldName`. Comme il n'y a pas de guillemets doubles, la requête est sensible à la casse, mais il y a deux correspondances : l'erreur est renvoyée.

```
SELECT s.name from S3Object s
```

- L'expression suivante renvoie avec succès les valeurs de l'objet. Comme il y a des guillemets, la requête est sensible à la casse sans qu'il y ait d'ambiguïté.

```
SELECT s."NAME" from S3Object s
```

Utilisation de mots-clés réservés comme termes définis par l'utilisateur

Amazon S3 Select dispose d'un ensemble de mots-clés réservés nécessaires pour exécuter les expressions SQL utilisées pour interroger le contenu d'un objet. Les mots-clés réservés peuvent être des noms de fonctions, des types de données, des opérateurs, etc. Dans certains cas, les termes définis par l'utilisateur comme les en-têtes de colonnes (pour les fichiers CSV) ou les attributs (pour les objets JSON) peuvent entrer en conflit avec un mot-clé réservé. Lorsque cela se produit, vous devez utiliser des guillemets doubles pour indiquer que vous utilisez intentionnellement un terme défini par l'utilisateur qui est en conflit avec un mot-clé réservé. Si vous ne le faites pas, un erreur d'analyse 400 est émise.

Pour obtenir la liste complète des mots-clés réservés, consultez Mots-clés réservés.

L'exemple suivant est 1) un objet Amazon S3 au format CSV avec les en-têtes de colonne spécifiés et avec `FileHeaderInfo` défini sur `"Use"` pour la demande de requête ou 2) un objet Amazon S3 au format JSON avec les attributs spécifiés.

Exemple : l'objet interrogé possède un en-tête ou un attribut `CAST`, qui est un mot-clé réservé.

- L'expression suivante renvoie avec succès les valeurs de l'objet. Comme les guillemets sont utilisés dans la requête, S3 Select utilise l'en-tête ou l'attribut défini par l'utilisateur.

```
SELECT s."CAST" from S3Object s
```

- L'expression suivante renvoie une erreur d'analyse 400. Comme aucun guillemet n'est utilisé dans la requête, `CAST` entre en conflit avec un mot-clé réservé.

```
SELECT s.CAST from S3Object s
```

Expressions scalaires

Au sein de la clause `WHERE` et de la liste `SELECT`, vous pouvez disposez d'expressions scalaires SQL, qui sont des expressions qui renvoient des valeurs scalaires. Elles sont au format suivant :

- ***literal***

  Littéral SQL.
- ***column_reference***

  Référence à une colonne au format *`column_name`* ou *`alias`*`.`*`column_name`*.
- ***unary_op expression***

  Dans ce cas, ***unary_op*** est un opérateur unaire SQL.
- ***expression binary_op expression***

  Dans ce cas, ***binary_op*** est un opérateur binaire SQL.
- ***func_name***

  Dans ce cas, ***func_name*** est le nom de la fonction scalaire à invoquer.
- ***expression*** `[ NOT ] BETWEEN` ***expression*** `AND` ***expression***
- ***expression*** `LIKE` ***expression*** `[ ESCAPE` ***expression*** `]`

Types de données

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge plusieurs types de données primitifs.

Conversions du type de données

La règle générale consiste à suivre la fonction `CAST` si elle est définie. Si `CAST` n'est pas défini, toutes les données d'entrée sont considérées comme une chaîne. Dans ce cas, vous devez convertir vos données d'entrée dans les types de données concernés au besoin.

Pour plus d'informations sur la fonction CAST, consultez CAST.

Types de données pris en charge

Amazon S3 Select prend en charge l'ensemble de types de données primitifs suivant.

Nom	Description	Exemples
`bool`	Une valeur booléenne, `TRUE` ou `FALSE`.	`FALSE`
`int`, `integer`	Un entier signé sur 8 octets dans la plage -9 223 372 036 854 775 808 à 9 223 372 036 854 775 807.	`100000`
`string`	Une chaîne de longueur variable encodée en UTF8. La limite par défaut est de un caractère. La limite de caractères maximale est de 2 147 483 647.	`'xyz'`
`float`	Un nombre à virgule flottante de 8 octets.	`CAST(0.456 AS FLOAT)`
`decimal`, `numeric`	Un nombre de base 10, avec une précision maximale de 38 (c'est-à-dire, le nombre maximal de chiffres significatifs) et avec une échelle dans la plage de -2^{31} à $2^{31}-1$ (c'est-à-dire, l'exposant de base 10). **Note** Amazon S3 Select ignore l'échelle et la précision lorsque vous fournissez les deux en même temps.	`123.456`
`timestamp`	Les horodatages représentent un moment spécifique dans le temps, incluent toujours un décalage local, et sont capables de précision arbitraire. Dans le format de texte, les horodatages suivent la remarque de W3C sur les formats de date et d'heure, mais ils doivent se terminer par le T littéral si la précision des horodatages n'est pas d'une journée complète. Les fractions de seconde	`CAST('2007-04-05T14:30Z' AS TIMESTAMP)`

Nom	Description	Exemples
	sont autorisées, avec une précision d'au moins un chiffre et un maximum illimité. Les décalages en heure locale peuvent être représentés sous forme de décalages heure:minute en UTC, ou en tant que `Z` littéral pour indiquer une heure locale en UTC. Les décalages en heure locale sont obligatoires sur les horodatages incluant l'heure et ne sont pas autorisés sur les valeurs de date.	

Types Parquet pris en charge

Amazon S3 Select prend en charge les types Parquet suivants.

- `DATE`
- `DECIMAL`
- `ENUM`
- `INT(8)`
- `INT(16)`
- `INT(32)`
- `INT(64)`
- `LIST`

> **Note**
>
> Pour les sorties de type `LIST` Parquet, Amazon S3 Select ne prend en charge que le format JSON. Cependant, si la requête limite les données à des valeurs simples, le type `LIST` Parquet peut également être interrogé au format CSV.

- `STRING`
- Précision prise en charge par `TIMESTAMP` (`MILLIS`/`MICROS`/`NANOS`)

> **Note**
>
> Les horodatages enregistrés au format `INT(96)` ne sont pas pris en charge.

En raison de la plage du type `INT(64)`, les horodatages utilisant l'unité `NANOS` ne peuvent représenter que des valeurs comprises entre `1677-09-21 00:12:43` et `2262-04-11 23:47:16`. Les valeurs en dehors de cette plage ne peuvent pas être représentées par l'unité `NANOS`.

Mappage des types Parquet aux types de données pris en charge dans Amazon S3 Select

Types Parquet	Types de données pris en charge
`DATE`	`timestamp`
`DECIMAL`	`decimal`, `numeric`
`ENUM`	`string`
`INT(8)`	`int`, `integer`
`INT(16)`	`int`, `integer`
`INT(32)`	`int`, `integer`
`INT(64)`	`decimal`, `numeric`
`LIST`	Chaque type Parquet de la liste est mappé au type de données correspondant.
`STRING`	`string`
`TIMESTAMP`	`timestamp`

Opérateurs

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les opérateurs suivants.

Opérateurs logiques

- `AND`
- `NOT`
- `OR`

Opérateurs de comparaison

- `<`
- `>`
- `<=`
- `>=`
- `=`
- `<>`
- `!=`
- `BETWEEN`
- `IN` – Par exemple: `IN ('a', 'b', 'c')`

Opérateurs de correspondance de modèles

- `LIKE`
- `_` (met en correspondance n'importe quel caractère)
- `%` (met en correspondance n'importe quelle séquence de caractères)

Opérateurs unaires

- `IS NULL`
- `IS NOT NULL`

Opérateurs mathématiques

L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les opérateurs modulo sont pris en charge, comme suit :

- `+`
- `-`
- `*`
- `/`
- `%`

Priorité des opérateurs

Le tableau suivant indique la priorité des opérateurs par ordre décroissant.

Opérateur ou élément	Associativité	Obligatoire
`-`	droite	moins unaire
`*`, `/`, `%`	gauche	multiplication, division, opérateur modulo
`+`, `-`	gauche	addition, soustraction
`IN`		appartenance à un ensemble

Opérateur ou élément	Associativité	Obligatoire
`BETWEEN`		limitation à une plage
`LIKE`		mise en correspondance de modèle de chaîne
`<>`		inférieur à, supérieur à
`=`	droite	égalité, affectation
`NOT`	droite	négation logique
`AND`	gauche	conjonction logique
`OR`	gauche	disjonction logique

Mots-clés réservés

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Voici la liste des mots-clés réservés pour Amazon S3 Select. Ces mot-clés comprennent des noms de fonctions, des types de données, des opérateurs, etc. nécessaires pour exécuter les expressions SQL utilisées pour interroger le contenu d'un objet.

```
absolute
action
add
all
allocate
alter
and
any
are
as
asc
assertion
at
authorization
avg
bag
begin
between
bit
bit_length
blob
bool
boolean
both
by
cascade
cascaded
case
cast
catalog
char
char_length
character
character_length
check
clob
close
coalesce
collate
```

```
collation
column
commit
connect
connection
constraint
constraints
continue
convert
corresponding
count
create
cross
current
current_date
current_time
current_timestamp
current_user
cursor
date
day
deallocate
dec
decimal
declare
default
deferrable
deferred
delete
desc
describe
descriptor
diagnostics
disconnect
distinct
domain
double
drop
else
end
end-exec
escape
except
exception
```

```
exec
execute
exists
external
extract
false
fetch
first
float
for
foreign
found
from
full
get
global
go
goto
grant
group
having
hour
identity
immediate
in
indicator
initially
inner
input
insensitive
insert
int
integer
intersect
interval
into
is
isolation
join
key
language
last
leading
left
```

```
level
like
limit
list
local
lower
match
max
min
minute
missing
module
month
names
national
natural
nchar
next
no
not
null
nullif
numeric
octet_length
of
on
only
open
option
or
order
outer
output
overlaps
pad
partial
pivot
position
precision
prepare
preserve
primary
prior
privileges
```

```
procedure
public
read
real
references
relative
restrict
revoke
right
rollback
rows
schema
scroll
second
section
select
session
session_user
set
sexp
size
smallint
some
space
sql
sqlcode
sqlerror
sqlstate
string
struct
substring
sum
symbol
system_user
table
temporary
then
time
timestamp
timezone_hour
timezone_minute
to
trailing
transaction
```

```
translate
translation
trim
true
tuple
union
unique
unknown
unpivot
update
upper
usage
user
using
value
values
varchar
varying
view
when
whenever
where
with
work
write
year
zone
```

Fonctions SQL

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les fonctions SQL suivantes.

Rubriques

- Fonctions d'agrégation

- Fonctions conditionnelles
- Fonctions de conversion
- Fonctions de date
- Fonctions de chaîne

Fonctions d'agrégation

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les fonctions d'agrégation suivantes.

Fonction	Type d'argument	Type de retour
`AVG(`*`expression`*` )`	`INT`, `FLOAT`, `DECIMAL`	`DECIMAL` pour un argument `INT`, `FLOAT` pour un argument de virgule flottante ; sinon, la même chose que le type de données d'argument.
`COUNT`	-	`INT`
`MAX(`*`expression`*` )`	`INT`, `DECIMAL`	Identique au type d'arguments.

Fonction	Type d'argument	Type de retour
`MIN(`*`expressio`* *`n`* `)`	`INT`, `DECIMAL`	Identique au type d'argumen ts.
`SUM(`*`expressio`* *`n`* `)`	`INT`, `FLOAT`, `DOUBLE`, `DECIMAL`	`INT` pour un argument `INT`, `FLOAT` pour un argument de virgule flottante ; sinon, la même chose que le type de données d'argument.

SUMExemple de

Pour agréger la taille totale des objets d'un dossier dans un rapport S3 Inventory, utilisez une expression `SUM`.

Le rapport S3 Inventory suivant est un fichier CSV compressé avec GZIP. Il comprend trois colonnes.

- La première colonne est le nom du compartiment S3 (*`DOC-EXAMPLE-BUCKET`*) auquel le rapport S3 Inventory est destiné.
- La deuxième colonne est le nom de clé d'objet qui identifie de façon unique l'objet dans le compartiment.

  La valeur *`example-folder/`* de la première ligne correspond au dossier *`example-folder`*. Dans Amazon S3, lorsque vous créez un dossier dans votre compartiment, S3 crée un objet de 0 octet dont la clé est définie par le nom de dossier que vous avez fourni.

  La valeur *`example-folder/object1`* de la deuxième ligne correspond à l'objet *`object1`* du dossier *`example-folder`*.

La valeur *example-folder/object2* de la troisième ligne correspond à l'objet *object2* du dossier *example-folder*.

Pour plus d'informations sur les dossiers S3, consultez Organisation des objets dans la console Amazon S3 à l'aide de dossiers.

- La troisième colonne renvoie la taille des objets en octets.

```
"DOC-EXAMPLE-BUCKET","example-folder/","0"
"DOC-EXAMPLE-BUCKET","example-folder/object1","2011267"
"DOC-EXAMPLE-BUCKET","example-folder/object2","1570024"
```

Pour utiliser une expression SUM afin de calculer la taille totale du dossier *example-folder*, exécutez la requête SQL avec Amazon S3 Select.

```
SELECT SUM(CAST(_3 as INT)) FROM s3object s WHERE _2 LIKE 'example-folder/%' AND _2 !=
 'example-folder/';
```

Résultat de la requête :

```
3581291
```

Fonctions conditionnelles

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les fonctions conditionnelles suivantes.

Rubriques

- CASE
- COALESCE
- NULLIF

CASE

L'expression CASE est une expression conditionnelle similaire aux instructions `if/then/else` trouvées dans d'autres langues. CASE est utilisé pour spécifier un résultat lorsqu'il y a plusieurs conditions. Il existe deux types d'expressions CASE : simple et recherchée.

Dans les expressions CASE simples, une expression est comparée à une valeur. Lorsqu'une correspondance est trouvée, l'action spécifiée dans la clause THEN est appliquée. Si aucune correspondance n'est trouvée, l'action de la clause ELSE est appliquée.

Dans les expressions CASE recherchées, chaque CASE est évaluée en fonction d'une expression booléenne et l'instruction CASE renvoie la première expression CASE correspondante. Si aucune correspondance CASE n'est trouvée parmi les clauses WHEN, l'action contenue dans la clause ELSE est renvoyée.

Syntaxe

> **Note**
>
> Actuellement, Amazon S3 Select ne prend pas en charge ORDER BY ou les requêtes contenant de nouvelles lignes. Veillez à utiliser des requêtes sans saut de ligne.

Voici une instruction CASE simple qui est utilisée pour faire correspondre les conditions :

```
CASE expression WHEN value THEN result [WHEN...] [ELSE result] END
```

Voici une instruction CASE recherchée utilisée pour évaluer chaque condition :

```
CASE WHEN boolean condition THEN result [WHEN ...] [ELSE result] END
```

Exemples

> **Note**
>
> Si vous utilisez la console Amazon S3 pour exécuter les exemples suivants et que votre fichier CSV contient une ligne d'en-tête, sélectionnez Exclure la première ligne de données CSV.

Exemple 1 : utilisez une simple expression CASE pour remplacer `New York City` par `Big Apple` dans une requête. Remplacer tous les autres noms de villes par `other`.

```
SELECT venuecity, CASE venuecity WHEN 'New York City' THEN 'Big Apple' ELSE 'other' END
 FROM S3Object;
```

Résultat de la requête :

```
venuecity        |   case
-----------------+-----------
Los Angeles      | other
New York City    | Big Apple
San Francisco    | other
Baltimore        | other
...
```

Exemple 2 : utilisez une expression CASE recherchée pour affecter des numéros de groupes basés sur la valeur `pricepaid` pour les ventes de billets individuels :

```
SELECT pricepaid, CASE WHEN CAST(pricepaid as FLOAT) < 10000 THEN 'group 1' WHEN
 CAST(pricepaid as FLOAT) > 10000 THEN 'group 2' ELSE 'group 3' END FROM S3Object;
```

Résultat de la requête :

```
pricepaid |  case
-----------+---------
12624.00 | group 2
10000.00 | group 3
10000.00 | group 3
9996.00 | group 1
9988.00 | group 1
...
```

COALESCE

`COALESCE` évalue les arguments dans l'ordre et renvoie la première valeur non inconnue, c'est-à-dire la première valeur non nulle ou non manquante. Cette fonction ne propage pas les valeurs nulles ou manquantes.

Syntaxe

```
COALESCE ( expression, expression, ... )
```

Paramètres

expression

Expression cible sur laquelle la fonction opère.

Exemples

```
COALESCE(1)                -- 1
COALESCE(null)             -- null
COALESCE(null, null)       -- null
COALESCE(missing)          -- null
COALESCE(missing, missing) -- null
COALESCE(1, null)          -- 1
COALESCE(null, null, 1)    -- 1
COALESCE(null, 'string')   -- 'string'
COALESCE(missing, 1)       -- 1
```

NULLIF

Pour deux expressions données, `NULLIF` renvoie `NULL` si les deux expressions ont la même valeur. Sinon, `NULLIF` renvoie le résultat de l'évaluation de la première expression.

Syntaxe

```
NULLIF ( expression1, expression2 )
```

Paramètres

expression1, *expression2*

Expressions cible sur lesquelles la fonction opère.

Exemples

```
NULLIF(1, 1)             -- null
```

```
NULLIF(1, 2)             -- 1
NULLIF(1.0, 1)           -- null
NULLIF(1, '1')           -- 1
NULLIF([1], [1])         -- null
NULLIF(1, NULL)          -- 1
NULLIF(NULL, 1)          -- null
NULLIF(null, null)       -- null
NULLIF(missing, null)    -- null
NULLIF(missing, missing) -- null
```

Fonctions de conversion

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge la fonction conversationnelle suivante.

Rubriques

- CAST

CAST

La fonction `CAST` convertit une entité, comme une expression analysée comme valeur unique, d'un type à un autre.

Syntaxe

```
CAST ( expression AS data_type )
```

Paramètres

`expression`

Combinaison d'un(e) ou de plusieurs valeurs, opérateurs ou fonctions SQL qui correspondent à une valeur.

data_type

Type de données cible, comme INT, dans lequel imbriquer l'expression. Pour afficher la liste des types de données pris en charge, consultez Types de données.

Exemples

```
CAST('2007-04-05T14:30Z' AS TIMESTAMP)
CAST(0.456 AS FLOAT)
```

Fonctions de date

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les fonctions de date suivantes.

Rubriques

- DATE_ADD
- DATE_DIFF
- EXTRACT
- TO_STRING
- TO_TIMESTAMP
- UTCNOW

DATE_ADD

À partir d'une partie de date, d'une quantité et d'un horodatage donnés, DATE_ADD renvoie un horodatage mis à jour en remplaçant la partie de date par la quantité.

Syntaxe

```
DATE_ADD( date_part, quantity, timestamp )
```

Paramètres

date_part

Spécifie quelle partie de la date modifier. Il peut s'agir de l'une des parties suivantes :

- year
- month
- day
- hour
- minute
- second

quantity

Valeur à appliquer à l'horodatage mis à jour. Les valeurs positives de *quantity* s'ajoutent à l'élément date_part de l'horodatage et les valeurs négatives se soustraient.

timestamp

Horodatage cible sur lequel la fonction opère.

Exemples

```
DATE_ADD(year, 5, `2010-01-01T`)                -- 2015-01-01 (equivalent to
 2015-01-01T)
DATE_ADD(month, 1, `2010T`)                     -- 2010-02T (result will add precision
 as necessary)
DATE_ADD(month, 13, `2010T`)                    -- 2011-02T
DATE_ADD(day, -1, `2017-01-10T`)                -- 2017-01-09 (equivalent to
 2017-01-09T)
DATE_ADD(hour, 1, `2017T`)                      -- 2017-01-01T01:00-00:00
DATE_ADD(hour, 1, `2017-01-02T03:04Z`)          -- 2017-01-02T04:04Z
DATE_ADD(minute, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:05:05.006Z
DATE_ADD(second, 1, `2017-01-02T03:04:05.006Z`) -- 2017-01-02T03:04:06.006Z
```

DATE_DIFF

À partir d'une partie de date et de deux horodatages valides donnés, DATE_DIFF renvoie la différence entre les parties de date. La valeur renvoyée est un entier négatif lorsque la valeur

date_part de *timestamp1* est supérieure à la valeur *date_part* de *timestamp2*. La valeur renvoyée est un entier positif lorsque la valeur *date_part* de *timestamp1* est inférieure à la valeur *date_part* de *timestamp2*.

Syntaxe

```
DATE_DIFF( date_part, timestamp1, timestamp2 )
```

Paramètres

date_part

Spécifie la partie des horodatages à comparer. Pour obtenir la définition de `date_part`, consultez DATE_ADD.

timestamp1

Premier horodatage à comparer.

timestamp2

Deuxième horodatage à comparer.

Exemples

```
DATE_DIFF(year, `2010-01-01T`, `2011-01-01T`)           -- 1
DATE_DIFF(year, `2010T`, `2010-05T`)                    -- 4 (2010T is equivalent to
 2010-01-01T00:00:00.000Z)
DATE_DIFF(month, `2010T`, `2011T`)                      -- 12
DATE_DIFF(month, `2011T`, `2010T`)                      -- -12
DATE_DIFF(day, `2010-01-01T23:00`, `2010-01-02T01:00`) -- 0 (need to be at least 24h
 apart to be 1 day apart)
```

EXTRACT

À partir d'une partie de date et d'un horodatage donnés, `EXTRACT` renvoie la valeur de la partie de date de l'horodatage.

Syntaxe

```
EXTRACT( date_part FROM timestamp )
```

Paramètres

date_part

Spécifie la partie des horodatages à extraire. Il peut s'agir de l'une des parties suivantes :

- YEAR
- MONTH
- DAY
- HOUR
- MINUTE
- SECOND
- TIMEZONE_HOUR
- TIMEZONE_MINUTE

timestamp

Horodatage cible sur lequel la fonction opère.

Exemples

```
EXTRACT(YEAR FROM `2010-01-01T`)                              -- 2010
EXTRACT(MONTH FROM `2010T`)                                   -- 1 (equivalent to
 2010-01-01T00:00:00.000Z)
EXTRACT(MONTH FROM `2010-10T`)                                -- 10
EXTRACT(HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)                -- 3
EXTRACT(MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)              -- 4
EXTRACT(TIMEZONE_HOUR FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)       -- 7
EXTRACT(TIMEZONE_MINUTE FROM `2017-01-02T03:04:05+07:08`)     -- 8
```

TO_STRING

À partir d'un horodatage et d'un modèle de format donnés, TO_STRING renvoie une représentation sous forme de chaîne de l'horodatage au format donné.

Syntaxe

```
TO_STRING ( timestamp time_format_pattern )
```

Paramètres

timestamp

Horodatage cible sur lequel la fonction opère.

time_format_pattern

Chaîne qui possède les interprétations de caractères spéciaux suivantes :

Format	Exemple	Description
yy	69	Année sur deux chiffres
y	1969	Année sur quatre chiffres
yyyy	1969	Année sur 4 chiffres avec ajout de zéro
M	1	Mois de l'année
MM	01	Mois de l'année avec ajout de zéro
MMM	Jan	Nom du mois sous forme abrégée
MMMM	January	Nom du mois en entier
MMMMM	J	Première lettre du mois (REMARQUE : ce format n'est pas

Format	Exemple	Description
		valide avec la fonction `TO_TIMESTAMP` .)
d	2	Jour du mois (1-31)
dd	02	Jour du mois avec ajout de zéro (01-31)
a	AM	AM ou PM
h	3	Heure (1-12)
hh	03	Heure avec ajout de zéro (01-12)
H	3	Heure (0-23)
HH	03	Heure avec ajout de zéro (00-23)
m	4	Minutes (0-59)
mm	04	Minute avec ajout de zéro (00-59)
s	5	Secondes (0-59)
ss	05	Seconde avec ajout de zéro (00-59)

Format	Exemple	Description
S	0	Fraction de seconde (précision : 0,1, plage : 0,0-0,9)
SS	6	Fraction de seconde (précision : 0,01, plage : 0,0-0,99)
SSS	60	Fraction de seconde (précision : 0,001, plage : 0,0-0,999)
…	…	…
SSSSSSSSS	60000000	Fraction de seconde (précision maximale : 1 nanosecon de, plage : 0,0-0,999 999999)
n	60000000	Nanoseconde
X	+07 or Z	Décalage en heures ou Z si le décalage est de 0

Format	Exemple	Description
XX or XXXX	+0700 or Z	Décalage en heures et minutes ou Z si le décalage est de 0
XXX or XXXXX	+07:00 or Z	Décalage en heures et minutes ou Z si le décalage est de 0
x	7	Décalage en heures
xx or xxxx	700	Décalage en heures et minutes
xxx or xxxxx	+07:00	Décalage en heures et minutes

Exemples

```
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`,  'MMMM d, y')                    -- "July 20, 1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMM d, yyyy')                   -- "Jul 20, 1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'M-d-yy')                        -- "7-20-69"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MM-d-y')                        -- "07-20-1969"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'MMMM d, y h:m a')               -- "July 20, 1969 8:18
 PM"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18Z`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssX')           --
 "1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00Z`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssX')     --
 "1969-07-20T20:18:00Z"
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssXXXX')   --
 "1969-07-20T20:18:00+0800"
```

```
TO_STRING(`1969-07-20T20:18+08:00`, 'y-MM-dd''T''H:m:ssXXXXX')  --
 "1969-07-20T20:18:00+08:00"
```

TO_TIMESTAMP

À partir d'une chaîne donnée, `TO_TIMESTAMP` le convertit en un horodatage. `TO_TIMESTAMP` est l'opération inverse de `TO_STRING`.

Syntaxe

```
TO_TIMESTAMP ( string )
```

Paramètres

`string`

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

Exemples

```
TO_TIMESTAMP('2007T')                          -- `2007T`
TO_TIMESTAMP('2007-02-23T12:14:33.079-08:00') -- `2007-02-23T12:14:33.079-08:00`
```

UTCNOW

`UTCNOW` renvoie l'heure actuelle au format UTC sous forme d'horodatage.

Syntaxe

```
UTCNOW()
```

Paramètres

`UTCNOW` n'accepte aucun paramètre.

Exemples

```
UTCNOW() -- 2017-10-13T16:02:11.123Z
```

Fonctions de chaîne

> **Important**
>
> Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus

Amazon S3 Select prend en charge les fonctions de chaîne suivantes.

Rubriques

- CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH
- LOWER
- SUBSTRING
- TRIM
- UPPER

CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH

`CHAR_LENGTH` (ou `CHARACTER_LENGTH`) compte le nombre de caractères dans la chaîne spécifiée.

> **Note**
>
> `CHAR_LENGTH` et `CHARACTER_LENGTH` sont synonymes.

Syntaxe

```
CHAR_LENGTH ( string )
```

Paramètres

`string`

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

Exemples

```
CHAR_LENGTH('')          -- 0
CHAR_LENGTH('abcdefg')   -- 7
```

LOWER

À partir d'une chaîne donnée, `LOWER` convertit tous les caractères majuscules en minuscules. Les caractères qui ne sont pas en majuscules restent inchangés.

Syntaxe

```
LOWER ( string )
```

Paramètres

`string`

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

Exemples

```
LOWER('AbCdEfG!@#$') -- 'abcdefg!@#$'
```

SUBSTRING

À partir d'une chaîne, d'un index de début et éventuellement d'une longueur donnés, `SUBSTRING` renvoie la sous-chaîne de l'index de début à la fin de la chaîne ou à la fin de la longueur précisée.

> **Note**
>
> Le premier caractère de la chaîne d'entrée possède la position d'index 1.
>
> - Si `start` est < 1, sans longueur spécifiée, la position d'index est définie sur 1.
> - Si `start` est < 1, avec une longueur spécifiée, la position d'index est définie sur `start + length -1`.
> - Si `start + length -1` est < 0, une chaîne vide est renvoyée.
> - Si `start + length -1` est > = 0, la sous-chaîne commençant à la position d'index 1 dont la longueur est `start + length - 1` est renvoyée.

Syntaxe

```
SUBSTRING( string FROM start [ FOR length ] )
```

Paramètres

string

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

start

Position de début de la chaîne.

length

Longueur de la sous-chaîne à renvoyer. En cas d'absence du paramètre, le traitement s'effectue jusqu'à la fin de la chaîne.

Exemples

```
SUBSTRING("123456789", 0)      -- "123456789"
SUBSTRING("123456789", 1)      -- "123456789"
SUBSTRING("123456789", 2)      -- "23456789"
SUBSTRING("123456789", -4)     -- "123456789"
SUBSTRING("123456789", 0, 999) -- "123456789"
SUBSTRING("123456789", 1, 5)   -- "12345"
```

TRIM

Supprime les caractères de tête ou de fin d'une chaîne. Le caractère par défaut à supprimer est un espace (`' '`).

Syntaxe

```
TRIM ( [[LEADING | TRAILING | BOTH remove_chars] FROM] string )
```

Paramètres

string

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

`LEADING | TRAILING | BOTH`

Ce paramètre indique s'il faut supprimer les caractères de tête ou de fin ou les deux.

`remove_chars`

Jeu de caractères à supprimer. *`remove_chars`* peut être une chaîne de longueur > 1. Cette fonction renvoie la chaîne avec n'importe quel caractère de *`remove_chars`* se trouvant au début ou à la fin de la chaîne qui a été supprimée.

Exemples

```
TRIM('       foobar         ')               -- 'foobar'
TRIM('      \tfoobar\t         ')            -- '\tfoobar\t'
TRIM(LEADING FROM '       foobar         ')  -- 'foobar         '
TRIM(TRAILING FROM '       foobar         ') -- '       foobar'
TRIM(BOTH FROM '       foobar         ')     -- 'foobar'
TRIM(BOTH '12' FROM '1112211foobar22211122') -- 'foobar'
```

UPPER

À partir d'une chaîne donnée, UPPER convertit tous les caractères minuscules en majuscules. Les caractères qui ne sont pas en minuscules restent inchangés.

Syntaxe

```
UPPER ( string )
```

Paramètres

`string`

Chaîne cible sur laquelle la fonction opère.

Exemples

```
UPPER('AbCdEfG!@#$') -- 'ABCDEFG!@#$'
```

Utilisation des compartiments de répertoires

Les compartiments de répertoires organisent les données de manière hiérarchique dans des répertoires, contrairement à la structure de stockage horizontale des compartiments à usage général. Il n'existe pas de limite de préfixe pour les compartiments de répertoires et les répertoires individuels peuvent faire l'objet d'une mise à l'échelle horizontale.

Vous pouvez créer jusqu'à 100 compartiments de répertoires dans chacun de vos Comptes AWS, sans limite quant au nombre d'objets que vous pouvez stocker dans un compartiment. Votre quota de compartiments est appliqué à chaque région dans votre Compte AWS. Si votre application nécessite une augmentation de cette limite, contactez Support.

> **Important**
>
> Les compartiments de répertoires des zones de disponibilité qui n'ont aucune activité de demande pendant une période d'au moins 90 jours passent à l'état inactif. Lorsqu'il est dans un état inactif, un compartiment de répertoires est temporairement inaccessible pour les lectures et les écritures. Les compartiments inactifs conservent tout le stockage, ainsi que toutes les métadonnées d'objet et de compartiment. Les frais de stockage existants s'appliqueront aux compartiments inactifs. Si vous envoyez une demande d'accès à un compartiment inactif, ce dernier passera à l'état actif, généralement en quelques minutes. Pendant cette période de transition, les lectures et les écritures renverront un code d'erreur `503 (Service Unavailable)`. Cela ne s'applique pas aux compartiments situés dans des zones locales.

Il existe plusieurs types de compartiments Amazon S3. Avant de créer un compartiment, assurez-vous de choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos exigences de performances. Pour plus d'informations sur les différents types de compartiment et les cas d'utilisation appropriés pour chacun, consultez Compartiments.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur les compartiments à usage général, consultez Présentation des compartiments à usage général.

Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes.

- Noms des compartiments de répertoires

- Annuaires
- Noms de clés
- Gestion des accès

Noms des compartiments de répertoires

Le nom d'un compartiment de répertoires se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe contenant l'ID de la zone (zone de disponibilité ou zone locale) dans laquelle se trouve votre compartiment. Les noms de compartiments de répertoires doivent utiliser le format suivant et respecter les règles de dénomination des compartiments de répertoires :

```
bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Par exemple, le nom de compartiment de répertoires suivant contient l'ID de zone de disponibilité `usw2-az1` :

```
bucket-base-name--usw2-az1--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.

Annuaires

Les compartiments de répertoires organisent les données de manière hiérarchique dans des répertoires, contrairement à la structure de tri horizontale des compartiments à usage général.

Avec un espace de noms hiérarchique, le délimiteur figurant dans la clé d'objet est important. Le seul délimiteur pris en charge est la barre oblique (`/`). Les répertoires sont déterminés par les limites des délimiteurs. Par exemple, la clé d'objet `dir1/dir2/file1.txt` entraîne la création automatique des répertoires `dir1/` et `dir2/`, et l'ajout de l'objet `file1.txt` dans le répertoire `/dir2`, dans le chemin `dir1/dir2/file1.txt`.

Le modèle d'indexation des compartiments de répertoires renvoie des résultats non triés pour l'opération d'API `ListObjectsV2`. Si vous devez limiter vos résultats à une sous-section de votre compartiment, vous pouvez spécifier un chemin de sous-répertoire dans le paramètre `prefix`, par exemple, `prefix=dir1/`.

Noms de clés

Pour les compartiments de répertoires, les sous-répertoires communs à plusieurs clés d'objet sont créés avec la première clé d'objet. Les clés d'objet supplémentaires pour le même sous-répertoire utilisent le sous-répertoire créé précédemment. Ce modèle vous permet de choisir les clés d'objet les mieux adaptées à l'application, avec une prise en charge égale des répertoires fragmentés et denses.

Gestion des accès

Les compartiments de répertoires ont tous les paramètres de blocage de l'accès public S3 activés par défaut au niveau des compartiments. La propriété des objets S3 est définie sur Propriétaire du compartiment appliqué et les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés.

Par défaut, les utilisateurs ne disposent pas d'autorisations pour les compartiments de répertoires. Pour accorder des autorisations d'accès pour les compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser IAM pour créer des utilisateurs, des groupes ou des rôles, et attacher des autorisations à ces identités. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

Vous pouvez également contrôler l'accès aux compartiments de répertoires au moyen de points d'accès. Les points d'accès simplifient la gestion de l'accès aux données à grande échelle pour les ensembles de données partagés dans Amazon S3. Les points d'accès sont des noms d'hôte uniques que vous créez pour appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts à toutes les demandes effectuées via un point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès.

Quotas des compartiments de répertoires

Les quotas, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour votre Compte AWS. Les quotas suivants s'appliquent aux compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur les quotas dans Amazon S3, consultez Quotas Amazon S3.

Nom	Par défaut	Ajustable	Description
Compartiments de répertoires	Chaque compte : 100	Oui	Nombre de compartiments de répertoires

Nom	Par défaut	Ajustable	Description
			Amazon S3 que vous pouvez créer dans un compte.
Transactions de lecture par seconde et par compartiment de répertoires	Chaque compartiment de répertoires : jusqu'à 200 000 transactions de lecture par seconde	Pour demander une augmentation de quota, contactez le support.	Nombre de demandes GET/HEAD par seconde et par compartiment de répertoires.
Transactions d'écriture par seconde et par compartiment de répertoires	Chaque compartiment de répertoires : jusqu'à 100 000 transactions d'écriture par seconde	Pour demander une augmentation de quota, contactez le support.	Nombre de demandes PUT/DELETE par seconde et par compartiment de répertoires.

Création et utilisation de compartiments de répertoires

Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes.

- Cas d'utilisation des compartiments de répertoires
- Différences pour les compartiments de répertoires
- Mise en réseau des compartiments de répertoires
- Règles de dénomination des compartiments de répertoires
- Affichage des propriétés d'un compartiment de répertoires
- Gestion des politiques des compartiments de répertoires
- Vidage d'un compartiment de répertoires
- Suppression d'un compartiment de répertoires
- Établissement de la liste des compartiments de répertoires
- Déterminer si vous pouvez accéder à un compartiment de répertoires
- Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires

- Sécurité des compartiments de répertoires
- Gestion des accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès
- Optimisation des performances des compartiments de répertoires
- Développement avec des compartiments de répertoires
- Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3
- Test de résilience dans S3 Express One Zone

Cas d'utilisation des compartiments de répertoires

Les compartiments de répertoires prennent en charge la création de compartiments dans les types d'emplacement de compartiment suivants : zone de disponibilité ou zone locale.

Pour les cas d'utilisation à faible latence, vous pouvez créer un compartiment de répertoires dans une seule zone de disponibilité pour stocker les données. Les compartiments de répertoires figurant dans des zones de disponibilité prennent en charge la classe de stockage S3 Express One Zone. La classe de stockage S3 Express One Zone est recommandée si votre application est sensible aux performances et peut bénéficier d'une latence inférieure à dix millisecondes pour les demandes `PUT` et `GET`. Pour en savoir plus sur la création de compartiments de répertoires dans les zones de disponibilité, consultez Charges de travail hautes performances.

Pour les cas d'utilisation liés à la résidence des données, vous pouvez créer un compartiment de répertoires dans une seule zone locale dédiée AWS pour stocker les données. Les compartiments de répertoires des zones locales prennent en charge la classe de stockage S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA ; Z-IA). Pour en savoir plus sur la création de compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Charges de travail liées à la résidence des données.

Rubriques

- Charges de travail hautes performances
- Charges de travail liées à la résidence des données

Charges de travail hautes performances

S3 Express One Zone

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Express One Zone pour les charges de travail hautes performances. S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 dans laquelle vous pouvez sélectionner une zone de disponibilité unique avec la possibilité de regrouper le stockage d'objets et les ressources de calcul, ce qui assure la vitesse d'accès la plus élevée possible. Les objets figurant dans S3 Express One Zone sont stockés dans des compartiments de répertoires situés dans des zones de disponibilité. Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez Compartiments de répertoires.

Amazon S3 Express One Zone est une classe de stockage Amazon S3 à zone unique et hautes performances, spécialement conçue pour fournir un accès aux données constant en moins de dix millisecondes pour vos applications les plus sensibles à la latence. S3 Express One Zone est la classe de stockage d'objets cloud qui présente la latence la plus faible à l'heure actuelle, avec une vitesse d'accès aux données jusqu'à 10 fois plus grande et des coûts de demande 50 % inférieurs à ceux de S3 Standard. Les applications peuvent bénéficier immédiatement d'une accélération des demandes. S3 Express One Zone offre une élasticité des performances similaire à celle des autres classes de stockage S3. S3 Express One Zone est utilisé pour les charges de travail ou les applications critiques en termes de performances qui nécessitent une latence constante inférieure à dix millisecondes.

Comme avec les classes de stockage Amazon S3, vous n'avez pas besoin de planifier ni de provisionner à l'avance les exigences en matière de capacité ou de débit. Vous pouvez augmenter ou diminuer la capacité de stockage en fonction de vos besoins, et accéder à vos données via les API Amazon S3.

La classe de stockage Amazon S3 Express One Zone est conçue pour garantir une disponibilité de 99,95 % au sein d'une même zone de disponibilité et s'appuie sur le contrat de niveau de service Amazon S3. Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. S3 Express One Zone est conçu pour gérer les défaillances simultanées de périphériques en détectant et réparant rapidement toute perte de redondance. En cas de panne de l'appareil existant, S3 Express One Zone transfère automatiquement les demandes vers de nouveaux appareils au sein d'une zone de disponibilité. Cette redondance permet de garantir un accès ininterrompu à vos données au sein d'une zone de disponibilité.

S3 Express One Zone est idéal pour toute application où il est important de réduire au maximum la latence requise pour accéder à un objet. Il peut s'agir de flux de travail impliquant des interactions avec des utilisateurs, tels que le montage vidéo, où les créatifs ont besoin d'un accès réactif au contenu à partir de leur interface utilisateur. S3 Express One Zone profite également aux charges de travail d'analytique et de machine learning qui ont des exigences similaires en matière de réactivité de leurs données, notamment aux charges de travail présentant de nombreux petits accès ou un grand nombre d'accès aléatoires. S3 Express One Zone peut être utilisé avec d'autres Services AWS pour prendre en charge des charges de travail d'analytique, ainsi que des charges de travail d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML) telles qu'Amazon EMR, Amazon SageMaker AI et Amazon Athena.



Pour les compartiments de répertoires qui utilisent la classe de stockage S3 Express One Zone, les données sont stockées sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité, mais elles ne sont pas stockées de manière redondante entre les zones de disponibilité. Lorsque vous créez un compartiment de répertoires pour utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone, nous vous recommandons de spécifier une Région AWS et une zone de disponibilité locale pour vos instances de calcul Amazon EC2, Amazon Elastic Kubernetes Service ou Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) afin d'optimiser les performances.

Lorsque vous utilisez S3 Express One Zone, vous pouvez interagir avec votre compartiment de répertoires dans un cloud privé virtuel (VPC) à l'aide d'un point de terminaison de VPC de passerelle. Avec un point de terminaison de passerelle, vous pouvez accéder à des compartiments

de répertoires S3 Express One Zone à partir de votre VPC sans passerelle Internet ni périphérique NAT pour votre VPC, sans frais supplémentaires.

Avec les compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser un grand nombre des fonctionnalités et API Amazon S3 que vous utilisez avec les compartiments à usage général et les autres classes de stockage. Cela inclut Mountpoint pour Amazon S3, le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS), S3 Batch Operations et le blocage de l'accès public S3. Vous pouvez accéder à la classe de stockage S3 Express One Zone via la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK et l'API REST Amazon S3.

Pour plus d'informations sur S3 Express One Zone, consultez les rubriques suivantes.

- Présentation
- Fonctionnalités de S3 Express One Zone
- Services connexes
- Étapes suivantes

Présentation

Pour optimiser les performances et réduire la latence, S3 Express One Zone introduit les nouveaux concepts suivants.

Zones de disponibilité

La classe de stockage Amazon S3 Express One Zone est conçue pour garantir une disponibilité de 99,95 % au sein d'une même zone de disponibilité et s'appuie sur le contrat de niveau de service Amazon S3. Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. S3 Express One Zone est conçu pour gérer les défaillances simultanées de périphériques en détectant et réparant rapidement toute perte de redondance. En cas de panne de l'appareil existant, S3 Express One Zone transfère automatiquement les demandes vers de nouveaux appareils au sein d'une zone de disponibilité. Cette redondance permet de garantir un accès ininterrompu à vos données au sein d'une zone de disponibilité.

Une zone de disponibilité est un ou plusieurs centres de données discrets dotés d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants dans une Région AWS. Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous choisissez la zone de disponibilité et la Région AWS où votre compartiment figurera.

Zone de disponibilité unique

Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous choisissez la zone de disponibilité et la Région AWS.

Les compartiments de répertoires utilisent la classe de stockage S3 Express One Zone, conçue pour être utilisée par des applications sensibles aux performances. S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 dans laquelle vous pouvez sélectionner une zone de disponibilité unique avec la possibilité de regrouper le stockage d'objets et les ressources de calcul, ce qui assure la vitesse d'accès la plus élevée possible.

Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. S3 Express One Zone est conçu pour garantir une disponibilité de 99,95 % au sein d'une même zone de disponibilité et s'appuie sur le contrat de niveau de service Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Zones de disponibilité

Points de terminaison et points de terminaison de VPC de passerelle

Les opérations d'API de gestion des compartiments de répertoires sont disponibles via un point de terminaison régional et sont appelées API de point de terminaison régional. `CreateBucket` et `DeleteBucket` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison régional. Après avoir créé un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal pour charger et gérer les objets dans votre compartiment de répertoires. Les opérations d'API de point de terminaison zonal sont disponibles via un point de terminaison zonal. `PutObject` et `CopyObject` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison zonal.

Vous pouvez accéder à S3 Express One Zone à partir de votre VPC en utilisant des points de terminaison de VPC de passerelle. Après avoir créé un point de terminaison de passerelle, vous pouvez l'ajouter comme cible dans votre table de routage pour le trafic destiné à S3 Express One Zone depuis votre VPC. Comme avec Amazon S3, aucuns frais supplémentaires ne s'appliquent à l'utilisation de points de terminaison de passerelle. Pour plus d'informations sur la manière de configurer des points de terminaison de VPC de passerelle, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires.

Autorisation basée sur les sessions

Avec S3 Express One Zone, vous authentifiez et autorisez les demandes par le biais d'un nouveau mécanisme basé sur les sessions, optimisé pour assurer une latence minimale. Vous pouvez utiliser `CreateSession` pour demander des informations d'identification temporaires afin de bénéficier d'un accès à faible latence à votre compartiment. Ces informations d'identification temporaires

sont limitées à un compartiment de répertoires S3 spécifique. Les jetons de session sont utilisés uniquement avec les opérations zonales (niveau objet) (à l'exception de CopyObject). Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Les kits AWS SDK pris en charge pour S3 Express One Zone gèrent l'établissement et l'actualisation des sessions en votre nom. Pour protéger vos sessions, les informations d'identification de sécurité temporaires expirent au bout de 5 minutes. Après avoir téléchargé et installé les kits AWS SDK et après avoir configuré les autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) nécessaires, vous pouvez immédiatement commencer à utiliser les opérations d'API.

Fonctionnalités de S3 Express One Zone

Les fonctionnalités S3 suivantes sont disponibles pour S3 Express One Zone. Pour obtenir la liste complète des opérations d'API prises en charge et des fonctionnalités non prises en charge, consultez Différences pour les compartiments de répertoires.

Gestion des accès et sécurité

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes pour auditer et gérer l'accès. Par défaut, les compartiments de répertoires sont privés et sont accessibles uniquement par les utilisateurs auxquels l'accès a été explicitement accordé. Contrairement aux compartiments à usage général, qui peuvent définir la limite de contrôle d'accès au niveau des compartiments, des préfixes ou des balises d'objet, la limite de contrôle d'accès pour les compartiments de répertoires est définie uniquement au niveau des compartiments. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

- Blocage de l'accès public S3 : tous les paramètres de blocage de l'accès public S3 sont activés par défaut au niveau des compartiments. Ce paramètre par défaut ne peut pas être modifié.
- Propriété des objets S3 (propriétaire du compartiment appliqué par défaut) : les listes de contrôle d'accès (ACL) ne sont pas prises en charge pour les compartiments de répertoires. Les compartiments de répertoires utilisent automatiquement le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3. L'option Propriétaire du compartiment appliqué signifie que les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement tous les objets du compartiment et en a le contrôle total. Ce paramètre par défaut ne peut pas être modifié.
- AWS Identity and Access Management (IAM) : IAM vous aide à contrôler en toute sécurité l'accès à vos compartiments de répertoires. Vous pouvez utiliser IAM pour accorder l'accès aux opérations

d'API (régionales) de gestion des compartiments et aux opérations d'API (zonales) de gestion des objets via l'action `s3express:CreateSession`. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM. Contrairement aux actions de gestion d'objets, les actions de gestion de compartiments ne peuvent pas être effectuées entre comptes. Seul le propriétaire du compartiment peut effectuer ces actions.

- Stratégies de compartiment : utilisez un langage de politique basé sur IAM afin de configurer les autorisations basées sur les ressources pour vos compartiments de répertoires. Vous pouvez également utiliser IAM pour contrôler l'accès à l'opération d'API `CreateSession` qui vous permet d'utiliser les opérations d'API de gestion des objets ou de gestion par zone. Vous pouvez accorder un accès intercompte ou un accès dans le même compte aux opérations d'API zonales. Pour plus d'informations sur les politiques et les autorisations S3 Express One Zone, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.
- Analyseur d'accès IAM pour S3 : évaluez et surveillez vos stratégies d'accès pour vous assurer qu'elles fournissent uniquement l'accès prévu à vos ressources S3.

Journalisation et surveillance

S3 Express One Zone utilise les outils de journalisation et de surveillance S3 suivant pour surveiller et contrôler la façon dont vos ressources sont utilisées :

- Métriques Amazon CloudWatch : surveillez vos applications et ressources AWS au moyen de CloudWatch pour collecter et suivre des métriques. S3 Express One Zone utilise le même espace de noms CloudWatch que les autres classes de stockage Amazon S3 (`AWS/S3`) et prend en charge les métriques de stockage quotidiennes pour les compartiments de répertoires : `BucketSizeBytes` et `NumberOfObjects`. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.
- Journaux AWS CloudTrail : AWS CloudTrail est un Service AWS qui vous aide à mettre en place un audit opérationnel et de risque, la gouvernance et la conformité de votre Compte AWS en enregistrant les actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS. Pour S3 Express One Zone, CloudTrail capture les opérations d'API de point de terminaison régional (par exemple, `CreateBucket` et `PutBucketPolicy`) sous forme d'événements de gestion et les opérations d'API zonales (par exemple, `GetObject` et `PutObject`) sous forme d'événements de données. Ces événements incluent les actions entreprises dans le cadre des opérations de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK et de l'API AWS. Pour plus d'informations, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Express One Zone.

> **Note**
>
> Les journaux d'accès au serveur Amazon S3 ne sont pas pris en charge avec S3 Express One Zone.

Gestion des objets

Vous pouvez gérer le stockage d'objets à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'AWS CLI. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles pour la gestion des objets avec S3 Express One Zone :

- S3 Batch Operations : utilisez Batch Operations pour effectuer des opérations en bloc sur des objets dans des compartiments de répertoires, par exemple, Copier et la Invoquer la fonction AWS Lambda. Par exemple, vous pouvez utiliser Batch Operations pour copier des objets entre des compartiments de répertoires et des compartiments à usage général. Batch Operations vous permet de gérer des milliards d'objets à l'échelle avec une seule demande S3 à l'aide des kits AWS SDK, de l'AWS CLI ou en quelques clics dans la console Amazon S3.
- Importation : après avoir créé un compartiment de répertoires, vous pouvez le remplir d'objets à l'aide de la fonctionnalité d'importation dans la console Amazon S3. L'importation est une méthode simplifiée pour créer des tâches Batch Operations afin de copier des objets depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires.

Kits AWS SDK et bibliothèques clientes

Vous pouvez gérer le stockage d'objets à l'aide des kits AWS SDK et des bibliothèques clientes.

- Mountpoint pour Amazon S3 : Mountpoint pour Amazon S3 est un client de fichiers open source qui fournit un accès à haut débit, réduisant ainsi les coûts de calcul pour les lacs de données sur Amazon S3. Mountpoint pour Amazon S3 traduit les appels d'API du système de fichiers local en appels d'API d'objet S3 tels que `GET` et `LIST`. Il est idéal pour les charges de travail de lacs de données à lecture intense qui traitent des pétaoctets de données et qui nécessitent le débit élastique élevé fourni par Amazon S3 pour pouvoir augmenter et réduire la capacité de milliers d'instances.
- S3A : S3A est une interface compatible Hadoop recommandée pour accéder aux magasins de données dans Amazon S3. S3A remplace le client du système de fichiers S3N Hadoop.

- PyTorch sur AWS : PyTorch sur AWS est un framework open source de deep learning qui facilite le développement de modèles de machine learning et leur déploiement en production.
- Kits AWS SDK : vous pouvez utiliser les kits AWS SDK lors du développement d'applications avec Amazon S3. Les kits AWS SDK simplifient vos tâches de programmation en encapsulant l'API REST Amazon S3 sous-jacente. Pour plus d'informations sur l'utilisation des kits AWS SDK avec S3 Express One Zone, consultez the section called "Kits AWS SDK ".

Chiffrement et protection des données

Les objets dans S3 Express One Zone sont automatiquement chiffrés par chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). S3 Express One Zone prend également en charge le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). S3 Express One Zone ne prend pas en charge le chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement (SSE-C) fournies par le client, ni le chiffrement double couche côté serveur avec AWS KMS keys (DSSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Protection et chiffrement des données.

S3 Express One Zone vous offre la possibilité de choisir l'algorithme de somme de contrôle utilisé pour valider vos données pendant le chargement ou le téléchargement. Vous pouvez sélectionner l'un des algorithmes de contrôle d'intégrité des données Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) suivants : CRC32, CRC32C, SHA-1 ou SHA-256. Les sommes de contrôle basées sur MD5 ne sont pas prises en charge avec la classe de stockage S3 Express One Zone.

Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques supplémentaires en matière de somme de contrôle S3.

AWS Signature Version 4 (SigV4)

S3 Express One Zone utilise AWS Signature Version 4 (SigV4). SigV4 est un protocole de signature utilisé pour authentifier les demandes adressées à Amazon S3 via HTTPS. S3 Express One Zone signe les demandes à l'aide d'AWS Sigv4. Pour plus d'informations, consultez Demandes d'authentification (AWS Signature Version 4) dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Forte cohérence

S3 Express One Zone assure une forte cohérence en lecture après écriture pour les demandes PUT et DELETE des objets figurant dans vos compartiments de répertoires dans toutes les Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Modèle de cohérence des données Amazon S3.

Services connexes

Vous pouvez utiliser les Services AWS suivants avec la classe de stockage S3 Express One Zone pour prendre en charge votre cas d'utilisation spécifique à faible latence.

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) : Amazon EC2 offre une capacité de calcul sécurisée et évolutive dans le AWS Cloud. En utilisant Amazon EC2, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel au départ, ce qui vous permet de développer et de déployer des applications plus rapidement. Vous pouvez utiliser Amazon EC2 pour lancer autant de serveurs virtuels que nécessaire, configurer la sécurité et les réseaux, et gérer le stockage.
- AWS Lambda – Lambda est un service de calcul qui vous permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Vous configurez des paramètres de notification sur un compartiment et accordez à Amazon S3 l'autorisation d'invoquer une fonction sur la stratégie d'autorisations basée sur une ressource de la fonction.
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) : Amazon EKS est un service géré qui évite d'avoir à installer, exploiter et gérer votre propre plan de contrôle Kubernetes sur AWS. Kubernetes est un système open source qui automatise la gestion, la mise à l'échelle et le déploiement des applications conteneurisées.
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) : Amazon ECS est un service d'orchestration de conteneurs entièrement géré qui vous permet de déployer, de gérer et de mettre à l'échelle aisément des applications conteneurisées.
- AWS Key Management Service (AWS KMS) : AWS Key Management Service (AWS KMS) est un service géré par AWS qui facilite la création et le contrôle des clés de chiffrement utilisées pour chiffrer vos données. Les clés AWS KMS que vous créez dans AWS KMS sont protégées par des module de sécurité matérielle (HSM) validés par la norme FIPS 140-2. Pour utiliser ou gérer vos clés KMS, vous interagissez avec AWS KMS.
- Amazon Athena : Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des données directement dans Amazon S3 à l'aide du langage SQL standard. Vous pouvez également utiliser Athena pour exécuter de façon interactive l'analytique des données à l'aide d'Apache Spark sans avoir à planifier, configurer ni gérer de ressources. Lorsque vous exécutez des applications Apache Spark sur Athena, vous soumettez du code Spark pour traitement et recevez directement les résultats.
- Entraînement Amazon SageMaker : passez en revue les options relatives aux modèles d'entraînement avec Amazon SageMaker, notamment les algorithmes intégrés, les algorithmes personnalisés, les bibliothèques et les modèles issus d'AWS Marketplace.

- AWS Glue – AWS Glue est un service d'intégration de données sans serveur qui facilite la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données de plusieurs sources pour les utilisateurs d'analytique. Vous pouvez utiliser AWS Glue pour des tâches analytiques, le machine learning et le développement d'applications. AWS Glue inclut également des outils supplémentaires de productivité et d'exploitation des données pour la création, l'exécution de tâches et la mise en œuvre de flux de travail.
- Amazon EMR : Amazon EMR est une plateforme de cluster gérée qui simplifie l'exécution des infrastructures de big data, telles qu'Apache Hadoop et Apache Spark, sur AWS pour traiter et analyser de grandes quantités de données.
- AWS CloudTrail : AWS CloudTrail est un service AWS qui vous aide à assurer l'audit opérationnel, l'audits des risques, la gouvernance et la conformité de votre compte AWS. Les actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS sont enregistrées en tant qu'événements dans CloudTrail. Les événements incluent les actions réalisées dans la console de gestion AWS, l'interface de ligne de commande AWS, ainsi que les kits SDK et les API AWS.
- AWS CloudFormation : CloudFormation est un service qui vous permet de modéliser et de configurer vos ressources AWS de sorte que vous puissiez passer moins de temps à gérer ces ressources et consacrer plus de temps à vos applications exécutées dans AWS. Vous créez un modèle qui décrit toutes les ressources AWS que vous voulez (telles que des instances Amazon EC2 ou des instances de base de données Amazon RDS), et CloudFormation s'occupe de leur allocation et de leur configuration. Vous n'avez pas besoin de créer et de configurer individuellement les ressources AWS ni de déterminer leurs dépendances. CloudFormation se charge de tout.

Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments de répertoires et de la classe de stockage S3 Express One Zone, consultez les rubriques suivantes :

- Didacticiel : bien démarrer avec S3 Express One Zone
- Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone
- Mise en réseau des compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité
- Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité
- Points de terminaison régionaux et zonaux pour les compartiments de répertoires d'une zone de disponibilité
- Optimisation des performances de S3 Express One Zone

Didacticiel : bien démarrer avec S3 Express One Zone

Amazon S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 dans laquelle vous pouvez sélectionner une zone de disponibilité unique avec la possibilité de regrouper le stockage d'objets et les ressources de calcul, ce qui assure la vitesse d'accès la plus élevée possible. Les données figurant dans S3 Express One Zone sont stockées dans des compartiments de répertoires situés dans des zones de disponibilité. Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez Compartiments de répertoires.

S3 Express One Zone est idéal pour toute application où il est crucial de réduire au maximum la latence des demandes. Il peut s'agir de flux de travail impliquant des interactions avec des utilisateurs, tels que le montage vidéo, où les créatifs ont besoin d'un accès réactif au contenu à partir de leur interface utilisateur. S3 Express One Zone profite également aux charges de travail d'analytique et de machine learning qui ont des exigences similaires en matière de réactivité de leurs données, notamment aux charges de travail présentant de nombreux petits accès ou un grand nombre d'accès aléatoires. S3 Express One Zone peut être utilisé avec d'autres services AWS tels qu'Amazon EMR, Amazon Athena, le catalogue de données AWS Glue et l'entraînement de modèles Amazon SageMaker pour prendre en charge des charges de travail d'analytique, d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML). Vous pouvez utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone et les compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) et de l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les sections Qu'est-ce que S3 Express One Zone ? et En quoi S3 Express One Zone est-il différent ?
Voici le schéma d'un flux de travail S3 Express One Zone.

Objectif

Dans ce didacticiel, vous apprendrez à créer un point de terminaison de passerelle, à créer et à joindre une politique IAM, à créer un compartiment de répertoires, puis à utiliser l'action d'importation pour remplir votre compartiment de répertoires avec des objets stockés dans un compartiment à usage général. Vous pouvez également charger des objets manuellement dans votre compartiment de répertoires.

Rubriques

- Prérequis
- Étape 1 : configuration d'un point de terminaison d'un VPC de passerelle pour accéder aux compartiments de répertoires S3 Express One Zone
- Étape 2 : création d'un compartiment de répertoires S3 Express One Zone

- Étape 3 : importation de données dans un compartiment de répertoires S3 Express One Zone
- Étape 4 : chargement manuel d'objets dans votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone
- Étape 5 : vidage de votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone
- Étape 6 : suppression de votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone
- Étapes suivantes

Prérequis

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez disposer d'un Compte AWS auquel vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur (IAM) AWS Identity and Access Management avec les autorisations correctes.

Sous-étapes

- Créer un Compte AWS
- Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS (console)
- Création d'une politique IAM et association de cette politique à un utilisateur ou rôle IAM (console)

Créer un Compte AWS

Pour suivre ce didacticiel, vous devez disposer d'un Compte AWS. Lorsque vous vous inscrivez à AWS, votre Compte AWS est automatiquement inscrit pour tous les services d'AWS, y compris dans Amazon S3. Seuls les services que vous utilisez vous sont facturés. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification S3.

Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS (console)

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide les administrateurs à contrôler en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé (via les autorisations nécessaires) à accéder aux objets et à utiliser les compartiments de répertoires dans S3 Express One Zone. Vous pouvez utiliser IAM sans frais supplémentaires.

Par défaut, les utilisateurs ne disposent pas d'autorisations pour accéder aux compartiments de répertoires ni aux opérations S3 Express One Zone. Pour accorder des autorisations d'accès pour les compartiments de répertoires et les opérations S3 Express One Zone, vous pouvez utiliser IAM pour créer des utilisateurs ou des rôles et associer des autorisations à ces identités. Pour en

savoir plus sur la création d'un utilisateur IAM, consultez Créer votre premier groupe d'utilisateurs et d'administrateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la création d'un rôle IAM, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour des raisons de simplicité, ce didacticiel crée et utilise un utilisateur IAM. Après avoir terminé ce didacticiel, n'oubliez pas de Supprimer l'utilisateur IAM. Pour une utilisation en production, nous vous recommandons de suivre les Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Une bonne pratique requiert que les utilisateurs humains utilisent une fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS avec des informations d'identification temporaires. Une autre bonne pratique consiste à exiger que les charges de travail utilisent des informations d'identification temporaires avec des rôles IAM pour accéder à AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS IAM Identity Center pour créer des utilisateurs avec des informations d'identification temporaires, consultez Mise en route dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

> **Warning**
>
> Les utilisateurs IAM disposent d'informations d'identification à long terme, ce qui présente un risque de sécurité. Pour atténuer ce risque, nous vous recommandons de ne fournir à ces utilisateurs que les autorisations dont ils ont besoin pour effectuer la tâche et de supprimer ces autorisations lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Création d'une politique IAM et association de cette politique à un utilisateur ou rôle IAM (console)

Par défaut, les utilisateurs ne disposent pas d'autorisations pour les compartiments de répertoires et les opérations S3 Express One Zone. Pour accorder des autorisations d'accès pour les compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser IAM pour créer des utilisateurs, des groupes ou des rôles, et attacher des autorisations à ces identités. Les compartiments de répertoires sont la seule ressource que vous pouvez inclure dans les stratégies de compartiment ou les politiques d'identité IAM pour accéder à S3 Express One Zone.

Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison régional (opérations au niveau des compartiments ou du plan de contrôle) avec S3 Express One Zone, vous utilisez le modèle d'autorisation IAM, qui n'implique aucune gestion des sessions. Les autorisations sont accordées pour les actions, de façon individuelle. Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal (opérations au niveau des objets ou du plan de données), vous utilisez l'opération d'API

`CreateSession` pour créer et gérer des sessions optimisées afin d'autoriser les demandes de données à faible latence. Pour récupérer et utiliser un jeton de session, vous devez autoriser l'action `s3express:CreateSession` pour votre compartiment de répertoires dans une politique basée sur l'identité ou une stratégie de compartiment. Si vous accédez à S3 Express One Zone dans la console Amazon S3, via l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) ou à l'aide des kits AWS SDK, S3 Express One Zone crée une session en votre nom. Pour plus d'informations, consultez Autorisation `CreateSession` et Gestion des identités et des accès AWS (AWS IAM) pour S3 Express One Zone.

Pour créer une politique IAM et l'associer à un utilisateur ou rôle IAM (console)

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS et ouvrez la console de gestion IAM.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Politiques.
3. Choisissez Create Policy (Créer une politique).
4. Sélectionnez JSON.
5. Copiez la politique ci-dessous dans la fenêtre de l'éditeur de politique. Avant de créer des compartiments de répertoires ou d'utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone, vous devez accorder les autorisations nécessaires à votre rôle ou à vos utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM). Cet exemple de politique autorise l'accès à l'opération d'API `CreateSession` (à utiliser avec d'autres opérations d'API de point de terminaison zonal ou au niveau des objets) et à toutes les opérations d'API de point de terminaison régional (au niveau des compartiments). Cette politique autorise l'utilisation de l'opération d'API `CreateSession` avec tous les compartiments de répertoires, mais les opérations d'API de point de terminaison régional sont autorisées à être utilisées uniquement avec le compartiment de répertoires spécifié. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

   JSON

```
{
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement": [
         {
             "Sid": "AllowAccessRegionalEndpointAPIs",
             "Effect": "Allow",
             "Action": [
                 "s3express:DeleteBucket",
```

```
                "s3express:DeleteBucketPolicy",
                "s3express:CreateBucket",
                "s3express:PutBucketPolicy",
                "s3express:GetBucketPolicy",
                "s3express:ListAllMyDirectoryBuckets"
            ],

            "Resource": "arn:aws:s3express:us-
east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowCreateSession",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

6. Choisissez Suivant.
7. Nommez la politique.

> **Note**
>
> Les balises de compartiment ne sont pas prises en charge pour S3 Express One Zone.

8. Sélectionnez Create Policy (Créer une politique).
9. Maintenant que vous avez créé une politique IAM, vous pouvez l'attacher à un utilisateur IAM. Dans le volet de navigation, choisissez Politiques.
10. Dans la barre de recherche, saisissez le nom de la politique.
11. Dans le menu Actions, sélectionnez Attacher.
12. Sous Filtrer par type d'entité, sélectionnez Utilisateurs IAM ou Rôles.
13. Dans le champ de recherche, saisissez le nom de l'utilisateur ou du rôle que vous souhaitez utiliser.
14. Choisissez Attach Policy (Attacher une politique).

Étape 1 : configuration d'un point de terminaison d'un VPC de passerelle pour accéder aux compartiments de répertoires S3 Express One Zone

Vous pouvez accéder aux opérations d'API zonales et régionales via des points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) de passerelle. Les points de terminaison de passerelle permettent au trafic d'atteindre S3 Express One Zone sans passer par une passerelle NAT. Nous vous recommandons vivement d'utiliser des points de terminaison de passerelle, car ils fournissent le chemin réseau le plus optimal lorsque vous travaillez avec S3 Express One Zone. Vous pouvez accéder à des compartiments de répertoires S3 Express One Zone à partir de votre VPC sans passerelle Internet ni périphérique NAT pour votre VPC, sans frais supplémentaires. Utilisez la procédure suivante pour configurer un point de terminaison de passerelle qui se connecte à des compartiments de répertoires et des objets de la classe de stockage S3 Express One Zone.

Pour accéder à S3 Express One Zone, vous utilisez des points de terminaison régionaux et zonaux différents des points de terminaison Amazon S3 standard. Selon l'opération d'API Amazon S3 que vous utilisez, un point de terminaison zonal ou régional est requis. Pour obtenir la liste complète des opérations d'API prises en charge par type de point de terminaison, consultez Opérations d'API prises en charge par S3 Express One Zone. Vous devez accéder aux points de terminaison zonaux et régionaux via un point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) de passerelle.

Utilisez la procédure suivante pour créer un point de terminaison de passerelle qui se connecte à des compartiments de répertoires et des objets de la classe de stockage S3 Express One Zone.

Pour configurer un point de terminaison de VPC de passerelle

1. Ouvrez la console Amazon VPC à l'adresse https://console.aws.amazon.com/vpc/.
2. Dans le volet de navigation latéral, sous Cloud privé virtuel, choisissez Points de terminaison.
3. Choisissez Créer un point de terminaison.
4. Créez un nom pour votre point de terminaison.
5. Pour Service category (Catégorie de service), choisissez Services AWS.
6. Pour Services, effectuez une recherche avec le filtre Type=Passerelle, puis choisissez la case d'option à côté de com.amazonaws.***region***.s3express.
7. Pour VPC, choisissez le VPC dans lequel créer le point de terminaison.
8. Pour Configure route tables (Configurer les tables de routage), sélectionnez les tables de routage qui seront utilisées par le point de terminaison. Amazon VPC ajoute automatiquement une route pour pointer le trafic destiné au service vers l'interface réseau du point de terminaison.

9. Pour Politique, choisissez Accès complet afin d'autoriser toutes les opérations de tous les principaux sur toutes les ressources via le point de terminaison de VPC. Sinon, choisissez Personnalisé pour attacher une politique de point de terminaison de VPC qui contrôle les autorisations dont disposent les principaux pour effectuer des actions sur les ressources via le point de terminaison de VPC.
10. Choisissez Créer un point de terminaison.

Après avoir créé un point de terminaison de passerelle, vous pouvez utiliser les points de terminaison d'API régionaux et les points de terminaison d'API zonaux pour accéder aux compartiments de répertoires et aux objets de classe de stockage Amazon S3 Express One Zone.

Étape 2 : création d'un compartiment de répertoires S3 Express One Zone

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

   > **Note**
   >
   > Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Sous Configuration générale, consultez la Région AWS dans laquelle votre compartiment sera créé.

   Sous Type de compartiment, choisissez Répertoire.

> **Note**
>
> - Si vous avez choisi une région qui ne prend pas en charge les compartiments de répertoires, l'option Type de compartiment disparaît, et le type de compartiment est défini par défaut sur un compartiment à usage général. Pour créer un compartiment de répertoires, vous devez choisir une région prise en charge. Pour obtenir la liste des régions qui prennent en charge les compartiments de répertoires et la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone, consultez the section called "Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone".
> - Une fois que vous avez créé le compartiment, vous ne pouvez pas modifier son type.

> **Note**
>
> La zone de disponibilité ne peut pas être modifiée une fois le compartiment créé.

6. Pour Zone de disponibilité, choisissez une zone de disponibilité locale pour vos services de calcul. Pour obtenir la liste des zones de disponibilité qui prennent en charge les compartiments de répertoires et la classe de stockage S3 Express One Zone, consultez the section called "Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone".

   Sous Zone de disponibilité, cochez la case confirmant que vous comprenez qu'en cas de panne de la zone de disponibilité, vos données pourraient être indisponibles ou perdues.

   > **Important**
   >
   > Les compartiment de répertoires sont stockés sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité, mais ne stockent pas les données de manière redondante entre les zones de disponibilité.

7. Pour Nom du compartiment, entrez un nom pour votre compartiment de répertoires.

   Les règles suivantes s'appliquent pour nommer les compartiments de répertoires :

   - Doit être unique au sein de la zone choisie (zone de disponibilité AWS ou zone locale AWS).
   - Le nom doit contenir entre 3 (minimum) et 63 caractères (maximum), suffixe inclus.

- Doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
- Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Doit inclure le suffixe suivant : `--`*`zone-id`*`--x-s3`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `xn--`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-configurator`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `amzn-s3-demo-`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `-s3alias`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--ol-s3`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda de compartiment S3.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `.mrap`. Ce suffixe est réservé aux noms de point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3.

Un suffixe est automatiquement ajouté au nom de base que vous fournissez lorsque vous créez un compartiment de répertoires à l'aide de la console. Ce suffixe inclut l'ID de la zone de disponibilité que vous avez choisie.

Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

> **Important**
>
> N'ajoutez pas d'informations sensibles, notamment des numéros de compte, dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

8. Sous Propriété d'objets, le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé automatiquement, et toutes les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Pour les compartiments de répertoires, les listes ACL ne peuvent pas être activées.

   Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement chaque objet du compartiment à usage général et dispose d'un contrôle total sur ces derniers. Les listes ACL n'ont plus d'incidence sur les autorisations d'accès aux données du compartiment S3 à usage général. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

9. Sous Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, notez que les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment de répertoires sont automatiquement activés. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pour les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

10. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

    - Chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3)
    - Chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (SSE-KMS)

    Pour en savoir plus sur l'utilisation du chiffrement côté serveur Amazon S3 pour chiffrer vos données, consultez Protection et chiffrement des données.

    > **Important**
    >
    > Si vous utilisez l'option SSE-KMS pour votre configuration de chiffrement par défaut, vous êtes soumis aux quotas RPS (demandes par seconde) de AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    >
    > Lors de l'activation du chiffrement par défaut, il se peut que vous deviez mettre à jour votre stratégie de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes.

11. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), Activée apparaît sous Clé de compartiment. Les clés de compartiment S3 sont toujours activées lorsque vous configurez votre compartiment de répertoires pour qu'il utilise le chiffrement SSE-

S3 par défaut. Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.

Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

12. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (SSE-KMS), sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé AWS Key Management Service de l'une des manières suivantes ou créez-en une.

    - Pour choisir parmi la liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, et choisissez votre clé KMS sous AWS KMS keys disponibles.

      Seules vos clés gérées par le client apparaissent dans cette liste. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas pris en charge dans les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    - Pour saisir l'ARN ou l'alias de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de la AWS KMS key, puis saisissez l'ARN ou l'alias de votre clé KMS dans ARN AWS KMS key.
    - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

      Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

    > ⚠ Important
    >
    > - Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. De même, après avoir

spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer la clé gérée par le client pour la configuration SSE-KMS du compartiment.

Vous pouvez identifier la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration SSE-KMS du compartiment de la manière suivante :

- Effectuez une demande d'opération d'API `HeadObject` pour trouver la valeur de `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` dans la réponse.

Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.

- Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé KMS, puis saisir l'ARN de la clé KMS. Pour plus d'informations sur les autorisations entre comptes pour les clés KMS, consultez Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires.
- Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans des compartiments de répertoires, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS KMS avec Amazon S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires.

13. Choisissez Créer un compartiment. Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y ajouter des fichiers et des dossiers. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires".

Étape 3 : importation de données dans un compartiment de répertoires S3 Express One Zone

Pour effectuer cette étape, vous devez disposer d'un compartiment à usage général contenant des objets et situé dans la même Région AWS que votre compartiment de répertoires.

Après avoir créé un compartiment de répertoires dans Amazon S3, vous pouvez remplir le nouveau compartiment avec des données à l'aide de l'action d'importation dans la console Amazon S3. L'importation simplifie la copie de données dans des compartiments de répertoires en vous permettant de choisir un préfixe ou un compartiment à usage général à partir duquel importer les données sans avoir à spécifier tous les objets à copier individuellement. L'importation utilise S3 Batch Operations, qui copient les objets dans le préfixe ou le compartiment à usage général sélectionné. Vous pouvez suivre la progression de la tâche de la copie d'importation via la page de détails de la tâche S3 Batch Operations.

Pour utiliser l'action Importer

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région associée à la zone de disponibilité dans laquelle se trouve votre compartiment de répertoires.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Choisissez le bouton d'option en regard du nom du compartiment dans lequel vous souhaitez importer des objets.
5. Choisissez Importer.
6. Pour Source, entrez le compartiment à usage général (ou le chemin du compartiment, préfixe inclus) qui contient les objets que vous souhaitez importer. Pour choisir un compartiment à usage général existant dans une liste, choisissez Parcourir S3.
7. Dans la section Autorisations, vous pouvez choisir de générer automatiquement un rôle IAM. Vous pouvez également sélectionner un rôle IAM dans une liste ou saisir directement l'ARN d'un rôle IAM.

- Pour autoriser Amazon S3 à créer un nouveau rôle IAM en votre nom, choisissez Créer un nouveau rôle IAM.

  > **Note**
  >
  > Si vos objets sources sont chiffrés avec un chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), ne choisissez pas l'option Créer un nouveau rôle IAM. Spécifiez plutôt un rôle IAM existant disposant de l'autorisation `kms:Decrypt`.
  > Amazon S3 utilisera cette autorisation pour déchiffrer vos objets. Pendant le processus d'importation, Amazon S3 rechiffrera ensuite ces objets à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

- Pour choisir un rôle IAM existant dans une liste, choisissez Sélectionner parmi les rôles IAM existants.
- Pour spécifier un rôle IAM existant en entrant son Amazon Resource Name (ARN), choisissez Saisir l'ARN du rôle IAM, puis entrez l'ARN dans le champ correspondant.

8. Passez en revue les informations affichées dans les sections Destination et Paramètres de l'objet copié. Si les informations de la section Destination sont correctes, choisissez Importer pour démarrer la tâche de copie.

   La console Amazon S3 affiche le statut de votre nouvelle tâche sur la page Opérations par lot. Pour plus d'informations sur la tâche, choisissez le bouton d'option à côté du nom de la tâche, puis dans le menu Actions, choisissez Afficher les détails. Pour ouvrir le compartiment de répertoires dans lequel les objets seront importés, choisissez Afficher la destination de l'importation.

Étape 4 : chargement manuel d'objets dans votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone

Vous pouvez aussi charger des objets manuellement dans votre compartiment de répertoires.

Pour charger manuellement des objets

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans la barre de navigation en haut à droite de la page, choisissez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région associée à la zone de disponibilité dans laquelle se trouve votre compartiment de répertoires.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger vos dossiers ou fichiers.

> **Note**
>
> Si vous avez choisi le même compartiment de répertoires que celui que vous avez utilisé dans les étapes précédentes de ce didacticiel, votre compartiment de répertoires contient les objets qui ont été chargés à partir de l'outil d'importation. Notez que ces objets sont désormais stockés dans la classe de stockage S3 Express One Zone.

5. Dans l'onglet Objets, choisissez Charger.
6. Sur la page Charger, procédez de l'une des manières suivantes :
   - Faites glisser et déposez les fichiers et les dossiers dans la fenêtre de chargement.
   - Choisissez Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier, puis choisissez les fichiers ou les dossiers à charger et sélectionnez Ouvrir ou Charger.
7. Sous Sommes de contrôle, choisissez la fonction de somme de contrôle que vous souhaitez utiliser.

> **Note**
>
> Nous recommandons d'utiliser CRC32 et CRC32C pour optimiser les performances avec la classe de stockage S3 Express One Zone. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques en matière de sommes de contrôle supplémentaires S3.

   (Facultatif) Si vous importez un seul objet d'une taille inférieure à 16 Mo, vous pouvez également spécifier une valeur de somme de contrôle précalculée. Lorsque vous fournissez une valeur précalculée, Amazon S3 la compare à la valeur calculée à l'aide de la fonction de somme de contrôle sélectionnée. Si les valeurs ne correspondent pas, le chargement ne démarrera pas.
8. Les options des sections Autorisations et Propriétés sont automatiquement définies selon les paramètres par défaut et ne peuvent pas être modifiées. Le blocage de l'accès public est

automatiquement activé, et la gestion des versions S3 ainsi que le verrouillage d'objet S3 ne peuvent pas être activés pour les compartiments de répertoires.

(Facultatif) Si vous souhaitez ajouter des métadonnées sous forme de paires clé-valeur aux objets, développez la section Propriétés, puis dans la section Métadonnées, choisissez Ajouter des métadonnées.

9. Pour charger les fichiers et dossiers répertoriés, choisissez Charger.

   Amazon S3 charge les objets et les dossiers. Lorsque le chargement est terminé, un message de réussite s'affiche sur la page Charger : statut.

   Vous avez créé avec succès un compartiment de répertoires et y avez chargé des objets.

Étape 5 : vidage de votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone

Vous pouvez vider un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3.

Pour vider un compartiment de répertoires.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut à droite de la page, choisissez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région associée à la zone de disponibilité dans laquelle se trouve votre compartiment de répertoires.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Choisissez la case d'option située à côté du nom du compartiment à vider, puis choisissez Vider.
5. Dans la page Empty bucket (Vider le compartiment), confirmez que vous souhaitez vider le compartiment en saisissant **`permanently delete`** dans le champ de texte, puis choisissez Empty (Vider).
6. Surveillez la progression du processus de vidage du compartiment sur la page Vider le compartiment : état.

Étape 6 : suppression de votre compartiment de répertoires S3 Express One Zone

Une fois que vous avez vidé votre compartiment de répertoires et que vous avez abandonné tous les chargements partitionnés en cours, vous pouvez supprimer le compartiment à l'aide de la console Amazon S3.

Pour supprimer un compartiment de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut à droite de la page, choisissez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région associée à la zone de disponibilité dans laquelle se trouve votre compartiment de répertoires.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Dans la liste Compartiments de répertoires, choisissez la case d'option située à côté du compartiment que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Supprimer.
6. Sur la page Supprimer le compartiment, saisissez le nom du compartiment dans le champ de texte pour confirmer la suppression de ce compartiment.

   > **Important**
   >
   > La suppression d'un compartiment de répertoires ne peut pas être annulée.

7. Pour supprimer votre compartiment de répertoires, choisissez Supprimer le compartiment.

Étapes suivantes

Dans ce didacticiel, vous avez appris à créer un compartiment de répertoires et à utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone. Au terme ce didacticiel, vous pourrez explorer les services AWS connexes à utiliser avec la classe de stockage S3 Express One Zone.

Vous pouvez utiliser les Services AWS suivants avec la classe de stockage S3 Express One Zone pour prendre en charge votre cas d'utilisation spécifique à faible latence.

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) : Amazon EC2 offre une capacité de calcul sécurisée et évolutive dans le AWS Cloud. En utilisant Amazon EC2, vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel au départ, ce qui vous permet de développer et de déployer des applications plus rapidement. Vous pouvez utiliser Amazon EC2 pour lancer autant de serveurs virtuels que nécessaire, configurer la sécurité et les réseaux, et gérer le stockage.
- AWS Lambda – Lambda est un service de calcul qui vous permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Vous configurez des paramètres de notification sur un

compartiment et accordez à Amazon S3 l'autorisation d'invoquer une fonction sur la stratégie d'autorisations basée sur une ressource de la fonction.

- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) : Amazon EKS est un service géré qui évite d'avoir à installer, exploiter et gérer votre propre plan de contrôle Kubernetes sur AWS. Kubernetes est un système open source qui automatise la gestion, la mise à l'échelle et le déploiement des applications conteneurisées.
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) : Amazon ECS est un service d'orchestration de conteneurs entièrement géré qui vous permet de déployer, de gérer et de mettre à l'échelle aisément des applications conteneurisées.
- Amazon EMR : Amazon EMR est une plateforme de cluster gérée qui simplifie l'exécution des infrastructures de big data, telles qu'Apache Hadoop et Apache Spark sur AWS pour traiter et analyser de grandes quantités de données.
- Amazon Athena : Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des données directement dans Amazon S3 à l'aide du langage SQL standard. Vous pouvez également utiliser Athena pour exécuter de façon interactive l'analytique des données à l'aide d'Apache Spark sans avoir à planifier, configurer ni gérer de ressources. Lorsque vous exécutez des applications Apache Spark sur Athena, vous soumettez du code Spark pour traitement et recevez directement les résultats.
- Catalogue de données AWS Glue : AWS Glue service d'intégration de données sans serveur qui facilite la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données de plusieurs sources pour les utilisateurs d'analytique. Vous pouvez utiliser AWS Glue pour l'analytique, le machine learning et le développement d'applications. AWS Le catalogue de données Glue est un référentiel centralisé qui stocke les métadonnées relatives aux jeux de données de votre organisation. Il sert d'index pour l'emplacement, le schéma et les métriques d'exécution de vos sources de données.
- Entraînement de modèle Amazon SageMaker Runtime : Amazon SageMaker Runtime est un service de machine learning entièrement géré. Avec SageMaker Runtime, les scientifiques des données et les développeurs peuvent développer et entraîner des modèles de machine learning rapidement et facilement, puis les déployer directement dans un environnement hébergé prêt pour la production.

Pour plus d'informations sur S3 Express One Zone, consultez les sections Qu'est-ce que S3 Express One Zone ? et En quoi S3 Express One Zone est-il différent ?

Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone

Une zone de disponibilité est un ou plusieurs centres de données discrets dotés d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants dans une Région AWS. Pour optimiser les récupérations à faible latence, les objets de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone sont stockés de manière redondante dans des compartiments de répertoires S3 dans une zone de disponibilité unique locale à votre charge de travail de calcul. Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous choisissez la zone de disponibilité et la Région AWS où votre compartiment figurera.

AWS mappe les zones de disponibilité physiques de manière aléatoire avec les noms des zones de disponibilité pour chaque Compte AWS. Cette approche permet de répartir les ressources entre les zones de disponibilité dans une Région AWS, au lieu de concentrer les ressources dans la première zone de disponibilité de chaque région. Par conséquent, il est possible que la zone de disponibilité `us-east-1a` de votre Compte AWS ne représente pas le même emplacement physique que `us-east-1a` pour un autre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Régions et zones de disponibilité dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Pour coordonner les zones de disponibilité entre les comptes, vous devez utiliser un ID de zone de disponibilité, qui représente l'identifiant unique et cohérent d'une zone de disponibilité. Par exemple, `use1-az1` est l'ID de zone de disponibilité de la région `us-east-1` dont l'emplacement physique est identique dans chaque Compte AWS. L'illustration suivante montre comment les ID de zone de disponibilité sont les mêmes pour tous les comptes, même si les noms des zones de disponibilité peuvent être mappés différemment pour chaque compte.



Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. S3 Express One Zone est conçu pour garantir une disponibilité de 99,95 % au sein d'une même zone de disponibilité et s'appuie sur le contrat de niveau de service Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Zones de disponibilité

Le tableau suivant montre les régions et les zones de disponibilité prises en charge par S3 Express One Zone :

Nom de la région	Code région	ID de zone de disponibilité				
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1	use1-az4				
		use1-az5				
		use1-az6				
USA Est (Ohio)	us-east-2	use2-az1				
		use2-az2				
USA Ouest (Oregon)	us-west-2	usw2-az1				
		usw2-az3				
		usw2-az4				
Asie-Pacifique (Mumbai)	ap-south-1	aps1-az1				
		aps1-az3				
Asie-Pacifique (Tokyo)	ap-northeast-1	apne1-az1				
		apne1-az4				
Europe (Irlande)	eu-west-1	euw1-az1				
		euw1-az3				

Nom de la région	Code région	ID de zone de disponibilité				
Europe (Stockholm)	`eu-north-1`	`eun1-az1`				
		`eun1-az2`				
		`eun1-az3`				

Mise en réseau des compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité

Les rubriques suivantes décrivent les exigences de mise en réseau pour accéder à S3 Express One Zone à l'aide d'un point de terminaison de VPC de passerelle.

Rubriques

- Points de terminaison des compartiment de répertoire situés dans des zones de disponibilité
- Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle

Points de terminaison des compartiment de répertoire situés dans des zones de disponibilité

Le tableau suivant indique les points de terminaison d'API régionaux et zonaux disponibles pour chaque région et zone de disponibilité.

Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle

Utilisez la procédure suivante pour créer un point de terminaison de passerelle qui se connecte à des compartiments de répertoires et des objets de classe de stockage Amazon S3 Express One Zone.

Pour configurer un point de terminaison de VPC de passerelle

1. Ouvrez la console Amazon VPC.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Points de terminaison.
3. Choisissez Créer un point de terminaison.
4. Créez un nom pour votre point de terminaison.
5. Pour Service category (Catégorie de service), choisissez Services AWS.

6. Pour Services, ajoutez le filtre Type=Passerelle, puis choisissez le bouton d'option à côté de com.amazonaws.***région***.s3express.
7. Pour VPC, choisissez le VPC dans lequel créer le point de terminaison.
8. Pour Configure route tables (Configurer les tables de routage), sélectionnez les tables de routage qui seront utilisées par le point de terminaison. Amazon VPC ajoute automatiquement une route pour pointer le trafic destiné au service vers l'interface réseau du point de terminaison.
9. Pour Politique, choisissez Accès complet afin d'autoriser toutes les opérations de tous les principaux sur toutes les ressources via le point de terminaison de VPC. Sinon, choisissez Personnalisé pour attacher une politique de point de terminaison de VPC qui contrôle les autorisations dont disposent les principaux pour effectuer des actions sur les ressources via le point de terminaison de VPC.
10. (Facultatif) Pour ajouter une balise, choisissez Ajouter une nouvelle balise et entrez la clé et la valeur de la balise.
11. Choisissez Créer un point de terminaison.

Après avoir créé un point de terminaison de passerelle, vous pouvez utiliser les points de terminaison d'API régionaux et les points de terminaison d'API zonaux pour accéder aux compartiments de répertoires et aux objets de classe de stockage Amazon S3 Express One Zone.

Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité

Pour commencer à utiliser la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone, vous devez créer un compartiment de répertoires. La classe de stockage S3 Express One Zone peut être utilisée uniquement avec des compartiments de répertoires. Elle prend en charge les cas d'utilisation à faible latence et accélère le traitement des données au sein d'une même zone de disponibilité. Si votre application est sensible aux performances et peut bénéficier d'une latence inférieure à dix millisecondes pour les demandes `PUT` et `GET`, nous vous recommandons de créer un compartiment de répertoires afin de pouvoir utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone.

Il existe deux types de compartiments Amazon S3 : les compartiments à usage général et les compartiments de répertoires. Vous devez choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos exigences de performances. Les compartiments à usage général constituent le type de compartiment S3 d'origine. Les compartiments à usage général sont recommandés pour la plupart des cas d'utilisation et des modèles d'accès. Ils autorisent le stockage d'objets dans toutes les classes de stockage, à l'exception de S3 Express One Zone. Pour plus

d'informations sur les compartiments à usage général, consultez Présentation des compartiments à usage général.

Les compartiments de répertoires utilisent la classe de stockage S3 Express One Zone, conçue pour être utilisée pour les charges de travail ou les applications critiques en termes de performances qui nécessitent une latence constante inférieure à dix millisecondes. S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 dans laquelle vous pouvez sélectionner une zone de disponibilité unique avec la possibilité de regrouper le stockage d'objets et les ressources de calcul, ce qui assure la vitesse d'accès la plus élevée possible. Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous pouvez éventuellement spécifier une Région AWS et une zone de disponibilité locale pour vos instances de calcul Amazon EC2, Amazon Elastic Kubernetes Service ou Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) afin d'optimiser les performances.

Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. S3 Express One Zone est conçu pour garantir une disponibilité de 99,95 % au sein d'une même zone de disponibilité et s'appuie sur le contrat de niveau de service Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Zones de disponibilité

Les compartiments de répertoires organisent les données de manière hiérarchique dans des répertoires, contrairement à la structure de stockage horizontale des compartiments à usage général. Il n'existe pas de limite de préfixe pour les compartiments de répertoires et les répertoires individuels peuvent faire l'objet d'une mise à l'échelle horizontale.

Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

Noms des compartiments de répertoires

Les noms des compartiments de répertoires doivent suivre ce format et respecter les règles de dénomination des compartiments de répertoires :

```
bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Par exemple, le nom de compartiment de répertoires suivant contient l'ID de zone de disponibilité `usw2-az1` :

```
bucket-base-name--usw2-az1--x-s3
```

Pour plus d'informations sur les règles de dénomination des compartiments de répertoires, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

   > **Note**
   >
   > Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Sous Configuration générale, consultez la Région AWS dans laquelle votre compartiment sera créé.

   Sous Type de compartiment, choisissez Répertoire.

   > **Note**
   >
   > - Si vous avez choisi une région qui ne prend pas en charge les compartiments de répertoires, l'option Type de compartiment disparaît, et le type de compartiment est défini par défaut sur un compartiment à usage général. Pour créer un compartiment de répertoires, vous devez choisir une région prise en charge. Pour obtenir la liste des régions qui prennent en charge les compartiments de répertoires et la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone, consultez the section called "Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone".
   > - Une fois que vous avez créé le compartiment, vous ne pouvez pas modifier son type.

> **Note**
>
> La zone de disponibilité ne peut pas être modifiée une fois le compartiment créé.

6. Pour Zone de disponibilité, choisissez une zone de disponibilité locale pour vos services de calcul. Pour obtenir la liste des zones de disponibilité qui prennent en charge les compartiments de répertoires et la classe de stockage S3 Express One Zone, consultez the section called "Régions et zones de disponibilité S3 Express One Zone".

   Sous Zone de disponibilité, cochez la case confirmant que vous comprenez qu'en cas de panne de la zone de disponibilité, vos données pourraient être indisponibles ou perdues.

   > **Important**
   >
   > Les compartiment de répertoires sont stockés sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité, mais ne stockent pas les données de manière redondante entre les zones de disponibilité.

7. Pour Nom du compartiment, entrez un nom pour votre compartiment de répertoires.

   Les règles suivantes s'appliquent pour nommer les compartiments de répertoires :

   - Doit être unique au sein de la zone choisie (zone de disponibilité AWS ou zone locale AWS).
   - Le nom doit contenir entre 3 (minimum) et 63 caractères (maximum), suffixe inclus.
   - Doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
   - Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
   - Doit inclure le suffixe suivant : `--`*`zone-id`*`--x-s3`.
   - Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `xn--`.
   - Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-`.
   - Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-configurator`.
   - Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `amzn-s3-demo-`.
   - Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `-s3alias`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--ol-s3`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda de compartiment S3.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `.mrap`. Ce suffixe est réservé aux noms de point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3.

Un suffixe est automatiquement ajouté au nom de base que vous fournissez lorsque vous créez un compartiment de répertoires à l'aide de la console. Ce suffixe inclut l'ID de la zone de disponibilité que vous avez choisie.

Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

> **Important**
>
> N'ajoutez pas d'informations sensibles, notamment des numéros de compte, dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

8. Sous Propriété d'objets, le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé automatiquement, et toutes les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Pour les compartiments de répertoires, les listes ACL ne peuvent pas être activées.

   Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement chaque objet du compartiment à usage général et dispose d'un contrôle total sur ces derniers. Les listes ACL n'ont plus d'incidence sur les autorisations d'accès aux données du compartiment S3 à usage général. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

9. Sous Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, notez que les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment de répertoires sont automatiquement activés. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pour les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

10. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

    - Chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3)
    - Chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (SSE-KMS)

    Pour en savoir plus sur l'utilisation du chiffrement côté serveur Amazon S3 pour chiffrer vos données, consultez Protection et chiffrement des données.

    > **Important**
    >
    > Si vous utilisez l'option SSE-KMS pour votre configuration de chiffrement par défaut, vous êtes soumis aux quotas RPS (demandes par seconde) de AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    > Lors de l'activation du chiffrement par défaut, il se peut que vous deviez mettre à jour votre stratégie de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes.

11. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), Activée apparaît sous Clé de compartiment. Les clés de compartiment S3 sont toujours activées lorsque vous configurez votre compartiment de répertoires pour qu'il utilise le chiffrement SSE-S3 par défaut. Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.

    Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

12. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (SSE-KMS), sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé AWS Key Management Service de l'une des manières suivantes ou créez-en une.

    - Pour choisir parmi la liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, et choisissez votre clé KMS sous AWS KMS keys disponibles.

      Seules vos clés gérées par le client apparaissent dans cette liste. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas pris en charge dans les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    - Pour saisir l'ARN ou l'alias de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de la AWS KMS key, puis saisissez l'ARN ou l'alias de votre clé KMS dans ARN AWS KMS key.
    - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

      Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

    > ⚠ Important
    >
    > - Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. De même, après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer la clé gérée par le client pour la configuration SSE-KMS du compartiment.
    >
    >   Vous pouvez identifier la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration SSE-KMS du compartiment de la manière suivante :
    >
    >   - Effectuez une demande d'opération d'API `HeadObject` pour trouver la valeur de `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` dans la réponse.
    >
    >   Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.
    > - Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les

100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé KMS, puis saisir l'ARN de la clé KMS. Pour plus d'informations sur les autorisations entre comptes pour les clés KMS, consultez Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires.

- Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans des compartiments de répertoires, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS KMS avec Amazon S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires.

13. Choisissez Créer un compartiment. Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y ajouter des fichiers et des dossiers. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires".

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Go

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Go.

Example

```
var bucket = "..."

func runCreateBucket(c *s3.Client) {
    resp, err := c.CreateBucket(context.Background(), &s3.CreateBucketInput{
```

```
        Bucket: &bucket,
        CreateBucketConfiguration: &types.CreateBucketConfiguration{
            Location: &types.LocationInfo{
                Name: aws.String("usw2-az1"),
                Type: types.LocationTypeAvailabilityZone,
            },
            Bucket: &types.BucketInfo{
                DataRedundancy: types.DataRedundancySingleAvailabilityZone,
                Type:           types.BucketTypeDirectory,
            },
        },
    })
    var terr *types.BucketAlreadyOwnedByYou
    if errors.As(err, &terr) {
        fmt.Printf("BucketAlreadyOwnedByYou: %s\n", aws.ToString(terr.Message))
        fmt.Printf("noop...\n")
        return
    }
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    fmt.Printf("bucket created at %s\n", aws.ToString(resp.Location))
}
```

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK for Java 2.x.

Example

```
public static void createBucket(S3Client s3Client, String bucketName) {

    //Bucket name format is {base-bucket-name}--{az-id}--x-s3
    //example: doc-example-bucket--usw2-az1--x-s3 is a valid name for a directory
 bucket created in
    //Region us-west-2, Availability Zone 2

    CreateBucketConfiguration bucketConfiguration =
 CreateBucketConfiguration.builder()
             .location(LocationInfo.builder()
                     .type(LocationType.AVAILABILITY_ZONE)
```

```
                    .name("usw2-az1").build()) //this must match the Region and
Availability Zone in your bucket name
            .bucket(BucketInfo.builder()
                   .type(BucketType.DIRECTORY)
                   .dataRedundancy(DataRedundancy.SINGLE_AVAILABILITY_ZONE)
                   .build()).build();
   try {

            CreateBucketRequest bucketRequest =
CreateBucketRequest.builder().bucket(bucketName).createBucketConfiguration(bucketConfigurat
            CreateBucketResponse response = s3Client.createBucket(bucketRequest);
            System.out.println(response);
   }

   catch (S3Exception e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
        }
   }
```

AWS SDK pour JavaScript

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour JavaScript.

Example

```
// file.mjs, run with Node.js v16 or higher
// To use with the preview build, place this in a folder
// inside the preview build directory, such as /aws-sdk-js-v3/workspace/

import { S3 } from "@aws-sdk/client-s3";

const region = "us-east-1";
const zone = "use1-az4";
const suffix = `${zone}--x-s3`;

const s3 = new S3({ region });

const bucketName = `...--${suffix}`;

const createResponse = await s3.createBucket(
```

```
    { Bucket: bucketName,
      CreateBucketConfiguration: {Location: {Type: "AvailabilityZone", Name: zone},
      Bucket: { Type: "Directory", DataRedundancy: "SingleAvailabilityZone" }}
    }
   );
```

SDK pour .NET

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit SDK pour .NET.

Example

```
using (var amazonS3Client = new AmazonS3Client())
{
    var putBucketResponse = await amazonS3Client.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
    {

       BucketName = "DOC-EXAMPLE-BUCKET--usw2-az1--x-s3",
       PutBucketConfiguration = new PutBucketConfiguration
       {
         BucketInfo = new BucketInfo { DataRedundancy =
 DataRedundancy.SingleAvailabilityZone, Type = BucketType.Directory },
         Location = new LocationInfo { Name = "usw2-az1", Type =
 LocationType.AvailabilityZone }
       }
     }).ConfigureAwait(false);
}
```

SDK for PHP

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK for PHP.

Example

```
require 'vendor/autoload.php';

$s3Client = new S3Client([

    'region'      => 'us-east-1',
]);
```

```
$result = $s3Client->createBucket([
    'Bucket' => 'doc-example-bucket--use1-az4--x-s3',
    'CreateBucketConfiguration' => [
        'Location' => ['Name'=> 'use1-az4', 'Type'=> 'AvailabilityZone'],
        'Bucket' => ["DataRedundancy" => "SingleAvailabilityZone" ,"Type" =>
 "Directory"]   ],
]);
```

SDK for Python

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

Example

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def create_bucket(s3_client, bucket_name, availability_zone):
    '''
    Create a directory bucket in a specified Availability Zone

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket to create; for example, 'doc-example-bucket--usw2-
az1--x-s3'
    :param availability_zone: String; Availability Zone ID to create the bucket in,
 for example, 'usw2-az1'
    :return: True if bucket is created, else False
    '''

    try:
        bucket_config = {
                'Location': {
                    'Type': 'AvailabilityZone',
                    'Name': availability_zone
                },
                'Bucket': {
                    'Type': 'Directory',
                    'DataRedundancy': 'SingleAvailabilityZone'
                }
            }
        s3_client.create_bucket(
```

```
            Bucket = bucket_name,
            CreateBucketConfiguration = bucket_config
        )
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True


if __name__ == '__main__':
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    region = 'us-west-2'
    availability_zone = 'usw2-az1'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    create_bucket(s3_client, bucket_name, availability_zone)
```

SDK for Ruby

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Ruby.

Example

```
s3 = Aws::S3::Client.new(region:'us-west-2')
s3.create_bucket(
  bucket: "bucket_base_name--az_id--x-s3",
  create_bucket_configuration: {
    location: { name: 'usw2-az1', type: 'AvailabilityZone' },
    bucket: { data_redundancy: 'SingleAvailabilityZone', type: 'Directory' }
  }
)
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous devez fournir les détails de configuration et utiliser la convention de dénomination suivante : *bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3

```
aws s3api create-bucket
```

```
--bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
--create-bucket-configuration 'Location={Type=AvailabilityZone,Name=usw2-
az1},Bucket={DataRedundancy=SingleAvailabilityZone,Type=Directory}'
--region us-west-2
```

Pour plus d'informations, consultez create-bucket dans l'AWS Command Line Interface.

Points de terminaison régionaux et zonaux pour les compartiments de répertoires d'une zone de disponibilité

Pour accéder aux objets et aux compartiment de répertoires stockés dans S3 Express One Zone, utilisez des points de terminaison d'un VPC de passerelle. Les compartiments de répertoires utilisent des points de terminaison d'API régionaux et zonaux. Selon l'opération d'API Amazon S3 que vous utilisez, un point de terminaison régional ou zonal est requis. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de points de terminaison de passerelle.

Les opérations d'API de niveau compartiment (ou plan de contrôle) sont disponibles via les points de terminaison régionaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison régional. `CreateBucket` et `DeleteBucket` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison régional.

Lorsque vous créez des compartiment de répertoires stockés dans S3 Express One Zone, vous choisissez la zone de disponibilité dans laquelle le compartiment figurera. Vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal pour charger et gérer les objets dans votre compartiment de répertoires.

Les opérations d'API de niveau objet (ou plan de données) sont disponibles via les points de terminaison zonaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison zonal. `CreateSession` et `PutObject` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison zonal.

Optimisation des performances de S3 Express One Zone

Amazon S3 Express One Zone est une classe de stockage S3 à zone de disponibilité (AZ) unique, à hautes performances, spécialement conçue pour fournir un accès aux données constant en moins de dix millisecondes pour vos applications les plus sensibles à la latence. S3 Express One Zone est la première classe de stockage S3 qui vous permet de regrouper des ressources AWS de calcul et de stockage d'objets hautes performances, telles qu'Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Kubernetes Service et Amazon Elastic Container Service, au sein d'une même zone de disponibilité.

Le regroupement des ressources de stockage et de calcul optimise les performances et les coûts de calcul et augmente la vitesse de traitement des données.

S3 Express One Zone offre une élasticité des performances similaire à celle des autres classes de stockage S3, mais avec des latences du premier octet constantes de demande de lecture et d'écriture en moins de dix millisecondes, jusqu'à 10 fois plus rapides que S3 Standard. S3 Express One Zone est entièrement conçu pour prendre en charge un débit en rafale jusqu'à des niveaux d'agrégation très élevés. La classe de stockage S3 Express One Zone utilise une architecture personnalisée pour optimiser les performances et garantir une faible latence des demandes en stockant les données sur du matériel à hautes performances. Le protocole d'objet pour S3 Express One Zone a été amélioré afin de rationaliser l'authentification et la surcharge de métadonnées.

Pour réduire davantage la latence et prendre en charge jusqu'à 2 millions de lectures et jusqu'à 200 000 écritures par seconde, S3 Express One Zone stocke les données dans un compartiment de répertoires Amazon S3. Par défaut, chaque compartiment de répertoires prend en charge jusqu'à 200 000 lectures et 100 000 écritures par seconde. Si votre charge de travail nécessite des limites de transactions par seconde supérieures aux limites par défaut, vous pouvez demander à les augmenter auprès de l'AWS Support.

La combinaison d'un matériel et de logiciels spécialement conçus à hautes performances, offrant une vitesse d'accès aux données de l'ordre de quelques millisecondes, et de compartiments de répertoires pouvant être mis à l'échelle pour un grand nombre de transactions par seconde fait de S3 Express One Zone la meilleure classe de stockage Amazon S3 pour les opérations exigeantes en termes de demandes ou les applications critiques en matière de performances.

Les rubriques suivantes décrivent les bonnes pratiques à suivre et les modèles de conception pour optimiser les performances des applications qui utilisent la classe de stockage S3 Express One Zone.

Rubriques

- Bonnes pratiques pour optimiser les performances de S3 Express One Zone

Bonnes pratiques pour optimiser les performances de S3 Express One Zone

Lors du développement d'applications qui chargent et récupèrent les objets depuis Amazon S3 Express One Zone, suivez nos bonnes pratiques pour optimiser les performances. Pour utiliser la classe de stockage S3 Express One Zone, vous devez créer un compartiment de répertoires S3. La classe de stockage S3 Express One Zone n'est pas prise en charge pour une utilisation avec les compartiments S3 à usage général.

Pour accéder aux directives d'optimisation des performances relatives à toutes les autres classes de stockage Amazon S3 et aux compartiments à usage général S3, consultez Modèles de conception des bonnes pratiques : optimisation des performances d'Amazon S3.

Pour optimiser les performances et la capacité de mise à l'échelle de la classe de stockage S3 Express One Zone et des compartiments de répertoires pour les charges de travail à grande échelle, il est important de comprendre en quoi les compartiments de répertoires fonctionnent différemment des compartiments à usage général. Nous vous proposons ensuite de bonnes pratiques pour aligner vos applications sur le fonctionnement des compartiments de répertoires.

Fonctionnement des compartiments de répertoires

La classe de stockage Amazon S3 Express One Zone peut prendre en charge des charges de travail comportant jusqu'à deux millions de transactions GET et jusqu'à 200 000 transactions PUT par seconde (TPS) par compartiment de répertoires. Avec S3 Express One Zone, les données sont stockées dans des compartiments de répertoires S3 situés dans des zones de disponibilité. Les objets des compartiments de répertoires sont accessibles dans un espace de noms hiérarchique, semblable à un système de fichiers, contrairement aux compartiments à usage général S3 qui disposent d'un espace de noms plat. Contrairement aux compartiments à usage général, les compartiments de répertoires organisent les clés de manière hiérarchique dans des répertoires plutôt qu'avec des préfixes. Un préfixe est une chaîne de caractères au début du nom de la clé d'objet. Vous pouvez utiliser des préfixes pour organiser vos données et gérer une architecture plate de stockage d'objets dans des compartiments à usage général. Pour plus d'informations, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.

Dans les compartiments de répertoires, les objets sont organisés dans un espace de noms hiérarchique en utilisant la barre oblique (`/`) comme seul délimiteur pris en charge. Lorsque vous chargez un objet avec une clé comme `dir1/dir2/file1.txt`, les répertoires `dir1/` et `dir2/` sont automatiquement créés et gérés par Amazon S3. Les répertoires sont créés pendant l'opération `PutObject` ou `CreateMultiPartUpload` et automatiquement supprimés lorsqu'ils sont vidés après l'opération `DeleteObject` ou `AbortMultiPartUpload`. Le nombre d'objets et de sous-répertoires dans un répertoire n'est pas plafonné.

Les répertoires créés lorsque des objets sont chargés dans des compartiments de répertoires peuvent être mis à l'échelle instantanément afin de réduire les risques d'erreur HTTP `503 (Slow Down)`. Cette mise à l'échelle automatique permet à vos applications de mettre en parallèle les demandes de lecture et d'écriture dans et entre les répertoires, selon les besoins. Pour S3 Express One Zone, les répertoires sont conçus pour prendre en charge le nombre maximal de demandes d'un compartiment de répertoires. Il n'est pas nécessaire de randomiser les préfixes de clé pour

optimiser les performances, car le système répartit automatiquement les objets pour équilibrer la charge. Les clés ne sont donc pas stockées par ordre lexicographique dans les compartiments de répertoires. En revanche, dans les compartiments à usage général S3, les clés qui sont plus proches lexicographiquement sont plus susceptibles de se trouver sur le même serveur.

Pour plus d'exemples d'opérations sur des compartiments de répertoires et d'interactions avec les répertoires, consultez Exemples d'opérations sur des compartiments de répertoires et d'interactions avec les répertoires.

Bonnes pratiques

Adoptez les bonnes pratiques pour optimiser les performances de votre compartiment de répertoires et mettre à l'échelle vos charges de travail au fil du temps.

Utiliser des répertoires contenant de nombreuses entrées (objets ou sous-répertoires)

Les compartiments de répertoires offrent des performances élevées par défaut pour toutes les charges de travail. Pour optimiser davantage les performances de certaines opérations, la consolidation d'un grand nombre d'entrées (objets ou sous-répertoires) dans des répertoires permet de réduire le temps de latence et d'augmenter le taux de demandes :

- Les opérations d'API mutantes, comme `PutObject`, `DeleteObject`, `CreateMultiPartUpload` et `AbortMultiPartUpload`, atteignent des performances optimales lorsqu'elles sont mises en œuvre avec un nombre réduit de répertoires plus denses contenant des milliers d'entrées, plutôt qu'avec un grand nombre de petits répertoires.
- Les opérations `ListObjectsV2` sont plus performantes lorsqu'il y a moins de répertoires à parcourir pour remplir une page de résultats.

Ne pas utiliser d'entropie dans les préfixes

Dans les opérations Amazon S3, l'entropie fait référence au caractère aléatoire de la dénomination des préfixes qui permet de répartir les charges de travail de manière uniforme sur les partitions de stockage. Cependant, étant donné que les compartiments de répertoires gèrent en interne la répartition de la charge, il n'est pas recommandé de recourir à l'entropie dans les préfixes pour améliorer les performances. En effet, pour les compartiments de répertoires, l'entropie peut ralentir les demandes en ne réutilisant pas les répertoires déjà créés.

Un modèle de clé comme `$HASH/directory/object` pourrait finir par créer de nombreux répertoires intermédiaires. Dans l'exemple suivant, tous les `job-1` sont des répertoires différents

puisque leurs parents sont différents. Les répertoires seront rares et les demandes de mutation et de liste seront plus lentes. Dans cet exemple, il existe 12 répertoires intermédiaires qui ont tous une seule entrée.

```
s3://my-bucket/0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661/job-1/file1

s3://my-bucket/92eb5ffee6ae2fec3ad71c777531578f/job-1/file2

s3://my-bucket/4a8a08f09d37b73795649038408b5f33/job-1/file3

s3://my-bucket/8277e0910d750195b448797616e091ad/job-1/file4

s3://my-bucket/e1671797c52e15f763380b45e841ec32/job-1/file5

s3://my-bucket/8fa14cdd754f91cc6554c9e71929cce7/job-1/file6
```

Pour améliorer les performances, nous pouvons supprimer le composant `$HASH` et autoriser `job-1` à devenir un répertoire unique, et améliorer ainsi la densité du répertoire. Dans l'exemple suivant, l'unique répertoire intermédiaire qui comprend six entrées peut améliorer les performances par rapport à l'exemple précédent.

```
s3://my-bucket/job-1/file1

s3://my-bucket/job-1/file2

s3://my-bucket/job-1/file3

s3://my-bucket/job-1/file4

s3://my-bucket/job-1/file5

s3://my-bucket/job-1/file6
```

Ce gain de performances s'explique par le fait que lorsqu'une clé d'objet est créée et que son nom inclut un répertoire, celui-ci est automatiquement créé pour l'objet. Les chargements d'objets ultérieurs vers ce même répertoire ne nécessitent pas la création du répertoire, ce qui réduit la latence lors des chargements d'objets vers les répertoires existants.

Utiliser un séparateur autre que le délimiteur / pour séparer les parties de votre clé si vous n'avez pas besoin de regrouper des objets de manière logique pendant les appels **`ListObjectsV2`**

Étant donné que le délimiteur `/` est traité de manière particulière pour les compartiments de répertoires, il doit être utilisé à bon escient. Même si les compartiments de répertoires ne classent pas les objets par ordre lexicographique, les objets d'un répertoire sont tout de même regroupés dans les sorties `ListObjectsV2`. Si vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, vous pouvez remplacer `/` par un autre caractère comme séparateur afin de ne pas provoquer la création de répertoires intermédiaires.

Supposons, par exemple, que les clés suivantes adoptent le modèle de préfixe `YYYY/MM/DD/HH/`.

```
s3://my-bucket/2024/04/00/01/file1

s3://my-bucket/2024/04/00/02/file2

s3://my-bucket/2024/04/00/03/file3

s3://my-bucket/2024/04/01/01/file4

s3://my-bucket/2024/04/01/02/file5

s3://my-bucket/2024/04/01/03/file6
```

Si vous n'avez pas besoin de regrouper les objets par heure ou par jour dans les résultats `ListObjectsV2`, mais que vous avez besoin de les regrouper par mois, le schéma de clé `YYYY/MM/DD-HH-` permet de réduire considérablement le nombre de répertoires et d'améliorer les performances de l'opération `ListObjectsV2`.

```
s3://my-bucket/2024/04/00-01-file1

s3://my-bucket/2024/04/00-01-file2

s3://my-bucket/2024/04/00-01-file3

s3://my-bucket/2024/04/01-02-file4

s3://my-bucket/2024/04/01-02-file5

s3://my-bucket/2024/04/01-02-file6
```

Utiliser des opérations de listes délimitées dans la mesure du possible

Une demande `ListObjectsV2` sans `delimiter` effectue une analyse récursive approfondie de tous les répertoires. Une demande `ListObjectsV2` avec un `delimiter` extrait uniquement les entrées du répertoire spécifié par le paramètre `prefix`, ce qui réduit le temps de latence des demandes et augmente le nombre de clés agrégées par seconde. Pour les compartiments de répertoires, utilisez des opérations de listes délimitées dans la mesure du possible. Les listes délimitées permettent de réduire le nombre de visites des répertoires, ce qui se traduit par un nombre accru de clés par seconde et une latence plus faible des demandes.

Par exemple, pour les répertoires et objets suivants de votre compartiment de répertoires :

```
s3://my-bucket/2024/04/12-01-file1

s3://my-bucket/2024/04/12-01-file2

...

s3://my-bucket/2024/05/12-01-file1

s3://my-bucket/2024/05/12-01-file2

...

s3://my-bucket/2024/06/12-01-file1

s3://my-bucket/2024/06/12-01-file2

...

s3://my-bucket/2024/07/12-01-file1

s3://my-bucket/2024/07/12-01-file2

...
```

Pour de meilleures performances de `ListObjectsV2`, utilisez une liste délimitée pour répertorier vos sous-répertoires et vos objets, si la logique de votre application le permet. Par exemple, vous pouvez exécuter la commande suivante pour l'opération de liste délimitée :

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket my-bucket --prefix '2024/' --delimiter '/'
```

La sortie est la liste des sous-répertoires.

```
{
    "CommonPrefixes": [
        {
            "Prefix": "2024/04/"
        },
        {
            "Prefix": "2024/05/"
        },
        {
            "Prefix": "2024/06/"
        },
        {
            "Prefix": "2024/07/"
        }
    ]
}
```

Pour mieux répertorier chaque sous-répertoire, vous pouvez exécuter une commande semblable à l'exemple suivant :

Commande :

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket my-bucket --prefix '2024/04' --delimiter '/'
```

Sortie :

```
{
    "Contents": [
        {
            "Key": "2024/04/12-01-file1"
        },
        {
            "Key": "2024/04/12-01-file2"
        }
    ]
}
```

Regroupement du stockage S3 Express One Zone et de vos ressources de calcul

Avec S3 Express One Zone, chaque compartiment de répertoires est stocké dans une zone de disponibilité unique que vous sélectionnez lorsque vous créez le compartiment. Vous pouvez commencer par créer un nouveau compartiment de répertoires dans une zone de disponibilité locale pour vos charges de travail ou vos ressources de calcul. Vous pouvez alors commencer immédiatement des opérations de lecture et d'écriture à très faible latence. Les compartiments de répertoires sont un type de compartiment S3 dans lequel vous pouvez choisir la zone de disponibilité dans une Région AWS, afin de réduire la latence entre le calcul et le stockage.

Si vous accédez à des compartiments de répertoires dans différentes zones de disponibilité, vous risquez de constater une légère augmentation de la latence. Pour optimiser les performances, nous vous recommandons d'accéder à un compartiment de répertoires depuis des instances Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic Kubernetes Service et Amazon Elastic Compute Cloud situées dans la même zone de disponibilité, quand cela est possible.

Utiliser des connexions simultanées pour atteindre un débit élevé avec les objets de plus de 1 Mo

Vous pouvez optimiser les performances en adressant plusieurs demandes simultanées aux compartiments de répertoires pour répartir vos demandes sur des connexions distinctes et augmenter au maximum la bande passante accessible. À l'instar des compartiments à usage général, S3 Express One Zone n'impose aucune limite quant au nombre de connexions établies avec votre compartiment de répertoires. Les répertoires individuels peuvent mettre à l'échelle horizontalement et automatiquement les performances quand un grand nombre d'écritures simultanées sont effectuées dans le même répertoire.

Les connexions TCP aux compartiments de répertoires ont une limite supérieure fixe quant au nombre d'octets pouvant être chargés ou téléchargés par seconde. Lorsque les objets deviennent plus volumineux, les temps de requête sont davantage dominés par le streaming des octets que par le traitement des transactions. Afin d'utiliser plusieurs connexions pour paralléliser le chargement ou le téléchargement d'objets volumineux, vous pouvez réduire la latence de bout en bout. Si vous utilisez le kit `Java 2.x` SDK, vous devriez envisager d'utiliser le gestionnaire de transferts S3, qui tirera parti des améliorations de performances telles que les opérations d'API de chargement partitionné et les extractions par plage d'octets pour accéder aux données en parallèle.

Utiliser des points de terminaison d'un VPC de passerelle

Les points de terminaison de passerelle fournissent une connexion directe entre votre VPC et les compartiments de répertoires, sans nécessiter de passerelle Internet ou d'appareil NAT pour votre VPC. Pour réduire le temps que vos paquets passent sur le réseau, vous devez configurer votre VPC

avec un point de terminaison d'un VPC de passerelle pour les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires.

Utiliser l'authentification de session et réutiliser les jetons de session lorsqu'ils sont valides

Les compartiments de répertoires fournissent un mécanisme d'authentification par jeton de session pour réduire la latence lors des opérations d'API sensibles aux performances. Vous pouvez passer un seul appel à `CreateSession` pour obtenir un jeton de session, qui sera ensuite valide pour toutes les demandes pendant les cinq minutes suivantes. Pour réduire au minimum la latence de vos appels d'API, assurez-vous d'acquérir un jeton de session et de le réutiliser pendant toute sa durée de vie avant de l'actualiser.

Les kits AWS SDK actualisent automatiquement les jetons de session afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration d'une session. Nous vous recommandons d'utiliser les kits AWS SDK pour lancer et gérer les demandes à l'opération d'API `CreateSession`.

Pour plus d'informations sur `CreateSession`, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Utiliser un client basé sur le CRT

L'AWS Common Runtime (CRT) est un ensemble de bibliothèques modulaires, performantes et efficaces écrites en langage C et destinées à servir de base aux kits AWS SDK. Le CRT offre un débit amélioré, une gestion optimisée des connexions et des temps de démarrage plus rapides. Le CRT est disponible via tous les kits AWS SDK, à l'exception de Go.

Pour plus d'informations sur la configuration du CRT pour le kit SDK que vous utilisez, consultez Bibliothèques CRT (AWS Common Runtime), Accélération du débit Amazon S3 avec l'AWS Common Runtime, Présentation du client S3 basé sur le CRT-et du gestionnaire de transferts S3 dans le kit AWS SDK pour Java 2.x, Utilisation de S3CrtClient pour les opérations Amazon S3 et Configuration des clients HTTP basés sur l'AWS CRT.

Utilisation de la version la plus récente des kits AWS SDK

Les kits AWS SDK fournissent un support intégré pour la plupart des recommandations en vue de l'optimisation des performances d'Amazon S3. Les kits SDK fournissent une API plus simple pour tirer parti d'Amazon S3 depuis une application. Ils sont régulièrement mis à jour pour suivre les bonnes pratiques les plus récentes. Par exemple, les kits SDK soumettent automatiquement des demandes de nouvelle tentative après des erreurs HTTP `503` et gèrent les réponses aux connexions lentes.

Si vous utilisez le kit `Java 2.x` SDK, vous devriez envisager d'utiliser le gestionnaire de transferts S3, qui met automatiquement les connexions à l'échelle horizontalement pour traiter des milliers de demandes par seconde en utilisant des demandes par plage d'octets, le cas échéant. Les demandes par plage d'octets peuvent améliorer les performances, car vous pouvez utiliser des connexions simultanées à S3 pour extraire différentes plages d'octets du même objet. Vous pouvez ainsi parvenir au regroupement de débits le plus élevé, par opposition à une seule demande d'objet entier. Il est important d'utiliser la version la plus récente des kits AWS SDK pour bénéficier des dernières fonctionnalités d'optimisation des performances.

Dépannage des performances

Configurez-vous des demandes de nouvelle tentative pour les applications sensibles à la latence ?

La classe S3 Express One Zone est spécialement conçue pour fournir des niveaux élevés constants de performances sans réglages supplémentaires. Toutefois, la définition de valeurs de délai d'attente et de nouvelles tentatives agressives contribue également à garantir une latence et des performances constantes. Les kits AWS SDK ont des valeurs configurables de délai d'expiration et de nouvelle tentatives que vous pouvez adapter aux tolérances de votre application spécifique.

Utilisez-vous les bibliothèques CRT (AWS Common Runtime) et les types d'instances Amazon EC2 optimaux ?

Les applications qui effectuent un grand nombre d'opérations de lecture et d'écriture ont probablement besoin de plus de mémoire et de capacité de calcul que les autres. Lorsque vous lancez vos instances Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) pour votre charge de travail exigeante en performances, choisissez les types d'instances qui disposent de la quantité de ces ressources dont votre application a besoin. Le stockage hautes performances S3 Express One Zone est idéalement associé à des types d'instances plus grands et plus récents, dotés d'une plus grande quantité de mémoire système et de CPU et GPU plus puissants, qui peuvent tirer parti d'un stockage plus performant. Nous vous recommandons également d'utiliser les dernières versions des kits AWS SDK compatibles CRT, qui accélèrent encore les demandes de lecture et d'écriture en parallèle.

Utilisez-vous des kits AWS SDK pour les authentifications basées sur les sessions ?

Avec Amazon S3, vous pouvez également optimiser les performances lorsque vous utilisez des demandes d'API REST HTTP en suivant les mêmes bonnes pratiques que celles incluses dans les kits AWS SDK. Toutefois, avec le mécanisme d'autorisation et d'authentification basé sur les sessions utilisé par S3 Express One Zone, nous vous recommandons vivement d'utiliser les kits AWS SDK pour gérer `CreateSession` et son jeton de session géré. Les kits AWS SDK créent et actualisent automatiquement les jetons en votre nom à l'aide de l'opération d'API `CreateSession`.

L'utilisation de `CreateSession` économise du temps de latence aller-retour par demande vers AWS Identity and Access Management (IAM) pour autoriser chaque demande.

Exemples d'opérations sur des compartiments de répertoires et d'interactions avec les répertoires

Voici trois exemples illustrant le fonctionnement des compartiments de répertoires.

Exemple 1 : interaction de demandes S3 **`PutObject`** adressées à un compartiment de répertoires avec les répertoires

1. Lorsque l'opération `PUT(<bucket>, "documents/reports/quarterly.txt")` est exécutée dans un compartiment vide, le répertoire `documents/` situé à la racine du compartiment est créé, le répertoire `reports/` dans `documents/` est créé, et l'objet `quarterly.txt` dans `reports/`est créé. Pour cette opération, deux répertoires ont été créés en plus de l'objet.

2. Ensuite, lorsqu'une autre opération `PUT(<bucket>, "documents/logs/application.txt")` est exécutée, le répertoire `documents/` existe déjà, le répertoire `logs/`

dans `documents/` n'existe pas et est créé, et l'objet `application.txt` dans `logs/` est créé. Pour cette opération, un seul répertoire a été créé en plus de l'objet.



3. Enfin, lorsqu'une opération `PUT(<bucket>, "documents/readme.txt")` est exécutée, le répertoire `documents/` situé à la racine existe déjà et l'objet `readme.txt` est créé. Pour cette opération, aucun répertoire n'est créé.



Exemple 2 : interaction de demandes S3 **`ListObjectsV2`** adressées à un compartiment de répertoires avec les répertoires

Pour les demandes S3 `ListObjectsV2` sans délimiteur, un compartiment est parcouru en profondeur. Les sorties sont renvoyées dans un ordre cohérent. Cependant, bien qu'il reste identique entre les demandes, cet ordre n'est pas lexicographique. Pour le compartiment et les répertoires créés dans l'exemple précédent :

1. Lorsqu'un `LIST(<bucket>)` est exécuté, le répertoire `documents/` est saisi et le parcours commence.
2. Le sous-répertoire `logs/` est saisi et le parcours commence.
3. L'objet `application.txt` est trouvé dans `logs/`.
4. Il n'existe aucune autre entrée dans `logs/`. L'opération Liste sort de `logs/`, puis entre à nouveau dans `documents/`.
5. Le répertoire `documents/` continue d'être parcouru et l'objet `readme.txt` est trouvé.
6. Le répertoire `documents/` continue d'être parcouru, le sous-répertoire `reports/` est saisi et le parcours commence.
7. L'objet `quarterly.txt` est trouvé dans `reports/`.

8. Il n'existe aucune autre entrée dans `reports/`. L'opération Liste sort de `reports/`, puis entre à nouveau dans `documents/`.
9. Il n'existe aucune autre entrée dans `documents/` et l'opération Liste revient.

Dans cet exemple, `logs/` est classé avant `readme.txt`, et `readme.txt` avant `reports/`.

Exemple 3 : interaction de demandes S3 **`DeleteObject`** adressées à un compartiment de répertoires avec les répertoires



1. Dans ce même compartiment, lorsque l'opération `DELETE(<bucket>, "documents/reports/quarterly.txt")` est exécutée, l'objet `quarterly.txt` est supprimé, laissant le répertoire `reports/` vide, ce qui entraîne sa suppression immédiate. Le répertoire `documents/` n'est pas vide, car il contient le répertoire `logs/` et l'objet `readme.txt`. Il n'est donc pas supprimé. Pour cette opération, un seul objet et un seul répertoire ont été supprimés.



2. Lorsque l'opération `DELETE(<bucket>, "documents/readme.txt")` est exécutée, l'objet `readme.txt` est supprimé. Le répertoire `documents/` n'est toujours pas vide, car il contient le répertoire `logs/`. Il n'est donc pas supprimé. Pour cette opération, aucun répertoire n'est supprimé. Seul l'objet l'est.



3. Enfin, lorsque l'opération `DELETE(<bucket>, "documents/logs/application.txt")` est exécutée, l'objet `application.txt` est supprimé, laissant le sous-répertoire `logs/` vide, ce qui entraîne sa suppression immédiate. Le répertoire `documents/` est alors vide et immédiatement supprimé. Pour cette opération, deux répertoires et un objet sont supprimés. Le compartiment est maintenant vide.

Charges de travail liées à la résidence des données

Les zones locales dédiées AWS sont un type d'infrastructure AWS entièrement géré par AWS et sont conçues pour être exclusivement utilisées par vous ou votre communauté. Elles se trouvent à un emplacement ou dans un centre de données que vous avez spécifié pour vous aider à vous

conformer aux exigences réglementaires. Les zones locales dédiées sont un type de zones locales AWS. Pour plus d'informations, consultez Zones locales dédiées AWS.

Dans les zones locales dédiées, vous pouvez créer des compartiments de répertoires S3 pour stocker des données dans un périmètre spécifique de sécurisation des données, afin de répondre à vos cas d'utilisation nécessitant une résidence et un isolement des données. Les compartiments de répertoires des zones locales dédiées peuvent prendre en charge les classes de stockage S3 Express One Zone et S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA ; Z-IA). Les compartiments de répertoires ne sont actuellement pas disponibles dans les autres emplacements des zones locales AWS.

Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, l'API REST, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK dans les zones locales dédiées.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales
- Activation de comptes de zones locales
- Connectivité privée depuis votre VPC
- Création d'un compartiment de répertoires dans une zone locale
- Authentification et autorisation des compartiments de répertoires dans les zones locales

Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales

Avant de créer un compartiment de répertoires dans une zone locale, vous devez connaître l'ID de la zone locale dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment. Vous pouvez obtenir la liste des ID des zones locales à l'aide de l'opération d'API DescribeAvailabilityZones. Cette opération d'API répertorie des informations sur les zones locales, notamment leur ID, le nom de leur région parent, leurs groupes de bordure réseau et le statut de votre inscription. Une fois l'ID de votre zone locale récupéré et votre inscription effectuée, vous pouvez créer un compartiment de répertoires dans cette zone locale. Le nom d'un compartiment de répertoires se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe contenant l'ID de la zone dans laquelle se trouve votre compartiment, suivi de `--x-s3`.

Une zone locale est connectée à la région parent via le réseau privé redondant et à très haut débit Amazon. Les applications exécutées dans la zone locale accèdent ainsi de manière rapide, sécurisé et fluide au reste des Services AWS de la région parent. L'ID de la zone parent est l'ID de la zone qui gère les opérations du plan de contrôle de la zone locale. Le groupe de bordure réseau est un groupe unique à partir duquel AWS annonce les adresses IP publiques. Pour plus d'informations sur les zones locales, la région parent et l'ID de zone parent, consultez Concepts des zones locales AWS dans le Guide de l'utilisateur d'AWS Local Zones.

Tous les compartiments de répertoires utilisent l'espace de noms `s3express`, qui est différent de l'espace de noms `s3` des compartiments à usage général. Pour les compartiments de répertoires, les demandes sont acheminées vers un point de terminaison régional ou un point de terminaison zonal. L'acheminement est géré automatiquement pour vous si vous utilisez la AWS Management Console, l'AWS CLI ou les kits AWS SDK.

La plupart des opérations d'API effectuées au niveau des compartiments (comme `CreateBucket` et `DeleteBucket`) sont acheminées vers des points de terminaison régionaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison régional. Les points de terminaison régionaux sont au format `s3express-control.ParentRegionCode.amazonaws.com`. Toutes les opérations d'API au niveau de l'objet (telles que `PutObject`) et deux opérations d'API au niveau du compartiment (`CreateSession` et `HeadBucket`) sont acheminées vers des points de terminaison zonaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison zonal. Les points de terminaison zonaux sont au format `s3express-LocalZoneID.ParentRegionCode.amazonaws.com`. Pour obtenir la liste complète des opérations d'API par type de point de terminaison, consultez Opérations d'API des compartiments de répertoires.

S3 est disponible dans la zone locale Pékin :

ID de la zone locale : `cnn1-pkx1-az1`

- Nom de la région parent : `China (Beijing)`
- Code de la région parent : `cn-north-1`
- ID de la zone parent : `cnn1-az1`
- Nom de la zone locale : `China (Beijing)`
- Code de la zone locale : `cnn1-pkx1-az1`
- Groupe de bordure réseau : `cn-north-1-pkx-1`

Exemple d'ARN de compartiment : `arn:aws-cn:s3express:cn-north-1:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-bucket--cnn1-pkx1-az1--x-s3`

Point de terminaison régional : `s3express-control.cn-north-1.amazonaws.com.cn`

Point de terminaison de la zone : `s3express-cnn1-pkx1-az1.cn-north-1.amazonaws.com.cn`

Classe de stockage : `S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA; Z-IA)`

Pour accéder aux compartiments de répertoires dans les zones locales à partir de votre cloud privé virtuel (VPC), vous pouvez utiliser des points de terminaison de VPC de passerelle. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de points de terminaison de passerelle. Pour configurer les points de terminaison de VPC de passerelle afin d'accéder aux compartiments de répertoires et aux objets dans les zones locales, consultez Connectivité privée depuis votre VPC.

Activation de comptes de zones locales

La rubrique suivante décrit comment les comptes sont activés pour les zones locales dédiées.

Pour tous les services des zones locales dédiées AWS, y compris Amazon S3, votre administrateur doit activer votre Compte AWS avant que vous puissiez créer une ressource dans la zone locale dédiée ou y accéder. Vous pouvez utiliser l'opération d'API DescribeAvailabilityZones pour vérifier l'accès de votre ID de compte à une zone locale.

Pour mieux protéger vos données dans Amazon S3, par défaut, vous n'avez accès qu'aux ressources S3 que vous créez. Les compartiments dans les zones locales ont tous les paramètres de blocage de l'accès public S3 activés, et la propriété des objets S3 est défini sur Propriétaire du compartiment appliqué. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup` dans vos politiques IAM pour que l'accès n'ait lieu qu'au sein des groupes de bordure réseau des zones locales. Pour plus d'informations, consultez Authentification et autorisation des compartiments de répertoires dans les zones locales.

Connectivité privée depuis votre VPC

Vous pouvez utiliser un point de terminaison de passerelle pour accéder à des compartiments de répertoires dans les zones locales AWS à partir de votre cloud privé virtuel (VPC) sans avoir besoin d'une passerelle Internet ni d'un périphérique NAT pour votre VPC, sans frais supplémentaires. La

rubrique suivante décrit la configuration des points de terminaison de VPC de passerelle entre votre VPC et les compartiments de répertoires dans les zones locales.

Pour configurer un point de terminaison de VPC de passerelle

1. Ouvrez la console Amazon VPC.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Points de terminaison.
3. Choisissez Créer un point de terminaison.
4. Créez un nom pour votre point de terminaison.
5. Pour Service category (Catégorie de service), choisissez Services AWS.
6. Pour Services, ajoutez le filtre Type=Passerelle, puis choisissez le bouton d'option à côté de com.amazonaws.***région***.s3express.
7. Pour VPC, choisissez le VPC dans lequel créer le point de terminaison.
8. Pour Tables de routage, sélectionnez la table de routage de votre zone locale qui sera utilisée par le point de terminaison. Une fois le point de terminaison créé, un enregistrement de l'acheminement est ajouté à la table de routage que vous avez sélectionnée à cette étape.
9. Pour Politique, choisissez Accès complet afin d'autoriser toutes les opérations de tous les principaux sur toutes les ressources via le point de terminaison de VPC. Sinon, choisissez Personnalisé pour attacher une politique de point de terminaison de VPC qui contrôle les autorisations dont disposent les principaux pour effectuer des actions au niveau des ressources via le point de terminaison de VPC.
10. (Facultatif) Pour ajouter une balise, choisissez Ajouter une nouvelle balise et entrez la clé et la valeur de la balise.
11. Choisissez Créer un point de terminaison.

Pour en savoir plus sur les points de terminaison d'un VPC de passerelle, consultez Points de terminaison de VPC de passerelle dans le Guide AWS PrivateLink. Pour les cas d'utilisation de la résidence des données, nous vous recommandons de n'autoriser l'accès à vos compartiments qu'à partir de votre VPC à l'aide de points de terminaison de VPC de passerelle. Lorsque l'accès est limité à un VPC ou au point de terminaison d'un VPC, vous pouvez accéder aux objets via la AWS Management Console, l'API REST, l'AWS CLI et les kits AWS SDK.

> **Note**
>
> Pour restreindre l'accès à un VPC ou au point de terminaison d'un VPC à l'aide de la AWS Management Console, vous devez utiliser l'accès privé de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Accès privé de la AWS Management Console dans le Guide de l'utilisateur de la AWS Management Console.

Création d'un compartiment de répertoires dans une zone locale

Dans les zones locales dédiées, vous pouvez créer des compartiments de répertoires pour stocker et récupérer des objets dans un périmètre de données spécifique afin de répondre à vos cas d'utilisation liés à la résidence et à l'isolement des données. Les compartiments de répertoires S3 sont le seul type de compartiment pris en charge dans les zones locales et contiennent un type d'emplacement de compartiment appelé `LocalZone`. Le nom d'un compartiment de répertoires se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe contenant l'ID de la zone dans laquelle se trouve votre compartiment, et `--x-s3`. Vous pouvez obtenir une liste des ID de zones locales à l'aide de l'opération d'API DescribeAvailabilityZones. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> - Pour tous les services des zones locales dédiées AWS, y compris S3, votre administrateur doit activer votre Compte AWS avant que vous puissiez créer une ressource dans la zone locale dédiée ou y accéder. Pour plus d'informations, consultez Activation de comptes de zones locales.
> - Pour les exigences relatives à la résidence des données, nous vous recommandons de n'autoriser l'accès à vos compartiments qu'à partir des points de terminaison de VPC de passerelle. Pour plus d'informations, consultez Connectivité privée depuis votre VPC.
> - Vous pouvez aussi utiliser la clé de condition `s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup` dans vos politiques IAM pour que l'accès n'ait lieu qu'au sein des groupes de bordure réseau des zones locales. Pour plus d'informations, consultez Authentification et autorisation des compartiments de répertoires dans les zones locales.

Ce qui suit décrit les méthodes de création d'un compartiment de répertoires dans une seule zone locale avec la AWS Management Console, l'AWS CLI et les kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région parent d'une zone locale dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment de répertoires.

   > **Note**
   >
   > Pour plus d'informations sur les régions parents, consultez Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
4. Choisissez Créer un compartiment.

   La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Sous Configuration générale, consultez la Région AWS dans laquelle votre compartiment sera créé.
6. Sous Type de compartiment, choisissez Répertoire.

   > **Note**
   >
   > - Si vous avez choisi une région qui ne prend pas en charge les compartiments de répertoires, le type de compartiment est défini par défaut sur un compartiment à usage général. Pour créer un compartiment de répertoires, vous devez choisir une région prise en charge. Pour obtenir la liste des régions prises en charge par les compartiments de répertoires, consultez the section called "Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires".
   > - Une fois que vous avez créé le compartiment, vous ne pouvez pas modifier son type.

7. Sous Emplacement du compartiment, choisissez la zone locale que vous souhaitez utiliser.

> **Note**
>
> La zone locale ne peut pas être modifiée une fois le compartiment créé.

8. Sous Emplacement du compartiment, cochez la case pour reconnaître qu'en cas de panne de la zone locale, vos données pourraient être indisponibles ou perdues.

> **Important**
>
> Les compartiments de répertoires sont stockés sur plusieurs appareils au sein d'une même zone locale, mais ne stockent pas les données de manière redondante entre les zones locales.

9. Pour Nom du compartiment, entrez un nom pour votre compartiment de répertoires.

   Pour plus d'informations sur les règles de dénomination des compartiments de répertoires, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général. Un suffixe est automatiquement ajouté au nom de base que vous fournissez lorsque vous créez un compartiment de répertoires à l'aide de la console. Ce suffixe inclut l'ID de la zone locale que vous avez choisie.

   Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom.

> **Important**
>
> N'ajoutez pas d'informations sensibles, notamment des numéros de compte, dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

10. Sous Propriété d'objets, le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé automatiquement, et toutes les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Pour les compartiments de répertoires, les listes ACL sont désactivées et ne peuvent pas être activées.

    Lorsque le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, le propriétaire du compartiment possède automatiquement tous les objets du compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations d'accès aux données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des

listes ACL. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

11. Sous Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, notez que les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment de répertoires sont automatiquement activés. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés pour les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.
12. Dans Chiffrement par défaut, les compartiments de répertoires utilisent le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour chiffrer les données par défaut. Vous avez également la possibilité de chiffrer les données des compartiments de répertoires grâce au chiffrement côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (SSE-KMS).
13. Choisissez Créer un compartiment.

    Après avoir créé le compartiment, vous pouvez y ajouter des fichiers et des dossiers. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires".

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous devez fournir les détails de configuration et utiliser la convention de dénomination suivante : *bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3.

```
aws s3api create-bucket
--bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
--create-bucket-configuration 'Location={Type=LocalZone,Name=local-zone-
id},Bucket={DataRedundancy=SingleLocalZone,Type=Directory}'
--region parent-region-code
```

Pour plus d'informations sur l'ID de zone locale et le code de la région parent, consultez Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales. Pour plus d'informations sur la commande AWS CLI, consultez create-bucket dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Go

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS SDK pour Go.

Example

```
var bucket = "bucket-base-name--zone-id--x-s3" // The full directory bucket name

func runCreateBucket(c *s3.Client) {
    resp, err := c.CreateBucket(context.Background(), &s3.CreateBucketInput{
        Bucket: &bucket,
        CreateBucketConfiguration: &types.CreateBucketConfiguration{
            Location: &types.LocationInfo{
                Name: aws.String("local-zone-id"),
                Type: types.LocationTypeLocalZone,
            },
            Bucket: &types.BucketInfo{
                DataRedundancy: types.DataRedundancySingleLocalZone,
                Type:           types.BucketTypeDirectory,
            },
        },
    })
    var terr *types.BucketAlreadyOwnedByYou
    if errors.As(err, &terr) {
        fmt.Printf("BucketAlreadyOwnedByYou: %s\n", aws.ToString(terr.Message))
        fmt.Printf("noop...\n") // No operation performed, just printing a message
        return
    }
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    fmt.Printf("bucket created at %s\n", aws.ToString(resp.Location))
}
```

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS SDK for Java 2.x.

Example

```
public static void createBucket(S3Client s3Client, String bucketName) {

    //Bucket name format is {base-bucket-name}--{local-zone-id}--x-s3
    //example: doc-example-bucket--local-zone-id--x-s3 is a valid name for a
 directory bucket created in a Local Zone.

    CreateBucketConfiguration bucketConfiguration =
 CreateBucketConfiguration.builder()
             .location(LocationInfo.builder()
                     .type(LocationType.LOCAL_ZONE)
                     .name("local-zone-id").build()) //this must match the Local
 Zone ID in your bucket name
             .bucket(BucketInfo.builder()
                    .type(BucketType.DIRECTORY)
                    .dataRedundancy(DataRedundancy.SINGLE_LOCAL_ZONE)
                    .build()).build();
    try {

             CreateBucketRequest bucketRequest =
 CreateBucketRequest.builder().bucket(bucketName).createBucketConfiguration(bucketConfigurat
             CreateBucketResponse response = s3Client.createBucket(bucketRequest);
             System.out.println(response);
    }

    catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
         }
    }
```

AWS SDK pour JavaScript

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS SDK pour JavaScript.

Example

```
// file.mjs, run with Node.js v16 or higher
```

```
// To use with the preview build, place this in a folder
// inside the preview build directory, such as /aws-sdk-js-v3/workspace/

import { S3 } from "@aws-sdk/client-s3";

const region = "parent-region-code";
const zone = "local-zone-id";
const suffix = `${zone}--x-s3`;

const s3 = new S3({ region });

const bucketName = `bucket-base-name--${suffix}`; // Full directory bucket name

const createResponse = await s3.createBucket(
    { Bucket: bucketName,
      CreateBucketConfiguration: {Location: {Type: "LocalZone", Name: "local-zone-
id"},
      Bucket: { Type: "Directory", DataRedundancy: "SingleLocalZone" }}
    }
   );
```

SDK pour .NET

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'SDK pour .NET.

Example

```
using (var amazonS3Client = new AmazonS3Client())
{
    var putBucketResponse = await amazonS3Client.PutBucketAsync(new PutBucketRequest
    {

       BucketName = "bucket-base-name--local-zone-id--x-s3",
       PutBucketConfiguration = new PutBucketConfiguration
       {
         BucketInfo = new BucketInfo { DataRedundancy =
 DataRedundancy.SingleLocalZone, Type = BucketType.Directory },
         Location = new LocationInfo { Name = "local-zone-id", Type =
 LocationType.LocalZone }
       }
     }).ConfigureAwait(false);
}
```

SDK for PHP

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS SDK for PHP.

Example

```
require 'vendor/autoload.php';

$s3Client = new S3Client([

    'region'      => 'parent-region-code',
]);


$result = $s3Client->createBucket([
    'Bucket' => 'bucket-base-name--local-zone-id--x-s3',
    'CreateBucketConfiguration' => [
        'Location' => ['Name'=> 'local-zone-id', 'Type'=> 'LocalZone'],
        'Bucket' => ["DataRedundancy" => "SingleLocalZone" ,"Type" => "Directory"]
  ],
]);
```

SDK for Python

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS SDK pour Python (Boto3).

Example

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def create_bucket(s3_client, bucket_name, local_zone):
    '''
    Create a directory bucket in a specified Local Zone

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket to create; for example, 'bucket-base-name--local-
zone-id--x-s3'
    :param local_zone: String; Local Zone ID to create the bucket in
    :return: True if bucket is created, else False
```

```
    '''

    try:
        bucket_config = {
                'Location': {
                    'Type': 'LocalZone',
                    'Name': local_zone
                },
                'Bucket': {
                    'Type': 'Directory',
                    'DataRedundancy': 'SingleLocalZone'
                }
            }
        s3_client.create_bucket(
            Bucket = bucket_name,
            CreateBucketConfiguration = bucket_config
        )
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True


if __name__ == '__main__':
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    region = 'parent-region-code'
    local_zone = 'local-zone-id'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    create_bucket(s3_client, bucket_name, local_zone)
```

SDK for Ruby

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires dans une zone locale à l'aide du kit AWS SDK pour Ruby.

Example

```
s3 = Aws::S3::Client.new(region:'parent-region-code')
s3.create_bucket(
  bucket: "bucket-base-name--local-zone-id--x-s3",
  create_bucket_configuration: {
    location: { name: 'local-zone-id', type: 'LocalZone' },
    bucket: { data_redundancy: 'SingleLocalZone', type: 'Directory' }
  }
```

```
)
```

Authentification et autorisation des compartiments de répertoires dans les zones locales

Les compartiments de répertoires dans les zones locales prennent en charge à la fois l'autorisation AWS Identity and Access Management (IAM) et l'autorisation basée sur les sessions. Pour plus d'informations sur l'authentification et l'autorisation des compartiments de répertoires, consultez Authentification et autorisation des demandes.

Ressources

L'Amazon Resource Name (ARN) d'un compartiment de répertoires contient l'espace de noms `s3express`, la région parent AWS, l'ID du Compte AWS et le nom du compartiment de répertoires qui inclut l'ID de la zone dans laquelle il se trouve. Pour accéder à votre compartiment de répertoires et y effectuer des actions, vous devez utiliser le format d'ARN suivant :

```
arn:aws:s3express:region-code:account-id:bucket/bucket-base-name--ZoneID--x-s3
```

Pour les compartiments de répertoires d'une zone locale, l'ID de zone est l'ID de la zone locale. Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Names (ARN) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur les ressources, consultez Éléments de politique JSON IAM : Resource dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Clés de condition des compartiments de répertoires dans les zones locales

Dans les zones locales, vous pouvez utiliser toutes les clés de condition de vos politiques IAM. En outre, pour créer un périmètre de données autour des groupes de bordure réseau de votre zone locale, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup` afin de refuser toutes les demandes provenant d'en dehors de ces groupes.

La clé de condition suivante peut être utilisée pour affiner les conditions d'application d'une déclaration de politique IAM. Pour obtenir la liste complète des opérations d'API, des actions de politique et des clés de condition prises en charge par les compartiments de répertoires, consultez Actions de politique pour les compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> La clé de condition suivante s'applique uniquement aux zones locales et n'est pas prise en charge dans les zones de disponibilité ni dans les Régions AWS.

Opérations d'API	Actions de politique	Description	Clé de condition	Description	Type
Opérations d'API de point de terminaison zonal	`s3express:CreateSession`	Accorde l'autorisation de créer un jeton de session, qui est utilisé pour accorder l'accès à toutes les opérations d'API de point de terminaison zonal, telles que `CreateSession` , `HeadBucket` , `CopyObject` , `PutObject` et `GetObject` .	`s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup`	Filtre tous les accès au compartiment, sauf si la demande provient des groupes de bordure réseau de zones locales AWS fournis dans cette clé de condition. Valeurs : valeur du groupe de bordure réseau des zones locales	`String`

Exemples de politiques

Pour restreindre l'accès aux objets aux demandes provenant d'une limite de résidence des données que vous définissez (en particulier, un groupe de zones locales qui est un ensemble de zones locales apparentées à la même Région AWS), vous pouvez définir l'une des politiques suivantes :

- Politique de contrôle des services (SCP). Pour plus d'informations sur les SCP, consultez Politiques de contrôle des services (SCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
- Politique basée sur l'identité IAM pour le rôle IAM.
- Politique de point de terminaison d'un VPC. Pour obtenir des informations sur les politiques de point de terminaison d'un VPC, consultez Contrôle de l'accès aux points de terminaison d'un VPC à l'aide de politiques de point de terminaison dans le Guide AWS PrivateLink.

- Stratégie de compartiment S3.

> **Note**
>
> La clé de condition `s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup` ne prend pas en charge l'accès depuis un environnement sur site. Pour prendre en charge l'accès depuis un environnement sur site, vous devez ajouter l'adresse IP source aux politiques. Pour plus d'informations, consultez aws:SourceIp dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Example — Politique SCP

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Access-to-specific-LocalZones-only",
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "s3express:*",
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEqualsIfExists": {
                    "s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup": [
                        "local-zone-network-border-group-value"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Example — Politique basée sur l'identité IAM (attachée au rôle IAM)

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3express:CreateSession",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringNotEqualsIfExists": {
                "s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup": [
                    "local-zone-network-border-group-value"
                ]
            }
        }
    }
}
```

Example – politique de point de terminaison de VPC

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Access-to-specific-LocalZones-only",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                 "StringNotEqualsIfExists": {
                     "s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup": [
                         "local-zone-network-border-group-value"
                     ]
                 }
            }
        }
    ]
}
```

Example – stratégie de compartiment

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Access-to-specific-LocalZones-only",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                 "StringNotEqualsIfExists": {
                     "s3express:AllAccessRestrictedToLocalZoneGroup": [
                         "local-zone-network-border-group-value"
                     ]
                 }
            }
        }
    ]
}
```

Différences pour les compartiments de répertoires

Lorsque vous utilisez Amazon S3, vous pouvez choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos exigences de performances. Un compartiment de répertoires est idéal pour les cas d'utilisation nécessitant une faible latence ou une résidence des données. Pour en savoir plus sur les compartiments de répertoires, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations sur les différences entre les compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Différences pour les compartiments de répertoires
- Opérations d'API prises en charge pour les compartiments de répertoires
- Fonctionnalités Amazon S3 non prises en charge par les compartiments de répertoires

Différences pour les compartiments de répertoires

- Noms des compartiments de répertoires
  - Le nom d'un compartiment de répertoires se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe contenant l'ID de la zone AWS (zone de disponibilité ou zone locale) dans laquelle se trouve votre compartiment, suivi de `--x-s` Pour obtenir une liste de règles et des exemples de noms de compartiments de répertoires, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.
- **`ListObjectsV2`** Comportement de
  - Pour les compartiments de répertoires, `ListObjectsV2` ne renvoie pas les objets par ordre lexicographique (alphabétique). De plus, les préfixes doivent se terminer par un délimiteur et seul « / » peut être spécifié comme délimiteur.
  - Pour les compartiments de répertoires, la réponse `ListObjectsV2` inclut les préfixes liés uniquement aux chargements partitionnés en cours.
- Comportement de suppression : lorsque vous supprimez un objet dans un compartiment de répertoires, Amazon S3 supprime de manière récursive tous les répertoires vides au niveau du chemin de l'objet. Par exemple, si vous supprimez la clé d'objet `dir1/dir2/file1.txt`, Amazon S3 supprime `file1.txt`. Si les répertoires `dir1/` et `dir2/` sont vides et ne contiennent aucun autre objet, Amazon S3 supprime également ces répertoires.
- Balises d'entité et sommes de contrôle : les balises d'entité des compartiments de répertoires sont des chaînes alphanumériques aléatoires propres à chaque objet, et non des sommes de contrôle MD5. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres sommes de contrôle avec des compartiments de répertoires, consultez Bonnes pratiques supplémentaires en matière de somme de contrôle S3.
- Clés d'objet dans les demandes **`DeleteObjects`**
  - Les clés d'objet figurant dans les demandes `DeleteObjects` doivent contenir au moins un caractère autre qu'une espace. Les chaînes composées uniquement de caractères espace ne sont pas prises en charge dans les demandes `DeleteObjects`.

  - Les clés d'objet figurant dans les demandes `DeleteObjects` ne peuvent pas contenir de caractères de contrôle Unicode, à l'exception des caractères de saut de ligne (`\n`), de tabulation (`\t`) et de retour chariot (`\r`).

- Points de terminaison régionaux et zonaux : les opérations d'API de gestion des compartiments de répertoires sont disponibles via un point de terminaison régional et sont appelées API de point de terminaison régional. CreateBucket et DeleteBucket sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison régional. Après avoir créé un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal pour charger et gérer les objets dans votre compartiment de répertoires. Les opérations d'API de point de terminaison zonal sont disponibles via un point de terminaison zonal. `PutObject` et `CopyObject` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison zonal. Lorsque vous utilisez des compartiments de répertoires, vous devez spécifier la région dans toutes les demandes. Pour les points de terminaison régionaux, vous spécifiez la région, par exemple ., `s3express-control.us-west-2.amazonaws.com`. Pour les points de terminaison zonaux, vous spécifiez à la fois la région et la zone de disponibilité, par exemple, `s3express-usw2-az1.us-west-2.amazonaws.com`. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires.
- Chargements partitionnés : vous pouvez charger et copier les objets volumineux stockés dans des compartiments de répertoires à l'aide du processus de chargement partitionné. Toutefois, voici quelques différences qui s'appliquent lors de l'utilisation du processus de chargement partitionné avec des objets stockés dans des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires".
  - La date de création de l'objet correspond à la date d'achèvement du chargement partitionné.
  - Les numéros de parties partitionnés doivent utiliser des numéros de parties consécutifs. Si vous essayez d'effectuer une demande de chargement partitionné avec des numéros de parties non consécutifs, Amazon S3 génère une erreur HTTP `400 (Bad Request)`.
  - L'initiateur d'un chargement partitionné ne peut abandonner la demande de chargement partitionné que s'il a obtenu une autorisation d'accès explicite à `AbortMultipartUpload` via l'autorisation `s3express:CreateSession`. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.
- Vidage d'un compartiment de répertoires : la commande `s3 rm` via l'interface de ligne de commande AWS Command Line Interface, l'opération `delete` via Mountpoint et la case d'option Vider le compartiment via la AWS Management Console ne permettent pas de supprimer les chargements partitionnés en cours dans un compartiment de répertoires. Pour supprimer ces chargements partitionnés en cours, utilisez l'opération `ListMultipartUploads` afin

d'afficher les chargements partitionnés en cours dans le compartiment et utilisez l'opération `AbortMultipartUpload` pour abandonner tous les chargements partitionnés en cours.

- Zones locales AWS : les zones locales sont prises en charge par les compartiments de répertoires uniquement, pas par les compartiments à usage général.
  - L'ajout de données à des objets existants n'est pas pris en charge par les compartiments de répertoires situés dans des zones locales. Vous pouvez uniquement ajouter des données aux objets existants des compartiments de répertoires qui se trouvent dans des zones de disponibilité.

Opérations d'API prises en charge pour les compartiments de répertoires

Les compartiments de répertoires prennent en charge les opérations d'API des point de terminaisons régionaux (niveau du compartiment ou plan de contrôle) et zonaux (niveau de l'objet ou plan de données). Pour plus d'informations, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires et Points de terminaison et points de terminaison de VPC de passerelle. Pour obtenir la liste des opérations d'API prises en charge, consultez Opérations d'API des compartiments de répertoires.

Fonctionnalités Amazon S3 non prises en charge par les compartiments de répertoires

Les fonctionnalités Amazon S3 suivantes ne sont pas prises en charge par les compartiments de répertoires :

- politiques gérées par AWS
- AWS PrivateLink pour S3
- Sommes de contrôle MD5
- Suppression de l'authentification multifacteur (MFA)
- Verrouillage des objets S3
- paiement par le demandeur
- S3 Access Grants
- Métriques de demande Amazon CloudWatch
- Notifications d'événements S3
- Actions de transition S3 Lifecycle
- Points d'accès multirégionaux S3

- Points d'accès S3 Object Lambda
- Gestion des versions S3
- S3 Inventory
- Réplication S3
- Balises d'objet
- S3 Select
- Journaux d'accès de serveur
- Hébergement de site Web statique
- S3 Storage Lens
- Groupes S3 Storage Lens
- S3 Transfer Acceleration
- Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)
- Chiffrement côté serveur avec clés fournies par le client (SSE-C)
- Option permettant de copier les paramètres d'un compartiment existant lors de la création d'un compartiment dans la console Amazon S3
- Messages d'erreur de refus d'accès améliorés (HTTP `403 Forbidden`)

Mise en réseau des compartiments de répertoires

Pour accéder aux compartiments de répertoires et aux objets qu'ils contiennent, vous utilisez des points de terminaison d'API régionaux et zonaux différents des points de terminaison Amazon S3 standard. Selon l'opération d'API S3 que vous utilisez, un point de terminaison zonal ou régional est requis. Pour obtenir la liste complète des opérations d'API par type de point de terminaison, consultez Différences pour les compartiments de répertoires.

Vous pouvez accéder aux opérations d'API zonales et régionales via des points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) de passerelle.

Les rubriques suivantes décrivent les exigences de mise en réseau pour accéder à S3 Express One Zone à l'aide d'un point de terminaison de VPC de passerelle.

Rubriques

- Points de terminaison

- Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle

Points de terminaison

Vous pouvez accéder aux compartiments de répertoires et à leurs objets à partir de votre VPC en utilisant des points de terminaison de VPC de passerelle. Les compartiments de répertoires utilisent des points de terminaison d'API régionaux et zonaux. Selon l'opération d'API Amazon S3 que vous utilisez, un point de terminaison régional ou zonal est requis. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de points de terminaison de passerelle.

Les opérations d'API de niveau compartiment (ou plan de contrôle) sont disponibles via les points de terminaison régionaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison régional. `CreateBucket` et `DeleteBucket` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison régional. Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous choisissez une zone (zone de disponibilité ou zone locale) dans laquelle ce compartiment sera créé. Après avoir créé un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal pour charger et gérer les objets dans votre compartiment de répertoires.

Les opérations d'API de niveau objet (ou plan de données) sont disponibles via les points de terminaison zonaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison zonal. `CreateSession` et `PutObject` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison zonal.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison et les emplacements qui prennent en charge les compartiments de répertoires dans les zones de disponibilité, consultez Points de terminaison des compartiment de répertoire situés dans des zones de disponibilité.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison et les emplacements qui prennent en charge les compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Activation de comptes de zones locales.

Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle

Pour configurer des points de terminaison de VPC de passerelle pour l'accès aux compartiments de répertoires dans les zones de disponibilité, consultez the section called "Configuration de points de terminaison de VPC de passerelle".

Pour configurer des points de terminaison de VPC de passerelle pour l'accès aux compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Connectivité privée depuis votre VPC.

Règles de dénomination des compartiments de répertoires

Lorsque vous créez un compartiment de répertoires dans Amazon S3, les règles de dénomination suivantes s'appliquent. Pour connaître les règles de dénomination des compartiments à usage général, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Le nom d'un compartiment de répertoires se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe contenant l'ID de la zone AWS (zone de disponibilité ou zone locale) dans laquelle se trouve votre compartiment, et `--x-s3`. L'*`ID de zone`* peut être l'identifiant d'une zone de disponibilité ou d'une zone locale.

```
base-name--zoneid--x-s3
```

Par exemple, le nom de compartiment de répertoires suivant contient l'ID de zone de disponibilité `usw2-az1` :

```
bucket-base-name--usw2-az1--x-s3
```

> **Note**
>
> Lorsque vous créez un compartiment de répertoires à l'aide de la console, un suffixe est automatiquement ajouté au nom de base que vous fournissez. Ce suffixe inclut l'ID de la zone de disponibilité ou de la zone locale que vous avez choisie.
> Lorsque vous créez un compartiment de répertoires à l'aide d'une API, vous devez fournir le suffixe complet, y compris l'ID de zone, dans votre demande. Pour obtenir la liste des ID de zone, consultez Points de terminaison.

Les règles suivantes s'appliquent pour nommer les compartiments de répertoires :

- Doit être unique au sein de la zone choisie (zone de disponibilité AWS ou zone locale AWS).
- Le nom doit contenir entre 3 (minimum) et 63 caractères (maximum), suffixe inclus.
- Doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
- Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Doit inclure le suffixe suivant : `--`*`zone-id`*`--x-s3`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `xn--`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-`.

- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `sthree-configurator`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par le préfixe `amzn-s3-demo-`.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `-s3alias`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `--ol-s3`. Ce suffixe est réservé aux noms d'alias de point d'accès Object Lambda. Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda de compartiment S3.
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par le suffixe `.mrap`. Ce suffixe est réservé aux noms de point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3.

Affichage des propriétés d'un compartiment de répertoires

Vous pouvez afficher et configurer les propriétés d'un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de la console S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste Compartiments de répertoires, choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez afficher les propriétés.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sur la page Propriétés, vous pouvez consulter les propriétés suivantes pour le compartiment.

    - Vue d'ensemble du compartiment de répertoires : vous pouvez voir la Région AWS zone (zone de disponibilité ou zone locale), l'Amazon Resource Name (ARN) et la date de création du compartiment.
    - Paramètres de chiffrement côté serveur : Amazon S3 applique le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de chiffrement pour tous les compartiments S3. Amazon S3 chiffre un objet avant de l'enregistrer sur un disque et

déchiffre l'objet quand vous le téléchargez. Pour plus d'informations, consultez Configuration et surveillance du chiffrement par défaut pour les compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge pour les compartiments de répertoires, consultez Création et utilisation de compartiments de répertoires.

Gestion des politiques des compartiments de répertoires

Vous pouvez ajouter, supprimer, mettre à jour et consulter les politiques des compartiments de répertoires Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'AWS. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. Pour plus d'informations sur les actions AWS Identity and Access Management (IAM) prises en charge, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM. Pour voir des exemples de stratégies de compartiment pour les compartiments de répertoires, consultez Exemples de stratégies de compartiment pour les compartiments de répertoires.

Rubriques

- Ajout d'une stratégie de compartiment
- Affichage d'une stratégie de compartiment
- Suppression d'une stratégie de compartiment

Ajout d'une stratégie de compartiment

Pour ajouter une stratégie de compartiment à un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, les kits AWS SDK ou l'AWS CLI.

Utilisation de la console S3

Pour créer ou modifier une stratégie de compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste Compartiments de répertoires, choisissez le nom du compartiment auquel vous souhaitez ajouter une stratégie.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

5. Sous Stratégie de compartiment, choisissez Modifier. La page Edit bucket policy (Modifier la stratégie de compartiment) s'affiche.
6. Pour générer une politique automatiquement, choisissez Générateur de stratégies.

   Si vous choisissez Policy generator (Générateur de stratégies), le Générateur de stratégies AWS s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

   Si vous ne souhaitez pas utiliser le générateur de politiques AWS, vous pouvez ajouter ou modifier des instructions JSON dans la section Politique.

   a. Sur la page AWSPolicy Generator (Générateur de stratégies), pour Select Type of Policy (Sélectionner le type de stratégie), sélectionnez S3 Bucket Policy (Stratégie de compartiment S3).

   b. Ajoutez une instruction en saisissant les informations dans les champs fournis, puis choisissez Add Statement (Ajouter une instruction). Répétez l'opération pour autant d'instructions que vous souhaitez ajouter. Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la Référence des éléments de politique IAM JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

      > **Note**
      >
      > Pour plus de commodité, la page Modifier la stratégie de compartiment affiche l'ARN (Amazon Resource Name) du compartiment actuel au-dessus du champ de texte Stratégie. Vous pouvez copier cet ARN pour l'utiliser dans les instructions de la page AWS Policy Generator (Générateur de politique).

   c. Une fois que vous avez fini d'ajouter des instructions, choisissez Generate Policy (Générer une stratégie).

   d. Copiez le texte de stratégie généré, choisissez Fermer et revenez à la page Modifier la stratégie de compartiment dans la console Amazon S3.
7. Dans la boîte de dialogue Policy (Stratégie), modifiez la stratégie existante ou collez la stratégie de compartiment à partir du générateur de stratégies AWS. Veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions avant d'enregistrer votre stratégie.

> **Note**
>
> Les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko.

8. Choisissez Save changes (Enregistrer les modifications), ce qui vous ramène à l'onglet Permissions (Autorisations).

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

`PutBucketPolicy` AWS SDK for Java 2.x

```
public static void setBucketPolicy(S3Client s3Client, String bucketName, String
 policyText) {

      //sample policy text
      /**
       * policy_statement = {
        *         'Version': '2012-10-17',
        *         'Statement': [
        *             {
        *                 'Sid': 'AdminPolicy',
        *                 'Effect': 'Allow',
        *                 'Principal': {
        *                     "AWS": "111122223333"
        *                 },
        *                 'Action': 's3express:*',
        *                 'Resource':
 'arn:aws:s3express:region:111122223333:bucket/bucket-base-name--zone-id--x-s3'
        *             }
        *         ]
        *     }
        */
        System.out.println("Setting policy:");
        System.out.println("----");
        System.out.println(policyText);
        System.out.println("----");
        System.out.format("On Amazon S3 bucket: \"%s\"\n", bucketName);
```

```
        try {
            PutBucketPolicyRequest policyReq = PutBucketPolicyRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
                    .policy(policyText)
                    .build();
            s3Client.putBucketPolicy(policyReq);
            System.out.println("Done!");
        }

        catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer une stratégie de compartiment à un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --policy file://
bucket_policy.json
```

bucket_policy.json :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AdminPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "111122223333"
            },
            "Action": "s3express*",
```

```
            "Resource": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket/amzn-s3-
demo-bucket--usw2-az1--x-s3"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez put-bucket-policy dans l'AWS Command Line Interface.

Affichage d'une stratégie de compartiment

Pour supprimer une politique pour un compartiment de répertoires, reportez-vous aux exemples suivants.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment afficher la stratégie de compartiment attachée à un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez get-bucket-policy dans l'AWS Command Line Interface.

Suppression d'une stratégie de compartiment

Pour supprimer une politique pour un compartiment de répertoires, utilisez les exemples suivants.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

`DeleteBucketPolicy` AWS SDK for Java 2.x

```
public static void deleteBucketPolicy(S3Client s3Client, String bucketName) {
      try {
          DeleteBucketPolicyRequest deleteBucketPolicyRequest =
 DeleteBucketPolicyRequest
                  .builder()
                  .bucket(bucketName)
```

```
                .build()
        s3Client.deleteBucketPolicy(deleteBucketPolicyRequest);
        System.out.println("Successfully deleted bucket policy");
    }

    catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer une stratégie de compartiment pour un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api delete-bucket-policy --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez delete-bucket-policy dans l'AWS Command Line Interface.

Vidage d'un compartiment de répertoires

Vous pouvez vider un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3. Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

Avant de vider un compartiment de répertoires, notez les points suivants :

- Lorsque vous videz un compartiment de répertoires, vous supprimez tous les objets, mais vous conservez le compartiment de répertoires.
- Après avoir vidé un compartiment de répertoires, l'action de vidage ne peut pas être annulée.
- Des objets ajoutés au compartiment de répertoires pendant l'action de vidage de compartiment risquent d'être supprimés.

Si vous souhaitez également supprimer le compartiment, notez les points suivants :

- Tous les objets figurant dans le compartiment de répertoires doivent être supprimés avant que le compartiment lui-même puisse être supprimé.

- Les chargements partitionnés en cours dans le compartiment de répertoires doivent être abandonnés avant que le compartiment lui-même puisse être supprimé.

> **Note**
>
> La commande `s3 rm` via l'interface de ligne de commande AWS Command Line Interface, l'opération `delete` via Mountpoint et la case d'option Vider le compartiment via la AWS Management Console ne permettent pas de supprimer les chargements partitionnés en cours dans un compartiment de répertoires. Pour supprimer ces chargements partitionnés en cours, utilisez l'opération `ListMultipartUploads` afin d'afficher les chargements partitionnés en cours dans le compartiment et utilisez l'opération `AbortMultipartUpload` pour abandonner tous les chargements partitionnés en cours.

Pour supprimer un compartiment de répertoires, consultez Suppression d'un compartiment de répertoires. Pour abandonner un chargement partitionné en cours, consultez the section called "Interruption d'un chargement partitionné".

Pour vider un compartiment à usage général, consultez Vidage d'un compartiment à usage général.

Utilisation de la console S3

Pour vider un compartiment de répertoires.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez la case d'option située à côté du nom du compartiment à vider, puis choisissez Vider.
4. Dans la page Empty bucket (Vider le compartiment), confirmez que vous souhaitez vider le compartiment en saisissant **`permanently delete`** dans le champ de texte, puis choisissez Empty (Vider).
5. Surveillez la progression du processus de vidage du compartiment sur la page Vider le compartiment : état.

Suppression d'un compartiment de répertoires

Vous ne pouvez supprimer que les compartiments de répertoires Amazon S3 vides. Avant de supprimer votre compartiment de répertoires, vous devez y supprimer tous les objets et abandonner tous les chargements partitionnés en cours.

Si le compartiment de répertoires est attaché à un point d'accès, vous devez d'abord supprimer le point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Suppression de points d'accès de compartiments de répertoires.

Pour vider un compartiment de répertoires, consultez Vidage d'un compartiment de répertoires. Pour abandonner un chargement partitionné en cours, consultez the section called "Interruption d'un chargement partitionné".

Pour supprimer un compartiment à usage général, consultez Suppression d'un compartiment à usage général.

Utilisation de la console S3

Une fois que vous avez vidé votre compartiment de répertoires et que vous avez abandonné tous les chargements partitionnés en cours, vous pouvez supprimer le compartiment.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste Compartiments de répertoires, choisissez la case d'option située à côté du compartiment que vous souhaitez supprimer.
4. Choisissez Supprimer.
5. Sur la page Supprimer le compartiment, saisissez le nom du compartiment dans le champ de texte pour confirmer la suppression de ce compartiment.

   > **Important**
   >
   > La suppression d'un compartiment de répertoires ne peut pas être annulée.

6. Pour supprimer votre compartiment de répertoires, choisissez Supprimer le compartiment.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples suivants illustrent la suppression d'un compartiment de répertoires à l'aide des kits AWS SDK for Java 2.x et AWS SDK pour Python (Boto3).

SDK for Java 2.x

Example

```
public static void deleteBucket(S3Client s3Client, String bucketName) {

    try {
        DeleteBucketRequest del = DeleteBucketRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .build();
        s3Client.deleteBucket(del);
        System.out.println("Bucket " + bucketName + " has been deleted");
    }
    catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

SDK for Python

Example

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def delete_bucket(s3_client, bucket_name):
    '''
    Delete a directory bucket in a specified Region

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket to delete; for example, 'doc-example-bucket--usw2-
az1--x-s3'
    :return: True if bucket is deleted, else False
    '''
```

```
    try:
        s3_client.delete_bucket(Bucket = bucket_name)
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True

if __name__ == '__main__':
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    region = 'us-west-2'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api delete-bucket --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --region us-west-2
```

Pour plus d'informations, consultez delete-bucket dans l'AWS Command Line Interface.

Établissement de la liste des compartiments de répertoires

Les exemples suivants montrent comment répertorier les compartiments de répertoires à l'aide de la AWS Management Console, des kits AWS SDK et de l'interface de ligne de commande AWS.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez afficher la liste de vos compartiments de répertoires.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires. La liste des compartiments de répertoires s'affiche. Pour afficher les objets, les propriétés, les autorisations, les métriques, les points d'accès du compartiment ou pour gérer le compartiment, choisissez le nom du compartiment.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

L'exemple suivant affiche la liste des compartiments de répertoires à l'aide du kit AWS SDK for Java 2.x.

```
public static void listBuckets(S3Client s3Client) {
       try {
           ListDirectoryBucketsRequest listDirectoryBucketsRequest =
ListDirectoryBucketsRequest.builder().build();
           ListDirectoryBucketsResponse response =
s3Client.listDirectoryBuckets(listDirectoryBucketsRequest);
           if (response.hasBuckets()) {
               for (Bucket bucket: response.buckets()) {
                   System.out.println(bucket.name());
                   System.out.println(bucket.creationDate());
               }
           }
       }

       catch (S3Exception e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

SDK for Python

Example

L'exemple suivant affiche la liste des compartiments de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
```

```
def list_directory_buckets(s3_client):
'''
Prints a list of all directory buckets in a Region

:param s3_client: boto3 S3 client
:return: True if there are buckets in the Region, else False
'''
try:
    response = s3_client.list_directory_buckets()
    for bucket in response['Buckets']:
        print (bucket['Name'])
except ClientError as e:
    logging.error(e)
    return False
return True


if __name__ == '__main__':
    region = 'us-east-1'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    list_directory_buckets(s3_client)
```

SDK pour .NET

Example

L'exemple suivant affiche la liste des compartiments de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour .NET.

```
var listDirectoryBuckets = await amazonS3Client.ListDirectoryBucketsAsync(new
 ListDirectoryBucketsRequest
{
  MaxDirectoryBuckets = 10
  }).ConfigureAwait(false);
```

SDK for PHP

Example

L'exemple suivant affiche la liste des compartiments de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour PHP.

```
require 'vendor/autoload.php';

$s3Client = new S3Client([
    'region'      => 'us-east-1',
]);
$result = $s3Client->listDirectoryBuckets();
```

SDK for Ruby

Example

L'exemple suivant affiche la liste des compartiments de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Ruby.

```
s3 = Aws::S3::Client.new(region:'us-west-1')
s3.list_directory_buckets
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `list-directory-buckets` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour répertorier vos compartiments de répertoires dans la région *us-east-1*. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3api list-directory-buckets --region us-east-1
```

Pour plus d'informations, consultez list-directory-buckets dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Déterminer si vous pouvez accéder à un compartiment de répertoires

Les exemples suivants des kits AWS SDK vous montrent comment utiliser l'opération d'API `HeadBucket` pour déterminer si un compartiment de répertoires Amazon S3 existe et si vous avez l'autorisation d'y accéder.

Utilisation des kits AWS SDK

L'exemple de kit AWS SDK for Java 2.x SDK suivant montre comment déterminer si un compartiment existe et si vous avez l'autorisation d'y accéder.

SDK for Java 2.x

Example

AWS SDK for Java 2.x

```
public static void headBucket(S3Client s3Client, String bucketName) {
   try {
        HeadBucketRequest headBucketRequest = HeadBucketRequest
                .builder()
                .bucket(bucketName)
                .build();
        s3Client.headBucket(headBucketRequest);
        System.out.format("Amazon S3 bucket: \"%s\" found.", bucketName);
   }

   catch (S3Exception e) {
       System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
       System.exit(1);
   }
}
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple `head-bucket` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour déterminer si un compartiment existe et si vous avez l'autorisation d'y accéder. Pour exécuter cette commande, remplacez les espaces réservés à la saisie utilisateur par vos propres informations.

```
aws s3api head-bucket --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez head-bucket dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation d'objets dans un compartiment de répertoires

Après avoir créé un compartiment de répertoires Amazon S3, vous pouvez travailler avec les objets à l'aide de la console S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des kits AWS SDK.

Pour plus d'informations sur l'exécution d'opérations groupées, l'importation, le chargement, la copie, la suppression et le téléchargement d'objets dans des compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Importation d'objets dans un compartiment de répertoires
- Utilisation du cycle de vie S3 pour les compartiments de répertoires
- Utilisation de Batch Operations avec les compartiments de répertoires
- Ajout de données à des objets dans des compartiments de répertoires
- Changement de nom des objets de compartiments de répertoires
- Chargement d'objets dans un compartiment de répertoires
- Copie d'objets vers ou depuis un compartiment de répertoires
- Suppression d'objets à partir d'un compartiment de répertoires
- Téléchargement d'un objet à partir d'un compartiment de répertoires
- Génération d'URL présignées pour partager des objets d'un compartiment de répertoires
- Récupération des métadonnées d'objets à partir de compartiments de répertoires
- Liste des objets d'un compartiment de répertoires

Importation d'objets dans un compartiment de répertoires

Après avoir créé un compartiment de répertoires dans Amazon S3, vous pouvez remplir le nouveau compartiment avec des données à l'aide de l'action d'importation. L'importation est une méthode simplifiée pour créer des tâches S3 Batch Operations afin de copier des objets depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Les limites suivantes s'appliquent aux tâches d'importation :

- Le compartiment source et le compartiment de destination doivent se trouver dans la même Région AWS et dans le même compte.
- Le compartiment source ne peut pas être un compartiment de répertoires.
- Les objets de plus de 5 Go ne sont pas pris en charge et seront omis dans l'opération de copie.
- Les objets des classes de stockage de niveau Glacier Flexible Retrieval, Glacier Deep Archive, Intelligent-Tiering Archive Access et Intelligent-Tiering Deep Archive doivent être restaurés avant de pouvoir être importés.
- Les objets importés avec des algorithmes de somme de contrôle MD5 sont convertis pour utiliser les sommes de contrôle CRC32.
- Les objets importés utilisent la classe de stockage Express One Zone, dont la structure tarifaire est différente de celle des classes de stockage utilisées par les compartiments à usage général. Tenez compte de cette différence de coût lorsque vous importez un grand nombre d'objets.

Lorsque vous configurez une tâche d'importation, vous spécifiez le compartiment source ou le préfixe source à partir duquel les objets existants seront copiés. Vous fournissez également un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) autorisé à accéder aux objets sources. Amazon S3 lance ensuite une tâche Batch Operations qui copie les objets et applique automatiquement les paramètres de classe de stockage et de somme de contrôle appropriés.

Pour configurer les tâches d'importation, vous utilisez la console Amazon S3.

Utilisation de la console Amazon S3

Pour importer des objets dans un compartiment de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments de répertoires. Choisissez le bouton d'option en regard du compartiment de répertoires dans lequel vous souhaitez importer des objets.
3. Choisissez Importer.

4. Pour Source, entrez le compartiment à usage général (ou le chemin du compartiment, préfixe inclus) qui contient les objets que vous souhaitez importer. Pour choisir un compartiment à usage général existant dans une liste, choisissez Parcourir S3.
5. Pour Autorisation d'accéder aux objets sources et de les copier, effectuez l'une des opérations suivantes pour spécifier un rôle IAM doté des autorisations nécessaires pour importer vos objets sources :

   - Pour autoriser Amazon S3 à créer un nouveau rôle IAM en votre nom, choisissez Créer un nouveau rôle IAM.
   - Pour choisir un rôle IAM existant dans une liste, choisissez Sélectionner parmi les rôles IAM existants.
   - Pour spécifier un rôle IAM existant en entrant son Amazon Resource Name (ARN), choisissez Saisir l'ARN du rôle IAM, puis entrez l'ARN dans le champ correspondant.
6. Passez en revue les informations affichées dans les sections Destination et Paramètres de l'objet copié. Si les informations de la section Destination sont correctes, choisissez Importer pour démarrer la tâche de copie.

   La console Amazon S3 affiche le statut de votre nouvelle tâche sur la page Opérations par lot. Pour plus d'informations sur la tâche, choisissez le bouton d'option à côté du nom de la tâche, puis dans le menu Actions, choisissez Afficher les détails. Pour ouvrir le compartiment de répertoires dans lequel les objets seront importés, choisissez Afficher la destination de l'importation.

Utilisation du cycle de vie S3 pour les compartiments de répertoires

Le cycle de vie S3 vous aide à stocker des objets dans S3 Express One Zone dans des compartiments de répertoires de manière rentable en supprimant les objets ayant expiré en votre nom. Pour gérer le cycle de vie de vos objets, créez une configuration de cycle de vie S3 pour votre compartiment de répertoires. Une configuration de cycle de vie S3 est un ensemble de règles qui définit des actions qu'Amazon S3 applique à un groupe d'objets. Vous pouvez définir une configuration de cycle de vie Amazon S3 au niveau d'un compartiment de répertoires à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI), des kits AWS SDK, de l'API REST Amazon S3 et d'AWS CloudFormation.

Dans votre configuration du cycle de vie, utilisez des règles pour définir les actions que vous souhaitez qu'Amazon S3 effectue au niveau de vos objets. Pour les objets stockés dans des compartiments de répertoires, vous pouvez créer des règles de cycle de vie pour faire expirer les

objets à mesure que le temps passe. Vous pouvez également créer des règles de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés incomplets dans les compartiments de répertoire à une fréquence quotidienne.

Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie dans un compartiment, les règles de configuration s'appliquent à la fois aux objets existants et à ceux que vous ajouterez ultérieurement. À titre d'exemple, si vous ajoutez aujourd'hui une règle de configuration du cycle de vie avec une action qui entraîne l'expiration des objets dotés d'un préfixe spécifique 30 jours après leur création, S3 mettra dans la file d'attente pour suppression tous les objets de plus de 30 jours qui incluent le préfixe spécifié.

En quoi le cycle de vie S3 des compartiments de répertoires est différent

Pour les objets qui se trouvent dans des compartiments de répertoires, vous pouvez créer des règles de cycle de vie pour faire expirer ces objets et supprimer les chargements partitionnés incomplets. Toutefois, le cycle de vie S3 des compartiments de répertoires ne prend pas en charge les actions de transition entre les classes de stockage.

CreateSession

Le cycle de vie utilise des opérations d'API `DeleteObject` et `DeleteObjects` publiques pour faire expirer les objets dans les compartiments de répertoires. Pour utiliser ces opérations d'API, le cycle de vie S3 utilise l'API `CreateSession` afin d'établir des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder aux objets qui se trouvent dans les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez `CreateSession` dans la Référence des API Amazon S3.

Si vous avez une politique active qui refuse les autorisations de suppression au principal du cycle de vie, cela vous empêche d'autoriser le cycle de vie S3 à supprimer des objets en votre nom.

Utilisation d'une stratégie de compartiment pour accorder des autorisations au principal du service de cycle de vie S3

La stratégie de compartiment suivante autorise les appels CreateSession avec la session `ReadWrite` par défaut et autorise le principal du service de cycle de vie.

Example – Stratégie de compartiment permettant d'autoriser les appels **`CreateSession`** avec la session **`ReadWrite`** par défaut

```
 {
   "Version":"2008-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal": {
            "Service":"lifecycle.s3.amazonaws.com"
          },
          "Action":"s3express:CreateSession",
          "Condition": {
             "StringEquals": {
                "s3express:SessionMode": "ReadWrite"
              }
           },
           "Resource":"arn:aws:s3express:us-east-2:412345678921:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--use2-az2--x-s3"
       }
   ]
}
```

Surveillance des règles de cycle de vie

Pour les objets stockés dans des compartiments de répertoires, le cycle de vie S3 génère des journaux d'événements de gestion et de données AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Exemples de fichiers journaux CloudTrail pour S3 Express One Zone.

Pour plus d'informations sur la création de la configuration d'un cycle de vie et sur la résolution des problèmes liés au cycle de vie S3, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Création et gestion d'une configuration de cycle de vie pour votre compartiment de répertoires
- Résolution des problèmes liés au cycle de vie S3 pour les compartiments de répertoires

Création et gestion d'une configuration de cycle de vie pour votre compartiment de répertoires

Vous pouvez créer une configuration du cycle de vie pour les compartiments de répertoires à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK et des API REST.

Utilisation de l'AWS CLI

Pour gérer les configurations de cycle de vie S3, vous pouvez utiliser les commandes suivantes de la AWS CLI :

- `put-bucket-lifecycle-configuration`
- `get-bucket-lifecycle-configuration`
- `delete-bucket-lifecycle`

Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

Notez que la configuration de cycle de vie Amazon S3 est un fichier XML. Mais lorsque vous utilisez l'AWS CLI, vous ne pouvez pas spécifier le format XML. Vous devez spécifier le format JSON à la place. Voici des exemples de configuration du cycle de vie au format XML et leurs équivalents au format JSON que vous pouvez spécifier dans une commande de l'AWS CLI.

L'exemple suivant de l'AWS place une politique de configuration du cycle de vie au niveau d'un compartiment de répertoires. Cette politique spécifie que tous les objets dont le préfixe est labelisé (myprefix) et qui correspondent à la taille définie expirent après 7 jours. Pour utiliser cet exemple, remplacez chaque *espace réservé d'entrée utilisateur* par vos propres informations.

Enregistrez la stratégie de configuration du cycle de vie dans un fichier JSON. Dans cet exemple, le fichier est nommé lifecycle1.json.

Example

JSON

```
{
    "Rules": [
        {
        "Expiration": {
            "Days": 7
        },
        "ID": "Lifecycle expiration rule",
        "Filter": {
            "And": {
```

```
                "Prefix": "myprefix/",
                "ObjectSizeGreaterThan": 500,
                "ObjectSizeLessThan": 64000
            }
        },
        "Status": "Enabled"
    }
    ]
}
```

Envoyez le fichier JSON en tant que partie de la commande CLI `put-bucket-lifecycle-configuration`. Pour utiliser cette commande, remplacez chaque *espace réservé d'entrée utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration --region us-west-2 --profile default
 --bucket amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 --lifecycle-configuration file://lc-
policy.json --checksum-algorithm crc32c
```

Example

XML

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>Lifecycle expiration rule</ID>
        <Filter>
            <And>
                <Prefix>myprefix/</Prefix>
                <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
                <ObjectSizeLessThan>64000</ObjectSizeLessThan>
            </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Expiration>
             <Days>7</Days>
        </Expiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java

Example

```
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketLifecycleConfigurationRequest;
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketLifecycleConfigurationResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ChecksumAlgorithm;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.BucketLifecycleConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LifecycleRule;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LifecycleRuleFilter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LifecycleExpiration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LifecycleRuleAndOperator;
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetBucketLifecycleConfigurationResponse;
import
 software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetBucketLifecycleConfigurationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketLifecycleRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteBucketLifecycleResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.AbortIncompleteMultipartUpload;

// PUT a Lifecycle policy
LifecycleRuleFilter objectExpirationFilter =
 LifecycleRuleFilter.builder().and(LifecycleRuleAndOperator.builder().prefix("dir1/").object
LifecycleRuleFilter mpuExpirationFilter =
 LifecycleRuleFilter.builder().prefix("dir2/").build();

LifecycleRule objectExpirationRule =
 LifecycleRule.builder().id("lc").filter(objectExpirationFilter).status("Enabled").expiratio
                    .days(10)
                    .build())
                .build();
LifecycleRule mpuExpirationRule = LifecycleRule.builder().id("lc-
mpu").filter(mpuExpirationFilter).status("Enabled").abortIncompleteMultipartUpload(AbortInco
                        .daysAfterInitiation(10)
                        .build())
                .build();

PutBucketLifecycleConfigurationRequest putLifecycleRequest =
 PutBucketLifecycleConfigurationRequest.builder()
                .bucket("amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3")
```

```
                .checksumAlgorithm(ChecksumAlgorithm.CRC32)
                .lifecycleConfiguration(
                        BucketLifecycleConfiguration.builder()
                                .rules(objectExpirationRule, mpuExpirationRule)
                                .build()
                ).build();

PutBucketLifecycleConfigurationResponse resp =
 client.putBucketLifecycleConfiguration(putLifecycleRequest);

// GET the Lifecycle policy
GetBucketLifecycleConfigurationResponse getResp =
 client.getBucketLifecycleConfiguration(GetBucketLifecycleConfigurationRequest.builder().buc
s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3").build());

// DELETE the Lifecycle policy
DeleteBucketLifecycleResponse delResp =
 client.deleteBucketLifecycle(DeleteBucketLifecycleRequest.builder().bucket("amzn-
s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3").build());
```

SDK for Go

Example

```
package main

import (
    "context"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/s3/types"
)
// PUT a Lifecycle policy
func putBucketLifecycleConfiguration(client *s3.Client, bucketName string ) error {
    lifecycleConfig := &s3.PutBucketLifecycleConfigurationInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
        LifecycleConfiguration: &types.BucketLifecycleConfiguration{
            Rules: []types.LifecycleRule{
                {
                    ID:     aws.String("lc"),
                    Filter: &types.LifecycleRuleFilter{
```

```
                        And: &types.LifecycleRuleAndOperator{
                            Prefix: aws.String("foo/"),
                            ObjectSizeGreaterThan: aws.Int64(1000000),
                            ObjectSizeLessThan:    aws.Int64(100000000),
                            },
                        },

                    Status: types.ExpirationStatusEnabled,
                    Expiration: &types.LifecycleExpiration{
                        Days: aws.Int32(int32(1)),
                    },
                },
                {
                    ID:     aws.String("abortmpu"),
                    Filter: &types.LifecycleRuleFilter{
                        Prefix: aws.String("bar/"),
                    },
                    Status: types.ExpirationStatusEnabled,
                    AbortIncompleteMultipartUpload:
 &types.AbortIncompleteMultipartUpload{
                        DaysAfterInitiation: aws.Int32(int32(5)),
                    },
                },
            },
        },
    }
    _, err := client.PutBucketLifecycleConfiguration(context.Background(),
 lifecycleConfig)
    return err
}
// Get the Lifecycle policy
func getBucketLifecycleConfiguration(client *s3.Client, bucketName string) error {
    getLifecycleConfig := &s3.GetBucketLifecycleConfigurationInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
    }

    resp, err := client.GetBucketLifecycleConfiguration(context.Background(),
 getLifecycleConfig)
    if err != nil {
        return err
    }
    return nil
}
// Delete the Lifecycle policy
```

```
func deleteBucketLifecycleConfiguration(client *s3.Client, bucketName string) error
 {
    deleteLifecycleConfig := &s3.DeleteBucketLifecycleInput{
        Bucket: aws.String(bucketName),
    }
    _, err := client.DeleteBucketLifecycle(context.Background(),
 deleteLifecycleConfig)
    return err
}
func main() {
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.Background(),
 config.WithRegion("us-west-2")) // Specify your region here
    if err != nil {
        log.Fatalf("unable to load SDK config, %v", err)
    }
    s3Client := s3.NewFromConfig(cfg)
    bucketName := "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3"
    putBucketLifecycleConfiguration(s3Client, bucketName)
    getBucketLifecycleConfiguration(s3Client, bucketName)
    deleteBucketLifecycleConfiguration(s3Client, bucketName)
    getBucketLifecycleConfiguration(s3Client, bucketName)
}
```

SDK for .NET

Example

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class LifecycleTest
    {
        private const string bucketName = "amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;
        public static void Main()
```

```
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            AddUpdateDeleteLifecycleConfigAsync().Wait();
        }

        private static async Task AddUpdateDeleteLifecycleConfigAsync()
        {
            try
            {
                var lifeCycleConfiguration = new LifecycleConfiguration()
                {
                    Rules = new List <LifecycleRule>
                        {
                            new LifecycleRule
                            {
                                 Id = "delete rule",
                                  Filter = new LifecycleFilter()
                                 {
                                     LifecycleFilterPredicate = new
LifecyclePrefixPredicate()
                                     {
                                         Prefix = "projectdocs/"
                                     }
                                 },
                                 Status = LifecycleRuleStatus.Enabled,
                                 Expiration = new LifecycleRuleExpiration()
                                 {
                                       Days = 10
                                 }
                            }
                        }
                };

                // Add the configuration to the bucket.
                await AddExampleLifecycleConfigAsync(client,
lifeCycleConfiguration);

                // Retrieve an existing configuration.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);

                // Add a new rule.
                lifeCycleConfiguration.Rules.Add(new LifecycleRule
                {
                    Id = "mpu abort rule",
```

```
                    Filter = new LifecycleFilter()
                    {
                        LifecycleFilterPredicate = new LifecyclePrefixPredicate()
                        {
                            Prefix = "YearlyDocuments/"
                        }
                    },
                    Expiration = new LifecycleRuleExpiration()
                    {
                        Days = 10
                    },
                    AbortIncompleteMultipartUpload = new
LifecycleRuleAbortIncompleteMultipartUpload()
                    {
                        DaysAfterInitiation = 10
                    }
                });

                // Add the configuration to the bucket.
                await AddExampleLifecycleConfigAsync(client,
lifeCycleConfiguration);

                // Verify that there are now two rules.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);
                Console.WriteLine("Expected # of rulest=2; found:{0}",
lifeCycleConfiguration.Rules.Count);

                // Delete the configuration.
                await RemoveLifecycleConfigAsync(client);

                // Retrieve a nonexistent configuration.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);

            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered ***. Message:'{0}' when writing
an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
```

```
        }

        static async Task AddExampleLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client,
 LifecycleConfiguration configuration)
        {

            PutLifecycleConfigurationRequest request = new
 PutLifecycleConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Configuration = configuration
            };
            var response = await client.PutLifecycleConfigurationAsync(request);
        }

        static async Task <LifecycleConfiguration>
 RetrieveLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client)
        {
            GetLifecycleConfigurationRequest request = new
 GetLifecycleConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName
            };
            var response = await client.GetLifecycleConfigurationAsync(request);
            var configuration = response.Configuration;
            return configuration;
        }

        static async Task RemoveLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client)
        {
            DeleteLifecycleConfigurationRequest request = new
 DeleteLifecycleConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName
            };
            await client.DeleteLifecycleConfigurationAsync(request);
        }
    }
}
```

SDK for Python

Example

```
import boto3

client = boto3.client("s3", region_name="us-west-2")
bucket_name = 'amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3'

client.put_bucket_lifecycle_configuration(
    Bucket=bucket_name,
    ChecksumAlgorithm='CRC32',
    LifecycleConfiguration={
        'Rules': [
            {
                'ID': 'lc',
                'Filter': {
                    'And': {
                        'Prefix': 'foo/',
                        'ObjectSizeGreaterThan': 1000000,
                        'ObjectSizeLessThan': 100000000,
                    }
                },
                'Status': 'Enabled',
                'Expiration': {
                    'Days': 1
                }
            },
            {
                'ID': 'abortmpu',
                'Filter': {
                    'Prefix': 'bar/'
                },
                'Status': 'Enabled',
                'AbortIncompleteMultipartUpload': {
                    'DaysAfterInitiation': 5
                }
            }
        ]
    }
)

result = client.get_bucket_lifecycle_configuration(
    Bucket=bucket_name
```

```
)

client.delete_bucket_lifecycle(
    Bucket=bucket_name
)
```

Résolution des problèmes liés au cycle de vie S3 pour les compartiments de répertoires

Rubriques

- J'ai spécifié la configuration de mon cycle de vie, mais les objets de mon compartiment de répertoires n'expirent pas
- Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?

J'ai spécifié la configuration de mon cycle de vie, mais les objets de mon compartiment de répertoires n'expirent pas

Le cycle de vie S3 des compartiments de répertoires utilise des API publiques pour supprimer les objets dans S3 Express One Zone. Pour utiliser des API publiques au niveau des objets, vous devez accorder l'autorisation à `CreateSession` et autoriser le cycle de vie S3 à supprimer vos objets. Si vous avez une politique active qui refuse les autorisations de suppression, cela vous empêche d'autoriser le cycle de vie S3 à supprimer des objets en votre nom.

Il est important de configurer correctement vos stratégies de compartiment afin de garantir que les objets que vous souhaitez supprimer sont éligibles à l'expiration. Vous pouvez rechercher dans vos journaux AWS CloudTrail les erreur `AccessDenied` pour les invocations d'API `CreateSession` dans CloudTrail afin de vérifier si l'accès a été refusé. La consultation de vos journaux CloudTrail peut vous aider à résoudre les problèmes d'accès et à identifier la cause première des erreurs de refus d'accès. Vous pouvez ensuite corriger les contrôles d'accès incorrects en mettant à jour les politiques pertinentes.

Si vous confirmez que les politiques de vos compartiments sont correctement définies et que vous rencontrez toujours des problèmes, nous vous recommandons de vérifier les règles du cycle de vie pour vous assurer qu'elles sont appliquées au sous-ensemble d'objets approprié.

Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?

Vous pouvez utiliser les journaux d'événements de données AWS CloudTrail pour surveiller les actions entreprises par le cycle de vie S3 dans les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Exemples de fichiers journaux CloudTrail.

Utilisation de Batch Operations avec les compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations pour effectuer des opérations sur des objets stockés dans des compartiments S3. Pour en savoir plus sur S3 Batch Operations, consultez Exécution des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3.

Les rubriques suivantes traitent de l'exécution d'opérations par lot sur des objets stockés dans des compartiments de répertoires pour la classe de stockage S3 Express One Zone.

Rubriques

- Utilisation de Batch Operations avec les compartiments de répertoires
- Principales différences

Utilisation de Batch Operations avec les compartiments de répertoires

Vous pouvez effectuer les opérations Copier et Invoquer la fonction AWS Lambda sur des objets stockés dans des compartiments de répertoires. Avec la fonction Copier, vous pouvez copier des objets entre des compartiments du même type (par exemple, d'un compartiment de répertoires à un autre). Vous pouvez également copier entre des compartiments à usage général et des compartiments de répertoires. Avec l'opération Invoquer la fonction AWS Lambda, vous pouvez utiliser une fonction Lambda pour effectuer des actions sur des objets figurant dans votre compartiment de répertoires avec du code que vous définissez.

Copie d'objets

Vous pouvez copier entre des compartiments de même type ou entre des compartiments de répertoires et des compartiments à usage général. Lorsque vous effectuez une copie vers un compartiment de répertoires, vous devez utiliser le format d'Amazon Resource Name (ARN) approprié pour ce type de compartiment. Le format d'ARN d'un compartiment de répertoires est `arn:aws:s3express:`*`region`*`:`*`account-id`*`:bucket/`*`bucket-base-name`*`--x-s3`.

> **Note**
>
> La copie d'objets entre différentes Régions AWS n'est pas prise en charge lorsque le compartiment source ou de destination se trouve dans une zone locale AWS. Les compartiments source et de destination doivent avoir la même Région AWS parent. Les compartiments source et de destination peuvent correspondre à différents types d'emplacement de compartiment (zone de disponibilité ou zone locale).

Vous pouvez également remplir votre compartiment de répertoires avec des données à l'aide de l'action Importer de la console S3. L'action Importer est une méthode simplifiée pour créer des tâches Batch Operations afin de copier des objets depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires. Pour les tâches de copie Importer depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, S3 génère automatiquement un manifeste. Pour plus d'informations, consultez Importation d'objets dans un compartiment de répertoires et Spécification d'un manifeste.

Invocation de fonctions Lambda (**`LambdaInvoke`**)

L'utilisation de Batch Operations pour invoquer des fonctions Lambda agissant sur des compartiments de répertoires est soumise à des exigences particulières. Par exemple, vous devez structurer votre demande Lambda à l'aide d'un schéma d'invocation JSON v2 et spécifier InvocationSchemaVersion 2.0 lorsque vous créez la tâche. Pour plus d'informations, consultez Invoquer une fonction AWS Lambda.

Principales différences

Voici la liste des principales différences lors de l'utilisation de Batch Operations pour effectuer des opérations groupées sur des objets stockés dans des compartiments de répertoires avec la classe de stockage S3 Express One Zone :

- Pour les compartiments de répertoires, le chiffrement SSE-S3 et le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) sont pris en charge. Si vous effectuez une demande `CopyObject` qui spécifie d'utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) sur un compartiment de répertoires (source ou cible), la réponse renverra une erreur HTTP `400 (Bad Request)`.

  Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment

dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets PUT. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires et sur la façon de chiffrer les nouvelles copies d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de l'opération Copy dans Batch Operations. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS. Pour plus d'informations sur l'utilisation de SSE-KMS au niveau des compartiments de répertoires, consultez Configuration et surveillance du chiffrement par défaut pour les compartiments de répertoires et Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires.

- Les objets figurant dans des compartiments de répertoires ne peuvent pas être balisés. Vous ne pouvez spécifier qu'un ensemble de balises vide. Par défaut, Batch Operations copie les balises. Si vous copiez un objet comportant des balises entre des compartiments à usage général et des compartiments de répertoires, vous recevrez une réponse `501 (Not Implemented)`.
- S3 Express One Zone vous offre la possibilité de choisir l'algorithme de somme de contrôle utilisé pour valider vos données pendant le chargement ou le téléchargement. Vous pouvez sélectionner l'un des algorithmes de contrôle d'intégrité des données Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) suivants : CRC32, CRC32C, SHA-1 ou SHA-256. Les sommes de contrôle basées sur MD5 ne sont pas prises en charge avec la classe de stockage S3 Express One Zone.
- Par défaut, tous les compartiments Amazon S3 définissent le paramètre Propriété d'objets S3 sur Propriétaire du compartiment appliqué, et les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Pour les compartiments de répertoires, ce paramètre ne peut pas être modifié. Vous pouvez copier un objet à partir de compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires. Cependant, vous ne pouvez pas remplacer la liste ACL par défaut lorsque vous effectuez une copie vers ou depuis un compartiment de répertoires.
- Quelle que soit la manière dont vous spécifiez votre manifeste, la liste elle-même doit être stockée dans un compartiment à usage général. Batch Operations ne peut pas importer de manifestes existants à partir de compartiments de répertoires, ni enregistrer les manifestes générés dans

ces compartiments. Toutefois, les objets décrits dans le manifeste peuvent être stockés dans des compartiments de répertoires.

- Batch Operations ne peut pas spécifier un compartiment de répertoires comme emplacement dans un rapport S3 Inventory. Les rapports d'inventaire ne prennent pas en charge les compartiments de répertoires. Vous pouvez créer un fichier manifeste pour les objets d'un compartiment de répertoires en utilisant l'API `ListObjectsV2` pour répertorier les objets. Vous pouvez ensuite insérer cette liste dans un fichier CSV.

Octroi d'accès

Pour effectuer des tâches de copie, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- Pour copier des objets d'un compartiment de répertoires vers un autre, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession`.
- Pour copier des objets à partir de compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession` et de l'autorisation `s3:PutObject` permettant d'écrire la copie des objets dans le compartiment de destination.
- Pour copier des objets dans des compartiments de répertoires à partir de compartiments à usage général, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession` et de l'autorisation `s3:GetObject` permettant de lire l'objet source à copier.

  Pour plus d'informations, veuillez consulter CopyObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Pour invoquer une fonction Lambda, vous devez accorder des autorisations à votre ressource sur la base de votre fonction Lambda. Vérifiez les autorisations d'API correspondantes pour déterminer quelles autorisations sont requises.

Ajout de données à des objets dans des compartiments de répertoires

Vous pouvez ajouter des données à la fin des objets existants stockés dans la classe de stockage S3 Express One Zone dans les compartiments de répertoires. Nous vous recommandons d'utiliser la fonctionnalité permettant d'ajouter des données à un objet si les données sont écrites en continu pendant une période de temps spécifique ou si vous devez lire l'objet pendant que vous y ajoutez des données. L'ajout de données à des objets est courant dans des cas d'utilisation tels que l'ajout de nouvelles entrées de journal aux fichiers journaux ou l'ajout de nouveaux segments vidéo aux fichiers vidéo lors de leur transcodage puis de leur diffusion en continu. En ajoutant des données aux objets,

vous pouvez simplifier les applications qui combinaient auparavant les données dans le stockage local avant de copier l'objet final sur Amazon S3.

Aucune taille minimale n'est requise pour les données que vous pouvez ajouter à un objet. Toutefois, la taille maximale des données que vous pouvez ajouter à un objet dans une seule demande est de 5 Go. Il s'agit de la même limite que la taille de demande la plus grande lors du chargement de données à l'aide d'une API Amazon S3.

À chaque opération d'ajout réussie, vous créez une partie de l'objet, et chaque objet peut comporter jusqu'à 10 000 parties. Vous pouvez donc ajouter une entité de données à un objet jusqu'à 10 000 fois. Si un objet est créé à l'aide du chargement partitionné S3, chaque partie chargée est prise en compte dans le calcul du quota maximum de 10 000 parties. Par exemple, vous pouvez ajouter jusqu'à 9 000 parties à un objet créé par chargement partitionné comprenant 1 000 parties.

> **Note**
>
> Si vous dépassez le nombre de parties que vous pouvez charger, vous recevrez un message d'erreur TooManyParts. Vous pouvez utiliser l'API `CopyObject` pour réinitialiser le décompte.

Si vous souhaitez charger des parties dans un objet en parallèle et que vous n'avez pas besoin de les lire pendant le chargement, nous vous recommandons d'utiliser le chargement partitionné Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chargement partitionné.

L'ajout de données aux objets n'est pris en charge que pour les objets qui se trouvent dans des compartiments de répertoires stockés dans la classe de stockage S3 Express One Zone. Pour plus d'informations sur S3 Express One Zone, consultez Bien démarrer avec S3 Express One Zone.

Pour commencer à ajouter des données aux objets de vos compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser les kits AWS SDK, l'interface de ligne de commande AWS ou l'API `PutObject`. Lorsque vous effectuez une demande `PutObject`, vous définissez l'en-tête `x-amz-write-offset-bytes` en fonction de la taille de l'objet auquel vous ajoutez des données. Pour utiliser l'opération d'API `PutObject`, vous devez utiliser l'API `CreateSession` afin d'établir des informations d'identification de sécurité temporaires pour accéder aux objets de vos compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez `PutObject` et `CreateSession` dans la Référence des API Amazon S3.

Chaque opération d'ajout réussie est facturée comme une demande `PutObject`. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez `Amazon S3 pricing`.

> **Note**
>
> À partir de la version 1.12, Mountpoint pour Amazon S3 prend en charge l'ajout de données aux objets stockés dans S3 Express One Zone. Pour commencer, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en définissant l'indicateur `--incremental-upload` . Pour plus d'informations sur Mountpoint, consultez Utilisation de Mountpoint.

Si vous utilisez un algorithme CRC (Cyclic Redundancy Check) lors du chargement des données ajoutées, vous pouvez récupérer les sommes de contrôle CRC de l'objet entier à l'aide de la demande `HeadObject` ou `GetObject`. Si vous utilisez l'algorithme SHA-1 ou SHA-256 lors du chargement des données ajoutées, vous pouvez récupérer une somme de contrôle des parties ajoutées et vérifier leur intégrité à l'aide des sommes de contrôle SHA renvoyées lors des réponses PutObject précédentes. Pour plus d'informations, consultez Protection et chiffrement des données.

Ajout de données à vos objets à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS, des kits AWS SDK et de l'API REST

Vous pouvez ajouter des données à vos objets à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK et de l'API REST.

Utilisation de l'AWS CLI

L'exemple de commande `put-object` suivant montre comment utiliser l'interface de ligne de commande AWS pour ajouter des données à un objet. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`espaces réservés à la saisie utilisateur`* par vos propres informations.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket--azid--x-s3 --key sampleinput/
file001.bin --body bucket-seed/file001.bin --write-offset-bytes size-of-sampleinput/
file001.bin
```

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Java pour ajouter des données à vos objets.

```
var putObjectRequestBuilder = PutObjectRequest.builder()
                                              .key(key)
                                              .bucket(bucketName)
                                              .writeOffsetBytes(9);
var response = s3Client.putObject(putObjectRequestBuilder.build());
```

SDK for Python

```
s3.put_object(Bucket='amzn-s3-demo-bucket--use2-az2--x-s3', Key='2024-11-05-sdk-
test', Body=b'123456789', WriteOffsetBytes=9)
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour ajouter des données à un objet. Pour plus d'informations, consultez `PutObject`.

Changement de nom des objets de compartiments de répertoires

À l'aide de l'opération `RenameObject`, vous pouvez renommer de manière atomique un objet d'un compartiment de répertoires qui utilise la classe de stockage S3 Express One Zone, sans aucun déplacement de données. Vous pouvez renommer un objet en spécifiant son nom initial comme source et son nouveau nom comme destination dans le même compartiment de répertoires. L'opération d'API `RenameObject` échoue sur les objets qui se terminent par une barre oblique (`/`). Pour plus d'informations, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

L'opération `RenameObject` est exécutée généralement en quelques millisecondes, quelle que soit la taille de l'objet. Cette fonctionnalité accélère les applications telles que la gestion des fichiers journaux, le traitement multimédia et l'analytique des données. En outre, `RenameObject` préserve toutes les propriétés des métadonnées des objets, notamment la classe de stockage, le type de chiffrement, la date de création, la date de dernière modification et les propriétés des sommes de contrôle.

> **Note**
>
> `RenameObject` n'est pris en charge que pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Express One Zone.

Pour autoriser l'accès à l'opération `RenameObject`, nous vous recommandons d'utiliser l'opération `CreateSession` pour accorder une autorisation basée sur la session. Plus précisément, vous accordez l'autorisation `s3express:CreateSession` au compartiment de répertoires dans le cadre d'une stratégie de compartiment ou d'une politique basée sur l'identité. Ensuite, vous effectuez l'appel d'API `CreateSession` sur le compartiment de répertoires pour obtenir un jeton de session. Avec le jeton de session dans l'en-tête de votre demande, vous pouvez envoyer des demandes d'API à cette opération. À l'expiration du jeton de session, vous effectuez un nouvel appel d'API `CreateSession` pour générer un nouveau jeton de session à utiliser. L'interface de ligne de commande AWS et les kits AWS SDK créeront et géreront votre session. Notamment, ils actualiseront automatiquement le jeton de session afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration de la session. Pour plus d'information sur l'autorisation, consultez `CreateSession` dans la Référence des API Amazon S3. Pour plus d'informations sur les opérations d'API de point de terminaison zonal, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Si vous ne souhaitez pas remplacer un objet existant, vous pouvez ajouter l'en-tête conditionnel `If-None-Match` avec la valeur `'*'` dans la demande `RenameObject`. Amazon S3 renvoie une erreur `412 Precondition Failed` si le nom de l'objet existe déjà. Pour plus d'informations, consultez `RenameObject` dans la Référence des API Amazon S3.

`RenameObject` est une opération d'API de point de terminaison zonal (niveau de l'objet ou plan de données) qui est journalisée dans AWS CloudTrail. Vous pouvez utiliser CloudTrail pour recueillir des informations sur l'opération `RenameObject` effectuée sur les objets de vos compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des compartiments de répertoires avec AWS CloudTrail et Exemples de fichiers journaux CloudTrail pour les compartiments de répertoires.

S3 Express One Zone est la seule classe de stockage qui prend en charge `RenameObject`, au même prix que les demandes `PUT`, `COPY`, `POST` et `LIST` (pour 1 000 demandes) dans S3 Express One Zone. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Changement de nom d'un objet

Pour renommer un objet de votre compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'interface de ligne de commande AWS, les kits AWS SDK, l'API REST ou Mountpoint pour Amazon S3 (version 1.19.0 ou supérieure).

Utilisation de la console S3

Pour renommer un objet d'un compartiment de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments de répertoires. Accédez au compartiment de répertoires Amazon S3 contenant l'objet que vous souhaitez renommer.
3. Cochez la case située à côté de l'objet que vous voulez renommer.
4. Dans le menu Actions, sélectionnez Renommer l'objet.
5. Dans la zone Nouveau nom d'objet, saisissez le nouveau nom de l'objet.

> **Note**
>
> Si vous spécifiez le nom d'un objet existant, l'opération échoue et Amazon S3 renvoie le message d'erreur `412 Precondition Failed`. La longueur du nom de la clé de l'objet ne peut pas dépasser 1 024 octets. Les préfixes inclus dans le nom de l'objet sont pris en compte dans la longueur totale.

6. Choisissez Renommer l'objet. Amazon S3 renommera votre objet.

Utilisation de l'AWS CLI

Les exemples `rename-object` montrent comment utiliser l'interface de ligne de commande AWS pour renommer un objet. Pour exécuter ces commandes, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

L'exemple suivant montre comment renommer un objet avec une vérification conditionnelle de la balise d'entité de l'objet source.

```
aws s3api rename-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 \
    --key new-file.txt \
    --rename-source original-file.txt \
    --source-if-match "\"a1b7c3d2e5f6\""
```

Cette commande exécute les opérations suivantes :

- Renomme l'objet *original-file.txt* en *new-file.txt* dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- N'effectue le changement de nom que si la balise d'entité de l'objet source correspond à « *a1b7c3d4e5f6* ».

Si elle ne correspond pas, l'opération échoue et renvoie la réponse `412 Precondition Failed`.

L'exemple suivant montre comment renommer un objet avec une vérification conditionnelle du nouveau nom d'objet spécifié.

```
aws s3api rename-object \
    --bucket amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3 \
    --key new-file.txt \
    --rename-source amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3/original-file.txt \
    --destination-if-none-match "\"e5f3g7h8i9j0\""
```

Cette commande exécute les opérations suivantes :

- Renomme l'objet *original-file.txt* en *new-file.txt* dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- N'effectue le changement de nom que si l'objet existe et que sa balise d'entité ne correspond pas à « *e5f3g7h8i9j0* ».

Si un objet existe déjà avec le nouveau nom spécifié et que balise d'entité correspond, l'opération échoue et renvoie l'erreur `412 Precondition Failed`.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Java pour renommer vos objets. Pour utiliser ces exemples, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

L'exemple suivant montre comment créer une `RenameObjectRequest` à l'aide du kit AWS SDK pour Java.

```
String key = "key";
String newKey = "new-key";
```

```
String expectedETag = "e5f3g7h8i9j0";
RenameObjectRequest renameRequest = RenameObjectRequest.builder()
    .bucket(amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3)
    .key(newKey)
    .renameSource(key)
    .destinationIfMatch(e5f3g7h8i9j0)
    .build();
```

Ce code effectue les opérations suivantes :

- Créer une demande pour renommer l'objet « *key* » en « *new-key* » dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- Inclure une condition selon laquelle le changement de nom n'a lieu que si la balise d'entité de l'objet correspond à « *e5f3g7h8i9j0* ».
- Si la balise d'entité ne correspond pas ou si l'objet n'existe pas, l'opération échoue.

L'exemple suivant montre comment créer une `RenameObjectRequest` avec une condition de non-correspondance à l'aide du kit AWS SDK pour Java.

```
String key = "key";
String newKey = "new-key";
String noneMatchETag = "e5f3g7h8i9j0";
RenameObjectRequest renameRequest = RenameObjectRequest.builder()
    .bucket(amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3)
    .key(newKey)
    .renameSource(key)
    .destinationIfNoneMatch(noneMatchETag)
    .build();
```

Ce code effectue les opérations suivantes :

- Créer une demande pour renommer l'objet « *key* » en « *new-key* » dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- Inclure une condition garantissant que `.destinationIfNoneMatch(noneMatchETag)` n'effectue le changement de nom que si la balise d'entité de l'objet correspond à « *e5f3g7h8i9j0* ».

L'opération échoue et renvoie l'erreur `412 Precondition Failed` si un objet porte déjà le nouveau nom spécifié et possède la balise d'entité spécifiée.

SDK for Python

Vous pouvez utiliser le kit SDK pour Python pour renommer vos objets. Pour utiliser ces exemples, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

L'exemple suivant montre comment renommer un objet à l'aide du kit AWS SDK for Python (Boto3).

```
def basic_rename(bucket, source_key, destination_key):
    try:
        s3.rename_object(
            Bucket=amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3,
            Key=destination_key,
            RenameSource=f"{source_key}"
        )
        print(f"Successfully renamed {source_key} to {destination_key}")
    except ClientError as e:
        print(f"Error renaming object: {e}")
```

Ce code effectue les opérations suivantes :

- Renommer l'objet *source_key* en *destination_key* dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- Imprimer un message de réussite si le changement de nom de votre objet aboutit ou un message d'erreur s'il échoue.

L'exemple suivant montre comment renommer un objet avec les conditions `SourceIfMatch` et `DestinationIfNoneMatch` à l'aide du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

```
def rename_with_conditions(bucket, source_key, destination_key, source_etag,
 dest_etag):
    try:
        s3.rename_object(
            Bucket=amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3,
            Key=destination_key,
            RenameSource=f"{amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3}/{source_key}",
            SourceIfMatch=source_ETag,
            DestinationIfNoneMatch=dest_ETag
        )
```

```
            print(f"Successfully renamed {source_key} to {destination_key} with
    conditions")
        except ClientError as e:
            print(f"Error renaming object: {e}")
```

Ce code effectue les opérations suivantes :

- Effectuer une opération de changement de nom conditionnel et appliquer deux conditions, `SourceIfMatch` et `DestinationIfNoneMatch`. La combinaison de ces conditions garantit que l'objet n'a pas été modifié et qu'aucun objet n'existe déjà avec le nouveau nom spécifié.
- Renommer l'objet *source_key* en *destination_key* dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.
- Imprimer un message de réussite si le changement de nom de votre objet aboutit ou un message d'erreur s'il échoue ou si les conditions ne sont pas remplies.

SDK for Rust

Vous pouvez utiliser le kit SDK pour Rust pour renommer vos objets. Pour utiliser ces exemples, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

L'exemple suivant montre comment renommer un objet du compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3* à l'aide du kit SDK pour Rust.

```
async fn basic_rename_example(client: &Client) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let response = client
        .rename_object()
        .bucket(" amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3")
        .key("new-name.txt")  // New name/path for the object
        .rename_source("old-name.txt")  // Original object name/path
        .send()
        .await?;
    Ok(())
}
```

Ce code effectue les opérations suivantes :

- Créer une demande pour renommer l'objet « *old-name.txt* » en « *new-name.txt* » dans le compartiment de répertoires *amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3*.

- Renvoyer un type `Result` pour gérer les erreurs potentielles.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez envoyer des demandes REST pour renommer un objet. Pour plus d'informations, consultez `RenameObject` dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de Mountpoint pour Amazon S3

À partir de la version 1.19.0 ou supérieure, Mountpoint pour Amazon S3 prend en charge le changement de nom des objets dans S3 Express One Zone. Pour plus d'informations sur Mountpoint, consultez Utilisation de Mountpoint.

Chargement d'objets dans un compartiment de répertoires

Après avoir créé un compartiment de répertoires Amazon S3, vous pouvez y charger des objets. Les exemples suivants vous montrent comment charger un objet dans un compartiment de répertoires à l'aide de la console S3 ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations sur les opérations d'objet par lot utilisant S3 Express One Zone, consultez Gestion des objets.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger vos dossiers ou fichiers.
4. Dans l'onglet Objets, choisissez Charger.
5. Sur la page Charger, procédez de l'une des manières suivantes :
   - Faites glisser et déposez les fichiers et les dossiers dans la fenêtre de chargement.
   - Choisissez Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier, puis choisissez les fichiers ou les dossiers à charger et sélectionnez Ouvrir ou Charger.
6. Sous Sommes de contrôle, choisissez la fonction de somme de contrôle que vous souhaitez utiliser.

   (Facultatif) Si vous chargez un seul objet d'une taille inférieure à 16 Mo, vous pouvez également spécifier une valeur de somme de contrôle précalculée. Lorsque vous fournissez une valeur

précalculée, Amazon S3 la compare à la valeur qu'il calcule à l'aide de la fonction de somme de contrôle sélectionnée. Si les valeurs ne correspondent pas, le chargement ne démarrera pas.

7. Les options des sections Autorisations et Propriétés sont automatiquement définies selon les paramètres par défaut et ne peuvent pas être modifiées. Le blocage de l'accès public est automatiquement activé, et la gestion des versions S3 ainsi que le verrouillage d'objet S3 ne peuvent pas être activés pour les compartiments de répertoires.

   (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter des métadonnées sous forme de paires clé-valeur aux objets, développez la section Propriétés, puis dans la section Métadonnées, choisissez Ajouter des métadonnées.

8. Pour charger les fichiers et dossiers répertoriés, choisissez Charger.

   Amazon S3 charge les objets et les dossiers. Lorsque le chargement est terminé, un message de réussite s'affiche sur la page Charger : statut.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

```
public static void putObject(S3Client s3Client, String bucketName, String objectKey,
 Path filePath) {
       //Using File Path to avoid loading the whole file into memory
       try {
           PutObjectRequest putObj = PutObjectRequest.builder()
                   .bucket(bucketName)
                   .key(objectKey)
                   //.metadata(metadata)
                   .build();
           s3Client.putObject(putObj, filePath);
           System.out.println("Successfully placed " + objectKey +" into bucket
 "+bucketName);

       }

       catch (S3Exception e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
```

```
}
```

SDK for Python

Example

```
import boto3
import botocore
from botocore.exceptions import ClientError


def put_object(s3_client, bucket_name, key_name, object_bytes):
    """
    Upload data to a directory bucket.
    :param s3_client: The boto3 S3 client
    :param bucket_name: The bucket that will contain the object
    :param key_name: The key of the object to be uploaded
    :param object_bytes: The data to upload
    """
    try:
        response = s3_client.put_object(Bucket=bucket_name, Key=key_name,
                                Body=object_bytes)
        print(f"Upload object '{key_name}' to bucket '{bucket_name}'.")
        return response
    except ClientError:
        print(f"Couldn't upload object '{key_name}' to bucket '{bucket_name}'.")
        raise

def main():
    # Share the client session with functions and objects to benefit from S3 Express
 One Zone auth key
    s3_client = boto3.client('s3')
    # Directory bucket name must end with --zone-id--x-s3
    resp = put_object(s3_client, 'doc-bucket-example--use1-az5--x-s3', 'sample.txt',
 b'Hello, World!')
    print(resp)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object` suivant montre comment utiliser l'interface de ligne de commande AWS CLI pour charger un objet depuis Amazon S3. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api put-object --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key sampleinut/
file001.bin --body bucket-seed/file001.bin
```

Pour plus d'informations, consultez put-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Rubriques

- Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires

Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser le chargement partitionné pour charger un seul objet en tant qu'ensemble de parties. Chaque partie est une portion contiguë des données de l'objet. Vous pouvez charger ces parties d'objet indépendamment et dans n'importe quel ordre. Si le transfert d'une partie échoue, vous pouvez la retransférer sans affecter les autres. Une fois toutes les parties de l'objet chargées, Amazon S3 les assemble et crée l'objet. En général, lorsque l'objet atteint la taille de 100 Mo, vous devez préférer les chargements partitionnés au chargement d'objet en une seule opération.

L'utilisation du chargement partitionné offre les avantages suivants :

- Meilleur débit : vous pouvez charger des parties en parallèle pour améliorer le débit.
- Quick recovery from any network issues (Récupération rapide après des problèmes réseau) — la taille réduite des parties minimise l'impact du redémarrage d'un chargement qui a échoué en raison d'une erreur réseau.
- Pause and resume object uploads (Interruption et reprise des chargements d'objet) — vous pouvez charger des parties d'objet au fil du temps. Après le lancement d'un chargement partitionné, il n'y a aucune date d'expiration. Vous devez explicitement finaliser ou abandonner le chargement partitionné.
- Begin an upload before you know the final object size (Lancement d'un chargement avant de connaître la taille finale de l'objet) — vous pouvez charger un objet à mesure que vous le créez.

Nous vous recommandons d'utiliser le chargement partitionné comme suit :

- Si vous chargez des objets volumineux sur un réseau à large bande passante stable, utilisez le chargement partitionné pour optimiser l'utilisation de la bande passante disponible en chargeant des parties d'objet en parallèle pour bénéficier de performances multithreads.
- Si vous effectuez un chargement sur un réseau irrégulier, utilisez le chargement partitionné pour augmenter la résilience aux erreurs réseau en évitant les redémarrages du chargement. Lorsque vous utilisez le chargement partitionné, vous n'avez besoin de relancer le chargement que pour les parties d'objet dont le chargement a été interrompu. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le chargement de vos objets depuis le début.

Lorsque vous utilisez des chargements partitionnés pour charger des objets vers la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone dans des compartiments de répertoires, le processus est similaire au processus d'utilisation du chargement partitionné pour charger des objets dans des compartiments à usage général. Cependant, il existe quelques différences importantes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du chargement partitionné pour charger des objets dans S3 Express One Zone, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Processus de chargement partitionné
- Sommes de contrôle avec les opérations de chargement partitionné
- Opérations simultanées de chargement partitionné
- Chargement partitionné et tarification
- Opérations de l'API de chargement partitionné et autorisations
- Exemples

Processus de chargement partitionné

Un chargement partitionné est un processus en trois étapes :

- Vous lancez le chargement.
- Vous chargez les parties de l'objet.
- Une fois que vous avez chargé toutes les parties, vous pouvez finaliser le chargement partitionné.

Dès réception de la demande de finalisation du chargement partitionné, Amazon S3 crée l'objet à partir des parties chargées pour que vous puissiez ensuite y accéder comme vous le feriez avec n'importe quel autre objet du compartiment.

Lancement du chargement partitionné

Lorsque vous envoyez une demande pour lancer un chargement partitionné, Amazon S3 renvoie une réponse avec un ID de chargement, qui est un identifiant unique pour le chargement partitionné. Vous devez inclure cet ID de chargement dès que vous chargez les parties, listez les parties, terminez un chargement ou interrompez un chargement.

Chargement partitionné

Lorsque vous chargez une partie, outre l'ID de chargement, vous devez spécifier un numéro de partie. Lorsque vous utilisez le chargement partitionné avec S3 Express One Zone, les numéros de chaque partie du chargement doivent être consécutifs. Si vous essayez d'effectuer une demande de chargement partitionné avec des numéros de partie non consécutifs, une erreur `HTTP 400 Bad Request` (ordre non valide) est générée.

Un numéro de partie identifie de manière unique une partie et sa place dans l'objet que vous chargez. Si vous chargez une nouvelle partie avec le même numéro qu'une partie précédemment chargée, cette dernière sera écrasée.

Chaque fois que vous chargez une partie, Amazon S3 renvoie un en-tête de balise d'entité ETag dans sa réponse. Pour chaque chargement partitionné, vous devez enregistrer le numéro de partie et la valeur ETag. La valeur des balises d'entité pour tous les chargements partitionnés d'objets reste la même, mais un numéro différent est attribué à chaque partie. Vous devez inclure ces valeurs dans la demande ultérieure pour terminer le chargement partitionné.

Amazon S3 chiffre automatiquement tous les nouveaux objets chargés dans un compartiment S3. Dans le cadre d'un chargement partitionné, si vous ne spécifiez pas d'informations de chiffrement dans votre demande, le paramètre de chiffrement des parties chargées est défini sur la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination. La configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment Amazon S3 est toujours activée et est au minimum définie sur le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour les compartiments de répertoires, le chiffrement SSE-S3 et le chiffrement côté serveur avec les clés AWS KMS (SSE-KMS) sont pris en charge. Pour plus d'informations, consultez Protection et chiffrement des données.

Fin du chargement partitionné

Lorsque vous terminez un chargement partitionné, Amazon S3 crée l'objet en concaténant les parties par ordre croissant en fonction des numéros de partie. À l'issue d'une demande de chargement complet, les parties n'existent plus.

La demande de finalisation du chargement partitionné doit inclure l'ID de chargement et une liste des numéros de partie et des valeurs de balise d'entité correspondantes. La réponse d'Amazon S3 inclut une valeur ETag qui identifie de façon unique les données d'objet combinées. Cette balise d'entité n'est pas un hachage MD5 des données d'objet.

Listes de chargement partitionné

Vous pouvez lister les parties d'un chargement partitionné spécifique ou de tous les chargements partitionnés en cours. L'opération de liste des parties renvoie des informations sur les parties que vous avez chargées pour un chargement partitionné spécifique. Pour chaque demande de liste des parties, Amazon S3 renvoie des informations sur les parties pour le chargement partitionné spécifié, pour 1 000 parties maximum. Si le chargement partitionné compte plus de 1 000 parties, vous devez utiliser la pagination pour récupérer toutes les parties.

La liste des parties retournée n'inclut pas les parties qui n'ont pas fini d'être chargées. En utilisant l'opération d'affichage des chargements partitionnés, vous pouvez obtenir la liste des chargements partitionnés qui sont en cours.

Un chargement partitionné en cours est un chargement que vous avez lancé, mais que vous n'avez pas encore terminé ou interrompu. Chaque demande renvoie 1 000 chargements partitionnés maximum. S'il y a plus de 1 000 chargements partitionnés en cours, vous devez envoyer des demandes supplémentaires pour récupérer les chargements partitionnés restants. Utilisez la liste renvoyée uniquement pour la vérification. N'utilisez pas le résultat de la liste lorsque vous envoyez une requête de chargement partitionné complet. Au lieu de cela, conservez votre propre liste des numéros de parties que vous avez spécifiés lors du chargement des parties ainsi que les valeurs ETag correspondantes renvoyées par Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les listes de chargement partitionné, consultez ListParts dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Sommes de contrôle avec les opérations de chargement partitionné

Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez spécifier un algorithme de somme de contrôle pour vérifier l'intégrité de l'objet. MD5 n'est pas pris en charge pour les compartiments de répertoires. Vous pouvez spécifier l'un des algorithmes suivants de contrôle de l'intégrité des données, Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) :

- CRC32
- CRC32C
- SHA-1
- SHA-256

Vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3 ou les kits AWS SDK pour récupérer la valeur de la somme de contrôle pour des parties individuelles en utilisant `GetObject` ou `HeadObject`. Pour récupérer les valeurs de contrôle des parties individuelles de téléchargements partitionnés toujours en cours, vous pouvez utiliser `ListParts`.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez les algorithmes de somme de contrôle précédents, les numéros de chaque partie du chargement partitionné doivent être consécutifs. Si vous essayez d'effectuer une demande de chargement partitionné avec des numéros de partie non consécutifs, Amazon S3 génère une erreur `HTTP 400 Bad Request` (ordre non valide).

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des sommes de contrôle avec les objets d'un chargement partitionné, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Opérations simultanées de chargement partitionné

Dans un environnement de développement distribué, l'application peut lancer plusieurs mises à jour sur le même objet en même temps. Par exemple, l'application peut lancer plusieurs chargements partitionnés à l'aide de la même clé d'objet. Pour chacun de ces chargements, l'application peut ensuite charger des parties et envoyer une demande de chargement complet à Amazon S3 pour créer l'objet. Pour S3 Express One Zone, l'instant de création de l'objet correspond à la date d'achèvement du chargement partitionné.

> **Important**
>
> La gestion des versions n'est pas prise en charge pour les objets stockés dans les compartiments de répertoires.

Chargement partitionné et tarification

Lorsque vous lancez un chargement partitionné, Amazon S3 conserve toutes les parties jusqu'à ce que vous terminiez ou annuliez le chargement. Tout au long de sa durée de vie, le stockage, la bande passante et les demandes pour ce chargement partitionné ainsi que ses parties associées vous sont facturés. Si vous abandonnez le chargement partitionné, S3 supprime les artefacts de chargement et les parties que vous avez chargées, et ils ne vous sont plus facturés. Aucuns frais de suppression anticipée ne sont facturés pour la suppression de chargements partitionnés incomplets, quelle que soit la classe de stockage spécifiée. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

> **Important**
>
> Si la demande de finalisation du chargement partitionné n'est pas envoyée correctement, les parties de l'objet ne sont pas assemblées et aucun objet n'est créé. Tout le stockage associé aux parties chargées vous est facturé. Il est donc important de finaliser le chargement partitionné pour que l'objet soit créé, ou d'annuler le chargement partitionné pour supprimer les parties déjà chargées.
>
> Avant de supprimer un compartiment de répertoires, vous devez finaliser ou annuler tous les chargements partitionnés en cours. Les compartiments de répertoires ne prennent pas en charge les configurations de cycle de vie S3. Si nécessaire, vous pouvez répertorier vos chargements partitionnés actifs, puis annuler les chargements et supprimer votre compartiment.

Opérations de l'API de chargement partitionné et autorisations

Pour autoriser l'accès aux opérations d'API de gestion des objets sur un compartiment de répertoires, vous accordez l'autorisation `s3express:CreateSession` dans un compartiment de répertoires ou une politique basée sur l'identité AWS Identity and Access Management (IAM).

Vous devez posséder les autorisations nécessaires pour utiliser les opérations de chargement partitionné. Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment ou des politiques basées sur l'identité IAM pour accorder aux principaux IAM les autorisations nécessaires pour effectuer ces opérations. Le tableau suivant répertorie les autorisations nécessaires pour diverses opérations de chargement partitionné.

Vous pouvez identifier l'initiateur d'un chargement partitionné avec l'élément `Initiator`. Si l'initiateur est un Compte AWS, cet élément fournit les mêmes informations que l'élément `Owner`. Si l'initiateur est un utilisateur IAM, cet élément fournit l'ARN utilisateur et le nom complet.

Action	Autorisations requises
Créer un chargement partitionné	Pour créer un chargement partitionné, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires.
Lancement d'un chargement partitionné	Pour lancer un chargement partitionné, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires.
Chargement d'une partie	Pour charger une partie, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires. Le propriétaire du compartiment doit autoriser l'initiateur à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires pour que l'initiateur charge une partie.
Chargement d'une partie (copie)	Pour charger une partie, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires. Pour que l'initiateur puisse charger une partie pour un objet, le propriétaire du compartiment doit l'autoriser à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur l'objet.
Terminer un chargement partitionné	Pour finaliser un chargement partitionné, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` au niveau du compartiment de répertoires. Le propriétaire du compartiment doit autoriser l'initiateur à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur l'objet pour que l'initiateur puisse finaliser un chargement partitionné.
Abandonner un	Pour abandonner un chargement partitionné, vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3express:CreateSession` .

Action	Autorisations requises
chargement partitionné	Pour annuler un chargement partitionné, son initiateur doit avoir obtenu une autorisation d'accès explicite pour effectuer l'action `s3express:CreateSession` .
Liste des parties	Pour répertorier les parties d'un chargement partitionné, vous devez être autorisé à effectuer l'action `s3express:CreateSession` sur le compartiment de répertoires.
Lister des chargements partitionnés en cours	Pour répertorier les chargements partitionnés en cours dans un compartiment, vous devez être autorisé à exécuter l'action `s3:ListBucketMultipartUploads` au niveau de ce compartiment.

Prise en charge des opérations d'API pour le chargement partitionné

Les sections suivantes de la Référence des API Amazon Simple Storage Service décrivent les opérations d'API REST Amazon S3 pour les chargements partitionnés.

- CreateMultipartUpload
- UploadPart
- UploadPartCopy
- CompleteMultipartUpload
- AbortMultipartUpload
- ListParts
- ListMultipartUploads

Exemples

Pour charger un objet dans S3 Express One Zone dans un compartiment de répertoires à l'aide du chargement partitionné, consultez les exemples suivants.

Rubriques

- Création d'un chargement partitionné
- Chargement des parties d'un chargement partitionné

- Achèvement d'un chargement partitionné
- Interruption d'un chargement partitionné
- Création d'une opération de copie d'un chargement partitionné
- Affichage de la liste des chargements partitionnés en cours
- Affichage de la liste des parties d'un chargement partitionné

Création d'un chargement partitionné

> **Note**
>
> Pour les compartiments de répertoires, lorsque vous effectuez une opération `CreateMultipartUpload` et une opération `UploadPartCopy`, le chiffrement par défaut du compartiment doit utiliser la configuration de chiffrement souhaitée, et les en-têtes de demande que vous fournissez dans la demande `CreateMultipartUpload` doivent correspondre à la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination.

Les exemples suivants montrent comment créer un chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

```
/**
 * This method creates a multipart upload request that generates a unique upload ID
 that is used to track
 * all the upload parts
 *
 * @param s3
 * @param bucketName - for example, 'doc-example-bucket--use1-az4--x-s3'
 * @param key
 * @return
 */
 private static String createMultipartUpload(S3Client s3, String bucketName, String
 key) {

     CreateMultipartUploadRequest createMultipartUploadRequest =
 CreateMultipartUploadRequest.builder()
```

```
            .bucket(bucketName)
            .key(key)
            .build();

    String uploadId = null;

    try {
        CreateMultipartUploadResponse response =
s3.createMultipartUpload(createMultipartUploadRequest);
        uploadId = response.uploadId();
    }
    catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return uploadId;
```

SDK for Python

Example

```
def create_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name):
    '''
   Create a multipart upload to a directory bucket

   :param s3_client: boto3 S3 client
   :param bucket_name: The destination bucket for the multipart upload
   :param key_name: The key name for the object to be uploaded
   :return: The UploadId for the multipart upload if created successfully, else None
   '''

   try:
        mpu = s3_client.create_multipart_upload(Bucket = bucket_name, Key =
key_name)
        return mpu['UploadId']
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un chargement partitionné pour un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Cette commande lance un chargement partitionné vers le compartiment de répertoires *bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3 pour l'objet *KEY_NAME*. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key KEY_NAME
```

Pour plus d'informations, consultez create-multipart-upload dans l'AWS Command Line Interface.

Chargement des parties d'un chargement partitionné

Les exemples suivants montrent comment charger les parties d'un chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

L'exemple suivant montre comment diviser un objet unique en plusieurs parties, puis comment les charger dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit SDK pour Java 2.x.

Example

```
/**
 * This method creates part requests and uploads individual parts to S3 and then
 returns all the completed parts
 *
 * @param s3
 * @param bucketName
 * @param key
 * @param uploadId
 * @throws IOException
 */
 private static ListCompletedPartmultipartUpload(S3Client s3, String bucketName,
 String key, String uploadId, String filePath) throws IOException {

        int partNumber = 1;
        ListCompletedPart completedParts = new ArrayList<>();
        ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(1024 * 1024 * 5); // 5 MB byte buffer
```

```
        // read the local file, breakdown into chunks and process
        try (RandomAccessFile file = new RandomAccessFile(filePath, "r")) {
            long fileSize = file.length();
            int position = 0;
            while (position < fileSize) {
                file.seek(position);
                int read = file.getChannel().read(bb);

                bb.flip(); // Swap position and limit before reading from the
buffer.
                UploadPartRequest uploadPartRequest = UploadPartRequest.builder()
                        .bucket(bucketName)
                        .key(key)
                        .uploadId(uploadId)
                        .partNumber(partNumber)
                        .build();

                UploadPartResponse partResponse = s3.uploadPart(
                        uploadPartRequest,
                        RequestBody.fromByteBuffer(bb));

                CompletedPart part = CompletedPart.builder()
                        .partNumber(partNumber)
                        .eTag(partResponse.eTag())
                        .build();
                completedParts.add(part);

                bb.clear();
                position += read;
                partNumber++;
            }
        }

        catch (IOException e) {
            throw e;
        }
        return completedParts;
    }
```

SDK for Python

L'exemple suivant montre comment diviser un objet unique en plusieurs parties, puis comment les charger dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit SDK pour Python.

Example

```
def multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, mpu_id, part_size):
    '''
    Break up a file into multiple parts and upload those parts to a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Destination bucket for the multipart upload
    :param key_name: Key name for object to be uploaded and for the local file
 that's being uploaded
    :param mpu_id: The UploadId returned from the create_multipart_upload call
    :param part_size: The size parts that the object will be broken into, in bytes.
                      Minimum 5 MiB, Maximum 5 GiB. There is no minimum size for the
 last part of your multipart upload.
    :return: part_list for the multipart upload if all parts are uploaded
 successfully, else None
    '''

    part_list = []
    try:
        with open(key_name, 'rb') as file:
            part_counter = 1
            while True:
                file_part = file.read(part_size)
                if not len(file_part):
                    break
                upload_part = s3_client.upload_part(
                    Bucket = bucket_name,
                    Key = key_name,
                    UploadId = mpu_id,
                    Body = file_part,
                    PartNumber = part_counter
                )
                part_list.append({'PartNumber': part_counter, 'ETag':
 upload_part['ETag']})
                part_counter += 1
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None
    return part_list
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment diviser un seul objet en plusieurs parties, puis comment charger ces parties dans un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api upload-part --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key KEY_NAME --part-number 1 --body LOCAL_FILE_NAME --upload-id
 "AS_mgt9RaQE9GEaifATue15dAAAAAAAAAAEMAAAAAAAAADQwNzI4MDU0MjUyMBYAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAH2AfYAA
```

Pour plus d'informations, consultez upload-part dans l'AWS Command Line Interface.

Achèvement d'un chargement partitionné

Les exemples suivants montrent comment finaliser un chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Les exemples suivants montrent comment finaliser un chargement partitionné à l'aide du kit SDK pour Java 2.x.

Example

```
/**
 * This method completes the multipart upload request by collating all the upload
 parts
 * @param s3
 * @param bucketName - for example, 'doc-example-bucket--usw2-az1--x-s3'
 * @param key
 * @param uploadId
 * @param uploadParts
 */
 private static void completeMultipartUpload(S3Client s3, String bucketName, String
 key, String uploadId, ListCompletedPart uploadParts) {
        CompletedMultipartUpload completedMultipartUpload =
 CompletedMultipartUpload.builder()
                .parts(uploadParts)
                .build();

        CompleteMultipartUploadRequest completeMultipartUploadRequest =
                CompleteMultipartUploadRequest.builder()
```

```
                        .bucket(bucketName)
                        .key(key)
                        .uploadId(uploadId)
                        .multipartUpload(completedMultipartUpload)
                        .build();

        s3.completeMultipartUpload(completeMultipartUploadRequest);
    }

    public static void multipartUploadTest(S3Client s3, String bucketName, String
 key, String localFilePath)  {
        System.out.println("Starting multipart upload for: " + key);
        try {
            String uploadId = createMultipartUpload(s3, bucketName, key);
            System.out.println(uploadId);
            ListCompletedPart parts = multipartUpload(s3, bucketName, key, uploadId,
 localFilePath);
            completeMultipartUpload(s3, bucketName, key, uploadId, parts);
            System.out.println("Multipart upload completed for: " + key);
        }

        catch (Exception e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

SDK for Python

Les exemples suivants montrent comment finaliser un chargement partitionné à l'aide du kit SDK pour Python.

Example

```
def complete_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, mpu_id, part_list):
    '''
    Completes a multipart upload to a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: The destination bucket for the multipart upload
    :param key_name: The key name for the object to be uploaded
    :param mpu_id: The UploadId returned from the create_multipart_upload call
    :param part_list: The list of uploaded part numbers with their associated ETags
```

```
    :return: True if the multipart upload was completed successfully, else False
    '''

    try:
        s3_client.complete_multipart_upload(
            Bucket = bucket_name,
            Key = key_name,
            UploadId = mpu_id,
            MultipartUpload = {
                'Parts': part_list
            }
        )
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True

if __name__ == '__main__':
    MB = 1024 ** 2
    region = 'us-west-2'
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    key_name = 'OBJECT_NAME'
    part_size = 10 * MB
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    mpu_id = create_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name)
    if mpu_id is not None:
        part_list = multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, mpu_id,
 part_size)
        if part_list is not None:
            if complete_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, mpu_id,
 part_list):
                print (f'{key_name} successfully uploaded through a ultipart upload
 to {bucket_name}')
            else:
                print (f'Could not upload {key_name} hrough a multipart upload to
 {bucket_name}')
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment finaliser un chargement partitionné pour un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api complete-multipart-upload --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key KEY_NAME --upload-id
 "AS_mgt9RaQE9GEaifATue15dAAAAAAAAAAEMAAAAAAAAADQwNzI4MDU0MjUyMBYAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAH2AfYAA
 --multipart-upload file://parts.json
```

Cet exemple utilise une structure JSON qui décrit les parties du chargement partitionné qui doivent être réassemblées dans le fichier complet. Dans cet exemple, le préfixe `file://` est utilisé pour charger la structure JSON à partir d'un fichier du dossier local nommé `parts`.

parts.json :

```
parts.json
{
  "Parts": [
    {
      "ETag": "6b78c4a64dd641a58dac8d9258b88147",
      "PartNumber": 1
    }
  ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez complete-multipart-upload dans l'AWS Command Line Interface.

Interruption d'un chargement partitionné

Les exemples suivants montrent comment abandonner un chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

L'exemple suivant montre comment abandonner un chargement partitionné à l'aide du kit SDK pour Java 2.x.

Example

```
public static void abortMultiPartUploads( S3Client s3, String bucketName ) {

        try {
            ListMultipartUploadsRequest listMultipartUploadsRequest =
 ListMultipartUploadsRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
```

```
                    .build();

            ListMultipartUploadsResponse response =
 s3.listMultipartUploads(listMultipartUploadsRequest);
            ListMultipartUpload uploads = response.uploads();

            AbortMultipartUploadRequest abortMultipartUploadRequest;
            for (MultipartUpload upload: uploads) {
                abortMultipartUploadRequest = AbortMultipartUploadRequest.builder()
                        .bucket(bucketName)
                        .key(upload.key())
                        .uploadId(upload.uploadId())
                        .build();

                s3.abortMultipartUpload(abortMultipartUploadRequest);
            }

        }

        catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
```

SDK for Python

L'exemple suivant montre comment abandonner un chargement partitionné à l'aide du kit SDK pour Python.

Example

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError


def abort_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, upload_id):
    '''
    Aborts a partial multipart upload in a directory bucket.

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket where the multipart upload was initiated - for
 example, 'doc-example-bucket--usw2-az1--x-s3'
```

```
    :param key_name: Name of the object for which the multipart upload needs to be
 aborted
    :param upload_id: Multipart upload ID for the multipart upload to be aborted
    :return: True if the multipart upload was successfully aborted, False if not
    '''
    try:
        s3_client.abort_multipart_upload(
            Bucket = bucket_name,
            Key = key_name,
            UploadId = upload_id
        )
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True


if __name__ == '__main__':
    region = 'us-west-2'
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    key_name = 'KEY_NAME'
        upload_id = 'UPLOAD_ID'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    if abort_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, upload_id):
        print (f'Multipart upload for object {key_name} in {bucket_name} bucket has
 been aborted')
    else:
        print (f'Unable to abort multipart upload for object {key_name} in
 {bucket_name} bucket')
```

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples suivants montrent comment abandonner un chargement partitionné à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api abort-multipart-upload --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key KEY_NAME --upload-id
 "AS_mgt9RaQE9GEaifATue15dAAAAAAAAAAEMAAAAAAAAADQwNzI4MDU0MjUyMBYAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAH2AfYAA
MAQAAAAB0OxUFeA7LTbWWFS8WYwhrxDxTIDN-pdEEq_agIHqsbg"
```

Pour plus d'informations, consultez abort-multipart-upload dans l'AWS Command Line Interface.

Création d'une opération de copie d'un chargement partitionné

> **Note**
>
> - Pour chiffrer de nouvelles copies partielles d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. Après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer cette clé pour la configuration SSE-KMS du compartiment. Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouvelles copies de parties d'objets avec SSE-KMS dans les en-têtes de demande UploadPartCopy. En outre, les en-têtes de demande que vous fournissez dans la demande `CreateMultipartUpload` doivent correspondre à la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination.
> - Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de l'opération UploadPartCopy. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.

Les exemples suivants montrent comment copier des objets d'un compartiment vers un autre à l'aide du chargement partitionné.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

L'exemple suivant montre comment utiliser un chargement partitionné pour copier un objet par programmation d'un compartiment à un autre à l'aide du kit SDK pour Java 2.x.

Example

```
/**
 * This method creates a multipart upload request that generates a unique upload ID
 that is used to track
```

```
* all the upload parts.
*
* @param s3
* @param bucketName
* @param key
* @return
*/
private static String createMultipartUpload(S3Client s3, String bucketName, String
key) {
       CreateMultipartUploadRequest createMultipartUploadRequest =
CreateMultipartUploadRequest.builder()
               .bucket(bucketName)
               .key(key)
               .build();
       String uploadId = null;
       try {
           CreateMultipartUploadResponse response =
s3.createMultipartUpload(createMultipartUploadRequest);
           uploadId = response.uploadId();
       } catch (S3Exception e) {
           System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
           System.exit(1);
       }
       return uploadId;
 }

 /**
  * Creates copy parts based on source object size and copies over individual parts
  *
  * @param s3
  * @param sourceBucket
  * @param sourceKey
  * @param destnBucket
  * @param destnKey
  * @param uploadId
  * @return
  * @throws IOException
  */
   public static ListCompletedPart multipartUploadCopy(S3Client s3, String
sourceBucket, String sourceKey, String destnBucket, String destnKey, String
uploadId) throws IOException {

       // Get the object size to track the end of the copy operation.
       HeadObjectRequest headObjectRequest = HeadObjectRequest
```

```
                .builder()
                .bucket(sourceBucket)
                .key(sourceKey)
                .build();
        HeadObjectResponse response = s3.headObject(headObjectRequest);
        Long objectSize = response.contentLength();

        System.out.println("Source Object size: " + objectSize);

        // Copy the object using 20 MB parts.
        long partSize = 20 * 1024 * 1024;
        long bytePosition = 0;
        int partNum = 1;
        ListCompletedPart completedParts = new ArrayList<>();
        while (bytePosition < objectSize) {
            // The last part might be smaller than partSize, so check to make sure
            // that lastByte isn't beyond the end of the object.
            long lastByte = Math.min(bytePosition + partSize - 1, objectSize - 1);

            System.out.println("part no: " + partNum + ", bytePosition: " +
bytePosition + ", lastByte: " + lastByte);

            // Copy this part.
            UploadPartCopyRequest req = UploadPartCopyRequest.builder()
                    .uploadId(uploadId)
                    .sourceBucket(sourceBucket)
                    .sourceKey(sourceKey)
                    .destinationBucket(destnBucket)
                    .destinationKey(destnKey)
                    .copySourceRange("bytes="+bytePosition+"-"+lastByte)
                    .partNumber(partNum)
                    .build();
            UploadPartCopyResponse res = s3.uploadPartCopy(req);
            CompletedPart part = CompletedPart.builder()
                    .partNumber(partNum)
                    .eTag(res.copyPartResult().eTag())
                    .build();
            completedParts.add(part);
            partNum++;
            bytePosition += partSize;
        }
        return completedParts;
    }
```

```
   public static void multipartCopyUploadTest(S3Client s3, String srcBucket, String
srcKey, String destnBucket, String destnKey)  {
       System.out.println("Starting multipart copy for: " + srcKey);
       try {
           String uploadId = createMultipartUpload(s3, destnBucket, destnKey);
           System.out.println(uploadId);
           ListCompletedPart parts = multipartUploadCopy(s3, srcBucket,
srcKey,destnBucket,  destnKey, uploadId);
           completeMultipartUpload(s3, destnBucket, destnKey, uploadId, parts);
           System.out.println("Multipart copy completed for: " + srcKey);
       } catch (Exception e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
       }
   }
```

SDK for Python

L'exemple suivant montre comment utiliser un chargement partitionné pour copier un objet par programmation d'un compartiment à un autre à l'aide du kit SDK pour Python.

Example

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def head_object(s3_client, bucket_name, key_name):
    '''
    Returns metadata for an object in a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket that contains the object to query for metadata
    :param key_name: Key name to query for metadata
    :return: Metadata for the specified object if successful, else None
    '''

    try:
        response = s3_client.head_object(
            Bucket = bucket_name,
            Key = key_name
        )
        return response
```

```
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None

def create_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name):
    '''
    Create a multipart upload to a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Destination bucket for the multipart upload
    :param key_name: Key name of the object to be uploaded
    :return: UploadId for the multipart upload if created successfully, else None
    '''

    try:
        mpu = s3_client.create_multipart_upload(Bucket = bucket_name, Key =
 key_name)
        return mpu['UploadId']
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None

def multipart_copy_upload(s3_client, source_bucket_name, key_name,
 target_bucket_name, mpu_id, part_size):
    '''
    Copy an object in a directory bucket to another bucket in multiple parts of a
 specified size

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param source_bucket_name: Bucket where the source object exists
    :param key_name: Key name of the object to be copied
    :param target_bucket_name: Destination bucket for copied object
    :param mpu_id: The UploadId returned from the create_multipart_upload call
    :param part_size: The size parts that the object will be broken into, in bytes.
                      Minimum 5 MiB, Maximum 5 GiB. There is no minimum size for the
 last part of your multipart upload.
    :return: part_list for the multipart copy if all parts are copied successfully,
 else None
    '''

    part_list = []
    copy_source = {
        'Bucket': source_bucket_name,
        'Key': key_name
```

```
    }
    try:
        part_counter = 1
        object_size = head_object(s3_client, source_bucket_name, key_name)
        if object_size is not None:
            object_size = object_size['ContentLength']
        while (part_counter - 1) * part_size <object_size:
            bytes_start = (part_counter - 1) * part_size
            bytes_end = (part_counter * part_size) - 1
            upload_copy_part = s3_client.upload_part_copy (
                Bucket = target_bucket_name,
                CopySource = copy_source,
                CopySourceRange = f'bytes={bytes_start}-{bytes_end}',
                Key = key_name,
                PartNumber = part_counter,
                UploadId = mpu_id
            )
            part_list.append({'PartNumber': part_counter, 'ETag':
 upload_copy_part['CopyPartResult']['ETag']})
            part_counter += 1
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None
    return part_list

def complete_multipart_upload(s3_client, bucket_name, key_name, mpu_id, part_list):
    '''
    Completes a multipart upload to a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Destination bucket for the multipart upload
    :param key_name: Key name of the object to be uploaded
    :param mpu_id: The UploadId returned from the create_multipart_upload call
    :param part_list: List of uploaded part numbers with associated ETags
    :return: True if the multipart upload was completed successfully, else False
    '''

    try:
        s3_client.complete_multipart_upload(
            Bucket = bucket_name,
            Key = key_name,
            UploadId = mpu_id,
            MultipartUpload = {
                'Parts': part_list
```

```
            }
        )
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False
    return True

if __name__ == '__main__':
    MB = 1024 ** 2
    region = 'us-west-2'
    source_bucket_name = 'SOURCE_BUCKET_NAME'
    target_bucket_name = 'TARGET_BUCKET_NAME'
    key_name = 'KEY_NAME'
    part_size = 10 * MB
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    mpu_id = create_multipart_upload(s3_client, target_bucket_name, key_name)
    if mpu_id is not None:
        part_list = multipart_copy_upload(s3_client, source_bucket_name, key_name,
 target_bucket_name, mpu_id, part_size)
        if part_list is not None:
            if complete_multipart_upload(s3_client, target_bucket_name, key_name,
 mpu_id, part_list):
                print (f'{key_name} successfully copied through multipart copy from
 {source_bucket_name} to {target_bucket_name}')
            else:
                print (f'Could not copy {key_name} through multipart copy from
 {source_bucket_name} to {target_bucket_name}')
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant montre comment utiliser un chargement partitionné pour copier par programmation un objet d'un compartiment vers un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api upload-part-copy --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key TARGET_KEY_NAME --copy-source SOURCE_BUCKET_NAME/SOURCE_KEY_NAME --part-number 1 --
upload-id
 "AS_mgt9RaQE9GEaifATue15dAAAAAAAAAAEMAAAAAAAAADQwNzI4MDU0MjUyMBYAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAH2AfYAA
```

Pour plus d'informations, consultez upload-part-copy dans l'AWS Command Line Interface.

Affichage de la liste des chargements partitionnés en cours

Pour répertorier les chargements partitionnés en cours dans un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser les kits AWS SDK ou l'AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Les exemples suivants montrent comment répertorier les chargements partitionnés (incomplets) en cours à l'aide du SDK pour Java 2.x.

Example

```
public static void listMultiPartUploads( S3Client s3, String bucketName) {
       try {
           ListMultipartUploadsRequest listMultipartUploadsRequest =
ListMultipartUploadsRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .build();

           ListMultipartUploadsResponse response =
s3.listMultipartUploads(listMultipartUploadsRequest);
           List MultipartUpload uploads = response.uploads();
           for (MultipartUpload upload: uploads) {
               System.out.println("Upload in progress: Key = \"" + upload.key() +
"\", id = " + upload.uploadId());
           }
     }
     catch (S3Exception e) {
           System.err.println(e.getMessage());
           System.exit(1);
     }
 }
```

SDK for Python

Les exemples suivants montrent comment répertorier les chargements partitionnés (incomplets) en cours à l'aide du SDK pour Python.

Example

```
import logging
```

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def list_multipart_uploads(s3_client, bucket_name):
    '''
    List any incomplete multipart uploads in a directory bucket in e specified gion

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket to check for incomplete multipart uploads
    :return: List of incomplete multipart uploads if there are any, None if not
    '''

    try:
        response = s3_client.list_multipart_uploads(Bucket = bucket_name)
        if 'Uploads' in response.keys():
            return response['Uploads']
        else:
            return None
    except ClientError as e:
        logging.error(e)

if __name__ == '__main__':
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    region = 'us-west-2'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    multipart_uploads = list_multipart_uploads(s3_client, bucket_name)
    if multipart_uploads is not None:
        print (f'There are {len(multipart_uploads)} ncomplete multipart uploads for
 {bucket_name}')
    else:
        print (f'There are no incomplete multipart uploads for {bucket_name}')
```

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples suivants montrent comment répertorier les chargements partitionnés (incomplets) en cours à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api list-multipart-uploads --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez list-multipart-uploads dans l'AWS Command Line Interface.

Affichage de la liste des parties d'un chargement partitionné

Les exemples suivants montrent comment répertorier les parties d'un chargement partitionné dans un compartiment de répertoires.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Les exemples suivants montrent comment répertorier les parties d'un chargement partitionné dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit SDK pour Java 2.x.

```
public static void listMultiPartUploadsParts( S3Client s3, String bucketName, String
 objKey, String uploadID) {

        try {
            ListPartsRequest listPartsRequest = ListPartsRequest.builder()
                .bucket(bucketName)
                .uploadId(uploadID)
                .key(objKey)
                .build();

            ListPartsResponse response = s3.listParts(listPartsRequest);
            ListPart parts = response.parts();
            for (Part part: parts) {
                System.out.println("Upload in progress: Part number = \"" +
 part.partNumber() + "\", etag = " + part.eTag());
            }

        }

        catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }


    }
```

SDK for Python

Les exemples suivants montrent comment répertorier les parties d'un chargement partitionné dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit SDK pour Python.

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def list_parts(s3_client, bucket_name, key_name, upload_id):
    '''
    Lists the parts that have been uploaded for a specific multipart upload to a
 directory bucket.

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket that multipart uploads parts have been uploaded to
    :param key_name: Name of the object that has parts uploaded
    :param upload_id: Multipart upload ID that the parts are associated with
    :return: List of parts associated with the specified multipart upload, None if
 there are no parts
    '''
    parts_list = []
    next_part_marker = ''
    continuation_flag = True
    try:
        while continuation_flag:
            if next_part_marker == '':
                response = s3_client.list_parts(
                    Bucket = bucket_name,
                    Key = key_name,
                    UploadId = upload_id
                )
            else:
                response = s3_client.list_parts(
                    Bucket = bucket_name,
                    Key = key_name,
                    UploadId = upload_id,
                    NextPartMarker = next_part_marker
                )
            if 'Parts' in response:
                for part in response['Parts']:
                    parts_list.append(part)
                if response['IsTruncated']:
                    next_part_marker = response['NextPartNumberMarker']
                else:
                    continuation_flag = False
            else:
                continuation_flag = False
```

```
        return parts_list
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return None

if __name__ == '__main__':
    region = 'us-west-2'
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    key_name = 'KEY_NAME'
    upload_id = 'UPLOAD_ID'
    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    parts_list = list_parts(s3_client, bucket_name, key_name, upload_id)
    if parts_list is not None:
        print (f'{key_name} has {len(parts_list)} parts uploaded to {bucket_name}')
    else:
        print (f'There are no multipart uploads with that upload ID for
 {bucket_name} bucket')
```

Utilisation de la AWS CLI

Les exemples suivants montrent comment répertorier les parties d'un chargement partitionné dans un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api list-parts --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key KEY_NAME --upload-
id
 "AS_mgt9RaQE9GEaifATue15dAAAAAAAAAAEMAAAAAAAAADQwNzI4MDU0MjUyMBYAAAAAAAAAAA0AAAAAAAAAAH2AfYAA
```

Pour plus d'informations, consultez list-parts dans l'AWS Command Line Interface.

Copie d'objets vers ou depuis un compartiment de répertoires

L'opération de copie crée une copie d'un objet déjà stocké dans Amazon S3. Vous pouvez copier des objets entre des compartiments de répertoires et des compartiments à usage général. Vous pouvez également copier des objets au sein d'un compartiment et entre des compartiments du même type, par exemple, d'un compartiment de répertoires à un autre.

> **Note**
>
> La copie d'objets entre différentes Régions AWS n'est pas prise en charge lorsque le compartiment source ou de destination se trouve dans une zone locale AWS. Les

compartiments source et de destination doivent avoir la même Région AWS parent. Les compartiments source et de destination peuvent correspondre à différents types d'emplacement de compartiment (zone de disponibilité ou zone locale).

Vous pouvez créer une copie d'un objet d'une taille maximale de 5 Go dans une seule opération atomique. Toutefois, pour copier un objet supérieur à 5 Go, vous devez utiliser les opérations d'API de chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires.

Autorisations

Pour copier des objets, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- Pour copier des objets d'un compartiment de répertoires vers un autre, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession`.
- Pour copier des objets à partir de compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession` et de l'autorisation `s3:PutObject` permettant d'écrire la copie des objets dans le compartiment de destination.
- Pour copier des objets à partir de compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, vous devez disposer de l'autorisation `s3express:CreateSession` et de l'autorisation `s3:GetObject` permettant de lire l'objet source à copier.

  Pour plus d'informations, veuillez consulter CopyObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Chiffrement

Amazon S3 chiffre automatiquement tous les nouveaux objets chargés dans un compartiment S3. La configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment S3 est toujours activée et est au minimum définie sur le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Pour les compartiments de répertoires, le chiffrement SSE-S3 et le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) sont pris en charge. Lorsque le compartiment de destination est un compartiment de répertoires, nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment de destination utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. De

plus, les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de l'opération CopyObject. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Pour les compartiments à usage général, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur SSE-S3 (par défaut) avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec les clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C).

Si vous effectuez une demande de copie qui indique d'utiliser le chiffrement DSSE-KMS ou SSE-C pour un compartiment de répertoires (compartiment source ou cible), la réponse renverra une erreur.

Balises

Les compartiments de répertoires ne prennent pas en charge les balises. Si vous copiez un objet contenant des balises à partir d'un compartiment à usage général vers un compartiment de répertoires, vous recevez une réponse HTTP `501 (Not Implemented)`. Pour plus d'informations, veuillez consulter CopyObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

ETags

Les balises d'entité pour S3 Express One Zone sont des chaînes alphanumériques aléatoires et non pas des sommes de contrôle MD5. Pour garantir l'intégrité des objets, utilisez des sommes de contrôle supplémentaires.

Sommes de contrôle supplémentaires

S3 Express One Zone vous offre la possibilité de choisir l'algorithme de somme de contrôle utilisé pour valider vos données pendant le chargement ou le téléchargement. Vous pouvez sélectionner l'un des algorithmes de contrôle d'intégrité des données Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) suivants : CRC32, CRC32C, SHA-1 ou SHA-256. Les sommes de contrôle basées sur MD5 ne sont pas prises en charge avec la classe de stockage S3 Express One Zone.

Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques supplémentaires en matière de somme de contrôle S3.

Fonctions prises en charge

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités Amazon S3 prises en charge pour S3 Express One Zone, consultez Différences pour les compartiments de répertoires.

Utilisation de la console S3 (copie vers un compartiment de répertoires)

> **Note**
>
> Voici les restrictions et limites qui s'appliquent lorsque vous copiez un objet dans un compartiment de répertoires avec la console :
>
> - L'action Copy s'applique à tous les objets des dossiers spécifiés (préfixes). Les objets ajoutés à ces dossiers pendant que l'action est en cours risquent d'être affectés.
> - Les objets chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) ne peuvent pas être copiés à l'aide de la console S3. Pour copier des objets chiffrés avec SSE-C, utilisez l'AWS CLI, le kit AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
> - Les objets copiés ne conservent pas les paramètres de verrouillage des objets d'origine.
> - Si le compartiment à partir duquel vous copiez des objets utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, les listes ACL d'objet ne seront pas copiées vers la destination spécifiée.
> - Si vous souhaitez copier des objets dans un compartiment qui utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, assurez-vous que le compartiment source utilise également ce paramètre ou supprimez toute autorisation d'ACL d'objet accordée à d'autres comptes et groupes AWS.
> - Les objets copiés d'un compartiment à usage général vers un compartiment de répertoires ne conservent pas les balises, les ACL ni les valeurs de balise d'entité des objets. Les valeurs de somme de contrôle peuvent être copiées, mais ne sont pas équivalentes à une balise d'entité. La valeur d'une somme de contrôle peut changer par rapport au moment où elle a été ajoutée.
> - Tous les objets copiés dans un compartiment de répertoires présentent le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3.

Pour copier un objet d'un compartiment à usage général vers un compartiment de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez le type de compartiment dont vous souhaitez copier des objets :

   - Pour copier des objets à partir d'un compartiment à usage général, choisissez l'onglet Compartiments à usage général.
   - Pour copier des objets à partir d'un compartiment de répertoires, choisissez l'onglet Compartiments de répertoires.
3. Choisissez le compartiment à usage général ou le compartiment de répertoires contenant les objets que vous souhaitez copier.
4. Cliquez sur l'onglet Objets. Sur la page Objets, cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez copier.
5. Dans le menu Actions, choisissez Copier.

   La page Copier s'affiche.
6. Sous Destination, choisissez Compartiment de répertoires pour votre type de destination. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Parcourir S3, accédez à la destination, puis cochez la case située à gauche de la destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination) en bas à droite.

   Vous pouvez également saisir le chemin de destination.
7. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres du chiffrement côté serveur, des sommes de contrôle et des métadonnées.
8. En bas à droite, choisissez Copy (Copier). Amazon S3 copie votre objet dans la destination.

Utilisation de la console S3 (copie vers un compartiment à usage général)

> **Note**
>
> Voici les restrictions et limites qui s'appliquent lorsque vous copiez un objet dans un compartiment à usage général avec la console :
>
> - L'action Copy s'applique à tous les objets des dossiers spécifiés (préfixes). Les objets ajoutés à ces dossiers pendant que l'action est en cours risquent d'être affectés.
> - Les objets chiffrés avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) ne peuvent pas être copiés à l'aide de la console S3. Pour copier des objets chiffrés avec SSE-C, utilisez l'AWS CLI, le kit AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.
> - Les objets copiés ne conservent pas les paramètres de verrouillage des objets d'origine.
> - Si le compartiment à partir duquel vous copiez des objets utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, les listes ACL d'objet ne seront pas copiées vers la destination spécifiée.
> - Si vous souhaitez copier des objets dans un compartiment qui utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3, assurez-vous que le compartiment source utilise également ce paramètre ou supprimez toute autorisation d'ACL d'objet accordée à d'autres comptes et groupes AWS.

Pour copier un objet d'un compartiment de répertoires vers un compartiment à usage général

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez l'onglet Compartiments de répertoires.
4. Choisissez le compartiment de répertoires contenant les objets que vous souhaitez copier.
5. Cliquez sur l'onglet Objets. Sur la page Objets, cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez copier.
6. Dans le menu Actions, choisissez Copier.
7. Sous Destination, choisissez Compartiment à usage général pour votre type de destination. Pour spécifier le chemin de destination, choisissez Parcourir S3, accédez à la destination, puis

cochez la case située à gauche de la destination. Choisissez Choose destination (Choisir une destination) en bas à droite.

Vous pouvez également saisir le chemin de destination.

8. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
9. En bas à droite, choisissez Copy (Copier). Amazon S3 copie votre objet dans la destination.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

```
public static void copyBucketObject (S3Client s3, String sourceBucket, String
objectKey, String targetBucket) {
     CopyObjectRequest copyReq = CopyObjectRequest.builder()
         .sourceBucket(sourceBucket)
         .sourceKey(objectKey)
         .destinationBucket(targetBucket)
         .destinationKey(objectKey)
         .build();
      String temp = "";

      try {
          CopyObjectResponse copyRes = s3.copyObject(copyReq);
          System.out.println("Successfully copied " + objectKey +" from bucket " +
sourceBucket +" into bucket "+targetBucket);
      }

      catch (S3Exception e) {
          System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
          System.exit(1);
      }
}
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `copy-object` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour copier un objet d'un compartiment à un autre. Vous pouvez copier des objets d'un type de compartiment à l'autre. Pour exécuter cette commande, remplacez les espaces réservés à la saisie utilisateur par vos propres informations.

```
aws s3api copy-object --copy-source SOURCE_BUCKET/SOURCE_KEY_NAME --key TARGET_KEY_NAME
 --bucket TARGET_BUCKET_NAME
```

Pour plus d'informations, consultez copy-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Suppression d'objets à partir d'un compartiment de répertoires

Vous pouvez supprimer des objets d'un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des compartiments de répertoires et S3 Express One Zone.

Warning

- La suppression d'un objet est irréversible.
- Cette action supprime tous les objets spécifiés. Lorsque vous supprimez des dossiers, attendez la fin de l'action de suppression pour ajouter de nouveaux objets au dossier. Dans le cas contraire, de nouveaux objets pourraient également être supprimés.

Note

Lorsque vous supprimez plusieurs objets d'un compartiment de répertoires par programmation, notez les points suivants :

- Les clés d'objet figurant dans les demandes `DeleteObjects` doivent contenir au moins un caractère autre qu'une espace. Les chaînes composées uniquement d'espaces ne sont pas prises en charge.
- Les clés d'objet figurant dans les demandes `DeleteObjects` ne peuvent pas contenir de caractères de contrôle Unicode, à l'exception des sauts de ligne (`\n`), des tabulations (`\t`) et des retour chariot (`\r`).

Utilisation de la console S3

Pour supprimer des objets

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez le compartiment de répertoires contenant les objets que vous souhaitez supprimer.
4. Cliquez sur l'onglet Objets. Dans la liste Objets, cochez la case en regard des objets que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Supprimer.
6. Sur la page Supprimer des objets, entrez **`permanently delete`** dans la zone de texte.
7. Choisissez Supprimer les objets.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

L'exemple suivant illustre la suppression d'objets dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK for Java 2.x.

```
static void deleteObject(S3Client s3Client, String bucketName, String objectKey) {



        try {

            DeleteObjectRequest del = DeleteObjectRequest.builder()
                    .bucket(bucketName)
                    .key(objectKey)
                    .build();

            s3Client.deleteObject(del);

            System.out.println("Object " + objectKey + " has been deleted");
```

```
        } catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

    }
```

SDK for Python

Example

L'exemple suivant illustre la suppression d'objets dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def delete_objects(s3_client, bucket_name, objects):
    '''
    Delete a list of objects in a directory bucket

    :param s3_client: boto3 S3 client
    :param bucket_name: Bucket that contains objects to be deleted; for example,
 'doc-example-bucket--usw2-az1--x-s3'
    :param objects: List of dictionaries that specify the key names to delete
    :return: Response output, else False
    '''

    try:
        response = s3_client.delete_objects(
            Bucket = bucket_name,
            Delete = {
                'Objects': objects
            }
        )
        return response
    except ClientError as e:
        logging.error(e)
        return False


if __name__ == '__main__':
```

```
    region = 'us-west-2'
    bucket_name = 'BUCKET_NAME'
    objects = [
        {
            'Key': '0.txt'
        },
        {
            'Key': '1.txt'
        },
        {
            'Key': '2.txt'
        },
        {
            'Key': '3.txt'
        },
        {
            'Key': '4.txt'
        }
    ]

    s3_client = boto3.client('s3', region_name = region)
    results = delete_objects(s3_client, bucket_name, objects)
    if results is not None:
        if 'Deleted' in results:
            print (f'Deleted {len(results["Deleted"])} objects from {bucket_name}')
        if 'Errors' in results:
            print (f'Failed to delete {len(results["Errors"])} objects from
{bucket_name}')
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-object` suivant illustre la façon d'utiliser l'AWS CLI pour supprimer un objet d'un compartiment de répertoires. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api delete-object --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key KEY_NAME
```

Pour plus d'informations, consultez delete-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

L'exemple de commande `delete-objects` suivant illustre la façon d'utiliser l'AWS CLI pour supprimer des objets d'un compartiment de répertoires. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Le fichier `delete.json` est le suivant :

```
{
    "Objects": [
        {
            "Key": "0.txt"
        },
        {
            "Key": "1.txt"
        },
        {
            "Key": "2.txt"
        },
        {
            "Key": "3.txt"
        }
    ]
}
```

Voici un exemple de commande `delete-objects` :

```
aws s3api delete-objects --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --delete
 file://delete.json
```

Pour plus d'informations, consultez delete-objects dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Téléchargement d'un objet à partir d'un compartiment de répertoires

Les exemples de code suivants montrent comment lire (télécharger) les données d'un objet dans un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de l'opération d'API `GetObject`.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

Les exemples de code suivants montrent comment lire les données à partir d'un objet dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK for Java 2.x.

```
public static void getObject(S3Client s3Client, String bucketName, String objectKey)
 {
     try {
         GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest
            .builder()
            .key(objectKey)
            .bucket(bucketName)
            .build();

         ResponseBytes GetObjectResponse objectBytes =
 s3Client.getObjectAsBytes(objectRequest);
         byte[] data = objectBytes.asByteArray();

         //Print object contents to console
         String s = new String(data, StandardCharsets.UTF_8);
         System.out.println(s);
    }

    catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

SDK for Python

Example

Les exemples de code suivants montrent comment lire les données à partir d'un objet dans un compartiment de répertoires à l'aide du kit AWS SDK pour Python (Boto3).

```
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from botocore.response import StreamingBody

def get_object(s3_client: boto3.client, bucket_name: str, key_name: str) ->
 StreamingBody:
    """
    Gets the object.
    :param s3_client:
    :param bucket_name: The bucket that contains the object.
    :param key_name: The key of the object to be downloaded.
```

```
    :return: The object data in bytes.
    """
    try:
        response = s3_client.get_object(Bucket=bucket_name, Key=key_name)
        body = response['Body'].read()
        print(f"Got object '{key_name}' from bucket '{bucket_name}'.")
    except ClientError:
        print(f"Couldn't get object '{key_name}' from bucket '{bucket_name}'.")
        raise
    else:
        return body

def main():
    s3_client = boto3.client('s3')
    resp = get_object(s3_client, 'doc-example-bucket--use1-az4--x-s3', 'sample.txt')
    print(resp)

if __name__ == "__main__":
     main()
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-object` suivant montre comment utiliser l'interface AWS CLI pour télécharger un objet depuis Amazon S3. Cette commande récupère l'objet *KEY_NAME* à partir du compartiment de répertoires *bucket-base-name*`--`*zone-id*`--x-s3`. L'objet sera téléchargé dans un fichier nommé *LOCAL_FILE_NAME*. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3api get-object --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --
key KEY_NAME LOCAL_FILE_NAME
```

Pour plus d'informations, consultez get-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Génération d'URL présignées pour partager des objets d'un compartiment de répertoires

Les exemples de code suivants montrent comment générer des URL présignées pour partager des objets d'un compartiment de répertoires Amazon S3.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour générer une URL présignée pour un objet dans Amazon S3. Cette commande génère une URL présignée pour un objet *KEY_NAME* du compartiment *bucket-base-name*`--`*zone-id*`--x-s3` de répertoires. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3 presign s3://bucket-base-name--zone-id--x-s3/KEY_NAME --expires-in 7200
```

Pour plus d'informations, consultez presign dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Récupération des métadonnées d'objets à partir de compartiments de répertoires

Les exemples suivants de commandes des kits AWS SDK et de l'interface de ligne de commande AWS montrent comment utiliser les opérations d'API `HeadObject` et `GetObjectAttributes` pour récupérer les métadonnées d'un objet d'un compartiment de répertoires Amazon S3 sans renvoyer l'objet lui-même.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Example

```
public static void headObject(S3Client s3Client, String bucketName, String
 objectKey) {
    try {
        HeadObjectRequest headObjectRequest = HeadObjectRequest
                .builder()
                .bucket(bucketName)
                .key(objectKey)
                .build();
        HeadObjectResponse response = s3Client.headObject(headObjectRequest);
        System.out.format("Amazon S3 object: \"%s\" found in bucket: \"%s\" with
 ETag: \"%s\"", objectKey, bucketName, response.eTag());
    }
    catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `head-object` suivant montre comment utiliser l'interface de ligne de commande AWS CLI pour récupérer les métadonnées d'un objet. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api head-object --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key KEY_NAME
```

Pour plus d'informations, consultez head-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

L'exemple de commande `get-object-attributes` suivant montre comment utiliser l'interface de ligne de commande AWS CLI pour récupérer les métadonnées d'un objet. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api get-object-attributes --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key KEY_NAME
 --object-attributes "StorageClass" "ETag" "ObjectSize"
```

Pour plus d'informations, consultez get-object-attributes dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Liste des objets d'un compartiment de répertoires

Les exemples de code suivants montrent comment répertorier les objets d'un compartiment de répertoires Amazon S3 à l'aide de l'opération d'API `ListObjectsV2`.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `list-objects-v2` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour répertorier des objets d'Amazon S3. Cette commande répertorie les objets du compartiment de répertoires *`bucket-base-name--zone-id--x-s3`*. Pour exécuter cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations, consultez list-objects-v2 dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Sécurité des compartiments de répertoires

Chez AWS, la sécurité dans le cloud est la priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez de centres de données et d'architectures réseau conçus pour répondre aux exigences des

organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité. La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. Le modèle de responsabilité partagée décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud – AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des Services AWS dans le AWS Cloud. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des AWS Compliance Programs.

  Pour en savoir plus sur les programmes de conformité, consultez Services AWS in Scope by Compliance Program.
- Sécurité dans le cloud – Votre responsabilité est fonction du Service AWS que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre entreprise, et la législation et la réglementation applicables.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lors de l'utilisation de compartiments de répertoires. Les rubriques suivantes expliquent comment configurer les compartiments de répertoires pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à utiliser d'autres Services AWS qui vous permettront de surveiller et de sécuriser vos objets dans des compartiments de répertoires.

Protection et chiffrement des données

Pour plus d'informations sur la façon de configurer le chiffrement des compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Chiffrement côté serveur
- Configuration et surveillance du chiffrement par défaut pour les compartiments de répertoires
- Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires
- Chiffrement en transit
- Suppression de données

Chiffrement côté serveur

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments de répertoires, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans les compartiments de répertoires sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment de répertoires. Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), en définissant la configuration de chiffrement par défaut du compartiment. Pour plus d'informations sur le chiffrement SSE-KMS dans les compartiments de répertoires, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires.

Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets PUT. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Le chiffrement SSE-KMS avec les compartiments de répertoires diffère du chiffrement SSE-KMS dans les compartiments à usage général sur les points suivants.

- Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. De même, après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer la clé gérée par le client pour la configuration SSE-KMS du compartiment.

  Vous pouvez identifier la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration SSE-KMS du compartiment de la manière suivante :

  - Effectuez une demande d'opération d'API `HeadObject` pour trouver la valeur de `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` dans la réponse.

  Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.

- Pour les opérations d'API de point de terminaison zonal (au niveau de l'objet), à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy, authentifiez et autorisez les demandes via CreateSession pour une faible latence. Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets PUT. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

  Dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy), vous ne pouvez pas remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement (`x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`, `x-amz-server-side-encryption-context` et `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled`) de la demande `CreateSession`. Il n'est pas nécessaire de spécifier explicitement les valeurs de ces paramètres de chiffrement dans les appels d'API de point de terminaison zonal. Amazon S3 utilisera les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession` pour protéger les nouveaux objets dans le compartiment de répertoires.

  > **Note**
  >
  > Lorsque vous utilisez l'AWS CLI ou les kits AWS SDK, pour `CreateSession`, le jeton de session est automatiquement actualisé afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration d'une session. L'AWS CLI ou les kits AWS SDK utilisent la configuration de chiffrement par défaut du compartiment pour la demande `CreateSession`. Il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement dans la demande `CreateSession`. De plus, dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy), il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession`.

- Pour CopyObject, pour chiffrer de nouvelles copies d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut

de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsque vous spécifierez les paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouvelles copies d'objets avec SSE-KMS, vous devrez vous assurer que la clé de chiffrement est la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de répertoires. Pour UploadPartCopy, pour chiffrer de nouvelles copies de parties d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouvelles copies de parties d'objets avec SSE-KMS dans les en-têtes de demande UploadPartCopy. De même, les paramètres de chiffrement que vous fournissez dans la demande CreateMultipartUpload doivent correspondre à la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination.

- Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.
- Lorsque vous spécifiez une clé AWS KMS gérée par le client pour le chiffrement dans votre compartiment de répertoires, utilisez uniquement l'ID ou l'ARN de la clé. Le format de l'alias de la clé KMS n'est pas pris en charge.

Les compartiments de répertoires ne prennent pas en charge le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) ni le chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C).

Configuration et surveillance du chiffrement par défaut pour les compartiments de répertoires

Les compartiments Amazon S3 ont le chiffrement des compartiments activé par défaut et les nouveaux objets sont automatiquement chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Ce chiffrement s'applique à tous les nouveaux objets de vos compartiments Amazon S3, sans frais.

Si vous avez besoin de plus de contrôle sur vos clés de chiffrement, notamment pour gérer la rotation des clés et l'octroi de stratégies d'accès, vous pouvez choisir d'utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

> **Note**
>
> - Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets `PUT`. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.
> - Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session.
> - Lorsque vous définissez le chiffrement SSE-KMS par défaut pour les compartiments, les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS. Pour plus d'informations sur la façon dont les clés de compartiment S3 réduisent les coûts des demandes AWS KMS, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.
> - Lorsque vous spécifiez une clé AWS KMS gérée par le client pour le chiffrement dans votre compartiment de répertoires, utilisez uniquement l'ID ou l'ARN de la clé. Le format de l'alias de la clé KMS n'est pas pris en charge.

- Le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) et le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) ne sont pas pris en charge pour le chiffrement par défaut dans les compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations sur la configuration du chiffrement par défaut, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Pour en savoir plus sur les autorisations nécessaires pour le chiffrement par défaut, consultez PutBucketEncryption dans la documentation de référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

Vous pouvez configurer le chiffrement par défaut Amazon S3 pour un compartiment S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'API REST Amazon S3 et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Utilisation de la console S3

Pour configurer le chiffrement par défaut sur un compartiment Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Dans Paramètres de chiffrement côté serveur, les compartiments de répertoires utilisent le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).
6. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Ces exemples montrent comment configurer le chiffrement par défaut en utilisant SSE-S3 ou SSE-KMS avec une clé de compartiment S3.

Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la AWS CLI pour configurer le chiffrement par défaut, consultez put-bucket-cryptage.

Example — Chiffrement par défaut avec SSE-S3

Cet exemple montre comment configurer le chiffrement du compartiment par défaut avec les clés gérées par Amazon S3. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --server-side-
encryption-configuration '{
    "Rules": [
        {
            "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                "SSEAlgorithm": "AES256"
            }
        }
    ]
}'
```

Example — Chiffrement par défaut avec SSE-KMS à l'aide d'une clé de compartiment S3

Cet exemple configure le chiffrement du compartiment par défaut avec SSE-KMS à l'aide d'une clé de compartiment S3. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --server-side-
encryption-configuration '{
    "Rules": [
            {
                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                    "SSEAlgorithm": "aws:kms",
                    "KMSMasterKeyID": "KMS-Key-ARN"
                },
                "BucketKeyEnabled": true
            }
        ]
    }'
```

Utilisation de l'API REST

Utilisez l'opération `PutBucketEncryption` de l'API REST pour définir le chiffrement par défaut avec un type de chiffrement côté serveur à utiliser : SSE-S3 ou SSE-KMS.

Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketEncryption dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser AWS KMS keys pour le chiffrement côté serveur. Les exemples suivants issus des kits AWS SDK pour Java et .NET définissent la configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment de répertoires avec SSE-KMS et une clé de compartiment S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits SDK, consultez Exemples de code et de bibliothèques dans le centre pour développeur AWS.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Java

Avec le kit AWS SDK for Java 2.x, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser une AWS KMS key à l'aide de la méthode `applyServerSideEncryptionByDefault` pour spécifier la configuration de chiffrement par défaut de votre compartiment de répertoires pour le chiffrement des données avec SSE-KMS. Vous créez une clé KMS symétrique de chiffrement et la spécifier dans la demande.

```
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketEncryptionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ServerSideEncryption;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ServerSideEncryptionByDefault;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ServerSideEncryptionConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ServerSideEncryptionRule;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        S3Client s3 = S3Client.create();
        String bucketName = "bucket-base-name--zoneid--x-s3";
```

```
        String kmsKeyId = "your-kms-customer-managed-key-id";

        // AWS managed KMS keys aren't supported. Only customer-managed keys are
 supported.
        ServerSideEncryptionByDefault serverSideEncryptionByDefault =
 ServerSideEncryptionByDefault.builder()
                .sseAlgorithm(ServerSideEncryption.AWS_KMS)
                .kmsMasterKeyID(kmsKeyId)
                .build();

        // The bucketKeyEnabled field is enforced to be true.
        ServerSideEncryptionRule rule = ServerSideEncryptionRule.builder()
                .bucketKeyEnabled(true)
                .applyServerSideEncryptionByDefault(serverSideEncryptionByDefault)
                .build();

        ServerSideEncryptionConfiguration serverSideEncryptionConfiguration =
 ServerSideEncryptionConfiguration.builder()
                .rules(rule)
                .build();

        PutBucketEncryptionRequest putRequest = PutBucketEncryptionRequest.builder()
                .bucket(bucketName)

 .serverSideEncryptionConfiguration(serverSideEncryptionConfiguration)
                .build();

        s3.putBucketEncryption(putRequest);

    }
}
```

Pour en savoir plus sur la création des clés gérées par le client, consultez Programmation de l'API AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour obtenir des exemples de code utilisables pour charger un objet, consultez les rubriques suivantes. Pour utiliser ces exemples, vous devez mettre à jour les exemples de code et fournir des informations de chiffrement comme illustré dans le fragment de code précédent.

- Pour charger un objet en une seule opération, consultez Chargement d'objets dans un compartiment de répertoires.

- Pour les opérations d'API de chargement partitionné, consultez Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires.

.NET

Avec le kit AWS SDK pour .NET, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser une AWS KMS key à l'aide de la propriété `ServerSideEncryptionByDefault` pour spécifier la configuration de chiffrement par défaut de votre compartiment de répertoires pour le chiffrement des données avec SSE-KMS. Vous créez une clé symétrique de chiffrement gérée par le client et la spécifier dans la demande.

```
    // Set the bucket server side encryption to use AWSKMS with a customer-managed
 key id.
    // bucketName: Name of the directory bucket. "bucket-base-name--zonsid--x-s3"
    // kmsKeyId: The Id of the customer managed KMS Key. "your-kms-customer-managed-
key-id"
    // Returns True if successful.
    public static async Task<bool> SetBucketServerSideEncryption(string bucketName,
 string kmsKeyId)
    {
        var serverSideEncryptionByDefault = new ServerSideEncryptionConfiguration
        {
            ServerSideEncryptionRules = new List<ServerSideEncryptionRule>
            {
                new ServerSideEncryptionRule
                {
                    ServerSideEncryptionByDefault = new
 ServerSideEncryptionByDefault
                    {
                        ServerSideEncryptionAlgorithm =
 ServerSideEncryptionMethod.AWSKMS,
                        ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId = kmsKeyId
                    }
                }
            }
        };
        try
        {
            var encryptionResponse =await _s3Client.PutBucketEncryptionAsync(new
 PutBucketEncryptionRequest
            {
```

```
                BucketName = bucketName,
                ServerSideEncryptionConfiguration = serverSideEncryptionByDefault,
            });

            return encryptionResponse.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK;
        }
        catch (AmazonS3Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.ErrorCode == "AccessDenied"
                ? $"This account does not have permission to set encryption on
{bucketName}, please try again."
                : $"Unable to set bucket encryption for bucket {bucketName},
{ex.Message}");
        }
        return false;
    }
```

Pour en savoir plus sur la création des clés gérées par le client, consultez Programmation de l'API AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour obtenir des exemples de code utilisables pour charger un objet, consultez les rubriques suivantes. Pour utiliser ces exemples, vous devez mettre à jour les exemples de code et fournir des informations de chiffrement comme illustré dans le fragment de code précédent.

- Pour charger un objet en une seule opération, consultez Chargement d'objets dans un compartiment de répertoires.
- Pour les opérations d'API de chargement partitionné, consultez Utilisation du chargement partitionné avec les compartiments de répertoires.

Surveillance du chiffrement par défaut pour les compartiments de répertoires avec l'AWS CloudTrail

Vous pouvez suivre les demandes de configuration de chiffrement par défaut pour les compartiments Amazon S3 à l'aide d'événements AWS CloudTrail. Les noms d'événements API suivants sont utilisés dans les journaux CloudTrail :

- `PutBucketEncryption`
- `GetBucketEncryption`

- `DeleteBucketEncryption`

> **Note**
>
> - EventBridge n'est pas pris en charge dans les compartiments de répertoires.
> - Le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) et le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) ne sont pas pris en charge dans les compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations sur la surveillance du chiffrement par défaut avec AWS CloudTrail, consultez Surveillance du chiffrement par défaut avec AWS CloudTrail et Amazon EventBridge.

Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de répertoires

Les contrôles de sécurité intégrés à AWS KMS peuvent vous aider à respecter les exigences de conformité liées au chiffrement. Vous pouvez choisir de configurer des compartiments de répertoires de sorte qu'ils utilisent le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), et utiliser ces clés KMS pour protéger vos données dans les compartiments de répertoires Amazon S3. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

Autorisations

Pour charger ou télécharger un objet chiffré avec une AWS KMS key vers ou à partir d'Amazon S3, vous devez disposer des autorisations `kms:GenerateDataKey` et `kms:Decrypt` au niveau de la clé. Pour plus d'informations, consultez Permettre aux utilisateurs de clés d'utiliser une clé KMS pour les opérations de chiffrement dans le Guide de l'utilisateur AWS Key Management Service. Pour plus d'informations sur les autorisations AWS KMS requises pour le chargement partitionné, consultez API de chargement partitionné et autorisations.

Pour plus d'informations sur les clés KMS pour SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS).

Rubriques

- AWS KMS keys

- Utilisation de SSE-KMS pour les opérations intercomptes
- Clés de compartiment Amazon S3.
- Chiffrement SSE-KMS requis
- Contexte de chiffrement
- Envoi de requêtes pour des objets AWS KMS chiffrés
- Audit du chiffrement SSE-KMS dans les compartiments de répertoires
- Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires

AWS KMS keys

Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. De même, après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer la clé gérée par le client pour la configuration SSE-KMS du compartiment.

Vous pouvez identifier la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration SSE-KMS du compartiment de la manière suivante :

- Effectuez une demande d'opération d'API `HeadObject` pour trouver la valeur de `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` dans la réponse.

Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.

Lorsque vous spécifiez une clé AWS KMS gérée par le client pour le chiffrement dans votre compartiment de répertoires, utilisez uniquement l'ID ou l'ARN de la clé. Le format de l'alias de la clé KMS n'est pas pris en charge.

Pour plus d'informations sur les clés KMS pour SSE-KMS, consultez AWS KMS keys.

Utilisation de SSE-KMS pour les opérations intercomptes

Lors de l'utilisation du chiffrement pour les opérations intercomptes, tenez compte des éléments suivants :

- Si vous souhaitez accorder un accès intercompte à vos objets S3, configurez une politique de clé gérée par le client pour autoriser l'accès à partir d'un autre compte.
- Pour spécifier une clé gérée par le client, vous devez utiliser un ARN de clé KMS complet.

Clés de compartiment Amazon S3.

Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.

Pour les opérations d'API de point de terminaison zonal (au niveau de l'objet), à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy, authentifiez et autorisez les demandes via CreateSession pour une faible latence. Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets `PUT`. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Les clés de compartiment S3 sont utilisées pendant une période limitée dans Amazon S3, ce qui réduit encore la nécessité pour Amazon S3 d'adresser des demandes à AWS KMS pour finaliser les opérations de chiffrement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de compartiment S3, consultez Clés de compartiment Amazon S3. et Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Chiffrement SSE-KMS requis

Pour exiger le chiffrement SSE-C de tous les objets figurant dans un compartiment de répertoires particulier, vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment. Par exemple, lorsque vous utilisez l'opération d'API `CreateSession` pour autoriser le chargement d'un nouvel objet (`PutObject`, `CopyObject` et `CreateMultipartUpload`), la stratégie de compartiment suivante refuse l'autorisation de chargement de l'objet (`s3express:CreateSession`) à tout le monde si la demande `CreateSession` ne contient pas d'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` demandant le chiffrement SSE-KMS.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Id":"UploadObjectPolicy",
   "Statement":[{
         "Sid":"DenyObjectsThatAreNotSSEKMS",
         "Effect":"Deny",
         "Principal":"*",
         "Action":"s3express:CreateSession",
         "Resource":"arn:aws:s3express:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-
demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
         "Condition":{
            "Null":{
               "s3express:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id":"true"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Pour exiger qu'une AWS KMS key particulière soit utilisée pour chiffrer les objets d'un compartiment, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3express:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`. Pour spécifier la clé KMS, vous devez utiliser un Amazon Resource Name (ARN) de clé au format `arn:aws:kms:region:acct-id:key/key-id`. AWS Identity and Access Management ne valide pas si la chaîne pour `s3express:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` existe. L'ID de clé AWS KMS utilisé par Simple Storage Service (Amazon S3) pour chiffrer les objets doit correspondre à l'ID de clé AWS KMS de la politique, faute de quoi Simple Storage Service (Amazon S3) refuse la demande.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SSE-KMS pour les chargements de nouveaux objets, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires.

Pour obtenir la liste complète des clés de condition spécifiques aux compartiments de répertoires, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

Contexte de chiffrement

Pour les compartiments de répertoires, un contexte de chiffrement est un ensemble de paires clé-valeur qui contient des informations contextuelles supplémentaires sur les données. Aucune valeur supplémentaire de contexte de chiffrement n'est prise en charge. Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement, consultez la rubrique Contexte de chiffrement.

Par défaut, si vous utilisez SSE-KMS sur un compartiment de répertoires, Amazon S3 utilise l'Amazon Resource Name (ARN) de ce compartiment comme paire de contexte de chiffrement :

```
arn:aws:s3express:region:account-id:bucket/bucket-base-name--zone-id--x-s3
```

Assurez-vous que vos politiques IAM ou vos stratégies de clé AWS KMS utilisent l'ARN de votre compartiment comme contexte de chiffrement.

Vous pouvez éventuellement fournir une paire de contexte de chiffrement explicite à l'aide de l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context` dans une demande d'API de point de terminaison zonal, telle que CreateSession. La valeur de cet en-tête est une chaîne codée en base64 d'un fichier JSON codé en UTF-8, qui contient le contexte de chiffrement sous forme de paires clé-valeur. Pour les compartiments de répertoires, le contexte de chiffrement doit correspondre au contexte de chiffrement par défaut, à savoir l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment. De plus, étant donné que le contexte de chiffrement n'est pas chiffré, assurez-vous qu'il ne contienne pas d'informations sensibles.

Vous pouvez utiliser le contexte de chiffrement pour identifier et classer vos opérations cryptographiques par catégorie. Vous pouvez également utiliser la valeur ARN du contexte de chiffrement par défaut pour suivre les demandes pertinentes dans AWS CloudTrail en consultant quel ARN de compartiment de répertoires a été utilisé avec quelle clé de chiffrement.

Dans le champ `requestParameters` d'un fichier journal CloudTrail, si vous utilisez SSE-KMS sur un compartiment de répertoires, la valeur du contexte de chiffrement correspond à l'ARN du compartiment.

```
"encryptionContext": {
    "aws:s3express:arn": "arn:aws:s3:::arn:aws:s3express:region:account-
id:bucket/bucket-base-name--zone-id--x-s3"
}
```

De même, pour le chiffrement d'objets avec SSE-KMS dans un compartiment de répertoires, les événements AWS KMS CloudTrail journalisent l'ARN de votre compartiment au lieu de l'ARN de l'objet.

Envoi de requêtes pour des objets AWS KMS chiffrés

Les compartiments de répertoires sont accessibles uniquement via HTTPS (TLS). De plus, les compartiments de répertoires signent les demandes à l'aide d'AWS Signature Version 4 (SigV4). Pour plus d'informations sur l'envoi de demandes d'objets chiffrés AWS KMS, consultez Envoi de requêtes pour des objets AWS KMS chiffrés.

Si votre objet utilise SSE-KMS, n'envoyez pas d'en-têtes de chiffrement pour les requêtes `GET` et `HEAD`. Sinon, vous obtiendrez une erreur HTTP 400 Bad Request (HTTP 400 Requête erronée).

Audit du chiffrement SSE-KMS dans les compartiments de répertoires

Pour auditer l'utilisation de vos clés AWS KMS pour les données chiffrées SSE-KMS, vous pouvez utiliser les journaux AWS CloudTrail. Vous pouvez obtenir un aperçu de vos opérations cryptographiques, telles que GenerateDataKey et Decrypt. CloudTrail prend en charge de nombreuses valeurs d'attribut pour filtrer votre recherche, notamment le nom de l'événement, le nom d'utilisateur et la source de l'événement.

Rubriques

- Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires

Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour les chargements de nouveaux objets dans des compartiments de répertoires

Pour les compartiments de répertoires, pour chiffrer vos données avec le chiffrement côté serveur, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) (chiffrement défini par défaut) ou le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise la configuration de chiffrement souhaitée et que vous ne remplaciez pas

le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets PUT. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Si vous souhaitez spécifier un type de chiffrement différent pour un compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. Après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer cette clé pour la configuration SSE-KMS du compartiment. Ensuite, lorsque vous spécifierez les paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouveaux objets avec SSE-KMS, vous devrez vous assurer que la clé de chiffrement est la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de répertoires. Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.

Vous pouvez appliquer le chiffrement lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant. Si vous modifiez le chiffrement d'un objet, un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien.

Vous pouvez spécifier SSE-KMS à l'aide des opérations d'API REST, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Note**
>
> - Pour les compartiments de répertoires, les comportements de remplacement du chiffrement sont les suivants :
>   - Lorsque vous utilisez CreateSession avec l'API REST pour authentifier et autoriser les demandes de l'API de point de terminaison zonal, à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy, vous ne pouvez remplacer les paramètres de chiffrement par SSE-

S3 ou SSE-KMS que si vous avez précédemment spécifié le chiffrement par défaut du compartiment avec SSE-KMS.

- Lorsque vous utilisez CreateSession avec l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour authentifier et autoriser les demandes d'API de point de terminaison zonal, à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy, vous ne pouvez pas du tout remplacer les paramètres de chiffrement.
- Lorsque vous effectuez des demandes CopyObject, vous ne pouvez remplacer les paramètres de chiffrement par SSE-S3 ou SSE-KMS que si vous avez précédemment spécifié le chiffrement par défaut du compartiment avec SSE-KMS. Lorsque vous effectuez des demandes UploadPartCopy, vous ne pouvez pas remplacer les paramètres de chiffrement.

- Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS keys multi-régions dans Amazon S3. Cependant, Amazon S3 traite actuellement les clés multi-régions comme s'il s'agissait de clés à région unique et n'utilise pas les fonctions multi-régions de la clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des clés multi-régions dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
- Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser cette clé. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes pour les clés KMS, consultez la section Creating KMS keys that other accounts can use (Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation de l'API REST

> **Note**
>
> Une seule clé gérée par le client est prise en charge par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie de ce compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. Une fois que vous avez spécifié SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de votre compartiment avec une clé gérée par le client, vous ne pourrez plus modifier cette clé pour la configuration SSE-KMS du compartiment.

Pour les opérations d'API de point de terminaison zonal (au niveau de l'objet), à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy, authentifiez et autorisez les demandes via CreateSession pour

une faible latence. Nous recommandons que le chiffrement par défaut du compartiment utilise les configurations de chiffrement souhaitées et que vous ne remplaciez pas le chiffrement par défaut du compartiment dans vos demandes `CreateSession` ni dans vos demandes d'objets PUT. Les nouveaux objets seront ensuite automatiquement chiffrés avec les paramètres de chiffrement souhaités. Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session. Pour plus d'informations sur les comportements de remplacement du chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour les nouveaux chargements d'objets.

Dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy) avec l'API REST, vous ne pouvez pas remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement (`x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`, `x-amz-server-side-encryption-context` et `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled`) de la demande `CreateSession`. Il n'est pas nécessaire de spécifier explicitement les valeurs de ces paramètres de chiffrement dans les appels d'API de point de terminaison zonal. Amazon S3 utilisera les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession` pour protéger les nouveaux objets dans le compartiment de répertoires.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez l'AWS CLI ou les kits AWS SDK, pour `CreateSession`, le jeton de session est automatiquement actualisé afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration d'une session. L'AWS CLI ou les kits AWS SDK utilisent la configuration de chiffrement par défaut du compartiment pour la demande `CreateSession`. Il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement dans la demande `CreateSession`. De plus, dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy), il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession`.

Pour CopyObject, pour chiffrer de nouvelles copies d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsque

vous spécifierez les paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouvelles copies d'objets avec SSE-KMS, vous devrez vous assurer que la clé de chiffrement est la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de répertoires. Pour UploadPartCopy, pour chiffrer de nouvelles copies de parties d'objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Vous ne pouvez pas spécifier de paramètres de chiffrement côté serveur pour les nouvelles copies de parties d'objets avec SSE-KMS dans les en-têtes de demande UploadPartCopy. De même, les paramètres de chiffrement que vous fournissez dans la demande CreateMultipartUpload doivent correspondre à la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination.

Rubriques

- Opérations d'API REST Amazon S3 prenant en charge SSE-KMS
- Contexte de chiffrement (x-amz-server-side-encryption-context)
- ID de clé AWS KMS (x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id)
- Clés de compartiment S3 (x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled)

Opérations d'API REST Amazon S3 prenant en charge SSE-KMS

Les opérations d'API REST suivantes au niveau de l'objet dans les compartiments de répertoires acceptent les en-têtes de demande `x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` et `x-amz-server-side-encryption-context`.

- CreateSession – lorsque vous utilisez les opérations d'API de point de terminaison zonal (au niveau de l'objet) (à l'exception de CopyObject et UploadPartCopy), vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.
- PutObject – Lorsque vous chargez des données avec l'opération d'API PUT, vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.
- CopyObject – Lorsque vous copiez un objet, vous disposez d'un objet source et d'un objet cible. Lorsque vous transmettez les en-têtes SSE-KMS avec l'opération `CopyObject`, ils sont appliqués uniquement à l'objet cible.
- CreateMultipartUpload – lorsque vous chargez des objets volumineux avec l'opération d'API de chargement partitionné, vous pouvez spécifier ces en-têtes. Vous spécifiez ces en-têtes dans la demande `CreateMultipartUpload`.

Les en-têtes de réponse des opérations d'API REST suivantes renvoient l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` lorsqu'un objet est stocké grâce au chiffrement côté serveur.

- CreateSession
- PutObject
- CopyObject
- POST Object
- CreateMultipartUpload
- UploadPart
- UploadPartCopy
- CompleteMultipartUpload
- GetObject
- HeadObject

> **Important**
>
> - Toutes les demandes GET et PUT pour un objet protégé par AWS KMS échouent si vous ne les faites pas en utilisant le protocole TLS (Transport Layer Security) ou Signature Version 4.
> - Si votre objet utilise des SSE-KMS, n'envoyez pas d'en-têtes de demande de chiffrement pour les demandes GET et les demandes HEAD. Dans le cas contraire, vous obtiendrez une erreur HTTP 400 BadRequest.

Contexte de chiffrement (**`x-amz-server-side-encryption-context`**)

Si vous spécifiez `x-amz-server-side-encryption:aws:kms`, l'API Amazon S3 vous permet de fournir un contexte de chiffrement explicite avec l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context`. Pour les compartiments de répertoires, un contexte de chiffrement est un ensemble de paires clé-valeur qui contient des informations contextuelles supplémentaires sur les données. La valeur doit correspondre au contexte de chiffrement par défaut, à savoir l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment. Aucune valeur supplémentaire de contexte de chiffrement n'est prise en charge.

Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez Contexte de chiffrement. Pour des informations générales sur le contexte de chiffrement, consultez Concepts AWS Key Management Service - Contexte de chiffrement dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

ID de clé AWS KMS (**`x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`**)

Vous pouvez utiliser l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` pour spécifier l'ID de la clé gérée par le client utilisée pour protéger les données.

Votre configuration SSE-KMS ne peut prendre en charge qu'une seule clé gérée par le client par compartiment de répertoires pendant toute la durée de vie du compartiment. La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge. De même, après avoir spécifié une clé gérée par le client pour SSE-KMS, vous ne pouvez pas remplacer la clé gérée par le client pour la configuration SSE-KMS du compartiment.

Vous pouvez identifier la clé gérée par le client que vous avez spécifiée pour la configuration SSE-KMS du compartiment de la manière suivante :

- Effectuez une demande d'opération d'API `HeadObject` pour trouver la valeur de `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` dans la réponse.

Pour utiliser une nouvelle clé gérée par le client pour vos données, nous vous recommandons de copier vos objets existants dans un nouveau compartiment de répertoires avec une nouvelle clé gérée par le client.

Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement dans les compartiments de répertoires, consultez AWS KMS keys.

Clés de compartiment S3 (**`x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled`**)

Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS. Pour plus d'informations sur les clés de compartiment S3 dans les compartiments de répertoires, consultez Contexte de chiffrement.

Utilisation de la AWS CLI

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez l'AWS CLI, pour `CreateSession`, le jeton de session est automatiquement actualisé afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration d'une session. Il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement pour la demande `CreateSession`. De plus, dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy), il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession`.
> Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session.

Pour utiliser les exemples de commandes AWS CLI suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant, vous pouvez spécifier l'utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS pour chiffrer vos données. Pour ce faire, utilisez la commande `put-bucket-encryption` afin de définir la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de répertoires en tant que chiffrement SSE-KMS (`aws:kms`). Plus précisément, ajoutez l'en-tête `--server-side-encryption aws:kms` à la demande. Utilisez `--ssekms-key-id` *`example-key-id`* pour ajouter la clé AWS KMS gérée par le client que vous avez créée. Si vous spécifiez `--server-side-encryption aws:kms`, vous devez fournir un identifiant de clé AWS KMS pour votre clé gérée par le client. Les compartiments de répertoires n'utilisent pas de clé gérée par AWS. Pour obtenir un exemple de commande, consultez Utilisation de la AWS CLI.

Ensuite, lorsque vous chargez un nouvel objet à l'aide de la commande suivante, Amazon S3 utilise les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut afin de chiffrer l'objet par défaut.

```
aws s3api put-object --bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key example-object-key
 --body filepath
```

Vous n'avez pas besoin d'ajouter `-\-bucket-key-enabled` explicitement dans les commandes d'opérations d'API de point de terminaison zonal. Les clés de compartiment S3 sont toujours activées pour les opérations `GET` et `PUT` dans un compartiment de répertoires et ne peuvent pas être désactivées. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge lorsque vous copiez des objets chiffrés avec SSE-KMS depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires, depuis des compartiments de répertoires vers des compartiments à usage général ou entre des compartiments de répertoires, par le biais de CopyObject, d'UploadPartCopy, de l'opération Copy dans Batch Operations ou des tâches import. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande de copie est faite par rapport à un objet chiffré KMS.

Vous pouvez copier un objet d'un compartiment source (par exemple, un compartiment à usage général) vers un nouveau compartiment (par exemple, un compartiment de répertoires) et utiliser le chiffrement SSE-KMS pour les objets de destination. Pour ce faire, utilisez la commande `put-bucket-encryption` afin de définir la configuration de chiffrement par défaut du compartiment de destination en tant que chiffrement SSE-KMS (`aws:kms`). Pour obtenir un exemple de commande, consultez Utilisation de la AWS CLI. Ensuite, lorsque vous copiez un objet à l'aide de la commande suivante, Amazon S3 utilise les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut afin de chiffrer l'objet par défaut.

```
aws s3api copy-object --copy-source amzn-s3-demo-bucket/example-object-key --
bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 --key example-object-key
```

Utilisation des kits AWS SDK

Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser AWS KMS keys pour le chiffrement côté serveur. Les exemples suivants montrent comment utiliser SSE-KMS avec les kits AWS SDK pour Java et .NET. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits SDK, consultez Exemples de code et de bibliothèques dans le centre pour développeur AWS.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK, pour `CreateSession`, le jeton de session est automatiquement actualisé afin d'éviter les interruptions de service à l'expiration d'une session. Il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement pour la demande `CreateSession`. De plus, dans les appels d'API de point de terminaison zonal (à l'exception de CopyObject et d'UploadPartCopy), il n'est pas possible de remplacer les valeurs des paramètres de chiffrement de la demande `CreateSession`.

Pour chiffrer de nouveaux objets dans un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, vous devez spécifier SSE-KMS comme configuration de chiffrement par défaut de ce compartiment avec une clé KMS (plus spécifiquement, une clé gérée par le client). Ensuite, lorsqu'une session sera créée pour les opérations de l'API de point de terminaison zonal, les nouveaux objets seront automatiquement chiffrés et déchiffrés avec les clés SSE-KMS et les clés de compartiment S3 pendant la session.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des kits AWS SDK pour définir la configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment de répertoires avec SSE-KMS, consultez Utilisation des kits AWS SDK.

Important

Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour en savoir plus sur la création des clés gérées par le client, consultez Programmation de l'API AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Chiffrement en transit

Les compartiments de répertoires utilisent des points de terminaison d'API régionaux et zonaux. Selon l'opération d'API Amazon S3 que vous utilisez, un point de terminaison régional ou zonal est requis. Vous pouvez accéder aux points de terminaison zonaux et régionaux via un point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) de passerelle. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de points de terminaison de passerelle. Pour en savoir plus sur les points de terminaison d'API régionaux et zonaux, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires.

Suppression de données

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs objets directement à partir de vos compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API REST Amazon S3. Étant donné que tous les objets figurant dans

les compartiments de répertoires entraînent des coûts de stockage, nous vous recommandons de supprimer les objets dont vous n'avez plus besoin.

La suppression d'un objet stocké dans un compartiment de répertoires supprime également de manière récursive tous les répertoires parents, si ces répertoires parents ne contiennent aucun objet autre que l'objet en cours de suppression.

> **Note**
>
> La suppression par authentification multifactorielle (MFA) et la gestion des versions S3 ne sont pas prises en charge pour S3 Express One Zone.

Authentification et autorisation des demandes

Par défaut, les compartiments de répertoires sont privés et sont accessibles uniquement par les utilisateurs auxquels l'accès a été explicitement accordé. La limite de contrôle d'accès pour les compartiments de répertoires est définie uniquement au niveau compartiment. En revanche, la limite de contrôle d'accès pour les compartiments à usage général peut être définie au niveau des compartiments, du préfixe ou de la balise d'objet. Cette différence signifie que les compartiments de répertoires sont la seule ressource que vous pouvez inclure dans les stratégies de compartiment ou les politiques d'identité IAM pour accéder à S3 Express One Zone.

Amazon S3 Express One Zone prend en charge à la fois l'autorisation AWS Identity and Access Management (AWS IAM) et l'autorisation basée sur les sessions :

- Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison régional (opérations au niveau des compartiments ou du plan de contrôle) avec S3 Express One Zone, vous utilisez le modèle d'autorisation IAM, qui n'implique aucune gestion des sessions. Les autorisations sont accordées pour les actions, de façon individuelle. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.
- Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal (opérations de niveau objet ou plan de données), à l'exception de `CopyObject` et de `HeadBucket`, utilisez l'opération d'API `CreateSession` pour créer et gérer des sessions optimisées afin d'autoriser les demandes de données à faible latence. Pour récupérer et utiliser un jeton de session, vous devez autoriser l'action `s3express:CreateSession` pour votre compartiment de répertoires dans une politique basée sur l'identité ou une stratégie de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM. Si vous accédez à

S3 Express One Zone dans la console Amazon S3, via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou à l'aide des kits AWS SDK, S3 Express One Zone crée une session en votre nom.

L'opération d'API `CreateSession`vous permet d'authentifier et d'autoriser les demandes par le biais d'un nouveau mécanisme basé sur les sessions. Vous pouvez utiliser `CreateSession` pour demander des informations d'identification temporaires afin de bénéficier d'un accès à faible latence à votre compartiment. Ces informations d'identification temporaires sont limitées à un compartiment de répertoires spécifique.

Pour utiliser `CreateSession`, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des kits AWS SDK ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Les kits AWS SDK pris en charge et AWS CLI gèrent l'établissement, l'actualisation et la résiliation des sessions en votre nom.

Vous utilisez des jetons de session avec uniquement des opérations zonales (niveau objet) (à l'exception de `CopyObject` et `HeadBucket`) pour répartir la latence associée à l'autorisation sur un certain nombre de demandes dans une session. Pour les opérations d'API de point de terminaison régional (opérations de niveau compartiment), vous utilisez l'autorisation IAM, qui n'implique pas la gestion d'une session. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM et Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Comment les opérations d'API sont autorisées et authentifiées

Le tableau suivant répertorie les informations d'autorisation et d'authentification pour les opérations d'API des compartiments de répertoires. Pour chaque opération d'API, le tableau indique le nom de l'opération d'API, l'action de politique IAM, le type de point de terminaison (régional ou zonal) et le mécanisme d'autorisation (IAM ou basé sur une session). Ce tableau indique également les endroits où l'accès intercompte est pris en charge. L'accès aux actions de niveau compartiment peut être accordé uniquement dans des politiques basées sur l'identité IAM (utilisateur ou rôle), et non pas dans des stratégies de compartiment.

« Hello, World! »	Type de point de terminaison	Action IAM	Accès intercomptes
`CreateBucket`	régional	`s3express:CreateBucket`	Non
`DeleteBucket`	régional	`s3express:DeleteBucket`	Non

« Hello, World! »	Type de point de terminaison	Action IAM	Accès intercomptes
`ListDirectoryBuckets`	régional	`s3express:ListAllMyDirectoryBuckets`	Non
`PutBucketPolicy`	régional	`s3express:PutBucketPolicy`	Non
`GetBucketPolicy`	régional	`s3express:GetBucketPolicy`	Non
`DeleteBucketPolicy`	régional	`s3express:DeleteBucketPolicy`	Non
`CreateSession`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`CopyObject`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`DeleteObject`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`DeleteObjects`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`HeadObject`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`PutObject`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`RenameObject`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Non
`GetObjectAttributes`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`ListObjectsV2`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`HeadBucket`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`CreateMultipartUpload`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui

« Hello, World! »	Type de point de terminaison	Action IAM	Accès intercomptes
`UploadPart`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`UploadPartCopy`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`CompleteMultipartUpload`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`AbortMultipartUpload`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`ListParts`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`ListMultipartUploads`	Zonal	`s3express:CreateSession`	Oui
`ListAccessPointsForDirectoryBuckets`	Zonal	`s3express:ListAccessPointsForDirectoryBuckets`	Oui
`GetAccessPointScope`	Zonal	`s3express:GetAccessPointScope`	Oui
`PutAccessPointScope`	Zonal	`s3express:PutAccessPointScope`	Oui
`DeleteAccessPointScope`	Zonal	`s3express:DeleteAccessPointScope`	Oui

Rubriques

- Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM

- Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec CreateSession

Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide les administrateurs à contrôler en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent qui peut être authentifié (connecté) et autorisé à utiliser des ressources Amazon S3 dans des compartiments de répertoires et dans des opérations S3 Express One Zone. Vous pouvez utiliser IAM sans frais supplémentaires.

Par défaut, les utilisateurs ne disposent pas d'autorisations pour les compartiments de répertoires. Pour accorder des autorisations d'accès pour les compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser IAM pour créer des utilisateurs, des groupes ou des rôles, et attacher des autorisations à ces identités. Pour plus d'informations sur IAM, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour fournir l'accès, vous pouvez ajouter des autorisations à vos utilisateurs, groupes ou rôles via les méthodes suivantes :

- Utilisateurs et groupes dans AWS IAM Identity Center : créez un ensemble d'autorisations. Suivez les instructions de la rubrique Création d'un jeu d'autorisations du Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
- Utilisateurs gérés dans IAM via un fournisseur d'identité : créez un rôle pour la fédération d'identité. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour un fournisseur d'identité tiers (fédération) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Rôles et utilisateurs IAM : créez un rôle que votre utilisateur peut endosser. Suivez les instructions fournies dans Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur IAM pour S3 Express One Zone, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Principaux
- Ressources
- Actions spécifiques aux compartiments de répertoires
- Politiques IAM basées sur l'identité pour les compartiments de répertoires

- Exemples de stratégies de compartiment pour les compartiments de répertoires

Principaux

Lorsque vous créez une politique basée sur les ressources pour accorder l'accès à vos compartiments, vous devez utiliser l'élément `Principal` pour spécifier la personne ou l'application qui peut effectuer une demande d'action ou d'opération sur cette ressource. Pour des stratégies de compartiment de répertoires, vous pouvez utiliser les principaux suivants :

- Un compte AWS
- Un utilisateur IAM
- Un rôle IAM
- Un utilisateur fédéré

Pour plus d'informations, consultez Principal dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Ressources

L'Amazon Resource Name (ARN) des compartiments de répertoires contient l'espace de noms `s3express`, la Région AWS, l'ID de compte AWS et le nom du compartiment de répertoires, qui inclut l'ID de zone AWS (zone de disponibilité ou zone locale).

Pour accéder à votre compartiment de répertoires et y effectuer des actions, vous devez utiliser le format d'ARN suivant :

```
arn:aws:s3express:region:account-id:bucket/base-bucket-name--zone-id--x-s3
```

Pour accéder au point d'accès d'un compartiment de répertoires et y effectuer des actions, vous devez utiliser le format d'ARN suivant :

```
arn:aws::s3express:region:account-id:accesspoint/accesspoint-basename--zone-id--xa-s3
```

Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Names (ARNs) dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur les ressources, consultez Éléments de politique JSON IAM : Resource dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Actions spécifiques aux compartiments de répertoires

Dans une politique basée sur l'identité IAM ou sur les ressources, vous définissez quelles actions S3 sont autorisées ou refusées. Les actions correspondent à des opérations d'API spécifiques. Lorsque vous utilisez des compartiments de répertoires, vous devez utiliser l'espace de noms S3 Express One Zone `s3express` pour accorder les autorisations.

Lorsque vous accordez l'autorisation `s3express:CreateSession`, l'opération d'API `CreateSession` récupère un jeton de session temporaire pour toutes les opérations d'API de point de terminaison zonal (niveau de l'objet). Le jeton de session renvoie des informations d'identification qui sont utilisées pour toutes les autres opérations d'API de point de terminaison zonal. Par conséquent, vous n'accordez pas d'autorisations d'accès aux opérations d'API de point de terminaison zonal avec des politiques IAM. `CreateSession` active l'accès à toutes les opérations au niveau de l'objet. Pour obtenir la liste des opérations et des autorisations de l'API de point de terminaison zonal, consultez Authentification et autorisation des demandes.

Pour en savoir plus sur l'opération d'API `CreateSession`, consultez CreateSession dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Vous pouvez indiquer les actions suivantes dans l'élément `Action` d'une déclaration de politique IAM. Utilisez des politiques pour accorder des autorisations permettant d'effectuer une opération dans AWS. Lorsque vous utilisez une action dans une politique, vous autorisez ou refusez généralement l'accès à l'opération d'API du même nom. Toutefois, dans certains cas, une seule action contrôle l'accès à plusieurs opérations d'API. L'accès aux actions de niveau compartiment peut être accordé uniquement dans des politiques basées sur l'identité IAM (utilisateur ou rôle) et non pas dans des stratégies de compartiment.

Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies de point d'accès, consultez Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 Express.

Politiques IAM basées sur l'identité pour les compartiments de répertoires

Avant de créer des compartiments de répertoires, vous devez accorder les autorisations nécessaires à votre rôle ou à vos utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM). Cet exemple de politique autorise l'accès à l'opération d'API `CreateSession` (à utiliser avec les opérations d'API de point de terminaison zonal [niveau objet]) et à toutes les opérations d'API de point de

terminaison régional (niveau compartiment). Cette politique autorise l'utilisation de l'opération d'API `CreateSession` avec tous les compartiments de répertoires, mais les opérations d'API de point de terminaison régional sont autorisées à être utilisées uniquement avec le compartiment de répertoires spécifié. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Exemples de stratégies de compartiment pour les compartiments de répertoires

Cette section fournit des exemples de politiques pour les compartiments de répertoires. Pour utiliser ces politiques, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

L'exemple de stratégie de compartiment suivant permet au Compte AWS d'ID *`111122223333`* d'utiliser l'opération d'API `CreateSession` avec la session `ReadWrite` par défaut pour le compartiment de répertoires spécifié. Cette politique accorde l'accès aux opérations d'API de point de terminaison zonal (niveau objet).

Example – Stratégie de compartiment permettant d'autoriser les appels **`CreateSession`** avec la session **`ReadWrite`** par défaut

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ReadWriteAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket/amzn-s3-
demo-bucket--usw2-az1--x-s3",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root"
                ]
            },
            "Action": [
                "s3express:CreateSession"
            ]
        }
    ]
}
```

Example – Stratégie de compartiment permettant d'autoriser les appels **`CreateSession`** avec une session **`ReadOnly`**

L'exemple de stratégie de compartiment suivant permet au Compte AWS d'ID *111122223333* d'utiliser l'opération d'API `CreateSession`. Cette politique utilise la clé de condition `s3express:SessionMode` avec la valeur `ReadOnly` pour définir une session en lecture seule.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ReadOnlyAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "111122223333"
            },
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3express:SessionMode": "ReadOnly"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Example – Stratégie de compartiment permettant d'autoriser l'accès intercompte pour les appels **`CreateSession`**

L'exemple de stratégie de compartiment suivant permet au Compte AWS d'ID *111122223333* d'utiliser l'opération d'API `CreateSession` avec le compartiment de répertoires spécifié détenu par le Compte AWS d'ID *444455556666*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CrossAccount",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "s3express:CreateSession"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3express:us-west-2:444455556666:bucket/amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3"
        }
    ]
}
```

Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`

Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal (opérations de niveau objet ou plan de données), à l'exception de `CopyObject` et de `HeadBucket`, utilisez l'opération d'API `CreateSession` pour créer et gérer des sessions optimisées afin d'autoriser les demandes de données à faible latence. Pour récupérer et utiliser un jeton de session, vous devez autoriser l'action `s3express:CreateSession` pour votre compartiment de répertoires dans une politique basée sur l'identité ou une stratégie de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM. Si vous accédez à S3 Express One Zone dans la console Amazon S3, via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou à l'aide des kits AWS SDK, S3 Express One Zone crée une session en votre nom. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier le paramètre `SessionMode` lorsque vous utilisez l'AWS CLI ou les kits AWS SDK.

Si vous utilisez l'API REST Amazon S3, vous pouvez ensuite utiliser l'opération d'API `CreateSession` pour obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires qui incluent un ID de clé d'accès, une clé d'accès secrète, un jeton de session et une date d'expiration. Les

informations d'identification temporaires fournissent les mêmes autorisations que les informations d'identification de sécurité à long terme, telles que les informations d'identification d'utilisateur IAM, mais les informations d'identification de sécurité temporaires doivent inclure un jeton de session.

Mode session

Le mode session définit l'étendue de la session. Dans votre stratégie de compartiment, vous pouvez spécifier la clé de condition `s3express:SessionMode` pour contrôler qui peut créer une session `ReadWrite` ou `ReadOnly`. Pour plus d'informations sur les sessions `ReadWrite` et `ReadOnly`, consultez le paramètre `x-amz-create-session-mode` pour CreateSession dans la Référence des API Amazon S3. Pour plus d'informations sur la stratégie de compartiment à créer, consultez Exemples de stratégies de compartiment pour les compartiments de répertoires.

Jeton de session

Lorsque vous effectuez un appel en utilisant des informations d'identification de sécurité temporaires, l'appel doit inclure un jeton de session. Le jeton de session est renvoyé avec les informations d'identification temporaires. Un jeton de session est limité à votre compartiment de répertoires et est utilisé pour vérifier que les informations d'identification de sécurité sont valides et n'ont pas expiré. Pour protéger vos sessions, les informations d'identification de sécurité temporaires expirent au bout de 5 minutes.

`CopyObject` et `HeadBucket`

Les informations d'identification de sécurité temporaires sont limitées à un compartiment de répertoires spécifique et sont automatiquement activées pour tous les appels d'API d'opérations zonales (niveau objet) vers un compartiment de répertoires donné. Contrairement aux autres opérations d'API de point de terminaison zonal, `CopyObject` et `HeadBucket` n'utilisent pas l'authentification `CreateSession`. Toutes les demandes `CopyObject` et `HeadBucket` doivent être authentifiées et signées au moyen d'informations d'identification IAM. Toutefois, `CopyObject` et `HeadBucket` sont toujours autorisées par `s3express:CreateSession`, comme les autres opérations d'API de point de terminaison zonal.

Pour plus d'informations, veuillez consulter CreateSession dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Bonnes pratiques de sécurité pour les compartiments de répertoires

Il existe différentes fonctionnalités de sécurité à prendre en compte lorsque vous travaillez avec des compartiments de répertoires. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des

instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des recommandations utiles plutôt que comme des prescriptions.

Paramètres de blocage d'accès public définis par défaut et de propriété des objets

Les compartiments de répertoires prennent en charge le blocage de l'accès public S3 et la propriété des objets S3. Ces fonctionnalités S3 sont utilisées pour auditer et gérer l'accès à vos compartiments et objets.

Par défaut, tous les paramètres de blocage de l'accès public des compartiments de répertoires sont activés. En outre, la propriété des objets est définie sur Propriétaire du compartiment appliqué, ce qui signifie que les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, consultez the section called "Blocage de l'accès public" et the section called "Contrôle de la propriété des objets".

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas autoriser l'accès aux objets stockés dans des compartiments de répertoires. Vous pouvez accorder l'accès uniquement à vos compartiments de répertoires. Le modèle d'autorisation pour S3 Express One Zone est différent du modèle d'autorisation pour Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Authentification et autorisation

Les mécanismes d'authentification et d'autorisation pour les compartiments de répertoires diffèrent selon que vous envoyez des demandes aux opérations d'API de point de terminaison zonal ou aux opérations d'API de point de terminaison régional. Les opérations d'API zonales sont des opérations de niveau objet (plan de données). Les opérations d'API régionales sont des opérations de niveau compartiment (plan de contrôle).

Vous authentifiez et autorisez les demandes adressées aux opérations d'API de point de terminaison zonal par le biais d'un nouveau mécanisme basé sur les sessions, optimisé pour fournir une latence minimale. Avec l'authentification basée sur les sessions, les kits AWS SDK utilisent l'opération d'API `CreateSession` pour demander des informations d'identification temporaires qui fournissent un accès à faible latence à votre compartiment de répertoires. Ces informations d'identification

temporaires sont limitées à un compartiment de répertoires spécifique et expirent au bout de 5 minutes. Vous pouvez utiliser ces informations d'identification temporaires pour signer des appels d'API zonaux (niveau objet). Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Signature des demandes avec des informations d'identification pour la gestion des compartiments de répertoires

Vous utilisez vos informations d'identification pour signer les demandes d'API de point de terminaison zonal (niveau objet) avec AWS Signature Version 4, avec `s3express` comme nom de service. Lorsque vous signez vos demandes, utilisez la clé secrète renvoyée par `CreateSession` et fournissez également le jeton de session avec `x-amzn-s3session-token header`. Pour plus d'informations, consultez CreateSession.

Les kits AWS SDK pris en charge gèrent les informations d'identification et la signature en votre nom. Nous vous recommandons d'utiliser les kits AWS SDK pour afin d'actualiser les informations d'identification et de signer les demandes pour vous.

Signature de demandes avec des informations d'identification IAM

Tous les appels d'API régionaux (niveau compartiment) doivent être authentifiés et signés par des informations d'identification AWS Identity and Access Management (IAM) plutôt que par des informations d'identification de session temporaires. Les informations d'identification IAM comprennent l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète des identités IAM. Toutes les demandes `CopyObject` et `HeadBucket` doivent également être authentifiées et signées au moyen d'informations d'identification IAM.

Pour réduire au maximum la latence de vos appels d'opérations zonaux (niveau objet), nous vous recommandons d'utiliser les informations d'identification obtenues lors de l'appel de `CreateSession` pour signer vos demandes, à l'exception des demandes adressées à `CopyObject` et `HeadBucket`.

Utilisez AWS CloudTrail

AWS CloudTrail fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser les informations collectées par CloudTrail pour déterminer les éléments suivants :

- La demande qui a été adressée à Amazon S3

- L'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée
- La personne ayant effectué la demande
- La date et l'heure où la demande a été effectuée
- Des détails supplémentaires sur la demande

Lorsque vous configurez votre Compte AWS, les événements de gestion CloudTrail sont activés par défaut. Les opérations d'API de point de terminaison régional suivantes (opérations d'API de niveau compartiment ou plan de contrôle) sont journalisées dans CloudTrail.

- CreateBucket
- DeleteBucket
- DeleteBucketPolicy
- PutBucketPolicy
- GetBucketPolicy
- ListDirectoryBuckets
- ListMultipartUploads
- PutBucketEncryption
- GetBucketEncryption
- DeleteBucketEncryption

> **Note**
>
> `ListMultipartUploads` est une opération d'API de point de terminaison zonal. Toutefois, elle est journalisée dans CloudTrail en tant qu'événement de gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter ListMultipartUploads dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Par défaut, les journaux de suivi CloudTrail ne journalisent pas les événements de données, mais vous pouvez les configurer pour journaliser les événements de données pour des compartiments de répertoires que vous spécifiez ou pour journaliser les événements de données de tous les compartiments de répertoires de votre compte AWS. Les opérations d'API de point de terminaison zonal suivantes (opérations d'API de niveau objet ou plan de données) sont journalisées dans CloudTrail.

- AbortMultipartUpload
- CompleteMultipartUpload
- CreateSession
- CopyObject
- CreateMultipartUpload
- DeleteObject
- DeleteObjects
- GetObject
- GetObjectAttributes
- HeadBucket
- HeadObject
- ListObjectsV2
- ListParts
- PutObject
- UploadPart
- UploadPartCopy

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AWS CloudTrail avec des compartiments de répertoires, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour les compartiments de répertoires.

Mise en œuvre de la surveillance à l'aide des outils de surveillance AWS

La surveillance joue en rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et des performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. AWS fournit différents outils et services pour vous aider à surveiller Amazon S3 et vos autres Services AWS. Par exemple, vous pouvez surveiller les métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3, notamment les métriques de stockage `BucketSizeBytes` et `NumberOfObjects`.

Les objets stockés dans les compartiments de répertoires ne seront pas reflétés dans les métriques de stockage `BucketSizeBytes` et `NumberOfObjects` d'Amazon S3. Toutefois, les métriques de stockage `BucketSizeBytes` et `NumberOfObjects` sont prises en charge pour les compartiments de répertoires. Pour consulter les métriques de votre choix, vous pouvez différencier les classes de stockage Amazon S3 en spécifiant une dimension `StorageType`. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch et Journalisation et surveillance dans Amazon S3.

Gestion des accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 simplifient la gestion des accès aux données à grande échelle des jeux de données partagés dans S3. Les points d'accès sont des noms d'hôte uniques que vous créez pour appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts à toutes les demandes effectuées via un point d'accès. Vous pouvez créer des centaines de points d'accès par compartiment, avec pour chacun un nom distinct et des autorisations personnalisées pour chaque application. Chaque point d'accès fonctionne en conjonction avec la stratégie de compartiment attachée au compartiment sous-jacent.

Dans les compartiment de répertoires, le nom d'un point d'accès se compose du nom de base que vous fournissez, suivi de l'ID de la zone (zone de disponibilité ou zone locale AWS) de l'emplacement de votre compartiment de répertoires, puis `--xa-s3`. Par exemple, *`accesspointname`*`--`*`zoneID`*`--xa-s3`. Une le point d'accès créé, vous ne pouvez modifier ni son nom ni son ID de zone.

Vous pouvez utiliser l'étendue des points d'accès des compartiments de répertoires pour restreindre l'accès à des préfixes ou à des opérations d'API spécifiques. Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de préfixes, mais la longueur totale des caractères de tous les préfixes doit être inférieure à 256 octets.

Vous pouvez configurer un point d'accès pour qu'il accepte uniquement les demandes provenant d'un cloud privé virtuel (VPC). Il restreint l'accès aux données Amazon S3 à un réseau privé.

Dans cette section, les rubriques expliquent comment utiliser des points d'accès pour compartiment de répertoires. Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires, consultez Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès pour compartiments de répertoires
- Référence aux points d'accès de compartiments de répertoires
- Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires
- Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires

- Surveillance et journalisation de points d'accès de compartiments de répertoires
- Création de points d'accès de compartiments de répertoires
- Gestion des points d'accès de compartiments de répertoires
- Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires

Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès pour compartiments de répertoires

Les points d'accès simplifient la gestion de l'accès aux données à grande échelle pour les ensembles de données partagés dans Amazon S3. Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les règles de dénomination, les restrictions et les limitations des points d'accès.

Rubriques

- Règles de dénomination des points d'accès de compartiments de répertoires
- Restrictions et limitations des points d'accès pour compartiments de répertoires

Règles de dénomination des points d'accès de compartiments de répertoires

Un point d'accès doit être créé dans la même zone que le compartiment. Le nom du point d'accès doit être unique dans la zone.

Les noms des point d'accès doivent être conformes à DNS et remplir les conditions suivantes :

- Ils doivent commencer par un chiffre ou une lettre minuscule.
- Le nom de base que vous fournissez doit comporter entre 3 et 50 caractères.
- Ils ne peuvent pas commencer ou se terminer par un trait d'union (`-`)
- Ils ne peuvent contenir ni traits de soulignement (`_`), ni lettres majuscules, ni espaces, ni points (`.`)
- Ils ne peuvent pas se terminer par le suffixe *`zoneid`*`--xa--s3`.

Restrictions et limitations des points d'accès pour compartiments de répertoires

Les points d'accès de compartiments de répertoires présentent les restrictions et limitations suivantes :

- Chaque point d'accès est associé à un compartiment de répertoires. Une fois que vous avez créé un point d'accès, vous ne pouvez pas l'associer à un autre compartiment. Toutefois, vous

pouvez supprimer un point d'accès, puis en créer un autre du même nom et l'associer à un autre compartiment.

- Après avoir créé un point d'accès, vous ne pouvez pas modifier sa configuration VPC (cloud privé virtuel).
- Les stratégies de point d'accès sont limitées à une taille de 20 Ko.
- Les préfixes des points d'accès sont limités à 256 octets au total.
- Vous pouvez créer un maximum de 10 000 points d'accès par Compte AWS et par Région AWS. Si vous avez besoin de plus de 10 000 points d'accès pour un seul compte dans une même région, vous pouvez demander une augmentation des quotas de service. Pour plus d'informations sur les quotas de service et la demande d'une augmentation, consultez AWS Service Quotas dans Références générales AWS.
- Vous ne pouvez utiliser que des points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets. Vous ne pouvez pas utiliser les points d'accès pour effectuer des opérations Amazon S3 sur des compartiments (modification, suppression, par exemple). Pour obtenir la liste complète des opérations prises en charge, consultez Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires.
- Vous pouvez faire référence aux points d'accès par leur nom, leur alias ou leur URI de type hôte virtuel. Vous ne pouvez pas y faire référence par leur ARN. Pour plus d'informations, consultez Référence aux points d'accès de compartiments de répertoires.
- Les opérations d'API qui contrôlent le point d'accès (par exemple, `PutAccessPointPolicy` et `GetAccessPointPolicy`) doivent spécifier le compte AWS qui possède le point d'accès.
- Vous devez utiliser AWS Signature Version 4 lorsque vous soumettez des demandes à un point d'accès à l'aide de l'API REST. Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Authentification des demandes (AWS Signature Version 4) de la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Les points d'accès prennent uniquement en charge les demandes via HTTPS. Amazon S3 répond automatiquement par une redirection HTTP des demandes HTTP afin de les mettre à niveau vers HTTPS.
- Les points d'accès ne prennent pas en charge l'accès anonyme.
- Si vous créez un point d'accès pour un compartiment appartenant à un autre compte (point d'accès intercompte), le point d'accès intercompte ne vous accorde pas l'accès aux données tant que le propriétaire du compartiment ne vous autorise pas à accéder à celui-ci. Le propriétaire du compartiment conserve toujours le contrôle ultime sur l'accès aux données et doit mettre à jour la politique du compartiment pour autoriser les demandes provenant du point d'accès intercompte.

Pour afficher un exemple de stratégie de compartiment, consultez Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires.

Référence aux points d'accès de compartiments de répertoires

Après avoir créé un point d'accès, vous pouvez l'utiliser comme point de terminaison pour exécuter des opérations sur des objets. Pour les points d'accès de compartiments de répertoires, l'alias du point d'accès est identique au nom du point d'accès. Vous pouvez utiliser le nom du point d'accès au lieu du nom de compartiment pour toutes les opérations de données. Pour obtenir la liste des opérations prises en charge, consultez Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires.

Référence aux points d'accès par des URI de type hébergement virtuel

Les points d'accès prennent uniquement en charge l'adressage de type hôte virtuel. Les points d'accès utilisent le même format que les points de terminaison de compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires.

Les points d'accès S3 ne prennent pas en charge l'accès via HTTP. Les points d'accès prennent uniquement en charge l'accès sécurisé par HTTPS.

Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser des points d'accès pour accéder à un objet à l'aide des opérations de données S3 suivantes.

- AbortMultipartUpload
- CompleteMultipartUpload
- CopyObject
- CreateMultipartUpload
- CreateSession
- DeleteObject
- DeleteObjects
- GetObject

- GetObjectAttributes
- HeadBucket
- HeadObject
- ListMultipartUploads
- ListObjectsV2
- ListParts
- PutObject
- UploadPart
- UploadPartCopy

Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires

Les points d'accès prennent en charge les politiques de ressources AWS Identity and Access Management (IAM) qui vous permettent de contrôler leur utilisation par ressource, par utilisateur ou d'autres conditions. Pour qu'une application ou un utilisateur accède à des objets via un point d'accès, le point d'accès et la stratégie de compartiment sous-jacente doivent autoriser la demande.

> **Important**
>
> L'ajout d'un point d'accès à un compartiment de répertoires ne modifie pas le comportement du compartiment lorsque celui-ci est accessible directement via son nom. Toutes les opérations existantes sur le compartiment continueront de fonctionner comme auparavant. Les restrictions que vous incluez dans une stratégie ou une portée de point d'accès s'appliquent uniquement aux demandes effectuées via ce point d'accès.

Lorsque vous utilisez des politiques de ressources IAM, veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions de AWS Identity and Access Management Access Analyzer avant d'enregistrer votre politique. IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité.

Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.

Exemples de stratégies de compartiment pour des points d'accès de compartiments de répertoires

Les stratégies de point d'accès suivantes montrent comment contrôler les demandes adressées à un compartiment de répertoires. Les stratégies de points d'accès nécessitent des ARN de compartiment ou des ARN de points d'accès. Les stratégies ne prennent pas en charge les alias de points d'accès. Voici un exemple d'ARN de point d'accès :

```
arn:aws:s3express:region:account-id:accesspoint/myaccesspoint--zoneID--xa-s3
```

Vous pouvez consulter l'ARN du point d'accès dans les détails de ce dernier. Pour plus d'informations, consultez Affichage des détails des points d'accès de vos compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Les autorisations accordées dans une politique de point d'accès ne sont effectives que si le compartiment sous-jacent autorise également le même accès. Vous pouvez y parvenir de deux façons :
>
> 1. (Recommandé) Déléguer le contrôle d'accès du compartiment au point d'accès, comme décrit à la section Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès.
> 2. Ajoutez les mêmes autorisations contenues dans la stratégie de point d'accès à la stratégie du compartiment sous-jacent.

Example 1 – Politique de contrôle des services pour limiter les points d'accès aux origines réseau du VPC

La politique de contrôle de service suivante exige que tous les nouveaux points d'accès soient créés avec une origine réseau de cloud privé virtuel (VPC). Lorsque cette politique est mise en place,

les utilisateurs de votre organisation ne peuvent pas créer de points d'accès accessibles à partir d'Internet.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Deny",
        "Action": "s3express:CreateAccessPoint",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "s3express:AccessPointNetworkOrigin": "VPC"
            }
        }
    }
  ]
}
```

Example 2 – Stratégie de point d'accès pour limiter l'accès du compartiment aux points d'accès possédant une origine réseau VPC

La stratégie de point d'accès suivante limite tout accès du compartiment *amzn-s3-demo-bucket--zoneID--x-s3* à un point d'accès possédant une origine réseau VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyCreateSessionFromNonVPC",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "arn:aws:s3express:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3"
        }
```

```
    ]
}
```

Clés de condition

Les points d'accès de compartiments de répertoires comportent des clés de condition que vous pouvez utiliser dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès à vos ressources. Les clés de condition suivantes ne représentent qu'une partie d'une politique IAM. Pour obtenir des exemples complets de politiques, consultez Exemples de stratégies de compartiment pour des points d'accès de compartiments de répertoires, Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès et Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

`s3express:DataAccessPointArn`

Cet exemple montre comment filtrer l'accès par Amazon Resource Name (ARN) de point d'accès, et fait correspondre tous les points d'accès du Compte AWS *111122223333* dans la région *region* :

```
"Condition" : {
    "StringLike": {
        "s3express:DataAccessPointArn":
 "arn:aws:s3express:region:111122223333:accesspoint/*"
    }
}
```

`s3express:DataAccessPointAccount`

Cet exemple présente un opérateur de chaîne que vous pouvez utiliser pour établir une correspondance sur l'ID de compte du propriétaire d'un point d'accès. L'exemple suivant correspond à tous les points d'accès appartenant au Compte AWS *111122223333*.

```
"Condition" : {
    "StringEquals": {
        "s3express:DataAccessPointAccount": "111122223333"
    }
}
```

`s3express:AccessPointNetworkOrigin`

Cet exemple présente un opérateur de chaîne que vous pouvez utiliser pour faire correspondre sur l'origine du réseau, soit `Internet`, soit VPC. L'exemple suivant ne correspond qu'aux points d'accès ayant une origine VPC.

```
"Condition" : {
    "StringEquals": {
        "s3express:AccessPointNetworkOrigin": "VPC"
    }
}
```

`s3express:Permissions`

Vous pouvez utiliser `s3express:Permissions` pour restreindre l'accès à des opérations d'API spécifiques dans la portée du point d'accès. Les opérations d'API suivantes sont prises en charge :

- `PutObject`
- `GetObject`
- `DeleteObject`
- `ListBucket` (requise pour `ListObjectsV2`)
- `GetObjectAttributes`
- `AbortMultipartUpload`
- `ListBucketMultipartUploads`
- `ListMultipartUploadParts`

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez des clés de condition à valeurs multiples, nous vous recommandons d'utiliser `ForAllValues` avec les instructions `Allow`, et `ForAnyValue` avec les instructions `Deny`. Pour plus d'informations, consultez Clés de contexte à valeurs multiples dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de condition avec Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour les opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès

Vous pouvez déléguer le contrôle des accès de la stratégie de compartiment à la stratégie de point d'accès. Dans l'exemple suivant, la stratégie de compartiment permet un accès complet à tous les points d'accès appartenant au compte du propriétaire du compartiment. Une fois la stratégie appliquée, tous les accès à ce compartiment sont contrôlés par la stratégie de point d'accès. Nous vous recommandons de configurer vos compartiments de cette façon pour tous les cas d'utilisation qui ne demandent pas d'accès direct au compartiment.

Example stratégie de compartiment qui délègue le contrôle des accès aux points d'accès

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS": "*" },
        "Action" : "*",
        "Resource" : [ "Bucket ARN",
        "Condition": {
            "StringEquals" : { "s3express:DataAccessPointAccount" : "Bucket owner's
 account ID" }
        }
    }]
}
```

Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte

Pour créer un point d'accès à un compartiment qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord créer le point d'accès en spécifiant le nom du compartiment et l'ID du propriétaire du compte. Ensuite, le propriétaire du compartiment doit mettre à jour la stratégie de compartiment pour autoriser les requêtes du point d'accès. La création d'un point d'accès est similaire à la création d'un DNS CNAME dans la mesure où le point d'accès ne donne pas accès au contenu du compartiment. Tous les accès aux compartiments sont contrôlés par la politique des compartiments. L'exemple de stratégie de compartiment suivant autorise les requêtes `GET` et `LIST` sur le compartiment depuis un point d'accès appartenant à un Compte AWS de confiance.

Remplacez *`ARN du compartiment`* par le nom du compartiment.

Example de stratégie de compartiment déléguant les autorisations à un autre Compte AWS

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Sid": "AllowCreateSessionForDirectoryBucket",
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS": "*" },
        "Action" : "s3express:CreateSession",
        "Resource" : [ "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3" ],
        "Condition": {
            "ForAllValues:StringEquals": {
                "s3express:Permissions": [
                    "GetObject",
                    "ListBucket"
                ]
            }
        }
    }]
}
```

Surveillance et journalisation de points d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez consigner les demandes effectuées via des points d'accès et les demandes adressées aux API qui gèrent les points d'accès, telles que `CreateAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`, en utilisant le journal des accès au serveur et AWS CloudTrail. Les entrées du journal CloudTrail des demandes effectuées via des points d'accès comprennent l'ARN du point d'accès (qui inclut le nom du point d'accès) dans la section `resources` du journal.

Par exemple, supposons que vous ayez la configuration suivante :

- Un compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket`*`--`*`zone-id`*`--x-s3` dans la région `region` qui contient un objet nommé `my-image.jpg`.

- Un point d'accès nommé `my-bucket-ap--zoneID--xa-s3` associé à *amzn-s3-demo-bucket--zone-id*`--x-s3`
- Un ID Compte AWS de `123456789012`

L'exemple suivant illustre la section `resources` d'une entrée de journal CloudTrail pour la configuration précédente :

```
"resources": [
        {"type": "AWS::S3Express::Object",

            "ARN": "arn:aws:s3express-region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--zone-id--x-s3/my-image.jpg"
        },
        {"accountId": "c",
            "type": "AWS::S3Express::DirectoryBucket",
            "ARN": "arn:aws::s3express:region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--zone-id--x-s3"
        },
        {"accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::S3::AccessPoint",
            "ARN": "arn:aws:s3express:region:123456789012:accesspoint/my-bucket-ap--
zoneID--xa-s3"
        }
    ]
```

Pour plus d'informations sur AWS CloudTrail, consultez Qu'est-ce que AWS CloudTrail ? dans le guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Création de points d'accès de compartiments de répertoires

À l'instar des compartiments de répertoires, les points d'accès peuvent être créés dans des zones de disponibilité ou des zones locales dédiées. Le point d'accès doit être créé dans la même zone que le compartiment de répertoires qui lui est associé.

Un point d'accès est associé à un seul compartiment de répertoires Amazon S3. Si vous voulez utiliser un compartiment de répertoires dans votre Compte AWS, vous devez d'abord le créer. Pour plus d'informations sur la création de compartiments de répertoires, consultez Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité ou Création d'un compartiment de répertoires dans une zone locale.

Vous pouvez également créer un point d'accès intercompte associé à un compartiment dans un autre compte Compte AWS, à condition de connaître le nom du compartiment et l'ID du compte du propriétaire du compartiment. Cependant, la création de points d'accès intercompte ne vous donne pas accès aux données du compartiment tant que vous n'avez pas obtenu les autorisations du propriétaire du compartiment. Le propriétaire du compartiment doit accorder au compte du propriétaire du point d'accès (votre compte) l'accès au compartiment par le biais de la stratégie du compartiment. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

Vous pouvez créer un point d'accès pour n'importe quel compartiment de répertoires à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS CLI, de l'API REST ou des kits AWS SDK. Chaque point d'accès est associé à un seul compartiment de répertoires. Vous pouvez créer des centaines de points d'accès par compartiment. Lorsque vous créez un point d'accès, vous choisissez son nom et le compartiment de répertoires auquel l'associer. Le nom d'un point d'accès se compose d'un nom de base que vous fournissez et d'un suffixe qui inclut l'ID de la zone où se trouve votre compartiment, suivi de `--xa-s3`. Par exemple, *`myaccesspoint`*`-`*`zoneID`*`--xa-s3`. Vous pouvez également restreindre l'accès au point d'accès via un cloud privé virtuel (VPC). Ensuite, vous pouvez commencer immédiatement à lire et à écrire des données via votre point d'accès en utilisant son nom, comme vous le feriez avec un nom de compartiment de répertoires.

Vous pouvez utiliser la portée du point d'accès pour restreindre l'accès au compartiment de répertoires via le point d'accès à des préfixes ou à des opérations d'API spécifiques. Si vous n'ajoutez pas de portée au point d'accès, tous les préfixes du compartiment de répertoires et toutes les opérations d'API peuvent être exécutés sur les objets du compartiment lorsque celui-ci est accessible via le point d'accès. Une fois le point d'accès créé, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer sa portée à l'aide de l'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires.

Après avoir créé le point d'accès, vous pouvez configurer sa politique de ressources IAM. Pour plus d'informations, consultez Affichage, modification ou suppression de stratégies de point d'accès.

Utilisation de la console S3

> **Note**
>
> Vous pouvez également créer un point d'accès pour un compartiment de répertoires à partir de l'écran de ce dernier. Dans ce cas, le nom du compartiment de répertoires est fourni et il

n'est pas nécessaire de choisir un compartiment lors de la création du point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Établissement de la liste des compartiments de répertoires.

Pour créer un point d'accès de compartiments de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un point d'accès. Le point d'accès doit être créé dans la même région que le compartiment auquel il est associé.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. Sur la page Points d'accès, choisissez Créer un point d'accès.
5. Vous pouvez créer un point d'accès pour un compartiment de répertoires de votre compte ou d'un autre compte. Pour créer un point d'accès pour un compartiment de répertoires d'un autre compte, procédez comme suit :

   > **Note**
   >
   > Si vous utilisez un compartiment d'un autre Compte AWS, son propriétaire doit mettre à jour la stratégie de compartiment pour autoriser les demandes du point d'accès. Pour un exemple de stratégie de compartiment, consultez Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

   a. Dans le champ Compartiment de répertoires, choisissez Spécifier un compartiment dans un autre compte.

   b. Dans le champ ID de compte du propriétaire du compartiment, saisissez l'ID Compte AWS du propriétaire du compartiment.

   c. Dans le champ Nom du compartiment, saisissez le nom du compartiment, y compris son nom de base et son ID de zone. Par exemple, ***bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3**.
6. Pour créer un point d'accès pour un compartiment de répertoires de votre compte :

a. Dans le champ Compartiment de répertoires, sélectionnez Choisir un compartiment dans ce compte.

b. Dans le champ Nom du compartiment, saisissez le nom du compartiment, y compris son nom de base et son ID de zone. Par exemple, ***bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3**. Pour choisir le compartiment dans une liste, choisissez Parcourir S3 et choisissez le compartiment de répertoires.

7. Dans Nom du point d'accès, dans le champ Nom de base, saisissez le nom de base du point d'accès. L'ID de zone et le nom complet du point d'accès s'affichent. Pour en savoir plus sur l'attribution de noms aux points d'accès, consultez Règles de dénomination des points d'accès de compartiments de répertoires.

8. Dans Origine du réseau, choisissez Cloud privé virtuel (VPC) ou Internet. Si vous choisissez Cloud privé virtuel (VPC), dans le champ ID de VPC, saisissez l'ID du VPC que vous souhaitez utiliser avec le point d'accès.

9. (Facultatif) Dans Portée du point d'accès, pour appliquer une portée à ce point d'accès, choisissez Limiter la portée de ce point d'accès à l'aide de préfixes ou d'autorisations.

   a. Pour limiter l'accès aux préfixes du compartiment de répertoires, dans Préfixes, saisissez un ou plusieurs préfixes. Pour ajouter un autre préfixe, choisissez Ajouter un préfixe. Pour supprimer un préfixe, choisissez Supprimer.

   > **Note**
   >
   > La portée d'un point d'accès est limitée à 512 caractères au total pour tous les préfixes. Vous pouvez voir le nombre de caractères restant sous Ajouter un préfixe.

   b. Dans Autorisations, choisissez une ou plusieurs opérations d'API que le point d'accès autorisera. Pour supprimer une opération de données, choisissez le X en regard du nom de l'opération de données.

10. Pour ne pas appliquer de portée au point d'accès et autoriser l'accès à tous les préfixes du compartiment de répertoires et à toutes les opérations d'API via le point d'accès, dans Portée du point d'accès, choisissez Appliquer l'accès à l'ensemble du compartiment.

11. Choisissez Créer un point d'accès pour le compartiment de répertoires. Le nom du point d'accès et d'autres informations le concernant s'affichent dans la liste Points d'accès pour compartiments de répertoires.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande suivant crée un point d'accès nommé *example-ap* pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3* dans le compte *111122223333*.

```
aws s3control create-access-point --name example-ap--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333 --bucket amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3
```

Pour restreindre l'accès au point d'accès via un VPC, incluez le paramètre `--vpc` et l'ID du VPC.

```
aws s3control create-access-point --name example-ap--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333 --bucket amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3 --vpc vpc-id
```

Lorsque vous créez un point d'accès pour un compartiment intercompte, incluez le paramètre `--bucket-account-id`. L'exemple de commande suivant crée un point d'accès dans le compte Compte AWS *111122223333*, pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3*, appartenant au Compte AWS *444455556666*.

```
aws s3control create-access-point --name example-ap--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333 --bucket amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3 --bucket-account-
id 444455556666
```

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez create-access-point dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

L'exemple de commande suivant crée un point d'accès nommé *example-ap* pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3* dans le compte *111122223333* dont l'accès est restreint via le VPC *vpc-id* (facultatif).

```
PUT /v20180820/accesspoint/example-ap--zoneID--xa-s3 HTTP/1.1
Host: s3express-control.region.amazonaws.com
x-amz-account-id: 111122223333
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateAccessPointRequest>
   <Bucket>amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3s</Bucket>
   <BucketAccountId>111122223333</BucketAccountId>
```

```
   <VpcConfiguration>
       <VpcId>vpc-id</VpcId>
   </VpcConfiguration>
</CreateAccessPointRequest>
```

Réponse :

```
HTTP/1.1 200
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CreateAccessPointResult>
   <AccessPointArn>
       "arn:aws:s3express:region:111122223333:accesspoint/example-ap--zoneID--xa-s3"
   </AccessPointArn>
   <Alias>example-ap--zoneID--xa-s3</Alias>
</CreateAccessPointResult>
```

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour créer un point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Gestion des points d'accès de compartiments de répertoires

Cette section explique comment gérer vos points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de l'AWS Command Line Interface, de l'API REST Amazon S3 ou du kit AWS SDK.

Rubriques

- Liste des points d'accès de compartiments de répertoires
- Affichage des détails des points d'accès de vos compartiments de répertoires
- Affichage, modification ou suppression de stratégies de point d'accès
- Gestion de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires
- Suppression de points d'accès de compartiments de répertoires

Liste des points d'accès de compartiments de répertoires

Cette section explique comment répertorier les points d'accès d'un compartiment de répertoires à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour répertorier les points d'accès de votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `list-access-points-for-directory-buckets` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour répertorier les points d'accès appartenant à un compte AWS et associés à un compartiment de répertoires.

La commande suivante répertorie les points d'accès du Compte AWS *111122223333* qui sont attachés au compartiment *amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3*.

```
aws s3control list-access-points-for-directory-buckets --account-id 111122223333 --
directory-bucket amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3
```

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez list-access-points-for-directory-buckets dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

L'exemple suivant montre comment utiliser l'API REST pour répertorier vos points d'accès.

```
GET /v20180820/directoryaccesspoint?directoryBucket=amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3
&maxResults=maxResults HTTP/1.1
Host: s3express-control.region.amazonaws.com
x-amz-account-id: 111122223333
```

Example de réponse **ListAccessPointsForDirectoryBuckets**

```
HTTP/1.1 200
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListDirectoryAccessPointsResult>
    <AccessPointList>
        <AccessPoint>
            <AccessPointArn>arn:aws:s3express:region:111122223333:accesspoint/example-
access-point--zoneID--xa-s3</AccessPointArn>
            <Alias>example-access-point--zoneID--xa-s3</Alias>
            <Bucket>amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3</Bucket>
            <BucketAccountId>111122223333</BucketAccountId>
            <Name>example-access-point--zoneID--xa-s3</Name>
            <NetworkOrigin>VPC</NetworkOrigin>
            <VpcConfiguration>
                <VpcId>VPC-1</VpcId>
            </VpcConfiguration>
        </AccessPoint>
    </AccessPointList>
</ListDirectoryAccessPointsResult>
```

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour répertorier vos points d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Affichage des détails des points d'accès de vos compartiments de répertoires

Cette section explique comment afficher les détails du point d'accès de vos compartiments de répertoires à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Affichez les détails d'un point d'accès de compartiments de répertoires afin de consulter les informations suivantes sur le point d'accès et le compartiment de répertoires associé :

- Propriétés :
  - Nom du compartiment de répertoires
  - ID du compte du propriétaire du compartiment de répertoires
  - Région AWS
  - Type d'emplacement du compartiment de répertoires
  - Nom de l'emplacement du compartiment de répertoires
  - Date de création du point d'accès
  - Origine réseau
  - VPC ID
  - URI S3
  - ARN de point d'accès
  - Alias du point d'accès
- Autorisations :
  - Résultats de l'analyseur d'accès externe IAM
  - Portée du point d'accès
  - Stratégie du point d'accès

Pour afficher les détails de votre point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.

5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.
6. Choisissez l'onglet Propriétés ou Autorisations.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-access-point` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour afficher les détails de votre point d'accès.

La commande suivante répertorie les détails du point d'accès *my-access-point--zoneID--xa-s3* du Compte AWS *111122223333*.

```
aws s3control get-access-point --name my-access-point--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333
```

Example de sortie de commande **`get-access-point`**

```
{
    "Name": "example-access-point--zoneID--xa-s3",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": true,
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    },
    "CreationDate": "2025-04-23T18:26:22.146000+00:00",
    "Alias": "example-access-point--zoneID--xa-s3",
    "AccessPointArn": "arn:aws:s3express:region:111122223333:accesspoint/example-
access-point--zoneID--xa-s3",
    "BucketAccountId": "296805379465"
}
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-access-point dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour afficher les détails de votre point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetAccessPoint dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour consulter les détails de vos points d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Affichage, modification ou suppression de stratégies de point d'accès

Vous pouvez utiliser une stratégie de point d'accès AWS Identity and Access Management (IAM) pour contrôler le principal et la ressource autorisés à accéder au point d'accès. La portée du point d'accès gère les préfixes et les autorisations d'API du point d'accès. Vous pouvez modifier et supprimer la stratégie de point d'accès à l'aide de l'AWS Command Line Interface, de l'API REST ou des kits AWS SDK. Pour plus d'informations sur la portée des points d'accès, consultez Gestion de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Étant donné que les compartiment de répertoires utilisent une autorisation basée sur la session, votre stratégie doit toujours inclure l'action `s3express:CreateSession`.

Utilisation de la console S3

Pour afficher, modifier ou supprimer une stratégie de point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.

4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.
6. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
7. Pour créer ou modifier la stratégie de point d'accès, dans Stratégie de point d'accès, choisissez Modifier. Modifiez la stratégie. Choisissez Enregistrer.
8. Pour supprimer la stratégie de point d'accès, dans Stratégie de point d'accès, choisissez Supprimer. Dans la fenêtre Supprimer la stratégie de point d'accès, tapez **`confirm`** et choisissez Supprimer.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser les commandes `get-acccess-point-policy`, `put-access-point-policy` et `delete-access-point-policy` pour afficher, modifier ou supprimer une stratégie de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez get-access-point-policy, put-access-point-policy ou delete-access-point-policy dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les opérations `GetAccessPointPolicy`, `DeleteAccessPointPolicy` et `PutAccessPointPolicy` de l'API REST pour afficher, supprimer ou modifier une stratégie de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez PutAccessPointPolicy, GetAccessPointPolicy ou DeleteAccessPointPolicy dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour afficher, supprimer ou modifier une stratégie de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge par GetAccessControlPolicy, DeleteAccessControlPolicy, and PutAccessControlPolicy dans la Référence des API Simple Storage Service API.

Gestion de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires

Cette section explique comment afficher et modifier la portée de vos points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de l'AWS Command Line Interface, de l'API REST ou des kits AWS SDK. Vous pouvez utiliser la portée du point d'accès pour restreindre l'accès à des préfixes ou à des opérations d'API spécifiques.

Rubriques

- Affichage de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires
- Modification de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires
- Suppression de la portée de points d'accès de compartiments de répertoires

Affichage de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, l'AWS Command Line Interface, l'API REST ou les kits AWS SDK pour afficher la portée du point d'accès de vos compartiments de répertoires.

Utilisation de la console S3

Pour afficher la portée des points d'accès de vos compartiments de répertoires

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.
6. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
7. Dans Portée du point d'accès, vous pouvez voir les préfixes et les autorisations appliqués au point d'accès.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-access-point-scope` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour afficher la portée de votre point d'accès.

La commande suivante affiche la portée du point d'accès *my-access-point*--*zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

```
aws s3control get-access-point-scope --name my-access-point--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333
```

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez get-access-point-scope dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Example résultat de **`get-access-point-scope`**

```
{
    "Scope": {
        "Permissions": [
            "ListBucket",
            "PutObject"
        ]
  "Prefixes": [
            "Prefix": "MyPrefix1*",
            "Prefix": "MyObjectName.csv"
        ]
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

L'exemple de demande `GetAccessPointScope` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'API REST pour afficher la portée de votre point d'accès.

La demande suivante affiche la portée du point d'accès *my-access-point*--*region-zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

```
GET /v20180820/accesspoint/my-access-point--zoneID--xa-s3/scope HTTP/1.1
Host: s3express-control.region.amazonaws.com
x-amz-account-id: 111122223333
```

Example résultat de **`GetAccessPointScope`**

```
      HTTP/1.1 200
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <GetAccessPointScopeResult>
          <Scope>
              <Prefixes>
                  <Prefix>MyPrefix1*</Prefix>
```

```
                <Prefix>MyObjectName.csv</Prefix>
            </Prefixes>
            <Permissions>
                <Permission>ListBucket</Permission>
                <Permission>PutObject</Permission>
            </Permissions>
            <Scope>
    </GetAccessPointScopeResult>
```

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour afficher la portée de votre point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Modification de la portée des points d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, l'AWS Command Line Interface, l'API REST ou les kits AWS SDK pour modifier la portée du point d'accès de vos compartiments de répertoires. La portée du point d'accès permet de restreindre l'accès à des préfixes spécifiques, à des opérations d'API ou à une combinaison des deux.

Vous pouvez inclure une ou plusieurs des opérations d'API suivantes en tant qu'autorisations :

- `PutObject`
- `GetObject`
- `DeleteObject`
- `ListBucket` (requise pour `ListObjectsV2`)
- `GetObjectAttributes`
- `AbortMultipartUploads`
- `ListBucketMultipartUploads`
- `ListMultipartUploadParts`

> **Note**
>
> Vous pouvez spécifier n'importe quel nombre de préfixes, mais la longueur totale des caractères de tous les préfixes doit être inférieure à 256 octets.

Utilisation de la console S3

Pour modifier la portée d'un point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.
6. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
7. Dans la section Portée du point d'accès, choisissez Modifier.
8. Pour ajouter ou supprimer des préfixes :
    a. Pour ajouter un préfixe, choisissez Ajouter un préfixe. Dans le champ Préfixe, saisissez le préfixe du compartiment de répertoires. Répétez l'opération pour ajouter d'autres préfixes.
    b. Pour supprimer un préfixe, choisissez Supprimer.
9. Pour ajouter ou supprimer des autorisations :
    a. Pour ajouter une autorisation, dans le champ Choisissez les opérations relatives aux données, sélectionnez l'autorisation.
    b. Pour supprimer une autorisation, cliquez sur le X en regard de l'autorisation.
10. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-access-point-scope` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour modifier la portée de votre point d'accès.

La commande suivante modifie la portée du point d'accès *`my-access-point`*--*`zoneID`*--xa-s3 du compte Compte AWS *`111122223333`*.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser l'astérisque (*) comme caractère générique dans les préfixes. Si vous souhaitez utiliser l'astérisque comme littéral, ajoutez une barre oblique inversée (\) avant celui-ci pour l'échapper.
> Tous les préfixes ont une terminaison implicite « * », ce qui signifie que tous les chemins compris dans le préfixe sont inclus.
> Lorsque vous modifiez la portée d'un point d'accès avec l'AWS CLI, vous remplacez la portée existante.

```
aws s3control put-access-point-scope --name my-access-point--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333 --scope Prefixes=string,Permissions=string
```

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez put-access-point-scope dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

L'exemple de demande `PutAccessPointScope` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'API REST pour modifier la portée de votre point d'accès.

La demande suivante modifie la portée du point d'accès *my-access-point*--*zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser l'astérisque (*) comme caractère générique dans les préfixes. Si vous souhaitez utiliser l'astérisque comme littéral, ajoutez une barre oblique inversée (\) avant celui-ci pour l'échapper.
> Tous les préfixes ont une terminaison implicite « * », ce qui signifie que tous les chemins compris dans le préfixe sont inclus.
> Lorsque vous modifiez la portée d'un point d'accès avec l'API, vous remplacez la portée existante.

```
PUT /v20180820/accesspoint/my-access-point--zoneID--xa-s3/scope HTTP/1.1
```

```
Host: s3express-control.region.amazonaws.com
x-amz-account-id: 111122223333
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PutAccessPointScopeRequest>
        <Scope>
            <Prefixes>
                <Prefix>Jane/*</Prefix>
            </Prefixes>
            <Permissions>
                <Permission>PutObject</Permission>
                <Permission>GetObject</Permission>
            </Permissions>
            <Scope>
    </PutAccessPointScopeRequest>
```

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST pour modifier la portée de votre point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Suppression de la portée de points d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez utiliser la AWS Management Console, l'AWS Command Line Interface, l'API REST ou les kits AWS SDK pour supprimer la portée du point d'accès de vos compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Lorsque vous supprimez la portée d'un point d'accès, tous les préfixes et autorisations sont supprimés.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer la portée d'un point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.

3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer.
6. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
7. Dans Portée du point d'accès, choisissez Supprimer.
8. Dans le champ Pour confirmer cette suppression, saisissez « confirmer » saisissez **`confirm`**.
9. Choisissez Supprimer.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-access-point-scope` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour supprimer la portée de votre point d'accès.

La commande suivante supprime la portée du point d'accès *my-access-point*--*zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

```
aws s3control delete-access-point-scope --name my-access-point--region-zoneID--xa-s3 --
account-id 111122223333
```

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez delete-access-point-scope dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

La demande suivante supprime la portée du point d'accès *my-access-point*--*zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

```
DELETE /v20180820/accesspoint/my-access-point--zoneID--xa-s3/scope HTTP/1.1
Host: s3express-control.region.amazonaws.com
x-amz-account-id: 111122223333
```

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer la portée de votre point d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Suppression de points d'accès de compartiments de répertoires

Cette section explique comment supprimer votre point d'accès à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface, de l'API REST ou des kits AWS SDK.

> **Note**
>
> Avant de supprimer un compartiment de répertoires attaché à un point d'accès, vous devez supprimer le point d'accès.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer les points d'accès de compartiments de répertoires de votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès pour compartiments de répertoires.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Supprimer.
7. Pour confirmer la suppression, tapez **`confirm`** et choisissez Supprimer.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-access-point` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour supprimer votre point d'accès.

La commande suivante supprime le point d'accès *my-access-point*--*zoneID*--xa-s3 du compte Compte AWS *111122223333*.

```
aws s3control delete-access-point --name my-access-point--zoneID--xa-s3 --account-
id 111122223333
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez delete-access-point dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour supprimer votre point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter DeleteAccessPoint dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour supprimer vos points d'accès. Pour plus d'informations, consultez la liste des kits SDK pris en charge dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires

Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées sur des ressources, en l'occurrence des points d'accès Amazon S3 de compartiments de répertoires. Vous pouvez baliser les points d'accès lorsque vous les créez ou gérer les balises de points d'accès existants. Pour plus d'informations sur les balises, consultez Balisage pour la répartition des coûts ou le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

> **Note**
>
> L'utilisation de balises sur les points d'accès de compartiments de répertoires n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Méthodes courantes d'utilisation de balises avec des points d'accès de compartiments de répertoires

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) vous permet de mettre à l'échelle les autorisations d'accès et d'autoriser l'accès à des points d'accès de compartiments de répertoires en fonction de leurs balises. Pour plus d'informations sur l'ABAC dans Amazon S3, consultez Utilisation de balises pour l'ABAC.

ABAC pour points d'accès S3

Les points d'accès Amazon S3 prennent désormais en charge le contrôle d'accès par attributs (ABAC) à l'aide de balises. Utilisez des clés de condition basées sur des balises dans vos organisations AWS, politiques IAM et stratégies de points d'accès. Pour les entreprises, l'ABAC d'Amazon S3 prend en charge les autorisations sur plusieurs comptes AWS.

Dans vos politiques IAM, vous pouvez contrôler l'accès aux points d'accès des compartiments de répertoires en fonction des balises des compartiments à l'aide des clés de condition globale suivantes :

- `aws:ResourceTag/key-name`
  - Utilisez cette clé pour comparer la paire valeur-clé de balise que vous spécifiez dans la politique avec la paire valeur clé attachée à la ressource. Par exemple, vous pouvez exiger que l'accès à une ressource soit autorisé uniquement si la clé de balise `Dept` est attachée à la ressource avec la valeur `Marketing`. Pour plus d'informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux ressources AWS.
- `aws:RequestTag/key-name`
  - Utilisez cette clé pour comparer la paire clé-valeur de balise qui a été transmise dans la demande avec la paire de balises spécifiée dans la politique. Par exemple, vous pouvez vérifier que la demande comprend la clé de balise `Dept` et qu'elle a la valeur `Accounting`. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès au cours des demandes AWS. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour restreindre les paires clé-valeur de balise pouvant être transmises pendant les opérations d'API `TagResource` et `CreateAccessPoint`.
- `aws:TagKeys`
  - Utilisez cette clé pour comparer les clés de balise d'une demande avec celles spécifiées dans la politique. Nous vous recommandons, lorsque vous utilisez des politiques pour contrôler l'accès à l'aide de balises, d'utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour définir quelles clés de balises sont autorisées. Pour des exemples de stratégies et plus d'informations,

consultez Contrôle de l'accès en fonction des clés de balise. Vous pouvez créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises. Pour autoriser le balisage pendant l'opération d'API `CreateAccessPoint`, vous devez créer une stratégie qui inclut les actions `s3express:TagResource` et `s3express:CreateAccessPoint`. Vous pouvez ensuite utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour imposer l'utilisation de clés de balise spécifiques dans la demande `CreateAccessPoint`.

- `s3express:AccessPointTag/tag-key`
  - Utilisez cette clé de condition pour accorder des autorisations à des données spécifiques via des points d'accès utilisant des balises. Quand vous utilisez `aws:ResourceTag/tag-key` dans le cadre d'une politique IAM, le point d'accès et le compartiment vers lequel il pointe doivent avoir la même balise, car ils sont tous deux pris en compte lors de l'autorisation. Si vous souhaitez contrôler l'accès à vos données uniquement via la balise du point d'accès, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3express:AccessPointTag/tag-key`.

Exemples de stratégies ABAC pour les points d'accès de compartiments de répertoires

Consultez les exemples de stratégies ABAC suivants pour les points d'accès de compartiments de répertoires.

1.1 - Politique IAM permettant de créer ou de modifier des points d'accès avec des balises spécifiques

Dans cette politique IAM, les utilisateurs ou les rôles dotés de cette politique ne peuvent créer des points d'accès que s'ils les balisent avec la clé de balise `project` et la valeur de balise `Trinity` dans la demande de création du point d'accès. Ils peuvent également ajouter ou modifier des balises sur des points d'accès existants de compartiments de répertoires, à condition que la demande `TagResource` inclue la paire clé-valeur de balise `project:Trinity`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAccessPointWithTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:CreateAccessPoint",
        "s3express:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
```

```
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/project": [
            "Trinity"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.2 - Stratégie de point d'accès permettant de restreindre les opérations sur le compartiment à l'aide de balises

Dans cette stratégie de point d'accès, les principaux IAM (utilisateurs et rôles) peuvent effectuer des opérations à l'aide de l'action `CreateSession` sur le point d'accès uniquement si la valeur de la balise `project` du point d'accès correspond à la valeur de la balise `project` du principal.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowObjectOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "111122223333"
      },
      "Action": "s3express:CreateSession",
      "Resource": "arn:aws::s3express:region:111122223333:access-point/my-access-
point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.3 - Politique IAM permettant de modifier des balises de ressources existantes tout en maintenant la gouvernance des balises

Dans cette politique IAM, les principaux IAM (utilisateurs ou rôles) peuvent modifier les balises d'un point d'accès uniquement si la valeur de la balise `project` du point d'accès correspond à la valeur de la balise `project` du principal. Seules les quatre balises `project`, `environment`, `owner` et `cost-center` spécifiées dans les clés de condition `aws:TagKeys` sont autorisées pour ces points d'accès. Cela permet de renforcer la gouvernance des balises, d'empêcher les modifications non autorisées des balises et de garantir la cohérence du schéma de balisage sur l'ensemble de vos points d'accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceTaggingRulesOnModification",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws::s3express:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "project",
            "environment",
            "owner",
            "cost-center"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.4 - Utilisation de la clé de condition s3express:AccessPointTag

Dans cette politique IAM, l'instruction de la condition autorise l'accès aux données du compartiment uniquement si le point d'accès utilisé pour accéder au compartiment possède la clé `Environment` et la valeur de balise `Production`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSpecificAccessPoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "arn:aws::s3express:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3express:AccessPointTag/Environment": "Production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Utilisation de balises pour des points d'accès de compartiments de répertoire

Vous pouvez ajouter ou gérer des balises pour des points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (CLI), des kits AWS SDK ou des API S3 TagResource, UntagResource et ListTagsForResource. Pour plus d'informations, consultez :

Rubriques

- Création de points d'accès de compartiments de répertoires avec des balises
- Ajout d'une balise à un point d'accès de compartiments de répertoires
- Affichage des balises d'un point d'accès de compartiments de répertoires
- Suppression d'une balise d'un point d'accès de compartiments de répertoires

Création de points d'accès de compartiments de répertoires avec des balises

Vous pouvez baliser les points d'accès Amazon S3 de compartiments de répertoires lorsque vous les créez. Pour en savoir plus, voir Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires.

Autorisations

Pour créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- `s3express:CreateAccessPoint`
- `s3express:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour créer le point d'accès de compartiments de répertoires et y ajouter une balise.
- Vérifiez votre politique utilisateur IAM pour connaître les conditions du contrôle d'accès par attributs (ABAC). Il peut vous être demandé de baliser vos points d'accès de compartiments de répertoires uniquement avec des clés et des valeurs de balise spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

Étapes

Vous pouvez créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments de répertoires).
3. Choisissez Créer un point d'accès pour créer un point d'accès.
4. Nommez le point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès pour compartiments de répertoires.
5. Sur la page Créer un point d'accès, l'option Balises s'affiche lors de la création d'un point d'accès.
6. Choisissez Ajouter une nouvelle balise pour ouvrir l'éditeur Balises et saisissez une paire clé-valeur de balise. La clé de balise est obligatoire, mais la valeur est facultative.
7. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez à nouveau Ajouter une nouvelle balise. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur.
8. Après avoir spécifié les options de votre nouveau point d'accès, choisissez Créer un point d'accès.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment créer un point d'accès avec des balises à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
CreateAccessPointRequest createAccessPointRequest =
 CreateAccessPointRequest.builder()
                .accountId(111122223333)
                .name(my-access-point)
                .bucket(amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3)

 .tags(Collections.singletonList(Tag.builder().key("key1").value("value1").build()))
                .build();
 awss3Control.createAccessPoint(createAccessPointRequest);
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la création d'un compartiment de répertoires avec des balises, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- CreateBucket

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment créer un point d'accès de compartiments de répertoires avec des balises à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Lorsque vous créez un point d'accès pour un compartiment de répertoires, vous devez fournir les détails de la configuration et utiliser la convention de dénomination suivante : *my-access-point*

Requête :

```
aws s3control create-access-point \
--account-id 111122223333 \
--name my-access-point \
--bucket amzn-s3-demo-bucket--zone-id--x-s3 \
--profile personal \
--tags Key=key1,Value=value1 Key=MyKey2,Value=value2 \
--region region
```

Ajout d'une balise à un point d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez ajouter des balises à des points d'accès Amazon S3 de compartiments de répertoires et modifier ces balises. Pour en savoir plus, voir Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires.

Autorisations

Pour ajouter une balise à un point d'accès de compartiments de répertoires, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- `s3express:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez d'ajouter une balise à un point d'accès de compartiments de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour ajouter une balise à un point d'accès de compartiments de répertoires.
- Si vous avez essayé d'ajouter une clé de balise commençant par le préfixe réservé AWS `aws:`, modifiez la clé de balise et réessayez.

Étapes

Vous pouvez ajouter des balises à des points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter des balises à un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments de répertoires).
3. Choisissez le nom du point d'accès.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et choisissez Ajouter une balise.
6. La page Ajouter des balises s'ouvre. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise.
7. Si vous ajoutez une nouvelle balise portant le même nom de clé qu'une balise existante, la valeur de la nouvelle balise remplace celle de l'ancienne balise.
8. Vous pouvez également modifier les valeurs des clés existantes sur cette page.
9. Après avoir ajouté les balises, choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment ajouter des balises à un point d'accès pour compartiment de répertoires à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceResponse;

public class TagResourceExample {
    public static void tagResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();

        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-
point/*")
                .accountId("111122223333")
                .tags(Tag.builder().key("key1").value("value1").build())
                .build();

        TagResourceResponse response = s3Control.tagResource(tagResourceRequest);
        System.out.println("Status code (should be 204):");
        System.out.println(response.sdkHttpResponse().statusCode());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'ajout de balises à un point d'accès de compartiments de répertoires, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- TagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment ajouter des balises à un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control tag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3express:region:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3 \
--tags "Key=key1,Value=value1"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "EXAMPLE123456789",
      "HTTPStatusCode": 200,
      "HTTPHeaders": {
          "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
          "content-length": "0"
      },
      "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Affichage des balises d'un point d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez afficher ou répertorier les balises appliquées à des points d'accès Amazon S3 de compartiment de répertoires. Pour en savoir plus, voir Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

Autorisations

Pour afficher les balises appliquées à un point d'accès, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3express:ListTagsForResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de répertorier ou d'afficher les balises d'un point d'accès de compartiments de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour afficher ou répertorier les balises du point d'accès de compartiments de répertoires.

Étapes

Vous pouvez afficher les balises appliquées à des points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les balises appliquées à un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments de répertoires).
3. Choisissez le nom du point d'accès.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises pour afficher toutes les balises appliquées au point d'accès de compartiments de répertoires.
6. La section Balises affiche les balises définies par l'utilisateur par défaut. Vous pouvez sélectionner l'onglet Balises générées par AWS pour afficher les balises appliquées à votre point d'accès par les services AWS.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant comment afficher les balises appliquées à un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide des kits AWS SDK.

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment afficher les balises appliquées à un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide du AWS SDK for Java 2.x.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceResponse;

public class ListTagsForResourceExample {
    public static void listTagsForResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();
```

```
        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
 ListTagsForResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3:us-west-2:111122223333:accesspoint/my-
access-point/*")
                .accountId("111122223333")
                .build();
        ListTagsForResourceResponse response =
 s3Control.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
        System.out.println("Tags on my resource:");
        System.out.println(response.toString());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'affichage des balises appliquées à un compartiment de répertoires, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- ListTagsforResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment afficher les balises appliquées à un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de l'interface de ligne de commande. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control list-tags-for-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3express:region:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3 \
```

Réponse : balises présentes :

```
{
```

```
  "Tags": [
      {
          "Key": "MyKey1",
          "Value": "MyValue1"
      },
      {
          "Key": "MyKey2",
          "Value": "MyValue2"
      },
      {
          "Key": "MyKey3",
          "Value": "MyValue3"
      }
  ]
}
```

Réponse : aucune balise présente :

```
{
  "Tags": []
}
```

Suppression d'une balise d'un point d'accès de compartiments de répertoires

Vous pouvez supprimer des balises des points d'accès de compartiments de répertoires. Pour en savoir plus, voir Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires.

> **Note**
>
> Si vous supprimez une balise et apprenez par la suite qu'elle était utilisée pour suivre les coûts ou pour contrôler les accès, vous pouvez la rajouter au point d'accès de compartiments de répertoires.

Autorisations

Pour supprimer une balise d'un point d'accès de compartiments de répertoires, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3express:UntagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de supprimer une balise d'un point d'accès de compartiments de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour supprimer une balise d'un point d'accès de compartiments de répertoires.

Étapes

Vous pouvez supprimer des balises de points d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer des balises d'un point d'accès de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments de répertoires).
3. Choisissez le nom du point d'accès.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et cochez la case en regard de la ou des balises que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Supprimer.
7. La fenêtre contextuelle Supprimer les balises définies par l'utilisateur s'affiche et vous demande de confirmer la suppression de la ou des balises que vous avez sélectionnées.
8. Choisissez Supprimer pour confirmer.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

> Cet exemple montre comment supprimer des balises d'un compartiment de répertoires à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceResponse;

public class ListTagsForResourceExample {
    public static void listTagsForResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();

        UntagResourceRequest untagResourceRequest = UntagResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-
point/*")
                .accountId("111122223333")
                .tagKeys("key1")
                .build();

        UntagResourceResponse response =
 s3Control.untagResource(untagResourceRequest);
        System.out.println("Status code (should be 204):");
        System.out.println(response.sdkHttpResponse().statusCode());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la suppression de balises d'un point d'accès, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- UnTagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant vous montre comment supprimer des balises d'un point d'accès à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control untag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point/* \
--tag-keys "key1" "key2"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "EXAMPLE123456789",
    "HTTPStatusCode": 204,
    "HTTPHeaders": {
        "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
        "content-length": "0"
    },
    "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Journalisation avec AWS CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Amazon S3 est intégré à AWS CloudTrail, un service qui fournit un registre des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Amazon S3 en tant qu'événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon S3, son adresse IP de provenance, son auteur et sa date, ainsi que d'autres détails. Lorsqu'une activité d'événement prise en charge se produit dans Amazon S3, elle est enregistrée dans un événement CloudTrail. Vous pouvez utiliser un journal de suivi AWS CloudTrail pour journaliser les événements de gestion et les événements de données relatifs aux compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Événements CloudTrail Amazon S3 et Qu'est-ce qu'AWS CloudTrail ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Événements de gestion CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Par défaut, CloudTrail journalise les actions au niveau des compartiments pour les compartiments de répertoires en tant qu'événements de gestion. L'élément `eventsource` pour les événements

de gestion CloudTrail pour les compartiments de répertoires sont `s3express.amazonaws.com`. Lorsque vous configurez votre compte AWS, les événements de gestion CloudTrail sont activés par défaut. Les opérations d'API de point de terminaison régional suivantes (opérations d'API de niveau compartiment ou plan de contrôle) sont journalisées dans CloudTrail.

- `CreateBucket`
- `DeleteBucket`
- `DeleteBucketPolicy`
- `PutBucketPolicy`
- `GetBucketPolicy`
- `ListDirectoryBuckets`
- `ListMultipartUploads`
- `GetBucketEncryption`
- `PutBucketEncryption`
- `DeleteBucketEncryption`

> **Note**
>
> `ListMultipartUploads` est une opération d'API de point de terminaison zonal. Toutefois, cette opération d'API est journalisée dans CloudTrail en tant qu'événement de gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter `ListMultipartUploads` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour plus d'informations sur les événements de gestion CloudTrail, consultez Journalisation des événements de gestion dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Événements de données CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressources effectuées sur ou dans une ressource (par exemple, lecture ou écriture de données dans un objet Amazon S3). Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités à fort volume. Par défaut, les journaux de suivi CloudTrail ne journalisent pas les événements de données, mais vous pouvez les configurer pour journaliser les événements de données pour des objets stockés dans des compartiments à usage

général et des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Activation de la journalisation des objets d'un compartiment à l'aide de la console.

Lorsque vous journalisez des événements de données pour un journal de suivi dans CloudTrail, vous pouvez choisir d'utiliser des sélecteurs d'événements avancés ou de base. Pour journaliser des événements de données pour des objets stockés dans des compartiments de répertoires, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Lors de la configuration des sélecteurs de ressources avancés, vous devez choisir ou spécifier le type de ressource qui est `AWS::S3Express::Object`.

Les opérations d'API de point de terminaison zonal suivantes (opérations d'API de niveau objet ou plan de données) sont journalisées dans CloudTrail.

- `AbortMultipartUpload`
- `CompleteMultipartUpload`
- `CreateSession`
- `CopyObject`
- `CreateMultipartUpload`
- `DeleteObject`
- `DeleteObjects`
- `GetObject`
- `GetObjectAttributes`
- `HeadBucket`
- `HeadObject`
- `ListObjectsV2`
- `ListParts`
- `PutObject`
- `RenameObject`
- `UploadPart`
- `UploadPartCopy`

Pour plus d'informations sur les événements de données CloudTrail, consultez Journalisation des événements de données dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour plus d'informations sur les événements CloudTrail pour les compartiments de répertoires, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Exemples de fichiers journaux CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Exemples de fichiers journaux CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Un fichier journal CloudTrail comprend des informations sur l'opération d'API demandée, la date et l'heure de l'opération, les paramètres de demande, etc. Cette rubrique contient des exemples d'événements de données et d'événements de gestion CloudTrail pour les compartiments de répertoires.

Rubriques

- Exemples de fichiers journaux d'événements de données CloudTrail pour les compartiments de répertoires

Exemples de fichiers journaux d'événements de données CloudTrail pour les compartiments de répertoires

L'exemple suivant montre un exemple de fichier journal CloudTrail qui illustre l'opération CreateSession.

```
    {
        "eventVersion": "1.09",
        "userIdentity": {
          "type": "AssumedRole",
          "principalId": "AROAIDPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
          "arn": "arn:aws:sts::111122223333assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
          "accountId": "111122223333",
          "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
              "type": "Role",
              "principalId": "AROAIDPPEZS35WEXAMPLE",
              "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleToBeAssumed",
              "accountId": "111122223333",
              "userName":"RoleToBeAssumed
            },

            "attributes": {
```

```
              "creationDate": "2024-07-02T00:21:16Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
            }
          }
        },
        "eventTime": "2024-07-02T00:22:11Z",
        "eventSource": "s3express.amazonaws.com",
        "eventName": "CreateSession",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "sourceIPAddress": "72.21.198.68",
        "userAgent": "aws-sdk-java/2.20.160-SNAPSHOT
 Linux/5.10.216-225.855.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.23+9-LTS
 Java/11.0.23 vendor/Amazon.com_Inc. md/internal exec-env/AWS_Lambda_java11 io/sync
 http/Apache cfg/retry-mode/standard",
        "requestParameters": {
          "bucketName": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3".
            "host": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3.s3express-usw2-az1.us-
west-2.amazonaws.com",
            "x-amz-create-session-mode": "ReadWrite"
        },
        "responseElements": {
            "credentials": {
                "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE"
                "expiration": ""Mar 20, 2024, 11:16:09 PM",
                "sessionToken": "<session token string>"
           },
        },
        "additionalEventData": {
            "SignatureVersion": "SigV4",
            "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
            "bytesTransferredIn": 0,
            "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
            "xAmzId2": "q6xhNJYmhg",
            "bytesTransferredOut": 1815,
            "availabilityZone": "usw2-az1"
          },
          "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
          "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
          "readOnly": true,
          "resources": [
            {
              "type": "AWS::S3Express::Object",
              "ARNPrefix": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket-base-name--
usw2-az1--x-s3"
```

```
            },
            {
              "accountId": "111122223333"
              "type": "AWS::S3Express::DirectoryBucket",
              "ARN": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket-base-name--usw2-
az1--x-s3"
             }
           ],
           "eventType": "AwsApiCall",
           "managementEvent": false,
           "recipientAccountId": "111122223333",
           "eventCategory": "Data",
           "tlsDetails": {
             "tlsVersion": "TLSv1.3",
             "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
             "clientProvidedHostHeader": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3.s3express-
usw2-az1.us-west-2.amazonaws.com"
            }
         }
```

Pour utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal (opérations de niveau objet ou plan de données), optez pour l'opération d'API `CreateSession` pour créer et gérer des sessions optimisées afin d'autoriser les demandes de données à faible latence. Vous pouvez également utiliser `CreateSession` pour réduire le volume de journalisation. Pour identifier les opérations d'API zonales effectuées au cours d'une session, vous pouvez faire correspondre l'`accessKeyId` sous `responseElements` dans votre fichier journal `CreateSession` à l'`accessKeyId` dans le fichier journal des autres opérations d'API zonales. Pour plus d'informations, consultez Autorisation `CreateSession`.

L'exemple suivant présente un exemple de fichier journal CloudTrail qui illustre l'opération d'API `GetObject` qui a été authentifiée par `CreateSession`.

```
    {
        "eventVersion": "1.09",
        "userIdentity": {
          "type": "AssumedRole",
          "principalId": "AROAIDPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
          "arn": "arn:aws:sts::111122223333assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
          "accountId": "111122223333",
          "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
          "sessionContext": {
            "attributes": {
```

```
              "creationDate": "2024-07-02T00:21:49Z"
            }
          }
        },
        "eventTime": "2024-07-02T00:22:01Z",
        "eventSource": "s3express.amazonaws.com",
        "eventName": "GetObject",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "sourceIPAddress": "72.21.198.68",
        "userAgent": "aws-sdk-java/2.25.66 Linux/5.10.216-225.855.amzn2.x86_64
 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/17.0.11+9-LTS Java/17.0.11 vendor/Amazon.com_Inc. md/internal
 exec-env/AWS_Lambda_java17 io/sync http/Apache cfg/retry-mode/legacy",
        "requestParameters": {
          "bucketName": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3",
          "x-amz-checksum-mode": "ENABLED",
          "Host": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3.s3express-usw2-az1.us-
west-2.amazonaws.com",
          "key": "test-get-obj-with-checksum"
        },
        "responseElements": null,
        "additionalEventData": {
          "SignatureVersion": "Sigv4",
          "CipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
          "bytesTransferredIn": 0,
          "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
          "x-amz-id-2": "oOy6w8K7LFsyFN",
          "bytesTransferredOut": 9,
          "availabilityZone": "usw2-az1",
          "sessionModeApplied": "ReadWrite"
         },
          "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
          "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
          "readOnly": true,
          "resources": [
            {
              "type": "AWS::S3Express::Object",
              "ARNPrefix": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket-base-name--
usw2-az1--x-s3"
            },
            {
              "accountId": "111122223333",
              "type": "AWS::S3Express::DirectoryBucket",
              "ARN": "arn:aws:s3express:us-west-2:111122223333:bucket-base-name--usw2-
az1--x-s3"
```

```
            }
          ],
          "eventType": "AwsApiCall",
          "managementEvent": false,
          "recipientAccountId": "111122223333",
          "eventCategory": "Data",
          "tlsDetails": {
            "tlsVersion": "TLSv1.3",
            "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
            "clientProvidedHostHeader": "bucket-base-name--usw2-az1--x-s3.s3express-
usw2-az1.us-west-2.amazonaws.com"
           }
        }
```

Dans l'exemple de fichier journal `GetObject` ci-dessus, l'`accessKeyId` (AKIAI44QH8DHBEXAMPLE) correspond à l'`accessKeyId` qui se trouve sous dans `responseElements` dans l'exemple de fichier journal CreateSession. La correspondance de l'`accessKeyId` indique la session au cours de laquelle l'opération `GetObject` a été effectuée.

L'exemple suivant présente une entrée de journal CloudTrail qui illustre une action `DeleteObjects` au niveau d'un compartiment de répertoires, action invoquée par le cycle de vie S3. Pour plus d'informations, consultez Working with S3 Lifecycle for directory buckets.

```
eventVersion:"1.09",
  userIdentity:{

    type:"AWSService",
    invokedBy:"lifecycle.s3.amazonaws.com"
  },
  eventTime:"2024-09-11T00:55:54Z",
  eventSource:"s3express.amazonaws.com",
  eventName:"DeleteObjects",
  awsRegion:"us-east-2",
  sourceIPAddress:"lifecycle.s3.amazonaws.com",
  userAgent:"gamma.lifecycle.s3.amazonaws.com",
  requestParameters:{

    bucketName:"amzn-s3-demo-bucket--use2-az2--x-s3",
    'x-amz-expected-bucket-owner':"637423581905",
    Host:"amzn-s3-demo-bucket--use2-az2--x-s3.gamma.use2-az2.express.s3.aws.dev",
    delete:"",
    'x-amz-sdk-checksum-algorithm':"CRC32C"
```

```
  },
  responseElements:null,
  additionalEventData:{

    SignatureVersion:"Sigv4",
    CipherSuite:"TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    bytesTransferredIn:41903,
    AuthenticationMethod:"AuthHeader",
    'x-amz-id-2':"9H5YWZY0",
    bytesTransferredOut:35316,
    availabilityZone:"use2-az2",
    sessionModeApplied:"ReadWrite"
  },
  requestID:"011eeadd04000191",
  eventID:"d3d8b116-219d-4ee6-a072-5f9950733c74",
  readOnly:false,
  resources:[

    {

      type:"AWS::S3Express::Object",
      ARNPrefix:"arn:aws:s3express:us-east-2:637423581905:bucket/amzn-s3-demo-bucket--
use2-az2--x-s3/"
    },
    {

      accountId:"637423581905",
      type:"AWS::S3Express::DirectoryBucket",
      ARN:"arn:aws:s3express:us-east-2:637423581905:bucket/amzn-s3-demo-bucket--use2-
az2--x-s3"
    }
  ],
  eventType:"AwsApiCall",
  managementEvent:false,
  recipientAccountId:"637423581905",
  sharedEventID:"59f877ac-1dd9-415d-b315-9bb8133289ce",
  eventCategory:"Data"
}
```

L'exemple suivant présente une entrée de journal CloudTrail qui illustre une demande `Access Denied` au niveau d'une action `CreateSession` invoquée par le cycle de vie S3. Pour plus d'informations, consultez CreateSession.

```
{
    "eventVersion": "1.09",
    "userIdentity": {
        "type": "AWSService",
        "invokedBy": "gamma.lifecycle.s3.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2024-09-11T18:13:08Z",
    "eventSource": "s3express.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateSession",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "sourceIPAddress": "gamma.lifecycle.s3.amazonaws.com",
    "userAgent": "gamma.lifecycle.s3.amazonaws.com",
    "errorCode": "AccessDenied",
    "errorMessage": "Access Denied",
    "requestParameters": {
        "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket--use2-az2--x-s3",
        "Host": "amzn-s3-demo-bucket--use2-az2--x-s3.gamma.use2-
az2.express.s3.aws.dev",
        "x-amz-create-session-mode": "ReadWrite",
        "x-amz-server-side-encryption": "AES256"
    },
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
        "SignatureVersion": "Sigv4",
        "CipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "bytesTransferredIn": 0,
        "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
        "x-amz-id-2": "zuDDC1VNbC4LoNwUIc5",
        "bytesTransferredOut": 210,
        "availabilityZone": "use2-az2"
    },
    "requestID": "010932f174000191e24a0",
    "eventID": "dce7cc46-4cd3-46c0-9a47-d1b8b70e301c",
    "readOnly": true,
    "resources": [{
            "type": "AWS::S3Express::Object",
            "ARNPrefix": "arn:aws:s3express:us-east-2:637423581905:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--use2-az2--x-s3/"
        },
        {
            "accountId": "637423581905",
            "type": "AWS::S3Express::DirectoryBucket",
```

```
            "ARN": "arn:aws:s3express:us-east-2:637423581905:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--use2-az2--x-s3"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "637423581905",
    "sharedEventID": "da96b5bd-6066-4a8d-ad8d-f7f427ca7d58",
    "eventCategory": "Data"
}
```

Optimisation des performances des compartiments de répertoires

Pour optimiser les performances lorsque vous utilisez des compartiments de répertoires, nous recommandons les consignes suivantes.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques de S3 Express One Zone, consultez Bonnes pratiques pour optimiser les performances de S3 Express One Zone.

Utilisation de l'authentification basée sur les sessions

Les compartiments de répertoires prennent en charge un nouveau mécanisme d'autorisation basé sur les sessions pour authentifier et autoriser les demandes adressées à un compartiment de répertoires. Avec l'authentification basée sur les sessions, les kits AWS SDK utilisent automatiquement l'opération d'API `CreateSession` pour créer un jeton de session temporaire utilisable pour l'autorisation à faible latence des demandes de données adressées à un compartiment de répertoires.

Les kits AWS SDK utilisent l'opération d'API `CreateSession` pour demander des informations d'identification temporaires, puis créent et actualisent automatiquement des jetons pour vous, en votre nom, toutes les 5 minutes. Pour tirer parti des avantages en matière de performances des compartiments de répertoires, nous vous recommandons d'utiliser les kits AWS SDK pour lancer et gérer la demande d'API `CreateSession`. Pour plus d'informations sur ce modèle basé sur les sessions, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison zonal avec `CreateSession`.

Bonnes pratiques supplémentaires en matière de somme de contrôle S3

Les compartiments de répertoires vous offrent la possibilité de sélectionner l'algorithme de somme de contrôle utilisé pour valider vos données pendant le chargement ou le téléchargement. Vous pouvez sélectionner l'un des algorithmes de contrôle d'intégrité des données Secure Hash Algorithms (SHA) ou Cyclic Redundancy Check (CRC) suivants : CRC32, CRC32C, SHA-1 ou SHA-256. Les sommes de contrôle basées sur MD5 ne sont pas prises en charge avec la classe de stockage S3 Express One Zone.

CRC32 est la somme de contrôle par défaut utilisée par les kits SDK AWS lors de la transmission de données vers ou depuis des compartiments de répertoires. Nous recommandons d'utiliser CRC32 et CRC32C pour optimiser les performances avec les compartiments de répertoires.

Utilisation de la dernière version des kits AWS SDK et des bibliothèques CRT (Common Runtime)

Plusieurs des kits AWS SDK fournissent également les bibliothèques AWS CRT (Common Runtime) pour accélérer encore les performances des clients S3. Ces kits SDK incluent le kit AWS SDK for Java 2.x, le kit AWS SDK pour C++ et le kit AWS SDK pour Python (Boto3). Le client S3 basé sur CRT transfère des objets vers et depuis des compartiments de répertoires avec des performances et une fiabilité améliorées en utilisant automatiquement l'opération d'API de chargement partitionné et les extractions de plages d'octets pour automatiser la mise à l'échelle horizontale des connexions.

Pour obtenir les meilleures performances avec les compartiments de répertoires, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des kits AWS SDK qui incluent les bibliothèques CRT ou d'utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Développement avec des compartiments de répertoires

Une fois que vous avez créé votre compartiment de répertoires, vous pouvez immédiatement commencer des opérations de lecture et d'écriture à très faible latence. Vous pouvez communiquer avec votre compartiment de répertoires à l'aide d'une connexion de point de terminaison via un cloud privé virtuel (VPC), ou vous pouvez utiliser les opérations d'API zonales et régionales pour gérer vos objets et compartiments de répertoires. Vous pouvez travailler avec les compartiments de répertoires à l'aide des kits AWS SDK, de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) et de l'API REST Amazon S3.

Rubriques

- Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires
- Utilisation de compartiments de répertoires à l'aide de la console S3, de l'AWS CLI et des kits AWS SDK
- Opérations d'API des compartiments de répertoires

Points de terminaison d'API régionaux et zonaux des compartiments de répertoires

Pour accéder aux points de terminaison régionaux et zonaux des compartiments de répertoires depuis votre cloud privé virtuel (VPC), vous pouvez utiliser des points de terminaison de VPC de passerelle. Après avoir créé un point de terminaison de passerelle, vous pouvez l'ajouter comme cible dans votre table de routage pour le trafic destiné à compartiment depuis votre VPC. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'utilisation de points de terminaison de passerelle. Pour plus d'informations sur la manière de configurer des points de terminaison de VPC de passerelle, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires.

Les opérations d'API de niveau compartiment (plan de contrôle) sont disponibles via les points de terminaison régionaux et sont appelées opérations d'API de point de terminaison régional. `CreateBucket` et `DeleteBucket` sont des exemples d'opérations d'API de point de terminaison régional.

Vous utilisez des opérations d'API de point de terminaison zonal (niveau objet ou plan de données) pour charger et gérer vos objets. Les opérations d'API de point de terminaison zonal sont disponibles via un point de terminaison zonal. `PutObject` et `CopyObject` sont des exemples d'opérations d'API zonales.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison régionaux et zonaux pour les compartiments de répertoires dans les zones de disponibilité, consultez Points de terminaison régionaux et zonaux pour les compartiments de répertoires d'une zone de disponibilité.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison régionaux et zonaux pour les compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Concepts relatifs aux compartiments de répertoires dans les zones locales.

Utilisation de compartiments de répertoires à l'aide de la console S3, de l'AWS CLI et des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser la classe de stockage et les compartiments de répertoires S3 Express One Zone à l'aide des kits AWS SDK, de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et de l'API REST Amazon S3.

Console S3

Pour bien démarrer avec la console S3, effectuez les étapes suivantes :

- Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité
- Vidage d'un compartiment de répertoires
- Suppression d'un compartiment de répertoires

Pour un didacticiel complet, consultez Didacticiel : bien démarrer avec S3 Express One Zone.

Kits AWS SDK

S3 Express One Zone prend en charge les kits AWS SDK suivants :

- AWS SDK pour C++
- AWS SDK pour Go v2
- AWS SDK for Java 2.x
- AWS SDK pour JavaScript v3
- AWS SDK pour .NET
- AWS SDK pour PHP
- AWS SDK pour Python (Boto3)
- AWS SDK pour Ruby
- AWS SDK pour Kotlin
- Kit AWS SDK pour Rust

Lorsque vous utilisez S3 Express One Zone, nous vous recommandons d'utiliser la dernière version des kits AWS SDK. Les kits AWS SDK pris en charge pour S3 Express One Zone gèrent

l'établissement, l'actualisation et la résiliation des sessions en votre nom. Cela signifie que vous pouvez immédiatement commencer à utiliser les opérations d'API après avoir téléchargé et installé les kits AWS SDK et avoir configuré les autorisations IAM nécessaires. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

Pour en savoir plus sur les kits SDK AWS, y compris les procédures pour les télécharger et les installer, consultez Outils pour créer sur AWS.

Pour obtenir des exemples relatifs aux kits AWS SDK, consultez les rubriques suivantes :

- Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité
- Vidage d'un compartiment de répertoires
- Suppression d'un compartiment de répertoires

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour créer des compartiments de répertoires et utiliser les opérations d'API de point de terminaison régional ou zonal prises en charge pour S3 Express One Zone.

Pour commencer à utiliser AWS CLI, consultez Premiers pas avec AWS CLI dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

> **Note**
>
> Pour utiliser les compartiments de répertoires avec les commandes `aws s3` de haut niveau, mettez à jour AWS CLI vers la version la plus récente. Pour plus d'informations sur la manière d'installer et de configurer AWS CLI, consultez Installation et mise à jour de la dernière version d'AWS CLI dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour obtenir des exemples relatifs à AWS CLI, consultez les rubriques suivantes :

- Création de compartiments de répertoires dans une zone de disponibilité
- Vidage d'un compartiment de répertoires
- Suppression d'un compartiment de répertoires

Opérations d'API des compartiments de répertoires

Pour gérer les compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison régional (au niveau du compartiment, ou plan de contrôle). Pour gérer les objets dans vos compartiments de répertoires, vous pouvez utiliser les opérations d'API de point de terminaison zonal (au niveau de l'objet, ou plan de données). Pour plus d'informations, consultez Mise en réseau des compartiments de répertoires et Points de terminaison et points de terminaison de VPC de passerelle.

Opérations d'API de point de terminaison régional

Les opérations d'API de point de terminaison régional suivantes sont prises en charge par les compartiments de répertoires :

- CreateAccessPoint
- CreateBucket
- DeleteAccessPoint
- DeleteAccessPointPolicy
- DeleteAccessPointScope
- DeleteBucket
- DeleteBucketLifecycle
- DeleteBucketPolicy
- GetAccessPoint
- GetAccessPointPolicy
- GetAccessPointScope
- GetBucketLifecycleConfiguration
- GetBucketPolicy
- ListAccessPointsForDirectoryBuckets
- ListDirectoryBuckets
- ListTagsForResource
- PutAccessPointPolicy
- PutAccessPointScope
- PutBucketLifecycleConfiguration

- PutBucketPolicy
- DeleteBucketEncryption
- GetBucketEncryption
- PutBucketEncryption
- TagResource
- UntagResource

Opérations d'API de point de terminaison zonal

Les opérations d'API de point de terminaison zonal suivantes sont prises en charge par les compartiments de répertoires :

- CreateSession
- CopyObject
- DeleteObject
- DeleteObjects
- GetObject
- GetObjectAttributes
- HeadBucket
- HeadObject
- ListObjectsV2
- PutObject
- RenameObject
- AbortMultipartUpload
- CompleteMultiPartUpload
- CreateMultipartUpload
- ListMultipartUploads
- ListParts
- UploadPart
- UploadPartCopy

Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3

Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées sur des ressources, en l'occurrence des compartiments de répertoires Amazon S3. Vous pouvez baliser les compartiments de répertoires S3 lorsque vous les créez ou gérer les balises de compartiments de répertoires existants. Pour plus d'informations sur les balises, consultez Balisage pour la répartition des coûts ou le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

> **Note**
>
> L'utilisation de balises sur des compartiments de répertoires n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Méthodes courantes d'utilisation de balises avec des compartiments de répertoires

Utilisez des balises sur vos compartiments de répertoires S3 aux fins suivantes :

1. Répartition des coûts : suivez vos coûts de stockage par balise de compartiment dans AWS Billing and Cost Management. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises pour la répartition des coûts.
2. Contrôle d'accès par attributs (ABAC) : vous pouvez mettre à l'échelle les autorisations d'accès et accorder l'accès aux compartiments de répertoires S3 en fonction de leurs balises. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises pour l'ABAC.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser les mêmes balises pour la répartition des coûts et le contrôle d'accès.

ABAC pour les compartiments de répertoires S3

Les compartiment de répertoires Amazon S3 prennent en charge le contrôle d'accès par attributs (ABAC) à l'aide de balises. Utilisez des clés de condition basées sur des balises dans vos

organisations AWS, politiques IAM et stratégies de compartiment de répertoires S3. Pour les entreprises, l'ABAC d'Amazon S3 prend en charge les autorisations sur plusieurs comptes AWS.

Dans vos politiques IAM, vous pouvez contrôler l'accès aux compartiments de répertoires S3 en fonction des balises des compartiments à l'aide des clés de condition globale suivantes :

- `aws:ResourceTag/key-name`
  - Utilisez cette clé pour comparer la paire valeur-clé de balise que vous spécifiez dans la politique avec la paire valeur clé attachée à la ressource. Par exemple, vous pouvez exiger que l'accès à une ressource soit autorisé uniquement si la clé de balise `Dept` est attachée à la ressource avec la valeur `Marketing`. Pour plus d'informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux ressources AWS.
- `aws:RequestTag/key-name`
  - Utilisez cette clé pour comparer la paire clé-valeur de balise qui a été transmise dans la demande avec la paire de balises spécifiée dans la politique. Par exemple, vous pouvez vérifier que la demande comprend la clé de balise `Dept` et qu'elle a la valeur `Accounting`. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès au cours des demandes AWS. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour restreindre les paires clé-valeur de balise pouvant être transmises pendant les opérations d'API `TagResource` et `CreateBucket`.
- `aws:TagKeys`
  - Utilisez cette clé pour comparer les clés de balise d'une demande avec celles spécifiées dans la politique. Nous vous recommandons, lorsque vous utilisez des politiques pour contrôler l'accès à l'aide de balises, d'utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour définir quelles clés de balises sont autorisées. Pour des exemples de stratégies et plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès en fonction des clés de balise. Vous pouvez créer un compartiment de répertoires S3 avec des balises. Pour autoriser le balisage pendant l'opération d'API `CreateBucket`, vous devez créer une stratégie qui inclut les actions `s3express:TagResource` et `s3express:CreateBucket`. Vous pouvez ensuite utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour imposer l'utilisation de clés de balise spécifiques dans la demande `CreateBucket`.
- `s3express:BucketTag/tag-key`
  - Utilisez cette clé de condition pour accorder des autorisations à des données spécifiques dans des compartiments de répertoire à l'aide de balises. Lorsque vous accédez à un compartiment de répertoires à l'aide d'un point d'accès, cette clé de condition se réfère aux balises du compartiment de répertoires à la fois lors de l'autorisation accordée au point d'accès et au compartiments de répertoires, tandis que `aws:ResourceTag/tag-key` ne se réfère qu'aux balises de la ressource pour laquelle l'autorisation est demandée.

Exemples de stratégies ABAC pour les compartiments de répertoires

Consultez les exemples de stratégies ABAC suivants pour les compartiments de répertoires Amazon S3.

1.1 - Politique IAM permettant de créer ou de modifier des compartiments avec des balises spécifiques

Dans cette politique IAM, les utilisateurs ou les rôles dotés de cette politique ne peuvent créer des compartiments de répertoires S3 que s'ils les balisent avec la clé de balise `project` et la valeur de balise `Trinity` dans la demande de création du compartiment. Ils peuvent également ajouter ou modifier des balises sur des compartiments de répertoires S3 existants, à condition que la demande `TagResource` inclue la paire clé-valeur de balise `project:Trinity`. Cette politique n'accorde aucune autorisation de lecture, d'écriture ou de suppression sur les compartiments ou leurs objets.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateBucketWithTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:CreateBucket",
        "s3express:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/project": [
            "Trinity"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.2 - Stratégie de compartiment permettant de restreindre les opérations sur le compartiment à l'aide de balises

Dans cette stratégie de compartiment, les principaux IAM (utilisateurs et rôles) peuvent effectuer des opérations à l'aide de l'action `CreateSession` sur le compartiment uniquement si la valeur de la balise `project` du compartiment correspond à la valeur de la balise `project` du principal.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowObjectOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "111122223333"
      },
      "Action": "s3express:CreateSession",
      "Resource": "arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket--usw2-az1--x-s3",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.3 - Politique IAM permettant de modifier des balises de ressources existantes tout en maintenant la gouvernance des balises

Dans cette politique IAM, les principaux IAM (utilisateurs ou rôles) peuvent modifier les balises d'un compartiment uniquement si la valeur de la balise `project` du compartiment correspond à la valeur de la balise `project` du principal. Seules les quatre balises `project`, `environment`, `owner` et `cost-center` spécifiées dans les clés de condition `aws:TagKeys` sont autorisées pour ces compartiments de répertoires. Cela permet de renforcer la gouvernance des balises, d'empêcher les modifications non autorisées des balises et de garantir la cohérence du schéma de balisage sur l'ensemble de vos compartiments.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceTaggingRulesOnModification",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3express:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:bucket/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "project",
            "environment",
            "owner",
            "cost-center"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.4 - Utilisation de la clé de condition s3express:BucketTag

Dans cette politique IAM, l'instruction de la condition autorise l'accès aux données du compartiment uniquement si celui-ci possède la clé `Environment` et la valeur de balise `Production`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSpecificAccessPoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:accesspoint/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3express:BucketTag/Environment": "Production"
        }
      }
```

```
    }
  ]
}
```

Gestion des balises des compartiments de répertoires

Vous pouvez ajouter ou gérer des balises des compartiments de répertoires S3 à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (CLI), des kits AWS SDK ou des API S3 TagResource, UntagResource et ListTagsForResource. Pour plus d'informations, consultez :

Rubriques

- Création de compartiments de répertoires avec des balises
- Ajout d'une balise à un compartiment de répertoires
- Affichage des balises des compartiments de répertoires
- Suppression d'une balise d'un compartiment de répertoires

Création de compartiments de répertoires avec des balises

Vous pouvez baliser des compartiments de répertoires Amazon S3 lors de leur création. L'utilisation de balises sur des compartiments de répertoires n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur le balisage des compartiments de répertoires, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

Autorisations

Pour créer un compartiment de répertoires avec des balises, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- `s3express:CreateBucket`
- `s3express:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de créer un compartiments de répertoires avec des balises :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour créer le compartiment de répertoires et y ajouter une balise.
- Vérifiez votre politique utilisateur IAM pour connaître les conditions du contrôle d'accès par attributs (ABAC). Il peut vous être demandé de baliser vos compartiments de répertoires uniquement avec des clés et des valeurs de balise spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

Étapes

Vous pouvez créer un compartiment de répertoires avec des balises à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour créer un compartiment de répertoires avec des balises à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez Créer un compartiment pour créer un compartiment de répertoires.
4. Vous pouvez créer deux types de compartiments de répertoires :

   Un compartiment de répertoires dans une zone de disponibilité pour les charges de travail à hautes performances. Pour plus d'informations, consultez Charges de travail hautes performances.

   Un compartiment de répertoires dans une zone locale pour les charges de travail de résidence de données. Pour plus d'informations, consultez Charges de travail liées à la résidence des données.
5. Pour les deux types de compartiments de répertoires, sur la page Créer un compartiment, l'option Balises s'affiche lors de la création d'un compartiment de répertoires.
6. Nommez le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.
7. Choisissez Ajouter une nouvelle balise pour ouvrir l'éditeur Balises et saisissez une paire clé-valeur de balise. La clé de balise est obligatoire, mais la valeur est facultative.
8. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez à nouveau Ajouter une nouvelle balise. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur.
9. Après avoir spécifié les options de votre nouveau compartiment de répertoires, choisissez Créer un compartiment.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment créer un compartiment de répertoires avec des balises à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.BucketInfo;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.BucketType;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.CreateBucketResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DataRedundancy;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LocationInfo;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LocationType;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tag;

public class CreateBucketWithTagsExample {
    public static void createBucketWithTagsExample() {
        S3Client s3 = S3Client.builder().region(Region.US_WEST_2).build();

        CreateBucketConfiguration bucketConfiguration =
 CreateBucketConfiguration.builder()
                .location(LocationInfo.builder()
                        .type(LocationType.AVAILABILITY_ZONE)
                        .name("usw2-az1").build())
                .bucket(BucketInfo.builder()
                        .type(BucketType.DIRECTORY)
                        .dataRedundancy(DataRedundancy.SINGLE_AVAILABILITY_ZONE)
                        .build())
                .tags(Tag.builder().key("MyTagKey").value("MyTagValue").build())
                .build();

        CreateBucketRequest createBucketRequest = CreateBucketRequest.builder()
                .bucket("amzn-s3-demo-bucket--usw2-az1--x-s3--usw2-az1--x-s3")
                .createBucketConfiguration(bucketConfiguration)
                .build();

        CreateBucketResponse response = s3.createBucket(createBucketRequest);
        System.out.println("Status code (should be 200):");
```

```
        System.out.println(response.sdkHttpResponse().statusCode());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la création d'un compartiment de répertoires avec des balises, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- CreateBucket

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment créer un compartiment de répertoires avec des balises à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Lorsque vous créez un compartiment de répertoires, vous devez fournir les détails de configuration et utiliser la convention de dénomination suivante : *bucket-base-name*--*zone-id*--x-s3

Requête :

```
aws s3api create-bucket \
--bucket bucket-base-name--zone-id--x-s3 \
--create-bucket-configuration "Location={Type=AvailabilityZone,Name=zone-
id},Bucket={DataRedundancy=SingleAvailabilityZone,Type=Directory},Tags=[{Key=mykey1,Value=myval
 {Key=mykey2,Value=myvalue2}]"
```

Réponse :

```
{
  "Location": "http://bucket--use1-az4--x-s3.s3express-use1-az4.us-
east-1.amazonaws.com/"
}
```

Ajout d'une balise à un compartiment de répertoires

Vous pouvez ajouter des balises à des compartiments de répertoires Amazon S3 et modifier ces balises. L'utilisation de balises sur des compartiments de répertoires n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur le balisage des compartiments de répertoires, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

Autorisations

Pour ajouter une balise à un compartiment de répertoires, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3express:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez d'ajouter une balise à un compartiment de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour ajouter une balise à un compartiment de répertoires.
- Si vous avez essayé d'ajouter une clé de balise commençant par le préfixe réservé AWS `aws:`, modifiez la clé de balise et réessayez.

Étapes

Vous pouvez ajouter des balises à des compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter des balises à un compartiment de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.

3. Choisissez le nom du compartiment.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et choisissez Ajouter une balise.
6. La page Ajouter des balises s'ouvre. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise.
7. Si vous ajoutez une nouvelle balise portant le même nom de clé qu'une balise existante, la valeur de la nouvelle balise remplace celle de l'ancienne balise.
8. Vous pouvez également modifier les valeurs des clés existantes sur cette page.
9. Après avoir ajouté les balises, choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

L'exemple suivant montre comment ajouter des balises à un compartiment à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceResponse;

public class TagResourceExample {
    public static void tagResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();

        TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:bucket/my-
directory-bucket--usw2-az1--x-s3")
                .accountId("111122223333")
                .tags(Tag.builder().key("MyTagKey").value("MyTagValue").build())
                .build();

        TagResourceResponse response = s3Control.tagResource(tagResourceRequest);
        System.out.println("Status code (should be 204):");
        System.out.println(response.sdkHttpResponse().statusCode());
    }
```

```
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'ajout de balises à un compartiment de répertoires, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- TagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment ajouter des balises à un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control tag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3express:us-east-1:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3
 \
--tags "Key=mykey,Value=myvalue"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "EXAMPLE123456789",
      "HTTPStatusCode": 200,
      "HTTPHeaders": {
          "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
          "content-length": "0"
      },
      "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Affichage des balises des compartiments de répertoires

Vous pouvez afficher ou répertorier les balises appliquées à des compartiments de répertoires S3. Pour en savoir plus sur les balises, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

Autorisations

Pour afficher les balises appliquées à un compartiment de répertoires, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3express:ListTagsForResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de répertorier ou d'afficher les balises d'un compartiment de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour afficher ou répertorier les balises du compartiment de répertoires.

Étapes

Vous pouvez afficher les balises appliquées à des compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface(AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les balises appliquées à un compartiment de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez le nom du compartiment.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises pour afficher toutes les balises appliquées au compartiment de répertoires.

6. La section Balises affiche les balises définies par l'utilisateur par défaut. Vous pouvez sélectionner l'onglet Balises générées par AWS pour afficher les balises appliquées à votre compartiment de répertoires par les services AWS.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant comment afficher les balises appliquées à un compartiment de répertoires à l'aide des kits AWS SDK.

SDK for Java 2.x

L'exemple suivant montre comment afficher les balises d'un compartiment de répertoires à l'aide du AWS SDK for Java 2.x.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceResponse;

public class ListTagsForResourceExample {
    public static void listTagsForResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();

        ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
 ListTagsForResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:bucket/my-
directory-bucket--usw2-az1--x-s3")
                .accountId("111122223333")
                .build();

        ListTagsForResourceResponse response =
 s3Control.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
        System.out.println("Tags on my resource:");
        System.out.println(response.toString());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'affichage des balises appliquées à un compartiment de répertoires, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- ListTagsforResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment afficher les balises appliquées à un compartiment de répertoires à l'aide de l'interface de ligne de commande. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control list-tags-for-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3express:us-east-1:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3
 \
```

Réponse : balises présentes :

```
{
  "Tags": [
      {
          "Key": "MyKey1",
          "Value": "MyValue1"
      },
      {
          "Key": "MyKey2",
          "Value": "MyValue2"
      },
      {
          "Key": "MyKey3",
          "Value": "MyValue3"
      }
```

```
  ]
}
```

Réponse : aucune balise présente :

```
{
  "Tags": []
}
```

Suppression d'une balise d'un compartiment de répertoires

Vous pouvez supprimer des balises de compartiments de répertoires S3. Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées sur des ressources, en l'occurrence des compartiments de répertoires Amazon S3. Pour en savoir plus sur les balises, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

> **Note**
>
> Si vous supprimez une balise et apprenez par la suite qu'elle était utilisée pour suivre les coûts ou pour contrôler les accès, vous pouvez la rajouter au compartiment de répertoires.

Autorisations

Pour supprimer une balise d'un compartiment de répertoires, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3express:UntagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de supprimer une balise d'un compartiment de répertoires :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour supprimer une balise d'un compartiment de répertoires.

Étapes

Vous pouvez supprimer des balises de compartiments de répertoires à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer des balises d'un compartiment de répertoires à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de répertoires.
3. Choisissez le nom du compartiment.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et cochez la case en regard de la ou des balises que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Supprimer.
7. La fenêtre contextuelle Supprimer les balises définies par l'utilisateur s'affiche et vous demande de confirmer la suppression de la ou des balises que vous avez sélectionnées.
8. Choisissez Supprimer pour confirmer.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment supprimer des balises d'un compartiment de répertoires à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.UntagResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.UntagResourceResponse;

public class UntagResourceExample {
    public static void untagResourceExample() {
        S3ControlClient s3Control =
 S3ControlClient.builder().region(Region.US_WEST_2).build();
```

```
        UntagResourceRequest untagResourceRequest = UntagResourceRequest.builder()
                .resourceArn("arn:aws::s3express:us-west-2:111122223333:bucket/my-
directory-bucket--usw2-az1--x-s3")
                .accountId("111122223333")
                .tagKeys("myTagKey")
                .build();

        UntagResourceResponse response =
 s3Control.untagResource(untagResourceRequest);
        System.out.println("Status code (should be 204):");
        System.out.println(response.sdkHttpResponse().statusCode());
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la suppression de balises d'un compartiment de répertoires, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- UnTagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant vous montre comment supprimer des balises d'un compartiment de répertoires à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control untag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3express:us-east-1:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3
 \
--tag-keys "tagkey1" "tagkey2"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "EXAMPLE123456789",
    "HTTPStatusCode": 204,
    "HTTPHeaders": {
        "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
        "content-length": "0"
    },
    "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Test de résilience dans S3 Express One Zone

La classe de stockage Amazon S3 Express One Zone prend en charge les tests de résilience avec AWS Fault Injection Service (AWS FIS), un service entièrement géré permettant de réaliser des tests d'injection de pannes sur vos charges de travail AWS. Avec AWS FIS, vous pouvez simuler des interruptions de connectivité sur vos compartiments de répertoires, provoquant ainsi le dépassement du délai d'attente des opérations d'API de point de terminaison zonal (niveau de l'objet ou plan de données), comme lors de la perturbation d'une zone de disponibilité.

Ces expériences vous permettent de :

- vérifier que vos systèmes de surveillance peuvent détecter les problèmes d'accès S3 Express One Zone ;
- tester et renforcer les processus de récupération ;
- vérifier que les mécanismes de basculement des applications fonctionnent comme prévu ;
- vous assurer que le délai de récupération de vos applications est conforme aux objectifs de niveau de service (SLO) et aux contrats de niveau de service (SLA).

En testant la réponse de votre application à des simulations de perturbations, vous pouvez mieux vous préparer à l'éventualité peu probable d'une véritable panne de votre zone de disponibilité qui affecterait l'accès à vos données dans S3 Express One Zone.

Fonctionnement

Le test utilise l'action `aws:network:disrupt-connectivity` dont la portée est définie sur `S3 Express`. Cette action perturbe la connectivité réseau aux points de terminaison S3 Express One Zone, ce qui entraîne l'expiration des demandes adressées aux compartiments de répertoires.

Vous pouvez cibler les sous-réseaux sur lesquels vos applications s'exécutent ou les points de terminaison d'un VPC de passerelle utilisés pour accéder à S3 Express One Zone. Pour plus d'informations, consultez Disponibilité des zones de disponibilité : coupure de courant dans le Guide de l'utilisateur AWS Fault Injection Service.

Pour tester la résilience des applications qui stockent des données dans S3 Express One Zone, consultez Simulation d'un événement de connectivité dans le Guide de l'utilisateur AWS Fault Injection Service.

Considérations et restrictions

Tenez compte des considérations et limitations suivantes qui perturbent la connectivité de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone :

Considérations

- Autorisations IAM : pour utiliser AWS FIS avec S3 Express One Zone, vous devez configurer un rôle IAM avec les autorisations appropriées. Pour plus d'informations sur les rôles AWS FIS, consultez Création d'un rôle IAM pour AWS FIS dans le Guide de l'utilisateur AWS Fault Injection Service. Nous recommandons de limiter ces autorisations aux seules ressources nécessaires.
- Résolution cible : les cibles sont résolues au début de l'expérience. Si un sous-réseau cible ou un point de terminaison d'un VPC de passerelle est supprimé au cours de l'expérience, celle-ci échoue.
- Impact sur les ressources partagées : si plusieurs applications partagent les mêmes sous-réseaux ou points de terminaison d'un VPC de passerelle, tout le trafic vers S3 Express One Zone en provenance de ces applications est affecté au cours de l'expérience.
- Comportement de la restauration : à la fin de l'action AWS FIS, la connectivité est automatiquement rétablie et les demandes reprennent leur fonctionnement normal sans intervention manuelle.
- Conditions d'arrêt : configurez des alarmes CloudWatch appropriées comme conditions d'arrêt afin de mettre fin automatiquement aux expériences en cas d'impact inattendu.

Limites

- Sélection de la cible : vous ne pouvez pas cibler de compartiments de répertoires S3 spécifiques. L'action affecte tous les compartiments de répertoires accessibles via les composants réseau ciblés.
- Nombre maximal de cibles : vous pouvez cibler un nombre maximal de sous-réseaux par action AWS FIS. Pour plus d'informations, consultez Quotas de service pour AWS Fault Injection Service dans le Guide de l'utilisateur AWS FIS.
- Méthodes d'accès : l'action AWS FIS affecte uniquement les demandes effectuées via Internet ou des points de terminaison d'un cloud privé virtuel (VPC) de passerelle. Les demandes provenant de points de terminaison d'un VPC d'interface (AWS PrivateLink) ne sont pas prises en charge.
- Disponibilité régionale : cette fonctionnalité n'est disponible que dans les régions AWS où S3 Express One Zone est pris en charge.

Utilisation d'Amazon S3 Tables et des compartiments de tables

Amazon S3 Tables fournit un stockage S3 optimisé pour les charges de travail d'analytique, avec des fonctionnalités conçues pour améliorer en permanence les performances des requêtes et réduire les coûts de stockage des tables. La solution S3 Tables est spécialement conçue pour stocker des données tabulaires, telles que des transactions d'achat quotidiennes, des données de capteur diffusées en continu ou des impressions publicitaires. Les données tabulaires représentent des données en colonnes et en lignes, comme dans une table de base de données.

Les données figurant dans S3 Tables sont stockées dans un nouveau type de compartiment : un compartiment de tables, qui stocke les tables en tant que sous-ressources. Les compartiments de tables prennent en charge le stockage des tables au format Apache Iceberg. À l'aide d'instructions SQL standard, vous pouvez interroger vos tables à l'aide de moteurs de requête prenant en charge Iceberg, tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift et Apache Spark.

Rubriques

- Fonctionnalités de S3 Tables
- Services connexes
- Didacticiel : Premiers pas avec S3 Tables
- Compartiments de tables
- Maintenance de S3 Tables
- Espaces de noms de tables
- Tables dans des compartiments de table S3
- Accès aux données des tables
- Points de terminaison, Régions AWS et quotas de service S3 Tables
- Envoi de demandes à S3 Tables via IPv6
- Sécurité pour S3 Tables
- Journalisation et surveillance pour S3 Tables

Fonctionnalités de S3 Tables

Stockage spécialement conçu pour les tables

Les compartiments de tables S3 sont spécialement conçus pour les tables. Les compartiments de table offrent un plus grand nombre de transactions par seconde (TPS) et un meilleur débit de requêtes par rapport aux tables autogérées dans les compartiments S3 à usage général. Les compartiments de tables offrent les mêmes durabilité, disponibilité et capacité de mise à l'échelle que les autres types de compartiments Amazon S3.

Prise en charge intégrée d Apache Iceberg

Les tables figurant dans vos compartiments de tables sont stockées au format Apache Iceberg. Vous pouvez interroger ces tables à l'aide du langage SQL standard dans les moteurs de requête qui prennent en charge Iceberg. Iceberg possède diverses fonctionnalités permettant d'optimiser les performances des requêtes, notamment l'évolution des schémas et des partitions.

Avec Iceberg, vous pouvez ainsi modifier la façon dont vos données sont organisées afin qu'elles puissent évoluer dans le temps sans que vous ayez à réécrire vos requêtes ou à reconstruire vos structures de données. Iceberg est conçu pour garantir la cohérence et la fiabilité des données grâce à sa prise en charge des transactions. Pour vous aider à corriger des problèmes ou à effectuer des requêtes d'historique, vous pouvez suivre l'évolution des données dans le temps et les restaurer à des versions antérieures.

Optimisation des tables automatisée

Pour optimiser vos tables pour les requêtes, S3 effectue en permanence des opérations de maintenance automatiques, telles que le compactage, la gestion des instantanés et la suppression des fichiers non référencés. Ces opérations améliorent les performances des tables en compactant de petits objets dans des fichiers moins nombreux et plus volumineux. Les opérations de maintenance réduisent également vos coûts de stockage en nettoyant les objets non utilisés. Cette maintenance automatique simplifie l'exploitation des lacs de données à grande échelle en réduisant le besoin de maintenance manuelle des tables. Pour chaque table et compartiment de tables, vous pouvez personnaliser les configurations de maintenance.

Gestion des accès et sécurité

Vous pouvez gérer l'accès à la fois aux compartiments de tables et aux tables individuelles à l'aide d'AWS Identity and Access Management (IAM) et des politiques de contrôle des services dans AWS Organizations. S3 Tables utilise un espace de noms de service différent de celui

d'Amazon S3 : l'espace de noms s3tables. Par conséquent, vous pouvez concevoir des politiques spécifiques pour le service S3 Tables et ses ressources. Vous pouvez concevoir des politiques pour accorder l'accès à des tables individuelles, à toutes les tables d'un espace de noms de tables ou à des compartiments de tables entiers. Tous les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 sont toujours activés pour les compartiments de tables et ne peuvent pas être désactivés.

Intégration avec les services d'analytique AWS

Vous pouvez intégrer automatiquement vos compartiments de table Amazon S3 avec Amazon SageMaker Lakehouse via la console S3. Cette intégration permet aux services d'analytique AWS de découvrir et d'accéder automatiquement aux données de vos tables via le AWS Glue Data Catalog. Après l'intégration, vous pouvez utiliser les tables à l'aide de services d'analytique tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift, Quick Suite, etc. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'intégration, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

Services connexes

Vous pouvez utiliser les services Services AWS suivants avec S3 Tables pour prendre en charge vos applications d'analytique spécifiques.

- Amazon Athena : Athena est un service de requête interactif qui permet d'analyser les données directement dans Amazon S3 à l'aide du langage SQL standard. Vous pouvez également utiliser Athena pour exécuter de façon interactive l'analytique des données à l'aide d'Apache Spark sans avoir à planifier, configurer ni gérer de ressources. Lorsque vous exécutez des applications Apache Spark sur Athena, vous soumettez du code Spark pour traitement et recevez directement les résultats.
- AWS Glue : AWS Glue est un service d'intégration de données sans serveur qui permet la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données de plusieurs sources. Vous pouvez utiliser AWS Glue pour des tâches d'analytique, le machine learning (ML) et le développement d'applications. AWS Glue inclut également des outils supplémentaires de productivité et d'exploitation des données pour la création, l'exécution de tâches et la mise en œuvre de flux de travail.
- Amazon EMR : Amazon EMR est une plateforme de cluster gérée qui simplifie l'exécution des infrastructures de big data, telles qu'Apache Hadoop et Apache Spark, sur AWS pour traiter et analyser de grandes quantités de données.

- Amazon Redshift : Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données d'une capacité de plusieurs pétaoctets dans le cloud. Amazon Redshift sans serveur vous permet d'accéder aux données et de les analyser sans toutes les configurations d'un entrepôt de données provisionné. Les ressources sont automatiquement provisionnées et la capacité de l'entrepôt des données est intelligemment mise à l'échelle afin d'offrir des performances rapides, même pour les charges de travail les plus exigeantes et les plus imprévisibles. Vous ne payez pas de frais lorsque l'entrepôt des données est inactif, vous ne payez donc que ce que vous utilisez. Vous pouvez charger des données et commencer à effectuer des requêtes immédiatement dans l'éditeur de requête Amazon Redshift v2 ou dans votre outil d'informatique décisionnelle (BI) préféré.
- Quick Suite : Quick Suite est un service rapide d'analytique d'entreprise conçu pour créer des visualisations, effectuer des analyses ad hoc et dégager rapidement des informations exploitables de vos données. Quick Suite détecte de manière fluide les sources de données AWS et offre des performances de requête rapides et réactives en utilisant son moteur de calcul en mémoire parallèle ultra-rapide (SPICE) Quick Suite.
- AWS Lake Formation : Lake Formation est un service géré qui facilite le processus pour la configuration, la sécurisation et la gestion de vos lacs de données. Lake Formation vous aide à détecter vos sources de données, puis à cataloguer, nettoyer et transformer les données. Avec Lake Formation, vous pouvez gérer un contrôle d'accès précis des données de vos lacs de données sur Amazon S3 et de leurs métadonnées dans le AWS Glue Data Catalog.

Didacticiel : Premiers pas avec S3 Tables

Dans ce didacticiel, vous créez un compartiment de tables et intégrez les compartiments de tables de votre région avec les services d'analytique AWS. Vous allez ensuite utiliser l'AWS CLI pour créer votre premier espace de noms et votre première table dans le compartiment de table. Ensuite, vous utilisez AWS Lake Formation pour accorder une autorisation sur votre table, afin de pouvoir commencer à interroger votre table avec Athena.

> **Tip**
>
> Si vous migrez des données tabulaires de compartiments à usage général vers des compartiments de table, la bibliothèque de solutions AWS propose une solution guidée pour vous aider. Cette solution automatise le déplacement des tables Apache Iceberg et Apache Hive enregistrées dans le AWS Glue Data Catalog et stockées dans des compartiments à usage général vers des compartiments de table en utilisant AWS Step Functions Amazon EMR avec Apache Spark. Pour plus d'informations, consultez Instructions relatives à la

migration de données tabulaires d'Amazon S3 vers S3 Tables dans la bibliothèque de solutions AWS.

Rubriques

- Étape 1 : création d'un compartiment de table et intégration avec les services d'analytique AWS
- Étape 2 : créer un espace de noms de tables et une table
- (Facultatif) Étape 3 : octroi des autorisations Lake Formation sur votre table
- Étape 4 : interroger des données avec SQL dans Athena

Étape 1 : création d'un compartiment de table et intégration avec les services d'analytique AWS

Dans cette étape, vous utilisez la console Amazon S3 pour créer votre premier compartiment de table. Pour découvrir d'autres méthodes de création d'un compartiment de tables, consultez Création d'un compartiment de tables.

> **Note**
>
> Par défaut, la console Amazon S3 intègre automatiquement vos compartiments de table à Amazon SageMaker Lakehouse, ce qui permet aux services d'analytique AWS de découvrir et d'accéder automatiquement à vos données de S3 Tables. Si vous créez votre premier compartiment de table par programmation à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST, vous devez effectuer manuellement l'intégration avec les services d'analytique AWS. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer le compartiment de table.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
4. Choisissez Créer un compartiment de tables.

5. Sous Configuration générale, saisissez un nom pour votre compartiment de table.

   Le nom du compartiment de table doit présenter les caractéristiques suivantes :

   - Il doit être unique pour votre Compte AWS dans la région actuelle.
   - Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
   - Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.

   Une fois le compartiment de table créé, vous ne pouvez pas changer son nom. Le Compte AWS qui crée le compartiment en est le propriétaire. Pour plus d'informations sur la dénomination des compartiments de table, consultez Règles de dénomination des compartiments de tables.
6. Dans la section Intégration aux services d'analytique AWS, assurez-vous que la case Activer l'intégration est cochée.

   Si Activer l'intégration est sélectionnée lorsque vous créez votre premier compartiment de table à l'aide de la console, Amazon S3 tente d'intégrer automatiquement votre compartiment de table aux services d'analytique AWS. Cette intégration vous permet d'utiliser les services d'analytique AWS pour accéder à toutes les tables dans la région actuelle. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.
7. Choisissez Créer un compartiment.

Étape 2 : créer un espace de noms de tables et une table

Pour cette étape, vous créez un espace de noms dans votre compartiment de table, puis créez une nouvelle table sous cet espace de noms. Vous pouvez créer un espace de noms de tables et une table en utilisant la console ou l'AWS CLI.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez des tables, assurez-vous d'utiliser toutes les lettres minuscules dans les noms et les définitions de tables. Par exemple, assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules. Si le nom ou la définition de votre table contient des majuscules, la table n'est pas prise en charge par AWS Lake Formation ou par le AWS Glue Data Catalog. Dans ce cas, votre table ne sera pas visible par les services d'analytique

AWS tels qu'Amazon Athena, même si vos compartiments de table sont intégrés aux services d'analytique AWS.
Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête SELECT dans Athena : « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. »

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise la console Amazon S3 pour créer un espace de noms et une table avec Amazon Athena.

Pour créer un espace de noms de tables et une table

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment de table dans lequel vous souhaitez créer une table.
4. Sur la page des détails du compartiment de table, choisissez Créer une table avec Athena.
5. Dans la boîte de dialogue Créer une table avec Athena, choisissez Créer un espace de noms, puis saisissez un nom dans le champ Nom de l'espace de noms. Les noms des espaces de noms doivent comporter de 1 à 255 caractères et être uniques dans le compartiment de table. Les caractères valides sont : a-z, A-Z, 0-9 et le trait d'union (_). Les traits de soulignement ne sont pas autorisés au début des noms d'espaces de noms.
6. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
7. Choisissez Créer une table avec Athena.
8. La console Amazon Athena s'ouvre et l'éditeur de requêtes Athena apparaît. L'éditeur de requêtes contient un exemple de requête que vous pouvez utiliser pour créer une table. Modifiez la requête pour spécifier le nom de la table et les colonnes que vous souhaitez attribuer à la table.
9. Lorsque vous avez terminé de modifier la requête, choisissez Exécuter pour créer votre table.

Si la création de votre table a réussi, le nom de votre nouvelle table apparaît dans la liste des tables d'Athena. Lorsque vous revenez à la console Amazon S3, votre nouvelle table apparaît dans la liste Tables de la page de détails de votre compartiment de table une fois que vous avez actualisé la liste.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes d'AWS CLI suivants afin de créer un espace de noms dans votre compartiment de table, puis de créer une nouvelle table avec un schéma sous cet espace de noms, remplacez les valeurs *`user input placeholder`* par les vôtres.

Prérequis

- Associez ensuite la politique `AmazonS3TablesFullAccess` à votre identité.
- Installez l'AWS CLI version 2.23.10 ou supérieure. Pour plus d'informations, consultez Installation ou mise à jour de la version la plus récente de l'AWS CLI (langue française non garantie) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

1. Créez un nouvel espace de noms dans votre compartiment de table en exécutant la commande suivante :

```
aws s3tables create-namespace \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket \
--namespace my_namespace
```

   - Vérifiez que votre espace de noms a été créé avec succès en exécutant la commande suivante :

```
aws s3tables list-namespaces \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket
```

2. Créez une nouvelle table avec un schéma de table en exécutant la commande suivante :

```
aws s3tables create-table --cli-input-json file://mytabledefinition.json
```

   Pour le fichier `mytabledefinition.json`, utilisez l'exemple de définition de table suivant :

```
{
```

```
    "tableBucketARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket",
    "namespace": "my_namespace",
    "name": "my_table",
    "format": "ICEBERG",
    "metadata": {
        "iceberg": {
            "schema": {
                "fields": [
                     {"name": "id", "type": "int","required": true},
                     {"name": "name", "type": "string"},
                     {"name": "value", "type": "int"}
                ]
            }
        }
    }
}
```

(Facultatif) Étape 3 : octroi des autorisations Lake Formation sur votre table

Pour cette étape, vous accordez des autorisations Lake Formation sur votre nouvelle table à d'autres principaux IAM. Ces autorisations permettent à des principaux autres que vous d'accéder aux ressources de compartiments de table à l'aide d'Athena et d'autres services d'analytique AWS. Pour plus d'informations, consultez Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données. Si vous êtes le seul utilisateur à accéder à vos tables, vous pouvez ignorer cette étape.

1. Ouvrez la console AWS Lake Formation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ et connectez-vous en tant qu'administrateur du lac de données. Pour plus d'informations sur la manière de créer un administrateur de lac de données, consultez Création d'un administrateur de lac de données.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Autorisations de données, puis Accorder.
3. Sur la page Accorder des autorisations, sous Principaux, choisissez Utilisateurs et rôles IAM, puis choisissez l'utilisateur ou le rôle IAM que vous souhaitez autoriser à exécuter des requêtes sur votre table.
4. Sous Balises LF ou ressources de catalogue, choisissez Ressources de catalogue de données nommées.

5. Procédez de l'une des manières suivantes, selon que vous souhaitez accorder l'accès à toutes les tables de votre compte ou uniquement aux ressources du compartiment de table que vous avez créé :

   - Pour Catalogues, choisissez le sous-catalogue que vous avez créé lorsque vous avez intégré votre compartiment de table. Par exemple, *111122223333*`:s3tablescatalog`.
   - Pour Catalogues, choisissez le sous-catalogue de votre compartiment de table. Par exemple, *111122223333*`:s3tablescatalog/`*amzn-s3-demo-table-bucket*.

6. (Facultatif) Si vous avez choisi le sous-catalogue pour votre compartiment de table, effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux :

   - Pour Bases de données, choisissez l'espace de noms de compartiments de table que vous avez créé.
   - Pour Tables, choisissez la table que vous avez créée dans votre compartiment de table, ou choisissez Toutes les tables.

7. Selon que vous avez choisi un catalogue ou un sous-catalogue et selon que vous avez ensuite choisi une base de données ou une table, vous pouvez définir des autorisations au niveau du catalogue, de la base de données ou de la table. Pour plus d'informations sur les autorisations Lake Formation, consultez Gestion des autorisations Lake Formation dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

   Effectuez l'une des actions suivantes :

   - Pour Autorisations de catalogue, choisissez Super pour accorder à l'autre principal toutes les autorisations sur votre catalogue, ou choisissez des autorisations plus détaillées, telles que Décrire.
   - Pour Autorisations de base de données, vous ne pouvez pas choisir Super pour accorder à l'autre principal toutes les autorisations sur votre base de données. Choisissez plutôt des autorisations plus détaillées, telles que Décrire.
   - Pour Autorisations de table, choisissez Super pour accorder à l'autre principal toutes les autorisations sur votre table, ou choisissez des autorisations plus détaillées, telles que Sélectionner ou Décrire.

   > **Note**
   >
   > Lorsque vous accordez des autorisations Lake Formation sur une ressource du catalogue de données à un compte externe ou directement à un principal IAM d'un autre compte, Lake Formation utilise le service AWS Resource Access

Manager (AWS RAM) pour partager la ressource. Si le compte du bénéficiaire appartient à la même organisation que le compte du concédant, la ressource partagée est immédiatement accessible au bénéficiaire. Si le compte du bénéficiaire n'appartient pas à la même organisation, AWS RAM envoie une invitation au compte du bénéficiaire pour qu'il accepte ou rejette l'octroi de ressources. Ensuite, pour rendre la ressource partagée disponible, l'administrateur du lac de données du compte bénéficiaire doit utiliser la console AWS RAM ou l'AWS CLI pour accepter l'invitation. Pour plus d'informations sur le partage de données entre comptes, consultez Partage de données entre comptes dans Lake Formation dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

8. Choisissez Accorder.

Étape 4 : interroger des données avec SQL dans Athena

Vous pouvez interroger votre table avec SQL dans Athena. Athena prend en charge les requêtes en langage de définition de données (DDL), en langage de manipulation de données (DML) et en langage de requête de données (DQL) pour S3 Tables.

Vous pouvez accéder à la requête Athena depuis la console Amazon S3 ou via la console Amazon Athena.

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise la console Amazon S3 pour accéder à l'éditeur de requêtes Athena afin que vous puissiez interroger une table avec Amazon Athena.

Pour interroger une table

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment qui contient la table que vous souhaitez interroger.
4. Dans la page des détails du compartiment, choisissez le bouton radio en regard du nom de la table que vous souhaitez interroger.
5. Choisissez Interroger une table avec Athena.

6. La console Amazon Athena s'ouvre et l'éditeur de requêtes Athena apparaît avec un exemple de requête SELECT chargé pour vous. Modifiez cette requête en fonction de votre cas d'utilisation.
7. Pour exécuter la requête, choisissez ensuite Run (Exécuter).

Utilisation de la console Amazon Athena

Pour interroger une table

1. Ouvrez la console Athena à l'adresse https://console.aws.amazon.com/athena/.
2. Interrogez votre table. Voici un exemple de requête que vous pouvez modifier. Veillez à remplacer les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
SELECT * FROM "s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-bucket"."my_namespace"."my_table"
 LIMIT 10
```

3. Pour exécuter la requête, choisissez ensuite Run (Exécuter).

Compartiments de tables

Les compartiments de tables Amazon S3 sont un type de compartiment S3 que vous pouvez utiliser pour créer et stocker des tables en tant que ressources S3. Les compartiments de tables permettent de stocker les données tabulaires et les métadonnées sous forme d'objets qui peuvent être utilisés dans les charges de travail d'analytique. S3 effectue automatiquement la maintenance de vos compartiments de tables afin de réduire les coûts de stockage de vos tables. Pour plus d'informations, consultez Maintenance de S3 Tables.

Pour interagir avec les tables stockées dans vos compartiments de tables, vous pouvez intégrer ces derniers avec des applications d'analytique prenant en charge Apache Iceberg. Les compartiments de tables s'intègrent avec les services d'analytique AWS via le AWS Glue Data Catalog. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS. Vous pouvez également interagir avec vos tables à l'aide de moteurs de requête open source utilisant le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. Pour plus d'informations, consultez Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables.

Chaque compartiment de tables possède un Amazon Resource Name (ARN) unique et une politique de ressources qui lui est attachée. Les ARN des compartiments de tables suivent le format :

```
arn:aws:s3tables:Region:OwnerAccountID:bucket/bucket-name
```

Tous les compartiments de table et toutes les tables sont privés et ne peuvent pas être rendus publics. Ces ressources sont accessibles uniquement par les utilisateurs auxquels l'accès a été accordé explicitement. Pour accorder l'accès, vous pouvez utiliser des politiques basées sur les ressources IAM pour les compartiments de tables et les tables, et des politiques basées sur l'identité IAM pour les utilisateurs et les rôles.

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 compartiments de table par Région AWS dans un Compte AWS. Pour demander une augmentation de quota pour les compartiments de tables ou les tables, contactez Support.

Types de compartiments de table

Amazon S3 prend en charge les types de compartiment de table suivants :

Compartiments de table gérés par le client

Les compartiments de table gérés par le client sont des ressources permettant de stocker Amazon S3 Tables créés et gérés par les clients. Vous créez ces compartiments de manière explicite, vous choisissez leurs noms et vous gardez le contrôle total sur les tables et les espaces de noms qu'ils contiennent. Pour les compartiments de table gérés par le client, vous pouvez créer, supprimer, définir un chiffrement par défaut personnalisé ou configurer les options de maintenance selon vos besoins.

Compartiments de table gérés par AWS

Les compartiments de table gérés par AWS sont des ressources gérées par AWS qui stockent automatiquement les tables créées par les services AWS, telles que l'inventaire en temps réel et les tables de journal créées par S3 Metadata. Ces compartiments fournissent un emplacement centralisé pour toutes les tables générées par le système. Ces compartiments suivent une convention de dénomination standard, utilisent un espace de noms standard pour toutes les tables et ont des configurations de maintenance et de chiffrement par défaut prédéfinies que S3 modifie en votre nom. Vous disposez d'un accès en lecture seule pour interroger les données, pendant qu'AWS gère toutes les opérations de création, de mise à jour et de maintenance des tables. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments de table gérés par AWS.

Il existe plusieurs types de compartiments Amazon S3. Avant de créer un compartiment, assurez-vous de choisir le type de compartiment qui correspond le mieux à votre application et à vos

exigences de performances. Pour plus d'informations sur les différents types de compartiment et les cas d'utilisation appropriés pour chacun, consultez Compartiments.

Rubriques

- Règles de dénomination des compartiments de tables, des tables et des espaces de noms Amazon S3
- Création d'un compartiment de tables
- Suppression d'un compartiment de tables
- Affichage des détails d'un compartiment de tables Amazon S3
- Gestion des politiques de compartiments de tables
- Utilisation de compartiments de table gérés par AWS

Règles de dénomination des compartiments de tables, des tables et des espaces de noms Amazon S3

Lorsque vous créez un compartiment de tables, vous choisissez un nom de compartiment et une Région AWS. Le nom doit être unique pour votre compte dans la région choisie. Une fois que vous avez créé un compartiment de table, vous ne pouvez pas modifier son nom ni sa région. Les noms des compartiments de tables doivent suivre des règles de dénomination spécifiques. Pour plus d'informations sur les règles de dénomination des compartiments de tables, ainsi que des tables et des espaces de noms qu'ils contiennent, consultez la rubrique suivante.

Rubriques

- Règles de dénomination des compartiments de tables
- Règles de dénomination des tables et des espaces de noms

Règles de dénomination des compartiments de tables

Lorsque vous créez des compartiments de tables Amazon S3, vous spécifiez un nom de compartiment de tables. Comme les autres types de compartiments, les compartiments de tables ne peuvent pas être renommés. Contrairement aux autres types de compartiments, les compartiments de table ne figurent pas dans un espace de noms global, de sorte que chaque nom de compartiment de votre compte doit seulement être unique dans votre région AWS actuelle.

Pour connaître les règles de dénomination des compartiments à usage général, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général. Pour les règles de dénomination des compartiments de répertoires, consultez Règles de dénomination des compartiments de répertoires.

Les règles de dénomination suivantes s'appliquent pour les compartiments de tables.

- Les noms de compartiment peuvent comporter entre 3 et 63 caractères.
- Les noms de compartiment doivent être composés uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
- Les noms de compartiment doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Les noms de compartiment ne doivent pas contenir de traits de soulignement (_) ni de points (.).
- Les noms de compartiment ne doivent pas commencer par l'un des préfixes suivants :
  - `xn--`
  - `sthree-`
  - `amzn-s3-demo-`
  - `aws`
- Les noms de compartiment ne doivent pas se terminer par l'un des suffixes réservés suivants :
  - `-s3alias`
  - `--ol-s3`
  - `--x-s3`
  - `--table-s3`

Règles de dénomination des tables et des espaces de noms

Les règles de dénomination suivantes s'appliquent aux tables et aux espaces de noms figurant dans des compartiments de table :

- Les noms doivent comporter entre 1 et 255 caractères.
- Les noms ne peuvent être composés que de lettres minuscules, de chiffres et de traits de soulignement (_).
- Les noms doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Les noms ne doivent pas contenir de traits d'union (-) ni de points (.).
- Le nom d'une table doit être unique au sein d'un espace de noms.

- Un espace de noms doit être unique dans un compartiment de tables.
- Les espaces de noms ne doivent pas commencer par le préfixe réservé `aws`.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez des tables, assurez-vous d'utiliser toutes les lettres minuscules dans les noms et les définitions de tables. Par exemple, assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules. Si le nom ou la définition de votre table contient des majuscules, la table n'est pas prise en charge par AWS Lake Formation ou par le AWS Glue Data Catalog. Dans ce cas, votre table ne sera pas visible par les services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, même si vos compartiments de table sont intégrés aux services d'analytique AWS.
>
> Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête `SELECT` dans Athena : « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. »

Création d'un compartiment de tables

Les compartiments de tables Amazon S3 sont un type de compartiment S3 que vous pouvez utiliser pour créer et stocker des tables en tant que ressources S3. Pour commencer à utiliser S3 Tables, vous devez créer un compartiment de tables dans lequel stocker et gérer les tables. Lorsque vous créez un compartiment de table, vous devez choisir un nom de compartiment et une Région AWS. Le nom de compartiment de table doit être unique pour votre compte dans la région choisie. Une fois que vous avez créé un compartiment de table, vous ne pouvez pas modifier son nom ni sa région. Pour obtenir des informations sur la dénomination des compartiment de tables, consultez Règles de dénomination des compartiments de tables, des tables et des espaces de noms Amazon S3.

Les compartiment de tables possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant :

```
arn:aws:s3tables:region:owner-account-id:bucket/bucket-name
```

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 compartiments de table par région dans un Compte AWS. Pour demander une augmentation de quota pour les compartiments de tables ou les tables, contactez Support.

Lorsque vous créez un compartiment de table, vous pouvez spécifier le type de chiffrement qui sera utilisé pour chiffrer les tables que vous créez dans ce compartiment. Pour plus d'informations sur les options de chiffrement du compartiment, consultez the section called "Chiffrement".

Prérequis à la création de compartiments de table

Pour créer un compartiment de table, effectuez d'abord les tâches suivantes :

- Assurez-vous que vous disposez d'autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) pour `s3tables:CreateTableBucket`.

> **Note**
>
> Si vous choisissez SSE-KMS comme type de chiffrement par défaut, vous devez disposer d'autorisations et d'autorisations pour `s3tables:PutTableBucketEncryption` et `DescribeKey` pour la clé AWS KMS choisie. En outre, la clé AWS KMS que vous utilisez doit autoriser S3 Tables à effectuer la maintenance automatique des tables. Pour plus d'informations, consultez Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables.

Pour créer un compartiment de table, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, les API REST Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
4. Choisissez Créer un compartiment de tables pour ouvrir la page Créer un compartiment de tables.
5. Sous Propriétés, entrez un nom pour votre compartiment de tables.

   Le nom du compartiment de table doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Il doit être unique pour votre compte dans la région actuelle.
- Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
- Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-).
- Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.

Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom. Le Compte AWS qui crée le compartiment en est le propriétaire. Pour obtenir des informations sur la dénomination des compartiment de tables, consultez Règles de dénomination des compartiments de tables, des tables et des espaces de noms Amazon S3.

6. Si vous souhaitez intégrer vos compartiments de table avec les services d'analytique AWS, veillez à ce que l'option Activer l'intégration soit sélectionnée sous Intégration aux services d'analytique AWS.

> **Note**
>
> Lorsque vous créez votre premier compartiment de table à l'aide de la console avec l'option Activer l'intégration sélectionnée, Amazon S3 tente d'intégrer automatiquement votre compartiment de table aux services d'analytique AWS. Cette intégration vous permet d'utiliser les services d'analytique AWS pour interroger toutes les tables dans la région actuelle. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

7. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

   - Chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3)
   - Chiffrement côté serveur avec une clé AWS Key Management Service (SSE-KMS)

   Pour plus d'informations sur les options de chiffrement des données de table, consultez Protection des données des tables S3 grâce au chiffrement.

8. Choisissez Créer un compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un compartiment de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables create-table-bucket \
    --region us-east-2 \
    --name amzn-s3-demo-bucket1
```

Par défaut, les compartiments de table S3 utilisent SSE-S3 comme paramètre de chiffrement par défaut, mais vous pouvez utiliser le paramètre facultatif `--encryption-configuration` pour spécifier un autre type de chiffrement. Les exemples suivants montrent comment créer un compartiment qui utilise le chiffrement SSE-KMS. Pour plus d'informations sur les paramètres de chiffrement pour les compartiments de table, consultez Protection des données des tables S3 grâce au chiffrement.

```
aws s3tables create-table-bucket \
    --region us-east-2 \
    --name amzn-s3-demo-bucket1
    --encryption-configuration '{
                    "sseAlgorithm": "aws:kms",
                    "kmsKeyArn":
 "arn:aws:kms:Region:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" }'
```

Suppression d'un compartiment de tables

Vous pouvez utiliser les API Amazon S3, l'AWS Command Line Interface ou les kits AWS SDK pour supprimer un compartiment de tables. Avant de supprimer un compartiment de table, vous devez supprimer tous les espaces de noms et toutes les tables qu'il contient.

> **Important**
>
> Lorsque vous supprimez un compartiment de table, vous devez connaître les points suivants :
>
> - La suppression du compartiment est permanente et ne peut pas être annulée.
> - Toutes les données et configurations associées au compartiment sont définitivement perdues.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer un compartiment de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables delete-table-bucket \
    --region us-east-2 \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1
```

Affichage des détails d'un compartiment de tables Amazon S3

Vous pouvez visualiser les détails généraux d'un compartiment de table Amazon S3, tels que le propriétaire et le type de compartiment, dans la console ou par programmation. Vous pouvez afficher les paramètres de chiffrement par défaut et les paramètres de maintenance par programmation à l'aide de l'API REST S3 Tables, de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK.

Affichage des détails d'un compartiment de table

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur un compartiment de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-bucket --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sélectionnez votre compartiment de table.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.

Affichage des paramètres de chiffrement des compartiment de table

Pour plus d'informations sur le chiffrement du compartiment de table, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur un compartiment de table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-bucket-encryption --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket
```

Affichage des configurations de maintenance de compartiment de table

Pour en savoir plus sur les paramètres de maintenance, consultez Maintenance des compartiments de table

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur un compartiment de table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-bucket-maintenance-configuration --table-bucket-arn
 arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket
```

Gestion des politiques de compartiments de tables

Vous pouvez ajouter, supprimer, mettre à jour et consulter les stratégies de compartiment pour les compartiments de table Amazon S3 à l'aide de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. Pour plus d'informations sur les actions AWS Identity and Access Management (IAM) et les clés de condition prises en charge pour Amazon S3 Tables, consultez Gestion des accès pour S3 Tables. Pour voir des exemples de politiques de

compartiments pour les compartiments de tables, consultez Politiques basées sur les ressources pour S3 Tables.

> **Note**
>
> La stratégie de compartiment de table permet d'accéder aux tables stockées dans le compartiment. Les stratégies de compartiment de table ne s'appliquent pas aux tables détenues par d'autres comptes.

Ajout d'une politique de compartiment de tables

Pour ajouter une politique de compartiment à un compartiment de tables, utilisez l'exemple AWS CLI suivant.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer une politique de compartiment de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser ces commandes, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3tables put-table-bucket-policy \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1  \
    --resource-policy your-policy-JSON
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table pour lequel vous souhaitez ajouter une stratégie.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Stratégie de compartiment de table, choisissez Modifier.
6. Dans l'éditeur de stratégie, saisissez le JSON de stratégie.
7. (Facultatif) Choisissez Exemples de stratégies pour voir des exemples de stratégies que vous pouvez adapter à vos besoins.
8. Après avoir saisi votre stratégie, choisissez Enregistrer les modifications.

Consultation d'une politique de compartiment de tables

Pour visualiser la stratégie de compartiment attachée à un compartiment de table, utilisez l'exemple AWS CLI suivant.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment visualiser la stratégie attachée à un compartiment de table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser ces commandes, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-bucket-policy --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table pour lequel vous souhaitez consulter la stratégie.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

Suppression d'une politique de compartiment de tables

Pour supprimer une stratégie de compartiment attachée à un compartiment de table, utilisez l'exemple AWS CLI suivant.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer une politique de compartiment de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser ces commandes, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables delete-table-bucket-policy --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table pour lequel vous souhaitez supprimer une stratégie.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Dans Stratégie de compartiment de table, sélectionnez Supprimer.

Utilisation de compartiments de table gérés par AWS

Les compartiments de table gérés par AWS sont des compartiments de table Amazon S3 spécialisés conçus pour stocker des tables gérées par AWS, tels que le journal des métadonnées S3 et les tables d'inventaire en temps réel. Contrairement aux compartiments de table gérés par le client que vous créez et gérez directement, les compartiments de table gérés par AWS sont automatiquement provisionnés par AWS lorsque vous configurez des fonctionnalités qui nécessitent des tables gérées par AWS. Lorsque des tables gérées sont créées, elles appartiennent à un espace de noms prédéfini basé sur le nom du compartiment source. Cet espace de noms prédéfini ne peut pas être modifié.

Chacune Compte AWS dispose d'un compartiment de table géré par AWS par région, conformément à la convention de dénomination `aws-s3`. Ce compartiment sert d'emplacement centralisé pour toutes les tables gérées associées aux ressources de votre compte dans cette région.

La table suivante compare les compartiments de table gérés par AWS avec les compartiments de table gérés par le client.

Fonctionnalité	Compartiments de table gérés par AWS	Compartiments de table gérés par le client
Création	Créé automatiquement par Services AWS	Vous les créez manuellement
Dénomination	Utiliser une convention de dénominat ion standard (`aws-s3`)	Vous définissez vos propres noms
Création de tables	Seuls les Services AWS peuvent créer des tables	Vous pouvez créer des tables
Contrôle de l'espace de noms	Impossible de créer ou de supprimer des espaces de noms (toutes les	Vous pouvez créer et supprimer des espaces de noms

Fonctionnalité	Compartiments de table gérés par AWS	Compartiments de table gérés par le client
	tables appartiennent à un espace de noms fixe)	
Accès	Accès en lecture seule	Accès complet
Chiffrement	Vous pouvez modifier les paramètres de chiffrement par défaut (SSE-S3) uniquement si vous avez chiffré la table initiale avec une clé gérée par le client AWS Key Management Service (AWS KMS)	Vous pouvez définir le chiffrement par défaut au niveau du compartiment et le modifier à tout moment
Maintenance	Géré par Services AWS	Vous pouvez personnaliser la maintenance automatique au niveau du compartiment

Autorisations permettant d'utiliser des compartiments de table gérés par AWS et d'interroger des tables

Pour utiliser des compartiments de table gérés par AWS, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour créer des compartiments et des tables gérées par AWS et pour spécifier les paramètres de chiffrement pour les tables gérées par AWS. Vous devez également disposer d'autorisations pour interroger les tables de vos compartiments de table gérés par AWS.

L'exemple de politique suivant vous permet de créer un compartiment de table géré par AWS via une configuration de métadonnées S3 :

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"PermissionsToWorkWithMetadataTables",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
             "s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration",
             "s3tables:CreateTableBucket",
```

```
            "s3tables:CreateNamespace",
            "s3tables:CreateTable",
            "s3tables:GetTable",
            "s3tables:PutTablePolicy"
            "s3tables:PutTableEncryption",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource":[
           "arn:aws:s3:::bucket/amzn-s3-demo-source-bucket",
           "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3",
           "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/*",
           "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef"
        ]
      }
   ]
}
```

L'exemple de politique suivant vous permet d'interroger des tables dans des compartiments de table gérés par AWS :

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"PermissionsToQueryMetadataTables",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3tables:GetTable",
            "s3tables:GetTableData",
            "s3tables:GetTableMetadataLocation",
            "kms:Decrypt"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3",
            "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/aws-s3/table/*",
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/01234567-89ab-
cdef-0123-456789abcdef"
         ]
      }
   ]
}
```

Interrogation de tables dans des compartiments de table gérés par AWS

Vous pouvez interroger des tables gérées par AWS dans des compartiments de table gérés par AWS à l'aide de méthodes d'accès et de moteurs pris en charge par S3 Tables. Voici quelques exemples de requêtes.

Using standard SQL

L'exemple suivant illustre comment interroger les tables gérées par AWS à l'aide de la syntaxe SQL standard :

```
SELECT *
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_amzn-s3-demo-source-bucket"."inventory"
LIMIT 10;
```

L'exemple suivant montre comment joindre des tables gérées par AWS à vos propres tables :

```
SELECT *
FROM "s3tablescatalog/aws-s3"."b_amzn-s3-demo-source-bucket"."inventory" a
JOIN "s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-bucket"."my_namespace"."my_table" b
ON a.key = b.key
LIMIT 10;
```

Using Spark

L'exemple suivant montre comment interroger votre table avec Spark :

```
spark.sql("""
    SELECT *
    FROM ice_catalog.inventory a
    JOIN ice_catalog.my_table b
    ON a.key = b.key
""").show(10, true)
```

L'exemple suivant montre comment joindre des tables gérées par AWS à une autre table :

```
SELECT *
FROM inventory a
JOIN my_table b
ON a.key = b.key
```

```
LIMIT 10;
```

Chiffrement pour les compartiments de table gérés par AWS

Par défaut, les compartiments de table gérés par AWS sont chiffrés avec un chiffrement côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Après avoir créé votre compartiment de table géré par AWS, vous pouvez utiliser PutTableBucketEncryption pour définir le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment de manière à utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Lors de la création des tables gérées par AWS, vous pouvez choisir de les chiffrer avec SSE-KMS. Si vous choisissez d'utiliser SSE-KMS, vous devez fournir une clé KMS gérée par le client dans la même région que votre compartiment de table géré par AWS. Vous pouvez définir le type de chiffrement de vos tables gérées par AWS uniquement lors de leur création. Une fois qu'une table gérée par AWS est créée, vous ne pouvez plus modifier ses paramètres de chiffrement.

Si vous souhaitez que le compartiment de table géré par AWS et les tables qui y sont stockées utilisent la même clé KMS, assurez-vous d'utiliser la même clé KMS que celle que vous avez utilisée pour chiffrer vos tables afin de chiffrer votre compartiment de table après sa création. Une fois que vous avez modifié les paramètres de chiffrement par défaut de votre compartiment de table afin qu'ils utilisent SSE-KMS, ces paramètres de chiffrement sont utilisés pour toutes les futures tables que vous créerez dans le compartiment.

Maintenance de S3 Tables

Amazon S3 propose des opérations de maintenance pour améliorer les performances de vos tables ou compartiments de table S3. La maintenance est effectuée au niveau du compartiment de table et de la table individuelle et comprend les éléments suivants :

Maintenance au niveau du compartiment de table :

- Suppression des fichiers non référencés : nettoie les fichiers orphelins pour optimiser l'utilisation et les coûts du stockage

Maintenance au niveau de la table :

- Compactage des fichiers : consolide les petits fichiers pour améliorer les performances des requêtes et réduire les coûts de stockage.
- Gestion des instantanés : contrôle l'historique des versions des tables et empêche la croissance excessive des métadonnées.

Ces options sont activées par défaut. Vous pouvez modifier ou désactiver ces opérations via les fichiers de configuration de maintenance.

Rubriques

- Statut des tâches de maintenance de S3 Tables
- Maintenance des compartiments de table
- Maintenance des tables
- Considérations et restrictions relatives aux tâches de maintenance

Statut des tâches de maintenance de S3 Tables

Les tâches de maintenance de S3 Tables s'exécutent régulièrement pour vos tables ou compartiments de tables S3. Vous pouvez interroger le statut de ces tâches à l'aide de l'API `GetTableMaintenanceJobStatus`.

Pour obtenir le statut de vos tâches de maintenance à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant permet d'obtenir les statuts des tâches de maintenance à l'aide de l'API `GetTableMaintenanceJobStatus`.

```
aws s3tables get-table-maintenance-job-status \
   --table-bucket-arn="arn:aws:s3tables:arn:aws::111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1" \
   --namespace="mynamespace" \
   --name="testtable"
```

Pour plus d'informations, consultez get-table-maintenance-job-status dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Les tâches de maintenance de S3 Tables peuvent évoluer entre quatre statuts possibles :

- `Successful`
- `Failed`
- `Disabled`
- `Not_Yet_Run`

Les tâches dont le statut a échoué incluront un message d'échec. La liste suivante décrit les messages d'échec possibles.

- Exception de validation Iceberg rencontrée lors de la tentative de lecture de la table. Assurez-vous que votre table est lisible, qu'elle respecte la spécification Iceberg et qu'il ne contient que des chemins S3 commençant par votre alias de table S3.
- La gestion des instantanés Iceberg ne prend actuellement pas en charge les balises ou les références définies par l'utilisateur.
- La configuration de maintenance des tables Iceberg est incompatible avec les propriétés des tables « history.expire.max-snapshot-age-ms » et « history.expire.min-snapshots-to-keep ».
- La gestion des instantanés Iceberg et la suppression de fichiers non référencés ne sont pas prises en charge lorsque la propriété de table « gc.enabled » est définie sur false. Assurez-vous que cette propriété n'est pas définie ou qu'elle est explicitement définie sur true.
- Impossible de valider, car les métadonnées ne sont pas à jour. La maintenance sera retentée dès que l'occasion se présentera.
- Accès insuffisant pour effectuer la maintenance de la table. Assurez-vous que la clé utilisée pour chiffrer la table est active, existe et dispose d'une politique de ressources accordant l'accès au principal du service S3 `maintenance.s3tables.amazonaws.com`.

  > **Note**
  >
  > Pour plus d'informations sur les autorisations AWS KMS pour S3 Tables, consultez Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables.

- Erreur interne

Maintenance des compartiments de table

Amazon S3 propose des opérations de maintenance pour améliorer la gestion et les performances de vos compartiments de table. L'option suivante est activée par défaut pour tous les compartiments de tables. Vous pouvez modifier ou désactiver cette option en spécifiant un fichier de configuration de maintenance pour votre compartiment de tables.

La modification de cette configuration nécessite l'autorisation `s3tables:PutTableBucketMaintenanceConfiguration`.

Rubriques

- Suppression des fichiers non référencés
- Considérations et restrictions

Suppression des fichiers non référencés

La suppression des fichiers non référencés identifie et supprime tous les objets qui ne sont référencés par aucun instantané de table. Dans le cadre de votre politique de suppression des fichiers non référencés, vous pouvez configurer deux propriétés : `unreferencedDays` (3 jours par défaut) et `nonCurrentDays` (10 jours par défaut).

Pour tout objet non référencé par votre table et plus ancien que la propriété `unreferencedDays`, S3 marque l'objet comme non actuel. S3 supprime les objets non actuels après le nombre de jours spécifié par la propriété `nonCurrentDays`.

> **Note**
>
> Les suppressions des objets non actuels sont permanentes et il n'est pas possible de récupérer ces objets.

Pour consulter ou récupérer des objets marqués comme non actuels, vous devez contacter AWS Support. Pour plus d'informations sur comment contacter AWS Support, consultez Contacter AWS ou la Documentation d'AWS Support.

La suppression des fichiers non référencés détermine les objets à supprimer de votre table en référence uniquement à cette table. Aucune référence faite à ces objets en dehors de la table n'empêchera la fonctionnalité de suppression des fichiers non référencés de supprimer un objet.

Si vous désactivez la suppression des fichiers non référencés, les tâches en cours ne seront pas affectées. La nouvelle configuration prendra effet pour la prochaine tâche après la modification de la configuration. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification dans Tarification Amazon S3.

Vous ne pouvez configurer la suppression des fichiers non référencés qu'au niveau du compartiment de tables. Cette configuration s'appliquera à chaque table figurant dans votre compartiment.

Pour configurer la suppression des fichiers non référencés à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant définit le paramètre `unreferencedDays` sur 4 jours et le paramètre `nonCurrentDays` sur 10 jours à l'aide de l'API `PutTableBucketMaintenanceConfiguration`.

```
aws s3tables put-table-bucket-maintenance-configuration \
   --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
   --type icebergUnreferencedFileRemoval \
   --value '{"status":"enabled","settings":{"icebergUnreferencedFileRemoval":
{"unreferencedDays":4,"nonCurrentDays":10}}}'
```

Pour plus d'informations, consultez put-table-bucket-maintenance-configuration dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Considérations et restrictions

Pour en savoir plus sur les considérations supplémentaires et les limites relatives à la suppression des fichiers non référencés, consultez the section called "Considérations et restrictions".

Maintenance des tables

S3 Tables propose des opérations de maintenance pour améliorer la gestion et les performances de chaque table. Les options suivantes sont activées par défaut pour toutes les tables du compartiment de table. Vous pouvez modifier ou désactiver ces options en spécifiant des fichiers de configuration de maintenance pour votre table S3.

La modification de cette configuration nécessite les autorisations `s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration` et `s3tables:PutTableMaintenanceConfiguration`.

> **Note**
>
> Vous pouvez suivre les opérations de maintenance automatique de S3 Tables sur vos tables par le biais des journaux CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Événements de gestion CloudTrail pour la maintenance de S3 Tables .

Rubriques

- Compactage
- Gestion des instantanés
- Considérations et restrictions

Compactage

Le compactage est configuré au niveau de la table et combine plusieurs petits objets en un plus petit nombre d'objets plus grands afin d'améliorer les performances des requêtes Apache Iceberg. Lorsque vous combinez des objets, le compactage applique également les effets des suppressions au niveau des lignes dans votre table.

Le compactage est activé par défaut pour toutes les tables, avec une taille de fichier cible par défaut de 512 Mo ou une valeur personnalisée que vous spécifiez, comprise entre 64 Mo et 512 Mo. Les fichiers compactés sont écrits sous la forme de l'instantané le plus récent de votre table.

> **Note**
>
> Le compactage est pris en charge sur les types de fichiers Apache Parquet, Avro et ORC.

Stratégies de compactage

Vous pouvez choisir parmi plusieurs stratégies de compactage qui peuvent améliorer encore les performances des requêtes en fonction de vos modèles de requêtes et de l'ordre de tri des tables.

S3 Tables prend désormais en charge de nouvelles stratégies de compactage pour les tables :

- Auto (par défaut)
  - Amazon S3 sélectionne la meilleure stratégie de compactage en fonction de l'ordre de tri de votre table. Il s'agit de la stratégie de compactage par défaut pour toutes les tables.
  - Pour les tables dont l'ordre de tri est défini dans leurs métadonnées, `auto` applique automatiquement le compactage `sort`.
  - Pour les tables sans ordre de tri, `auto` utilise par défaut le compactage `binpack`.
- Binpack
  - Combine de petits fichiers en fichiers plus volumineux, en ciblant généralement des tailles supérieures à 100 Mo, tout en appliquant les suppressions en attente. Il s'agit de la stratégie de compactage par défaut pour les tables non triées.

- Tri
  - Organise les données en fonction de colonnes spécifiées qui sont automatiquement triées hiérarchiquement lors du compactage, améliorant ainsi les performances des requêtes pour les opérations filtrées. Cette stratégie est recommandée lorsque vos requêtes filtrent fréquemment sur des colonnes spécifiques. Lorsque vous utilisez cette stratégie, S3 Tables applique automatiquement un tri hiérarchique aux colonnes lorsque un `sort_order` est défini dans les propriétés de la table.
- Ordre Z
  - Optimise l'organisation des données en fusionnant plusieurs attributs en une seule valeur scalaire qui peut être utilisée pour le tri, ce qui permet d'effectuer des requêtes efficaces sur plusieurs dimensions. Cette stratégie est recommandée lorsque vous devez interroger des données simultanément sur plusieurs dimensions. Cette stratégie exige que vous définissiez un ordre de tri dans les propriétés de votre table Iceberg à l'aide de la propriété de table `sort_order`.

Le compactage entraîne des coûts supplémentaires. Les stratégies de compactage `z-order` et `sort` peuvent entraîner un coût plus élevé que `binpack`. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification dans Tarification Amazon S3.

Exemples de compactage

Les exemples suivants illustrent les configurations de compactage de table.

Pour configurer la taille du fichier cible de compactage à l'aide de l'AWS CLI

La taille minimale du fichier de compactage cible est de 64 Mo ; la taille maximale est de 512 Mo.

L'exemple suivant modifie la taille du fichier cible en la définissant sur 256 Mo à l'aide de l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`.

```
aws s3tables put-table-maintenance-configuration \
   --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket1 \
   --type icebergCompaction \
   --namespace mynamespace \
   --name testtable \
   --value='{"status":"enabled","settings":{"icebergCompaction":
{"targetFileSizeMB":256}}}'
```

Pour plus d'informations, consultez put-table-maintenance-configuration dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour configurer la stratégie de compactage à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant modifie la stratégie de compactage en `sort` en utilisant l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`. Lorsque vous définissez le compactage, vous pouvez choisir l'une des stratégies de compactage suivantes : `auto`, `binpack`, `sort` ou `z-order`

> **Note**
>
> Pour définir la stratégie de compactage sur `sort` ou `z-order`, vous devez respecter les prérequis suivants :
>
> - Ordre de tri défini dans les propriétés de votre table Iceberg.
> - Autorisation `s3tables:GetTableData`.

```
aws s3tables put-table-maintenance-configuration \
   --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
   --type icebergCompaction \
   --namespace mynamespace \
   --name testtable \
   --value='{"status":"enabled","settings":{"icebergCompaction":
{"strategy":"sort"}}}'
```

Pour plus d'informations, consultez put-table-maintenance-configuration dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour désactiver le compactage à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant permet de désactiver le compactage à l'aide de l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`.

```
aws s3tables put-table-maintenance-configuration \
   --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
   --type icebergCompaction \
   --namespace mynamespace \
   --name testtable \
```

```
   --value='{"status":"disabled","settings":{"icebergCompaction":
{"targetFileSizeMB":256}}}'
```

Pour plus d'informations, consultez put-table-maintenance-configuration dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Gestion des instantanés

La gestion des instantanés détermine le nombre d'instantanés actifs pour votre table. Ceci est basé sur les paramètres `MinimumSnapshots` (1 par défaut) et `MaximumSnapshotAge` (120 heures par défaut). La gestion des instantanés expire et supprime les instantanés de table en fonction de ces configurations.

Lorsqu'un instantané expire, Amazon S3 marque tous les objets référencés uniquement par cet instantané comme non actuels. Ces objets non actuels sont supprimés après le nombre de jours spécifié par la propriété `NoncurrentDays` dans votre politique de suppression des fichiers non référencés.

> **Note**
>
> Les suppressions des objets non actuels sont permanentes et il n'est pas possible de récupérer ces objets.

Pour consulter ou récupérer des objets marqués comme non actuels, vous devez contacter AWS Support. Pour plus d'informations sur comment contacter AWS Support, consultez Contacter AWS ou la Documentation d'AWS Support.

La gestion des instantanés détermine les objets à supprimer de votre table en se référant uniquement à cette table. Aucune référence faite à ces objets en dehors de la table n'empêche la gestion des instantanés de supprimer un objet.

> **Note**
>
> La gestion des instantanés ne prend pas en charge les valeurs de conservation que vous configurez en tant que propriétés de table Iceberg dans le fichier `metadata.json` ou via une commande SQL `ALTER TABLE SET TBLPROPERTIES`, y compris la conservation basée sur les branches ou les balises. La gestion des instantanés est désactivée lorsque vous

configurez une politique de conservation basée sur les branches ou les balises, ou lorsque vous configurez une politique de conservation sur le fichier `metadata.json` qui est plus longue que les valeurs configurées via l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`. Dans ces cas, S3 n'expire pas et ne supprime pas les instantanés, et vous devez supprimer manuellement les instantanés ou supprimer les propriétés de votre table Iceberg pour éviter les frais de stockage.

Vous pouvez uniquement configurer la gestion des instantanés au niveau de la table. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification dans Tarification Amazon S3.

Exemples de gestion des instantanés

Les exemples suivants illustrent les configurations de gestion d'instantanés de table.

Pour configurer la gestion des instantanés à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant définit le paramètre `MinimumSnapshots` sur 10 et le paramètre `MaximumSnapshotAge` sur 2 500 heures à l'aide de l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`.

```
aws s3tables put-table-maintenance-configuration \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
--namespace my_namespace \
--name my_table \
--type icebergSnapshotManagement \
--value '{"status":"enabled","settings":{"icebergSnapshotManagement":
{"minSnapshotsToKeep":10,"maxSnapshotAgeHours":2500}}}'
```

Pour désactiver la gestion des instantanés à l'aide de l'AWS CLI

L'exemple suivant permet de désactiver la gestion des instantanés à l'aide de l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`.

```
aws s3tables put-table-maintenance-configuration \
--table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
--namespace my_namespace \
--name my_table \
```

```
--type icebergSnapshotManagement \
--value '{"status":"disabled","settings":{"icebergSnapshotManagement":
{"minSnapshotsToKeep":1,"maxSnapshotAgeHours":120}}}'
```

Pour plus d'informations, consultez put-table-maintenance-configuration dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Considérations et restrictions

Pour en savoir plus sur les considérations et les restrictions supplémentaires relatives au compactage et à la gestion des instantanés, consultez the section called "Considérations et restrictions".

> **Note**
>
> S3 Tables applique la taille par défaut du groupe de lignes pour les parquets de 128 Mo.

Considérations et restrictions relatives aux tâches de maintenance

Amazon S3 propose des opérations de maintenance pour améliorer les performances de vos tables ou compartiments de tables S3. Ces options sont le compactage des fichiers, la gestion des instantanés et la suppression des fichiers non référencés. Les restrictions et considérations suivantes se rapportent à ces options de gestion.

Rubriques

- Considérations relatives au compactage
- Considérations relatives à la gestion des instantanés
- Considérations relatives à la suppression des fichiers non référencés
- Table S3 et compartiments de table, limites pour les opérations de maintenance et API associées

Considérations relatives au compactage

Les considérations suivantes se rapportent au compactage. Pour plus d'informations sur le compactage, consultez the section called "Maintenance des tables".

- Le compactage est pris en charge sur les types de fichiers Apache Parquet, Avro et ORC.

- Le compactage écrit les nouveaux fichiers au format Apache Parquet par défaut. Pour compacter les fichiers aux formats Avro ou ORC à la place, définissez la propriété de la table `write.format.default` sur `avro` ou `orc`.
- Le compactage ne prend pas en charge le type de données : `Fixed`.
- Le compactage ne prend pas en charge les types de compression : `brotli`, `lz4`.
- Le compactage s'effectue selon un calendrier automatique. Si vous souhaitez éviter les frais associés au compactage, vous pouvez le désactiver manuellement pour une table à l'aide de l'opération d'API PutTableMaintenanceConfiguration.

> **Note**
>
> Apache Iceberg utilise un modèle de simultanéité optimiste ainsi que la détection des conflits pour arbitrer les transactions d'écriture. Avec une simultanéité optimiste, les transactions effectuées par l'utilisateur et les transactions de compactage peuvent entrer en conflit et entraîner l'échec des transactions. En cas de conflit, les tâches de compactage seront retentées en cas d'échec. Il est recommandé que vos pipelines utilisent également la logique des nouvelles tentatives pour éviter les transactions qui échouent en raison d'opérations en conflit.

Considérations relatives à la gestion des instantanés

Les considérations suivantes se rapportent à la gestion des instantanés. Pour plus d'informations sur la gestion des instantanés, consultez the section called "Maintenance des tables".

- Les instantanés sont conservés seulement lorsque les deux critères suivants sont remplis : le nombre minimum d'instantanés à conserver et la période de conservation spécifiée.
- La gestion des instantanés supprime les métadonnées des instantanés expirés d'Apache Iceberg, empêchant ainsi les requêtes d'historique d'instantanés expirés et supprimant éventuellement les fichiers de données associés.
- La gestion des instantanés ne prend pas en charge les valeurs de conservation que vous configurez en tant que propriétés de table Iceberg dans le fichier `metadata.json` ou via une commande SQL `ALTER TABLE SET TBLPROPERTIES`, y compris la conservation basée sur les branches ou les balises. La gestion des instantanés est désactivée lorsque vous configurez une politique de conservation basée sur les branches ou les balises, ou lorsque vous configurez une politique de conservation sur le fichier `metadata.json` qui est plus longue que les valeurs

configurées via l'API `PutTableMaintenanceConfiguration`. Dans ces cas, S3 n'expire pas et ne supprime pas les instantanés, et vous devez supprimer manuellement les instantanés ou supprimer les propriétés de votre table Iceberg pour éviter les frais de stockage.

Considérations relatives à la suppression des fichiers non référencés

Les considérations suivantes se rapportent à la suppression des fichiers non référencés. Pour plus d'informations sur la suppression des fichiers non référencés, consultez the section called "Maintenance des compartiments de tables".

- La suppression des fichiers non référencés supprime les fichiers de données et de métadonnées qui ne sont plus référencés par les métadonnées Iceberg si leur date de création est antérieure à la période de conservation.

Table S3 et compartiments de table, limites pour les opérations de maintenance et API associées

Opération de maintenance	Propriété	Configurable au niveau du compartiment de tables ?	Configurable au niveau de la table ?	Valeur par défaut	Valeur minimale	Routine de maintenance Iceberg associée	API de contrôle de S3 Tables
Compactage	`targetFileSizeMB`	Non	Oui	512 Mo	64 Mo	`rewriteDataFiles`	`PutTableMaintenanceConfiguration`
Gestion des instantanés	`minimumSnapshots`	Non	Oui	1	1	`ExpireSnapshots` `retainLast`	`PutTableMaintenanceConfiguration`

Opération de maintenance	Propriété	Configurable au niveau du compartiment de tables ?	Configurable au niveau de la table ?	Valeur par défaut	Valeur minimale	Routine de maintenance Iceberg associée	API de contrôle de S3 Tables
Gestion des instantanés	`maximumSnapshotAge`	Non	Oui	120 heures	1 heure	`ExpireSnapshots` `expireOlderThan`	`PutTableMaintenanceConfiguration`
Suppression des fichiers non référencés	`unreferencedDays`	Oui	Non	3 jours	1 jour	`deleteOrphanFiles`	`PutTableBucketMaintenanceConfiguration`
Suppression des fichiers non référencés	`nonCurrentDays`	Oui	Non	10 jours	1 jour	N/A	`PutTableBucketMaintenanceConfiguration`

> **Note**
>
> S3 Tables applique la taille par défaut du groupe de lignes pour les parquets de 128 Mo.

Espaces de noms de tables

Lorsque vous créez des tables dans votre compartiment de table Amazon S3, vous les organisez en regroupements logiques appelés espaces de noms. Contrairement aux tables S3 et aux

compartiments de table, les espaces de noms ne sont pas des ressources. Les espaces de noms sont des constructions qui vous aident à organiser et à gérer vos tables de manière évolutive. Par exemple, toutes les tables appartenant au service des ressources humaines d'une entreprise peuvent être regroupées sous une valeur d'espace de noms commune de `hr`.

Pour contrôler l'accès à des espaces de noms spécifiques, vous pouvez utiliser des politiques de ressources de compartiments de table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Politiques basées sur les ressources".

Les règles qui suivent s'appliquent aux espaces de noms de table :

- Chaque espace de noms doit être unique dans un compartiment de table.
- Vous pouvez créer jusqu'à 10 000 espaces de noms par compartiment de table.
- Chaque nom de table doit être unique au sein d'un espace de noms.
- Chaque table ne peut comporter qu'un seul niveau d'espaces de noms. Les espaces de noms ne peuvent pas être imbriqués.
- Chaque table appartient à un seul espace de noms.
- Vous pouvez déplacer vos tables entre les espaces de noms.

Les espaces de noms de table sont appelés bases de données dans divers services AWS et moteurs de requêtes. La table suivante fait correspondre la terminologie utilisée pour les espaces de noms de S3 Tables à certains moteurs et services courants.

Service ou moteur	Terminologie
AWS Lake Formation	Base de données
AWS Glue Data Catalog	Base de données
Athena	Base de données
Spark	Espace de noms

Rubriques

- Création d'un espace de noms
- Suppression d'un espace de noms

Création d'un espace de noms

Un espace de noms de table est une construction logique sous laquelle vous regroupez des tables dans un compartiment de table Amazon S3. Chaque table appartient à un seul espace de noms. Avant de créer une table dans un compartiment de table, vous devez créer un espace de noms sous lequel les tables sont regroupées. Vous pouvez créer un espace de noms en utilisant la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI), l'API REST Amazon S3, les kits AWS SDK, ou des moteurs de requête intégrés.

Noms d'espace de noms

Les règles de dénomination suivantes s'appliquent aux espaces de noms :

- Les noms doivent comporter entre 1 et 255 caractères.
- Les noms ne peuvent être composés que de lettres minuscules, de chiffres et de traits de soulignement (_). Les traits de soulignement ne sont pas autorisés au début ou à la fin des noms d'espaces de noms.
- Les noms doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
- Les noms ne doivent pas contenir de traits d'union (`-`) ni de points (`.`).
- Un espace de noms doit être unique dans un compartiment de tables.
- Les espaces de noms ne doivent pas commencer par le préfixe réservé `aws`.

Pour plus d'informations sur les espaces de noms valides, consultez Règles de dénomination des tables et des espaces de noms.

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise le flux de travail Créer une table avec Athena pour créer un espace de noms dans la console Amazon S3. Si vous ne souhaitez pas également utiliser Amazon Athena pour créer une table dans votre espace de noms, vous pouvez annuler le flux de travail après avoir créé l'espace de noms.

Pour créer un espace de noms

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.

3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment de table dans lequel vous souhaitez créer un espace de noms.
4. Sur la page des détails du compartiment, choisissez Créer une table avec Athena.
5. Dans la boîte de dialogue Créer une table avec Athena, choisissez Créer un espace de noms, puis choisissez Créer un espace de noms.
6. Saisissez un nom dans le champ Nom de l'espace de noms. Les noms des espaces de noms doivent comporter de 1 à 255 caractères et être uniques dans le compartiment de table. Les caractères valides sont : a-z, A-Z, 0-9 et le trait d'union (_). Les traits de soulignement ne sont pas autorisés au début ou à la fin des noms d'espaces de noms.
7. Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
8. Si vous souhaitez également créer une table, choisissez Créer une table avec Athena. Pour plus d'informations sur la création d'une table avec Athena, consultez the section called "Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena". Si vous ne souhaitez pas créer de table pour le moment, choisissez Annuler.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer un espace de noms de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables create-namespace \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1 \
    --namespace example_namespace
```

Utilisation d'un moteur de requête

Vous pouvez créer un espace de noms dans une session Apache Spark connectée à vos compartiments de tables Amazon S3.

Cet exemple montre comment créer une table en utilisant les instructions CREATE dans un moteur de requête intégré avec S3 Tables. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
spark.sql("CREATE NAMESPACE IF NOT EXISTS s3tablesbucket.my_namespace")
```

Suppression d'un espace de noms

Avant de supprimer un espace de noms de tables d'un compartiment de table Amazon S3, vous devez supprimer toutes les tables figurant dans cet espace de noms ou les déplacer dans un autre espace de noms. Vous pouvez supprimer un espace de noms en utilisant l'API REST Amazon S3, les kits AWS SDK, AWS Command Line Interface (AWS CLI), ou des moteurs de requête intégrés.

Pour en savoir plus sur les autorisations nécessaires pour la suppression d'un espace de noms, consultez DeleteNamespace dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer un espace de noms de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables delete-namespace \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1 \
    --namespace example_namespace
```

Tables dans des compartiments de table S3

Une table S3 représente un jeu de données structuré composé de données de table sous-jacentes et des métadonnées associées. Ces données sont stockées dans un compartiment de tables en tant que sous-ressource. Toutes les tables figurant dans un compartiment de tables sont stockées au format de table Apache Iceberg. Amazon S3 gère la maintenance de vos tables via le compactage automatique des fichiers et la gestion des instantanés. Pour plus d'informations, consultez Maintenance des tables.

Pour rendre les tables de votre compte accessibles par les services d'analytique AWS, vous intégrez vos compartiments de table Amazon S3 à Amazon SageMaker Lakehouse. Cette intégration permet aux services d'analytique AWS comme Amazon Athena et Amazon Redshift de découvrir et d'accéder automatiquement aux données de vos tables.

Lorsque vous créez une table, Amazon S3 génère automatiquement un emplacement d'entrepôt pour cette table. Il s'agit d'un emplacement S3 unique qui stocke les objets associés à la table. L'exemple suivant illustre le format d'un emplacement d'entrepôt :

```
s3://63a8e430-6e0b-46f5-k833abtwr6s8tmtsycedn8s4yc3xhuse1b--table-s3
```

Au sein de votre compartiment de tables, vous pouvez organiser les tables en regroupements logiques appelés espaces de noms. Pour plus d'informations, consultez Espaces de noms de tables.

Vous pouvez renommer les tables, mais chaque table possède son propre Amazon Resource Name (ARN) unique et son propre identifiant de table unique. Une politique de ressources est également attachée à chaque table. Vous pouvez utiliser cette politique pour gérer l'accès à la table.

Les ARN des tables utilisent le format suivant :

```
arn:aws:s3tables:region:owner-account-id:bucket/bucket-name/table/table-id
```

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10,000 tables par compartiment de tables. Pour demander une augmentation de quota pour les compartiments de tables ou les tables, contactez Support.

Amazon S3 prend en charge les types de tables suivants dans les compartiments de tables :

Tables destinées aux clients

Les tables client sont des tables dans lesquelles vous pouvez lire et écrire. Vous pouvez récupérer les données de ces tables à l'aide de moteurs de requête intégrés. Vous pouvez y insérer, mettre à jour ou supprimer des données à l'aide des opérations d'API S3 ou des moteurs de requête intégrés.

AWS Tables

Les tables AWS sont des tables en lecture seule qui sont générées par un Service AWS en votre nom. Ces tables sont gérées par Amazon S3 et ne peuvent être modifiées par aucun principal IAM en dehors d'Amazon S3 lui-même. Vous pouvez récupérer des informations à partir de ces tables, mais vous ne pouvez pas modifier les données qu'elles contiennent. Les tables AWS incluent les tables de métadonnées S3, qui contiennent les métadonnées capturées à partir des objets d'un compartiment S3 à usage général. Pour plus d'informations, consultez Identification de vos données avec les tables S3 Metadata.

Rubriques

- Création d'une table Amazon S3
- Suppression d'une table Amazon S3
- Affichage des détails d'une table Amazon S3
- Gestion des politiques de tables

Création d'une table Amazon S3

Une table Amazon S3 est une sous-ressource d'un compartiment de table. Cette ressource stocke des tables au format Apache Iceberg afin que vous puissiez les utiliser à l'aide de moteurs de requête et d'autres applications prenant en charge Apache Iceberg. Amazon S3 optimise en permanence vos tables afin de réduire les coûts de stockage et d'améliorer les performances des requêtes d'analytique.

Lorsque vous créez une table, Amazon S3 génère automatiquement un emplacement d'entrepôt pour cette table. Un emplacement d'entrepôt est un emplacement S3 unique où vous pouvez lire et écrire les objets associés à la table. L'exemple suivant illustre le format d'un emplacement d'entrepôt :

```
s3://63a8e430-6e0b-46f5-k833abtwr6s8tmtsycedn8s4yc3xhuse1b--table-s3
```

Les tables possèdent le format d'Amazon Resource Name (ARN) suivant :

```
arn:aws:s3tables:region:owner-account-id:bucket/bucket-name/table/table-id
```

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10,000 tables par compartiment de tables. Pour demander une augmentation de quota pour les compartiments de tables ou les tables, contactez Support.

Vous pouvez créer une table à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des moteurs de requête connectés à vos compartiments de table.

Lorsque vous créez une table, vous pouvez spécifier les paramètres de chiffrement pour cette table, sauf si vous créez la table avec Athena. Si vous ne spécifiez pas de paramètres de chiffrement, la table est chiffrée avec les paramètres par défaut du compartiment de table. Pour plus d'informations, consultez Spécification du chiffrement pour les tables.

Prérequis à la création de tables

Pour créer une table, effectuez d'abord les tâches suivantes :

- Créer un compartiment de tables.
- Création d'un espace de noms dans votre compartiment de table.
- Assurez-vous que vous disposez d'autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) pour `s3tables:CreateTable` et `s3tables:PutTableData`.

- > **Note**
  >
  > Si vous utilisez le chiffrement SSE-KMS pour votre table, vous devez disposer d'autorisations pour `s3tables:PutTableEncryption` et d'autorisations `DescribeKey` pour la clé AWS KMS choisie. En outre, la clé AWS KMS que vous utilisez doit autoriser S3 Tables à effectuer la maintenance automatique des tables. Pour plus d'informations, consultez Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables

Pour plus d'informations sur la table valide, consultez Règles de dénomination des tables et des espaces de noms.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez des tables, assurez-vous d'utiliser toutes les lettres minuscules dans les noms et les définitions de tables. Par exemple, assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules. Si le nom ou la définition de votre table contient des majuscules, la table n'est pas prise en charge par AWS Lake Formation ou par le AWS Glue Data Catalog. Dans ce cas, votre table ne sera pas visible par les services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, même si vos compartiments de table sont intégrés aux services d'analytique AWS.
> Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête `SELECT` dans Athena :
> « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. »

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise la console Amazon S3 pour créer une table avec Amazon Athena. Si vous n'avez pas encore créé d'espace de noms dans votre compartiment de table, vous pouvez le faire dans le cadre de ce processus. Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous d'avoir intégré vos compartiments de table aux services d'analytique AWS de cette région. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

> **Note**
>
> Lorsque vous créez une table à l'aide d'Athena, cette table hérite des paramètres de chiffrement par défaut du compartiment de table. Si vous souhaitez utiliser un autre type de chiffrement, vous devez créer la table à l'aide d'une autre méthode.

Pour créer une table

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment de table dans lequel vous souhaitez créer une table.
4. Sur la page des détails du compartiment, choisissez Créer une table avec Athena.
5. Dans la boîte de dialogue Créer une table avec Athena, exécutez l'une des actions suivantes :
   - Créez un nouvel espace de noms. Choisissez Créer un espace de noms, puis saisissez un nom dans le champ Nom de l'espace de noms. Les noms des espaces de noms doivent comporter de 1 à 255 caractères et être uniques dans le compartiment de table. Les caractères valides sont : a-z, A-Z, 0-9 et le trait d'union (_). Les traits de soulignement ne sont pas autorisés au début des noms d'espaces de noms.
   - Choisissez Create namespace (Créer un espace de noms).
   - Spécifiez un espace de noms existant. Choisissez Spécifier un espace de noms existant dans ce compartiment de table. Choisissez ensuite Choisissez parmi les espaces de noms existants ou Entrez un nom d'espace de noms existant. Si votre compartiment contient plus de 1 000 espaces de noms, vous devez saisir le nom de l'espace de noms s'il n'apparaît pas dans la liste.
6. Choisissez Créer une table avec Athena.
7. La console Amazon Athena s'ouvre et l'éditeur de requêtes Athena apparaît. Dans l'éditeur de requêtes, le champ Catalogue doit être renseigné avec s3tablescatalog/ suivi du nom de votre compartiment de table, par exemple s3tablescatalog/***amzn-s3-demo-bucket***. Le champ Base de données doit être renseigné avec l'espace de noms que vous avez créé ou sélectionné précédemment.

> **Note**
>
> Si vous ne voyez pas ces valeurs dans les champs Catalogue et Base de données, assurez-vous d'avoir intégré vos compartiments de table aux services d'analytique AWS de cette région. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

8. L'éditeur de requêtes contient un exemple de requête que vous pouvez utiliser pour créer une table. Modifiez la requête pour spécifier le nom de la table et les colonnes que vous souhaitez attribuer à la table.
9. Lorsque vous avez terminé de modifier la requête, choisissez Exécuter pour créer votre table.

> **Note**
>
> - Si vous recevez le message d'erreur « Autorisations insuffisantes pour exécuter la requête. Le principal ne dispose d'aucun privilège sur la ressource spécifiée. » lorsque vous essayez d'exécuter une requête dans Athena, vous devez disposer des autorisations Lake Formation nécessaires sur la table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".
> - Si le message d'erreur « Iceberg ne peut pas accéder à la ressource demandée » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter la requête dans Athena, accédez à la console AWS Lake Formation et assurez-vous que vous vous êtes accordé les autorisations nécessaires sur le catalogue de compartiments de table et la base de données (espace de noms) que vous avez créés. Ne spécifiez pas de table lorsque vous accordez ces autorisations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".
> - Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête `SELECT` dans Athena : « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. » Assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules.

Si la création de votre table a réussi, le nom de votre nouvelle table apparaît dans la liste des tables d'Athena. Lorsque vous revenez à la console Amazon S3, votre nouvelle table apparaît dans la liste Tables de la page de détails du compartiment de table une fois que vous avez actualisé la liste.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment créer une table avec un schéma à l'aide de l'AWS CLI et en spécifiant les métadonnées de la table avec JSON. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables create-table --cli-input-json file://mytabledefinition.json
```

Pour le fichier `mytabledefinition.json`, utilisez l'exemple de définition de table suivant. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
{
    "tableBucketARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket",
    "namespace": "your_namespace",
    "name": "example_table",
    "format": "ICEBERG",
    "metadata": {
        "iceberg": {
            "schema": {
                "fields": [
                     {"name": "id", "type": "int","required": true},
                     {"name": "name", "type": "string"},
                     {"name": "value", "type": "int"}
                ]
            }
        }
    }
}
```

Utilisation d'un moteur de requête

Vous pouvez créer une table dans un moteur de requête pris en charge connecté à vos compartiments de table, par exemple lors d'une session Apache Spark sur Amazon EMR.

L'exemple suivant montre comment créer une table avec Spark à l'aide d'instructions `CREATE` et comment ajouter des données de table à l'aide d'instructions `INSERT` ou en lisant les données d'un

fichier existant. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
spark.sql(
" CREATE TABLE IF NOT EXISTS s3tablesbucket.example_namespace.`example_table` (
    id INT,
    name STRING,
    value INT
)
USING iceberg "
)
```

Après avoir créé la table, vous pouvez y charger des données. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- Ajoutez les données dans la table à l'aide de l'instruction `INSERT`.

  ```
  spark.sql(
  """
      INSERT INTO s3tablesbucket.my_namespace.my_table
      VALUES
          (1, 'ABC', 100),
          (2, 'XYZ', 200)
  """)
  ```

- Chargez un fichier de données existant.

  1. Lisez les données dans Spark :

     ```
     val data_file_location = "Path such as S3 URI to data file"
     val data_file = spark.read.parquet(data_file_location)
     ```

  2. Écrivez les données dans une table Iceberg :

     ```
     data_file.writeTo("s3tablesbucket.my_namespace.my_table").using("Iceberg").tableProperty
      ("format-version", "2").createOrReplace()
     ```

Suppression d'une table Amazon S3

Vous pouvez supprimer une table en utilisant l'API REST Amazon S3, les kits AWS SDK, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des moteurs de requête intégrés.

> **Note**
>
> S3 Tables ne prend pas en charge l'opération `DROP TABLE` avec `purge=false`. Certaines versions de Apache Spark attribuent toujours à cet indicateur la valeur `false`, même lors de l'exécution de commandes `DROP TABLE PURGE`. Pour supprimer une table, vous pouvez réessayer `DROP TABLE` avec `purge=true` ou utiliser l'opération d'API REST DeleteTable S3 Tables.

> **Important**
>
> Lorsque vous supprimez une table, vous devez connaître les points suivants :
>
> - La suppression d'une table est définitive et ne peut être annulée. Avant de supprimer une table, assurez-vous d'avoir sauvegardé toutes les données importantes.
> - Toutes les données et configurations associées au compartiment sont définitivement perdues.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3tables delete-table \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket \
    --namespace example_namespace --name example_table
```

Utilisation d'un moteur de requête

Vous pouvez supprimer une table dans une session Apache Spark connectée à vos compartiments de tables Amazon S3.

Cet exemple montre comment supprimer une table à l'aide de la commande `DROP TABLE PURGE`. Pour utiliser ces commandes, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
spark.sql(
```

```
" DROP TABLE [IF EXISTS] s3tablesbucket.example_namespace.example_table PURGE")
```

Affichage des détails d'une table Amazon S3

Vous pouvez consulter les détails généraux d'une table dans un compartiment de table, tels que les détails de création, le format et le type, dans la console ou par programmation. Vous pouvez afficher les paramètres de chiffrement et les paramètres de maintenance par programmation à l'aide de l'API REST S3 Tables, de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK.

Affichage des détails d'une table

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-
east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket --namespace my-namespace --
name my-table
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sélectionnez votre compartiment de table, puis sélectionnez votre table.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. (Facultatif) Pour plus d'informations sur la politique d'autorisation jointe à la table, sélectionnez Autorisations.

Prévisualisation des données de la table

Utilisation de la console S3

Vous pouvez visualiser les données de votre table directement à partir de la console Amazon S3 à l'aide de la procédure suivante.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.

3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment qui contient la table que vous souhaitez interroger.
4. Sélectionnez la table que vous souhaitez prévisualiser, puis choisissez Aperçu.

> **Note**
>
> L'aperçu montre les 10 premières lignes et jusqu'à 25 colonnes de votre table. Les tables de plus de 50 Mo ne peuvent pas être prévisualisées.

Détails du chiffrement

Pour plus d'informations sur le chiffrement du compartiment de table, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur les paramètres de chiffrement pour une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-encryption --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-
east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket --namespace my-namespace --
name my-table
```

Détails de maintenance

Pour en savoir plus sur les paramètres de maintenance, consultez Maintenance des compartiments de table

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment obtenir des détails sur les paramètres de configuration de la maintenance pour une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-maintenance-configuration --table-bucket-arn
 arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket --
namespace my-namespace --name my-table
```

Gestion des politiques de tables

Vous pouvez ajouter, supprimer, mettre à jour et consulter les politiques de tables en utilisant la console Amazon S3, l'API REST Amazon S3, le kit AWS SDK et l'AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes. Pour plus d'informations sur les actions AWS Identity and Access Management (IAM) et les clés de condition prises en charge pour Amazon S3 Tables, consultez Gestion des accès pour S3 Tables. Pour obtenir des exemples de politiques de tables, consultez Politiques basées sur les ressources pour S3 Tables.

Ajout d'une politique de tables

Pour ajouter une politique de tables à une table, vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3, le kit AWS SDK ou l'AWS CLI.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment visualiser la politique attachée à une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-policy \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1/table/tableID \
    --namespace my-namespace \
    --name my-table
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table qui contient votre table, puis sélectionnez votre table dans ce compartiment.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Politique de table, choisissez Modifier.
6. Dans l'éditeur de stratégie, saisissez le JSON de stratégie.
7. (Facultatif) Choisissez Exemples de stratégies pour voir des exemples de stratégies que vous pouvez adapter à vos besoins.

8. Après avoir saisi votre stratégie, choisissez Enregistrer les modifications.

Consultation d'une politique de tables

Pour visualiser la politique de compartiment attachée à une table, vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3, le kit AWS SDK ou l'AWS CLI.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment visualiser la politique attachée à une table à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables get-table-policy \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
table-bucket  \
    --namespace my-namespace \
    --name my-table
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table qui contient votre table, puis sélectionnez votre table dans ce compartiment.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).

Suppression d'une politique de tables

Pour supprimer une politique attachée à une table, vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3, le kit AWS SDK ou l'AWS CLI.

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple montre comment supprimer une politique de tables à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables delete-table-policy \
    --table-ARN arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-
bucket \
    --namespace your-namespace \
    --name your-table
```

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Amazon S3.
3. Choisissez Compartiments de table et sélectionnez le nom du compartiment de table qui contient votre table, puis sélectionnez votre table dans ce compartiment.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Dans Stratégie de compartiment de table, sélectionnez Supprimer.

Accès aux données des tables

Il existe plusieurs manières d'accéder aux tables dans les compartiments de table Amazon S3. Vous pouvez intégrer des tables à des services d'analytique AWS à l'aide d'Amazon SageMaker Lakehouse, ou accéder aux tables directement à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables ou du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. La méthode d'accès que vous utilisez dépend de la configuration du catalogue, du modèle de gouvernance et de vos besoins en matière de contrôle d'accès. Voici un aperçu de ces méthodes d'accès.

Intégration Amazon SageMaker Lakehouse

Il s'agit de la méthode d'accès recommandée pour utiliser des tables dans des compartiments de table S3. L'intégration permet une gestion unifiée des tables, une gouvernance centralisée et un contrôle d'accès précis entre plusieurs services d'analytique AWS. Après l'intégration, vous pouvez interroger des tables dans des services tels qu'Athena et Amazon Redshift.

Accès direct

Utilisez cette méthode si vous devez utiliser des implémentations de catalogues AWS Partner Network (APN), des implémentations de catalogues personnalisés ou si vous devez uniquement effectuer des opérations de lecture/écriture de base sur des tables au sein d'un même compartiment de table.

> **Note**
>
> Pour accéder aux tables, l'identité IAM que vous utilisez doit accéder aux ressources de vos tables et aux actions de S3 Tables. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Accès à des tables via l'intégration Amazon SageMaker Lakehouse

Vous pouvez intégrer des compartiments de table S3 à Amazon SageMaker Lakehouse pour accéder à des tables depuis des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift et Quick Suite. Amazon SageMaker Lakehouse unifie les données des lacs de données Amazon S3 et des entrepôts de données Amazon Redshift, vous aidant ainsi à créer des applications d'analytique, de machine learning (ML) et d'IA générative sur une copie unique des données. L'intégration remplit le AWS Glue Data Catalog avec les ressources de votre table et fédère l'accès à ces ressources avec AWS Lake Formation. Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

L'intégration permet un contrôle d'accès précis via AWS Lake Formation afin d'offrir une sécurité supplémentaire. Lake Formation utilise une combinaison de son propre modèle d'autorisations et du modèle d'autorisations IAM pour contrôler l'accès aux ressources des tables et aux données sous-jacentes. Cela signifie qu'une demande d'accès à votre table doit passer les contrôles d'autorisation effectués à la fois par IAM et par Lake Formation. Pour plus d'informations, consultez Présentation des autorisations Lake Formation dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

Les services d'analytique AWS suivants peuvent accéder aux tables via cette intégration :

- Amazon Athena
- Amazon Redshift
- Amazon EMR
- Quick Suite
- Amazon Data Firehose
- AWS Glue ETL

Accès aux tables à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST

Une fois que vos compartiments de table S3 sont intégrés à Amazon SageMaker Lakehouse, vous pouvez également utiliser le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST pour vous connecter aux tables S3 à partir de moteurs de requêtes tiers compatibles avec Iceberg. Pour plus d'informations, consultez Accès à Amazon S3 Tables à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST.

Nous vous recommandons d'utiliser le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST lorsque vous souhaitez accéder à des tables à partir de Spark, PyIceberg ou d'autres clients compatibles avec Iceberg.

Les clients suivants peuvent accéder aux tables directement via le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST :

- N'importe quel client Iceberg, y compris Spark, PyIceberg, etc.

Accès direct aux tables

Vous pouvez accéder aux tables directement à partir de moteurs de requêtes open source grâce à des méthodes qui relient les opérations de gestion de S3 Tables à vos applications d'analytique Apache Iceberg. Il existe deux méthodes d'accès direct : le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables ou le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. Le point de terminaison REST est recommandé.

Nous recommandons un accès direct si vous accédez aux tables dans le cadre d'implémentations de catalogues autogérées ou si vous devez uniquement effectuer des opérations de lecture/écriture de base sur les tables d'un seul compartiment de table. Pour les autres scénarios d'accès, nous recommandons l'intégration Amazon SageMaker Lakehouse.

L'accès direct aux tables est géré par le biais de politiques basées sur l'identité IAM ou de politiques basées sur les ressources associées aux tables et aux compartiments de table. Vous n'avez pas besoin de gérer les autorisations Lake Formation pour les tables lorsque vous y accédez directement.

Accès aux tables via le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables

Vous pouvez utiliser le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables pour accéder à vos tables directement depuis n'importe quel client compatible Iceberg REST via des points de terminaison HTTP. Pour plus d'informations, consultez Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables.

Les services d'analytique AWS et moteurs de requête suivants peuvent accéder aux tables directement via le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables :

Moteurs de requête pris en charge

- N'importe quel client Iceberg, y compris Spark, PyIceberg, etc.
- Amazon EMR
- AWS Glue ETL

Accès direct aux tables via le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg

Vous pouvez également accéder directement aux tables à partir des moteurs de requête comme Apache Spark en utilisant le catalogue client de S3 Tables. Pour plus d'informations, consultez Accès direct aux tables Amazon S3 via le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. S3 recommande toutefois d'utiliser le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables pour un accès direct, car il prend en charge un plus grand nombre d'applications, sans nécessiter de langage ou de code spécifique au moteur.

Les moteurs de requête suivants peuvent accéder aux tables directement à l'aide du catalogue client :

- Apache Spark

Présentation de l'intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS

Pour rendre les tables de votre compte accessibles par les services d'analytique AWS, vous intégrez vos compartiments de table Amazon S3 à Amazon SageMaker Lakehouse. Cette intégration permet aux services d'analytique AWS de découvrir et d'accéder automatiquement aux données de vos tables. Vous pouvez employer cette intégration pour utiliser vos tables dans les services suivants :

- Amazon Athena
- Amazon Redshift
- Amazon EMR
- Quick Suite
- Amazon Data Firehose

> **Note**
>
> Cette intégration utilise les services AWS Glue et AWS Lake Formation, et peut entraîner des coûts de demande et de stockage AWS Glue. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS Glue.
> Une tarification supplémentaire s'applique à l'exécution de requêtes sur vos tables S3. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification du moteur de requêtes que vous utilisez.

Fonctionnement de l'intégration

Lorsque vous créez un compartiment de tables dans la console, Amazon S3 lance les actions suivantes pour intégrer les compartiments de tables dans la région que vous avez sélectionnée avec les services d'analytique AWS :

1. Il crée un nouveau rôle de service AWS Identity and Access Management (IAM) qui permet à Lake Formation d'accéder à tous vos compartiments de tables.
2. Grâce à ce rôle de service, Lake Formation enregistre des compartiments de tables dans la région actuelle. Cela permet à Lake Formation de gérer l'accès, les autorisations et la gouvernance pour tous les compartiments de tables actuels et futurs de cette région.
3. Il ajoute le catalogue `s3tablescatalog` au AWS Glue Data Catalog dans la région actuelle. L'ajout du catalogue `s3tablescatalog` permet de renseigner tous vos compartiments de table, espaces de noms et tables dans le catalogue de données.

> **Note**
>
> Ces actions sont automatisées via la console Amazon S3. Si vous effectuez cette intégration par programmation, vous devez effectuer toutes ces actions manuellement.

Vous intégrez vos compartiments de table une fois par région AWS. Une fois l'intégration terminée, l'ensemble des compartiments de table, des espaces de noms et des tables actuels et futurs sont ajoutés au AWS Glue Data Catalog dans cette région.

L'illustration suivante montre comment le catalogue `s3tablescatalog` remplit automatiquement les compartiments de table, les espaces de noms et les tables dans la région actuelle en tant qu'objets

correspondants dans le catalogue de données. Les compartiments de table sont remplis en tant que sous-catalogues. Les espaces de noms figurant dans un compartiment de table sont renseignés en tant que bases de données dans leurs sous-catalogues respectifs. Les tables sont renseignées en tant que tables dans leurs bases de données respectives.



Fonctionnement des autorisations

Nous vous recommandons d'intégrer vos compartiments de table aux services d'analytique AWS afin de pouvoir utiliser les données de vos tables dans les services qui utilisent le AWS Glue Data Catalog comme magasin de métadonnées. L'intégration permet un contrôle d'accès précis via AWS Lake Formation. Cette approche de sécurité signifie qu'en plus des autorisations AWS Identity and Access Management (IAM), vous devez accorder à votre compte principal IAM Lake Formation des autorisations sur vos tables avant de pouvoir les utiliser.

Il existe deux principaux types d'autorisations dans AWS Lake Formation :

- Les autorisations d'accès aux métadonnées contrôlent la capacité de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des bases de données et des tables de métadonnées dans le catalogue de données.
- Les autorisations d'accès aux données sous-jacentes contrôlent la capacité à lire et à écrire des données dans les emplacements Amazon S3 sous-jacents vers lesquels pointent les ressources du catalogue de données.

Lake Formation utilise une combinaison de son propre modèle d'autorisations et du modèle d'autorisations IAM pour contrôler l'accès aux ressources des catalogues de données et aux données sous-jacentes :

- Pour qu'une demande d'accès aux ressources du catalogue de données ou aux données sous-jacentes aboutisse, elle doit passer les contrôles d'autorisation par IAM et Lake Formation.
- Les autorisations IAM contrôlent l'accès à Lake Formation, aux API AWS Glue et aux ressources, tandis que les autorisations Lake Formation contrôlent l'accès aux ressources du catalogue de données, aux sites Amazon S3 et aux données sous-jacentes.

Les autorisations Lake Formation ne s'appliquent que dans la région dans laquelle elles ont été accordées, et un principal doit être autorisé par un administrateur de lac de données ou un autre principal disposant des autorisations nécessaires pour obtenir les autorisations Lake Formation.

Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations Lake Formation du Guide du développeur AWS Lake Formation.

Assurez-vous de suivre les étapes décrites dans Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS afin de disposer des autorisations appropriées pour accéder au AWS Glue Data Catalog et à vos ressources de table, et pour utiliser les services d'analytique AWS.

Étapes suivantes

- Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS
- Création d'un espace de noms
- Création d'une table

Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS

Cette rubrique décrit les prérequis et les procédures nécessaires pour intégrer vos compartiments de table Amazon S3 aux services d'analytique AWS. Pour un aperçu du fonctionnement de l'intégration, consultez Présentation de l'intégration de S3 Tables.

> **Note**
>
> Cette intégration utilise les services AWS Glue et AWS Lake Formation, et peut entraîner des coûts de demande et de stockage AWS Glue. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS Glue.

Une tarification supplémentaire s'applique à l'exécution de requêtes sur vos tables S3. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification du moteur de requêtes que vous utilisez.

Conditions préalables à l'intégration

Les prérequis suivants sont nécessaires pour intégrer les compartiments de table aux services d'analytique AWS :

- Créez un compartiment de tables.
- Attachez la politique gérée par AWSLakeFormationDataAdmin AWS à votre principal AWS Identity and Access Management (IAM) pour faire de cet utilisateur un administrateur de lac de données. Pour plus d'informations sur la manière de créer un administrateur de lac de données, consultez Création d'un administrateur de lac de données dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.
- Ajoutez des autorisations pour l'opération `glue:PassConnection` à votre principal IAM.
- Ajoutez des autorisations pour les opérations `lakeformation:RegisterResource` et `lakeformation:RegisterResourceWithPrivilegedAccess` à votre principal IAM.
- Effectuez la mise à jour vers la dernière version de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Important

Lorsque vous créez des tables, assurez-vous d'utiliser toutes les lettres minuscules dans les noms et les définitions de tables. Par exemple, assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules. Si le nom ou la définition de votre table contient des majuscules, la table n'est pas prise en charge par AWS Lake Formation ou par le AWS Glue Data Catalog. Dans ce cas, votre table ne sera pas visible par les services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, même si vos compartiments de table sont intégrés aux services d'analytique AWS.
Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête `SELECT` dans Athena :
« GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. »

Intégration des compartiments de tables avec les services d'analytique AWS

Cette intégration doit être effectuée une fois par région AWS.

> **Important**
>
> L'intégration des services d'analytique AWS utilise désormais l'option `WithPrivilegedAccess` de l'opération d'API `registerResource` Lake Formation pour enregistrer des compartiments de table S3. L'intégration crée également désormais le catalogue `s3tablescatalog` dans le AWS Glue Data Catalog en utilisant l'option `AllowFullTableExternalDataAccess` dans l'opération d'API `CreateCatalog` AWS Glue.
>
> Si vous avez configuré l'intégration avec la version préliminaire, vous pouvez continuer à utiliser votre intégration actuelle. Cependant, étant donné que le processus d'intégration mis à jour améliore les performances, nous vous recommandons de procéder à la migration. Pour migrer vers l'intégration mise à jour, consultez the section called "Migration vers le processus d'intégration mis à jour".

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Choisissez Créer un compartiment de tables.

   La page Créer un compartiment de tables s'ouvre.
4. Saisissez un Nom du compartiment de table et veillez à ce que la case Activer l'intégration soit cochée.
5. Choisissez Créer un compartiment de tables. Amazon S3 essaiera d'intégrer automatiquement vos compartiments de tables dans cette région.

La première fois que vous intégrez des compartiments de table dans une région, Amazon S3 crée un nouveau rôle de service IAM en votre nom. Ce rôle permet à Lake Formation d'accéder à tous les compartiments de tables de votre compte et de fédérer l'accès à vos tables dans le AWS Glue Data Catalog.

Utilisation de la AWS CLI

Pour intégrer des compartiments de tables à l'aide de l'AWS CLI

Les étapes suivantes montrent comment utiliser l'AWS CLI pour intégrer des compartiments de table. Pour utiliser ces étapes, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

1. Créez un compartiment de tables.

```
aws s3tables create-table-bucket \
--region us-east-1 \
--name amzn-s3-demo-table-bucket
```

2. Créez un rôle de service IAM qui permet à Lake Formation d'accéder à vos ressources de table.

   a. Créez un fichier `Role-Trust-Policy.json` contenant la stratégie d'approbation suivante :

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "LakeFormationDataAccessPolicy",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
        },
        "Action": [
            "sts:AssumeRole",
            "sts:SetContext",
            "sts:SetSourceIdentity"
        ],
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "111122223333"
          }
        }
      }
    ]
}
```

Créez le rôle de service IAM à l'aide de la commande suivante :

```
aws iam create-role \
--role-name S3TablesRoleForLakeFormation \
--assume-role-policy-document file://Role-Trust-Policy.json
```

b. Créez un fichier `LF-GluePolicy.json` contenant la stratégie suivante :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "LakeFormationPermissionsForS3ListTableBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:ListTableBuckets"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3TableBucket",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:CreateTableBucket",
                "s3tables:GetTableBucket",
                "s3tables:CreateNamespace",
                "s3tables:GetNamespace",
                "s3tables:ListNamespaces",
                "s3tables:DeleteNamespace",
                "s3tables:DeleteTableBucket",
                "s3tables:CreateTable",
                "s3tables:DeleteTable",
                "s3tables:GetTable",
                "s3tables:ListTables",
                "s3tables:RenameTable",
                "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation",
```

```
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:PutTableData"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Attachez la stratégie au rôle en utilisant la commande suivante :

```
aws iam put-role-policy \
--role-name S3TablesRoleForLakeFormation  \
--policy-name LakeFormationDataAccessPermissionsForS3TableBucket \
--policy-document file://LF-GluePolicy.json
```

3. Créez un fichier `input.json` contenant ce qui suit :

```
{
    "ResourceArn": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/*",

    "WithFederation": true,
    "RoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/S3TablesRoleForLakeFormation"
}
```

Enregistrez les compartiments de table auprès de Lake Formation en utilisant la commande suivante :

```
aws lakeformation register-resource \
--region us-east-1 \
--with-privileged-access \
--cli-input-json file://input.json
```

4. Créez un fichier `catalog.json` contenant le catalogue qui suit :

```
{
   "Name": "s3tablescatalog",
   "CatalogInput": {
      "FederatedCatalog": {
          "Identifier": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/*",
```

```
            "ConnectionName": "aws:s3tables"
        },
        "CreateDatabaseDefaultPermissions":[],
        "CreateTableDefaultPermissions":[],
        "AllowFullTableExternalDataAccess": "True"
    }
}
```

Créez le catalogue `s3tablescatalog` à l'aide de la ligne de commande suivante. La création de ce catalogue remplit le AWS Glue Data Catalog avec des objets correspondant aux compartiments de table, aux espaces de noms et aux tables.

```
aws glue create-catalog \
--region us-east-1 \
--cli-input-json file://catalog.json
```

5. Vérifiez que le catalogue `s3tablescatalog` a été ajouté dans AWS Glue à l'aide de la commande suivante :

```
aws glue get-catalog --catalog-id s3tablescatalog
```

Migration vers le processus d'intégration mis à jour

Le processus d'intégration des services d'analytique AWS a été mis à jour. Si vous avez configuré l'intégration avec la version préliminaire, vous pouvez continuer à utiliser votre intégration actuelle. Cependant, le processus d'intégration mis à jour améliorant les performances, nous vous recommandons de procéder à la migration en suivant les étapes ci-dessous. Pour plus d'informations sur le processus de migration ou d'intégration, consultez Création d'un catalogue d'Amazon S3 Tables dans le AWS Glue Data Catalog dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

1. Ouvrez la console AWS Lake Formation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ et connectez-vous en tant qu'administrateur du lac de données. Pour plus d'informations sur la manière de créer un administrateur de lac de données, consultez Création d'un administrateur de lac de données dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.
2. Supprimez le catalogue `s3tablescatalog` en procédant comme suit :
   - Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Catalogues.

- Sélectionnez le bouton d'option situé à côté du catalogue `s3tablescatalog` dans la liste Catalogues. Dans le menu Actions, sélectionnez Delete (Supprimer).

3. Désenregistrez l'emplacement des données du catalogue `s3tablescatalog` en procédant comme suit :

   - Dans le volet de navigation de gauche, accédez à la section Administration, puis choisissez Emplacements de lac de données.
   - Choisissez le bouton d'option en regard de l'emplacement du lac de données `s3tablescatalog`, par exemple `s3://tables:region:account-id:bucket/*`.
   - Dans le menu Actions, choisissez Supprimer.
   - Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, choisissez Supprimer.

4. Maintenant que vous avez supprimé l'emplacement de votre catalogue `s3tablescatalog` et de votre lac de données, vous pouvez suivre les étapes pour intégrer vos compartiments de table aux services d'analytique AWS en utilisant le processus d'intégration mis à jour.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez utiliser des tables chiffrées SSE-KMS dans des services d'analytique AWS intégrés, le rôle que vous utilisez doit être autorisé à utiliser votre clé AWS KMS pour les opérations de chiffrement. Pour plus d'informations, consultez Octroi aux principaux IAM des autorisations leur permettant d'utiliser des tables chiffrées dans les services d'analytique AWS intégrés.

Une fois que vous avez intégré, votre principal IAM a obtenu les autorisations Lake Formation pour accéder à vos tables. Si vous souhaitez autoriser d'autres principaux IAM à accéder aux tables, vous devez accorder des autorisations Lake Formation sur vos tables à ces principaux. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès à une table ou à une base de données avec Lake Formation.

Étapes suivantes

- Création d'un espace de noms.
- Création d'une table.

Accès à Amazon S3 Tables à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST

Une fois que vos compartiments de table S3 sont intégrés au AWS Glue Data Catalog, vous pouvez utiliser le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST pour vous connecter à vos tables S3 à partir de clients compatibles Apache Iceberg, tels que PyIceberg ou Spark. Le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST implémente la spécification Iceberg REST Catalog Open API qui fournit une interface standardisée pour interagir avec les tables Iceberg. Pour accéder aux tables S3 à l'aide du point de terminaison, vous devez configurer les autorisations via une combinaison de politiques IAM et d'octrois AWS Lake Formation. Les sections suivantes expliquent comment configurer l'accès, notamment en créant le rôle IAM nécessaire, en définissant les politiques requises et en établissant les autorisations Lake Formation pour l'accès à la base de données et au niveau de la table.

Pour une description détaillée de l'utilisation de bout en bout avec PyIceberg, consultez Accès aux données dans Amazon S3 Tables avec PyIceberg via le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST.

Prérequis

- Intégrer vos compartiments de table aux services d'analytique AWS
- Créer un espace de noms de table
- Avoir accès à un compte d'administrateur de lac de données

Création d'un rôle IAM pour votre client

Pour accéder aux tables via des points de terminaison AWS Glue, vous devez créer un rôle IAM avec des autorisations pour les actions AWS Glue et Lake Formation. Cette procédure explique comment créer ce rôle et configurer ses autorisations.

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Choisissez Créer une politique, puis JSON dans l'éditeur de politique.
4. Ajoutez la politique en ligne suivante qui accorde des autorisations d'accès aux actions AWS Glue et Lake Formation :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetCatalog",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:GetDatabases",
                "glue:GetTable",
                "glue:GetTables",
                "glue:CreateTable",
                "glue:UpdateTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/
s3tablescatalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/s3tablescatalog/
amzn-s3-demo-table-bucket",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/s3tablescatalog/
amzn-s3-demo-table-bucket/<namespace>/*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/
s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-bucket/<namespace>"
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lakeformation:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

5. Une fois que vous avez créé cette politique, créez un rôle IAM et choisissez Politique d'approbation personnalisée comme Type d'entité approuvée.

6. Entrez ce qui suit pour la Politique d'approbation personnalisée.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin_role"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {}
        }
    ]
}
```

Définition de l'accès dans Lake Formation

Lake Formation fournit un contrôle précis des accès pour vos tables de lac de données. Lorsque vous avez intégré votre compartiment S3 au AWS Glue Data Catalog, vos tables ont été automatiquement enregistrés en tant que ressources dans Lake Formation. Pour accéder à ces tables, vous devez accorder des autorisations spécifiques à Lake Formation pour votre identité IAM, en plus de ses autorisations de politique IAM.

Les étapes suivantes expliquent comment appliquer les contrôles d'accès Lake Formation pour permettre à votre client Iceberg de se connecter à vos tables. Vous devez vous connecter en tant qu'administrateur du lac de données pour appliquer ces autorisations.

Autorisation des moteurs externes à accéder aux données des tables

Dans Lake Formation, vous devez activer l'accès complet aux tables pour que les moteurs externes puissent accéder aux données. Cela permet aux applications tierces d'obtenir des informations d'identification temporaires auprès de Lake Formation lorsqu'elles utilisent un rôle IAM disposant d'autorisations complètes sur la table demandée.

Ouvrez la console Lake Formation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lakeformation/.

1. Ouvrez la console Lake Formation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ et connectez-vous en tant qu'administrateur du lac de données.
2. Dans le panneau de navigation, sous Administration, choisissez Paramètres d'intégration des applications.
3. Sélectionnez Autoriser les moteurs externes à accéder aux données dans les emplacements Amazon S3 avec un accès complet aux tables. Ensuite, choisissez Save (Enregistrer).

Octroi des autorisations Lake Formation sur vos ressources de table

Accordez ensuite des autorisations Lake Formation pour le rôle IAM que vous avez créé pour votre client compatible avec Iceberg. Ces autorisations permettront au rôle de créer et de gérer des tables dans votre espace de noms. Vous devez fournir des autorisations au niveau de la base de données et au niveau de la table. Pour plus d'informations, consultez Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données.

Configuration de votre environnement pour utiliser le point de terminaison

Après avoir configuré le rôle IAM avec les autorisations requises pour accéder aux tables, vous pouvez l'utiliser pour exécuter des clients Iceberg depuis votre machine locale en configurant l'AWS CLI avec votre rôle, à l'aide de la commande suivante :

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::<accountid>:role/<glue-irc-role>" --role-session-name <glue-irc-role>
```

Pour accéder aux tables via le point de terminaison AWS Glue REST, vous devez initialiser un catalogue dans votre client compatible avec Iceberg. Cette initialisation nécessite de spécifier des propriétés personnalisées, notamment les propriétés sigv4, l'URI du point de terminaison et l'emplacement de l'entrepôt. Spécifiez ces propriétés comme suit :

- Propriétés Sigv4 : Sigv4 doit être activé, le nom de signature est `glue`
- Emplacement de l'entrepôt : il s'agit de votre compartiment de table, spécifié dans ce format : *<accountid>*`:s3tablescatalog/`*<table-bucket-name>*
- URI du point de terminaison : reportez-vous au guide de référence des points de terminaison de service AWS Glue pour le point de terminaison spécifique à la région

L'exemple suivant montre comment initialiser un catalogue pyIceberg.

```
rest_catalog = load_catalog(
        s3tablescatalog,
**{
"type": "rest",
"warehouse": "<accountid>:s3tablescatalog/<table-bucket-name>",
"uri": "https://glue.<region>.amazonaws.com/iceberg",
"rest.sigv4-enabled": "true",
"rest.signing-name": "glue",
"rest.signing-region": region
        }
)
```

Pour plus d'informations sur l'implémentation du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST, consultez Connexion au catalogue de données à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST dans le Guide de l'utilisateur AWS Glue.

Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables

Vous pouvez connecter votre Iceberg REST client au point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables et passer des appels REST API pour créer, mettre à jour ou interroger des tables dans des compartiments de table S3. Le point de terminaison implémente un ensemble d'API Iceberg REST standardisées spécifiées dans la spécification de l'API Apache Iceberg REST Catalog Open. Le point de terminaison fonctionne en traduisant les opérations de l'Iceberg REST API en opérations de S3 Tables correspondantes.

> **Note**
>
> Le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables peut être utilisé pour accéder aux tables dans les implémentations de catalogues AWS Partner Network (APN) ou dans les implémentations de catalogues personnalisés. Il peut également être utilisé si vous n'avez besoin que d'un accès de base en lecture/écriture à un seul compartiment de table. Pour les autres scénarios d'accès, nous recommandons d'utiliser le point de terminaison AWS Glue Iceberg REST pour se connecter aux tables, ce qui permet une gestion unifiée des tables, une gouvernance centralisée et un contrôle d'accès précis. Pour plus d'informations, consultez Accès à Amazon S3 Tables à l'aide du point de terminaison AWS Glue Iceberg REST

Configuration du point de terminaison

Vous vous connectez au point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables à l'aide du point de terminaison du service. Les points de terminaison Iceberg REST de S3 Tables ont le format suivant :

```
https://s3tables.<REGION>.amazonaws.com/iceberg
```

Reportez-vous à Points de terminaison et Régions AWS S3 Tables pour les points de terminaison spécifiques à une région.

Propriétés de configuration du catalogue

Lorsque vous utilisez un client Iceberg pour connecter un moteur d'analytique au point de terminaison du service, vous devez spécifier les propriétés de configuration suivantes lors de l'initialisation du catalogue. Remplacez les *`valeurs des espaces réservés`* par les informations de votre compartiment de table et de votre région.

- Le point de terminaison spécifique à la région en tant qu'URI du point de terminaison : `https://s3tables.<REGION>.amazonaws.com/iceberg`
- L'ARN de votre compartiment de table comme emplacement de l'entrepôt : `arn:aws:s3tables:<region>:<accountID>:bucket/<bucketname>`
- Propriétés Sigv4 pour l'authentification. Le nom de signature SigV4 pour les demandes de point de terminaison de service est le suivant : `s3tables`

Les exemples suivants vous montrent comment configurer différents clients pour utiliser le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables.

PyIceberg

Pour utiliser le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables avec PyIceberg, spécifiez les propriétés de configuration d'application suivantes :

```
rest_catalog = load_catalog(
  catalog_name,
  **{
    "type": "rest",
    "warehouse":"arn:aws:s3tables:<Region>:<accountID>:bucket/<bucketname>",
    "uri": "https://s3tables.<Region>.amazonaws.com/iceberg",
```

```
    "rest.sigv4-enabled": "true",
    "rest.signing-name": "s3tables",
    "rest.signing-region": "<Region>"
  }
)
```

Apache Spark

Pour utiliser le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables avec Spark, spécifiez les propriétés de configuration de l'application suivantes, en remplaçant les *valeurs d'espace réservé* par les informations relatives à votre région et à votre compartiment de table.

```
spark-shell \
  --packages "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.5_2.12:1.4.1,software.amazon.awssdk:bundle:2.20.160,software.amazon.awssdk:url-
connection-client:2.20.160" \
  --master "local[*]" \
  --conf
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions"
 \
  --conf "spark.sql.defaultCatalog=spark_catalog" \
   --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.type=rest" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.uri=https://
s3tables.<Region>.amazonaws.com/iceberg" \
  --conf
 "spark.sql.catalog.spark_catalog.warehouse=arn:aws:s3tables:<Region>:<accountID>:bucket/
<bucketname>" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.sigv4-enabled=true" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-name=s3tables" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest.signing-region=<Region>" \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.io-
impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO" \
  --conf
 "spark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.SimpleAWSCredentialP
 \
  --conf "spark.sql.catalog.spark_catalog.rest-metrics-reporting-enabled=false"
```

Authentification et autorisation d'accès au point de terminaison

Les demandes d'API adressées aux points de terminaison de service de S3 Tables sont authentifiées à l'aide d'AWS Signature Version 4 (SigV4). Consultez AWS Signature Version 4 pour les demandes d'API pour en savoir plus sur AWS SigV4.

Le nom de signature SigV4 pour les demandes de point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables est le suivant : `s3tables`

Les demandes adressées au point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables sont autorisées à l'aide d'actions `s3tables` IAM correspondant aux opérations d'API REST. Ces autorisations peuvent être définies dans les stratégies IAM basées sur l'identité ou les politiques basées sur les ressources associées aux tables et aux compartiments de table. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Vous pouvez suivre les demandes adressées à vos tables via le point de terminaison REST avec AWS CloudTrail. Les demandes seront journalisées en tant qu'action IAM S3 correspondante. Par exemple, une API `LoadTable` génère un événement de gestion pour l'opération `GetTableMetadataLocation` et un événement de données pour l'opération `GetTableData`. Pour plus d'informations, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Tables.

Paramètres de chemin et de préfixe

Les API du catalogue Iceberg REST contiennent un préfixe de forme libre dans leurs URL de demande. Par exemple, l'appel d'API `ListNamespaces` utilise le format d'URL `GET/v1/{prefix}/namespaces`. Pour S3 Tables, le `{prefix}` de chemin REST est toujours l'ARN de votre compartiment de table codé en URL.

Par exemple, pour l'ARN du compartiment de table suivant : `arn:aws:s3tables:`*`us-east-1`*`:111122223333:bucket/`*`bucketname`* le préfixe serait : `arn%3Aaws%3As3tables%3A`*`us-east-1`*`%3A`*`111122223333`*`%3Abucket%2F`*`bucketname`*

Paramètre de chemin d'accès à l'espace de noms

Les espaces de noms du chemin des API du catalogue Iceberg REST peuvent comporter plusieurs niveaux. Toutefois, S3 Tables ne prend en charge que les espaces de noms à un seul niveau. Pour accéder à un espace de noms dans une hiérarchie de catalogue à plusieurs niveaux, vous pouvez vous connecter à un catalogue à plusieurs niveaux situé au-dessus de l'espace de noms pour référencer l'espace de noms. Cela permet à tout moteur de requête qui prend en charge la notation en trois parties de `catalog.namespace.table` d'accéder aux objets de la hiérarchie du catalogue

S3 Tables sans problèmes de compatibilité par rapport à l'utilisation de l'espace de noms à plusieurs niveaux.

Opérations d'API Iceberg REST prises en charge

La table suivante présente les API REST d'Iceberg prises en charge et indique comment elles correspondent aux actions de S3 Tables.

Opération REST Iceberg	Chemin REST	Action IAM de S3 Tables	CloudTrail EventName
`getConfig`	`GET /v1/config`	`s3tables:GetTableBucket`	`s3tables:GetTableBucket`
`listNamespaces`	`GET /v1/{prefix}/namespaces`	`s3tables:ListNamespaces`	`s3tables:ListNamespaces`
`createNamespace`	`POST /v1/{prefix}/namespaces`	`s3tables:CreateNamespace`	`s3tables:CreateNamespace`
`loadNamespaceMetadata`	`GET /v1/{prefix}/namespaces/{namespace}`	`s3tables:GetNamespace`	`s3tables:GetNamespace`
`dropNamespace`	`DELETE /v1/{prefix}/namespaces/{namespace}`	`s3tables:DeleteNamespace`	`s3tables:DeleteNamespace`
`listTables`	`GET /v1/{prefix}/namespaces/{namespace}/tables`	`s3tables:ListTables`	`s3tables:ListTables`
`createTable`	`POST /v1/{prefix}/names`	`s3tables:CreateTab`	`s3tables:CreateTab`

Opération REST Iceberg	Chemin REST	Action IAM de S3 Tables	CloudTrail EventName
	paces/{na mespace}/ tables	le , s3tables: PutTableData	le , s3tables: PutObject
loadTable	GET /v1/{pref ix}/names paces/{na mespace}/ tables/{table}	s3tables: GetTableM etadataLo cation , s3tables: GetTableData	s3tables: GetTableM etadataLo cation , s3tables: GetObject
updateTable	POST /v1/{pref ix}/names paces/{na mespace}/ tables/{table}	s3tables: UpdateTab leMetadat aLocation , s3tables: PutTableD ata , s3tables: GetTableData	s3tables: UpdateTab leMetadat aLocation , s3tables: PutObject , s3tables: GetObject
dropTable	DELETE /v1/ {prefix}/ namespaces/ {namespace}/ tables/{table}	s3tables: DeleteTable	s3tables: DeleteTable
renameTable	POST /v1/{pref ix}/tables/ rename	s3tables: RenameTable	s3tables: RenameTable
tableExists	HEAD /v1/{pref ix}/names paces/{na mespace}/ tables/{table}	s3tables: GetTable	s3tables: GetTable

Opération REST Iceberg	Chemin REST	Action IAM de S3 Tables	CloudTrail EventName
`namespaceExists`	`HEAD /v1/{prefix}/namespaces/{namespace}`	`s3tables:GetNamespace`	`s3tables:GetNamespace`

Considérations et restrictions

Vous trouverez ci-dessous les considérations et les limites relatives à l'utilisation du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables.

Considérations

- Comportement de l'API CreateTable : l'option `stage-create` n'est pas prise en charge pour cette opération et entraîne une erreur `400 Bad Request`. Cela signifie que vous ne pouvez pas créer de table à partir des résultats d'une requête à l'aide de `CREATE TABLE AS SELECT` (CTAS).
- Comportement de l'API DeleteTable : vous ne pouvez supprimer des tables que lorsque la purge est activée. La suppression de tables avec `purge=false` n'est pas prise en charge et entraîne une erreur `400 Bad Request`. Certaines versions de Spark attribuent toujours à cet indicateur la valeur false, même lors de l'exécution de commandes `DROP TABLE PURGE`. Vous pouvez essayer avec `DROP TABLE PURGE` ou utiliser l'opération DeleteTable de S3 Tables pour supprimer une table.
- Le point de terminaison prend uniquement en charge les opérations de métadonnées de table standard. Pour la maintenance des tables, par exemple la gestion des instantanés et le compactage, utilisez les opérations de l'API de maintenance de S3 Tables. Pour plus d'informations, consultez Maintenance de S3 Tables.

Limites

- Les espaces de noms multiniveaux ne sont pas pris en charge.
- L'authentification basée sur OAuth n'est pas prise en charge.
- Seule la propriété `owner` est prise en charge pour les espaces de noms.
- Les API liées à la vue définies dans la spécification Apache Iceberg REST Open API ne sont pas prises en charge.

- L'exécution d'opérations sur une table contenant un fichier `metadata.json` de plus de 5 Mo n'est pas prise en charge et renverra une erreur `400 Bad Request`. Pour contrôler la taille de vos fichiers `metadata.json`, utilisez les opérations de maintenance des tables. Pour plus d'informations, consultez Maintenance de S3 Tables.

Accès direct aux tables Amazon S3 via le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg

Vous pouvez accéder aux tables S3 à partir de moteurs de requête open source comme Apache Spark en utilisant le catalogue d'Amazon S3 Tables pour le catalogue client Apache Iceberg. Le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg est une bibliothèque open source hébergée par AWS Labs. Elle fonctionne en traduisant les opérations Apache Iceberg de vos moteurs de requête (telles que la découverte de tables, les mises à jour des métadonnées et l'ajout ou la suppression de tables) en opérations de l'API S3 Tables.

Le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg est distribué sous la forme d'un Maven JAR appelé `s3-tables-catalog-for-iceberg.jar`. Vous pouvez créer le catalogue client JAR à partir du référentiel AWS Labs GitHub ou le télécharger directement depuis Maven. Lorsque vous vous connectez à des tables, le catalogue client JAR est utilisé comme dépendance lorsque vous initialisez une session Spark pour Apache Iceberg.

Utilisation du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg avec Apache Spark

Vous pouvez utiliser le catalogue d'Amazon S3 Tables pour le catalogue client Apache Iceberg afin de vous connecter aux tables à partir d'applications open source lorsque vous initialisez une session Spark. Dans la configuration de votre session, vous spécifiez Iceberg et les dépendances Amazon S3 et vous créez un catalogue personnalisé qui utilise votre compartiment de table comme entrepôt de métadonnées.

Prérequis

- Une identité IAM avec accès à votre compartiment de table et aux actions de S3 Tables. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Pour initialiser une session Spark à l'aide du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg

- Initialisez Spark à l'aide de la commande suivante. Pour utiliser la commande, remplacez le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg *`numéro de version`* par la dernière

version à partir du référentiel AWS Labs GitHub, et l'*ARN du compartiment de table* par votre propre ARN de compartiment de table.

```
spark-shell \
--packages org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.5_2.12:1.6.1,software.amazon.s3tables:s3-tables-catalog-for-iceberg-
runtime:0.1.4 \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket.catalog-
impl=software.amazon.s3tables.iceberg.S3TablesCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket.warehouse=arn:aws:s3tables:us-
east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

Interrogation des tables S3 avec Spark SQL

Spark vous permet d'exécuter des opérations DQL, DML et DDL sur les tables S3. Lorsque vous interrogez des tables, vous utilisez le nom complet de la table, y compris le nom du catalogue de sessions, selon le modèle suivant :

CatalogName.*NamespaceName*.*TableName*

Les exemples de requêtes suivants montrent plusieurs manières d'interagir avec les tables S3. Pour utiliser ces exemples de requêtes dans votre moteur de requête, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres valeurs.

Pour interroger les tables avec Spark

- Création d'un espace de noms

```
spark.sql(" CREATE NAMESPACE IF NOT EXISTS s3tablesbucket.my_namespace")
```

- Création d'une table

```
spark.sql(" CREATE TABLE IF NOT EXISTS s3tablesbucket.my_namespace.`my_table`
( id INT, name STRING, value INT ) USING iceberg ")
```

- Interroger une table

```
spark.sql(" SELECT * FROM s3tablesbucket.my_namespace.`my_table` ").show()
```

- Insertion de données dans une table

```
spark.sql(
"""
    INSERT INTO s3tablesbucket.my_namespace.my_table
    VALUES
        (1, 'ABC', 100),
        (2, 'XYZ', 200)
""")
```

- Chargement d'un fichier de données existant dans une table

1. Lisez les données dans Spark.

```
val data_file_location = "Path such as S3 URI to data file"
val data_file = spark.read.parquet(data_file_location)
```

2. Écrivez les données dans une table Iceberg.

```
data_file.writeTo("s3tablesbucket.my_namespace.my_table").using("Iceberg").tableProperty
 ("format-version", "2").createOrReplace()
```

Interrogation des tables Amazon S3 avec Athena

Amazon Athena est un service de requête interactif qui permet d'analyser les données directement dans Amazon S3 à l'aide du langage SQL standard. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Qu'est-ce que Amazon Athena ? dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Athena.

Après avoir intégré vos compartiment de table aux services d'analytique AWS, vous pouvez exécuter des requêtes en langage de définition de données (DDL), en langage de manipulation de données (DML) et en langage de requête de données (DQL) sur des tables S3 à l'aide d'Athena. Pour plus d'informations sur la manière d'interroger des tables dans un compartiment de table, consultez Enregistrement des catalogues de compartiments de table S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon Athena.

Vous pouvez également exécuter des requêtes dans Athena à partir de la console Amazon S3.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez des tables, assurez-vous d'utiliser toutes les lettres minuscules dans les noms et les définitions de tables. Par exemple, assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules. Si le nom ou la définition de votre table contient des majuscules, la table n'est pas prise en charge par AWS Lake Formation ou par le AWS Glue Data Catalog. Dans ce cas, votre table ne sera pas visible par les services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, même si vos compartiments de table sont intégrés aux services d'analytique AWS.
> Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête SELECT dans Athena : « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. »

Utilisation de la console S3 et d'Amazon Athena

La procédure suivante utilise la console Amazon S3 pour accéder à l'éditeur de requêtes Athena afin que vous puissiez interroger une table avec Amazon Athena.

> **Note**
>
> Avant d'effectuer les étapes suivantes, assurez-vous d'avoir intégré vos compartiments de table aux services d'analytique AWS de cette région. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

Pour interroger une table

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Sur la page Compartiments de table, choisissez le compartiment qui contient la table que vous souhaitez interroger.
4. Dans la page des détails du compartiment, choisissez le bouton radio en regard du nom de la table que vous souhaitez interroger.

5. Choisissez Interroger une table avec Athena.
6. La console Amazon Athena s'ouvre et l'éditeur de requêtes Athena apparaît avec un exemple de requête SELECT chargé pour vous. Modifiez cette requête en fonction de votre cas d'utilisation.

   Dans l'éditeur de requêtes, le champ Catalogue doit être renseigné avec s3tablescatalog/ suivi du nom de votre compartiment de table, par exemple s3tablescatalog/***amzn-s3-demo-bucket***. Le champ Base de données doit être renseigné avec l'espace de noms dans lequel votre table est stocké.

   > **Note**
   >
   > Si vous ne voyez pas ces valeurs dans les champs Catalogue et Base de données, assurez-vous d'avoir intégré vos compartiments de table aux services d'analytique AWS de cette région. Pour plus d'informations, consultez the section called "Intégration de S3 Tables aux services d'analytique AWS".

7. Pour exécuter la requête, choisissez ensuite Run (Exécuter).

   > **Note**
   >
   > - Si vous recevez le message d'erreur « Autorisations insuffisantes pour exécuter la requête. Le principal ne dispose d'aucun privilège sur la ressource spécifiée. » lorsque vous essayez d'exécuter une requête dans Athena, vous devez disposer des autorisations Lake Formation nécessaires sur la table. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".
   > - Si le message d'erreur « Iceberg ne peut pas accéder à la ressource demandée » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter la requête, accédez à la console AWS Lake Formation et assurez-vous que vous vous êtes accordé les autorisations nécessaires sur le catalogue de compartiments de table et la base de données (espace de noms) que vous avez créés. Ne spécifiez pas de table lorsque vous accordez ces autorisations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données".
   > - Si la définition de votre table contient des majuscules, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque vous exécutez une requête SELECT dans Athena : « GENERIC_INTERNAL_ERROR : échec de la demande de table : com.amazonaws.services.glue.model.ValidationException : ressource de fédération

non prise en charge - Noms de table ou de colonne non valides. » Assurez-vous que les noms des tables et des colonnes sont tous en minuscules.

Accès aux tables Amazon S3 avec Amazon Redshift

Amazon Redshift est un service d'entrepôt de données rapide, entièrement géré et doté d'une capacité de plusieurs pétaoctets. Il permet d'analyser de manière efficace, simple et économique toutes vos données grâce à vos outils d'informatique décisionnelle existants. Redshift sans serveur vous permet d'accéder aux données et de les analyser sans toutes les configurations d'un entrepôt de données mis en service. Pour plus d'informations, consultez Commencer avec les entrepôts de données sans serveur dans le Guide de démarrage d'Amazon Redshift.

Interrogation de tables Amazon S3 dans Amazon Redshift

Prérequis

- Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.
  - Création d'un espace de noms.
  - Création d'une table.
- Gestion de l'accès à une table ou à une base de données avec Lake Formation.

Une fois les prérequis satisfaits, vous pouvez commencer à utiliser Amazon Redshift pour interroger les tables de l'une des manières suivantes :

- En utilisant Amazon Redshift Query Editor v2
- En vous connectant à un entrepôt de données Amazon Redshift à l'aide des outils client SQL
- En utilisant l'API de données Amazon Redshift

Accès aux tables Amazon S3 avec Amazon EMR

Amazon EMR (anciennement Amazon Elastic MapReduce) est une plateforme de cluster gérée qui simplifie l'exécution des infrastructures de big data, telles qu'Apache Hadoop et Apache Spark, sur AWS pour traiter et analyser de grandes quantités de données. Grâce à ces infrastructures et des projets open source connexes, vous pouvez traiter des données à des fins d'analyse et pour des charges de travail business intelligence. Amazon EMR vous permet également de transformer et de

déplacer de grandes quantités de données vers et à partir d'autres magasins de données et bases de données AWS.

Vous pouvez utiliser des clusters Apache Iceberg dans Amazon EMR pour travailler avec les tables S3 en vous connectant à des compartiments de tables au cours d'une session Spark. Pour vous connecter aux compartiments de table dans Amazon EMR, vous pouvez utiliser l'intégration des services d'analytique AWS via AWS Glue Data Catalog ou utiliser le catalogue client open source du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg.

> **Note**
>
> S3 Tables est pris en charge sur Amazon EMR version 7.5 ou supérieure.

Connexion à des compartiments de tables S3 avec Spark sur un cluster Amazon EMR Iceberg

Dans cette procédure, vous configurez un cluster Amazon EMR configuré pour Apache Iceberg, puis vous lancez une session Spark qui se connecte à vos compartiments de table. Vous pouvez configurer cela à l'aide de l'intégration des services d'analytique AWS via AWS Glue ou vous pouvez utiliser le catalogue client open source du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. Pour obtenir des informations sur le catalogue client, consultez Accès aux tables à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables.

Choisissez votre méthode d'utilisation des tables avec Amazon EMR parmi les options suivantes.

Amazon S3 Tables Catalog for Apache Iceberg

Les prérequis suivants sont nécessaires pour interroger des tables avec Spark sur Amazon EMR en utilisant le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg.

Prérequis

- Attachez la politique `AmazonS3TablesFullAccess` au rôle IAM que vous utilisez pour Amazon EMR.

Pour configurer un cluster Amazon EMR afin d'interroger les tables avec Spark

1. Créez un cluster avec la configuration suivante. Pour utiliser cet exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes \

InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0,KeyName=my-key-pair
```

`configurations.json`:

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
"Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
}]
```

2. Connectez-vous au nœud primaire Spark à l'aide de SSH.
3. Pour initialiser une session Spark pour Iceberg qui se connecte à votre compartiment de tables, entrez la commande suivante. Remplacez les *user input placeholders* par l'ARN de votre compartiment de table.

```
spark-shell \
--packages software.amazon.s3tables:s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime:0.1.3
 \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket.catalog-
impl=software.amazon.s3tables.iceberg.S3TablesCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket.warehouse=arn:aws:s3tables:us-
east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-bucket1 \
--conf spark.sql.defaultCatalog=s3tablesbucket \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
```

4. Interrogez vos tables avec Spark SQL. Pour voir des exemples de requêtes, consultez the section called "Interrogation des tables S3 avec Spark SQL".

AWS analytics services integration

Les prérequis suivants doivent être remplis pour interroger des tables avec Spark sur Amazon EMR à l'aide de l'intégration des services d'analytique AWS.

Prérequis

- Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.
- Créez le rôle de service par défaut pour Amazon EMR (`EMR_DefaultRole_V2`). Pour plus de détails, consultez Rôle de service pour Amazon EMR (rôle EMR).
- Créez un profil d'instance Amazon EC2 pour Amazon EMR (`EMR_EC2_DefaultRole`). Pour plus de détails, consultez Rôle de service pour les instances EC2 de cluster (profil d'instance EC2).
  - Attachez la politique `AmazonS3TablesFullAccess` à `EMR_EC2_DefaultRole`.

Pour configurer un cluster Amazon EMR afin d'interroger les tables avec Spark

1. Créez un cluster avec la configuration suivante. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholder`* par vos propres informations.

```
aws emr create-cluster --release-label emr-7.5.0 \
--applications Name=Spark \
--configurations file://configurations.json \
--region us-east-1 \
--name My_Spark_Iceberg_Cluster \
--log-uri s3://amzn-s3-demo-bucket/ \
--instance-type m5.xlarge \
--instance-count 2 \
--service-role EMR_DefaultRole \
--ec2-attributes \

InstanceProfile=EMR_EC2_DefaultRole,SubnetId=subnet-1234567890abcdef0,KeyName=my-key-pair
```

`configurations.json`:

```
[{
"Classification":"iceberg-defaults",
"Properties":{"iceberg.enabled":"true"}
```

```
}]
```

2. Connectez-vous au nœud primaire Spark à l'aide de SSH.
3. Entrez la commande suivante pour initialiser une session Spark pour Iceberg qui se connecte à vos tables. Remplacez les *user input placeholders* pour Région, et ID du compte et le nom du compartiment de table par vos propres informations.

```
spark-shell \
--conf
 spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 \
--conf spark.sql.defaultCatalog=s3tables \
--conf spark.sql.catalog.s3tables=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tables.catalog-
impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog \
--conf spark.sql.catalog.s3tables.client.region=us-east-1 \
--conf spark.sql.catalog.s3tables.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/amzn-s3-
demo-table-bucket
```

4. Interrogez vos tables avec Spark SQL. Pour voir des exemples de requêtes, consultez the section called "Interrogation des tables S3 avec Spark SQL".

> **Note**
>
> Si vous utilisez la commande `DROP TABLE PURGE` avec Amazon EMR :
>
> - Amazon EMR version 7.5
>
> Définissez la configuration Spark `spark.sql.catalog.`*`your-catalog-name`*`.cache-enabled` sur `false`. Si cette configuration est définie sur `true`, exécutez la commande dans une nouvelle session ou application pour que le cache de table ne soit pas activé.
> - Amazon EMR versions supérieures à 7.5
>
> `DROP TABLE` n'est pas pris en charge. Vous pouvez utiliser l'API REST `DeleteTable` de S3 Tables pour supprimer une table.

Visualisation des données de table avec Quick Suite

Quick Suite est un service rapide d'analytique d'entreprise conçu pour créer des visualisations, effectuer des analyses ad hoc et dégager rapidement des informations exploitables de vos données. Quick Suite détecte de manière fluide les sources de données AWS, permet aux organisations de se mettre à l'échelle pour des centaines de milliers d'utilisateurs et offre des performances de requête rapides et réactives en utilisant le moteur de calcul en mémoire parallèle ultra-rapide (SPICE) Quick Suite. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que Quick Suite ? dans le Guide de l'utilisateur Quick Suite.

Après avoir intégré vos compartiments de table aux services d'analytique AWS, vous pouvez créer des jeux de données à partir de vos tables et les utiliser dans Quick Suite à l'aide de SPICE ou de requêtes SQL directes à partir de votre moteur de requête. Quick Suite prend en charge Athena en tant que source de données pour les tables S3.

Configuration des autorisations permettant à Quick Suite d'accéder aux tables

Avant d'utiliser les données de table S3 dans Quick Suite, vous devez accorder des autorisations au rôle de service Quick Suite, à l'utilisateur administrateur de Quick Suite, et accorder des autorisations Lake Formation sur les tables auxquelles vous souhaitez accéder.

Octroi d'autorisations au rôle de service Quick Suite

Lorsque vous configurez Quick Suite pour la première fois dans votre compte, AWS crée un rôle de service qui permet à Quick Suite d'accéder aux sources de données d'autres services AWS, tels qu'Athena ou Amazon Redshift. Le nom de rôle par défaut est `aws-quicksight-service-role-v0`.

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Choisissez Rôles, puis sélectionnez le rôle de service Quick Suite. Le nom par défaut est `aws-quicksight-service-role-v0`
3. Choisissez Ajouter des autorisations, puis Créer une politique en ligne.
4. Sélectionnez JSON pour ouvrir l'éditeur de politique JSON, puis ajoutez la politique suivante.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:GetCatalog",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. Choisissez Suivant, saisissez un Nom de politique, puis choisissez Créer une politique.

Pour configurer les autorisations pour l'utilisateur administrateur de Quick Suite

1. Exécutez la commande d'AWS CLI suivante pour trouver l'ARN de votre administrateur Quick Suite.

```
aws quicksight list-users --aws-account-id 111122223333 --namespace default --
region region
```

2. Accordez des autorisations Lake Formation à cet ARN. Pour en savoir plus, consultez Gestion de l'accès à une table ou à une base de données avec Lake Formation.

Utilisation des données de table dans Quick Suite

Vous pouvez vous connecter aux données de table en utilisant Athena comme source de données.

Prérequis

- Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.
  - Création d'un espace de noms.
  - Création d'une table.
  - Configuration des autorisations permettant à Quick Suite d'accéder aux tables.
- Inscrivez-vous à Quick Suite.

1. Connectez-vous à votre compte Quick Suite à l'adresse https://quicksight.aws.amazon.com/
2. Dans le tableau de bord, Choisissez Nouvelle analyse.
3. Choisissez Nouveau jeu de données.

4. Sélectionnez Athena.
5. Saisissez un Nom de la source de données, puis choisissez Créer une source de données.
6. Choisissez Utiliser un SQL personnalisé. Vous ne pouvez pas sélectionner votre table dans le volet Sélectionner votre table.
7. Saisissez une requête SQL Athena qui capture les colonnes que vous souhaitez visualiser, puis choisissez Confirmer la requête. Par exemple, utilisez la requête suivante pour sélectionner toutes les colonnes :

```
SELECT * FROM "s3tablescatalog/table-bucket-name".namespace.table-name
```

8. Choisissez Visualiser pour analyser les données et commencer à créer des tableaux de bord. Pour plus d'informations, consultez Visualisation des données dans Quick Suite et Exploration de table de bord interactifs dans Quick Suite

Diffusion de données vers des tables avec Amazon Data Firehose

Amazon Data Firehose est un service entièrement géré qui permet de fournir des données de streaming en temps réel à des destinations telles qu'Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon OpenSearch Service, Splunk, les tables Apache Iceberg, ainsi que les points de terminaison HTTP personnalisés ou appartenant à des fournisseurs de services tiers pris en charge. Avec Amazon Data Firehose, vous n'avez pas besoin d'écrire d'applications ni de gérer de ressources. Vous configurez vos producteurs de données pour envoyer les données à Firehose, qui remet automatiquement les données à la destination que vous avez spécifiée. Vous pouvez également configurer Firehose pour transformer vos données avant de les remettre. Pour en savoir plus sur Amazon Data Firehose, consultez Qu'est-ce qu'Amazon Data Firehose ?

Procédez comme suit pour configurer le streaming Firehose vers des tables situées dans des compartiments de table S3 :

1. Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.
2. Configurez Firehose pour fournir des données dans vos tables S3. Pour ce faire, vous créez un rôle de service AWS Identity and Access Management (IAM) qui permet à Firehose d'accéder à vos tables.
3. Accordez des autorisations explicites de rôle de service Firehose sur votre table ou l'espace de noms de votre table. Pour plus d'informations, consultez Octroi des autorisations Lake Formation sur vos ressources de table.

4. Créez un flux Firehose qui achemine les données vers votre table.

Création d'un rôle permettant à Firehose d'utiliser les tables S3 comme destination

Firehose a besoin d'un rôle de service IAM disposant d'autorisations spécifiques pour accéder aux tables AWS Glue et écrire des données dans les tables S3. Vous devez fournir ce rôle IAM lorsque vous créez un flux Firehose.

1. Ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Politiques.
3. Choisissez Créer une politique, puis JSON dans l'éditeur de politique.
4. Ajoutez la politique en ligne suivante qui accorde des autorisations à toutes les bases de données et tables de votre catalogue de données. Si vous le souhaitez, vous pouvez accorder des autorisations à des tables et à des bases de données spécifiques uniquement. Pour utiliser cette politique, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3TableAccessViaGlueFederation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "glue:GetTable",
                "glue:GetDatabase",
                "glue:UpdateTable"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/s3tablescatalog/
*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog/
s3tablescatalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/*",
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/*/*"
            ]
        },
```

```
        {
            "Sid": "S3DeliveryErrorBucketPermission",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:ListBucketMultipartUploads",
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::error delivery bucket",
                "arn:aws:s3:::error delivery bucket/*"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RequiredWhenUsingKinesisDataStreamsAsSource",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kinesis:DescribeStream",
                "kinesis:GetShardIterator",
                "kinesis:GetRecords",
                "kinesis:ListShards"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kinesis:us-
east-1:111122223333:stream/stream-name"
        },
        {
            "Sid":
 "RequiredWhenDoingMetadataReadsANDDataAndMetadataWriteViaLakeformation",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lakeformation:GetDataAccess"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Sid": "RequiredWhenUsingKMSEncryptionForS3ErrorBucketDelivery",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
```

```
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/KMS-key-id"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "s3.us-east-1.amazonaws.com"
                },
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::error
 delivery bucket/prefix*"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "LoggingInCloudWatch",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "logs:PutLogEvents"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:log-group-
name:log-stream:log-stream-name"
            ]
        },
        {
            "Sid": "RequiredWhenAttachingLambdaToFirehose",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lambda:InvokeFunction",
                "lambda:GetFunctionConfiguration"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:function-
name:function-version"
            ]
        }
    ]
}
```

Cette politique contient des instructions qui autorisent l'accès à Kinesis Data Streams, en invoquant des fonctions Lambda, et l'accès aux clés AWS KMS. Si vous n'utilisez aucune de ces ressources, vous pouvez supprimer les instructions correspondantes.

Si la journalisation des erreurs est activée, Firehose envoie également les erreurs de remise de données à vos flux et à votre groupe de journaux CloudWatch. Pour cela, vous devez configurer les noms des flux de journaux et du groupe de journaux. Pour connaître les noms des flux de journaux et du groupe de journaux, consultez Surveillance d'Amazon Data Firehose à l'aide de CloudWatch Logs.

5. Une fois que vous avez créé cette politique, créez un rôle IAM avec Service AWS comme Type d'entité approuvée.
6. Pour Service ou cas d'utilisation, choisissez Kinesis. Pour Cas d'utilisation, choisissez Kinesis Firehose.
7. Choisissez Suivant, puis sélectionnez la politique que vous avez créée précédemment.
8. Donnez un nom à votre rôle. Passez en revue les détails de votre rôle, puis choisissez Créer un rôle. Ce rôle sera doté de la politique d'approbation suivante.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
            ],
            "Principal": {
                "Service": [
                    "firehose.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    ]
}
```

Création d'un flux Firehose vers les tables S3

La procédure suivante montre comment créer un flux Firehose pour remettre des données dans les tables S3 à l'aide de la console. Les prérequis suivants sont nécessaires pour configurer un flux Firehose vers les tables S3.

Prérequis

- Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.
  - Création d'un espace de noms.
  - Création d'une table.
- Créez le rôle permettant à Firehose d'accéder à S3 Tables.
- Accordez à Lake Formation des autorisations sur le rôle de service Firehose que vous avez créé pour accéder aux tables.

Pour fournir des informations de routage à Firehose lorsque vous configurez un flux, vous utilisez votre espace de noms en tant que nom de base de données et le nom d'une table dans cet espace de noms. Vous pouvez utiliser ces valeurs dans la section Clé unique de la configuration d'un flux Firehose pour router les données vers une table unique. Vous pouvez également utiliser ces valeurs pour router vers une table à l'aide d'expressions de requête JSON. Pour plus d'informations, consultez Routage des enregistrements entrants vers une table Iceberg unique.

Pour configurer un flux Firehose vers les tables S3 (console)

1. Ouvrez la console Firehose à l'adresse https://console.aws.amazon.com/firehose/.
2. Choisissez Créer un flux Firehose.
3. Pour Source, choisissez l'une des sources suivantes :
   - Amazon Kinesis Data Streams
   - Amazon MSK
   - PUT direct
4. Pour Destination, choisissez Tables Apache Iceberg.
5. Entrez un nom pour Nom du flux Firehose.
6. Configurez vos Paramètres sources.
7. Pour Paramètres de destination, choisissez Compte actuel pour diffuser sur les tables de votre compte ou Entre comptes pour les tables d'un autre compte.
   - Pour les tables du Compte actuel, sélectionnez votre catalogue de S3 Tables dans la liste déroulante Catalogue.
   - Pour les tables Entre comptes, saisissez l'ARN du catalogue vers lequel vous souhaitez diffuser des données sur un autre compte.

8. Configurez les noms de base de données et de tables à l'aide d'une configuration de clé unique, d'expressions JSONQuery ou d'une fonction Lambda. Pour plus d'informations, reportez-vous à Routage des enregistrements entrants vers une table Iceberg unique et Routage des enregistrements entrants vers différentes tables Iceberg dans le Guide du développeur Amazon Data Firehose.
9. Sous Paramètres de sauvegarde, spécifiez un compartiment de sauvegarde S3.
10. Pour Rôles IAM existants, sous Paramètres avancés, sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé pour Firehose.
11. Choisissez Créer un flux Firehose.

Pour plus d'informations sur les autres paramètres que vous pouvez configurer pour un flux, consultez Configuration du flux Firehose dans le Guide du développeur Amazon Data Firehose.

Exécution de tâches ETL sur les tables Amazon S3 avec AWS Glue

AWS Glue est un service d'intégration de données sans serveur qui facilite la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données provenant de plusieurs sources pour les utilisateurs de l'analytique. Vous pouvez utiliser des tâches AWS Glue pour exécuter des pipelines d'extraction, transformation et chargement (ETL) pour charger les données dans vos lacs de données. Pour plus d'informations sur AWS Glue, consultez Qu'est-ce que AWS Glue ? dans le Manuel du développeur AWS Glue.

Une tâche AWS Glue encapsule un script qui se connecte à vos données source, les traite, puis les écrit dans votre cible de données. En général, une tâche exécute les scripts d'extraction, de transformation et de chargement (ETL). Les tâches peuvent exécuter des scripts conçus pour les environnements d'exécution Apache Spark. Vous pouvez surveiller les exécutions de tâche pour comprendre les métriques d'exécution telles que le statut d'achèvement, la durée et l'heure de début.

Vous pouvez utiliser des tâches AWS Glue pour traiter les données de vos tables S3 en vous connectant à vos tables via l'intégration avec les services d'analytique AWS, ou en vous connectant directement à l'aide du point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables ou du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg. Ce guide décrit les étapes de base pour commencer à utiliser AWS Glue avec S3 Tables, notamment :

Rubriques

- Étape 1 : prérequis
- Étape 2 : création d'un script pour se connecter aux compartiments de table

- Étape 3 : création d'une tâche AWS Glue qui interroge les tables

Choisissez votre méthode d'accès en fonction des exigences spécifiques de la tâche ETL AWS Glue :

- Intégration des services d'analytique AWS (recommandée) : recommandée lorsque vous avez besoin d'une gestion centralisée des métadonnées entre plusieurs services d'analytique AWS, que vous devez tirer parti des autorisations existantes du catalogue de données AWS Glue et d'un contrôle d'accès précis avec Lake Formation, ou lorsque vous créez des pipelines ETL de production qui s'intègrent à d'autres services AWS tels qu'Athena ou Amazon EMR.
- Point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables : recommandé lorsque vous devez vous connecter à des tables S3 à partir de moteurs de requêtes tiers qui prennent en charge Apache Iceberg ou créent des applications ETL personnalisées nécessitant un accès direct à l'API REST, ou lorsque vous souhaitez contrôler les opérations du catalogue sans dépendre du catalogue de données AWS Glue.
- Catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg : à utiliser uniquement pour les applications héritées ou pour des scénarios de programmation spécifiques nécessitant la bibliothèque client Java. Cette méthode n'est pas recommandée pour les nouvelles implémentations de tâches ETL AWS Glue en raison de la complexité et de la gestion des dépendances `JAR` supplémentaires.

> **Note**
>
> S3 Tables est pris en charge sur AWS Glue version 5.0 ou supérieure.

Étape 1 : prérequis

Avant de pouvoir interroger des tables à partir d'une tâche AWS Glue, vous devez configurer un rôle IAM que AWS Glue peut utiliser pour exécuter la tâche. Choisissez votre méthode d'accès pour voir les prérequis spécifiques à cette méthode.

AWS analytics services integration (Recommended)

Conditions préalables requises pour utiliser l'intégration analytique AWS de S3 Tables pour exécuter des tâches AWS Glue.

- Intégrez vos compartiments de tables avec les services d'analytique AWS.

- Créez un rôle IAM pour AWS Glue.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3TablesFullAccess` au rôle.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3FullAccess` au rôle.

Amazon S3 Tables REST Iceberg endpoint

Prérequis pour utiliser le catalogue de point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables pour exécuter des tâches ETL AWS Glue.

- Créez un rôle IAM pour AWS Glue.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3TablesFullAccess` au rôle.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3FullAccess` au rôle.

Amazon S3 Tables Catalog for Apache Iceberg

Les prérequis utilisent le catalogue d'Amazon S3 Tables Apache Iceberg pour exécuter des tâches ETL AWS Glue.

- Créez un rôle IAM pour AWS Glue.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3TablesFullAccess` au rôle.
  - Attachez la stratégie gérée par `AmazonS3FullAccess` au rôle.
  - Pour utiliser le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg, vous devez télécharger le catalogue client JAR et le charger dans un compartiment S3.

    Téléchargement du catalogue JAR

    1. Vérifiez la dernière version sur Maven Central. Vous pouvez le télécharger JAR depuis Maven Central à l'aide de votre navigateur ou à l'aide de la commande suivante. Assurez-vous de remplacer le *`numéro de version`* par la dernière version.

       ```
       wget https://repo1.maven.org/maven2/software/amazon/s3tables/s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime/0.1.5/s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime-0.1.5.jar
       ```

    2. Chargez le fichier téléchargé JAR dans un compartiment S3 auquel votre rôle IAM AWS Glue peut accéder. Vous pouvez utiliser la commande AWS CLI suivante pour charger le

JAR. Assurez-vous de remplacer le *numéro de version* par la dernière version, ainsi que le *nom de compartiment* et le *chemin* par les vôtres.

```
aws s3 cp s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime-0.1.5.jar s3://amzn-s3-demo-bucket/jars/
```

Étape 2 : création d'un script pour se connecter aux compartiments de table

Pour accéder aux données de votre table lorsque vous exécutez une tâche ETL AWS Glue, vous configurez une session Spark pour Apache Iceberg qui se connecte à votre compartiment de table S3. Vous pouvez modifier un script existant pour vous connecter à votre compartiment de table ou créer un nouveau script. Pour plus d'informations sur la création de scripts AWS Glue, consultez Didacticiel : rédiger un script AWS Glue pour Spark dans le Guide du développeur AWS Glue.

Vous pouvez configurer la session pour vous connecter à vos compartiments de table via l'une des méthodes d'accès à S3 Tables suivantes :

- Intégration des services d'analytique AWS de S3 Tables (recommandé)
- Point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables
- Catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg

Choisissez l'une des méthodes d'accès suivantes pour consulter les instructions de configuration et les exemples de configuration.

AWS analytics services integration (Recommended)

En tant que prérequis pour interroger des tables avec Spark sur AWS Glue en utilisant l'intégration des services d'analytique AWS, vous devez intégrer vos compartiments de table aux services d'analytique AWS

Vous pouvez configurer la connexion à votre compartiment de table par le biais d'une session Spark dans le cadre d'une tâche ou avec la magie AWS Glue Studio dans le cadre d'une session interactive. Pour utiliser les exemples suivants, remplacez les *valeurs des espaces réservés* par les informations de votre compartiment de table.

Utilisation d'un script PySpark

Utilisez l'extrait de code suivant dans un script PySpark pour configurer une tâche AWS Glue afin de vous connecter à votre compartiment de table à l'aide de l'intégration.

```
spark = SparkSession.builder.appName("SparkIcebergSQL") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog","s3tables") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.glue.id",
 "111122223333:s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.warehouse", "s3://amzn-s3-demo-table-
bucket/warehouse/") \
    .getOrCreate()
```

Utilisation d'une session AWS Glue interactive

Si vous utilisez une session de bloc-notes interactive avec AWS Glue 5.0, spécifiez les mêmes configurations en utilisant la magie `%%configure` d'une cellule avant l'exécution du code.

```
%%configure
{"conf":
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 --conf spark.sql.defaultCatalog=s3tables --conf
 spark.sql.catalog.s3tables=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog --conf
 spark.sql.catalog.s3tables.catalog-impl=org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog
 --conf spark.sql.catalog.s3tables.glue.id=111122223333:s3tablescatalog/amzn-s3-
demo-table-bucket --conf spark.sql.catalog.s3tables.warehouse=s3://amzn-s3-demo-
table-bucket/warehouse/"}
```

Amazon S3 Tables REST Iceberg endpoint

Vous pouvez configurer la connexion à votre compartiment de table par le biais d'une session Spark dans le cadre d'une tâche ou avec la magie AWS Glue Studio dans le cadre d'une

session interactive. Pour utiliser les exemples suivants, remplacez les *valeurs des espaces réservés* par les informations de votre compartiment de table.

Utilisation d'un script PySpark

Utilisez l'extrait de code suivant dans un script PySpark pour configurer une tâche AWS Glue afin de vous connecter à votre compartiment de table à l'aide du point de terminaison.

```
spark = SparkSession.builder.appName("glue-s3-tables-rest") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "s3_rest_catalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.type", "rest") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.uri", "https://
s3tables.Region.amazonaws.com/iceberg") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.warehouse",
 "arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.sigv4-enabled", "true") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-name", "s3tables") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-region", "Region") \
    .config('spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.io-
impl','org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO') \
    .config('spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest-metrics-reporting-
enabled','false') \
    .getOrCreate()
```

Utilisation d'une session AWS Glue interactive

Si vous utilisez une session de bloc-notes interactive avec AWS Glue 5.0, spécifiez les mêmes configurations en utilisant la magie `%%configure` d'une cellule avant l'exécution du code. Remplacez les valeurs des espaces réservés par les informations de votre compartiment de table.

```
%%configure
{"conf":
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 --conf spark.sql.defaultCatalog=s3_rest_catalog --conf
 spark.sql.catalog.s3_rest_catalog=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
 --conf spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.type=rest --conf
```

```
 spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.uri=https://s3tables.Region.amazonaws.com/
iceberg --conf
 spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.warehouse=arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/
amzn-s3-demo-table-bucket --conf spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.sigv4-
enabled=true --conf spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-name=s3tables
 --conf spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-region=Region --conf
 spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.io-impl=org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO --
conf spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest-metrics-reporting-enabled=false"}
```

Amazon S3 Tables Catalog for Apache Iceberg

Pour vous connecter à des tables à l'aide du catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg, vous devez d'abord télécharger le dernier fichier jar du catalogue et le charger dans un compartiment S3. Ensuite, lorsque vous créez votre tâche, vous ajoutez le chemin d'accès au catalogue client JAR en tant que paramètre spécial. Pour plus d'informations sur les paramètres des tâches dans AWS Glue, consultez Paramètres spéciaux utilisés dans les tâches AWS Glue du Guide du développeur AWS Glue.

Vous pouvez configurer la connexion à votre compartiment de table par le biais d'une session Spark dans le cadre d'une tâche ou avec la magie AWS Glue Studio dans le cadre d'une session interactive. Pour utiliser les exemples suivants, remplacez les *valeurs des espaces réservés* par les informations de votre compartiment de table.

Utilisation d'un script PySpark

Utilisez l'extrait de code suivant dans un script PySpark pour configurer une tâche AWS Glue afin de vous connecter à votre compartiment de table à l'aide du JAR. Remplacez les valeurs des espaces réservés par les informations de votre compartiment de table.

```
spark = SparkSession.builder.appName("glue-s3-tables") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "s3tablesbucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket.catalog-impl",
 "software.amazon.s3tables.iceberg.S3TablesCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket.warehouse",
 "arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket") \
```

```
    .getOrCreate()
```

Utilisation d'une session AWS Glue interactive

Si vous utilisez une session de bloc-notes interactive avec AWS Glue 5.0, spécifiez les mêmes configurations en utilisant la magie `%%configure` d'une cellule avant l'exécution du code. Remplacez les valeurs des espaces réservés par les informations de votre compartiment de table.

```
%%configure
{"conf":
 "spark.sql.extensions=org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions
 --conf spark.sql.defaultCatalog=s3tablesbucket --conf
 spark.sql.catalog.s3tablesbucket=org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog
 --conf spark.sql.catalog.s3tablesbucket.catalog-
impl=software.amazon.s3tables.iceberg.S3TablesCatalog --conf
 spark.sql.catalog.s3tablesbucket.warehouse=arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/
amzn-s3-demo-table-bucket", "extra-jars": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jars/s3-
tables-catalog-for-iceberg-runtime-0.1.5.jar"}
```

Exemples de scripts

Les exemples de script PySpark suivants peuvent être utilisés pour tester l'interrogation des tables S3 avec une tâche AWS Glue. Ces scripts se connectent à votre compartiment de table et exécutent des requêtes pour : créer un nouvel espace de noms, créer un exemple de table, insérer des données dans la table et renvoyer les données de la table. Pour utiliser les scripts, remplacez les *valeurs des espaces réservés* par les informations de votre compartiment de table.

Choisissez parmi les scripts suivants en fonction de votre méthode d'accès à S3 Tables.

S3 Tables integration with AWS analytics services

```
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("SparkIcebergSQL") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog","s3tables")
```

```
    .config("spark.sql.catalog.s3tables", "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.catalog-impl",
 "org.apache.iceberg.aws.glue.GlueCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.glue.id",
 "111122223333:s3tablescatalog/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tables.warehouse", "s3://amzn-s3-demo-table-bucket/
bucket/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .getOrCreate()

namespace = "new_namespace"
table = "new_table"

spark.sql("SHOW DATABASES").show()

spark.sql(f"DESCRIBE NAMESPACE {namespace}").show()

spark.sql(f"""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS {namespace}.{table} (
       id INT,
       name STRING,
       value INT
    )
""")

spark.sql(f"""
    INSERT INTO {namespace}.{table}
    VALUES
       (1, 'ABC', 100),
       (2, 'XYZ', 200)
""")

spark.sql(f"SELECT * FROM {namespace}.{table} LIMIT 10").show()
```

Amazon S3 Tables REST Iceberg endpoint

```
from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("glue-s3-tables-rest") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "s3_rest_catalog") \
```

```
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.type", "rest") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.uri", "https://
s3tables.Region.amazonaws.com/iceberg") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.warehouse",
 "arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.sigv4-enabled", "true") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-name", "s3tables") \
    .config("spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest.signing-region", "Region") \
    .config('spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.io-
impl','org.apache.iceberg.aws.s3.S3FileIO') \
    .config('spark.sql.catalog.s3_rest_catalog.rest-metrics-reporting-
enabled','false') \
    .getOrCreate()

namespace = "s3_tables_rest_namespace"
table = "new_table_s3_rest"

spark.sql("SHOW DATABASES").show()

spark.sql(f"DESCRIBE NAMESPACE {namespace}").show()

spark.sql(f"""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS {namespace}.{table} (
       id INT,
       name STRING,
       value INT
    )
""")

spark.sql(f"""
    INSERT INTO {namespace}.{table}
    VALUES
       (1, 'ABC', 100),
       (2, 'XYZ', 200)
""")

spark.sql(f"SELECT * FROM {namespace}.{table} LIMIT 10").show()
```

Amazon S3 Tables Catalog for Apache Iceberg

```
from pyspark.sql import SparkSession

#Spark session configurations
spark = SparkSession.builder.appName("glue-s3-tables") \
    .config("spark.jars.packages", "org.apache.iceberg:iceberg-spark-
runtime-3.4_2.12:1.4.2") \
    .config("spark.sql.extensions",
 "org.apache.iceberg.spark.extensions.IcebergSparkSessionExtensions") \
    .config("spark.sql.defaultCatalog", "s3tablesbucket") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket",
 "org.apache.iceberg.spark.SparkCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket.catalog-impl",
 "software.amazon.s3tables.iceberg.S3TablesCatalog") \
    .config("spark.sql.catalog.s3tablesbucket.warehouse",
 "arn:aws:s3tables:Region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket") \
    .getOrCreate()

#Script
namespace = "new_namespace"
table = "new_table"

spark.sql(f"CREATE NAMESPACE IF NOT EXISTS s3tablesbucket.{namespace}")
spark.sql(f"DESCRIBE NAMESPACE {namespace}").show()

spark.sql(f"""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS {namespace}.{table} (
       id INT,
       name STRING,
       value INT
    )
""")

spark.sql(f"""
    INSERT INTO {namespace}.{table}
    VALUES
       (1, 'ABC', 100),
       (2, 'XYZ', 200)
""")

spark.sql(f"SELECT * FROM {namespace}.{table} LIMIT 10").show()
```

Étape 3 : création d'une tâche AWS Glue qui interroge les tables

Les procédures suivantes montrent comment configurer des tâches AWS Glue qui vous connectent à vos compartiments de table S3. Vous pouvez effectuer cette opération à l'aide de la console AWS CLI ou à l'aide de l'éditeur de script AWS Glue Studio. Pour plus d'informations, consultez Création de tâches dans AWS Glue dans le Guide de l'utilisateur AWS Glue.

Utilisation de l'éditeur de script AWS Glue Studio

La procédure suivante montre comment utiliser l'éditeur de script AWS Glue Studio pour créer une tâche ETL qui interroge vos tables S3.

Prérequis

- Étape 1 : prérequis
- Étape 2 : création d'un script pour se connecter aux compartiments de table

1. Ouvrez la console AWS Glue, à l'adresse https://console.aws.amazon.com/glue/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Tâches ETL.
3. Choisissez Éditeur de script, puis choisissez Charger un script et chargez le script PySpark que vous avez créé pour interroger les tables S3.
4. Sélectionnez l'onglet Détails de la tâche et saisissez les informations suivantes pour Propriétés de base.
   - Pour Nom, saisissez le nom de la tâche.
   - Pour rôle IAM, sélectionnez le rôle que vous avez créé pour AWS Glue.
5. (Facultatif) Si vous utilisez le catalogue d'Amazon S3 Tables pour la méthode d'accès Apache Iceberg, développez les Propriétés avancées et pour Chemin Jars dépendants, entrez l'URI S3 du fichier jar du catalogue client que vous avez chargé dans un compartiment S3 comme prérequis. Par exemple, s3://*amzn-s3-demo-bucket1*/*jars*/s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime-*0,1.5*.jar
6. Choisissez Enregistrer pour créer la tâche.
7. Choisissez Exécuter, lancez la tâche et vérifiez le statut de la tâche sous l'onglet Exécutions.

Utilisation de la AWS CLI

La procédure suivante montre comment utiliser l'AWS CLI pour créer une tâche ETL qui interroge vos tables S3. Pour utiliser les commandes, remplacez les *valeurs de l'espace réservé* par les vôtres.

Prérequis

- Étape 1 : prérequis
- Étape 2 : création d'un script pour se connecter aux compartiments de table et chargez-le dans un compartiment S3.

1. Créez une tâche AWS Glue.

```
aws glue create-job \
--name etl-tables-job \
--role arn:aws:iam::111122223333:role/AWSGlueServiceRole \
--command '{
    "Name": "glueetl",
    "ScriptLocation": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/scripts/glue-etl-query.py",
    "PythonVersion": "3"
}' \
--default-arguments '{
    "--job-language": "python",
    "--class": "GlueApp"
}' \
--glue-version "5.0"
```

> **Note**
>
> (Facultatif) Si vous utilisez le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg comme méthode d'accès, ajoutez le catalogue client JAR aux `--default-arguments` avec le paramètre `--extra-jars`. Remplacez les *espaces réservés d'entrée* par les vôtres lorsque vous ajoutez le paramètre.
>
> ```
> "--extra-jars": "s3://amzn-s3-demo-bucket/jar-path/s3-tables-catalog-for-iceberg-runtime-0.1.5.jar"
> ```

2. Démarrez votre tâche.

```
aws glue start-job-run \
--job-name etl-tables-job
```

3. Pour vérifier le statut de votre tâche, copiez l'ID d'exécution de la commande précédente et saisissez-le dans la commande suivante.

```
aws glue get-job-run --job-name etl-tables-job \
--run-id jr_ec9a8a302e71f8483060f87b6c309601ea9ee9c1ffc2db56706dfcceb3d0e1ad
```

Points de terminaison, Régions AWS et quotas de service S3 Tables

Les sections suivantes présentent les Régions AWS et les quotas de service pris en charge pour S3 Tables.

Rubriques

- Points de terminaison et Régions AWS S3 Tables
- Quotas de S3 Tables

Points de terminaison et Régions AWS S3 Tables

Pour une liste des régions dans lesquelles S3 Tables est actuellement disponible, consultez Points de terminaison Amazon S3. Pour vous connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison du service AWS.

S3 Tables prend en charge les points de terminaison à double pile pour un accès public et AWS PrivateLink. Les points de terminaison à double pile vous permettent d'accéder aux compartiments de table S3 à l'aide du Protocole Internet version 6 (IPv6), en plus du protocole IPv4, selon ce que votre réseau prend en charge.

Les points de terminaison à double pile S3 Tables utilisent la convention de dénomination suivante : `s3tables.aws-region.api.aws`

Pour obtenir la liste complète des points de terminaison S3 Tables, consultez Points de terminaison Amazon S3.

Quotas de S3 Tables

Les quotas, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour votre Compte AWS. Voici les quotas pour les ressources de S3 Tables. Pour plus d'informations sur les quotas Amazon S3, consultez Quotas Amazon S3.

Nom	Par défaut	Ajustable	Description
Compartiments de tables	10	Pour demander une augmentation de quota, contactez Support.	Nombre de compartiments de tables Amazon S3 que vous pouvez créer par Région AWS dans un compte.
Espaces de noms	10 000	Pour demander une augmentation de quota, contactez Support.	Nombre de compartiments de tables Amazon S3 que vous pouvez créer par compartiment de tables.
Tables	10 000	Pour demander une augmentation de quota, contactez Support.	Nombre de tables Amazon S3 que vous pouvez créer par compartiment de tables.

Envoi de demandes à S3 Tables via IPv6

Amazon S3 prend en charge l'accès aux compartiments S3 à l'aide du protocole Internet version 6 (IPv6), en plus du protocole IPv4, à l'aide de points de terminaison à double-pile. Les points de terminaison à double pile sont convertis en point de terminaison IPv6 ou en point de terminaison IPv4 en fonction de ce que prend en charge votre réseau.

Voici quelques éléments à connaître avant de tenter d'accéder à S3 Tables via IPv6 :

- Le client et le réseau accédant au compartiment de table doivent être autorisés à utiliser le protocole IPv6.
- La double pile doit être activée sur le client de tables et sur votre client S3.
- Si vous utilisez des politiques IAM de filtrage d'adresses IP, elles doivent être mises à jour pour gérer les adresses IPv6. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations d'accès avec IAM, consultez . the section called "Identity and Access Management (IAM)".
- Lorsque vous utilisez le protocole IPv6, les fichiers journaux d'accès au serveur génèrent les adresses IP au format IPv6. Vous devez mettre à jour les outils, scripts et logiciels existants utilisés pour analyser les fichiers journaux Amazon S3, de manière à ce qu'ils puissent également analyser les adresses `Remote IP` au format IPv6. Pour plus d'informations, consultez the section called "Enregistrement de l'accès au serveur".

Mise en route de l'envoi des demandes de S3 Tables via IPv6

Lorsque vous envoyez une demande à un point de terminaison à double-pile, l'URL du compartiment est résolue en une adresse IPv6 ou IPv4 en fonction de ce que prend en charge votre réseau. Si votre réseau préfère le protocole IPv4, les demandes utilisent automatiquement le protocole IPv4. Si votre réseau préfère le protocole IPv6, les demandes utilisent automatiquement le protocole IPv6. Aucune modification de configuration n'est requise autre que la mise à jour de votre client ou de votre application pour activer le point de terminaison à double pile.

Lorsque vous utilisez l'API REST, vous accédez directement à un point de terminaison Amazon S3 à l'aide du nom de point de terminaison (URI). Vous pouvez accéder à S3 Tables et aux compartiments de table via un point de terminaison à double pile en utilisant la convention de dénomination suivante :

```
s3tables.<region>.api.aws
```

Pour obtenir la liste complète des points de terminaison pour S3 Tables, consultez Points de terminaison et quotas Amazon Simple Storage Service.

Lorsque vous utilisez l'AWS CLI, les kits AWS SDK et les clients Iceberg, vous pouvez utiliser un paramètre ou un indicateur pour passer à un point de terminaison à double-pile. Vous pouvez également spécifier directement le point de terminaison Dual-Stack en remplaçant le point de terminaison Amazon S3 dans le fichier de configuration.

Vous pouvez activer la résolution des points de terminaison à double pile dans les kits SDK ou les clients en définissant l'indicateur à double pile à l'aide de la commande suivante :

```
S3TablesClient client = S3TablesClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_1)
    .dualstackEnabled(true)
    .build();
```

Pour utiliser le point de terminaison à double pile dans l'AWS CLI, consultez Utilisation de points de terminaison à double pile avec l'AWS CLI.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des points de terminaison à double-pile pour AWS PrivateLink, consultez Utilisation des points de terminaison à double pile pour accéder aux tables et compartiments de table.

Sécurité pour S3 Tables

Amazon S3 fournit plusieurs fonctionnalités et outils de sécurité. Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctionnalités et outils pris en charge par S3 Tables. Une utilisation correcte de ces outils peut contribuer à garantir que vos ressources sont protégées et accessibles uniquement aux utilisateurs prévus.

Politiques basées sur l'identité

Les politiques basées sur une identité sont attachées à un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur l'identité pour accorder à une identité IAM l'accès à vos tables et compartiments de tables. Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ni modifier les tables et les compartiments de tables. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de la console S3, de l'AWS CLI ou des API REST Amazon S3. Vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM dans votre compte et leur attacher des stratégies d'accès. Vous pouvez alors accorder l'accès à vos ressources. Pour créer des tables et des compartiments de tables et y accéder, un administrateur IAM doit accorder les autorisations nécessaires au rôle ou aux utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM). Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont attachées à une ressource. Vous pouvez créer des politiques basées sur les ressources pour les tables et les compartiments de tables. Vous pouvez utiliser une politique de compartiment de tables pour contrôler les autorisations d'accès de l'API au niveau du compartiment de tables et de l'espace de noms. Vous pouvez également utiliser

une politique de compartiment de tables pour contrôler les autorisations de l'API au niveau de la table sur plusieurs tables d'un compartiment. Selon la définition de la politique, les autorisations attachées au compartiment peuvent s'appliquer à toutes les tables du compartiment ou à des tables spécifiques du compartiment. Vous pouvez également utiliser une politique de tables pour accorder des autorisations d'accès de l'API au niveau de la table à des tables individuelles du compartiment.

Lorsque le service S3 Tables reçoit une demande pour effectuer une opération de compartiment de tables ou une opération de table, il commence par vérifier que le demandeur possède les autorisations nécessaires. Il évalue toutes les stratégies d'accès pertinentes, les politiques utilisateur et les politiques basées sur les ressources pour décider d'autoriser ou non la demande (politique utilisateur IAM, politique de rôle IAM, politique de compartiment de tables et politique de tables). Avec les politiques de compartiments de tables et les politiques de tables, vous pouvez personnaliser l'accès à vos ressources pour vous assurer que seules les identités que vous avez approuvées peuvent accéder à vos ressources et réaliser des actions sur ces dernières. Pour plus d'informations, consultez Gestion des accès pour S3 Tables.

Politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations pour S3 Tables.

Vous pouvez utiliser les tables Amazon S3 dans les politiques de contrôle des services (SCP) afin de gérer les autorisations accordées aux utilisateurs dans votre organisation. À l'instar des politiques IAM et de ressources, tous les niveaux de table et de compartiment sont référencés dans le cadre de l'espace de noms `s3tables` dans les politiques. Pour plus d'informations, consultez Politiques de contrôle de service (SCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

Rubriques

- Protection des données des tables S3 grâce au chiffrement
- Gestion des accès pour S3 Tables
- Connectivité VPC pour S3 Tables
- Considérations et restrictions de sécurité pour S3 Tables

Protection des données des tables S3 grâce au chiffrement

Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table

Rubriques

- Comment fonctionne SSE-KMS pour les tables et les compartiments de table

- Application et définition de l'utilisation du SSE-KMS pour les tables et les compartiments de table
- Surveillance et audit du chiffrement SSE-KMS pour les tables et compartiments de table
- Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables
- Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table

Les compartiments de table ont le chiffrement configuré par défaut et les objets sont automatiquement chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Ce chiffrement s'applique à tous les tables figurant dans vos compartiments de table S3 et ne vous coûte rien.

Si vous avez besoin de plus de contrôle sur vos clés de chiffrement, notamment pour gérer la rotation des clés et l'octroi de stratégies d'accès, vous pouvez configurer vos compartiments de table pour utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Les contrôles de sécurité intégrés à AWS KMS peuvent vous aider à respecter les exigences de conformité liées au chiffrement. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

Comment fonctionne SSE-KMS pour les tables et les compartiments de table

Le chiffrement SSE-KMS avec les compartiments de table diffère du chiffrement SSE-KMS dans les compartiments à usage général sur les points suivants :

- Vous pouvez définir les paramètres de chiffrement pour les compartiments de table et les tables individuelles.
- Vous ne pouvez utiliser des clés gérées par le client qu'avec SSE-KMS. Les clés gérées par AWS ne sont pas prises en charge.
- Vous devez accorder des autorisations à certains rôles et à certains principaux de service AWS pour accéder à votre clé AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables. Cela inclut l'octroi de l'accès :
  - Au principal de maintenance S3 : pour effectuer la maintenance des tables sur des tables chiffrées
  - À votre rôle d'intégration de S3 Tables : pour utiliser des tables chiffrées dans les services d'analytique AWS
  - À votre rôle d'accès client : pour un accès direct aux tables chiffrées des clients Apache Iceberg
  - Au principal des métadonnées S3 : pour mettre à jour les tables de métadonnées S3 chiffrées

- Les tables chiffrées utilisent des clés au niveau des tables qui minimisent le nombre de demandes faites à AWS KMS pour rendre l'utilisation des tables chiffrées SSE-KMS plus rentable.

Chiffrement SSE-KMS pour les compartiments de table

Lorsque vous créez un compartiment de table, vous pouvez choisir SSE-KMS comme type de chiffrement par défaut et sélectionner une clé KMS spécifique qui sera utilisée pour le chiffrement. Toutes les tables créées dans ce compartiment héritent automatiquement de ces paramètres de chiffrement de leur compartiment de table. Vous pouvez utiliser l'AWS CLI, l'API S3 ou les kits AWS SDK pour modifier ou supprimer les paramètres de chiffrement par défaut d'un compartiment de table à tout moment. Lorsque vous modifiez les paramètres de chiffrement d'un compartiment de table, ces paramètres s'appliquent uniquement aux nouvelles tables créées dans ce compartiment. Les paramètres de chiffrement des tables préexistantes ne sont pas modifiés. Pour plus d'informations, consultez Spécification du chiffrement pour les compartiments de table.

Chiffrement SSE-KMS pour les tables

Vous avez également la possibilité de chiffrer une table individuelle avec une clé KMS différente, quelle que soit la configuration de chiffrement par défaut du compartiment. Pour définir le chiffrement d'une table individuelle, vous devez spécifier la clé de chiffrement souhaitée au moment de la création de la table. Si vous souhaitez modifier le chiffrement d'une table existante, vous devez créer une table avec la clé souhaitée et copier les données de l'ancienne table vers la nouvelle. Pour plus d'informations, consultez Spécification du chiffrement pour les tables.

Lorsque le chiffrement AWS KMS est utilisé, S3 Tables crée automatiquement des clés de données uniques au niveau des tables qui chiffrent les nouveaux objets associés à chaque table. Ces clés sont utilisées pendant une période limitée, ce qui permet de minimiser le besoin de demandes AWS KMS supplémentaires lors des opérations de chiffrement et de réduire le coût du chiffrement. Cela est similaire aux Clés de compartiment S3 pour SSE-KMS.

Application et définition de l'utilisation du SSE-KMS pour les tables et les compartiments de table

Vous pouvez utiliser les politiques basées sur les ressources de S3 Tables, les stratégies de clé KMS, les politiques basées sur l'identité IAM, ou toute combinaison de celles-ci, pour imposer l'utilisation de SSE-KMS pour les tables S3 et les compartiments de table. Pour plus d'informations sur les politiques d'identité et de ressources pour les tables, consultez Gestion des accès pour S3 Tables. Pour en savoir plus sur l'écriture des stratégie de clé, consultez Stratégies de clé dans le

Guide du développeur AWS Key Management Service. Les exemples suivants montrent comment vous pouvez utiliser les stratégies pour appliquer SSE-KMS.

Application de l'utilisation de SSE-KMS pour toutes les tables avec une stratégie de compartiment de table

Il s'agit d'un exemple de stratégie de compartiment de table qui empêche les utilisateurs de créer des tables dans un compartiment de table spécifique à moins qu'ils ne chiffrent les tables avec une clé AWS KMS spécifique. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EnforceKMSEncryption",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3tables:CreateTable"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3tables:us-west-2:111122223333:bucket/example-table-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3tables:sseAlgorithm": "aws:kms",
          "s3tables:kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Chiffrement SSE-KMS requis pour les utilisateurs avec une politique IAM

Cette politique d'identité IAM oblige les utilisateurs à utiliser une clé AWS KMS spécifique pour le chiffrement lors de la création ou de la configuration des ressources de S3 Tables. Pour utiliser cette

stratégie, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireKMSKeyOnTables",
      "Action": [
          "s3tables:CreateTableBucket",
          "s3tables:PutTableBucketEncryption",
          "s3tables:CreateTable"
      ]
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "s3tables:sseAlgorithm": "aws:kms",
            "s3tables:kmsKeyArn": "<key_arn>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Restriction de l'utilisation d'une clé à un compartiment de table spécifique avec une stratégie de clé KMS

Cet exemple de stratégie de clé KMS permet à un utilisateur spécifique d'utiliser la clé uniquement pour les opérations de chiffrement dans un compartiment de table spécifique. Ce type de stratégie est utile pour limiter l'accès à une clé dans les scénarios entre comptes. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "Id",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPermissionsToKMS",
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "<table-bucket-arn>/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Surveillance et audit du chiffrement SSE-KMS pour les tables et compartiments de table

Pour auditer l'utilisation de vos clés AWS KMS pour les données chiffrées SSE-KMS, vous pouvez utiliser les journaux AWS CloudTrail. Vous pouvez obtenir un aperçu de vos opérations cryptographiques, telles que `GenerateDataKey` et `Decrypt`. CloudTrail prend en charge de nombreuses valeurs d'attribut pour filtrer votre recherche, notamment le nom de l'événement, le nom d'utilisateur et la source de l'événement.

Vous pouvez suivre les demandes de configuration de chiffrement par défaut pour les tables Amazon S3 et les compartiments de table à l'aide d'événements CloudTrail. Les noms d'événements API suivants sont utilisés dans les journaux CloudTrail :

- `s3tables:PutTableBucketEncryption`
- `s3tables:GetTableBucketEncryption`
- `s3tables:DeleteTableBucketEncryption`
- `s3tables:GetTableEncryption`
- `s3tables:CreateTable`
- `s3tables:CreateTableBucket`

> **Note**
>
> EventBridge n'est pas pris en charge pour les compartiments de table.

Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables

Lorsque vous utilisez le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) pour les tables des compartiments de table S3, vous devez accorder des autorisations pour différentes identités de votre compte. Au minimum, votre identité d'accès et le principal de maintenance de S3 Tables doivent avoir accès à votre clé, les autres autorisations requises dépendent de votre cas d'utilisation.

Autorisations nécessaires

Pour accéder à une table chiffrée avec une clé KMS, vous devez disposer des autorisations suivantes sur cette clé :

- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:Decrypt`

> **Important**
>
> Pour utiliser SSE-KMS sur des tables, le principal du service de maintenance d'Amazon S3 Tables (`maintenance.s3tables.amazonaws.com`) a besoin de `kms:GenerateDataKey` et d'autorisations `kms:Decrypt` sur la clé.

Autorisations supplémentaires

Ces autorisations supplémentaires sont requises en fonction de votre cas d'utilisation :

- Autorisations pour l'intégration des services d'analytique AWS : si vous utilisez des tables chiffrées SSE-KMS dans les services d'analytique AWS, votre rôle d'intégration doit être autorisé à utiliser votre clé KMS.
- Autorisations pour un accès direct : si vous travaillez directement avec des tables chiffrées SSE-KMS, par le biais de méthodes telles que le point de terminaison Iceberg REST d'Amazon S3 Tables ou le catalogue d'Amazon S3 Tables pour Apache Iceberg, vous devez accorder le rôle IAM utilisé par votre client à accéder à votre clé.

- Autorisations pour les tables de métadonnées S3 : si vous utilisez le chiffrement SSE-KMS pour les tables de métadonnées S3, vous devez fournir au principal de service de métadonnées S3 (`metadata.s3.amazonaws.com`) l'accès à votre clé KMS. Cela permet aux métadonnées S3 de mettre à jour les tables chiffrées afin qu'elles reflètent vos dernières modifications de données.

> **Note**
>
> Pour les clés KMS entre comptes, votre rôle IAM nécessite à la fois une autorisation d'accès par clé et une autorisation explicite dans la stratégie de clé. Pour plus d'informations sur les autorisations entre comptes pour les clés KMS, consultez Autorisation de comptes AWS externes à utiliser une clé KMS dans le Guide du développeur du service AWS Key Management Service.

Rubriques

- Octroi des autorisations de principal de service de maintenance de S3 Tables sur votre clé KMS
- Octroi aux principaux IAM des autorisations leur permettant d'utiliser des tables chiffrées dans les services d'analytique AWS intégrés
- Octroi aux principaux IAM des autorisations leur permettant d'utiliser directement des tables chiffrées
- Octroi des autorisations de principal de service de métadonnées S3 pour utiliser votre clé KMS

Octroi des autorisations de principal de service de maintenance de S3 Tables sur votre clé KMS

Cette autorisation est requise pour créer des tables chiffrées SSE-KMS et pour permettre la maintenance automatique des tables, comme le compactage, la gestion des instantanés et la suppression de fichiers non référencés sur les tables chiffrées.

> **Note**
>
> Chaque fois que vous demandez la création d'une table chiffrée SSE-KMS, S3 Tables vérifie que le principal `maintenance.s3tables.amazonaws.com` a accès à votre clé KMS. Pour effectuer cette vérification, un objet de zéro octet est temporairement créé dans votre compartiment de table. Cet objet sera automatiquement supprimé par les opérations de maintenance de suppression de fichiers non référencés. Si la clé KMS que vous avez

spécifiée pour le chiffrement ne dispose pas d'un accès de maintenance, l'opération createTable échoue.

Pour accorder un accès de maintenance aux tables chiffrées SSE-KMS, vous pouvez utiliser l'exemple de stratégie de clé suivant. Dans cette politique, le principal du service `maintenance.s3tables.amazonaws.com` est autorisé à utiliser une clé KMS spécifique pour chiffrer et déchiffrer les tables d'un compartiment de table spécifique. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableKeyUsage",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "maintenance.s3tables.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":"<table-or-table-bucket-
arn>/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Octroi aux principaux IAM des autorisations leur permettant d'utiliser des tables chiffrées dans les services d'analytique AWS intégrés

Pour utiliser les tables S3 dans les services d'analytique AWS, vous intégrez vos compartiments de table à Amazon SageMaker Lakehouse. Cette intégration permet aux services d'analytique AWS de découvrir et d'accéder automatiquement aux données de tables. Pour plus d'informations sur l'intégration, consultez Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.

Lorsque vous utilisez des tables chiffrées SSE-KMS dans ces services, le rôle que vous utilisez doit être autorisé à utiliser votre clé AWS KMS pour les opérations de chiffrement. Vous pouvez appliquer ces autorisations au rôle `S3TablesRoleForLakeFormation` créé lors de l'intégration ou à votre propre rôle IAM.

L'exemple de politique IAM intégrée suivant peut être utilisé pour accorder au rôle de service `S3TablesRoleForLakeFormation` l'autorisation d'utiliser une clé KMS spécifique dans votre compte pour les opérations de chiffrement. Pour utiliser la politique, remplacez les *espaces réservés d'entrée utilisateur* par vos propres valeurs.

```
{
  "Sid": "AllowTableRoleAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
 "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/S3TablesRoleForLakeFormation"
  },
  "Action": [
      "kms:GenerateDataKey",
      "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "<kms-key-arn>"
}
```

Octroi aux principaux IAM des autorisations leur permettant d'utiliser directement des tables chiffrées

Lorsque vous utilisez des tables chiffrées à l'aide de méthodes tierces ou d'accès direct, vous devez accorder au rôle que vous utilisez l'accès à votre clé KMS. Les exemples suivants montrent comment accorder l'accès par le biais d'une politique IAM ou d'une stratégie de clé KMS.

IAM policy

Associez cette stratégie en ligne à votre rôle IAM pour autoriser l'accès aux clés KMS. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés d'entrée utilisateur* par votre propre ARN de la clé KMS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowKMSKeyUsage",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        }
    ]
}
```

KMS key policy

Associez cette stratégie en ligne à une clé KMS pour autoriser le rôle AWS KMS spécifié à utiliser la clé. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés d'entrée utilisateur* par votre rôle IAM.

```
{
    "Sid": "Allow use of the key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "arn:aws:iam::<catalog-account-id>:role/<role-name>"
        ]
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey",
```

```
    ],
    "Resource": "*"
}
```

Octroi des autorisations de principal de service de métadonnées S3 pour utiliser votre clé KMS

Pour permettre à Amazon S3 de mettre à jour les tables de métadonnées chiffrées SSE-KMS et d'effectuer la maintenance de ces tables de métadonnées, vous pouvez utiliser l'exemple de stratégie de clé suivant. Dans cette stratégie, vous autorisez les principaux de service `metadata.s3.amazonaws.com` et `maintenance.s3tables.amazonaws.com` à chiffrer et déchiffrer les tables d'un compartiment de table spécifique à l'aide d'une clé spécifique. Pour utiliser cette stratégie, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EnableKeyUsage",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "maintenance.s3tables.amazonaws.com",
                    "metadata.s3.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":"<table-or-table-bucket-
arn>/*"
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments de table Amazon S3, et toutes les nouvelles tables créées dans un compartiment de table sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment de table. Si vous souhaitez spécifier un type de chiffrement différent, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Vous pouvez spécifier le chiffrement SSE-KMS dans vos demandes `CreateTableBucket` ou `CreateTable`, ou vous pouvez définir la configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de table d'une demande `PutTableBucketEncryption`.

> **Important**
>
> Pour autoriser la maintenance automatique de tables chiffrées SSE-KMS et des compartiments de table, vous devez accorder au principal du service maintenance.s3tables.amazonaws.com l'autorisation d'utiliser votre clé KMS. Pour plus d'informations, consultez Exigences d'autorisation pour le chiffrement SSE-KMS de S3 Tables.

Spécification du chiffrement pour les compartiments de table

Vous pouvez spécifier SSE-KMS comme type de chiffrement par défaut lorsque vous créez un nouveau compartiment de table. Pour des exemples, consultez Création d'un compartiment de tables. Après avoir créé un compartiment de table, vous pouvez spécifier l'utilisation de SSE-KMS comme paramètre de chiffrement par défaut à l'aide des opérations d'API REST, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Note**
>
> Lorsque vous spécifiez SSE-KMS comme type de chiffrement par défaut, la clé que vous utilisez pour le chiffrement doit autoriser l'accès au principal du service de maintenance de S3 Tables. Si le principal du service de maintenance n'y a pas accès, vous ne pourrez pas

créer de tables dans ce compartiment de table. Pour plus d'informations, consultez Octroi des autorisations de principal de service de maintenance de S3 Tables sur votre clé KMS .

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser l'exemple de commande AWS CLI suivant, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables put-table-bucket-encryption \
    --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket; \
    --encryption-configuration '{
        "sseAlgorithm": "aws:kms",
        "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }' \
    --region us-east-1
```

Vous pouvez supprimer le paramètre de chiffrement par défaut pour un compartiment de table à l'aide de l'opération d'API DeleteTableBucketEncryption. Lorsque vous supprimez les paramètres de chiffrement, les nouvelles tables créées dans le compartiment de table utilisent le chiffrement SSE-S3 par défaut.

Spécification du chiffrement pour les tables

Vous pouvez appliquer le chiffrement SSE-KMS à une nouvelle table lorsque vous le créez à l'aide de moteurs de requêtes, d'opérations d'API REST, de kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Les paramètres de chiffrement que vous spécifiez lors de la création d'une table ont priorité sur le paramètre de chiffrement par défaut du compartiment de table.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez le chiffrement SSE-KMS pour une table, la clé que vous utilisez pour le chiffrement doit autoriser l'accès au principal du service de maintenance de S3 Tables. Si le principal du service de maintenance n'y a pas accès, vous ne pourrez pas créer la table. Pour plus d'informations, consultez Octroi des autorisations de principal de service de maintenance de S3 Tables sur votre clé KMS .

Autorisations nécessaires

Les autorisations suivantes sont requises pour créer des tables chiffrées

- `s3tables:CreateTable`
- `s3tables:PutTableEncryption`

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple d'AWS CLI suivant crée une nouvelle table avec un schéma de base et la chiffre à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3tables create-table \
  --table-bucket-arn "arn:aws:s3tables:Region:ownerAccountId:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket" \
  --namespace "mydataset" \
  --name "orders" \
  --format "ICEBERG" \
  --encryption-configuration '{
    "sseAlgorithm": "aws:kms",
    "kmsKeyArn":
 "arn:aws:kms:Region:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  }' \
  --metadata '{
    "iceberg": {
      "schema": {
        "fields": [
          {
            "name": "order_id",
            "type": "string",
            "required": true
          },
          {
            "name": "order_date",
            "type": "timestamp",
            "required": true
          },
          {
            "name": "total_amount",
            "type": "decimal(10,2)",
            "required": true
```

```
        }
      ]
    }
  }
}'
```

La protection des données fait référence à la protection des données pendant que celles-ci sont en transit (à destination ou en provenance d'Amazon S3) et au repos (durant leur stockage sur les disques de centres de données Amazon S3). S3 Tables protège toujours les données en transit en utilisant le protocole Transport Layer Security (1.2 ou version ultérieure) via HTTPS. Pour protéger des données au repos dans un compartiment de table S3, vous disposez des options suivantes :

Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments de table Amazon S3. L'option par défaut pour le chiffrement côté serveur est avec des clés gérées Amazon S3 (SSE-S3). Ce chiffrement ne vous coûte rien et s'applique à toutes les tables figurant dans vos compartiments de table S3, sauf si vous spécifiez une autre forme de chiffrement. Chaque objet est chiffré à l'aide d'une clé unique. Comme protection supplémentaire, SSE-S3 chiffre la clé elle-même à l'aide d'une clé racine dont il effectue une rotation régulière. SSE-S3 utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced Encryption Standard 256 bits (AES-256), pour chiffrer vos données.

Chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS)

Vous pouvez choisir de configurer les compartiments de table de sorte qu'ils utilisent à la place le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Les contrôles de sécurité intégrés à AWS KMS peuvent vous aider à respecter les exigences de conformité liées au chiffrement. SSE-KMS vous permet de mieux contrôler vos clés de chiffrement en vous permettant d'effectuer les opérations suivantes :

- Créer, visualiser, modifier, surveiller, activer ou désactiver, faire tourner et planifier la suppression des clés KMS.
- Définir les politiques qui contrôlent comment et par qui les clés KMS peuvent être utilisées.
- Suivre l'utilisation des clés dans AWS CloudTrail pour vérifier que vos clés KMS sont utilisées correctement.

S3 Tables prend en charge l'utilisation de clés gérées par le client dans SSE-KMS pour chiffrer les tables. Les clés gérées par AWS ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations sur

l'utilisation de SSE-KMS pour les tables S3 et les compartiments de table, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans les compartiments de table.

Gestion des accès pour S3 Tables

Dans S3 Tables, les ressources incluent les compartiments de tables et les tables qu'ils contiennent. L'utilisateur racine du Compte AWS qui a créé la ressource (le propriétaire de la ressource) et les utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM) de ce compte qui disposent des autorisations nécessaires peuvent accéder à une ressource qu'ils ont créée. Le propriétaire de la ressource spécifie les autres personnes qui peuvent accéder à la ressource et les actions qu'elles sont autorisées à effectuer sur la ressource. Amazon S3 dispose de différents outils de gestion des accès que vous pouvez utiliser pour accorder à d'autres personnes l'accès à vos ressources S3. Si vous avez intégré vos tables à AWS Amazon SageMaker Lakehouse, vous pouvez également gérer un accès précis à vos tables et à vos espaces de noms avec Lake Formation. Les rubriques suivantes fournissent une vue d'ensemble des ressources, des actions IAM et des clés de condition pour S3 Tables. Elles fournissent également des exemples de politiques basées sur les ressources et basées sur l'identité pour S3 Tables.

Rubriques

- Ressources
- Actions pour S3 Tables
- Clés de condition pour S3 Tables
- Politiques basées sur l'identité IAM pour S3 Tables
- Politiques basées sur les ressources pour S3 Tables
- Politiques gérées par AWS pour S3 Tables
- Octroi d'un accès par le biais de la sémantique SQL
- Gestion de l'accès à une table ou à une base de données avec Lake Formation

Ressources

Les ressources S3 Tables incluent des compartiments de tables et les tables qu'ils contiennent.

- Compartiments de tables : les compartiments de tables sont spécialement conçus pour les tables et offrent un plus grand nombre de transactions par seconde (TPS) et un meilleur débit de requêtes par rapport aux tables autogérées dans des compartiments S3 à usage général.

Les compartiments de tables offrent les mêmes caractéristiques de durabilité, de disponibilité, de capacité de mise à l'échelle et de performance que les compartiments Amazon S3 à usage général.

- Tables : les tables figurant dans vos compartiments de tables sont stockées au format Apache Iceberg. Vous pouvez interroger ces tables avec du code SQL standard dans des moteurs de requête qui prennent en charge Iceberg.

Les Amazon Resource Name (ARN) pour les tables et les compartiments de tables contiennent l'espace de noms `s3tables`, la Région AWS, l'ID du Compte AWS et le nom du compartiment. Pour accéder à vos tables et compartiments de tables et y effectuer des actions, vous devez utiliser les formats d'ARN suivants :

- Format d'ARN des tables :

  `arn:aws:s3tables:`*`us-west-2`*`:`*`111122223333`*`:bucket/`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/table/`*`demo-tableID`*

Actions pour S3 Tables

Dans une politique basée sur l'identité ou sur les ressources, vous définissez quelles actions S3 Tables sont autorisées ou refusées pour des principaux IAM spécifiques. Les actions de tables correspondent à des opérations d'API au niveau du compartiment et de la table. Toutes les actions font partie d'un espace de noms IAM unique : `s3tables`.

Lorsque vous utilisez une action dans une politique, vous autorisez ou refusez généralement l'accès à l'opération d'API du même nom. Toutefois, dans certains cas, une seule action contrôle l'accès à plusieurs opérations d'API. Par exemple, les actions `s3tables:GetTableData` incluent des autorisations pour les opérations d'API `GetObject`, `ListParts` et `ListMultiparts`.

Vous trouverez ci-dessous les actions prises en charge pour les compartiments de tables. Vous pouvez spécifier les actions suivantes dans l'élément `Action` d'une politique IAM ou d'une stratégie de ressource.

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:CreateTableBucket`	Accorde l'autorisation de créer un	`Write`	Non

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
	nouveau compartiment		
`s3tables:GetTableBucket`	Accorde l'autorisation de récupérer l'ARN d'un compartiment de tables, le nom du compartiment de tables et sa date de création.	`Write`	Oui
`s3tables:ListTableBuckets`	Accorde l'autorisation de répertorier tous les compartiments de tables du compte.	`Read`	Non
`s3tables:CreateNamespace`	Accorde l'autorisation de créer un espace de noms dans un compartiment de tables	`Write`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:GetNamespace`	Accorde l'autorisation de récupérer les détails de l'espace de noms	`Read`	Oui
`s3tables:ListNamespaces`	Accorde l'autorisation de répertorier tous les espaces de noms figurant dans le compartiment de tables	`Read`	Oui
`s3tables:DeleteNamespace`	Accorde l'autorisation de supprimer un espace de noms dans un compartiment de tables	`Write`	Oui
`s3tables:DeleteTableBucket`	Accorde l'autorisation de supprimer le compartiment	`Write`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:PutTableBucketPolicy`	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de remplacer une politique de compartiment	`Permissions Management`	Non
`s3tables:GetTableBucketPolicy`	Accorde l'autorisation de récupérer la stratégie de compartiment	`Read`	Non
`s3tables:DeleteTableBucketPolicy`	Accorde l'autorisation de supprimer la politique de compartiment	`Permissions Management`	Non
`s3tables:GetTableBucketMaintenanceConfiguration`	Accorde l'autorisation de récupérer la configuration de la maintenance d'un compartiment de table	`Read`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:PutTableBucketMaintenanceConfiguration`	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de remplacer la configuration de la maintenance d'un compartiment de tables	`Write`	Oui
`s3tables:PutTableBucketEncryption`	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de remplacer la configuration du chiffrement d'un compartiment de table	`Write`	Non
`s3tables:GetTableBucketEncryption`	Accorde l'autorisation de récupérer ou de remplacer la configuration du chiffrement d'un compartiment de table	`Read`	Non

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:DeleteTableBucketEncryption`	Accorde l'autorisation de supprimer ou de remplacer la configuration du chiffrement d'un compartiment de table	`Write`	Non

Les actions suivantes sont prises en charge pour les tables :

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:GetTableMaintenanceConfiguration`	Accorde l'autorisation de récupérer la configuration de la maintenance d'une table	`Read`	Oui
`s3tables:PutTableMaintenanceConfiguration`	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de remplacer la configuration de la maintenance d'une table	`Write`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:PutTablePolicy`	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de remplacer une politique de table	`Permissions Management`	Non
`s3tables:GetTablePolicy`	Accorde l'autorisation de récupérer la politique de table	`Read`	Non
`s3tables:DeleteTablePolicy`	Accorde l'autorisation de supprimer la politique de table	`Permissions management`	Non
`s3tables:CreateTable`	Accorde l'autorisation de créer une table dans un compartiment de tables	`Write`	Oui
`s3tables:GetTable`	Accorde l'autorisation de récupérer les informations d'une table.	`Read`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:GetTableMetadataLocation`	Accorde l'autorisation de récupérer le pointeur racine de la table (fichier de métadonnées)	`Read`	Oui
`s3tables:ListTables`	Accorde l'autorisation de répertorier toutes les tables figurant dans un compartiment de tables	`Read`	Oui
`s3tables:RenameTable`	Accorde l'autorisation de modifier le nom d'une table	`Write`	Oui
`s3tables:UpdateTableMetadataLocation`	Accorde l'autorisation de mettre à jour le pointeur racine de la table (fichier de métadonnées)	`Write`	Oui

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:GetTableData`	Accorde l'autorisation de lire les métadonnées de la table et les objets de données stockés dans le compartiment de tables	`Read`	Oui
`s3tables:PutTableData`	Accorde l'autorisation d'écrire les métadonnées de la table et les objets de données stockés dans le compartiment de tables	`Write`	Oui
`s3tables:GetTableEncryption`	Accorde l'autorisation de récupérer les paramètres de chiffrement d'une table	`Write`	Non
`s3tables:PutTableEncryption`	Accorde l'autorisation d'ajouter du chiffrement à une table	`Write`	Non

Action	Description	Niveau d'accès	Accès intercomptes
`s3tables:DeleteTable`	Accorde l'autorisation de supprimer une table d'un compartiment de table	`Write`	Oui

Pour effectuer des actions de lecture et d'écriture au niveau des tables, S3 Tables prend en charge les opérations d'API Amazon S3 telles que `GetObject` et `PutObject`. Le tableau suivant fournit la liste des actions au niveau des objets. Lorsque vous accordez des autorisations de lecture et d'écriture à vos tables, vous utilisez les actions suivantes.

Action	API d'objet S3		
`s3tables:GetTableData`	`GetObject`, `ListParts`, `HeadObject`		
`s3tables:PutTableData`	`PutObject`, `CreateMultipartUpload`, `CompleteMultipartUpload`, `UploadPart`, `AbortMult`		

Action	API d'objet S3		
	`ipartUpload`		

Par exemple, si un utilisateur dispose d'autorisations `GetTableData`, il peut lire tous les fichiers associés à la table, tels que son fichier de métadonnées, son manifeste, ses fichiers de liste manifeste et ses fichiers de données Parquet.

Clés de condition pour S3 Tables

S3 Tables prend en charge les clés de contexte de condition globales AWS.

S3 Tables définit également les clés de condition suivantes, que vous pouvez utiliser dans une stratégie d'accès.

Clé de condition	Description	Type	
`s3tables:tableName`	Filtre l'accès en fonction du nom des tables dans le compartiment de tables. Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3tables:tableName` pour écrire des politiques IAM ou des stratégies de compartiments de table qui limitent	`String`	

Clé de condition	Description	Type	
	l'accès des utilisateurs ou des applications uniquement aux tables remplissant cette condition de nom. Il est important de noter que si vous utilisez la clé de condition `s3tables:tableName` pour contrôler l'accès, les modifications du nom des tables peuvent avoir un impact sur ces politiques. Exemple de valeur: `"s3tables:tableName":"department*"`		

Clé de condition	Description	Type	
`s3tables:namespace`	Filtre l'accès en fonction des espaces de noms créés dans le compartiment de tables. Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3tables:namespace` pour écrire des politiques IAM, de table ou de compartiment de tables qui limitent l'accès des utilisateurs ou des applications aux tables figurant dans un espace de noms spécifique. Exemple de valeur: `"s3tables:namespace":"hr"`	`String`	

Clé de condition	Description	Type	
	Il est important de noter que si vous utilisez la clé de condition `s3tables:namespace` pour contrôler l'accès, les modifications apportées dans les espaces de noms peuvent avoir un impact sur ces politiques.		

Clé de condition	Description	Type	
`s3tables:SSEAlgorithm`	Filtre l'accès par l'algorithme de chiffrement côté serveur utilisé pour chiffrer une table. Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3tables:SSEAlgorithm` pour écrire des politiques IAM, de table ou des stratégies de compartiment de table qui limitent l'accès des utilisateurs ou des applications aux tables chiffrées avec un certain type de chiffrement. Exemple de valeur: `"s3tables`	`String`	

Clé de condition	Description	Type	
	`:SSEAlgorithm":"aws:kms"` Il est important de noter que si vous utilisez la clé de condition `s3tables:SSEAlgorithm` pour contrôler l'accès, les modifications apportées dans les espaces de noms peuvent avoir un impact sur ces politiques.		

Clé de condition	Description	Type	
`s3tables:KMSKeyArn`	Filtre l'accès par l'ARN de clé AWS KMS pour la clé utilisée pour chiffrer une table Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3tables:KMSKeyArn` pour écrire des politiques IAM, de table ou des stratégies de compartiment de table qui limitent l'accès des utilisateurs ou des applications aux tables chiffrées avec un certain type de clé KMS. Il est important de noter que si vous	`ARN`	

Clé de condition	Description	Type	
	utilisez la clé de condition `s3tables:KMSKeyArn` pour contrôler l'accès, la modification de la clé KMS peut avoir un impact sur ces politiques.		

Politiques basées sur l'identité IAM pour S3 Tables

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ni modifier les tables et les compartiments de tables. Ils ne peuvent pas non plus effectuer de tâches à l'aide de la console s3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des API REST Amazon S3. Pour créer des tables et des compartiments de tables et y accéder, un administrateur AWS Identity and Access Management (IAM) doit accorder les autorisations nécessaires au rôle ou aux utilisateurs IAM. Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez Création de politiques dans l'onglet JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

La rubrique suivante présente des exemples de politiques basées sur l'identité IAM. Pour utiliser les exemples de politiques suivants, remplacez les *espaces réservés d'entrée utilisateur* par vos propres informations.

Rubriques

- Exemple 1 : autoriser l'accès pour créer et utiliser des compartiments de tables
- Exemple 2 : autoriser l'accès pour créer et utiliser des tables dans un compartiment de tables

Exemple 1 : autoriser l'accès pour créer et utiliser des compartiments de tables

.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowBucketActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:CreateTableBucket",
                "s3tables:PutTableBucketPolicy",
                "s3tables:GetTableBucketPolicy",
                "s3tables:ListTableBuckets",
                "s3tables:GetTableBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/*"
        }
    ]
}
```

Exemple 2 : autoriser l'accès pour créer et utiliser des tables dans un compartiment de tables

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowBucketActions",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:CreateTable",
                "s3tables:PutTableData",
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation",
                "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
                "s3tables:GetNamespace",
                "s3tables:CreateNamespace"
            ],
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket",
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket/table/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Politiques basées sur les ressources pour S3 Tables

S3 Tables fournit des politiques basées sur les ressources pour gérer l'accès aux tables et compartiments de tables : politiques de compartiments de tables et politiques de tables. Vous pouvez utiliser une politique de compartiment de tables pour accorder des autorisations d'accès à l'API au niveau du compartiment de tables, de l'espace de noms ou de la table. Les autorisations attachées au compartiment de tables peuvent s'appliquer à toutes les tables du compartiment ou à des tables spécifiques du compartiment, selon la définition de la politique. Vous pouvez utiliser une politique de tables pour accorder des autorisations au niveau de la table.

Lorsque le service S3 Tables reçoit une demande, il commence par vérifier que le demandeur possède les autorisations nécessaires. Il évalue toutes les stratégies d'accès pertinentes, les politiques utilisateur et les politiques basées sur les ressources pour décider d'autoriser ou non la demande (politique utilisateur IAM, politique de rôle IAM, politique de compartiment de tables et politique de tables). Par exemple, si une politique de compartiment de tables accorde à un utilisateur les autorisations d'effectuer toutes les actions sur les tables du compartiment (y compris `DeleteTable`), mais qu'une table individuelle possède une politique de tables qui refuse l'action `DeleteTable` pour tous les utilisateurs, l'utilisateur ne peut pas supprimer la table.

La rubrique suivante contient des exemples de politiques de tables et de compartiments de tables. Pour utiliser ces politiques, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

> **Note**
>
> - Chaque politique qui accorde des autorisations pour modifier des tables doit inclure des autorisations pour `GetTableMetadataLocation` afin d'accéder au fichier racine de la table. Pour plus d'informations, consultez `GetTableMetadataLocation`.

- Chaque fois que vous effectuez une activité d'écriture ou de suppression sur votre table, incluez les autorisations `UpdateTableMetadataLocation` dans votre stratégie d'accès.
- Nous recommandons d'utiliser une politique de compartiment de tables pour régir l'accès aux actions au niveau du compartiment et une politique de tables pour régir l'accès aux actions au niveau de la table. Dans les cas où vous souhaitez définir le même ensemble d'autorisations sur plusieurs tables, nous vous recommandons d'utiliser une politique de compartiment de tables.

Rubriques

- Exemple 1 : politique de compartiment de tables autorisant l'accès à PutBucketMaintenanceConfiguration pour les compartiments d'un compte
- Exemple 2 : stratégie de compartiment de table autorisant l'accès en lecture (SELECT) aux tables stockées dans l'espace de noms hr
- Exemple 3 : politique de tables autorisant l'utilisateur à supprimer une table

Exemple 1 : politique de compartiment de tables autorisant l'accès à **`PutBucketMaintenanceConfiguration`** pour les compartiments d'un compte

L'exemple de politique de compartiment de tables suivant autorise le `data steward` IAM à supprimer les objets non référencés pour tous les compartiments d'un compte en autorisant l'accès à `PutBucketMaintenanceConfiguration`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/datasteward"
            },
            "Action": [
                "s3tables:PutTableBucketMaintenanceConfiguration"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/*"
```

```
        }
    ]
}
```

Exemple 2 : stratégie de compartiment de table autorisant l'accès en lecture (SELECT) aux tables stockées dans l'espace de noms **`hr`**

L'exemple de stratégie de compartiment de table suivant autorise Jane, une utilisatrice dotée de l'ID de Compte AWS `123456789012` à lire les tables faisant partie de l'espace de noms `hr` d'un compartiment de table.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
            },
            "Action": [
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-
demo-table-bucket/table/*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3tables:namespace": "hr"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Exemple 3 : politique de tables autorisant l'utilisateur à supprimer une table

L'exemple suivant de politique de tables autorise le rôle IAM `data steward` à supprimer une table.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "DeleteTable",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/datasteward"
            },
            "Action": [
                "s3tables:DeleteTable",
                "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
                "s3tables:PutTableData",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-
demo-bucket/table/tableUUID"
        }
    ]
}
```

Politiques gérées par AWS pour S3 Tables

Une politique gérée par AWS est une politique autonome créée et administrée par AWS. Les politiques gérées par AWS sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

Gardez à l'esprit que les politiques gérées par AWS peuvent ne pas accorder les autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont disponibles pour tous les clients AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques gérées par le client qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Si AWS met à jour les autorisations définies dans une politique gérée par AWS, la mise à jour affecte toutes les identités de principal (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est associée. AWS est plus susceptible de mettre à jour une politique gérée par AWS lorsqu'un nouveau Service AWS est lancé ou lorsque de nouvelles opérations API deviennent accessibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Politique gérée par: AmazonS3TablesFullAccess

Vous pouvez associer la politique `AmazonS3TablesFullAccess` à vos identités IAM. Cette politique accorde des autorisations qui permettent un accès complet à Amazon S3 Tables.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

AWS Politique gérée par: AmazonS3TablesReadOnlyAccess

Vous pouvez associer la politique `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` à vos identités IAM. Cette politique accorde des autorisations qui permettent d'accéder en lecture seule à Amazon S3 Tables.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:Get*",
                "s3tables:List*"
            ],
            "Resource": "*"
```

```
        }
    ]
}
```

AWS Politique gérée par: AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole

Vous pouvez associer la politique `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` à vos identités IAM. Cette politique accorde des autorisations qui permettent d'accéder au rôle de service AWS Lake Formation à S3 Tables. Les autorisations AWS KMS sont utilisées pour permettre à Lake Formation d'accéder aux tables chiffrées.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PermissionsForS3ListTableBuckets",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:ListTableBuckets"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "DataAccessPermissionsForS3TablesResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3tables:CreateTableBucket",
                "s3tables:GetTableBucket",
                "s3tables:CreateNamespace",
                "s3tables:GetNamespace",
                "s3tables:ListNamespaces",
```

```
                "s3tables:DeleteNamespace",
                "s3tables:DeleteTableBucket",
                "s3tables:CreateTable",
                "s3tables:DeleteTable",
                "s3tables:GetTable",
                "s3tables:ListTables",
                "s3tables:RenameTable",
                "s3tables:UpdateTableMetadataLocation",
                "s3tables:GetTableMetadataLocation",
                "s3tables:GetTableData",
                "s3tables:PutTableData"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "KMSDataAccessPermissionsForS3TablesResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:ViaService": [
                        "s3.*.amazonaws.com"
                    ],
                    "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":
"arn:aws:s3tables:*:*:bucket/*/table/*"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "KMSDescribeKeyAccessPermissionsForS3TablesResources",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "kms:ViaService": [
                        "s3tables.*.amazonaws.com"
                    ]
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceAccount": "111122223333"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Mises à jour Amazon S3 Tables des politiques gérées par AWS

Affichez des détails sur les mises à jour des politiques gérées par AWS pour Amazon S3 Tables depuis que S3 Tables a commencé à suivre ces modifications.

Modification	Description	Date
Amazon S3 Tables a ajouté `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` .	S3 Tables a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS appelée `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole` . Cette politique accorde des autorisations qui permettent au rôle de service Lake Formation d'accéder à S3 Tables.	19 mai 2025
Amazon S3 Tables a ajouté `AmazonS3TablesFullAccess` .	S3 Tables a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS appelée `AmazonS3T`	3 décembre 2024

Modification	Description	Date
	`ablesFullAccess` . Cette politique accorde des autorisations qui permettent un accès complet à Amazon S3 Tables.	
Amazon S3 Tables a ajouté `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` .	S3 Tables a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS appelée `AmazonS3TablesReadOnlyAccess` . Cette politique accorde des autorisations qui permettent d'accéder en lecture seule à Amazon S3 Tables.	3 décembre 2024
Amazon S3 Tables a commencé à assurer le suivi des modifications.	Amazon S3 Tables a commencé à assurer le suivi des modifications apportées à ses politiques gérées par AWS.	3 décembre 2024

Octroi d'un accès par le biais de la sémantique SQL

Vous pouvez accorder des autorisations aux tables en utilisant la sémantique SQL dans les politiques relatives aux tables et les stratégies de compartiment de table. Voici des exemples de sémantique SQL que vous pouvez utiliser : `CREATE`, `INSERT`, `DELETE`, `UPDATE` et `ALTER`. La table suivante fournit la liste des actions d'API associées aux sémantiques SQL que vous pouvez utiliser comme référence pour accorder des autorisations à vos utilisateurs.

S3 Tables prend partiellement en charge les autorisations utilisant la sémantique SQL. Par exemple, l'API `CreateTable` crée uniquement une table vide dans le compartiment de tables. Vous avez besoin d'autorisations supplémentaires, telles que `UpdateTableMetadata`, `PutTableData` et `GetTableMetadataLocation`, pour pouvoir définir le schéma de table. Ces autorisations supplémentaires signifient également que vous autorisez également l'utilisateur à insérer des lignes dans la table. Si vous souhaitez régir l'accès uniquement sur la base de la sémantique SQL, nous vous recommandons d'utiliser AWS Lake Formation ou une solution tierce intégrée avec S3 Tables.

Activité au niveau des tables	Actions IAM		
SELECT	s3tables:GetTableData , s3tables:GetTableMetadataLocation		
CREATE	s3tables:CreateTable , s3tables:UpdateTableMetadataLocation , s3tables:PutTableData , s3tables:GetTableMetadataLocation ,		
INSERT	s3tables:UpdateTableMetadataLocation , s3tables:PutTableData , s3tables:GetTableM		

Activité au niveau des tables	Actions IAM		
	etadataLocation		
UPDATE	s3tables:UpdateTableMetadataLocation , s3tables:PutTableData , s3tables:GetTableMetadataLocation		
ALTER,RENAME	s3tables:UpdateTableMetadataLocation , s3tables:PutTableData , s3tables:GetTableMetadataLocation , s3tables:RenameTable		

Activité au niveau des tables	Actions IAM		
DELETE,DROP	s3tables:DeleteTable , s3tables:UpdateTableMetadataLocation , s3tables:PutTableData , s3tables:GetTableMetadataLocation		

> **Note**
>
> L'autorisation `s3tables:DeleteTable` est requise pour supprimer une table d'un compartiment de table. Cette autorisation vous permet de supprimer définitivement une table ainsi que toutes les données et métadonnées associées. Utilisez cette autorisation avec précaution, car l'opération de suppression ne peut pas être annulée.

Gestion de l'accès à une table ou à une base de données avec Lake Formation

Une fois vos compartiments de table intégrés aux services d'analytique AWS, Lake Formation gère l'accès à vos tables et exige que chaque principal IAM (utilisateur ou rôle) soit autorisé à effectuer des actions sur ces tables. Lake Formation utilise son propre modèle d'autorisations (autorisations pour Lake Formation) qui permet un contrôle d'accès précis aux ressources du catalogue de données.

Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations Lake Formation du Guide du développeur AWS Lake Formation.

Il existe deux principaux types d'autorisations dans AWS Lake Formation :

1. Les autorisations d'accès aux métadonnées contrôlent la capacité de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des bases de données et des tables de métadonnées dans le catalogue de données.
2. Les autorisations d'accès aux données sous-jacentes contrôlent la capacité à lire et à écrire des données dans les emplacements Amazon S3 sous-jacents vers lesquels pointent les ressources du catalogue de données.

Lake Formation utilise une combinaison de son propre modèle d'autorisations et du modèle d'autorisations IAM pour contrôler l'accès aux ressources des catalogues de données et aux données sous-jacentes :

- Pour qu'une demande d'accès aux ressources du catalogue de données ou aux données sous-jacentes aboutisse, elle doit passer les contrôles d'autorisation par IAM et Lake Formation.
- Les autorisations IAM contrôlent l'accès à Lake Formation, aux API AWS Glue et aux ressources, tandis que les autorisations Lake Formation contrôlent l'accès aux ressources du catalogue de données, aux sites Amazon S3 et aux données sous-jacentes.

Les autorisations Lake Formation ne s'appliquent que dans la région dans laquelle elles ont été accordées, et un principal doit être autorisé par un administrateur de lac de données ou un autre principal disposant des autorisations nécessaires pour obtenir les autorisations Lake Formation.

> **Note**
>
> Si vous êtes l'utilisateur qui a effectué l'intégration du compartiment de table, vous disposez déjà des autorisations Lake Formation pour accéder aux tables. Si vous êtes le seul principal à accéder aux tables, vous pouvez ignorer cette étape. Vous devez uniquement accorder des autorisations Lake Formation sur vos tables à d'autres principaux IAM. Cela permet aux autres principaux d'accéder à la table lors de l'exécution de requêtes. Pour plus d'informations, consultez Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données.

Octroi de l'autorisation Lake Formation sur une table ou une base de données

Vous pouvez accorder à un principal des autorisations Lake Formation sur une table ou une base de données dans un compartiment de table par le biais de la console Lake Formation ou de l'AWS CLI.

> **Note**
>
> Lorsque vous accordez des autorisations Lake Formation sur une ressource du catalogue de données à un compte externe ou directement à un principal IAM d'un autre compte, Lake Formation utilise le service AWS Resource Access Manager (AWS RAM) pour partager la ressource. Si le compte du bénéficiaire appartient à la même organisation que le compte du concédant, la ressource partagée est immédiatement accessible au bénéficiaire. Si le compte du bénéficiaire n'appartient pas à la même organisation, AWS RAM envoie une invitation au compte du bénéficiaire pour qu'il accepte ou rejette l'octroi de ressources. Ensuite, pour rendre la ressource partagée disponible, l'administrateur du lac de données du compte bénéficiaire doit utiliser la console AWS RAM ou l'AWS CLI pour accepter l'invitation. Pour plus d'informations sur le partage de données entre comptes, consultez Partage de données entre comptes dans Lake Formation dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.

Console

1. Ouvrez la console AWS Lake Formation à l'adresse https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ et connectez-vous en tant qu'administrateur du lac de données. Pour plus d'informations sur la manière de créer un administrateur de lac de données, consultez Création d'un administrateur de lac de données dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Autorisations de données, puis Accorder.
3. Sur la page Accorder des autorisations, sous Principaux, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - Pour Amazon Athena ou Amazon Redshift, choisissez Utilisateurs et rôles IAM, puis sélectionnez le principal IAM que vous utilisez pour les requêtes.
   - Pour Amazon Data Firehose, choisissez Utilisateurs et rôles IAM, puis sélectionnez le rôle de service que vous avez créé pour un streaming vers les tables.
   - Pour Quick Suite, choisissez Utilisateurs et groupes SAML, puis entrez le nom d'Amazon Resource Name (ARN) de votre administrateur Quick Suite.

- Pour l'accès aux points de terminaison AWS Glue Iceberg REST, choisissez Utilisateurs et rôles IAM, puis sélectionnez le rôle IAM que vous avez créé pour votre client. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle IAM pour votre client

4. Sous Balises LF ou ressources de catalogue, choisissez Ressources de catalogue de données nommées.
5. Pour Catalogues, choisissez le sous-catalogue que vous avez créé lorsque vous avez intégré votre compartiment de table, par exemple, *account-id*:s3tablescatalog/*amzn-s3-demo-bucket*.
6. Pour Bases de données, choisissez l'espace de noms de compartiments de tables S3 que vous avez créé.
7. (Facultatif) Pour Tables, choisissez la table S3 que vous avez créée dans le compartiment de table.

> **Note**
>
> Si vous créez une nouvelle table dans l'éditeur de requêtes Athena, ne sélectionnez pas de table.

8. Effectuez l'une des actions suivantes :
   - Si vous avez spécifié une table à l'étape précédente, choisissez Super pour Autorisations de table.
   - Si vous n'avez pas spécifié de table à l'étape précédente, accédez à Autorisations de base de données. Pour le partage de données entre comptes, vous ne pouvez pas choisir Super pour accorder à l'autre principal toutes les autorisations sur votre base de données. Choisissez plutôt des autorisations plus détaillées, telles que Décrire.
9. Choisissez Accorder.

CLI

1. Veillez à exécuter les commandes d'AWS CLI suivantes en tant qu'administrateur du lac de données. Pour plus d'informations, consultez Création d'un utilisateur de lac de données dans le Guide du développeur AWS Lake Formation.
2. Exécutez la commande suivante pour accorder des autorisations Lake Formation sur la table du compartiment de tables S3 à un principal IAM pour lui permettre d'accéder à la table.

Pour utiliser cet exemple, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws lakeformation grant-permissions \
--region us-east-1 \
--cli-input-json \
'{
    "Principal": {
        "DataLakePrincipalIdentifier": "user or role ARN, for example,
 arn:aws:iam::account-id:role/example-role"
    },
    "Resource": {
        "Table": {
            "CatalogId": "account-id:s3tablescatalog/amzn-s3-demo-bucket",
            "DatabaseName": "S3 table bucket namespace, for example,
 test_namespace",
            "Name": "S3 table bucket table name, for example test_table"
        }
    },
    "Permissions": [
        "ALL"
    ]
}'
```

Connectivité VPC pour S3 Tables

Toutes les tables figurant dans S3 Tables sont au format Apache Iceberg et sont composées de deux types d'objets S3. Ces deux types d'objets sont des fichiers de données qui stockent les fichiers de données et de métadonnées qui effectuent le suivi des informations relatives aux fichiers de données à différents points dans le temps. Toutes les opérations relatives aux compartiments de tables, aux espaces de noms et aux tables (par exemple, `CreateNamespace`, `CreateTable`, etc.) sont routées via un point de terminaison S3 Tables (`s3tables.region.amazonaws.com`) et toutes les opérations au niveau des objets qui lisent ou écrivent les fichiers de données et de métadonnées continuent d'être routées via un point de terminaison de service S3 (`s3.region.amazonaws.com`).

Pour accéder à S3 Tables, Amazon S3 prend en charge deux types de points de terminaison de VPC en utilisant AWS PrivateLink : les points de terminaison de passerelle et les points de terminaison d'interface. Un point de terminaison de passerelle est une passerelle que vous spécifiez dans votre table de routage pour accéder à S3 depuis votre VPC via le réseau AWS. Les points de terminaison d'interface étendent la fonctionnalité des points de terminaison de passerelle en utilisant des

adresses IP privées pour acheminer les demandes vers Amazon S3 depuis votre VPC, sur site ou depuis un VPC dans une autre Région AWS à l'aide d'un appairage de VPC ou d'une AWS Transit Gateway.

Pour accéder à S3 Tables depuis un VPC, nous vous recommandons de créer deux points de terminaison de VPC (un pour S3 et l'autre pour S3 Tables). Vous pouvez créer une passerelle ou un point de terminaison d'interface pour router les opérations de niveau fichier (objet) vers S3 et un point de terminaison d'interface pour router les opérations de niveau compartiment ou table vers S3 Tables. Vous pouvez créer et utiliser des points de terminaison de VPC pour les demandes de niveau fichier à l'aide de S3. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de passerelle dans le Guide de l'utilisateur AWS PrivateLink.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'AWS PrivateLink pour créer et utiliser des points de terminaison pour S3 Tables, consultez les rubriques suivantes. Pour créer un point de terminaison d'interface de VPC, consultez Création d'un point de terminaison de VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

Rubriques

- Création de points de terminaison de VPC pour S3 Tables
- Accès aux compartiments de tables et aux tables via des points de terminaison à l'aide de l'AWS CLI
- Configuration d'un réseau VPC lors de l'utilisation de moteurs de requête
- Utilisation des points de terminaison à double pile pour accéder aux tables et compartiments de table
- Restriction de l'accès à S3 Tables au sein du réseau VPC

Création de points de terminaison de VPC pour S3 Tables

Lorsque vous créez un point de terminaison de VPC, S3 Tables génère deux types de noms DNS spécifiques au point de terminaison : régional et zonal.

- Un nom DNS régional a le format suivant : `VPCendpointID.s3tables.AWSregion.vpce.amazonaws.com`. Par exemple, pour l'ID de point de terminaison de VPC `vpce-1a2b3c4d`, le nom DNS généré sera similaire à `vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3tables.us-east-1.vpce.amazonaws.com`.
- Un nom DNS zonal a le format suivant : `VPCendpointID-AvailabilityZone.s3tables.AWSregion.vpce.amazonaws.com`. Par exemple, pour l'ID

de point de terminaison de VPC `vpce-1a2b3c4d-5e6f.`, le nom DNS généré sera similaire à `vpce-1a2b3c4d-5e6f-us-east-1a.s3tables.us-east-1.vpce.amazonaws.com`.

Un nom DNS zonal inclut votre zone de disponibilité. Vous pouvez utiliser des noms DNS zonaux si votre architecture isole les zones de disponibilité. Les noms DNS S3 spécifiques au point de terminaison peuvent être résolus depuis le domaine DNS public S3.

Vous pouvez également utiliser les options de DNS privé pour simplifier le routage du trafic S3 vers les points de terminaison de VPC et tirer parti du chemin réseau le plus économique disponible pour votre application. Le réseau DNS privé mappe le point de terminaison public de S3 Tables, par exemple `s3tables.region.amazonaws.com`, à une adresse IP privée dans votre VPC. Vous pouvez utiliser les options de DNS privé pour router le trafic S3 régional sans mettre à jour vos clients S3 pour utiliser les noms DNS spécifiques aux points de terminaison de vos points de terminaison d'interface.

Accès aux compartiments de tables et aux tables via des points de terminaison à l'aide de l'AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour accéder aux compartiments de tables et aux tables via les points de terminaison d'interface. Avec l'AWS CLI, les commandes `aws s3` routent le trafic via le point de terminaison Amazon S3. Les commandes AWS CLI `aws s3tables` utilisent le point de terminaison Amazon S3 Tables.

`vpce-0123456afghjipljw-nmopsqea.s3tables.region.vpce.amazonaws.com` est un exemple de point de terminaison de VPC `s3tables`

Un point de terminaison de VPC `s3tables` n'inclut pas de nom de compartiment. Vous pouvez accéder au point de terminaison de VPC `s3tables` à l'aide des commandes AWS CLI `aws s3tables`.

`amzn-s3-demo-bucket.vpce-0123456afghjipljw-nmopsqea.s3.region.vpce.amazonaws.com` est un exemple de point de terminaison de VPC `s3`

Vous pouvez accéder au point de terminaison de VPC `s3` à l'aide des commandes AWS CLI `aws s3`.

Utilisation de la AWS CLI

Pour accéder aux compartiments de tables et aux tables via les points de terminaison d'interface à l'aide de l'AWS CLI, utilisez les paramètres `-region` et `--endpoint-url`. Pour effectuer des actions de niveau compartiment ou table, utilisez l'URL du point de terminaison S3 Tables. Pour effectuer des actions de niveau objet, utilisez l'URL du point de terminaison Amazon S3.

Dans les exemples suivants, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Exemple 1 : utilisation d'une URL de point de terminaison pour répertorier les compartiments de tables dans votre compte

```
aws s3tables list-table-buckets --endpoint https://vpce-0123456afghjipljb-
aac.s3tables.us-east-1.vpce.amazonaws.com –region us-east-1
```

Exemple 2 : utilisation d'une URL de point de terminaison pour répertorier les tables dans votre compartiment

```
aws s3tables list-tables --table-bucket-arn arn:aws:s3tables:us-
east-1:123456789301:bucket/amzn-s3-demo-bucket --endpoint
 https://vpce-0123456afghjipljb-aac.s3tables.us-east-1.vpce.amazonaws.com --region us-
east-1
```

Configuration d'un réseau VPC lors de l'utilisation de moteurs de requête

Effectuez les étapes suivantes pour configurer un réseau VPC lorsque vous utilisez des moteurs de requête.

1. Pour commencer, vous pouvez créer ou mettre à jour un VPC. Pour plus d'informations, consultez Création d'un VPC.
2. Pour les opérations de niveau table ou compartiment de tables qui sont routées vers S3 Tables, créez un nouveau point de terminaison d'interface. Pour plus d'informations, consultez Accès à un service AWS à l'aide du point de terminaison d'un VPC d'interface.
3. Pour toutes les opérations de niveau objet qui sont routées vers Amazon S3, créez un point de terminaison de passerelle ou un point de terminaison d'interface. Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle, consultez Création d'un point de terminaison de passerelle.
4. Configurez ensuite vos ressources de données et lancez un cluster Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec Amazon EMR.

5. Vous pouvez ensuite soumettre une application Spark avec une configuration supplémentaire en sélectionnant vos noms DNS depuis le point de terminaison de VPC. Par exemple, `spark.sql.catalog.ice_catalog.s3tables.endpoint` et `https://interface-endpoint.s3tables.us-east-1.vpce.amazonaws.com`. Pour plus d'informations, consultez Soumettre un travail à votre cluster Amazon EMR.

Utilisation des points de terminaison à double pile pour accéder aux tables et compartiments de table

S3 Tables prend en charge la connectivité à double pile pour AWS PrivateLink. Les points de terminaison à double pile vous permettent d'accéder aux compartiments de table S3 à l'aide du Protocole Internet version 6 (IPv6), en plus du protocole IPv4, selon ce que votre réseau prend en charge. Vous pouvez accéder à un compartiment S3 via un point de terminaison à double pile en utilisant la convention de dénomination suivante :

```
s3tables.<region>.api.aws
```

Voici quelques éléments à connaître avant de tenter d'accéder à des tables S3 et à des compartiments de table via IPv6 dans votre VPC :

- La double pile doit être activée sur le client que vous utilisez pour accéder aux tables et sur votre client S3.
- L'IPv6 entrant n'est pas activé par défaut pour les groupes de sécurité VPC. Pour autoriser l'accès IPv6, vous devez ajouter une nouvelle règle autorisant le protocole HTTPS (port TCP 443) à votre groupe de sécurité. Pour plus d'informations, consultez Configuration des règles des groupes de sécurité dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2
- Si aucun CIDR IPv6 n'est attribué au VPC, vous devez ajouter manuellement un bloc CIDR IPv6 à votre VPC. Pour plus d'informations, consultez Ajout de la prise en charge d'IPv6 pour votre VPC dans le Guide de l'utilisateur AWS PrivateLink
- Si vous utilisez des politiques IAM de filtrage d'adresses IP, elles doivent être mises à jour pour gérer les adresses IPv6. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations d'accès avec IAM, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Pour créer un nouveau point de terminaison d'un VPC qui utilise le point de terminaison à double pile pour S3 Tables, utilisez un exemple de commande de l'interface de ligne de commande :

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
  --vpc-id vpc-id \
  --service-name com.amazonaws.aws-region.s3tables \
  --subnet-ids subnet-1 subnet-2 \
  --vpc-endpoint-type Interface \
  --ip-address-type dualstack \
  --dns-options "DnsRecordIpType=dualstack" \
  --security-group-ids sg-id \
  --region aws-region
```

Pour plus d'informations sur la création de point de terminaisons d'un VPC, consultez Création d'un point de terminaison d'un VPC dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Si votre réseau prend en charge IPv6 et que vous souhaitez mettre à jour votre VPC pour activer IPv6, vous pouvez utiliser la commande d'interface de ligne de commande suivante :

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
  --vpc-endpoint-id vpce-id \
  --ip-address-type dualstack \
  --dns-options "DnsRecordIpType=dualstack" \
  --region aws-region
```

Restriction de l'accès à S3 Tables au sein du réseau VPC

Comme pour les politiques basées sur les ressources, vous pouvez attacher une politique de points de terminaison à votre point de terminaison de VPC qui contrôle l'accès aux tables et aux compartiments de tables. Dans l'exemple suivant, la politique de point de terminaison d'interface restreint l'accès à des compartiments de tables spécifiques uniquement.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "Policy141511512309",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3tables:*",
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
```

```
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket",
                "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Considérations et restrictions de sécurité pour S3 Tables

La liste suivante décrit les caractéristiques et les fonctionnalités de sécurité et de contrôle d'accès qui ne sont pas prises en charge ou qui sont restreintes pour S3 Tables.

- Les stratégies d'accès public ne sont pas prises en charge. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les politiques de compartiments ou de tables pour autoriser l'accès public.
- Les URL présignées permettant d'accéder aux objets associés à une table ne sont pas prises en charge.
- Les balises ne sont pas prises en charge pour les tables et les compartiments de tables. En conséquence, la prise en charge du contrôle d'accès basé sur les attributs et de l'allocation basée sur les balises n'est pas disponible.
- Les demandes effectuées via HTTP ne sont pas prises en charge. Amazon S3 répond automatiquement par une redirection HTTP pour toutes les demandes effectuées via HTTP afin de les mettre à niveau vers HTTPS.
- Vous devez utiliser AWS Signature Version 4 lorsque vous effectuez des demandes à un point d'accès à l'aide des API REST.
- Les demandes effectuées via le protocole Internet version 6 (IPv6) ne sont prises en charge que pour les actions au niveau des objets via les points de terminaison de stockage des tables, et non pour les actions au niveau des tables et des compartiments.
- Les stratégies d'accès des tables et des compartiments de tables sont limitées à une taille de 20 Ko.

Journalisation et surveillance pour S3 Tables

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Amazon S3 Tables. Nous vous recommandons de collecter les données des tables de

compartiments de table afin de pouvoir déboguer plus facilement des problèmes de défaillance multipoint s'ils surviennent.

AWS fournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources de S3 Tables et répondre aux éventuels incidents.

Alarmes Amazon CloudWatch

À l'aide d'alarmes Amazon CloudWatch, vous surveillez une métrique unique sur une période donnée que vous spécifiez. Si la métrique dépasse un seuil donné, une notification est envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique AWS Auto Scaling. Les alarmes CloudWatch n'invoquent pas une action uniquement parce qu'elles se trouvent dans un état particulier. L'état doit avoir changé et avoir été conservé pendant un nombre de périodes spécifié. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

AWS CloudTrailJournaux

CloudTrail fournit un enregistrement des actions réalisées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans Amazon S3. Avec les informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon S3, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.

Rubriques

- Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Tables
- Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch

Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Tables

Amazon S3 est intégré avec AWS CloudTrail, un service qui fournit un enregistrement des actions prises par un utilisateur, un rôle ou un service AWS. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Amazon S3 en tant qu'événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon S3, son adresse IP de provenance, son auteur et sa date, ainsi que d'autres détails. Lorsqu'une activité d'événement prise en charge se produit dans Amazon S3, elle est enregistrée dans un événement CloudTrail. Vous pouvez utiliser un journal de suivi AWS CloudTrail pour consigner les événements de gestion et/ou de données pour S3 Tables. Pour plus d'informations, consultez Événements CloudTrail Amazon S3 et Qu'est-ce qu'AWS CloudTrail ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Événements de gestion CloudTrail pour S3 Tables

Les événements de gestion fournissent des informations sur les opérations de gestion exécutées sur les ressources de votre compte AWS.

Par défaut, CloudTrail consigne les événements de gestion pour S3 Tables. Le paramètre `eventsource` pour les événements de gestion CloudTrail pour S3 Tables a pour valeur `s3tables.amazonaws.com`. Lorsque vous configurez votre compte AWS, les événements de gestion CloudTrail sont activés par défaut. Les actions d'API suivantes sont suivies par CloudTrail et journalisées en tant qu'événements de gestion.

- `CreateNamespace`
- `CreateTable`
- `CreateTableBucket`
- `DeleteNamespace`
- `DeleteTable`
- `DeleteTableBucket`
- `DeleteTableBucketPolicy`
- `DeleteTablePolicy`
- `GetNamespace`
- `GetTable`
- `GetTableBucket`
- `GetTableBucketMaintenanceConfiguration`
- `GetTableBucketPolicy`
- `GetTableMaintenanceConfiguration`
- `GetTableMaintenanceJobStatus`
- `GetTableMetadataLocation`
- `GetTablePolicy`
- `ListNamespaces`
- `ListTableBuckets`
- `ListTables`
- `PutTableBucketMaintenanceConfiguration`
- `PutTableMaintenanceConfiguration`

- `PutBucketPolicy`
- `PutTablePolicy`
- `RenameTable`
- `UpdateTableMetadataLocation`

Pour plus d'informations sur les événements de gestion CloudTrail, consultez Journalisation des événements de gestion dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Événements de gestion CloudTrail pour la maintenance de S3 Tables

S3 journalise les opérations de maintenance automatique sous forme d'événements de gestion `TablesMaintenanceEvent` dans CloudTrail. Ces événements se produisent lors d'opérations telles que le compactage et l'expiration des instantanés. Pour plus d'informations sur la maintenance de la table S3, consultez Maintenance des tables.

Comment identifier les événements de maintenance

Vous pouvez identifier les événements de maintenance de S3 Tables dans les journaux CloudTrail à l'aide des valeurs d'attribut suivantes :

- `eventSource: s3tables.amazonaws.com`
- `eventType: AwsServiceEvent`
- `eventName: TablesMaintenanceEvent`
- `userAgent: maintenance.s3tables.amazonaws.com`
- `activityType:`
  - `IcebergCompaction` (pour le compactage)
  - `IcebergSnapshotManagement` (pour l'expiration des instantanés)

Pour un exemple d'événement de maintenance du compactage, consultez Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de gestion de la maintenance des tables.

Événements de données CloudTrail pour S3 Tables

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressources effectuées sur ou dans une ressource. Par défaut, les journaux de suivi CloudTrail ne consignent pas les événements de données, mais vous pouvez les configurer pour consigner les événements de données.

Lorsque vous consignez des événements de données pour un journal de suivi dans CloudTrail, vous choisissez ou spécifiez le type de ressource. S3 Tables possède deux types de ressources, `AWS::S3Tables::Table` et `AWS::S3Tables::TableBucket`.

Les événements de données suivants sont journalisés dans CloudTrail.

- `AbortMultipartUpload`
- `CompleteMultipartUpload`
- `CreateMultipartUpload`
- `GetObject`
- `HeadObject`
- `ListParts`
- `PutObject`
- `UploadPart`

Pour plus d'informations sur les événements de données CloudTrail, consultez Journalisation des événements de données dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour plus d'informations sur les événements CloudTrail pour S3 Tables, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Exemples de fichiers journaux d'événements de données AWS CloudTrail pour S3 Tables

Exemples de fichiers journaux d'événements de données AWS CloudTrail pour S3 Tables

Un fichier journal AWS CloudTrail comprend des informations sur l'opération d'API demandée, la date et l'heure de l'opération, les paramètres de demande, etc. Cette rubrique fournit des exemples de fichiers journaux des événements de données CloudTrail pour S3 Tables.

Rubriques

- Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de données GetObject
- Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de gestion de la maintenance des tables
- Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de données PutObject

Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de données **GetObject**

L'exemple suivant montre un exemple de fichier journal CloudTrail qui illustre l'opération d'API GetObject.


```
    {
        "eventVersion": "1.11",
        "userIdentity": {
          "type": "IAMUser",
          "principalId": "123456789012",
          "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/"myUserName",
          "accountId": "111122223333",
          "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
          "userName":"myUserName"
        },
        "eventTime": "2024-11-22T17:12:25Z",
        "eventSource": "s3tables.amazonaws.com",
        "eventName": "GetObject",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
        "userAgent": "[aws-cli/2.18.5]",
        "requestParameters": {
            "Host": "tableWarehouseLocation.s3.us-east-1.amazonaws.com",
            "key": "product-info.json"
        },
        "responseElements":  null,
        "additionalEventData": {
            "SignatureVersion": "SigV4",
            "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "bytesTransferredIn": 0,
            "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
            "xAmzId2": "q6xhNJYmhg",
            "bytesTransferredOut": 28441

          },
          "requestID": "07D681123BD12AED",
          "eventID": "f2b287f3-0df1-1234-a2f4-c4bdfed47657",
          "readOnly": true,
          "resources": [{
              "accountId": "111122223333",
              "type": "AWS::S3Tables::TableBucket",
               "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket1"
           }, {
```

```
              "accountId": "111122223333",
              "type": "AWS::S3Tables::Table",
              "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
bucket/table/111aa1111-22bb-33cc-44dd-5555eee66ffff"

           }],
           "eventType": "AwsApiCall",
           "managementEvent": false,
           "recipientAccountId": "444455556666",
           "eventCategory": "Data",
           "tlsDetails": {
             "tlsVersion": "TLSv1.2",
             "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
             "clientProvidedHostHeader": "tableWarehouseLocation.s3.us-
east-1.amazonaws.com"
           }
    }
```

Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de gestion de la maintenance des tables

Voici un exemple de fichier journal CloudTrail illustrant un événement de maintenance pour le compactage des tables effectué par S3 dans le cadre de la maintenance automatique des tables. Pour plus d'informations sur les événements liés à la maintenance des tables, consultez Événements de gestion CloudTrail pour la maintenance de S3 Tables

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "maintenance.s3tables.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2025-09-18T20:13:14Z",
  "eventSource": "s3tables.amazonaws.com",
  "eventName": "TablesMaintenanceEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "maintenance.s3tables.amazonaws.com",
  "userAgent": "maintenance.s3tables.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "b8f96329-ef5c-32b5-94f6-eeed9061ea32",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
```

```
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::S3Tables::TableBucket",
      "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket"
    },
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::S3Tables::Table",
      "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-table-bucket/
table/7ff7750e-23b3-481e-a90a-7d87d423d336"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "sharedEventID": "62a57826-a66e-479b-befa-0e65663ee9e8",
  "serviceEventDetails": {
    "activityType": "icebergCompaction"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
```

Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de données **`PutObject`**

L'exemple suivant montre un exemple de fichier journal CloudTrail qui illustre l'opération d'API PutObject.

```
{
        "eventVersion": "1.11",
        "userIdentity": {
          "type": "IAMUser",
          "principalId": "123456789012",
          "arn":  "arn:aws:iam::444455556666:user/"myUserName",
          "accountId": "444455556666",
          "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
          "userName":"myUserName"
        },
        "eventTime": "2024-11-22T17:12:25Z",
        "eventSource": "s3tables.amazonaws.com",
        "eventName": "PutObject",
        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
        "userAgent": "[aws-cli/2.18.5]",
```

```
        "requestParameters": {
            "Host": "tableWarehouseLocation.s3.us-east-1.amazonaws.com",
            "key": "product-info.json"
        },
        "responseElements":  {
            "x-amz-server-side-encryption": "AES256",
            "x-amz-version-id": "13zAFMdccAjt3MWd6ehxgCCCDRdkAKDw"
        },
        "additionalEventData": {
            "SignatureVersion": "SigV4",
            "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "bytesTransferredIn": 28441,
            "AuthenticationMethod": "AuthHeader",
            "xAmzId2": "q6xhCJYmhg",
            "bytesTransferredOut": 0

          },
          "requestID": "28d2faaf-1234-4649-997d-EXAMPLE72818",
          "eventID": "694d604a-d190-1234-0dd1-EXAMPLEe20c1",
          "readOnly": false,
          "resources": [{
              "accountId": "444455556666",
              "type": "AWS::S3Tables::TableBucket",
               "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:444455556666:bucket/amzn-s3-demo-
bucket1"
           }, {
              "accountId": "444455556666",
              "type": "AWS::S3Tables::Table",
              "ARN": "arn:aws:s3tables:us-east-1:444455556666:bucket/amzn-s3-demo-
bucket1/table/b89ec883-b1d9-4b37-9cd7-b86f590123f4"
           }],
           "eventType": "AwsApiCall",
           "managementEvent": false,
           "recipientAccountId": "111122223333",
           "eventCategory": "Data",
           "tlsDetails": {
             "tlsVersion": "TLSv1.2",
             "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
             "clientProvidedHostHeader": "tableWarehouseLocation.s3.us-
east-1.amazonaws.com"
            }
          }
```

Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch

Vous pouvez utiliser les métriques Amazon CloudWatch pour comprendre les performances de vos compartiments de table. Il existe plusieurs ensembles de métriques que vous pouvez utiliser CloudWatch avec S3 Tables.

Mesures de stockage quotidiennes pour les tables et les compartiments de table

Surveillez la quantité de données stockées dans les tables et les compartiments de table, y compris la taille totale en octets et le nombre de fichiers. Ces métriques permettent de suivre le nombre total d'octets de stockage par niveau d'accès et le nombre de fichiers au niveau du compartiment, de la table et de l'espace de noms. Les métriques du stockage de S3 Tables sont fournies une fois par jour à tous les clients sans frais supplémentaires.

Métriques de maintenance des tables

Surveillez les opérations de maintenance automatisées effectuées par Amazon S3 sur vos tables, telles que le compactage et l'expiration des instantanés. Ces métriques permettent de suivre le nombre d'octets et de fichiers traités pendant les activités de maintenance. Les métriques du stockage de S3 Tables sont fournies une fois par jour à tous les clients sans frais supplémentaires.

Métriques des demandes

Surveillez les demandes de S3 Tables pour identifier rapidement les problèmes opérationnels et agir en conséquence. Ces métriques CloudWatch peuvent éventuellement être activées pour des compartiments de table individuels. Les métriques de demande sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées Amazon CloudWatch. Les métriques des demande incluent :

- nombre d'opérations sur le plan de données (GET, PUT, HEAD, POST)
- octets transférés
- mesures de latence
- taux d'erreurs

> **Note**
>
> Transmission de métriques CloudWatch sur la base du meilleur effort
> Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible. La plupart des demandes liées à un objet Amazon S3 qui comportent des métriques de demande entraînent l'envoi d'un point de données à CloudWatch.

L'exhaustivité et la ponctualité des métriques ne sont pas garanties. Le point de données d'une demande particulière doit être retourné avec un horodatage ultérieur au moment du traitement de la demande. Le point de données pour une minute peut tarder à être disponible dans CloudWatch, voire ne jamais être fourni. Les métriques de demande CloudWatch vous donnent une idée de la nature du trafic sur votre compartiment en temps quasi réel. L'objectif n'est pas de comptabiliser toutes les demandes. En conséquence de la nature du « meilleur effort » de cette fonctionnalité, les rapports disponibles sur le Tableau de bord Gestion de la facturation et des coûts peuvent inclure une ou plusieurs demandes d'accès qui ne figurent pas dans les métriques du compartiment.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Métriques et dimensions

Les tables suivantes répertorient les métriques et les dimensions que S3 Tables envoie à Amazon CloudWatch.

Note

Transmission de métriques CloudWatch sur la base du meilleur effort
Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible. La plupart des demandes liées à un objet Amazon S3 qui comportent des métriques de demande entraînent l'envoi d'un point de données à CloudWatch.
L'exhaustivité et la ponctualité des métriques ne sont pas garanties. Le point de données d'une demande particulière doit être retourné avec un horodatage ultérieur au moment du traitement de la demande. Le point de données pour une minute peut tarder à être disponible dans CloudWatch, voire ne jamais être fourni. Les métriques de demande CloudWatch vous donnent une idée de la nature du trafic sur votre compartiment en temps quasi réel. L'objectif n'est pas de comptabiliser toutes les demandes. En conséquence de la nature du « meilleur effort » de cette fonctionnalité, les rapports disponibles sur le Tableau de bord Gestion de la facturation et des coûts peuvent inclure une ou plusieurs demandes d'accès qui ne figurent pas dans les métriques du compartiment.

Métriques de stockage quotidiennes pour les compartiments dans CloudWatch

L'espace de noms `AWS/S3Tables` inclut les métriques de stockage quotidiennes suivantes pour les tables Amazon S3 et les compartiments de table, qui sont toujours disponibles sans coûts supplémentaires. Vous pouvez filtrer ces métriques par compartiment de table, par table ou par nom d'espace de noms.

Métriques de stockage quotidiennes

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
Stockage de compartiment total	Volume de stockage en octets utilisé par toutes les tables d'un compartiment de table	Octets	Somme	Chaque jour
Nombre total de fichiers	Nombre total de fichiers stockés dans un compartiment de table	Nombre	Somme	Chaque jour

Métriques de maintenance des tables

L'espace de noms `AWS/S3Tables` inclut les métriques de maintenance des tables suivantes pour les tables Amazon S3, qui sont toujours disponibles sans frais supplémentaires. Vous pouvez filtrer ces métriques par compartiment de table, par table ou par nom d'espace de noms.

Métriques de maintenance des tables

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
CompactionBytesProcessed	Nombre d'octets traités pendant les opérations de compactage des tables	Octets	Somme	Chaque jour
CompactionObjectsCount	Nombre d'objets traités pendant les opérations de compactage des tables	Nombre	Somme	Chaque jour

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
SnapshotExpiration Bytes	Nombre d'octets traités pendant les opérations d'expiration des instantanés	Octets	Somme	Chaque jour
SnapshotExpiration ObjectsCount	Nombre d'objets traités pendant les opérations d'expiration des instantanés	Nombre	Somme	Chaque jour

Métriques de demande pour les tables et les compartiments de table dans CloudWatch

L'espace de noms `AWS/S3Tables` inclut les métriques de demande suivantes qui sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées Amazon CloudWatch. Vous pouvez filtrer ces métriques par compartiment de table, par table ou par nom d'espace de noms.

Métriques des demandes

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
Total des demandes	Nombre total de demandes HTTP effectuées pour un compartiment de table	Nombre	Somme	1 minute
Nombre de demandes GET	Nombre de demandes HTTP GET pour récupérer des objets dans des tables	Nombre	Somme	1 minute
Nombre de demandes PUT	Nombre de demandes HTTP PUT effectuées pour ajouter des objets dans des tables	Nombre	Somme	1 minute
Nombre de demandes HEAD	Nombre de demandes HTTP HEAD pour récupérer des objets dans des tables	Nombre	Somme	1 minute

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
Nombre de demandes POST	Nombre total de demandes HTTP POST effectuées sur les tables	Nombre	Somme	1 minute
Nombre de demandes UpdateTableMetadataLocation	Nombre de demandes faites pour mettre à jour les emplacements des métadonnées des tables	Nombre	Somme	1 minute
Nombre de demandes GetTableMetadataLocation	Nombre de demandes faites pour récupérer les emplacements des métadonnées des tables	Nombre	Somme	1 minute
BytesDownloaded	Nombre total d'octets téléchargés pour les demandes de table	Octets	Somme	1 minute
BytesUploaded	Nombre total d'octets chargés pour les demandes de table	Octets	Somme	1 minute
4xxErrors	Nombre de codes de statut d'erreur du client HTTP 4xx renvoyés	Nombre	Somme	1 minute
5xxErrors	Nombre de codes de statut d'erreur du client HTTP 5xx renvoyés	Nombre	Somme	1 minute
FirstByteLatency	Temps par demande entre la réception de la demande complète et le début du retour de la réponse	Millisecondes	Somme	1 minute

Nom de la métrique	Description	Unités	Statistiques	Granularité
TotalRequestLatency	Temps par demande écoulé entre la réception du premier octet et l'envoi du dernier octet	Millisecondes	Somme	1 minute

Dimensions de S3 Tables dans CloudWatch

Les dimensions suivantes sont utilisées pour filtrer les métriques de S3 Tables.

Dimensions de S3 Tables

Nom de dimension	Description	Exemple de valeur
`TableBucketName`	Nom du compartiment de table Amazon S3	`my-table-bucket`
`Namespace`	Espace de noms au sein du compartiment de table qui contient une ou plusieurs tables	`my-department`
`TableName`	Nom d'une table spécifique dans un espace de noms	`transactions`

Accès aux métriques CloudWatch

Vous pouvez surveiller les métriques de S3 Tables à l'aide de la console CloudWatch, de l'AWS CLI ou de l'API CloudWatch. Cette section explique comment accéder à vos métriques à l'aide de ces différentes méthodes.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les tables pour lesquels vous souhaitez consulter des métriques.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.

5. Choisissez l'option Afficher dans CloudWatch dans n'importe quel volet de métriques pour accéder à la console CloudWatch et voir vos métriques disponibles dans l'espace de noms AWS/S3Tables.

Utilisation de la AWS CLI

Pour répertorier les métriques de S3 Tables à l'aide de l'AWS CLI, utilisez la commande `list-metrics` avec le paramètre `--namespace` défini sur « AWS/S3Tables » :

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/S3Tables
```

Pour obtenir des statistiques pour une métrique de S3 Tables spécifique, utilisez la commande `get-metric-statistics`. Par exemple :

```
aws cloudwatch get-metric-statistics \
--namespace AWS/S3Tables \
--metric-name TotalBucketStorage \
--dimensions Name=TableBucketName,Value=MyTableBucket \
--start-time 2025-03-01T00:00:00 \
--end-time 2025-03-02T00:00:00 \
--period 86400 \
--statistics Average
```

Bonnes pratiques

- Lorsque vous récupérez des métriques, définissez la valeur de la période en fonction de la granularité de la métrique. Pour les métriques quotidiennes (telles que les métriques de stockage), utilisez 86 400 secondes (24 heures). Pour les métriques au niveau des minutes (comme les métriques relatives aux demandes), utilisez 60 secondes.
- Utilisez les dimensions de manière appropriée pour filtrer les métriques selon l'étendue souhaitée (compartiment de table, espace de noms ou niveau de table individuel).
- Envisagez d'utiliser les mathématiques de métriques pour créer des métriques dérivées qui correspondent mieux à vos besoins de surveillance.

Ressources connexes

- Métriques S3 Tables CloudWatch
- Concepts Amazon CloudWatch

- Utilisation des tableaux de bord Amazon CloudWatch

Gestion des métriques CloudWatch

Les métriques de stockage sont activées par défaut pour toutes les tables Amazon S3 et tous les compartiments de table. Vous pouvez activer ou désactiver les métriques de demande supplémentaires via la console, l'AWS CLI ou les kits SDK.

Prérequis

- Exige une autorisation `s3table:PutTableBucketMetricsConfiguration` IAM

> **Note**
>
> Les métriques de demandes de S3 Tables sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées CloudWatch.

Utilisation de la console de gestion AWS

Pour activer ou désactiver les métriques supplémentaires

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de tables.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets pour lesquels vous souhaitez demander des métriques.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Dans le volet Métriques de demande, choisissez Modifier.
6. Choisissez Activer ou Désactiver, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.

Utilisation de S3 Vectors et de compartiments de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Qu'est-ce qu'Amazon S3 Vectors ?

Amazon S3 Vectors fournit un stockage vectoriel spécialement conçu et optimisé en matière de coûts pour vos applications de recherche sémantique et d'intelligence artificielle. Avec une élasticité et une durabilité de niveau Amazon S3 pour le stockage de jeux de données vectorielles avec des performances de requête inférieures à la seconde, S3 Vectors est idéal pour les applications qui doivent créer et développer des index vectoriels. Vous bénéficiez d'un ensemble dédié d'opérations d'API pour stocker, accéder et exécuter des requêtes de similarité sur des données vectorielles sans provisionner d'infrastructure. S3 Vectors se compose de plusieurs composants clés qui fonctionnent ensemble :

- Compartiments de vecteur : un nouveau type de compartiment conçu spécialement pour stocker et interroger les vecteurs.
- Index vectoriels : dans un compartiment de vecteur, vous pouvez organiser vos données vectorielles au sein d'index vectoriels. Vous effectuez des requêtes de similarité sur les données vectorielles au sein d'index vectoriels.
- Vecteurs : vous stockez des vecteurs dans votre index vectoriel. Pour les applications de recherche de similarité et d'intelligence artificielle, les vecteurs sont créés sous forme de vectorisation, qui sont des représentations numériques qui préservent les relations sémantiques entre les contenus (tels que le texte, les images ou le son) afin que les éléments similaires soient placés plus près les uns des autres. S3 Vectors peut effectuer des recherches de similarité basées sur le sens sémantique plutôt que sur une correspondance exacte en comparant mathématiquement la proximité des vecteurs les uns par rapport aux autres. Lorsque vous ajoutez des données vectorielles à un index vectoriel, vous pouvez également joindre des métadonnées pour les futures requêtes de filtrage en fonction d'un ensemble de conditions (par exemple, les horodatages, les catégories et les préférences de l'utilisateur).

Les écritures dans S3 Vectors sont très cohérentes, ce qui signifie que vous pouvez accéder immédiatement aux données les plus récentes. À mesure que vous écrivez, mettez à jour et supprimez des vecteurs, S3 Vectors optimise automatiquement les données vectorielles afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible pour le stockage vectoriel, même lorsque les jeux de données sont mis à l'échelle et évoluent. Vous pouvez contrôler l'accès à vos données vectorielles à l'aide des mécanismes de contrôle d'accès existants d'Amazon S3, notamment les politiques IAM et de compartiment. Pour plus d'informations sur les limites d'index vectoriel par compartiment et les limites vectorielles par index, consultez Limites et restrictions.

Cas d'utilisation : recherches de similarité dans de grands jeux de données

Les recherches de similarité vous permettent de trouver des éléments conceptuellement liés les uns aux autres en fonction de leurs représentations vectorielles, plutôt que de leurs correspondances exactes par mots clés. Ces recherches permettent d'identifier des contenus ayant des significations ou des caractéristiques similaires, même lorsque les mots exacts ou les éléments visuels diffèrent.

Les cas d'utilisation courants de la recherche de similarité avec S3 Vectors incluent :

- Imagerie médicale : rechercher des similitudes entre des millions d'images médicales pour faciliter le diagnostic et la planification du traitement
- Violation du droit d'auteur : identifier le contenu potentiellement dérivé dans les grandes médiathèques
- Déduplication d'images : détecter et supprimer les images dupliquées ou quasi-dupliquées dans de grandes collections d'images
- Compréhension vidéo : rechercher des scènes ou du contenu spécifiques dans des ressources vidéo
- Recherche de documents d'entreprise : activer la recherche sémantique dans les documents d'entreprise pour trouver des informations pertinentes en fonction du sens
- Personnalisation : fournir des recommandations personnalisées en recherchant des articles similaires

Vous devez utiliser S3 Vectors si vous souhaitez créer des applications rentables de recherche vectorielle et d'IA agentique avec des temps de recherche inférieurs à la seconde. Avec les compartiments de vecteur, vous ne payez que pour ce que vous utilisez et vous pouvez réduire

les coûts liés au téléchargement, au stockage et à l'interrogation des vectorisations. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Fonctionnalités de S3 Vectors

Stockage spécialement conçu pour les vecteurs

S3 Vectors est le premier système de stockage d'objets spécialement conçu dans le cloud pour stocker et interroger des vecteurs. Les compartiments de vecteur sont conçus pour fournir un stockage rentable, élastique et durable pour les données vectorielles.

Les vectorisations transforment la façon dont les clients utilisent et récupèrent leurs données non structurées, qu'il s'agisse de détecter des similitudes entre des images médicales, de détecter des anomalies dans des milliers d'heures de séquences vidéo, de naviguer dans de grandes bases de code ou d'identifier la jurisprudence la plus pertinente pour une question juridique donnée. Ces applications émergentes se combinent à des modèles de vectorisation pour encoder la signification sémantique des données (par exemple, texte, images, vidéo, code) sous forme de vectorisations numériques.

Dans un compartiment de vecteur, vous organisez vos données vectorielles au sein d'index vectoriels, sans infrastructure de provisionnement. À mesure que vous écrivez, mettez à jour et supprimez des vecteurs, S3 Vectors optimise automatiquement les données vectorielles afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible pour le stockage vectoriel, même lorsque les jeux de données sont mis à l'échelle et évoluent. Pour plus d'informations sur les limites d'index vectoriel par compartiment et les limites vectorielles par index, consultez Limites et restrictions.

Exécution de requêtes de similarité

Avec S3 Vectors, vous pouvez effectuer des requêtes de similarité efficaces pour trouver les vecteurs les plus similaires à un vecteur de requête, avec des temps de réponse inférieurs à la seconde. S3 Vectors est idéal pour les charges de travail où les requêtes sont moins fréquentes.

Filtrage de métadonnées

Vous pouvez attacher des métadonnées (par exemple, année, auteur, genre et lieu) sous forme de paires clé-valeur à vos vecteurs. Par défaut, toutes les métadonnées sont filtrables, sauf si vous les spécifiez explicitement comme non filtrables. Vous pouvez utiliser des métadonnées filtrables pour filtrer les résultats de vos requêtes en fonction d'attributs spécifiques, afin d'améliorer la pertinence

de vos requêtes. Les index vectoriels prennent en charge les types de métadonnées de type chaîne, numérique, booléen et liste. Pour plus d'informations sur la limite de taille des métadonnées par vecteur et la limite de taille des métadonnées filtrables par vecteur, consultez Limites et restrictions.

Gestion des accès et sécurité

Vous pouvez gérer l'accès aux ressources dans des compartiments de vecteur à l'aide des stratégies IAM et des Politiques de contrôle de service dans AWS Organizations. S3 Vectors utilise un espace de noms de service différent de celui d'Amazon S3 : l'espace de noms `s3vectors`. Par conséquent, vous pouvez concevoir des politiques spécifiques pour le service S3 Vectors et ses ressources. Vous pouvez concevoir des politiques pour autoriser l'accès à des index vectoriels individuels, à tous les index vectoriels d'un compartiment de vecteur ou à tous les compartiments de vecteur d'un compte. Tous les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 sont toujours activés pour les compartiments de vecteur et ne peuvent pas être désactivés.

Intégration aux services AWS

S3 Vectors s'intègre à d'autres services AWS pour améliorer vos capacités de traitement vectoriel :

- Amazon OpenSearch Service : optimisez les coûts de stockage vectoriel tout en continuant à utiliser les opérations de l'API OpenSearch. C'est la solution idéale pour les charges de travail qui nécessitent des fonctionnalités de recherche avancées telles que la recherche hybride, les agrégations, le filtrage avancé et la recherche à facettes. Vous pouvez exporter un instantané d'un index vectoriel S3 vers Amazon OpenSearch sans serveur pour les requêtes par seconde élevées et les recherches vectorielles à faible latence.
- Bases de connaissances d'Amazon Bedrock : sélectionnez un index vectoriel dans S3 Vectors comme magasin de vecteurs afin d'économiser sur les coûts de stockage pour les applications de génération à enrichissement contextuel (RAG).
- Amazon Bedrock dans SageMaker Unified Studio : développez et testez des bases de connaissances en utilisant S3 Vectors comme magasin de vecteurs.

Didacticiel : premiers pas avec S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Dans ce didacticiel, vous allez créer un compartiment de vecteur S3 et un index vectoriel dans une Région AWS dans la console Amazon S3. Ensuite, vous utilisez un modèle de vectorisation Amazon Bedrock pour générer des vectorisations de vos données et les stocker dans votre index vectoriel pour effectuer des recherches sémantiques.

Pour commencer, souscrivez à un compte AWS si vous n'en n'avez pas déjà un. Pour plus d'informations sur la configuration de règles avec un compte, consultez Premiers pas avec Amazon S3.

Rubriques

- Étape 1 : création d'un compartiment de vecteur avec la console
- Étape 2 : création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur avec la console
- Étape 3 : insertion des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3)
- Étape 4 : Interrogation des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3)
- (Facultatif) Automatisez la création de vectorisations avec S3 Vectors Embed CLI
- (Facultatif) Intégrez S3 Vectors aux bases de connaissances d'Amazon Bedrock
- (Facultatif) Intégrez S3 Vectors à Amazon OpenSearch

Étape 1 : création d'un compartiment de vecteur avec la console

Les compartiments de vecteur S3 sont un type de compartiment Amazon S3 conçu spécialement pour stocker et interroger les vecteurs. Vous utilisez des opérations d'API dédiées pour écrire et interroger des données vectorielles. Vous pouvez contrôler l'accès à vos données vectorielles à l'aide de mécanismes de contrôle d'accès tels que des politiques basées sur l'identité IAM et des politiques basées sur les ressources.

Dans cette étape, vous utilisez la console Amazon S3 pour créer votre premier compartiment de vecteur. Pour découvrir d'autres méthodes de création d'un compartiment de vecteur, consultez Création d'un compartiment de vecteur.

Pour créer un compartiment de vecteur

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de vecteur.

3. Sur la page Compartiments de vecteur, choisissez Créer un compartiment de vecteur.
4. Sur la page Créer un compartiment de vecteur, dans le champ Nom du compartiment de vecteur, saisissez un nom. Dans ce didacticiel, nous utilisons *media-embeddings* comme nom de compartiment de vecteur. Les noms de compartiment de vecteur doivent comporter de 3 à 63 caractères et être uniques dans une Région AWS. Les caractères valides sont les lettres minuscules (a-z), les chiffres (0-9) et les tirets (-).

   > **Note**
   >
   > Vous ne pouvez pas modifier le nom de compartiment de vecteur une fois que vous l'avez créé.

5. Sous Chiffrement, choisissez Spécifier le type de chiffrement. Vous avez la possibilité de spécifier le type de chiffrement en tant que Chiffrement côté serveur avec clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Dans ce didacticiel, nous choisissons Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour plus d'informations sur la définition de la configuration de chiffrement pour les compartiments de vecteur, consultez Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors.

   > **Note**
   >
   > Le type de chiffrement par défaut ne peut pas être modifié une fois le compartiment de vecteur créé.

6. Choisissez Créer un compartiment de vecteur.

Étape 2 : création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur avec la console

> **Note**
>
> Choisissez soigneusement les paramètres de configuration de votre index vectoriel. Après avoir créé un index vectoriel, vous ne pouvez pas mettre à jour le nom de l'index vectoriel, la dimension, la métrique de distance ou les clés de métadonnées non filtrables. Pour modifier l'une de ces valeurs, vous devez créer un nouvel index vectoriel.

Au cours de cette étape, vous allez créer un index vectoriel dans votre compartiment de vecteur. L'index vectoriel est utilisé pour stocker et interroger vos vectorisations. Pour plus d'informations sur les index vectoriels, consultez Index vectoriels.

Pour créer un index vectoriel

1. Accédez au compartiment de vecteur nouvellement créé dans la liste Compartiments de vecteur de la console Amazon S3.
2. Choisissez Créer un index vectoriel.
3. Sur la page Créer un index vectoriel, saisissez un nom dans le champ Nom de l'index vectoriel. Dans ce didacticiel, nous utilisons des *`films`* comme nom d'index vectoriel.

   Les noms d'index vectoriel doivent comporter de 3 à 63 caractères et être uniques dans ce compartiment de vecteur. Les caractères valides sont les lettres minuscules (a-z), les chiffres (0-9), les tirets (-) et les points (.).

   Le nom de l'index vectoriel ne peut pas être modifié après la création de l'index.
4. Sous Dimension, spécifiez une valeur numérique comprise entre 1 et 4 096 qui détermine le nombre de nombres contenus dans chaque vecteur généré par votre modèle de vectorisation de vecteurs. Les modèles de vectorisation sont des modèles de machine learning (ML) spécialisés qui convertissent des données (telles que du texte ou des images) en vecteurs numériques. Les modèles de vectorisation produisent généralement des sorties comprises entre 500 et 2 000 dimensions, chaque dimension étant un nombre à virgule flottante. Dans ce didacticiel, nous allons utiliser le modèle de vectorisation Titan Text v2 d'Amazon Bedrock. Ce modèle de vectorisation utilise des vecteurs à 1 024 dimensions par défaut. Nous allons donc définir la dimension de l'index vectoriel sur `1024`.

   La valeur de dimension ne peut pas être modifiée après la création de l'index. Spécifiez soigneusement la valeur de dimension en fonction des recommandations de votre modèle de vectorisation.
5. Sous Métrique de distance, choisissez Cosinus (qui mesure la similarité angulaire) ou Euclidien (qui mesure la distance en ligne droite) comme métrique de distance pour définir le mode de calcul de la similitude entre les vecteurs lors des requêtes. Dans ce didacticiel, nous avons choisi Cosinus.

   La métrique de distance ne peut pas être modifiée après la création de l'index. Choisissez soigneusement la métrique de distance en fonction des recommandations de votre modèle de vectorisation.

6. Sous Paramètres supplémentaires (facultatif), vous pouvez spécifier des clés de métadonnées non filtrables pour stocker des informations supplémentaires à côté de vos vectorisations.

> **Note**
>
> Vous pouvez attacher des métadonnées filtrables sous forme de paires clé-valeur à chaque vecteur lorsque vous insérez des données vectorielles après avoir créé un index. Par défaut, toutes les clés de métadonnées attachées à des vecteurs sont filtrables et utilisables comme filtres dans une requête de similarité. Seules les clés de métadonnées spécifiées comme non filtrables lors de la création de l'index vectoriel sont exclues du filtrage.

   Chaque clé de métadonnées non filtrable doit comporter entre 1 et 63 caractères et être unique dans l'index vectoriel. Ces clés sont utiles pour stocker des informations de référence que vous n'avez pas besoin de filtrer lors des requêtes de similarité. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des vectorisations de texte, vous souhaiterez peut-être conserver les fragments de texte d'origine à des fins de référence. Dans ce didacticiel, nous ajoutons une clé de métadonnées non filtrable nommée `source_text` pour stocker les données de texte pour lesquelles nous voulons créer des vectorisations.

   Vous ne pouvez pas mettre à jour les clés de métadonnées non filtrables après la création de l'index. Planifiez soigneusement votre structure de métadonnées.
7. Choisissez Créer un index vectoriel.

Vérifiez que votre nouvel index vectoriel apparaît dans le compartiment.

Étape 3 : insertion des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3)

Pour insérer, répertorier et interroger des vecteurs, utilisez les kits AWS SDK, l'AWS CLI ou l'API REST Amazon S3.

Cette étape consiste à insérer des vectorisations dans votre index vectoriel à l'aide de l'opération d'API PutVectors.

Vous devez d'abord générer des vectorisations en utilisant le modèle de vectorisation de votre choix. Si vous utilisez Amazon Bedrock, générez des vectorisations à l'aide de l'opération d'API

InvokeModel pour spécifier votre modèle de vectorisation préféré. Vous pouvez également générer et insérer des vectorisations à l'aide d'une seule commande, consultez (Facultatif) Automatisez la création de vectorisations avec S3 Vectors Embed CLI.

L'exemple de code suivant génère des vectorisations à 1 024 dimensions avec le modèle Titan Text Embeddings V2 d'Amazon Bedrock en utilisant le kit AWS SDK pour Python (Boto3), et les stocke dans votre index vectoriel à l'aide de l'API `PutVectors`. À chaque vecteur, nous attachons des paires clé-valeur sous forme de métadonnées filtrables. De plus, nous utilisons une clé de métadonnées non filtrable nommée *`source_text`* pour préserver le texte original dont chaque vecteur est dérivé. Pour optimiser le débit des demandes et optimiser la vitesse et l'efficacité, nous vous recommandons d'insérer et de supprimer des vecteurs par lots. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques relatives à S3 Vectors.

```
# Populate a vector index with embeddings from Amazon Titan Text Embeddings V2.
import boto3
import json

# Create Bedrock Runtime and S3 Vectors clients in the AWS Region of your choice.
bedrock = boto3.client("bedrock-runtime", region_name="us-west-2")
s3vectors = boto3.client("s3vectors", region_name="us-west-2")

# Texts to convert to embeddings.
texts = [
    "Star Wars: A farm boy joins rebels to fight an evil empire in space",
    "Jurassic Park: Scientists create dinosaurs in a theme park that goes wrong",
    "Finding Nemo: A father fish searches the ocean to find his lost son"
]

# Generate vector embeddings.
embeddings = []
for text in texts:
    response = bedrock.invoke_model(
        modelId="amazon.titan-embed-text-v2:0",
        body=json.dumps({"inputText": text})
    )

    # Extract embedding from response.
    response_body = json.loads(response["body"].read())
    embeddings.append(response_body["embedding"])

# Write embeddings into vector index with metadata.
s3vectors.put_vectors(
```

```
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    vectors=[
        {
            "key": "Star Wars",
            "data": {"float32": embeddings[0]},
            "metadata": {"source_text": texts[0], "genre":"scifi"}
        },
        {
            "key": "Jurassic Park",
            "data": {"float32": embeddings[1]},
            "metadata": {"source_text": texts[1], "genre":"scifi"}
        },
        {
            "key": "Finding Nemo",
            "data": {"float32": embeddings[2]},
            "metadata": {"source_text": texts[2], "genre":"family"}
        }
    ]
)
```

Étape 4 : Interrogation des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3)

Après avoir stocké les vectorisations dans l'index vectoriel, vous pouvez effectuer une recherche de similarité à l'aide de l'opération d'API QueryVectors.

Vous devez d'abord générer vos vectorisations de requête en utilisant le même modèle de vectorisation que celui utilisé lors de l'insertion dans Étape 3 : insertion des vecteurs dans un index vectoriel avec le kit SDK pour Python (Boto3). Dans ce didacticiel, utilisez le modèle Titan Text Embeddings V2 d'Amazon Bedrock via le kit SDK pour Python (Boto3).

Vous pouvez effectuer une recherche de similarité pour obtenir les vecteurs correspondants les plus proches. Dans une recherche de similarité, vous pouvez éventuellement filtrer à l'aide de clés de métadonnées pour affiner les résultats en fonction de critères spécifiques tout en préservant la pertinence sémantique.

```
# Query a vector index with an embedding from Amazon Titan Text Embeddings V2.
import boto3
import json
```

```
# Create Bedrock Runtime and S3 Vectors clients in the AWS Region of your choice.
bedrock = boto3.client("bedrock-runtime", region_name="us-west-2")
s3vectors = boto3.client("s3vectors", region_name="us-west-2")

# Query text to convert to an embedding.
input_text = "adventures in space"

# Generate the vector embedding.
response = bedrock.invoke_model(
    modelId="amazon.titan-embed-text-v2:0",
    body=json.dumps({"inputText": input_text})
)

# Extract embedding from response.
model_response = json.loads(response["body"].read())
embedding = model_response["embedding"]

# Query vector index.
response = s3vectors.query_vectors(
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    queryVector={"float32": embedding},
    topK=3,
    returnDistance=True,
    returnMetadata=True
)
print(json.dumps(response["vectors"], indent=2))

# Query vector index with a metadata filter.
response = s3vectors.query_vectors(
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    queryVector={"float32": embedding},
    topK=3,
    filter={"genre": "scifi"},
    returnDistance=True,
    returnMetadata=True
)
print(json.dumps(response["vectors"], indent=2))
```

(Facultatif) Automatisez la création de vectorisations avec S3 Vectors Embed CLI

Amazon S3 Vectors Embed CLI est un outil de ligne de commande autonome qui simplifie le processus d'utilisation des vectorisations dans S3 Vectors. À l'aide de commandes uniques, vous pouvez créer des vectorisations pour vos données à l'aide d'Amazon Bedrock, puis les stocker et les interroger dans votre index vectoriel S3. L'outil prend en charge les commandes suivantes :

- `s3vectors-embed put` : générez des vectorisations de texte, de contenu de fichier ou d'objets S3, et stockez-les sous forme de vecteurs dans un index vectoriel S3.
- `s3vectors-embed query` : incorporez une entrée de requête et recherchez des vecteurs similaires dans un index vectoriel S3.

Pour plus d'informations sur les commandes et leur utilisation, consultez le Référentiel GitHub Amazon S3 Vectors Embed CLI.

(Facultatif) Intégrez S3 Vectors aux bases de connaissances d'Amazon Bedrock

Les bases de connaissances d'Amazon Bedrock s'intègrent à S3 Vectors pour un stockage rentable et à long terme des jeux de données vectorielles.

Prérequis

Suivez les prérequis pour vous assurer que vous disposez des autorisations nécessaires pour créer une base de connaissances d'Amazon Bedrock.

- Autorisations IAM appropriées pour S3 Vectors et les services Amazon Bedrock. Pour plus d'informations sur les autorisations IAM pour S3 Vectors, consultez Identity and Access Management dans S3 Vectors.
- Vos documents sources ont été préparés pour être intégrés à la base de connaissances.
- Compréhension des exigences de votre modèle de vectorisation.

Création d'une base de connaissances d'Amazon Bedrock avec S3 Vectors dans la console

Les bases de connaissances d'Amazon Bedrock fournissent un flux de travail RAG de bout en bout entièrement géré. Lorsque vous créez une base de connaissances avec S3 Vectors, Amazon Bedrock extrait automatiquement les données de votre source de données S3, convertit le contenu en blocs de texte, génère des vectorisations et les stocke dans votre index vectoriel. Vous pouvez ensuite interroger la base de connaissances et générer des réponses basées sur des blocs récupérés de vos données sources.

Pour créer une base de connaissances d'Amazon Bedrock avec S3 Vectors dans la console

1. Connectez-vous à la AWS Management Console à laide d'un rôle IAM avec les autorisations Amazon Bedrock et ouvrez la console Amazon Bedrock à l'adresse https://console.aws.amazon.com/bedrock/.
2. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Bases de connaissances.
3. Dans la section Bases de connaissances, choisissez Créer. Dans la liste déroulante, choisissez Base de connaissances avec magasin de vecteurs.
4. Dans ce didacticiel, conservez Nom de la base de connaissances, Description de la base de connaissances et Autorisations IAM à leurs valeurs par défaut.
5. Pour Sélection d'un type de source de données, choisissez la source de données à laquelle connecter votre base de connaissances. Dans ce didacticiel, choisissez Amazon S3.
6. (Facultatif) Fournissez des balises ou des journaux d'application.
7. Choisissez Suivant.
8. Sur la page Configurer la source de données, conservez les paramètres par défaut de Nom de la source de données, Emplacement de la source de données, Stratégie d'analyse et Stratégie de découpage de ce didacticiel.
9. Dans l'URI S3, entrez le compartiment S3 à usage général qui contient vos fichiers source, ou choisissez Parcourir S3 et choisissez le compartiment à usage général S3.
10. Pour les données S3 chiffrées, sélectionnez Ajouter une clé KMS gérée par le client pour les données S3 et spécifiez votre clé KMS gérée par le client.
11. Choisissez Suivant pour passer à l'étape suivante qui spécifie le Modèle de vectorisation et les options de Magasin de vecteurs.

12. Dans la section Modèle de vectorisation, choisissez Sélectionner le modèle et choisissez un modèle de vectorisation compatible avec S3 Vectors. Vous devez utiliser des vectorisations à virgule flottante. Le type binaire n'est pas pris en charge.
13. (Facultatif) Développez la section Configurations supplémentaires pour afficher les options de configuration suivantes (sachant que certains modèles ne prennent pas en charge certaines configurations) :

    - Type de vectorisations : indiquez si vous souhaitez convertir les données en vectorisations à virgule flottante (float32) (plus précises, mais plus coûteuses) ou en vectorisations binaires (moins précises, mais moins coûteuses). Pour l'intégration à S3 Vectors, vous devez choisir Vectorisation à virgule flottante.
    - Dimensions vectorielles : choisissez la taille de dimension recommandée pour les modèles de vectorisation.
14. Dans la section Magasin de vecteurs, choisissez la méthode recommandée Création rapide d'un magasin de vecteurs pour la configuration automatique d'un nouveau compartiment de vecteur, ou choisissez Utiliser un magasin de vecteurs existant pour utiliser un compartiment de vecteur existant s'il est disponible. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un flux de magasin de vecteurs existant, consultez Conditions préalables à l'utilisation d'un magasin de vecteurs que vous avez créé pour une base de connaissances dans le Guide de l'utilisateur Amazon Bedrock.
15. Pour Configurations supplémentaires : par défaut, le compartiment de vecteur utilise le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Vous pouvez choisir d'utiliser votre propre clé KMS pour le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) pour un meilleur contrôle des paramètres de chiffrement.
16. Choisissez Suivant pour consulter les détails de la base de connaissances, puis choisissez Créer une base de connaissances.

> **Note**
>
> Le temps nécessaire pour créer une base de connaissances dépend de vos configurations spécifiques. Une fois la base de connaissances créée, son statut change pour indiquer qu'elle est prête ou disponible. Une fois votre base de connaissances prête et disponible, synchronisez votre source de données pour la première fois ou chaque fois que vous souhaitez tenir votre contenu à jour. Pour synchroniser votre source de données, sélectionnez votre base de connaissances dans la console, puis choisissez Synchroniser dans la section de présentation des sources de données.

(Facultatif) Intégrez S3 Vectors à Amazon OpenSearch

Amazon OpenSearch Service est un service entièrement géré qui simplifie le déploiement, la mise à l'échelle et le fonctionnement d'OpenSearch dans le Cloud AWS. Il existe deux intégrations entre S3 Vectors et OpenSearch. La première consiste à exporter les données vectorielles de S3 Vectors vers OpenSearch sans serveur pour des capacités de recherche performantes. L'autre utilise S3 Vectors comme moteur de stockage rentable au sein d'OpenSearch tout en conservant l'accès aux fonctionnalités d'OpenSearch.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Vectors avec OpenSearch Service.

Compartiments de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les compartiments de vecteur sont un type de compartiment Amazon S3 conçu spécifiquement pour le stockage et l'interrogation de données vectorielles. Les compartiments de vecteur utilisent des API dédiées pour gérer efficacement les données vectorielles et réduire les coûts de téléchargement, de stockage et d'interrogation des vectorisations. Les compartiments de vecteur constituent la base de l'organisation de vos données vectorielles en index, ce qui vous permet d'effectuer des recherches de similarité dans de grands jeux de données tout en bénéficiant de la disponibilité, de la durabilité, de la capacité de mise à l'échelle et de la rentabilité d'Amazon S3.

Les compartiments de vecteur sont optimisés pour le stockage vectoriel à long terme avec des temps de recherche inférieurs à la seconde. Vous pouvez effectuer des requêtes de similarité sur vos données vectorielles et éventuellement joindre des métadonnées pour filtrer les requêtes en fonction de conditions spécifiques telles que les dates, les catégories ou les préférences de l'utilisateur.

Chaque compartiment de vecteur possède un Amazon Resource Name (ARN) unique et une politique de ressources qui lui est attachée. Les ARN des compartiments de vecteur suivent le format suivant :

```
arn:aws:s3vectors:Region:OwnerAccountID:bucket/bucket-name
```

Dans un compartiment de vecteur, vous créez des index vectoriels pour stocker et interroger vos données. Chaque compartiment de vecteur existe dans une région AWS spécifique et vous pouvez créer plusieurs index vectoriels à l'intérieur d'un compartiment de vecteur. Les compartiments de vecteur prennent en charge les mécanismes de sécurité et de contrôle d'accès, notamment les politiques basées sur l'identité IAM et les stratégies de compartiment. Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment pour accorder ou restreindre l'accès à des index et à des index spécifiques au sein de votre compartiment de vecteur.

Principales caractéristiques des compartiments de vecteur :

- Spécialement conçu pour le stockage vectoriel et les opérations de recherche de similarité.
- Des écritures très cohérentes garantissent que les données vectorielles sont immédiatement accessibles.
- Optimisation automatique des données vectorielles pour un meilleur rapport prix/performances à mesure que les jeux de données sont mis à l'échelle.

Pour plus d'informations sur les limites d'index vectoriel par compartiment et les autres limitations, consultezLimites et restrictions.

Rubriques

- Règles de dénomination de compartiment de vecteur
- Création d'un compartiment de vecteur
- Création d'une liste des compartiments de vecteur
- Affichage des attributs d'un compartiment de vecteur
- Suppression d'un compartiment de vecteur vide
- Gestion des stratégie de compartiment de vecteur

Règles de dénomination de compartiment de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les noms de compartiments de vecteur doivent respecter des conventions de dénomination spécifiques afin de garantir l'unicité au sein d'une région AWS. Amazon S3 applique les exigences de dénomination des compartiments suivantes, et vous ne pouvez pas créer de compartiment de vecteur si ces règles ne sont pas respectées. En outre, certaines bonnes pratiques, bien qu'elles ne soient pas appliquées, aident à prévenir les conflits lors de l'utilisation de compartiments de vecteur par programmation ou via la console.

Exigences de dénomination des compartiments de vecteur

Lorsque vous créez des compartiments de vecteur, vous devez respecter les exigences suivantes :

- Les noms de compartiments de vecteur doivent être uniques dans le même compte AWS pour chaque région AWS.
- Les noms de compartiment de vecteur doivent comporter entre 3 et 63 caractères.
- Les noms de compartiment de vecteur ne peuvent être composés que de lettres minuscules (a-z), de chiffres (0-9) et de traits d'union (-).
- Les noms de compartiment de vecteur doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.

Bonnes pratiques relatives à la dénomination

Nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques suivantes lorsque vous nommez vos compartiments de vecteur :

- Utilisez des noms descriptifs qui reflètent l'objectif de vos données vectorielles (par exemple, recommandations de produits, vectorisation de documents).
- Évitez d'utiliser des informations sensibles dans les noms de compartiments, car elles peuvent apparaître dans les journaux et les URL.
- Veillez à ce que les noms soient concis mais significatifs pour en faciliter la gestion et l'identification.

Ces conventions de dénomination garantissent un accès fiable à vos compartiments de vecteur via la console de gestion AWS, l'API REST Amazon S3, l'AWS CLI et les kits AWS SDK.

Création d'un compartiment de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez créer un compartiment de vecteur à l'aide de la console S3 ou de l'AWS CLI. Toutes les données stockées dans les compartiments de vecteur sont toujours chiffrées au repos. Par défaut, les compartiments de vecteur utilisent SSE-S3 pour chiffrer les données vectorielles. Vous pouvez choisir de configurer les compartiments de sorte qu'ils utilisent à la place le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Les paramètres de chiffrement du compartiment ne peuvent pas être modifiés après la création d'un compartiment de vecteur. Il est donc important de choisir la méthode de chiffrement appropriée en fonction de vos exigences de sécurité et de conformité. Pour plus d'informations sur la sécurité dans les compartiments de vecteur, consultez Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Choisissez Créer un compartiment de vecteur.
4. Pour Nom du compartiment de vecteur, entrez un nom pour le compartiment.

   Le nom de compartiment doit suivre les règles de dénomination suivantes :

   - Les noms de compartiment peuvent comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Le nom de compartiment peut uniquement contenir des lettres minuscules, des chiffres et des traits d'union.
   - Le nom de compartiment doit être unique pour votre compte AWS au sein d'une région AWS.

   Pour plus d'informations sur les règles de dénomination des compartiments de vecteur, consultez Règles de dénomination de compartiment de vecteur.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas modifier le compartiment de vecteur une fois que vous l'avez créé.

5. Pour Chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

   - Ne pas spécifier de type de chiffrement : Amazon S3 applique un chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de chiffrement pour tous les nouveaux vecteurs. Choisissez cette option pour la configuration la plus simple, sans configuration supplémentaire.
   - Spécifier le type de chiffrement : choisissez une méthode de chiffrement spécifique :
     - Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) : choisissez explicitement d'utiliser SSE-S3. Amazon S3 chiffre les données vectorielles lors de l'écriture des données dans le stockage et les déchiffre quand vous accédez aux données. AWS gère automatiquement toutes les clés de chiffrement.
     - Chiffrement côté serveur avec des clés de service de gestion des clés (SSE-KMS) AWS : utilise des clés gérées par le client (CMK) dans AWS KMS, ce qui vous permet de mieux contrôler les clés de chiffrement, la rotation des clés et les stratégies d'accès.

       Si vous sélectionnez SSE-KMS, des options supplémentaires s'offrent à vous :

       - Choisir parmi vos clés AWS KMS : sélectionnez une clé gérée par le client existante dans votre compte.
       - Saisir l'ARN de la clé AWS KMS : spécifiez l'ARN complet d'une clé KMS (format obligatoire).
       - Créer une clé KMS : ouvre la console AWS KMS pour créer une nouvelle clé gérée par le client.

       Exigences relatives aux clés KMS :

       - La clé KMS doit se situer dans la même région que le compartiment de vecteur.
       - Vous devez spécifier l'ARN complet de la clé KMS (les identifiants de clé et les alias ne sont pas pris en charge).
       - Vous devez accorder au principal du service S3 Vectors (`indexing.s3vectors.amazonaws.com`) l'autorisation `kms:Decrypt` pour utiliser la clé. Pour plus d'informations sur les exemples de stratégie de clé AWS KMS consultez Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors.

Pour obtenir des informations détaillées sur les options de chiffrement et la configuration des clés KMS, consultez Utilisation du chiffrement SSE-KMS.

> **Important**
>
> Les paramètres de chiffrement par défaut ne peuvent pas être modifiés une fois le compartiment de vecteur créé. Choisissez avec soin en fonction de vos exigences de sécurité et de conformité à long terme.

6. Choisissez Créer un compartiment de vecteur.

Après la création, un message de confirmation s'affiche. Le nouveau compartiment de vecteur apparaît dans votre liste de compartiments de vecteur et est prêt à être créé des index vectoriels dans le compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez créer un compartiment de vecteur avec un chiffrement SSE-S3 à l'aide de la commande suivante. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors create-vector-bucket \
   --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket"
```

Pour créer un compartiment de vecteur avec chiffrement SSE-KMS à l'aide d'une clé KMS gérée par le client :

```
aws s3vectors create-vector-bucket \
   --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
   --encryption-configuration '{"sseType": "aws:kms", "kmsKeyArn": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}'
```

Création d'une liste des compartiments de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez afficher tous vos compartiments de vecteur à l'aide de la console Amazon S3 ou de l'AWS CLI. L'opération de liste prend en charge le filtrage basé sur les préfixes pour vous aider à rechercher des compartiments spécifiques lorsqu'un compte contient de nombreux compartiments de vecteur. Pour plus d'informations sur les `ListVectorBuckets`, les limites de préfixes et de réponse, consultez ListVectorBuckets dans la Référence des API Amazon S3.

Fonctionnalité de recherche de préfixe

La recherche de préfixe vous permet de répertorier les index commençant par un préfixe spécifique, ce qui facilite l'organisation et la recherche des compartiments de vecteur associés. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous utilisez des conventions de dénomination qui regroupent des compartiments connexes :

- Basé sur l'environnement : `production-vectors-`, `staging-vectors-` et `dev-vectors-`
- Basé sur des cas d'utilisation : `ml-model-vectors-`, `document-search-` et `image-similarity-`
- Basé sur l'équipe : `data-science-vectors-`, `ml-platform-vectors-`

Utilisation de la console S3

Pour répertorier les compartiments de vecteur

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.

   La console affiche la liste de tous vos compartiments de vecteur avec les informations suivantes :

   - Nom : nom unique du compartiment de vecteur

- Date de création : date à laquelle le compartiment a été créé
- Amazon Resource Name (ARN) : ARN complet pour l'accès par programmation

Pour filtrer la liste :

- Pour rechercher un compartiment en fonction du début de son nom, entrez un nom de compartiment de vecteur ou un préfixe dans le champ de recherche au-dessus de la liste des compartiments.
- Utilisez des préfixes pour rechercher des groupes de compartiments connexes (par exemple, tapez « prod- » pour rechercher tous les compartiments de production)

  La liste est mise à jour en temps réel à mesure que vous tapez

Affichage des attributs d'un compartiment de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un compartiment de vecteur, notamment ses propriétés, ses paramètres de chiffrement et les détails de création.

Suppression d'un compartiment de vecteur vide

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez supprimer un compartiment de vecteur lorsque vous n'en avez plus besoin. Pour supprimer un compartiment de vecteur, vous devez d'abord supprimer tous les index vectoriels du compartiment. Lorsque vous supprimez un index vectoriel, toutes les données vectorielles qu'il contient sont supprimées. Utilisez l'AWS CLI, les kits SDK ou l'API pour supprimer un compartiment

de vecteur ou un index vectoriel. Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment de vecteur ou un index vectoriel à l'aide de la console.

Avant de pouvoir supprimer un compartiment de vecteur, vous devez :

- Supprimer tous les index vectoriels du compartiment.
- Vous assurer qu'aucune opération n'est en cours sur le compartiment ou ses index.

> ⚠ Important
>
> - La suppression du compartiment est permanente et ne peut pas être annulée.
> - Toutes les données et configurations associées au compartiment sont définitivement perdues.
> - Le nom de compartiment peut être réutilisé après avoir été supprimé.
> - Toutes les applications ou tous les scripts faisant référence au compartiment reçoivent des erreurs après leur suppression.

Utilisation de la AWS CLI

Vérifiez d'abord qu'aucun index vectoriel n'existe dans le compartiment. Pour plus d'informations sur la manière de vérifier si le compartiment est vide, consultez Création d'une liste des index vectoriels.

Si des index existent, vous devez supprimer tous les vecteurs de chaque index, puis supprimer les index. Pour plus d'informations sur la manière de vérifier si le compartiment est vide, consultez Création d'une liste de vecteurs, Suppression de vecteurs dans un index vectoriel et Suppression d'un index vectoriel.

Pour supprimer le compartiment de vecteur, utilisez l'exemple de commande suivant et remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors delete-vector-bucket \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket"
```

Gestion des stratégie de compartiment de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les stratégies de compartiment de vecteur sont des stratégies basées sur les ressources que vous attachez directement aux compartiments de vecteur pour contrôler l'accès au compartiment et à son contenu. Vous pouvez ajouter, afficher, modifier et supprimer des stratégies de compartiment de vecteur. Les stratégie de compartiment de vecteur peuvent accorder des autorisations aux principaux d'autres comptes AWS, ce qui les rend utiles pour les scénarios d'accès intercompte.

Opérations de gestion des stratégies

- PutVectorBucketPolicy : ajoutez ou mettez à jour une stratégie de compartiment.
- GetVectorBucketPolicy : extrayez la stratégie de compartiment actuelle.
- DeleteVectorBucketPolicy : supprimez la stratégie de compartiment.

Ajout d'une stratégie de compartiment de vecteur

Utilisation de la AWS CLI

Pour ajouter ou mettre à jour une stratégie de compartiment, utilisez l'exemple de commande suivant et remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors put-vector-bucket-policy \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --policy '{"Version": "2012-10-17",       "Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"s3vectors:*","Resource":"arn:aws:s3vectors:a
region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket"}]}'
```

Affichage d'une stratégie de compartiment de vecteur

Utilisation de la AWS CLI

Pour récupérer une stratégie de compartiment, utilisez l'exemple de commande suivant et remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors get-vector-bucket-policy \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket"
```

Suppression d'une stratégie de compartiment de vecteur

Utilisation de la AWS CLI

Pour supprimer une stratégie de compartiment, utilisez l'exemple de commande suivant et remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors delete-vector-bucket-policy \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket"
```

Pour obtenir des informations détaillées sur la création et la gestion des stratégies de compartiment, notamment des exemples de stratégies et les bonnes pratiques, consultez Exemples de stratégies basées sur les ressources de S3 Vectors.

Index vectoriels

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

> **Note**
>
> Choisissez soigneusement les paramètres de configuration de votre index vectoriel. Après avoir créé un index vectoriel, vous ne pouvez pas mettre à jour le nom de l'index vectoriel, la dimension, la métrique de distance ou les clés de métadonnées non filtrables. Pour modifier l'une de ces valeurs, vous devez créer un nouvel index vectoriel.

Les index vectoriels sont des ressources au sein d'un compartiment de vecteur qui stockent et organisent les données vectorielles pour des opérations de recherche de similarité efficaces. Lorsque vous créez un index vectoriel, vous spécifiez la métrique de distance (`Cosine` ou `Euclidean`),

le nombre de dimensions qu'un vecteur doit avoir et, éventuellement, une liste de champs de métadonnées que vous souhaitez exclure du filtrage lors des requêtes de similarité.

Pour plus d'informations sur les limites d'index vectoriel par compartiment, les limites vectorielles par index et les limites de dimension par vecteur, consultez Limites et restrictions.

Chaque index vectoriel possède un Amazon Resource Name (ARN) unique. Les ARN des index vectoriels suivent le format suivant :

```
arn:aws:s3vectors:region:account-id:bucket/bucket-name/index/index-name
```

Exigences relatives à la dénomination des index vectoriels

- Les noms d'index vectoriel doivent être uniques dans le compartiment de vecteur.
- Les noms d'index vectoriel peuvent comporter entre 3 et 63 caractères.
- Les caractères valides sont les lettres minuscules (a-z), les chiffres (0-9), les tirets (-) et les points (.).
- Les noms d'index vectoriel doivent commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.

Exigences relatives aux dimensions

Une dimension est le nombre de valeurs d'un vecteur. Tous les vecteurs ajoutés à l'index doivent avoir exactement ce nombre de valeurs.

- Une dimension doit être un entier compris entre 1 et 4 096.
- Une plus grande dimension nécessite plus d'espace de stockage.

Options de métrique de distance

La métrique de distance spécifie le mode de calcul de la similitude entre les vecteurs. Lorsque vous créez des vectorisations, choisissez la métrique de distance recommandée pour votre modèle de vectorisation pour des résultats plus précis.

- Cosinus : mesure le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Idéal pour les vecteurs normalisés et lorsque la direction compte plus que la magnitude.
- Euclidien : mesure la distance en ligne droite entre les vecteurs. Idéal lorsque la direction et la magnitude sont importantes.

Clés de métadonnées non filtrables

Les clés de métadonnées vous permettent d'associer des informations supplémentaires à vos vecteurs sous forme de paires clé-valeur lors du stockage et de la récupération. Par défaut, toutes les métadonnées sont filtrables. Vous pouvez donc les utiliser pour filtrer les résultats des requêtes. Toutefois, vous pouvez désigner des clés de métadonnées spécifiques comme non filtrables lorsque vous souhaitez stocker des informations à l'aide de vecteurs sans les utiliser pour le filtrage.

Contrairement aux clés de métadonnées par défaut, ces clés ne peuvent pas être utilisées comme filtres de requête. Les clés de métadonnées non filtrables peuvent être récupérées mais ne peuvent pas être recherchées, interrogées ou filtrées. Vous ne pouvez y accéder qu'après avoir trouvé l'index.

Les clés de métadonnées non filtrables vous permettent d'enrichir les vecteurs avec du contexte supplémentaire que vous souhaitez récupérer avec les résultats de recherche sans avoir besoin de filtrer. Un exemple courant de clé de métadonnées non filtrable est lorsque vous incorporez du texte dans des vecteurs et que vous souhaitez inclure le texte original lui-même en tant que métadonnées non filtrables. Cela vous permet de renvoyer le texte source à côté des résultats de recherche vectorielle sans augmenter les limites de taille des métadonnées filtrables. D'autres exemples incluent le stockage des horodatages de création, des URL sources ou des informations descriptives uniquement à titre de référence. Les clés de métadonnées non filtrables sont accessibles lors de la récupération de vecteurs mais, contrairement aux clés de métadonnées par défaut, elles ne peuvent pas être utilisées comme filtres de requête.

Les exigences relatives aux clés de métadonnées non filtrables sont les suivantes.

- Les clés de métadonnées non filtrables doivent être uniques dans l'index vectoriel.
- Les clés de métadonnées non filtrables doivent comporter entre 1 et 63 caractères.
- Les clés de métadonnées non filtrables ne peuvent pas être modifiées une fois que l'index vectoriel a été créé.
- S3 Vectors prend en charge jusqu'à 10 clés de métadonnées non filtrables par index.

Pour plus d'informations sur les clés de métadonnées non filtrables, consultez Métadonnées non filtrables.

Rubriques

- Création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur
- Création d'une liste des index vectoriels

- Suppression d'un index vectoriel

Création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

> **Note**
>
> Choisissez soigneusement les paramètres de configuration de votre index vectoriel. Après avoir créé un index vectoriel, vous ne pouvez pas mettre à jour le nom de l'index vectoriel, la dimension, la métrique de distance ou les clés de métadonnées non filtrables. Pour modifier l'une de ces valeurs, vous devez créer un nouvel index vectoriel.

Un index vectoriel est une ressource au sein d'un compartiment de vecteur qui stocke et organise les données vectorielles pour une recherche de similarité efficace. Lorsque vous créez un index vectoriel, vous définissez les caractéristiques que tous les vecteurs de cet index doivent partager, telles que la dimension, la métrique de distance utilisée pour les calculs de similarité et, éventuellement, les clés de métadonnées non filtrables. Pour plus d'informations sur les exigences de dénomination des index vectoriels, les exigences de dimension, les options de métrique de distance et les clés de métadonnées non filtrables, consultez Limites et restrictions.

Les index vectoriels doivent être créés dans un compartiment de vecteur existant et nécessitent des paramètres de configuration spécifiques qui ne peuvent pas être modifiés après leur création.

Utilisation de la console S3

Pour créer un index vectoriel

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Dans la liste de compartiments de vecteur, choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez créer un index vectoriel.

4. Choisissez Créer un index vectoriel.
5. Dans Nom de l'index vectoriel, saisissez le nom de votre index vectoriel.

   Les noms d'index vectoriel doivent être uniques dans le compartiment de vecteur. Le nom d'index doit comporter entre 3 et 63 caractères. Les caractères valides sont les lettres minuscules (a-z), les chiffres (0-9), les tirets (-) et les points (.). Pour plus d'informations sur les exigences relatives à la dénomination des index vectoriels, consultez Limites et restrictions.
6. Pour Dimension, entrez le nombre de valeurs dans chaque vecteur.

   > **Note**
   >
   > - La valeur de Dimension détermine le nombre de valeurs numériques que chaque vecteur contiendra.
   > - Tous les vecteurs ajoutés à cet index doivent avoir exactement ce nombre de valeurs.
   > - Une dimension doit être comprise entre 1 et 4 096.
   > - Une plus grande dimension nécessite plus d'espace de stockage.
   > - Choisissez en fonction des dimensions de sortie de votre modèle de vectorisation.

   Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux dimensions, consultez Limites et restrictions.
7. Pour Métrique de distance, choisissez l'une des options suivantes :
   - Cosinus : mesure le cosinus de l'angle entre les vecteurs. Idéal pour les vecteurs normalisés et lorsque la direction compte plus que la magnitude
   - Euclidien : mesure la distance en ligne droite entre les vecteurs. Idéal lorsque la direction et la magnitude sont importantes.
8. (Facultatif) Sous Métadonnées non filtrables, configurez les clés de métadonnées qui seront stockées mais non utilisées pour le filtrage :

   Pour ajouter des clés de métadonnées non filtrables :

   a. Sélectionnez Ajouter une clé.

   b. Saisissez un nom de clé (1 à 63 caractères et unique dans cet index vectoriel).

   c. Répétez l'opération pour ajouter des clés supplémentaires (10 clés au maximum).

> **Note**
>
> Vous pouvez attacher des métadonnées filtrables sous forme de paires clé-valeur à chaque vecteur lorsque vous insérez des données vectorielles après avoir créé un index vectoriel. Par défaut, toutes les clés de métadonnées attachées à des vecteurs sont filtrables et utilisables comme filtres dans une requête de similarité. Seules les clés de métadonnées spécifiées comme non filtrables lors de la création de l'index vectoriel sont exclues du filtrage. Pour plus d'informations sur les limites de taille des métadonnées par vecteur, y compris les contraintes de métadonnées totales et filtrables, consultez Limites et restrictions.

9. Vérifiez attentivement votre configuration.

> **Note**
>
> Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés après la création.

10. Choisissez Créer un index vectoriel.

Utilisation de la AWS CLI

Pour créer un index vectoriel dans un compartiment de vecteur, utilisez les exemples de commandes suivants et remplacez les `user input placeholders` par vos propres informations.

Exemple 1 : création d'un index vectoriel avec des clés de métadonnées non filtrables

```
aws s3vectors create-index \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --index-name "idx" \
  --data-type "float32" \
  --dimension 1 \
  --distance-metric "cosine" \
  --metadata-configuration '{"nonFilterableMetadataKeys":["nonFilterableKey1"]}'
```

Exemple 2 : création d'un index vectoriel avec des clés de métadonnées non filtrables

```
aws s3vectors create-index \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --index-name "idx2" \
  --data-type "float32" \
  --dimension 4096 \
  --distance-metric "euclidean"
```

En outre, toutes les métadonnées (filtrables et non filtrables) sont récupérées de la même manière à l'aide des opérations de l'API `GetVectors`, `ListVectors` ou `QueryVectors`. La commande de l'interface de ligne de commande suivante montre comment récupérer des vecteurs avec des métadonnées (y compris des métadonnées non filtrables).

Exemple de demande :

```
aws s3vectors get-vectors \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --index-name "idx" \
  --keys '["vec1", "vec3"]' \
  --return-data \
  --return-metadata \
```

Exemple de réponse :

```
{
    "vectors": [
        {
            "key": "vec1",
            "data": {
                "float32": [
                    0.10000000149011612,
                    0.20000000298023224,
                    0.30000001192092896,
                    0.4000000059604645,
                    0.5
                ]
            },
            "metadata": {
                "category": "test",
                "text": "First vector"
            }
        },
```

```
        {
            "key": "vec3",
            "data": {
                "float32": [
                    0.6000000238418579,
                    0.699999988079071,
                    0.800000011920929,
                    0.8999999761581421,
                    1.0
                ]
            },
            "metadata": {
                "text": "Third vector",
                "category": "test"
            }
        }
    ]
}
```

La réponse inclura toutes les métadonnées associées au vecteur, qu'il ait été spécifié comme filtrable ou non filtrable lors de la création de l'index.

Création d'une liste des index vectoriels

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez afficher tous les index vectoriels contenus dans un compartiment de vecteur. L'opération de liste prend en charge le filtrage basé sur les préfixes pour vous aider à rechercher des index spécifiques lorsqu'un compartiment contient de nombreux index. Pour plus d'informations sur les `ListIndexes`, les limites de préfixes et de réponse, consultez ListIndexes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Fonctionnalité de recherche de préfixe

La recherche par préfixe vous permet de répertorier les index commençant par un préfixe spécifique, ce qui facilite l'organisation et la recherche des index vectoriels associés. Cette fonctionnalité est

particulièrement utile lorsque vous utilisez des conventions de dénomination qui regroupent des index connexes :

- Par type de données : `text-embeddings-`, `image-features-`, `audio-vectors-`
- Par modèle : `model1-embeddings-`, `model2-vectors-`, `custom-model-`
- Par cas d'utilisation : `search-index-`, `recommendation-`, `similarity-`
- Par environnement : `prod-vectors-`, `staging-vectors-`, `dev-vectors-`

Utilisation de la console S3

Pour répertorier les index de vecteur

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Dans la liste des compartiments de vecteur, choisissez le nom du compartiment qui contient les index que vous souhaitez afficher.
4. La console affiche une liste complète de tous les index de vecteur du compartiment, notamment :
   - Nom : nom de chaque index.
   - Date de création : date à laquelle l'index a été créé.
   - Amazon Resource Name (ARN) : ARN complet pour chaque index.

Pour filtrer la liste

1. Saisissez un nom ou un préfixe d'index dans le champ de recherche situé au-dessus de la liste d'index. Utilisez des préfixes pour rechercher des groupes d'index connexes.
2. La liste est mise à jour en temps réel à mesure que vous tapez.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *`espaces réservés à la saisie utilisateur`* par vos propres informations.

Pour répertorier les index dotés d'un préfixe spécifique dans un compartiment de vecteur

Exemple de demande :

```
aws s3vectors list-indexes \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-bucket" \
  --prefix "idx" \
  --max-results 1
```

Exemple de réponse :

```
{
    "nextToken":
 "lObb29ZkzxMGtBXs97Rkbs26xdtKemu4brsnq2jX8DCocADkILv5cRphemXS3PXXFnQBihQBmESgEeKaGA",
    "indexes": [
        {
            "vectorBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
            "indexName": "idx",
            "indexArn": "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
vector-bucket/index/idx",
            "creationTime": "2025-06-12T15:50:23+00:00"
        }
    ]
}
```

Pour répertorier les index avec pagination

Exemple de demande :

```
aws s3vectors list-indexes \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-bucket" \
  --prefix "idx" \
  --next-token
 "lObb29ZkzxMGtBXs97Rkbs26xdtKemu4brsnq2jX8DCocADkILv5cRphemXS3PXXFnQBihQBmESgEeKaGA"
```

Exemple de réponse :

```
{
    "indexes": [
        {
            "vectorBucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
```

```
            "indexName": "idx2",
            "indexArn": "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
vector-bucket/index/idx2",
            "creationTime": "2025-06-12T15:45:37+00:00"
        }
    ]
}
```

Suppression d'un index vectoriel

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez supprimer un index vectoriel si vous n'en avez plus besoin. Cette opération supprime définitivement l'index et tous les vecteurs qu'il contient.

> **Important**
>
> Lorsque vous supprimez un index vectoriel, vous devez connaître les points suivants :
>
> - Vous pouvez supprimer des index vectoriels même s'ils contiennent des vecteurs.
> - Tous les vecteurs enregistrés dans l'index sont définitivement supprimés
> - Toutes les métadonnées associées à ces vecteurs sont définitivement perdues
> - L'opération ne peut pas être annulée ou annulée
> - Toute opération en cours sur l'index échoue immédiatement
> - Les applications interrogeant l'index reçoivent des erreurs
> - Le nom de l'index peut être réutilisé dans le compartiment

Utilisation de la AWS CLI

Avant de supprimer un index vectoriel, vérifiez-le. Pour plus d'informations sur la façon de vérifier les détails de l'index, consultez GetIndex dans la Référence des API Amazon S3. Pour plus d'informations sur la façon de répertorier les vecteurs dans l'index afin de voir ce qui sera supprimé, consultez Création d'une liste des index vectoriels.

Pour supprimer un index vectoriel, utilisez les exemples de commandes suivants. Remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors delete-index --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
          --index-name "idx2"
```

Pour plus d'informations sur la vérification de la suppression de l'index, consultez Création d'une liste des index vectoriels.

Vecteurs

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Chaque vecteur est constitué d'une clé qui identifie de manière unique chaque vecteur dans un index vectoriel. En outre, vous pouvez attacher des métadonnées (par exemple, année, auteur, genre, lieu) sous forme de paires clé-valeur à chaque vecteur.

Les opérations relatives aux données vectorielles incluent l'insertion, le listage, l'interrogation et la suppression de vecteurs. Pour générer de nouvelles vectorisations de vos données non structurées, vous pouvez utiliser l'opération d'API InvokeModel d'Amazon Bedrock pour spécifier l'ID du modèle de vectorisation que vous souhaitez utiliser. En outre, l'outil open source Amazon S3 Vectors Embed CLI fournit un moyen simplifié de générer des vectorisations et d'effectuer des recherches sémantiques à partir de la ligne de commande. Pour plus d'informations sur cet outil open source qui automatise à la fois la génération de vectorisations avec les modèles de fondation Amazon Bedrock et les opérations de recherche sémantique dans vos index vectoriels S3, consultez Création de vectorisation et réalisation de recherches sémantiques avec `s3vectors-embed-cli`.

Concepts de vecteur

Clés vectorielles : chaque vecteur est identifié par une clé vectorielle unique dans l'index. Les clés vectorielles peuvent contenir jusqu'à 1 024 caractères et doivent être uniques dans l'index vectoriel. Les clés sont sensibles à la casse et peuvent contenir n'importe quel caractère UTF-8.

Dimension vectorielle : une dimension est le nombre de valeurs d'un vecteur. Les plus grandes dimensions nécessitent plus d'espace de stockage. Tous les vecteurs d'un index doivent avoir le

même nombre de dimensions, qui est spécifié lors de la création de l'index. Une dimension doit être un entier compris entre 1 et 4 096.

Métadonnées : vous pouvez associer des métadonnées aux vecteurs sous forme de paires clé-valeur pour fournir un contexte supplémentaire et activer le filtrage lors des requêtes. Les métadonnées incluent des clés de métadonnées filtrables et non filtrables. Les métadonnées filtrables sont utilisées pour le filtrage des requêtes. Les clés de métadonnées non filtrables sont spécifiées lors de la création d'un index vectoriel et fournissent un contexte supplémentaire mais ne peuvent pas être utilisées pour le filtrage. Les métadonnées prennent en charge les types Chaîne, Numérique et Booléen. Pour plus d'informations sur les métadonnées filtrables et non filtrables, consultez Filtrage de métadonnées. Pour plus d'informations sur les limites relatives aux métadonnées, y compris la limite de taille des métadonnées par vecteur et le nombre maximal de clés de métadonnées par vecteur, consultez Limites et restrictions.

Rubriques

- Insertion de vecteurs dans un index vectoriel
- Création d'une liste de vecteurs
- Interrogation des vecteurs
- Suppression de vecteurs dans un index vectoriel
- Filtrage de métadonnées

Insertion de vecteurs dans un index vectoriel

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez ajouter des vecteurs à un index vectoriel à l'aide de l'opération d'API PutVectors. Chaque vecteur est constitué d'une clé qui identifie de manière unique chaque vecteur dans un index vectoriel. Si vous insérez un vecteur avec une clé qui existe déjà dans l'index, il remplace complètement le vecteur existant, ce qui rend le vecteur précédent impossible à rechercher. Pour optimiser le débit d'écriture, il est recommandé d'insérer des vecteurs par lots volumineux, jusqu'à la taille de lot maximale pour `PutVectors`. Pour plus d'informations sur la taille de lot maximale pour `PutVectors`, qui est la limite de vecteurs par appel d'API `PutVectors`, consultez Limites

et restrictions. En outre, vous pouvez attacher des métadonnées (par exemple, année, auteur, genre, lieu) sous forme de paires clé-valeur à chaque vecteur. Par défaut, toutes les clés de métadonnées attachées à des vecteurs sont filtrables et utilisables comme filtres dans une requête de similarité. Seules les clés de métadonnées spécifiées comme non filtrables lors de la création de l'index vectoriel sont exclues du filtrage. Les index vectoriels S3 prennent en charge les types des métadonnées Chaîne, Nombre, Booléen et Liste. Pour plus d'informations sur la limite de taille totale des métadonnées par vecteur et la limite de taille des métadonnées filtrables par vecteur, consultez Limites et restrictions. Si la taille des métadonnées dépasse ces limites, l'opération d'API `PutVectors` renvoie une erreur `400 Bad Request`.

Avant d'ajouter des données vectorielles à votre index vectoriel à l'aide de l'opération d'API `PutVectors`, vous devez convertir vos données brutes en vectorisations vectorielles, qui sont des représentations numériques de votre contenu sous forme de tables de nombres à virgule flottante. Les vectorisations capturent la signification sémantique de votre contenu, permettant ainsi des recherches de similarité une fois qu'elles sont stockées dans votre index vectoriel au cours de l'opération `PutVectors`. Vous pouvez générer des vectorisations à l'aide de différentes méthodes en fonction de votre type de données et de votre cas d'utilisation. Ces méthodes incluent l'utilisation de cadre de machine learning, de bibliothèques de vectorisation spécialisées ou de services AWS tels qu'Amazon Bedrock. Par exemple, si vous utilisez Amazon Bedrock, vous pouvez générer des vectorisations à l'aide de l'opération d'API InvokeModel et de votre modèle de vectorisation préféré.

En outre, les bases de connaissances d'Amazon Bedrock fournissent un flux de travail RAG de bout en bout entièrement géré dans lequel Amazon Bedrock récupère automatiquement les données de votre source de données S3, convertit le contenu en blocs de texte, génère des vectorisations et les stocke dans votre index vectoriel. Vous pouvez ensuite interroger la base de connaissances et générer des réponses basées sur des blocs récupérés de vos données sources.

En outre, l'outil open source Amazon S3 Vectors Embed CLI fournit un moyen simplifié de générer des vectorisations et d'effectuer des recherches sémantiques à partir de la ligne de commande. Pour plus d'informations sur cet outil open source qui automatise à la fois la génération de vectorisations avec les modèles de fondation Amazon Bedrock et les opérations de recherche sémantique dans vos index vectoriels S3, consultez Création de vectorisation et réalisation de recherches sémantiques avec `s3vectors-embed-cli`.

> **Note**
>
> Lorsque vous insérez des données vectorielles dans votre index vectoriel, vous devez fournir les données vectorielles sous forme de valeurs `float32` (virgule flottante 32 bits).

Si vous transmettez des valeurs plus précises à un kit AWS SDK, S3 Vectors les convertit en virgule flottante 32 bits avant de les stocker, et les opérations GetVectors et ListVectors et QueryVectors renvoient les valeurs `float32`. Les différents kits AWS SDK peuvent avoir des types numériques par défaut différents. Assurez-vous donc que vos vecteurs sont correctement formatés sous forme de valeurs `float32`, quel que soit le kit SDK que vous utilisez. Par exemple, en Python, utilisez `numpy.float32` ou convertissez explicitement vos valeurs.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Python

```
# Populate a vector index with embeddings from Amazon Titan Text Embeddings V2.
import boto3
import json

# Create Bedrock Runtime and S3 Vectors clients in the AWS Region of your choice.
bedrock = boto3.client("bedrock-runtime", region_name="us-west-2")
s3vectors = boto3.client("s3vectors", region_name="us-west-2")

# Texts to convert to embeddings.
texts = [
    "Star Wars: A farm boy joins rebels to fight an evil empire in space",
    "Jurassic Park: Scientists create dinosaurs in a theme park that goes wrong",
    "Finding Nemo: A father fish searches the ocean to find his lost son"
]

# Generate vector embeddings.
embeddings = []
for text in texts:
    response = bedrock.invoke_model(
        modelId="amazon.titan-embed-text-v2:0",
        body=json.dumps({"inputText": text})
    )

    # Extract embedding from response.
    response_body = json.loads(response["body"].read())
    embeddings.append(response_body["embedding"])

# Write embeddings into vector index with metadata.
s3vectors.put_vectors(
```

```
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    vectors=[
        {
            "key": "Star Wars",
            "data": {"float32": embeddings[0]},
            "metadata": {"source_text": texts[0], "genre":"scifi"}
        },
        {
            "key": "Jurassic Park",
            "data": {"float32": embeddings[1]},
            "metadata": {"source_text": texts[1], "genre":"scifi"}
        },
        {
            "key": "Finding Nemo",
            "data": {"float32": embeddings[2]},
            "metadata": {"source_text": texts[2], "genre":"family"}
        }
    ]
)
```

Création d'une liste de vecteurs

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez répertorier les vecteurs dans un index vectoriel à l'aide de l'opération d'API ListVectors. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de vecteurs pouvant être renvoyés par page, consultez Limites et restrictions. La réponse inclut un jeton de pagination lorsque les résultats sont tronqués. Pour plus d'informations sur les éléments de réponse de `ListVectors`, consultez ListVectors dans la Référence des API Amazon S3. Vous pouvez également utiliser `ListVectors` pour exporter des données vectorielles à partir d'un index vectoriel spécifié. `ListVectors` est fortement cohérent. Après une opération WRITE, vous pouvez immédiatement répertorier les vecteurs avec toutes les modifications reflétées.

Utilisation de la AWS CLI

Pour répertorier les vecteurs, utilisez les exemples de commande suivante. Remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Les paramètres `segment-count` et `segment-index` vous permettent de partitionner vos opérations de liste sur plusieurs demandes parallèles. Lorsque vous spécifiez une valeur `segment-count` (telle que 2), vous divisez l'index en autant de segments. Le paramètre `segment-index` (à partir de 0) détermine le segment à répertorier. Cette approche permet d'améliorer les performances lors de la création d'une liste de grands index vectoriels en activant le traitement parallèle. Pour plus d'informations sur `segment-count` et `segment-index`, consultez ListVectors dans la Référence des API Amazon S3.

Pour répertorier tous les vecteurs dans un index

Exemple de demande :

```
aws s3vectors list-vectors \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --index-name "idx" \
  --segment-count 2 \
  --segment-index 0 \
  --return-data \
  --return-metadata
```

Exemple de réponse :

```
{
    "vectors": [
        {
            "key": "vec3",
            "data": {
                "float32": [0.4000000059604645]
            },
            "metadata": {
                "nonFilterableKey": "val4",
                "filterableKey": "val2"
            }
        }
    ]
}
```

Pour répertorier les vecteurs avec pagination

Exemple de demande :

```
aws s3vectors list-vectors \
  --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
  --index-name "idx" \
  --segment-count 2 \
  --segment-index 0 \
  --return-data \
  --return-metadata \
  --next-token
 "zWfh7e57H2jBfBtRRmC7OfMwl209G9dg3j2qM6kM4t0rps6ClYzJykgMOil9eGqU5nhf_gTq53IfoUdTnsg"
```

Exemple de réponse :

```
{
    "vectors": [
        {
            "key": "vec1",
            "data": {
                "float32": [0.5]
            },
            "metadata": {
                "nonFilterableKey": "val2",
                "filterableKey": "val1"
            }
        }
    ]
}
```

Interrogation des vecteurs

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez exécuter une requête de similarité à l'aide de l'opération d'API QueryVectors, dans laquelle vous spécifiez le vecteur de requête, le nombre de résultats pertinents à renvoyer

(les 1 000 voisins les plus proches) et l'ARN de l'index. En outre, vous pouvez utiliser des filtres de métadonnées dans une requête pour rechercher uniquement les vecteurs correspondant au filtre. Si vous faites une demande de filtrage sur un champ de métadonnées non filtrable, la demande renverra une erreur `400 Bad Request`. Pour plus d'informations sur le filtrage des métadonnées, consultez Filtrage de métadonnées.

Dans la réponse, les clés vectorielles sont renvoyées par défaut. Vous pouvez éventuellement inclure la distance et les métadonnées dans la réponse.

Lorsque vous générez le vecteur de requête, vous devez utiliser le même modèle de vectorisation que celui utilisé pour générer les vecteurs initiaux stockés dans l'index de vecteur. Par exemple, si vous utilisez le modèle de plongement lexical Amazon Titan V2 dans Amazon Bedrock pour générer des vectorisations de vos documents, utilisez le même modèle de vectorisation pour convertir une question en vecteur de requête. En outre, les bases de connaissances d'Amazon Bedrock fournissent un flux de travail RAG de bout en bout entièrement géré dans lequel Amazon Bedrock récupère automatiquement les données de votre source de données S3, convertit le contenu en blocs de texte, génère des vectorisations et les stocke dans votre index vectoriel. Vous pouvez ensuite interroger la base de connaissances et générer des réponses basées sur des blocs récupérés de vos données sources. Pour plus d'informations sur l'interrogation des vecteurs à partir d'une base de connaissances d'Amazon Bedrock dans la console, consultez (Facultatif) Intégrez S3 Vectors aux bases de connaissances d'Amazon Bedrock.

En outre, l'outil open source Amazon S3 Vectors Embed CLI fournit un moyen simplifié d'effectuer des recherches sémantiques à partir de la ligne de commande. Cet outil open source rationalise le processus de requête en gérant à la fois la génération de vectorisation avec les modèles de fondation Amazon Bedrock et en exécutant des opérations de recherche sémantique sur vos index vectoriels S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation cet outil pour interroger vos données vectorielles, consultez Création de vectorisation et réalisation de recherches sémantiques avec `s3vectors-embed-cli`.

S3 Vectors fournit des temps de latence de requête inférieurs à une seconde. S3 Vectors utilise le débit élastique d'Amazon S3 pour gérer les recherches sur des millions de vecteurs et est idéal pour les charges de travail où les requêtes sont moins fréquentes. Lorsque vous effectuez des requêtes de similarité pour vos vectorisations, plusieurs facteurs peuvent affecter les performances de rappel moyennes, notamment le modèle de vectorisation, la taille du jeu de données vectorielles (le nombre de vecteurs et de dimensions) et la distribution des requêtes. S3 Vectors fournit un taux de rappel moyen supérieur à 90 % pour la plupart des jeux de données. Le rappel moyen mesure la qualité des résultats des requêtes. Un rappel moyen de 90 % signifie que la réponse contient 90 % des vecteurs

les plus proches réels (vérité fondamentale) qui sont stockés dans l'index vectoriel relatif au vecteur de requête. Cependant, étant donné que les performances réelles peuvent varier en fonction de vos cas d'utilisation spécifiques, nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests avec des données et des requêtes représentatives afin de valider que S3 Vectors répond à vos exigences de rappel.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Python

```
# Query a vector index with an embedding from Amazon Titan Text Embeddings V2.
import boto3
import json

# Create Bedrock Runtime and S3 Vectors clients in the AWS Region of your choice.
bedrock = boto3.client("bedrock-runtime", region_name="us-west-2")
s3vectors = boto3.client("s3vectors", region_name="us-west-2")

# Query text to convert to an embedding.
input_text = "adventures in space"

# Generate the vector embedding.
response = bedrock.invoke_model(
    modelId="amazon.titan-embed-text-v2:0",
    body=json.dumps({"inputText": input_text})
)

# Extract embedding from response.
model_response = json.loads(response["body"].read())
embedding = model_response["embedding"]

# Query vector index.
response = s3vectors.query_vectors(
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    queryVector={"float32": embedding},
    topK=3,
    returnDistance=True,
    returnMetadata=True
)
print(json.dumps(response["vectors"], indent=2))

# Query vector index with a metadata filter.
```

```
response = s3vectors.query_vectors(
    vectorBucketName="media-embeddings",
    indexName="movies",
    queryVector={"float32": embedding},
    topK=3,
    filter={"genre": "scifi"},
    returnDistance=True,
    returnMetadata=True
)
print(json.dumps(response["vectors"], indent=2))
```

Suppression de vecteurs dans un index vectoriel

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Vous pouvez supprimer des vecteurs spécifiques d'un index vectoriel en spécifiant leurs clés vectorielles. Cette opération est utile pour supprimer les données périmées ou incorrectes tout en préservant le reste de vos données vectorielles.

Utilisation de la AWS CLI

Pour supprimer des vecteurs, utilisez les exemples de commandes suivants. Remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors delete-vectors \
 --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
 --index-name "idx" \
 --keys '["vec2","vec3"]'
```

Filtrage de métadonnées

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Le filtrage des métadonnées vous permet de filtrer les résultats des requêtes en fonction d'attributs spécifiques attachés à vos vecteurs. Vous pouvez utiliser des filtres de métadonnées avec des opérations de requête pour trouver des vecteurs qui répondent à la fois à des critères de similarité et à des conditions de métadonnées spécifiques.

S3 Vectors prend en charge deux types de métadonnées : les métadonnées filtrables et les métadonnées non filtrables. La principale différence réside dans le fait que les métadonnées filtrables peuvent être utilisées dans les filtres de requêtes, mais qu'elles sont soumises à des limites de taille plus strictes, tandis que les métadonnées non filtrables ne peuvent pas être utilisées dans les filtres mais peuvent stocker de plus grandes quantités de données dans les limites de taille fixées. Pour plus d'informations sur les limites relatives aux métadonnées, y compris la limite de taille des métadonnées par vecteur et le nombre maximal de clés de métadonnées par vecteur, consultez Limites et restrictions.

S3 Vectors effectue une recherche vectorielle et une évaluation des filtres en tandem. S3 Vectors recherche les vecteurs candidats de l'index pour trouver les 1 000 principaux vecteurs similaires tout en validant simultanément si chaque vecteur candidat correspond aux conditions de votre filtre de métadonnées. Par exemple, si vous recherchez des vectorisations de films similaires et que vous filtrez par genre='mystery', S3 Vectors renvoie uniquement des vectorisations de films similaires dont les métadonnées du genre correspondent à 'mystery'. Contrairement à l'application du filtre de métadonnées après la recherche vectorielle, cette approche de filtrage est plus susceptible de trouver des résultats correspondants. Remarque : les requêtes avec filtres peuvent renvoyer moins que les 1 000 premiers résultats lorsque l'index vectoriel contient très peu de résultats correspondants.

Rubriques

- Métadonnées filtrables
- Exemples de métadonnées filtrables valides
- Métadonnées non filtrables

Métadonnées filtrables

Les métadonnées filtrables vous permettent de filtrer les résultats des requêtes en fonction de valeurs de métadonnées spécifiques. Par défaut, tous les champs de métadonnées sont filtrables dans une requête de similarité, sauf s'ils sont explicitement spécifiés comme non filtrables lors de la création de l'index vectoriel. S3 Vectors prend en charge les types des métadonnées Chaîne, Nombre, Booléen et Liste avec une taille limite par vecteur. Le type de métadonnées est idéal pour les attributs que vous souhaitez filtrer, tels que les catégories, les horodatages ou les valeurs de statut.

Si la taille des métadonnées dépasse ces limites, l'opération d'API PutVectors renvoie une erreur `400 Bad Request`. Pour plus d'informations sur la limite de taille totale des métadonnées filtrables par vecteur, consultez Limites et restrictions.

Les opérations suivantes peuvent être utilisées avec des métadonnées filtrables.

Opérateur	Types d'entrée valides	Description
`$eq`	Chaîne, Nombre, Booléen	Comparaison des correspondances exactes pour des valeurs uniques. Lors de la comparaison avec une valeur de métadonnées de table, renvoie true si la valeur d'entrée correspond à un élément de la table. Par exemple, `{"category": {"$eq": "documentary"}}` ferait correspondre un vecteur à des métadonnées `"category": ["documentary", "romance"]` .
`$ne`	Chaîne, Nombre, Booléen	Comparaison N'est pas égal à
`$gt`	Nombre	Comparaison Supérieur à

Opérateur	Types d'entrée valides	Description
`$gte`	Nombre	Comparaison Supérieur ou égal à
`$lt`	Nombre	Comparaison Inférieur à
`$lte`	Nombre	Comparaison Inférieur ou égal à
`$in`	Tableau de primitives non vide	Correspond à n'importe quelle valeur du tableau
`$nin`	Tableau de primitives non vide	Ne correspond à aucune des valeurs du tableau
`$exists`	Booléen	Vérifier si le champ existe
`$and`	Tableau de filtres non vide	ET logique de plusieurs conditions
`$or`	Tableau de filtres non vide	OU logique de plusieurs conditions

Exemples de métadonnées filtrables valides

Égalité simple

```
{"genre": "documentary"}
```

Ce filtre correspond aux vecteurs dont la clé de métadonnées du genre est égale à « documentaire ». Lorsque vous ne spécifiez aucun opérateur, S3 Vectors utilise automatiquement l'opérateur $eq.

Égalité explicite

```
// Example: Exact match
{"genre": {"$eq": "documentary"}}
```

```
// Example: Not equal to
{"genre": {"$ne": "drama"}}
```

Comparaison numérique

```
{"year": {"$gt": 2019}}
```

```
{"year": {"$gte": 2020}}
```

```
{"year": {"$lt": 2020}}
```

```
{"year": {"$lte": 2020}}
```

Opérations sur les tableaux

```
{"genre": {"$in": ["comedy", "documentary"]}}
```

```
{"genre": {"$nin": ["comedy", "documentary"]}}
```

Vérification de l'existence

```
{"genre": {"$exists": true}}
```

Le filtre `$exists` fait correspondre les vecteurs dotés d'une clé de métadonnées « genre », quelle que soit la valeur stockée pour cette clé de métadonnées.

Opérations logiques

```
{"$and": [{"genre": {"$eq": "drama"}}, {"year": {"$gte": 2020}}]}
```

```
{"$or": [{"genre": {"$eq": "drama"}}, {"year": {"$gte": 2020}}]}
```

Fourchette de prix (plusieurs conditions sur le même champ)

```
{"price": {"$gte": 10, "$lte": 50}}
```

Pour plus d'informations sur l'interrogations de vecteurs à l'aide du filtrage de métadonnées, consultez Filtrage de métadonnées.

Métadonnées non filtrables

Les métadonnées non filtrables ne peuvent pas être utilisées dans les filtres de requête, mais elles peuvent stocker de plus grandes quantités de données contextuelles que les métadonnées filtrables. Elles sont idéales pour stocker de gros blocs de texte, des descriptions détaillées ou d'autres informations contextuelles qui n'ont pas besoin d'être consultables mais qui peuvent être renvoyées avec les résultats de la requête. Par exemple, vous pouvez stocker le texte complet du document, les descriptions d'images ou les spécifications détaillées des produits sous forme de métadonnées non filtrables.

Les clés de métadonnées non filtrables doivent être configurées de manière explicite lors de la création de l'index vectoriel. Une fois qu'une clé de métadonnées est désignée comme non filtrable lors de la création de l'index, elle ne peut pas être modifiée pour être filtrée ultérieurement. Vous pouvez configurer plusieurs clés de métadonnées comme non filtrables par index vectoriel, chaque nom de clé de métadonnées étant limité à 63 caractères. Pour plus d'informations sur le nombre maximal de clés de métadonnées non filtrables autorisées par index vectoriel, consultez Limites et restrictions.

Bien que vous ne puissiez pas filtrer les métadonnées non filtrables, vous pouvez les récupérer en même temps que les résultats des requêtes à l'aide du paramètre `return-metadata`. Vous pouvez utiliser des métadonnées non filtrables pour certains cas d'utilisation, comme suit.

- Utilisez-les pour fournir un contexte à votre application sans analyser des sources de données distinctes.
- Stockez des blocs de texte plus volumineux qui dépasseraient les limites de taille des métadonnées filtrables.
- Incluez-les dans les exportations vectorielles à l'aide de l'opération d'API ListVectors.

Pour plus d'informations sur les clés de métadonnées non filtrables, consultez Création d'un index vectoriel dans un compartiment de vecteur.

Limites et restrictions

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors comporte certaines limites et restrictions dont vous devez tenir compte lorsque vous planifiez vos applications de stockage et de recherche de vecteurs.

- Compartiments de vecteur par région AWS dans un compte : 10 000
- Index vectoriels par compartiment de vecteur : 10 000
- Vecteurs par index vectoriel : jusqu'à 50 millions
- Valeur de dimension par vecteur : 1 à 4 096
- Total des métadonnées par vecteur : jusqu'à 40 Ko (filtrable et non filtrable)
- Nombre total de clés de métadonnées par vecteur : jusqu'à 10
- Métadonnées filtrables par vecteur : jusqu'à 2 Ko
- Clés de métadonnées non filtrables par index vectoriel : jusqu'à 10
- Demandes d'écriture par seconde et par index vectoriel : jusqu'à 5
- Taille des données utiles de la demande : jusqu'à 20 Mio
- Vecteurs par appel d'API PutVectors : jusqu'à 500
- Vecteurs par appel d'API DeleteVectors : jusqu'à 500
- Vecteurs par appel d'API GetVectors : jusqu'à 100
- 1 000 meilleurs résultats par demande QueryVectors : jusqu'à 30
- Vecteurs listés par page dans une réponse ListVectors : jusqu'à 1 000
- Compartiments de vecteurs répertoriés par page dans une réponse ListVectorBuckets : jusqu'à 500.
- Index vectoriels répertoriés par page dans une réponse ListIndexes : jusqu'à 500.
- Nombre de segments pour la création de liste en parallèle : jusqu'à 16

Si vous avez besoin de limites plus élevées, contactez l'équipe chargée de votre compte AWS.

Bonnes pratiques relatives à S3 Vectors

Amazon S3 Vectors fournit un stockage vectoriel spécialement conçu et optimisé en termes de coûts pour vos applications basées sur l'IA et la recherche sémantique du contenu stocké dans Amazon S3. Conçu pour fournir une élasticité et une durabilité de niveau S3 pour le stockage de jeux de données vectorielles avec des performances de requête inférieures à la seconde, S3 Vectors est idéal pour les applications qui doivent créer et développer des index vectoriels. Avec S3 Vectors, vous pouvez utiliser un ensemble dédié d'opérations d'API pour stocker, accéder et exécuter des requêtes de similarité sur des données vectorielles sans fournir d'infrastructure. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Vectors et de compartiments de vecteur.

Pour tirer le meilleur parti de S3 Vectors, nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques suivantes.

Insertion et suppression de vecteurs

Votre application peut réaliser au moins cinq demandes PutVectors et DeleteVectors par seconde et par index vectoriel. Si vous dépassez le taux de demandes, il est possible que vous receviez un message d'erreur `429 TooManyRequestsException`. Pour optimiser le débit des demandes et optimiser la vitesse et l'efficacité, nous vous recommandons d'insérer et de supprimer des vecteurs par lots importants, jusqu'à un maximum de 500 vecteurs par demande d'API. Pour plus d'informations, consultez Index vectoriels.

Accès et interrogation de vecteurs dans un index de vecteur S3

Votre application peut réaliser des centaines de demandes QueryVectors, GetVectors ou ListVectors par seconde et par index vectoriel S3. Si vous dépassez le taux de demandes, il est possible que vous receviez un message d'erreur `429 TooManyRequestsException`. Nous vous recommandons d'utiliser un mécanisme de nouvelle tentative et de configurer votre application pour qu'elle envoie moins de demandes.

Mise à l'échelle des index de vecteur

Pour améliorer les performances des requêtes par index vectoriel, pensez à configurer votre application pour diviser les vecteurs sur plusieurs index vectoriels lorsque cela est possible. Par exemple, si vous avez des charges de travail multi-locataires et que votre application interroge chaque locataire indépendamment, envisagez de stocker les vecteurs de chaque locataire dans un index vectoriel distinct. Pour plus d'informations, consultez Index vectoriels.

Implémentation de la multi-location avec des index vectoriels distincts

Vous pouvez obtenir la multi-location en organisant vos données vectorielles à l'aide d'un index vectoriel unique pour chaque locataire. Vous pouvez utiliser les stratégies IAM et de compartiment pour restreindre l'accès de chaque locataire uniquement à son index vectoriel désigné. Cette approche permet de préserver l'isolation des données et de simplifier la gestion en éliminant la nécessité de créer des compartiments distincts pour chaque locataire. Pour plus d'informations, consultez Identity and Access Management dans S3 Vectors.

Configuration de champs de métadonnées non filtrables pour les index vectoriels

Lorsque vous créez un index vectoriel, configurez les champs de métadonnées qui ne nécessitent pas de filtrage en tant que clés de métadonnées non filtrables. Par exemple, stockez des fragments de texte pour les vectorisations sous forme de champs de métadonnées non filtrables lorsque vous en avez besoin uniquement à titre de référence. Pour plus d'informations, consultez Métadonnées non filtrables.

Création de vectorisation et réalisation de recherches sémantiques avec `s3vectors-embed-cli`

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors fournit un outil open source autonome appelé Amazon S3 Vectors Embed CLI (`s3vectors-embed-cli`) qui simplifie l'utilisation des données vectorielles en combinant la génération de vectorisation avec les opérations vectorielles dans des commandes uniques. Cet outil d'interface de ligne de commande vous permet de démarrer rapidement avec S3 Vectors en automatisant la génération de vectorisations avec les modèles de base Amazon Bedrock et les opérations de recherche sémantique dans vos index vectoriels.

S3 Vectors Embed CLI fournit deux commandes principales pour intégrer les modèles de vectorisation Amazon Bedrock aux opérations S3 Vectors :

- `s3vectors-embed put` : générez et insérez des vectorisations dans un index vectoriel. Plus précisément, convertissez le texte et les images en vectorisations via les modèles Amazon Bedrock et stockez-les automatiquement dans votre index vectoriel.
- `s3vectors-embed query` : générez des vectorisations à partir de votre saisie de requête via les modèles Amazon Bedrock et des vecteurs de requête dans votre index vectoriel.

Amazon S3 Vectors Embed CLI est disponible dans le Référentiel GitHub Amazon Web Services - Labs. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, des paramètres de commande, des exemples et des bonnes pratiques, consultez le Référentiel GitHub Amazon S3 Vectors Embed CLI.

Pour les opérations d'API S3 Vectors de niveau inférieur qui offrent davantage de contrôle et de personnalisation, consultez Amazon S3 Vectors dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de S3 Vectors avec d'autres services AWS

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

S3 Vectors s'intègre à d'autres services AWS pour améliorer vos capacités de traitement vectoriel et fournir des solutions complètes pour les charges de travail liées à l'IA et au machine learning. Ces intégrations vous permettent de tirer parti du stockage rentable de S3 Vectors ainsi que des fonctionnalités spécialisées d'autres services AWS.

Intégrations disponibles

S3 Vectors fournit des intégrations natives avec les services AWS suivants :

- Amazon OpenSearch Service : vous pouvez exporter un instantané d'un index vectoriel vers Amazon OpenSearch Service pour les requêtes par seconde (QPS) élevées et les recherches vectorielles à faible latence. En outre, Amazon OpenSearch Service ajoute Amazon S3 Vectors en tant que nouveau moteur économique pour les clients qui souhaitent optimiser les coûts tout en continuant à utiliser les opérations d'API Amazon OpenSearch Service pour des fonctionnalités de recherche avancées, notamment la recherche hybride, les agrégations, le filtrage avancé, la recherche à facettes, etc.

- Bases de connaissances Amazon Bedrock : utilisez S3 Vectors comme magasin de vecteurs pour la génération à enrichissement contextuel (RAG), réduisant ainsi les coûts de stockage tout en préservant les performances des requêtes pour les opérations de base de connaissances. Vous pouvez accéder à cette intégration via la console Amazon Bedrock ou Amazon SageMaker AI Unified Studio.

Avantages de l'intégration

Ces intégrations présentent plusieurs avantages essentiels :

- Optimisation des coûts : stockez de grands jeux de données vectorielles de manière rentable dans S3 Vectors tout en utilisant des services spécialisés pour des charges de travail spécifiques, comme Amazon OpenSearch pour les fonctionnalités de recherche avancées.
- Flexibilité des performances : choisissez l'intégration adaptée à vos exigences en matière de performances : S3 Vectors pour le stockage à faible débit et les requêtes sporadiques, et autres services pour les opérations à haut débit et à faible latence.
- Intégration du flux de travail : intégrez facilement les opérations vectorielles dans les pipelines existants AWS basés sur l'IA et le ML.
- Gestion simplifiée : réduisez la complexité opérationnelle en utilisant des intégrations gérées plutôt que de créer des solutions personnalisées.

Rubriques

- Utilisation de S3 Vectors avec OpenSearch Service
- Utilisation de S3 Vectors avec les bases de connaissances d'Amazon Bedrock

Utilisation de S3 Vectors avec OpenSearch Service

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors s'intègre à OpenSearch pour fournir des fonctionnalités de stockage et de recherche vectorielles flexibles. Cette intégration vous permet d'optimiser les coûts en stockant

les vecteurs dans S3 Vectors tout en tirant parti des fonctionnalités de recherche avancées d'OpenSearch.

Il existe deux intégrations entre S3 Vectors et OpenSearch. La première consiste à exporter les données vectorielles de S3 Vectors vers OpenSearch sans serveur pour des capacités de recherche performantes. L'autre utilise S3 Vectors comme moteur de stockage rentable au sein d'OpenSearch tout en conservant l'accès aux fonctionnalités d'OpenSearch.

Exportation dans OpenSearch sans serveur

Vous pouvez exporter des index vectoriels de S3 Vectors vers des collections OpenSearch sans serveur pour des opérations de recherche performantes, des recherches hybrides, des agrégations, un filtrage avancé et une recherche à facettes. Lorsque vous exportez, les données sont copiées dans OpenSearch sans serveur tout en restant dans S3 Vectors, ce qui signifie que vous devrez payer pour les deux services pendant cette période.

Quand utiliser cette intégration

Envisagez d'exporter vers OpenSearch sans serveur à partir de S3 Vectors lorsque vous avez besoin des éléments suivants :

- Fonctionnalités de recherche hybrides qui combinent similarité vectorielle et recherche par mots clés.
- Débit de requêtes élevé pour les charges de travail exigeantes.
- Réponses à faible latence pour les applications en temps réel qui nécessitent des temps de réponse en millisecondes.
- Analytique avancée qui inclut les agrégations, la recherche à facettes et le filtrage complexe.

Prérequis

Avant d'utiliser S3 Vectors avec OpenSearch, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un compartiment de vecteur S3 existant avec des index vectoriels contenant vos données.
- Autorisations IAM appropriées pour S3 Vectors et OpenSearch Service.
- Compréhension de vos exigences de performance pour choisir la méthode d'intégration appropriée.

Premiers pas

Utilisation de l AWS Management Console

Pour exporter des données vectorielles vers OpenSearch

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Dans la liste des compartiments de vecteur, choisissez le nom du compartiment qui contient les données vectorielles que vous souhaitez exporter.
4. Pour Index vectoriels, choisissez la case d'option en regard de l'index vectoriel que vous souhaitez exporter.
5. Choisissez Exportation de la recherche avancée, puis Exporter vers OpenSearch.

⚠ Important

- Exportation ponctuelle : l'exportation capture les données jusqu'au début de l'exportation. Si vous mettez à jour vos données vectorielles lors de l'ingestion dans OpenSearch, toutes les mises à jour ne seront pas reflétées dans OpenSearch.
- Opération unique : il s'agit d'une exportation unique qui ne restera pas synchronisée avec vos données S3 Vectors. Vous devez procéder à la réexportation pour enregistrer les modifications ultérieures.

Ensuite, pour configurer et gérer l'intégration de S3 Vectors avec Amazon OpenSearch Service, vous travaillerez principalement via la console OpenSearch.

Pour afficher les exportations vers OpenSearch

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Dans la liste des compartiments de vecteur, choisissez le nom du compartiment qui contient les données vectorielles que vous souhaitez exporter.

4. Pour Index vectoriels, choisissez Exportation de la recherche avancée, puis Voir les exportations vers OpenSearch.

Vous pourrez ensuite consulter les exportations vers OpenSearch via la console OpenSearch.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des collections OpenSearch sans serveur, consultez Création et gestion de collections Amazon OpenSearch Service sans serveur dans le Guide du développeur Amazon OpenSearch Service.

OpenSearch avec le moteur S3 Vectors

Vous pouvez utiliser S3 Vectors comme moteur de stockage sous-jacent pour les clusters gérés par Amazon OpenSearch, en fournissant un stockage vectoriel optimisé en termes de coûts tout en conservant les fonctionnalités d'OpenSearch.

Quand utiliser cette intégration

Envisagez d'utiliser OpenSearch avec le moteur S3 Vectors lorsque vous avez besoin des éléments suivants :

- Fonctionnalités de recherche hybrides qui combinent similarité vectorielle et recherche par mots clés.
- Débit de requêtes réduit, ce qui peut entraîner des modèles d'utilisation moins fréquents ou sporadiques.
- Tolérance de latence plus élevée pour les applications qui peuvent accepter des temps de réponse plus longs en échange d'économies de coûts.
- Analytique avancée qui inclut les agrégations, la recherche à facettes et le filtrage complexe.
- Workflows OpenSearch existants que vous souhaitez étendre grâce à un stockage vectoriel rentable.

Prérequis

Avant d'utiliser S3 Vectors avec OpenSearch, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un domaine géré par OpenSearch existant. Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Création et gestion des domaines Amazon OpenSearch Service dans le Guide du développeur Amazon OpenSearch Service.

- Compréhension de vos exigences de performance pour choisir la méthode d'intégration appropriée.

Démarrage

Pour utiliser OpenSearch avec le moteur S3 Vectors, configurez votre moteur sur `S3_Vectors` lors de la création de l'index dans OpenSearch. Pour plus d'informations sur le modèle que vous utilisez lors de la création d'un index dans OpenSearch Service, notamment sur l'endroit où vous devez spécifier le type de moteur, consultez Méthodes et moteurs. Pour plus d'informations sur l'intégration entre OpenSearch et le moteur de S3 Vectors, consultez Fonctionnalités de recherche avancées avec un moteur S3 Vectors dans le Guide du développeur Amazon OpenSearch Service.

Utilisation de S3 Vectors avec les bases de connaissances d'Amazon Bedrock

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

S3 Vectors s'intègre aux Bases de connaissances d'Amazon Bedrock et à Amazon SageMaker AI Unified Studio afin de simplifier et de réduire le coût du stockage vectoriel pour les applications de génération à enrichissement contextuel (RAG).

Pour plus d'informations sur les commandes de l'interface de ligne de commande de haut niveau qui intègrent les modèles de vectorisation Amazon Bedrock aux opérations S3 Vectors, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Présentation de l'intégration
- Quand utiliser cette intégration
- Modèles de vectorisation pris en charge
- Conditions préalables et autorisations
- Création d'une base de connaissances avec S3 Vectors
- Gestion et interrogation de votre base de connaissances

- Limites

Présentation de l'intégration

Lorsque vous créez une base de connaissances dans Amazon Bedrock, vous pouvez sélectionner S3 Vectors comme magasin de vecteurs. Cette intégration fournit les éléments suivants :

- Économies de coûts pour les applications RAG utilisant de grands jeux de données vectorielles.
- Intégration fluide avec le flux de travail RAG entièrement géré d'Amazon Bedrock.
- Gestion automatique des vecteurs gérée par le service Amazon Bedrock.
- Latence de requête inférieure à une seconde pour les opérations de récupération de la base de connaissances.

Les bases de connaissances d'Amazon Bedrock fournissent un flux de travail RAG de bout en bout entièrement géré. Lorsque vous créez une base de connaissances avec S3 Vectors, Amazon Bedrock extrait automatiquement les données de votre source de données S3, convertit le contenu en blocs de texte, génère des vectorisations et les stocke dans votre index vectoriel. Vous pouvez ensuite interroger la base de connaissances et générer des réponses basées sur des blocs récupérés de vos données sources.

Quand utiliser cette intégration

Envisagez d'utiliser S3 Vectors avec les bases de connaissances d'Amazon Bedrock lorsque vous avez besoin des éléments suivants :

- Stockage vectoriel rentable pour les grands jeux de données où le temps de latence des requêtes inférieur à une seconde répond aux exigences de votre application.
- Récupération de documents basée sur du texte et des images pour des cas d'utilisation tels que la recherche dans les manuels, les politiques et le contenu visuel.
- Applications RAG qui privilégient l'optimisation des coûts de stockage par rapport aux réponses à très faible latence.
- Opérations vectorielles gérées sans avoir à apprendre directement les opérations de l'API S3 Vectors. Vous pouvez continuer à utiliser les interfaces Amazon Bedrock que vous connaissez déjà.
- Stockage vectoriel à long terme associé à la durabilité et à la capacité de mise à l'échelle d'Amazon S3

Cette intégration est idéale pour les entreprises qui créent des applications RAG qui ont besoin de rechercher et de récupérer des informations à partir de contenus écrits et d'images, pour lesquelles les avantages économiques de S3 Vectors correspondent à des exigences de performances de requête acceptables.

Modèles de vectorisation pris en charge

L'intégration de S3 Vectors aux bases de connaissances d'Amazon Bedrock prend en charge les modèles de vectorisation suivants :

- amazon.titan-embed-text-v2:0 : pour les vectorisations basées sur du texte
- amazon.titan-embed-image-v1 : pour les vectorisations d'images et multimodales
- cohere.embed-english-v3 : pour les vectorisations de texte multilingues et spécialisées

Conditions préalables et autorisations

Avant de créer une base de connaissances avec S3 Vectors, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Autorisations IAM appropriées pour S3 Vectors et les services Amazon Bedrock. Pour plus d'informations sur les autorisations IAM pour S3 Vectors, consultez the section called "Identity and Access Management dans S3 Vectors". Pour plus d'informations sur les autorisations IAM associées à votre rôle de service de bases de connaissances d'Amazon Bedrock afin d'accéder à S3 Vectors, consultez Autorisations permettant d'accéder à votre magasin de vecteurs dans Amazon S3 Vectors dans le Guide de l'utilisateur Amazon Bedrock.
- Vos documents sources ont été préparés pour être intégrés à la base de connaissances.
- Compréhension des exigences de votre modèle de vectorisation.

Lors de la configuration des configurations de sécurité, vous pouvez choisir un rôle IAM qui autorise Amazon Bedrock à accéder aux services AWS requis. Vous pouvez soit laisser Amazon Bedrock créer le rôle de service, soit utiliser votre propre rôle personnalisé. Si vous utilisez un rôle personnalisé, configurez une stratégie de compartiment de vecteur qui limite l'accès au compartiment de vecteur et à l'index vectoriel au rôle personnalisé.

Pour obtenir des informations détaillées sur les autorisations requises et les rôles IAM, consultez Création d'un rôle de service pour les bases de connaissances d'Amazon Bedrock dans le Guide

de l'utilisateur Amazon Bedrock. Le rôle de service doit également disposer d'autorisations pour S3 Vectors et les opérations d'API AWS KMS.

Création d'une base de connaissances avec S3 Vectors

Vous pouvez créer une base de connaissances qui utilise S3 Vectors à l'aide de deux méthodes.

Méthode 1 : utilisation de la console Amazon Bedrock

Lorsque vous créez une base de connaissances dans la console Amazon Bedrock, vous pouvez sélectionner « compartiment de vecteur S3 » comme option de magasin de vecteurs. Vous avez deux options de configuration :

- Créez rapidement un nouveau magasin de vecteurs : Amazon Bedrock crée un compartiment de vecteur S3 et un index vectoriel et les configure avec les paramètres requis pour vous. Par défaut, le compartiment de vecteur est chiffré avec un chiffrement côté serveur à l'aide de clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Vous pouvez éventuellement chiffrer le compartiment à l'aide de AWS KMS. Pour plus d'informations sur Création rapide d'un magasin de vecteurs dans la console, consultez Création d'une base de connaissances en se connectant à une source de données dans les bases de connaissances d'Amazon Bedrock dans le Guide de l'utilisateur Amazon Bedrock.
- Choisissez un magasin de vecteurs que vous avez créé : choisissez un compartiment de vecteur S3 existant et un index vectoriel provenant du compte que vous avez créé précédemment. Pour plus d'informations sur la création d'un compartiment de vecteur S3 et d'un index vectoriel dans la console de bases de connaissances d'Amazon Bedrock, consultez l'onglet S3 Vectors dans Conditions préalables à l'utilisation d'un magasin de vecteurs que vous avez créé pour une base de connaissances dans le Guide de l'utilisateur Amazon Bedrock.

Pour obtenir des instructions détaillées étape par étape, consultez Création d'une base de connaissances en se connectant à une source de données dans les bases de connaissances d'Amazon Bedrock dans le Guide de l'utilisateur Amazon Bedrock.

Méthode 2 : utilisation d'Amazon SageMaker Unified Studio

Vous pouvez également créer et gérer des bases de connaissances avec S3 Vectors via Amazon Bedrock dans Amazon SageMaker AI Unified Studio. Cela fournit un environnement de développement unifié pour créer et tester des applications d'IA qui utilisent des bases de connaissances.

Amazon Bedrock dans SageMaker AI Unified Studio est conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctionnalités de bloc-notes intégrées et qui travaillent sur plusieurs services de machine learning et d'analytique AWS. Vous pouvez créer rapidement un compartiment de vecteur S3 et le configurer comme magasin de vecteurs pour vos bases de connaissances lorsque vous créez des applications d'IA générative.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de S3 Vectors avec Amazon Bedrock dans SageMaker AI Unified Studio, consultez Ajout d'une source de données à votre application Amazon Bedrock dans le Guide de l'utilisateur SageMaker AI Unified Studio.

Gestion et interrogation de votre base de connaissances

Synchronisation et gestion des données

Les bases de connaissances d'Amazon Bedrock proposent des opérations de tâches d'ingestion afin de synchroniser vos sources de données et vos vectorisations. Lorsque vous synchronisez votre source de données, Amazon Bedrock scanne chaque document et vérifie s'il a été indexé dans le magasin de vecteurs. Vous pouvez également indexer directement des documents dans le magasin de vecteurs à l'aide de l'opération IngestKnowledgeBaseDocuments. Une bonne pratique consiste à créer un magasin de vecteurs distinct pour chaque base de connaissances afin de garantir la synchronisation des données.

Lorsque vous supprimez une base de connaissances ou une ressource de source de données, Amazon Bedrock propose deux politiques de suppression de données : `Delete` (par défaut) et `Retain`. Si vous choisissez cette politique `Delete`, les vecteurs de l'index vectoriel et du compartiment de vecteur sont automatiquement supprimés.

Interrogation et récupération

Une fois que votre base de connaissances est configurée, vous pouvez procéder comme suit :

- Récupérez des blocs de vos données sources à l'aide de l'opération d'API Récupérer.
- Générez des réponses basées sur les blocs récupérés à l'aide de l'opération d'API RetrieveAndGenerate.
- Testez les requêtes directement dans la console Amazon Bedrock.

Les réponses sont renvoyées avec des citations des données sources d'origine.

Limites

Envisagez d'utiliser S3 Vectors avec les bases de connaissances d'Amazon Bedrock lorsque vous avez besoin des limitations suivantes :

- Recherche sémantique uniquement : S3 Vectors prend en charge la recherche sémantique, mais pas les fonctionnalités de recherche hybrides.
- Limites de taille de S3 Vectors : chaque vecteur a une limite de taille totale des métadonnées et une limite de taille pour les métadonnées filtrables, ce qui peut limiter les métadonnées personnalisées et les options de filtrage. Pour plus d'informations sur les limites de taille des métadonnées et des métadonnées filtrables par vecteur, consultez Limites et restrictions.
- Contraintes liées à la stratégie de segmentation : limitée aux modèles qui divisent le contenu en blocs de 500 jetons maximum en raison des restrictions de taille des métadonnées.
- Vecteurs à virgule flottante uniquement : les vectorisations binaires ne sont pas prises en charge.

Pour obtenir des conseils complets sur l'utilisation des bases de connaissances d'Amazon Bedrock, consultez Récupération des données et génération des réponses basées sur l'IA avec les bases de connaissances Amazon Bedrock dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon Bedrock.

Régions AWS, points de terminaison, et quotas pour S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les sections suivantes présentent les régions AWS et les quotas de service pris en charge pour Amazon S3 Vectors.

Régions AWS et points de terminaison S3 Vectors

Amazon S3 Vectors est actuellement disponible dans les régions AWS suivantes. Pour vous connecter par programmation à un service AWS, vous utilisez un point de terminaison. Pour plus d'informations sur les points de terminaison AWS, consultez Points de terminaison AWS dans la Référence générale d'AWS. Pour en savoir plus sur les points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans la Référence générale d'AWS.

Les points de terminaison S3 Vectors sont des points de terminaison à double pile qui prennent en charge les demandes via IPv6 et IPv4.

Les points de terminaison d'un VPC de passerelle et AWS PrivateLink ne sont pas pris en charge.

Régions AWS et points de terminaison S3 Vectors

Nom de la région	Région	Point de terminaison	Protocole	Prise en charge de(s) version(s) de signature
USA Est (Virginie du Nord)	us-east-1	s3vectors.us-east-1.api.aws	HTTPS	4
USA Est (Ohio)	us-east-2	s3vectors.us-east-2.api.aws	HTTPS	4
USA Ouest (Orego	us-west-2	s3vectors.us-east-2.api.aws	HTTPS	4
eu-central-1 (Franc t)	eu-central-1	s3vectors.eu-central-1.api.aws	HTTPS	4
Asie-Pacifique (Sydne	ap-southeast-2	s3vectors.ap-southeast-2.api.aws	HTTPS	4

Quotas de service S3 Vectors

Les quotas, également appelés limites, représentent le nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour votre compte AWS. Les limites sont les quotas de service pour les ressources S3 Vectors.

Pour connaître les limites détaillées qui s'appliquent à S3 Vectors, consultez Limites et restrictions.

Sauf indication contraire, chaque quota est spécifique à une région AWS. Vous pouvez demander des augmentations pour certains quotas, et d'autres quotas ne peuvent pas être augmentés. Pour plus d'informations sur la demande d'une augmentation de quota en général, consultez Demande d'augmentation de quota dans le Guide de l'utilisateur de Service Quotas. Pour plus d'informations sur les points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans la Référence générale d'AWS.

Sécurité dans S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors propose un stockage vectoriel extrêmement durable. Les données écrites dans S3 Vectors sont stockées dans S3, qui offre une durabilité des données de 99,999999999 % (11 « 9 »).

S3 Vectors met en œuvre une approche de sécurité qui inclut le chiffrement au repos et la transmission sécurisée des données. Que vous stockiez des millions de vecteurs pour des applications de machine learning ou que vous développiez des systèmes de recherche sémantique, S3 Vectors fournit les contrôles de sécurité nécessaires pour répondre aux exigences de conformité et de protection des données de votre entreprise.

Rubriques

- Identity and Access Management dans S3 Vectors
- Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors

Identity and Access Management dans S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

La gestion des accès dans S3 Vectors suit les bonnes pratiques en matière de sécurité AWS, en fournissant plusieurs niveaux de contrôle pour garantir que seuls les utilisateurs et les applications autorisés peuvent accéder à vos données vectorielles. Le service s'intègre à IAM et prend en charge les politiques basées sur les identités et les ressources, ce qui vous donne de la flexibilité dans la manière dont vous structurez et gérez les autorisations au sein de votre organisation.

Authentification et autorisation des demandes

S3 Vectors utilise des mécanismes d'authentification et d'autorisation standard AWS pour sécuriser l'accès aux compartiments de vecteur et à leur contenu. Chaque demande adressée à S3 Vectors doit être authentifiée à l'aide d'informations d'identification AWS valides, et le service évalue les autorisations en fonction de la combinaison de politiques basées sur l'identité, de politiques basées sur les ressources et de toute politique de contrôle de service applicable.

Le processus d'authentification commence lorsqu'un client adresse une demande à S3 Vectors à l'aide d'informations d'identification AWS (clés d'accès, informations d'identification temporaires de AWS STS ou rôles IAM). Le service valide ces informations d'identification, puis évalue les autorisations associées à l'identité authentifiée par rapport à l'action demandée et à la ressource cible. Ce processus d'évaluation prend en compte plusieurs types de politiques et applique le principe du moindre privilège pour déterminer si la demande doit être autorisée ou refusée.

L'autorisation dans S3 Vectors fonctionne à plusieurs niveaux de granularité. Vous pouvez contrôler l'accès au niveau du compartiment de vecteur, au niveau de l'index vectoriel individuel ou même au niveau d'opérations spécifiques au sein d'un index. Ce modèle d'autorisation hiérarchique vous permet de mettre en œuvre des schémas de contrôle d'accès sophistiqués qui correspondent à votre structure organisationnelle et aux exigences de gouvernance des données.

Types de ressources définis pour les compartiments de vecteur

S3 Vectors définit des types de ressources spécifiques qui peuvent être référencés dans les politiques IAM et les politiques basées sur les ressources. Il est essentiel de comprendre ces types

de ressources pour créer des politiques de contrôle d'accès efficaces qui fournissent le niveau d'accès approprié aux utilisateurs et aux applications appropriés.

La table suivante décrit les types de ressources disponibles dans S3 Vectors.

Types de ressources disponibles dans S3 Vectors

Type de ressource	Format ARN	Description
VectorBucket	arn:aws:s3vectors:*region*:*123#456#789#012*:bu*name*	Représente un compartiment de vecteur et est utilisé pour les opérations au niveau du compartiment telles que la création, la suppression ou la configuration du compartiment
Index	arn:aws:s3vectors:*region*:*123#456#789#012*:bu*name* /index/*index-name*	Représente un index vectoriel dans un compartiment et est utilisé pour des opérations spécifiques à un index, telles que l'interrogation de vecteurs ou la gestion du contenu de l'index

Actions de politique pour les compartiments de vecteur

S3 Vectors fournit un ensemble complet d'actions politiques correspondant aux différentes opérations que vous pouvez effectuer sur les compartiments et les index vectoriels. Ces actions sont conçues pour fournir un contrôle précis sur les personnes habilitées à effectuer des opérations spécifiques, vous permettant ainsi de mettre en œuvre efficacement le principe du moindre privilège.

La table suivante répertorie toutes les actions de politique disponibles pour les ressources S3 Vectors.

Actions de politique pour les ressources S3 Vectors

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
Compte	ListVectorBuckets	s3vectors:ListVectorBuckets	Accorde l'autorisation de répertorier tous les compartiments de vecteur dans le compte et la région	Liste	
VectorBucket	CreateVectorBucket	s3vectors:CreateVectorBucket	Accorde l'autorisation de créer un nouveau compartiment de vecteur avec une configuration spécifiée	Écrire	s3vectors:sseType, s3vectors:kmsKeyArn
VectorBucket	GetVectorBucket	s3vectors:GetVectorBucket	Accorde l'autorisation de récupérer les attributs et la configuration du compartiment de vecteur	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
VectorBucket	DeleteVectorBucket	s3vectors:DeleteVectorBucket	Accorde l'autorisation de supprimer un compartiment de vecteur vide	Écrire	
VectorBucket	ListIndexes	s3vectors:ListIndexes	Accorde l'autorisation de répertorier tous les index dans un compartiment de vecteur	Liste	
VectorBucket	PutVectorBucketPolicy	s3vectors:PutVectorBucketPolicy	Accorde l'autorisation d'appliquer ou de mettre à jour une politique basée sur les ressources sur un compartiment de vecteur	Gestion des autorisations	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
VectorBucket	GetVectorBucketPolicy	s3vectors:GetVectorBucketPolicy	Accorde l'autorisation de récupérer la politique basée sur les ressources attachée à un compartiment de vecteur	Lire	
VectorBucket	DeleteVectorBucketPolicy	s3vectors:DeleteVectorBucketPolicy	Accorde l'autorisation de supprimer la politique basée sur les ressources d'un compartiment de vecteur	Gestion des autorisations	
Index	CreateIndex	s3vectors:CreateIndex	Accorde l'autorisation de créer un nouvel index vectoriel avec des dimensions et une configuration de métadonnées spécifiées	Écrire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
Index	GetIndex	s3vectors :GetIndex	Accorde l'autorisation de récupérer les attributs et la configuration de l'index vectoriel	Lire	
Index	DeleteIndex	s3vectors :DeleteIndex	Accorde l'autorisation de supprimer un index vectoriel et tout son contenu	Écrire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
Index	QueryVectors	(Obligatoire) s3vectors :QueryVectors	Accorde l'autorisation d'effectuer des requêtes de similarité par rapport aux vecteurs d'un index. Avec **`s3vectors:QueryVectors`** uniquement, vous pouvez récupérer les clés vectorielles des voisins les plus proches approximatifs et leurs distances calculées à partir du vecteur de requête. Cette autorisation est suffisante uniquement lorsque vous ne définisse	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
			z aucun filtre de métadonnées et que vous ne demandez pas de données vectoriel les ou de métadonné es (en maintenant le paramètre `returnMet adata` défini sur false ou non spécifié).		

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
		(Obligatoire sous condition) : s3vectors :GetVectors	Obligatoire si vous définissez des filtres de métadonnées, définis `returnMetadata` sur true dans votre demande. Avec **`s3vectors:QueryVectors`** et **`s3vectors:GetVectors`**, vous pouvez filtrer les résultats en utilisant des critères de métadonnées et récupérer les clés vectoriel les ainsi que leurs données associées, les	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
			métadonnées et les distances calculées par rapport au vecteur de requête.		
Index	PutVectors	s3vectors:PutVectors	Accorde l'autorisation d'ajouter ou de mettre à jour des vecteurs dans un index	Écrire	
Index	GetVectors	s3vectors:GetVectors	Accorde l'autorisation de récupérer des vecteurs spécifiques et de leurs métadonnées par clé vectorielle	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
Index	ListVectors	(Obligatoire) s3vectors :ListVectors	Accorde l'autorisation de répertorier les clés vectoriel les dans un index. Avec **`s3vectors:ListVectors`** uniquement, vous pouvez répertorier les clés vectoriel les lorsque les paramètres `returnData` et deux `returnMetadata` sont définis sur false ou non spécifiés.	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
		(Obligatoire sous condition) : s3vectors :GetVectors	Obligatoire si vous définissez le paramètre `returnData` ou `returnMetadata` sur true dans votre demande. Avec **`s3vectors:ListVectors`** et **`s3vectors:GetVectors`**, vous pouvez récupérer les clés vectorielles ainsi que leurs données et métadonnées associées en définissant `returnData` et `returnMet`	Lire	

Type de ressource	Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique	Niveau d'accès	Clés de condition
			`adata` sur true.		
Index	DeleteVectors	s3vectors:DeleteVectors	Accorde l'autorisation de supprimer des vecteurs spécifiques d'un index	Écrire	

Ces actions peuvent être combinées de différentes manières pour créer des politiques qui répondent à vos besoins d'accès spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer une politique en lecture seule qui inclut des actions `s3vectors:GetVectorBucket`, `s3vectors:ListIndexes`, `s3vectors:QueryVectors` et `s3vectors:GetVectors` ou une politique qui inclut des autorisations de requête et de récupération vectorielle mais exclut les actions administratives telles que la création ou la suppression d'index.

Clés de condition pour compartiments de vecteur

Clés de condition pour compartiments de vecteur

	Clés de condition	Description	Type
1	s3vectors:sseType	Filtre l'accès en fonction du type de chiffrement côté serveur Valeurs valides : `AES256` | `aws:kms`	Chaîne
2	s3vectors:kmsKeyArn	Filtre l'accès par l'ARN de clé AWS AWS KMS pour la clé utilisée pour chiffrer	ARN

	Clés de condition	Description	Type
		un compartiment de vecteur	

Exemples de politiques basées sur l'identité S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les politiques basées sur l'identité IAM sont des documents JSON que vous attachez aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM pour définir les actions qu'ils peuvent exécuter sur les ressources S3 Vectors. Ces politiques sont évaluées dans le contexte de l'identité à l'origine de la demande et fournissent un moyen centralisé de gérer les autorisations dans votre environnement AWS. Les politiques basées sur l'identité fournissent une piste d'audit claire permettant de déterminer qui dispose de quelles autorisations et peuvent être facilement modifiées en fonction de l'évolution de vos exigences d'accès.

Lorsque vous concevez des politiques basées sur l'identité pour S3 Vectors, tenez compte des différents types d'utilisateurs et d'applications qui interagiront avec vos données vectorielles. Les modèles courants incluent les scientifiques des données qui ont besoin d'interroger des vecteurs, les ingénieurs de données qui ont besoin de charger et de gérer des données vectorielles, les administrateurs qui ont besoin d'un contrôle total sur la configuration des compartiments et les applications qui ont besoin d'un accès spécifique en lecture ou en écriture à des index vectoriels spécifiques.

Exemples de politiques

Stratégie d'accès administratif

Cette stratégie fournit un accès administratif complet aux ressources S3 Vectors, adaptées aux administrateurs de plateformes ou aux équipes DevOps :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAdministrativeAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3vectors:CreateVectorBucket",
                "s3vectors:PutVectorBucketPolicy",
                "s3vectors:DeleteVectorBucket",
                "s3vectors:DeleteVectorBucketPolicy",
                "s3vectors:GetVectorBucket",
                "s3vectors:GetVectorBucketPolicy",
                "s3vectors:ListVectorBuckets",
                "s3vectors:CreateIndex",
                "s3vectors:DeleteIndex",
                "s3vectors:GetIndex",
                "s3vectors:ListIndexes",
                "s3vectors:DeleteVectors",
                "s3vectors:GetVectors",
                "s3vectors:ListVectors",
                "s3vectors:PutVectors",
                "s3vectors:QueryVectors"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Stratégie d'accès spécifique à l'application

Cette stratégie est conçue pour les applications qui doivent effectuer des opérations spécifiques sur des index vectoriels désignés :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowApplicationVectorAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3vectors:QueryVectors",
                "s3vectors:GetVectors",
                "s3vectors:PutVectors",
                "s3vectors:ListVectors"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket/index/product-recommendations",
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket/index/content-similarity"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowGetIndex",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3vectors:GetIndex",
            "Resource": "arn:aws:s3vectors:aws-region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket/index/*"
        },
        {
            "Sid": "AllowIndexInspection",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3vectors:ListIndexes",
            "Resource": "arn:aws:s3vectors:aws-region:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket"
        }
    ]
}
```

Exemples de stratégies basées sur les ressources de S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les stratégies basées sur une ressource sont attachées à une ressource. Vous pouvez créer des politiques basées sur les ressources pour les compartiments de vecteur. Les politiques basées sur les ressources pour S3 Vectors utilisent le format de politique AWS standard en JSON que vous attachez directement aux compartiments de vecteur pour contrôler l'accès au compartiment et à son contenu.

Contrairement aux politiques basées sur l'identité associées aux utilisateurs, aux groupes ou aux rôles, les politiques basées sur les ressources sont associées à la ressource elle-même (le

compartiment de vecteur) et peuvent accorder des autorisations aux principaux depuis d'autres comptes AWS. Elles sont donc idéales pour les scénarios dans lesquels vous devez partager des données vectorielles au-delà des limites de l'organisation ou mettre en œuvre des contrôles d'accès précis en fonction de la ressource spécifique à laquelle vous accédez.

Les politiques basées sur les ressources sont évaluées en combinaison avec les politiques basées sur l'identité, et les autorisations effectives sont déterminées par l'union de toutes les politiques applicables. Cela signifie qu'un principal doit obtenir l'autorisation de la part de la politique basée sur l'identité (attachée à son utilisateur/rôle) et de la politique basée sur les ressources (attachée au compartiment) pour effectuer une action, sauf si la politique basée sur les ressources accorde explicitement l'autorisation.

Exemple 1 : stratégie d'accès intercompte

Cette stratégie explique comment accorder des autorisations spécifiques aux utilisateurs de différents comptes AWS :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "CrossAccountBucketAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam:123456789012:role/Admin"
            },
            "Action": [
                "s3vectors:CreateIndex",
                "s3vectors:ListIndexes",
                "s3vectors:QueryVectors",
                "s3vectors:PutVectors",
                "s3vectors:DeleteIndex"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket/*",
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-vector-bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

Exemple 2 : refus des actions au niveau de l'index vectoriel

Cette politique explique comment refuser des actions spécifiques au niveau de l'index vectoriel à un rôle IAM :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyIndexLevelActions",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam:123456789012:role/External-Role-Name"
            },
            "Action": [
                "s3vectors:QueryVectors",
                "s3vectors:PutVectors",
                "s3vectors:DeleteIndex",
                "s3vectors:GetVectors",
                "s3vectors:GetIndex",
                "s3vectors:DeleteVectors",
                "s3vectors:CreateIndex",
                "s3vectors:ListVectors"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-
vector-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Exemple 3 : refus des opérations de modification à la fois au niveau de l'index vectoriel et au niveau du compartiment

Cette politique explique comment refuser les demandes de modification pour les actions d'index vectoriel et de niveau compartiment en spécifiant plusieurs ressources :

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "DenyModificationActionsAtBucketandIndexLevels",
            "Effect": "Deny",
```

```
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam:123456789012:role/External-Role-Name"
            },
            "Action": [
                "s3vectors:CreateVectorBucket",
                "s3vectors:DeleteVectorBucket",
                "s3vectors:PutVectorBucketPolicy",
                "s3vectors:DeleteVectorBucketPolicy",
                "s3vectors:CreateIndex",
                "s3vectors:DeleteIndex",
                "s3vectors:PutVectors",
                "s3vectors:DeleteVectors"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-vector-
bucket/*",
                "arn:aws:s3vectors:aws-region:111122223333:bucket/amzn-s3-demo-vector-
bucket"
            ]
        }
    ]
}
```

Protection et chiffrement des données dans S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors assure une durabilité de 99,999999999 % (11 9 s) pour vos données vectorielles, ce qui garantit une fiabilité exceptionnelle pour vos besoins de stockage vectoriel. Cette durabilité est soutenue par l'infrastructure éprouvée d'Amazon S3, conçue pour préserver l'intégrité et la disponibilité des données, même en cas de panne matérielle ou d'autres perturbations.

La protection des données dans S3 Vectors comprend plusieurs niveaux de contrôles de sécurité conçus pour protéger vos données vectorielles au repos et en transit.

Par défaut, tous les nouveaux vecteurs chargés vers les compartiments de vecteur Amazon S3 Vectors utilisent un chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Lorsque

vous créez un compartiment de vecteur avec un chiffrement SSE-S3, toutes les opérations suivantes sur le compartiment utilisent automatiquement le chiffrement.

S3 Vectors s'intègre également à AWS Key Management Service (KMS) pour fournir des options flexibles de gestion des clés de chiffrement, vous permettant de choisir des clés gérées par le client pour le contrôle des autorisations et l'auditabilité.

Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments de vecteur Amazon S3

La configuration du chiffrement dans S3 Vectors est un paramètre de sécurité fondamental à spécifier lorsque vous créez un compartiment de vecteur. Cette conception garantit que toutes les données vectorielles stockées dans le compartiment sont chiffrées dès leur création. La configuration de chiffrement s'applique à tous les vecteurs, index vectoriels et métadonnées du compartiment, offrant ainsi une protection cohérente sur l'ensemble de votre jeu de données vectorielles dans un compartiment de vecteur.

> **Important**
>
> Les paramètres de chiffrement pour un compartiment de vecteur ne peuvent pas être modifiés une fois le compartiment de vecteur créé. Vous devez examiner attentivement vos exigences en matière de chiffrement lors du processus de création du compartiment, notamment les exigences de conformité, les préférences en matière de gestion des clés et l'intégration à l'infrastructure de sécurité existante.

Le type de chiffrement SSE-S3 ou SSE-KMS est défini au niveau du compartiment de vecteur et s'applique à tous les index vectoriels et vecteurs du compartiment. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de chiffrement pour les index individuels d'un compartiment. La configuration de chiffrement s'applique non seulement aux données vectorielles elles-mêmes, mais également à toutes les métadonnées associées.

Utilisation du chiffrement SSE-S3

Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) fournit une solution de chiffrement simple et efficace pour les compartiments de vecteur dans lesquels AWS gère tous les aspects du processus de chiffrement. Cette méthode de chiffrement utilise le chiffrement `AES-256` et est conçue pour fournir une sécurité renforcée avec une charge opérationnelle minimale, fournissant

aux entreprises un chiffrement robuste sans la complexité des besoins liés à la gestion des clés de chiffrement.

Avec SSE-S3, Amazon S3 gère automatiquement la génération, la rotation et la gestion des clés de chiffrement. SSE-S3 fournit une sécurité renforcée sans configuration supplémentaire ni exigences de gestion continue. Les processus de chiffrement et de déchiffrement sont gérés automatiquement par le service, et l'utilisation du chiffrement SSE-S3 n'entraîne pas de frais supplémentaires au-delà de la tarification standard de S3 Vectors.

Utilisation du chiffrement SSE-KMS

Le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) permet de mieux contrôler les clés de chiffrement et de journaliser des audits détaillés sur l'utilisation des clés. Cette méthode de chiffrement est idéale pour les entreprises soumises à des exigences de conformité strictes, celles qui doivent mettre en œuvre des politiques personnalisées de rotation des clés ou les environnements dans lesquels des pistes d'audit détaillées de l'accès aux données sont requises.

SSE-KMS vous permet d'utiliser des clés gérées par le client (CMK) pour chiffrer vos données vectorielles. Les clés gérées par le client offrent le plus haut niveau de contrôle, vous permettant de définir des stratégies de clé, d'activer ou de désactiver des clés et de surveiller l'utilisation des clés via AWS CloudTrail. Ce niveau de contrôle rend le SSE-KMS particulièrement adapté aux industries réglementées ou aux organisations ayant des exigences spécifiques en matière de gouvernance des données.

Lorsque vous utilisez SSE-KMS avec des clés gérées par le client, vous avez un contrôle total sur les personnes autorisées à utiliser les clés pour chiffrer et déchiffrer les données. Vous pouvez créer des stratégies de clé détaillées qui spécifient quels utilisateurs, rôles ou services peuvent accéder aux clés.

Considérations importantes pour SSE-KMS

- Exigences relatives au format des clés KMS : S3 Vectors nécessite que vous spécifiiez les clés KMS en utilisant le format Amazon Resource Name (ARN) complet. Les identifiants ou alias de clés ne sont pas pris en charge.
- Autorisations principales du service : lorsque vous utilisez des clés gérées par le client avec S3 Vectors, vous devez explicitement accorder des autorisations au principal du service S3 Vectors pour qu'il utilise votre clé KMS. Cette exigence garantit que le service peut chiffrer

et déchiffrer vos données en votre nom. Le principal de service qui nécessite un accès est `indexing.s3vectors.amazonaws.com`.

Exemple : stratégie de clé KMS pour S3 Vectors

Pour utiliser une clé KMS gérée par le client avec S3 Vectors, vous devez mettre à jour votre stratégie de clé afin d'inclure des autorisations pour le principal du service S3 Vectors. Voici un exemple de stratégie de clé complet.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowS3VectorsServicePrincipal",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "indexing.s3vectors.amazonaws.com"
            },
            "Action": "kms:Decrypt",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3vectors:aws-region:123456789012:bucket/
*"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "123456789012"
                },
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContextKeys": ["aws:s3vectors:arn",
 "aws:s3vectors:resource-id"]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowApplicationAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam:123456789012:role/VectorApplicationRole",
                    "arn:aws:iam:123456789012:user/DataScientist"
```

```
                ]
            },
            "Action": [
                "kms:Decrypt",
                "kms:GenerateDataKey"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "kms:ViaService": "s3vectors.aws-region.amazonaws.com"
                },
                "ForAnyValue:StringEquals": {
                    "kms:EncryptionContextKeys": ["aws:s3vectors:arn",
 "aws:s3vectors:resource-id"]
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Autorisations KMS requises :
  - Autorisation du principal du service S3 Vectors :
    - `kms:Decrypt` : requise par le principal du service S3 Vectors (`indexing.s3vectors.amazonaws.com`) sur votre clé gérée par le client pour maintenir et optimiser l'index lors des opérations en arrière-plan
  - Autorisations du principal IAM :
    - `kms:Decrypt` : requise pour toutes les opérations au niveau vecteur (PutVectors, GetVectors, QueryVectors, DeleteVectors, ListVectors)
    - `kms:GenerateDataKey` : requise pour créer un compartiment de vecteur à l'aide de la clé gérée par le client
- Considérations relatives à accès intercompte : lorsque vous implémentez des modèles d'accès intercompte avec SSE-KMS, vous devez vous assurer que la stratégie de clé KMS autorise l'accès depuis les principaux appropriés aux autres comptes. Le format ARN de la clé devient particulièrement important dans les scénarios entre comptes, car il fournit une référence claire à la clé quel que soit le contexte du compte à partir duquel on y accède.

Configuration du chiffrement dans S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Cette rubrique explique comment afficher la configuration de chiffrement pour les compartiments de vecteur S3.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

- Un compartiment de vecteur S3 avec chiffrement configuré.
- Autorisations appropriées pour consulter les propriétés du compartiment.

Utilisation de la console S3

Pour configurer le chiffrement d'un compartiment de vecteur

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments de vecteur.
3. Choisissez Créer un compartiment de vecteur.
4. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment.

   Le nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

   - Il doit être unique dans le compte pour cette région AWS
   - Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres et de traits d'union (-)
5. Pour Chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

   - Ne pas spécifier de type de chiffrement : Amazon S3 applique un chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de chiffrement pour tous les nouveaux objets.
   - Spécifier le type de chiffrement : choisissez une méthode de chiffrement spécifique :

- Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) : Amazon S3 chiffre les données au niveau de l'objet lors de l'écriture des données sur les disques, et les déchiffre quand vous accédez aux données.
- Chiffrement côté serveur avec des clés de service de gestion des clés (SSE-KMS) AWS : similaire à SSE-S3, mais utilise des clés gérées par le client (CMK) dans AWS KMS, ce qui vous permet de mieux contrôler les clés. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés gérées par le client dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

  Si vous choisissez cette option, sous Clé AWS KMS, choisissez l'une des options suivantes :

  - Choisir parmi vos clés AWS KMS : sélectionnez une clé KMS existante dans la liste déroulante
  - Saisir l'ARN de clé AWS KMS : saisissez l'Amazon Resource Name (ARN) d'une clé KMS
  - Créer une clé KMS : créez une nouvelle clé gérée par le client dans la console AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Création de clés symétriques gérées par le client dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Les exigences suivantes s'appliquent à la clé KMS :
>
> - L'ID de clé KMS AWS ne doit pas être vide
> - Votre clé KMS doit être située dans la même région que ce compartiment
> - L'ARN de la clé KMS AWS doit commencer par « arn:aws:kms : »

> **Important**
>
> Les paramètres de chiffrement par défaut ne peuvent pas être modifiés une fois le compartiment de vecteur créé.

6. Si vous avez choisi Saisir l'ARN de clé AWS KMS, saisissez l'ARN dans le champ de texte prévu à cet effet.

7. Si vous avez choisi Créer une clé KMS, la console ouvre la console AWS KMS dans un nouvel onglet. Pour obtenir des instructions sur la création de clés KMS personnalisées, consultez Création de clés symétriques gérées par le client dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
8. Choisissez Créer un compartiment de vecteur.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez le chiffrement KMS, assurez-vous que les principaux IAM qui ont besoin d'accéder aux objets du compartiment disposent de l'autorisation KMS nécessaire (kms:Decrypt) pour la clé KMS sélectionnée.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant montre comment créer un compartiment de vecteur avec la configuration de chiffrement SSE-S3 à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors create-vector-bucket \
        --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
        --encryption-configuration '{"sseType": "AES256"}'
```

L'exemple suivant montre comment créer un compartiment de vecteur avec la configuration de chiffrement SSE-KMS à l'aide d'une clé gérée par le client. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors create-vector-bucket \
        --vector-bucket-name "amzn-s3-demo-vector-bucket" \
        --encryption-configuration '{"sseType": "aws:kms", "kmsKeyArn":
 "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"}'
```

Affichage de la configuration de chiffrement dans S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Après avoir créé votre compartiment de vecteur, vous pouvez vérifier la configuration du chiffrement à l'aide de la console ou de l'interface de ligne de commande.

Utilisation de la AWS CLI

Utilisez la commande `get-vector-bucket` pour récupérer des informations détaillées sur le compartiment, y compris la configuration du chiffrement. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
aws s3vectors get-vector-bucket \
  --vector-bucket-name amzn-s3-demo-vector-bucket
```

Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Amazon S3 Vectors est intégré à AWS CloudTrail, un service qui fournit un enregistrement des actions prises par un utilisateur, un rôle ou un service AWS. CloudTrail capture tous les appels d'API pour S3 Vectors en tant qu'événements. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à S3 Vectors, son adresse IP de provenance, son auteur et sa date, ainsi que d'autres détails. Lorsqu'une activité d'événement prise en charge se produit dans S3 Vectors, elle est enregistrée dans un événement CloudTrail. Vous pouvez utiliser un journal d'activité CloudTrail pour journaliser les événements de gestion et les événements de données relatifs à S3 Vectors.

Pour en savoir plus sur CloudTrail, consultez le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Informations sur S3 Vectors dans CloudTrail

CloudTrail est activé dans votre compte AWS lors de la création de ce dernier. Quand une activité a lieu dans S3 Vectors, l'activité est enregistrée dans un événement CloudTrail avec d'autres événements de service AWS dans l'historique des événements. Vous pouvez afficher, rechercher et télécharger les événements récents dans votre compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Affichage des événements avec l'historique des événements CloudTrail.

Pour un enregistrement continu des événements dans votre compte AWS, y compris les événements pour S3 Vectors, créez un journal d'activité. Un journal d'activité permet à CloudTrail de livrer des fichiers journaux dans un compartiment Amazon S3. Par défaut, lorsque vous créez un journal de suivi dans la console, il s'applique à toutes les régions AWS. Le journal de suivi consigne les événements de toutes les Régions dans la partition AWS et livre les fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 de votre choix. En outre, vous pouvez configurer d'autres services AWS pour analyser plus en profondeur les données d'événement collectées dans les journaux CloudTrail et agir sur celles-ci. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la création d'un journal d'activité, Configuration des notifications Amazon SNS pour CloudTrail, Réception de fichiers journaux CloudTrail de plusieurs régions, et Réception des fichiers journaux CloudTrail de plusieurs comptes dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Toutes les actions d'API S3 Vectors sont journalisées par CloudTrail et documentées dans la Référence des API Amazon S3 Vectors. À titre d'exemple, les appels vers les actions CreateVectorBucket, CreateIndex, et QueryVectors génèrent des entrées dans les fichiers journaux CloudTrail.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer les éléments suivants :

- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification d'utilisateur root ou IAM.
- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification de sécurité temporaires pour un rôle ou un utilisateur fédéré.
- Si la demande a été effectuée par un autre service AWS.

Pour en savoir plus, consultez Élément userIdentity CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Événements de gestion CloudTrail pour S3 Vectors

Les événements de gestion fournissent des informations sur les opérations de gestion exécutées sur les ressources de votre compte AWS. Ils sont également connus sous le nom opérations de plan de contrôle. Par défaut, CloudTrail journalise les événements de gestion.

Pour S3 Vectors, CloudTrail journalise les événements de gestion suivants :

- CreateVectorBucket
- DeleteVectorBucket

- GetVectorBucket
- ListVectorBuckets
- PutVectorBucketPolicy
- GetVectorBucketPolicy
- DeleteVectorBucketPolicy
- CreateIndex
- DeleteIndex
- GetIndex
- ListIndexes

La `eventSource` pour les événements de gestion S3 Vectors et les événements de données est `s3vectors.amazonaws.com`.

Pour plus d'informations sur les événements de gestion, consultez Journalisation des événements de gestion dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Événements de données CloudTrail pour S3 Vectors

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressource exécutées sur ou dans une ressource. Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Par défaut, CloudTrail ne journalise pas les événements de données. Cependant, vous pouvez configurer les journaux d'activité pour journaliser les événements de données pour les ressources de S3 Vectors.

Lorsque vous configurez votre journal d'activité pour journaliser des événements de données, vous pouvez spécifier le type de ressource de S3 Vectors. S3 Vectors prend en charge les types de ressources suivants pour les événements de données :

- `AWS::S3Vectors::VectorBucket` : journalise les événements de données pour tous les index vectoriels contenus dans les compartiments de vecteur spécifiés
- `AWS::S3Vectors::Index` : journalise les événements de données pour des index vectoriels spécifiques

Pour S3 Vectors, CloudTrail journalise les événements de données suivants :

Opérations sur les données vectorielles :

- PutVectors : journalise les cas où des vecteurs sont ajoutés à un index vectoriel
- GetVectors : journalise les cas où des vecteurs sont récupérés à partir d'un index vectoriel
- DeleteVectors : journalise les cas où des vecteurs sont supprimés d'un index vectoriel
- ListVectors : journalise les cas où les vecteurs d'un index vectoriel sont répertoriés
- QueryVectors : journalise les cas où des requêtes de similarité sont effectuées sur un index vectoriel

La `eventSource` pour les événements de données de S3 Vectors est `s3vectors.amazonaws.com`.

Activation de la journalisation des événements de données pour S3 Vectors

Vous pouvez activer la journalisation des événements de données pour les ressources de S3 Vectors lorsque vous créez ou mettez à jour un journal d'activité CloudTrail. Vous pouvez spécifier la journalisation pour tous les compartiments de vecteur et index vectoriels de votre compte, ou vous pouvez spécifier des compartiments de vecteur ou des index vectoriels individuels. Pour connaître les étapes détaillées relatives à la création d'un journal d'activité, consultez Création d'un journal d'activité dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Pour activer la journalisation des événements de données pour toutes les ressources S3 Vectors :

- Lors de la création ou de la mise à jour d'un journal d'activité, choisissez Événements de données.
- Pour Type de ressource, choisissez `AWS::S3Vectors::VectorBucket`.
- Pour Resource ARN, saisissez `arn:aws:s3vectors:_:_:bucket/*` pour journaliser les événements pour tous les compartiments de vecteur ou spécifiez des ARN de compartiments de vecteur individuels (par exemple, `arn:aws:s3vectors:`*`us-east-1`*`:`*`123456789012`*`:bucket/`*`amzn-s3-demo-vector-bucket`*).

Pour activer la journalisation des événements de données pour des index vectoriels spécifiques :

- Lors de la création ou de la mise à jour d'un journal d'activité, choisissez Événements de données.
- Pour Type de ressource, choisissez `AWS::S3Vectors::Index`.
- Pour Resource ARN, entrez l'ARN de l'index vectoriel spécifique, tel que : `arn:aws:s3vectors:`*`us-east-1`*`:`*`123456789012`*`:bucket/`*`amzn-s3-demo-vector-bucket`*`/index/`*`my-index`*.

Pour plus d'informations sur les événements de données, consultez Journalisation des événements de données dans le Guide de l'utilisateur CloudTrail.

Rubriques

- Exemple de fichier journal CloudTrail pour S3 Vectors

Exemple de fichier journal CloudTrail pour S3 Vectors

> **Note**
>
> Amazon S3 Vectors est en version préliminaire pour Amazon Simple Storage Service et sujet à modification.

Les exemples suivants montrent des entrées de journal CloudTrail pour les événements de données de S3 Vectors. Les événements de données sont journalisés lorsque vous effectuez des opérations sur des données vectorielles dans vos index vectoriels.

Exemple : fichier journal CloudTrail pour l'événement de données **`GetVectors`**


```
{
    "eventVersion": "1.11",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/myUserName",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "myUserName"
    },
    "eventTime": "2024-11-22T17:12:25Z",
    "eventSource": "s3vectors.amazonaws.com",
    "eventName": "GetVectors",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "[aws-cli/2.18.5]",
    "requestParameters": {
        "vectorBucketName": "amzn-s3-demo-vector-bucket",
        "returnMetadata": "false",
        "indexName": "111aa1111-22bb-33cc-44dd-5555eee66ffff",
```

```
        "returnData": "false"
    },
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
        "SignatureVersion": "SigV4",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
    },
    "requestID": "07D681123BD12AED",
    "eventID": "f2b287f3-0df1-1234-a2f4-c4bdfed47657",
    "readOnly": true,
    "resources": [{
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::S3Vectors::VectorBucket",
        "ARN": "arn:aws:s3vectors:us-east-1:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-
bucket"
    }, {
        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::S3Vectors::Index",
        "ARN": "arn:aws:s3vectors:us-east-1:123456789012:bucket/amzn-s3-demo-vector-
bucket/index/111aa1111-22bb-33cc-44dd-5555eee66ffff"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "444455556666",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "client-host"
    }
}
```


Compréhension des entrées des fichiers journaux de S3 Vectors

Les fichiers journaux CloudTrail peuvent contenir une ou plusieurs entrées. Un événement représente une demande unique provenant de n'importe quelle source et comprend des informations sur l'action demandée, la date et l'heure de l'action, les paramètres de la demande, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas une série ordonnée retraçant les appels d'API publics. Ils ne suivent aucun ordre précis.

Les entrées du journal CloudTrail de S3 Vectors contiennent les éléments clés suivants :

- eventSource : toujours `s3vectors.amazonaws.com` pour les événements de S3 Vectors.

- eventName : opération d'API de S3 Vectors qui a été effectuée.
- eventCategory : soit `Management` pour les opérations du plan de contrôle, soit `Data` pour les opérations du plan de données.
- readOnly : `true` pour les opérations de lecture (pour les exemples, GetVectors, QueryVectors, ListVectors) et `false` pour les opérations d'écriture (PutVectors, DeleteVectors).
- ressources : ressources de S3 Vectors impliquées dans l'opération, y compris les compartiments de vecteur et les index vectoriels.
- requestParameters : paramètres, le cas échéant, qui ont été envoyés avec la demande.
- responseElements : éléments de réponse renvoyés par le service S3 Vectors.

Contrôle d'accès dans Amazon S3

Dans AWS, une ressource est une entité que vous pouvez utiliser. Dans Amazon Simple Storage Service (S3), les compartiments et les objets sont les ressources Amazon S3 d'origine. Tous les clients de S3 possèdent généralement des compartiments contenant des objets. Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à S3, des ressources supplémentaires ont également été ajoutées, mais tous les clients n'utilisent pas ces ressources spécifiques aux fonctionnalités. Pour plus d'informations sur les ressources Amazon S3, consultez Ressources S3.

Par défaut, toutes les ressources Amazon S3 sont privées. Par défaut également, l'utilisateur racine du Compte AWS qui a créé la ressource (propriétaire de la ressource) et les utilisateurs IAM de ce compte disposant des autorisations nécessaires peuvent accéder à une ressource qu'ils ont créée. Le propriétaire de la ressource décide qui d'autre peut y accéder, ainsi que les actions que ces tiers sont autorisés à effectuer au niveau de cette ressource. S3 propose divers outils de gestion des accès que vous pouvez utiliser pour accorder à des tiers l'accès à vos ressources S3.

Les sections suivantes présentent un aperçu des ressources S3, des outils de gestion des accès S3 disponibles et des cas d'utilisation les plus adaptés à chaque outil de gestion des accès. Les listes de ces sections visent à être exhaustives et incluent toutes les ressources S3, tous les outils de gestion des accès et tous les cas d'utilisation courants liés à la gestion des accès. Dans le même temps, ces sections sont conçues pour être des répertoires qui vous mèneront aux détails techniques que vous souhaitez. Si vous comprenez bien certaines des rubriques suivantes, vous pouvez passer directement à la section qui vous concerne.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Rubriques

- Ressources S3
- Identités
- Outils de gestion des accès
- Actions
- Cas d'utilisation de la gestion des accès
- Résolution des problèmes de gestion d'accès

Ressources S3

Les ressources Amazon S3 d'origine sont les compartiments et les objets qu'ils contiennent. Au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à S3, de nouvelles ressources sont également ajoutées. La liste suivante est une liste complète des ressources S3 et de leurs fonctionnalités respectives.

Type de ressource	Fonctionnalité d'Amazon S3	Description
`bucket`	Fonctions de base	Un compartiment est un conteneur d'objets. Pour stocker un ou plusieurs objets dans S3, créez un compartiment, puis chargez-y les objets souhaités. Pour plus d'informations, consultez Création, configuration et utilisation de compartiments Amazon S3.
`object`		Un objet peut être un fichier et toutes les métadonnées qui décrivent ce fichier. Lorsqu'un objet se trouve dans le compartiment, vous pouvez l'ouvrir, le télécharger et le déplacer. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets dans Amazon S3.
`accesspoint`	Points d'accès	Les points d'accès sont des points de terminaison réseau associés à des compartiments que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations Amazon S3 sur des objets, notamment `GetObject` et `PutObject` . Chaque point d'accès possède des autorisations, des contrôles réseau et une stratégie de point d'accès personnalisée distincts, qui fonctionne conjointement avec la stratégie de compartiment attachée au compartiment sous-jacent. Vous pouvez configurer n'importe quel point d'accès pour n'accepter que les demandes provenant d'un cloud privé virtuel (VPC) ou configurer des paramètres de blocage de l'accès public personnalisés pour chaque point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Type de ressource	Fonctionnalité d'Amazon S3	Description
`objectlambdaaccesspoint`		Un point d'accès Object Lambda est un point d'accès de compartiment qui est également associé à une fonction Lambda. Avec un point d'accès Object Lambda, vous pouvez ajouter votre propre code aux demandes Amazon S3 `GET`, `LIST` et `HEAD` afin de modifier et de traiter les données lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Pour plus d'informations, consultez Création de points d'accès Object Lambda.
`multiregionaccesspoint`		Les points d'accès multi-régions fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments Amazon S3 situés dans plusieurs régions AWS. Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer des applications multi-régions avec la même architecture utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications partout dans le monde. Au lieu d'envoyer des demandes sur l'Internet public congestionné, les demandes d'application adressées à un point de terminaison global de point d'accès multi-régions acheminent automatiquement les données via le réseau AWS mondial vers le compartiment Amazon S3 le plus proche. Pour plus d'informations, consultez Gestion du trafic multirégional avec des points d'accès multirégionaux.
`job`	S3 Batch Operations	Une tâche est une ressource de S3 Batch Operations. Vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3 que vous spécifiez. Amazon S3 suit la progression de la tâche Batch Operations, envoie des notifications et stocke un rapport d'achèvement détaillé de toutes les actions, offrant ainsi une expérience sans serveur entièrement gérée et qui peut être vérifiée. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations.

Type de ressource	Fonctionnalité d'Amazon S3	Description
`storagelensconfiguration`	S3 Storage Lens	Une configuration S3 Storage Lens collecte des métriques de stockage et des données utilisateur à l'échelle de l'organisation entre les différents comptes. S3 Storage Lens fournit aux administrateurs une vue unique de l'utilisation et de l'activité du stockage des objets sur des centaines, voire des milliers, de comptes au sein d'une organisation, avec des détails permettant de générer des informations exploitables à plusieurs niveaux d'agrégation. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec Amazon S3 Storage Lens.
`storagelensgroup`		Un groupe S3 Storage Lens regroupe les métriques à l'aide de filtres personnalisés basés sur les métadonnées des objets. Les groupes S3 Storage Lens vous permettent d'analyser les caractéristiques de vos données, telles que la répartition des objets par ancienneté, les types de fichiers les plus courants, etc. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des groupes S3 Storage Lens pour filtrer et agréger des métriques.
`accessgrantsinstance`	S3 Access Grants	Une instance S3 Access Grants est un conteneur pour les autorisations S3 que vous créez. Avec S3 Access Grants, vous pouvez créer des autorisations pour vos données Amazon S3 pour les identités IAM au sein de votre compte, les identités IAM dans d'autres comptes (autorisations intercomptes) et les identités d'annuaire ajoutées à AWS IAM Identity Center à partir de votre annuaire d'entreprise. Pour plus d'informations sur S3 Access Grants, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.

Type de ressource	Fonctionnalité d'Amazon S3	Description
`accessgrantslocation`		Un emplacement d'autorisations d'accès est un compartiment, un préfixe dans un compartiment ou un objet que vous enregistrez dans votre instance S3 Access Grants. Vous devez enregistrer des emplacements au sein de l'instance S3 Access Grants avant de pouvoir créer une autorisation pour cet emplacement. Ensuite, avec S3 Access Grants, vous pouvez accorder l'accès au compartiment, au préfixe ou à l'objet pour les identités IAM de votre compte, les identités IAM d'autres comptes (comptes intercomptes) et les identités d'annuaire ajoutées à AWS IAM Identity Center à partir de votre annuaire d'entreprise. Pour plus d'informations sur S3 Access Grants, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.
`accessgrant`		Une autorisation d'accès est une autorisation individuelle accordée à vos données Amazon S3. Avec S3 Access Grants, vous pouvez créer des autorisations pour vos données Amazon S3 pour les identités IAM au sein de votre compte, les identités IAM dans d'autres comptes (autorisations intercomptes) et les identités d'annuaire ajoutées à AWS IAM Identity Center à partir de votre annuaire d'entreprise. Pour plus d'informations sur S3 Access Grants, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.

Compartiments

Il existe deux types de compartiments Amazon S3 : les compartiments à usage général et les compartiments de répertoires.

- Les compartiments à usage général constituent le type de compartiment S3 d'origine et sont recommandés pour la plupart des cas d'utilisation et des modèles d'accès. Les compartiments à usage général autorisent également les objets stockés dans toutes les classes de stockage, à l'exception de S3 Express One Zone. Pour plus d'informations sur les classes de stockage S3, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

- Les compartiments de répertoires utilisent la classe de stockage S3 Express One Zone, recommandée si votre application est sensible aux performances et peut bénéficier d'une latence inférieure à dix millisecondes pour les demandes PUT et GET. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des compartiments de répertoires, S3 Express One Zone et Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

Catégorisation des ressources S3

Amazon S3 fournit des fonctionnalités permettant de catégoriser et d'organiser vos ressources S3. La catégorisation de vos ressources est non seulement utile pour les organiser, mais vous pouvez également définir des règles de gestion des accès en fonction des catégories de ressources. Plus spécifiquement, les préfixes et le balisage sont deux fonctionnalités d'organisation du stockage que vous pouvez utiliser lors de la définition des autorisations de gestion des accès.

> **Note**
>
> Les informations suivantes s'appliquent aux compartiments à usage général. Les compartiments de répertoires ne prennent pas en charge le balisage, et leurs préfixes sont soumis à certains limites. Pour plus d'informations, consultez Autorisation des opérations d'API de point de terminaison régional avec IAM.

- Préfixe : un préfixe est une chaîne de caractères située au début d'un nom de clé d'objet et qui sert à organiser les objets stockés dans vos compartiments S3. Vous pouvez utiliser un caractère séparateur, tel qu'une barre oblique (/), pour indiquer la fin du préfixe dans le nom de la clé de l'objet. Par exemple, vous pouvez avoir des noms de clé d'objet qui commencent par le préfixe `engineering/` ou `marketing/campaigns/`. L'utilisation d'un délimiteur à la fin du préfixe, tel qu'une barre oblique, `/`, émule les conventions de dénomination des dossiers et des fichiers. Toutefois, dans S3, le préfixe fait partie du nom de la clé d'objet. Dans les compartiments S3 à usage général, il n'existe pas de hiérarchie de dossiers réelle.

  Amazon S3 permet d'organiser et de regrouper les objets à l'aide de leur préfixe. Vous pouvez également gérer l'accès aux objets à l'aide de leur préfixe. Par exemple, vous pouvez limiter l'accès aux seuls objets dont le nom commence par un préfixe spécifique.

  Pour plus d'informations, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes. La console S3 utilise le concept de dossiers, qui, dans les compartiments à usage général, sont essentiellement

des préfixes ajoutés au nom de la clé de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Organisation des objets dans la console Amazon S3 à l'aide de dossiers.

- Balise : une balise est une paire clé-valeur que vous allouez aux ressources. Par exemple, vous pouvez baliser certaines ressources avec la balise `topicCategory=engineering`. Vous pouvez utiliser le balisage pour faciliter la répartition des coûts, la catégorisation et l'organisation, ainsi que le contrôle d'accès. Le balisage des compartiments est uniquement utilisé pour la répartition des coûts. Vous pouvez baliser des objets, S3 Storage Lens, des tâches et S3 Access Grants à des fins d'organisation ou de contrôle d'accès. Dans S3 Access Grants, vous pouvez également utiliser le balisage pour la répartition des coûts. À titre d'exemple de contrôle de l'accès aux ressources à l'aide de leurs balises, vous pouvez ne partager que les objets dotés d'une balise spécifique ou d'une combinaison de balises.

  Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès aux ressources AWS à l'aide de balises de ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identités

Dans Amazon S3, le propriétaire de la ressource est l'identité qui a créé la ressource, telle qu'un compartiment ou un objet. Par défaut, seul l'utilisateur racine du compte qui a créé la ressource et les identités IAM du compte disposant de l'autorisation requise peuvent accéder à la ressource S3. Les propriétaires de ressources peuvent autoriser d'autres identités à accéder à leurs ressources S3.

Les identités qui ne possèdent pas une ressource peuvent demander l'accès à cette ressource. Les demandes adressées à une ressource sont soit authentifiées, soit non authentifiées. Les demandes authentifiées doivent inclure une valeur de signature qui authentifie l'expéditeur de la demande. Les demandes non authentifiées ne nécessitent pas de signature. Nous vous recommandons de n'accorder l'accès qu'aux utilisateurs authentifiés. Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Demandes dans la Référence des API Amazon S3.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons de ne pas utiliser les informations d'identification d'utilisateur racine du Compte AWS pour effectuer des demandes authentifiées. Il est préférable de créer un rôle IAM, puis de lui accorder un accès total. Nous appelons les utilisateurs possédant ce rôle des administrateurs. Au lieu des informations d'identification d'utilisateur root du Compte AWS, vous pouvez utiliser les informations d'identification attribuées au rôle administrateur pour interagir avec AWS et effectuer des tâches telles que créer un

compartiment, créer des utilisateurs et octroyer des autorisations. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification d'utilisateur racine de Compte AWS et informations d'identification d'utilisateur IAM dans Références générales AWS. Consultez aussi Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les identités qui accèdent à vos données dans Amazon S3 peuvent être les suivantes :

Propriétaire du Compte AWS

Compte AWS qui a créé la ressource. Par exemple, le compte qui a créé le compartiment. Ce compte possède la ressource. Pour plus d'informations, consultez Utilisateur racine AWS.

Identités IAM dans le même compte que le propriétaire du Compte AWS

Lors de la configuration de comptes pour les nouveaux membres de l'équipe qui ont besoin d'un accès S3, le propriétaire du Compte AWS peut utiliser AWS Identity and Access Management (IAM) pour créer des utilisateurs, des groupes et des rôles. Le propriétaire du Compte AWS peut ensuite partager des ressources avec ces identités IAM. Le propriétaire du compte peut également spécifier les autorisations à attribuer aux identités IAM, qui autorisent ou refusent les actions pouvant être effectuées sur les ressources partagées.

Les identités IAM offrent des fonctionnalités accrues, notamment la possibilité d'exiger des utilisateurs qu'ils saisissent des informations d'identification de connexion avant d'accéder aux ressources partagées. Avec les identités IAM, vous pouvez mettre en œuvre une forme d'authentification multifactorielle (MFA) IAM pour prendre en charge une base d'identité solide. L'une des bonnes pratiques IAM consiste à créer des rôles pour la gestion des accès au lieu d'accorder des autorisations à chaque utilisateur individuel. Vous attribuez le rôle approprié à chaque utilisateur. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM.

Autres comptes AWS ainsi que leurs identités IAM (accès intercompte)

Le propriétaire du Compte AWS peut également donner accès aux ressources aux propriétaires d'autres comptes AWS, ou à des identités IAM appartenant à un autre compte AWS.

> **Note**
>
> Délégation d'autorisations : si un Compte AWS possède une ressource, il peut accorder ces autorisations à un autre Compte AWS. Ce compte peut alors déléguer aux utilisateurs du même compte l'ensemble de ces autorisations ou un sous-ensemble de celles-ci. Cela

s'appelle une délégation d'autorisations. Cependant, un compte qui reçoit des autorisations d'un autre compte ne peut pas déléguer ces autorisations « intercomptes » à un autre Compte AWS.

Utilisateurs anonymes (accès public)

Le propriétaire du Compte AWS peut rendre les ressources publiques. D'un point de vue technique, rendre une ressource publique consiste à partager la ressource avec l'utilisateur anonyme. Les compartiments créés depuis avril 2023 bloquent tout accès public par défaut, sauf si vous modifiez ce paramètre. Nous vous recommandons de configurer vos compartiments de sorte qu'ils bloquent l'accès public, et de n'accorder l'accès qu'aux utilisateurs authentifiés. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Services AWS

Le propriétaire de la ressource peut accorder à un autre service AWS l'accès à une ressource Amazon S3. Par exemple, vous pouvez accorder au service AWS CloudTrail l'autorisation `s3:PutObject` permettant d'écrire des fichiers journaux dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Fournir l'accès à un service AWS.

Identités des annuaires d'entreprise

Le propriétaire de la ressource peut accorder à des utilisateurs ou à des rôles de votre annuaire d'entreprise l'accès à une ressource S3 à l'aide de S3 Access Grants. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un annuaire d'entreprise à AWS IAM Identity Center, consultez En quoi consiste IAM Identity Center ?

Propriétaires du compartiment ou de la ressource

Le Compte AWS que vous utilisez pour créer des compartiments et charger des objets est propriétaire de ces ressources. Un propriétaire de compartiment peut accorder à un autre Compte AWS (ou à des utilisateurs d'un autre compte) des autorisations intercomptes pour charger des objets.

Lorsqu'un propriétaire de compartiment autorise un autre compte à charger des objets dans un compartiment, le propriétaire du compartiment est propriétaire par défaut de tous les objets chargés dans son compartiment. Toutefois, si les paramètres de compartiment Propriétaire du compartiment appliqué et Propriétaire du compartiment préféré sont désactivés, le Compte AWS responsable du

chargement des objets est propriétaire de ces objets, et le propriétaire du compartiment n'a aucune autorisation sur les objets appartenant à un autre compte, avec les exceptions suivantes :

- Le propriétaire du compartiment paie les factures. Le propriétaire du compartiment peut refuser l'accès aux objets ou supprimer des objets dans le compartiment, quel que soit le propriétaire de ces derniers.
- Le propriétaire du compartiment peut archiver n'importe quel objet ou restaurer des objets archivés, quel qu'en soit le propriétaire. L'archivage fait référence à la classe de stockage utilisée pour stocker les objets. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Outils de gestion des accès

Amazon S3 fournit plusieurs fonctionnalités et outils de sécurité. Vous trouverez ci-dessous une liste complète de ces fonctionnalités et outils. Vous n'avez pas besoin de tous ces outils de gestion des accès, mais vous devez en utiliser un ou plusieurs pour accorder l'accès à vos ressources Amazon S3. Une utilisation adéquate de ces outils contribue à garantir que vos ressources ne sont accessibles qu'aux utilisateurs prévus.

L'outil de gestion des accès le plus couramment utilisé est une stratégie d'accès. Une stratégie d'accès peut être une politique basée sur les ressources. Dans ce cas, elle est associée à une ressource AWS, telle qu'une stratégie de compartiment. Une stratégie d'accès peut également être une politique basée sur l'identité. Dans ce cas, elle est associée à une identité AWS Identity and Access Management (IAM), telle qu'un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Écrivez une stratégie d'accès pour autoriser les Comptes AWS ainsi que les utilisateurs, les groupes et les rôles IAM à effectuer des opérations au niveau d'une ressource. Par exemple, vous pouvez accorder une autorisation `PUT 0bject` à un autre Compte AWS afin de lui permettre de charger des objets dans votre compartiment.

Une stratégie d'accès décrit qui a accès à quoi. Lorsqu'Amazon S3 reçoit une demande, toutes les stratégies d'accès doivent être évaluées afin de déterminer si cette demande doit être autorisée ou refusée. Pour plus d'informations sur la manière dont Amazon S3 évalue ces politiques, consultez Comment Amazon S3 autorise une demande.

Les outils de gestion de l'accès disponibles dans Amazon S3 sont les suivants.

Stratégie de compartiment

Une stratégie de compartiment Amazon S3 est une politique AWS Identity and Access Management (IAM) basée sur les ressources, au format JSON. Elle est associée à un compartiment particulier. Utilisez des stratégies de compartiment pour accorder à d'autres Comptes AWS ou à des identités IAM des autorisations pour le compartiment et les objets qu'il contient. De nombreux cas d'utilisation de la gestion des accès S3 peuvent être satisfaits au moyen d'une stratégie de compartiment. Avec les stratégies de compartiment, vous pouvez personnaliser l'accès au compartiment pour vous assurer que seules les identités que vous avez approuvées peuvent accéder aux ressources et effectuer des actions en leur sein. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.

Voici un exemple de stratégie de compartiment. Vous exprimez la stratégie de compartiment à l'aide d'un fichier JSON. Cet exemple de politique accorde à un rôle IAM l'autorisation de lecture sur tous les objets du compartiment. Il contient une instruction appelée `BucketLevelReadPermissions`, qui autorise l'action `s3:GetObject` (autorisation de lecture) sur les objets contenus dans un compartiment appelé `amzn-s3-demo-bucket1`. En spécifiant un rôle IAM comme `Principal`, cette politique accorde l'accès à tout utilisateur IAM qui endosse ce rôle. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid":"BucketLevelReadPermissions",
      "Effect":"Allow",
      "Principal": {
     "AWS": "arn:aws:iam::123456789101:role/s3-role"
      },
      "Action":["s3:GetObject"],
      "Resource":["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"]
    }]
  }
```

> **Note**
>
> Lors de la création de politiques, évitez d'utiliser des caractères génériques (*) dans l'élément `Principal`, car cela permet à quiconque d'accéder effectivement à vos ressources Amazon S3. Au lieu de cela, répertoriez explicitement les utilisateurs ou les groupes autorisés à accéder au compartiment ou répertoriez les conditions qui doivent être remplies à l'aide d'une clause de condition dans la stratégie. Au lieu d'inclure un caractère générique pour les actions de vos utilisateurs ou de vos groupes, accordez-leur des autorisations spécifiques le cas échéant.

Politique basée sur l'identité

Une politique utilisateur IAM ou basée sur l'identité est un type de politique AWS Identity and Access Management (IAM). Une politique basée sur l'identité est une politique au format JSON associée aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM dans votre compte AWS. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur l'identité pour accorder à une identité IAM l'accès à vos compartiments ou objets. Vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM dans votre compte et leur attacher des stratégies d'accès. Vous pouvez ensuite accorder l'accès aux ressources AWS, notamment aux ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.

Un exemple de politique basée sur l'identité est présenté ci-dessous. Cet exemple de politique permet au rôle IAM qui y est associé d'exécuter six actions Amazon S3 différentes (autorisations) sur un compartiment et sur les objets qu'il contient. Si vous associez cette politique à un rôle IAM dans votre compte et que vous attribuez ce rôle à certains de vos utilisateurs IAM, les utilisateurs dotés de ce rôle pourront effectuer ces actions sur les ressources (compartiments) spécifiées dans votre politique. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
  {
    "Sid": "AssignARoleActions",
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
   "s3:PutObject",
   "s3:GetObject",
   "s3:ListBucket",
   "s3:DeleteObject",
   "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": [
   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
    },
  {
    "Sid": "AssignARoleActions2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "*"
  }
  ]
}
```

S3 Access Grants

Utilisez S3 Access Grants pour créer des autorisations d'accès à vos données Amazon S3 pour les identités figurant dans les annuaires d'identités d'entreprise, telles qu'Active Directory, et les identités AWS Identity and Access Management (IAM). S3 Access Grants vous aide à gérer les autorisations de données à l'échelle. En outre, S3 Access Grants enregistre l'identité de l'utilisateur final et l'application utilisée pour accéder aux données S3 dans AWS CloudTrail. Cela fournit un historique d'audit détaillé remontant jusqu'à l'identité de l'utilisateur final pour tous les accès aux données de vos compartiments S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.

Points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 simplifient la gestion de l'accès aux données à l'échelle pour les applications utilisant des jeux de données partagés dans S3. Les points d'accès sont appelés points de terminaison réseau. Ils sont associés à un compartiment. Vous pouvez utiliser des points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets S3 à l'échelle, comme le chargement et l'extraction d'objets. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous

donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Les points d'accès S3 peuvent être associés à des compartiments du même compte ou d'un autre compte approuvé. Les stratégies de points d'accès sont basées sur les ressources. Elles sont évaluées conjointement avec la stratégie de compartiment sous-jacente. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Liste de contrôle d'accès (ACL)

Une liste ACL est une liste d'autorisations identifiant le bénéficiaire et les autorisations accordées. Les listes ACL accordent des autorisations de base en lecture ou en écriture à d'autres Comptes AWS. Les listes ACL utilisent un schéma XML spécifique à Amazon S3. Une liste ACL est un type de politique AWS Identity and Access Management (IAM). Une liste ACL d'objet est utilisée pour gérer l'accès à un objet, tandis qu'une liste ACL de compartiment est utilisée pour gérer l'accès à un compartiment. Avec les stratégies de compartiment, une seule politique s'applique à l'ensemble du compartiment, mais les listes ACL d'objet sont définies pour chaque objet. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour en savoir plus sur l'utilisation des listes ACL, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Warning**
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation de listes ACL.

Voici un exemple de liste ACL de compartiment. L'autorisation dans la liste ACL montre que le propriétaire du compartiment dispose d'une autorisation de contrôle total.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <AccessControlPolicy xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Owner>
   <ID>Owner-Canonical-User-ID</ID>
   <DisplayName>owner-display-name</DisplayName>
  </Owner>
 <AccessControlList>
  <Grant>
   <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Canonical
 User">
    <ID>Owner-Canonical-User-ID</ID>
    <DisplayName>display-name</DisplayName>
```

```
    </Grantee>
    <Permission>FULL_CONTROL</Permission>
   </Grant>
  </AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

Propriétaire de l'objet

Pour gérer l'accès à vos objets, vous devez en être le propriétaire. Utilisez le paramètre Propriétaire de l'objet au niveau du compartiment pour contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment. Utilisez également le paramètre Propriétaire de l'objet pour activer les listes ACL. Par défaut, la propriété d'objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère exclusivement l'accès aux données. Pour gérer l'accès, le propriétaire du compartiment utilise des politiques, des stratégies ou tout autre outil de gestion des accès, à l'exception des listes ACL. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

La propriété d'objets comporte trois paramètres que pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment, ainsi que pour activer les listes ACL :

Listes ACL désactivées

- Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées, et le propriétaire du compartiment possède automatiquement tous les objets du compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations d'accès aux données dans le compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

Listes ACL désactivées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

Bonnes pratiques supplémentaires

Envisagez d'utiliser les outils de compartiment suivants pour protéger les données en transit et au repos, qui sont toutes essentielles pour préserver l'intégrité et l'accessibilité de vos données.

- Bloquer l'accès public : ne désactivez pas le paramètre par défaut Bloquer l'accès public au niveau du compartiment. Ce paramètre bloque par défaut l'accès public à vos données. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.
- Gestion des versions S3 : pour garantir l'intégrité des données, vous pouvez implémenter le paramètre de gestion des versions du compartiment S3, qui attribue des versions à vos objets au fur et à mesure des mises à jour, au lieu de les remplacer. Vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour préserver, récupérer et restaurer une version précédente, si nécessaire. Pour en savoir plus sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.
- Verrouillage d'objet S3 : le verrouillage d'objet S3 est un autre paramètre que vous pouvez implémenter pour assurer l'intégrité des données. Cette fonctionnalité permet d'implémenter un modèle à inscription unique et lecture multiple (WORM) pour stocker des objets de manière immuable. Pour en savoir plus sur le verrouillage d'objet, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
- Chiffrement des objets : Amazon S3 offre plusieurs options de chiffrement d'objet qui protègent les données en transit et au repos. Le chiffrement côté serveur chiffre vos objets avant de les enregistrer sur les disques des centres de données, puis les déchiffre lorsque vous téléchargez les objets. Si vous authentifiez votre demande et que vous avez les autorisations d'accès requises, il n'y a aucune différence dans la manière dont vous accédez aux objets chiffrés ou déchiffrés. Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur. S3 chiffre les objets récemment chargés par défaut. Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Le chiffrement côté client consiste à chiffrer des données avant de les envoyer à Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté client.
- Méthodes de signature : Signature version 4 est le processus permettant d'ajouter des informations d'authentification à des demandes AWS envoyées par HTTP. Pour des raisons de sécurité, la plupart des demandes à AWS doivent être signées avec une clé d'accès, qui se compose d'un ID de clé d'accès et de la clé d'accès secrète. Ces deux clés sont généralement appelées informations d'identification de sécurité. Pour plus d'informations, consultez Authentification des demandes (AWS Signature Version 4) et Processus de signature Signature version 4.

Actions

Pour obtenir la liste complète des autorisations et des clés de condition S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Actions

Les actions AWS Identity and Access Management (IAM) pour Amazon S3 sont les actions possibles qui peuvent être effectuées sur un compartiment ou un objet S3. Vous accordez ces actions aux identités afin qu'elles puissent agir sur vos ressources S3. Parmi les exemples d'actions S3, citons `s3:GetObject` qui permet de lire des objets dans un compartiment et `s3:PutObject` qui permet d'écrire des objets dans un compartiment.

Clés de condition

Outre les actions, les clés de condition IAM n'accordent l'accès que lorsqu'une condition est remplie. Les clés de condition sont facultatives.

> **Note**
>
> Dans une stratégie d'accès basée sur les ressources, telle qu'une stratégie de compartiment, ou dans une politique basée sur l'identité, vous pouvez spécifier les éléments suivants :
>
> - Une action ou un ensemble d'actions figurant dans l'élément `Action` de la déclaration de politique.
> - Dans l'élément `Effect`de la déclaration de politique, vous pouvez spécifier `Allow` pour autoriser les actions répertoriées, ou `Deny` pour bloquer les actions indiquées. Pour assurer la pratique du moindre privilège, les instructions `Deny` dans l'élément `Effect` de la stratégie d'accès doivent être aussi larges que possible alors que les instructions `Allow` doivent être aussi restreintes que possible. Les effets des instructions `Deny` associés à l'action `s3:*` sont un autre bon moyen de mettre en œuvre des bonnes pratiques d'activation pour les identités incluses dans des déclarations de condition de politique.
> - Une clé de condition dans l'élément `Condition` d'une déclaration de politique.

Cas d'utilisation de la gestion des accès

Amazon S3 fournit aux propriétaires de ressources une variété d'outils pour accorder l'accès. L'outil de gestion des accès S3 que vous utilisez dépend des ressources S3 que vous souhaitez partager, des identités auxquelles vous accordez l'accès et des actions que vous souhaitez autoriser ou refuser. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs outils de gestion d'accès S3 pour gérer l'accès à vos ressources S3.

Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser une stratégie d'accès pour gérer les autorisations. Une politique d'accès peut être une politique basée sur les ressources, qui est attachée à une ressource telle qu'un compartiment ou à une autre ressource Amazon S3 (Ressources S3). Une stratégie d'accès peut être une politique basée sur l'identité. Dans ce cas, elle est associée à un utilisateur, un groupe ou un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) dans votre compte. Vous constaterez peut-être qu'une stratégie de compartiment convient mieux à votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3. Par ailleurs, avec AWS Identity and Access Management (IAM), vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM au sein de votre Compte AWS et gérer leur accès aux compartiments et aux objets par le biais de politiques basées sur l'identité. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.

Pour vous aider à utiliser ces options de gestion des accès, vous trouverez ci-dessous des cas d'utilisation courants de clients Amazon S3 et des recommandations pour chacun des outils de gestion des accès S3.

Le propriétaire du Compte AWS ne souhaite partager des compartiments qu'avec les utilisateurs du même compte.

Tous les outils de gestion des accès peuvent répondre à ce cas d'utilisation de base. Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Stratégie de compartiment : si vous souhaitez accorder l'accès à un compartiment ou à un petit nombre de compartiments, ou si vos autorisations d'accès aux compartiments sont similaires d'un compartiment à l'autre, utilisez une stratégie de compartiment. Avec les stratégies de compartiment, vous gérez une seule politique pour chaque compartiment. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.
- Politique basée sur l'identité : si vous avez un très grand nombre de compartiments dotés d'autorisations d'accès différentes pour chaque compartiment et que vous ne devez gérer que quelques rôles utilisateur, vous pouvez utiliser une politique IAM pour les utilisateurs, les

groupes ou les rôles. Les politiques IAM sont également une bonne option si vous gérez l'accès des utilisateurs à d'autres ressources AWS, ainsi qu'aux ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Exemple 1 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations sur un compartiment.

- S3 Access Grants : vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour accorder l'accès à vos compartiments, préfixes ou objets S3. S3 Access Grants vous permet de spécifier différentes autorisations au niveau des objets à l'échelle, tandis que les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.
- Points d'accès : vous pouvez utiliser des points d'accès, qui sont des points de terminaison réseau associés à un compartiment. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Le propriétaire du Compte AWS souhaite partager des compartiments ou des objets avec des utilisateurs d'un autre compte AWS (partage intercompte).

Pour accorder une autorisation à un autre Compte AWS, vous devez utiliser une stratégie de compartiment ou l'un des outils de gestion des accès recommandés ci-dessous. Vous ne pouvez pas utiliser de stratégie d'accès basée sur l'identité pour ce cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur l'octroi d'un accès intercompte, consultez Comment puis-je fournir un accès intercompte aux objets stockés dans des compartiments Simple Storage Service (Amazon S3) ?

Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Stratégie de compartiment : avec les stratégies de compartiment, vous gérez une politique pour chaque compartiment. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.
- S3 Access Grants : vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour accorder des autorisations intercomptes à vos compartiments, préfixes ou objets S3. Vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour spécifier différentes autorisations au niveau des objets à l'échelle, tandis que les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.
- Points d'accès : vous pouvez utiliser des points d'accès, qui sont des points de terminaison réseau associés à un compartiment. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un

compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment doit accorder des autorisations au niveau de l'objet ou du préfixe. Celles-ci varient d'un objet à l'autre ou d'un préfixe à l'autre

Dans une stratégie de compartiment, par exemple, vous pouvez accorder l'accès aux objets d'un compartiment qui partagent un préfixe de nom de clé spécifique ou qui possèdent une balise spécifique. Vous pouvez octroyer des autorisations en lecture sur les objets portant le préfixe de nom de clé `logs/`. Néanmoins, si vos autorisations d'accès varient par objet, l'octroi d'autorisations à des objets individuels à l'aide d'une stratégie de compartiment peut s'avérer peu pratique, d'autant plus que les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko.

Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- S3 Access Grants : vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour gérer les autorisations au niveau de l'objet ou du préfixe. Contrairement aux stratégies de compartiment, S3 Access Grants vous permet de spécifier différentes autorisations au niveau des objets à l'échelle. Les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.
- Points d'accès : vous pouvez utiliser des points d'accès pour gérer les autorisations au niveau des objets ou des préfixes. Les points d'accès sont appelés points de terminaison réseau. Ils sont associés à un compartiment. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .
- Listes ACL : nous déconseillons d'utiliser des listes de contrôle d'accès (ACL), notamment parce que les listes ACL sont limitées à 100 autorisations par objet. Toutefois, si vous choisissez d'activer les listes ACL, dans les paramètres de votre compartiment, définissez le propriétaire de l'objet sur Propriétaire du compartiment préféré et sur Listes ACL activées. Avec ce paramètre, de nouveaux objets écrits avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie sont automatiquement détenus par le propriétaire du compartiment plutôt que par l'auteur d'objets. Vous pouvez ensuite utiliser les listes ACL d'objet, qui sont une stratégie d'accès au format XML, permettant d'autoriser

d'autres utilisateurs à accéder à l'objet. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment souhaite limiter l'accès au compartiment à des identifiants de compte spécifiques.

Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Stratégie de compartiment : avec les stratégies de compartiment, vous gérez une politique pour chaque compartiment. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.
- Points d'accès : les points d'accès sont appelés points de terminaison réseau. Ils sont associés à un compartiment. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment souhaite des points de terminaison distincts pour chaque utilisateur ou application qui accède à ses données.

Nous recommandons l'outil suivant de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Points d'accès : les points d'accès sont appelés points de terminaison réseau. Ils sont associés à un compartiment. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Chaque point d'accès applique une stratégie de point d'accès personnalisée qui fonctionne conjointement avec la stratégie de compartiment associée au compartiment sous-jacent. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment doit gérer l'accès depuis les points de terminaison d'un cloud privé virtuel (VPC) pour S3.

Les points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) pour Amazon S3 sont des entités logiques au sein d'un VPC. qui autorisent la connectivité uniquement à S3. Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Compartiments dans un VPC : vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment pour contrôler qui est autorisé à accéder à vos compartiments et à quels points de terminaison de VPC ils peuvent accéder. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.
- Points d'accès : si vous choisissez de configurer des points d'accès, vous pouvez utiliser une politique de point d'accès. Vous pouvez configurer n'importe quel point d'accès pour accepter uniquement les demandes provenant d'un cloud privé virtuel (VPC) afin de restreindre l'accès aux données Amazon S3 à un réseau privé. Vous pouvez également configurer des paramètres de blocage de l'accès public personnalisés pour chaque point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment doit mettre un site web statique à la disposition du public.

Avec S3, vous pouvez héberger un site web statique et autoriser tout le monde à consulter le contenu du site web, qui est hébergé à partir d'un compartiment S3.

Nous recommandons les outils suivants de gestion des accès pour ce cas d'utilisation :

- Amazon CloudFront : cette solution vous permet d'héberger un site web statique Amazon S3 accessible au public tout en continuant à bloquer tout accès public au contenu d'un compartiment. Si vous souhaitez maintenir activés les quatre paramètres de blocage de l'accès public S3 et héberger un site web statique, vous pouvez utiliser le contrôle d'accès d'origine (OAC) Amazon CloudFront. Amazon CloudFront fournit les fonctionnalités nécessaires pour configurer un site web statique sécurisé. De plus, les sites web statiques Amazon S3 qui n'utilisent pas cette solution peuvent uniquement prendre en charge les points de terminaison HTTP. CloudFront utilise le stockage durable d'Amazon S3 tout en fournissant des en-têtes de sécurité supplémentaires, tels que HTTPS. HTTPS accroît la sécurité en chiffrant une demande HTTP normale et en offrant une protection contre les cyberattaques courantes.

Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

- Rendre votre compartiment Amazon S3 accessible publiquement : vous pouvez configurer un compartiment pour qu'il soit utilisé comme site web statique accessible publiquement.

  > **Warning**
  >
  > Cette méthode est déconseillée. Nous vous recommandons plutôt d'utiliser les sites web statiques Amazon S3 dans le cadre d'Amazon CloudFront. Pour plus d'informations, consultez l'option précédente ou la section Démarrer avec un site web statique sécurisé.

  Pour créer un site web statique Amazon S3, sans Amazon CloudFront, vous devez d'abord désactiver tous les paramètres de blocage de l'accès public. Lorsque vous rédigez la stratégie de compartiment pour votre site Web statique, veillez à autoriser uniquement des actions `s3:GetObject`, et non pas des autorisations `ListObject` ni `PutObject`. Cela permet de s'assurer que les utilisateurs ne peuvent pas voir tous les objets de votre compartiment ni ajouter leur propre contenu. Pour plus d'informations, consultez Définition des autorisations pour l'accès au site web.

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment souhaite rendre le contenu d'un compartiment accessible au public.

Lors de la création d'un compartiment Amazon S3, le paramètre Bloquer l'accès public est activé par défaut. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Nous vous déconseillons d'autoriser l'accès public à votre compartiment. Toutefois, si vous devez l'autoriser pour un cas d'utilisation particulier, nous vous recommandons l'outil de gestion des accès suivant pour ce cas d'utilisation :

- Désactiver le paramètre Bloquer l'accès public : le propriétaire d'un compartiment peut autoriser les demandes non authentifiées adressées au compartiment. Par exemple, les demandes PUT Object non authentifiées sont permises lorsqu'un compartiment dispose d'une stratégie de compartiment publique ou lorsqu'une liste ACL de compartiment autorise l'accès public. Toutes les demandes non authentifiées sont faites par d'autres utilisateurs AWS arbitraires, ou même par des utilisateurs anonymes non authentifiés. Cet utilisateur est représenté dans les listes ACL par l'ID d'utilisateur

canonique spécifique `65a011a29cdf8ec533ec3d1ccaae921c`. Si un objet est chargé vers `WRITE` ou `FULL_CONTROL`, l'accès est uniquement accordé au groupe Tous les utilisateurs ou à l'utilisateur anonyme. Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment public et les listes de contrôle d'accès (ACL) publiques, consultez La signification du mot « public ».

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment a dépassé les limites de taille fixées par la stratégie d'accès.

Les stratégies de compartiment et les politiques basées sur l'identité ont une limite de taille de 20 Ko. Si vos exigences en matière d'autorisation d'accès sont complexes, vous risquez de dépasser cette limite.

Nous recommandons les outils de gestion des accès suivants pour ce cas d'utilisation :

- Points d'accès : utilisez des points d'accès si cela convient à votre cas d'utilisation. En ce qui concerne les points d'accès, chaque compartiment possède plusieurs points de terminaison réseau nommés, chacun ayant sa propre stratégie de point d'accès qui fonctionne avec la stratégie de compartiment sous-jacente. Toutefois, les points d'accès ne peuvent agir que sur des objets, et non sur des compartiments, et ne prennent pas en charge la réplication entre régions. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .
- S3 Access Grants : utilisez S3 Access Grants, qui prend en charge un très grand nombre d'autorisations donnant accès à des compartiments, à des préfixes ou à des objets. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.

Le propriétaire du Compte AWS ou le rôle d'administrateur souhaite accorder l'accès au compartiment, au préfixe ou à l'objet directement aux utilisateurs ou aux groupes d'un annuaire d'entreprise.

Au lieu de gérer les utilisateurs, les groupes et les rôles via AWS Identity and Access Management (IAM), vous pouvez ajouter votre annuaire d'entreprise à AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez En quoi consiste IAM Identity Center ?

Après avoir ajouté votre annuaire d'entreprise à AWS IAM Identity Center, nous vous recommandons d'utiliser l'outil de gestion des accès suivant pour accorder aux identités de l'annuaire d'entreprise l'accès à vos ressources S3 :

- S3 Access Grants : utilisez S3 Access Grants, qui permet d'accorder l'accès à des utilisateurs ou à des rôles issus de votre annuaire d'entreprise. Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.

Le propriétaire du Compte AWS ou le propriétaire du compartiment souhaite autoriser le service AWS CloudFront à écrire des journaux CloudFront dans un compartiment S3.

Nous recommandons l'outil de gestion des accès suivant pour ce cas d'utilisation :

- Liste ACL de compartiment : le seul cas d'utilisation recommandé pour les listes ACL de compartiment consiste à accorder des autorisations à certains Services AWS comme le compte Amazon CloudFront `awslogsdelivery`. Lorsque vous créez ou mettez à jour une distribution et activez la journalisation CloudFront, CloudFront met à jour le liste ACL du compartiment afin d'attribuer au compte `awslogsdelivery` des autorisations `FULL_CONTROL` pour écrire des journaux dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Autorisations requises pour configurer la journalisation standard et pour accéder à vos fichiers journaux dans le guide du développeur Amazon CloudFront. Si le compartiment qui stocke les journaux utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3 afin de désactiver les listes ACL, CloudFront ne peut pas écrire de journaux dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

En tant que propriétaire du compartiment, vous souhaitez conserver le contrôle total des objets ajoutés au compartiment par d'autres utilisateurs

Vous pouvez autoriser d'autres comptes à charger des objets dans votre compartiment en utilisant une stratégie de compartiment, un point d'accès ou S3 Access Grants. Si vous avez accordé un accès intercompte à votre compartiment, vous pouvez vous assurer que tous les objets chargés dans votre compartiment restent sous votre contrôle total.

Nous recommandons l'outil de gestion des accès suivant pour ce cas d'utilisation :

- Propriété d'objets : conservez le paramètre Propriété d'objets au niveau du compartiment sur le paramètre par défaut Propriétaire du compartiment appliqué.

Résolution des problèmes de gestion d'accès

Les ressources suivantes peuvent vous aider à résoudre les problèmes de gestion d'accès S3 :

Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden)

Si vous rencontrez des problèmes de refus d'accès, vérifiez les paramètres au niveau du compte et au niveau du compartiment. Vérifiez également la fonctionnalité de gestion des accès que vous utilisez pour accorder l'accès afin de vous assurer que la politique, le paramètre ou la configuration sont corrects. Pour plus d'informations sur les causes courantes des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Analyseur d'accès IAM pour S3

Si vous ne souhaitez rendre aucune de vos ressources accessible au public, ou si vous souhaitez limiter l'accès public à vos ressources, vous pouvez utiliser l'analyseur d'accès IAM pour S3. Dans la console Amazon S3, utilisez l'analyseur d'accès IAM pour S3 afin de passer en revue tous les compartiments dotés de listes de contrôle d'accès (ACL), de stratégies de compartiment ou de stratégies de point d'accès qui accordent un accès public ou partagé. L'analyseur d'accès IAM pour S3 vous alerte à propos de compartiments configurés pour autoriser l'accès à toute personne sur Internet ou dans d'autres Comptes AWS, y compris des Comptes AWS extérieurs à votre organisation. Pour chaque compartiment public ou partagé, vous recevez des résultats qui signalent la source et le niveau d'accès public ou partagé.

Dans l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous pouvez bloquer tout accès public à un compartiment en une seule action. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments, sauf si vous avez besoin d'un accès public pour répondre à un cas d'utilisation spécifique. Avant de bloquer tout accès public, assurez-vous que vos applications continueront à fonctionner correctement sans cet accès. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Vous pouvez également passer en revue les paramètres d'autorisation au niveau des compartiments afin de configurer des niveaux détaillés d'accès. Pour les cas d'utilisation spécifiques et vérifiés nécessitant un accès public ou partagé, vous pouvez confirmer et enregistrer votre intention de maintenir le niveau d'accès public ou partagé en archivant les résultats pour le compartiment. Vous pouvez revisiter et modifier ces configurations de compartiments à tout moment. Vous pouvez également télécharger vos résultats sous forme de rapport CSV à des fins d'audit.

L'analyseur d'accès IAM pour S3 est disponible gratuitement sur la console Amazon S3. L'analyseur d'accès IAM pour S3 est optimisé par l'analyseur d'accès IAM d'AWS Identity and Access Management (IAM). Pour utiliser l'analyseur d'accès IAM pour S3 dans la console Amazon S3, vous devez accéder à la console IAM et créer un analyseur au niveau du compte dans l'analyseur d'accès IAM pour chaque région.

Pour plus d'informations sur l'analyseur d'accès IAM pour S3, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

Journalisation et surveillance

La surveillance est un élément clé pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances de vos solutions Amazon S3 pour vous permettre de déboguer plus facilement un échec d'accès. La journalisation peut fournir des informations sur les erreurs que les utilisateurs reçoivent, le moment auquel ils les reçoivent et la nature des demandes qui les ont déclenchées. AWS fournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources Amazon S3, par exemple :

- AWS CloudTrail
- Journaux d'accès Amazon S3
- AWS Trusted Advisor
- Amazon CloudWatch

Pour plus d'informations, consultez Journalisation et surveillance dans Amazon S3.

Gestion des identités et des accès pour Amazon S3

AWS Identity and Access Management (IAM) est un Service AWS qui aide un administrateur à contrôler en toute sécurité l'accès aux ressources AWS. Les administrateurs IAM contrôlent les personnes qui peuvent être authentifiées (connectées) et autorisées (disposant des autorisations requises) à utiliser des ressources Amazon S3. IAM est un Service AWS que vous pouvez utiliser sans frais supplémentaires.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Public ciblé
- Authentification par des identités
- Gestion des accès à l'aide de politiques
- Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM
- Comment Amazon S3 autorise une demande
- Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3
- Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3
- Stratégies de compartiment pour Amazon S3
- Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3
- Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3
- Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens
- Résolution des problèmes d'identité et d'accès Amazon S3
- Politiques gérées par AWS pour Amazon S3

Public ciblé

La façon dont vous utilisez AWS Identity and Access Management (IAM) varie en fonction de votre rôle :

- Utilisateur du service : demandez des autorisations à votre administrateur si vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités (voir Résolution des problèmes d'identité et d'accès Amazon S3)
- Administrateur du service : déterminez l'accès des utilisateurs et soumettez les demandes d'autorisation (voir Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM)
- Administrateur IAM : rédigez des politiques pour gérer l'accès (voir Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3)

Authentification par des identités

L'authentification correspond au processus par lequel vous vous connectez à AWS avec vos informations d'identification. Vous devez vous authentifier en tant qu'Utilisateur racine d'un compte AWS, en tant qu'utilisateur IAM ou en endossant un rôle IAM.

Vous pouvez vous connecter en tant qu'identité fédérée en utilisant les informations d'identification provenant d'une source d'identité telle que AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), l'authentification unique ou les informations d'identification Google/Facebook. Pour plus d'informations sur la connexion, consultez Connexion à votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur Connexion à AWS.

Pour l'accès par programmation, AWS fournit un kit SDK et une CLI pour signer les demandes de manière cryptographique. Pour plus d'informations, consultez Signature AWS Version 4 pour les demandes d'API dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Utilisateur racine Compte AWS

Lorsque vous créez un Compte AWS, vous commencez avec une seule identité de connexion nommée utilisateur racine du Compte AWS, qui bénéficie d'un accès complet à tous les Services AWS et toutes les ressources du compte. Il est vivement déconseillé d'utiliser l'utilisateur racine pour vos tâches quotidiennes. Pour les tâches qui requièrent des informations d'identification de l'utilisateur racine, consultez Tâches qui requièrent les informations d'identification de l'utilisateur racine dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Identité fédérée

Nous vous recommandons vivement d'exiger de vos utilisateurs humains qu'ils utilisent une fédération liée à un fournisseur d'identité pour accéder à Services AWS avec des informations d'identification temporaires.

Une identité fédérée est un utilisateur provenant de l'annuaire de votre entreprise, de votre fournisseur d'identité Web ou Directory Service qui y accède à Services AWS l'aide d'informations d'identification provenant d'une source d'identité. Les identités fédérées assument des rôles qui fournissent des informations d'identification temporaires.

Pour une gestion des accès centralisée, nous vous recommandons d'utiliser AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que IAM Identity Center ? dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

Utilisateurs et groupes IAM

Un utilisateur IAM est une identité qui dispose d'autorisations spécifiques pour une seule personne ou application. Nous vous recommandons d'utiliser ces informations d'identification temporaires au lieu des utilisateurs IAM avec des informations d'identification à long terme. Pour plus d'informations, consultez Exiger des utilisateurs humains qu'ils utilisent une fédération avec un fournisseur d'identité pour accéder à AWS en utilisant des informations d'identification temporaires dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les groupes IAM spécifient une collection d'utilisateurs IAM et permettent de gérer plus facilement les autorisations pour de grands ensembles d'utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez la section Cas d'utilisation pour les utilisateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Rôles IAM

Un rôle IAM est une identité dotée d'autorisations spécifiques qui fournit des informations d'identification temporaires. Pour endosser un rôle, passez d'un utilisateur à un rôle IAM (console) ou appelez une AWS CLI ou une opération d'API AWS. Pour plus d'informations, consultez Méthodes pour endosser un rôle dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les rôles IAM sont utiles pour l'accès des utilisateurs fédérés, les autorisations temporaires des utilisateurs IAM, les accès entre comptes, les accès entre services et les applications exécutées sur Amazon EC2. Pour plus d'informations, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion des accès à l'aide de politiques

Vous contrôlez les accès dans AWS en créant des politiques et en les attachant à des identités AWS ou à des ressources. Une politique définit les autorisations lorsqu'elles sont associées à une identité ou une ressource. AWS évalue ces politiques lorsqu'un principal effectue une demande. La plupart des politiques sont stockées dans AWS en tant que documents JSON. Pour plus d'informations les documents de politique JSON, consultez Vue d'ensemble des politiques JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

À l'aide de politiques, les administrateurs précisent qui a accès à quoi en définissant quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne disposent d'aucune autorisation. Un administrateur IAM crée des politiques IAM et les ajoute aux rôles, que les utilisateurs peuvent ensuite assumer. Les

politiques IAM définissent les autorisations quelle que soit la méthode que vous utilisez pour exécuter l'opération.

Politiques basées sur l'identité

Les stratégies basées sur l'identité sont des documents de stratégie d'autorisations JSON que vous attachez à une identité (utilisateur, groupe ou rôle). Ces politiques contrôlent les actions que peuvent exécuter ces identités, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les politiques basées sur l'identité peuvent être des politiques intégrées (intégrées directement dans une seule identité) ou des politiques gérées (politiques autonomes associées à plusieurs identités). Pour découvrir comment choisir entre des politiques gérées et en ligne, consultez Choix entre les politiques gérées et les politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur les ressources

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Les exemples incluent les politiques de confiance de rôle IAM et les stratégies de compartiment Amazon S3. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources.

Les politiques basées sur les ressources sont des politiques en ligne situées dans ce service. Vous ne pouvez pas utiliser les politiques gérées AWS depuis IAM dans une politique basée sur une ressource.

Autres types de politique

AWS prend en charge des types de politiques supplémentaires qui peuvent définir le nombre maximum d'autorisations qui vous sont accordées par des types de politiques plus courants :

- Limites d'autorisations : une limite des autorisations définit le nombre maximum d'autorisations qu'une politique basée sur l'identité peut accorder à une entité IAM. Pour plus d'informations, consultez Limites d'autorisations pour des entités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Politiques de contrôle de service (SCP) : spécifient les autorisations maximales pour une organisation ou une unité organisationnelle dans AWS Organizations. Pour plus d'informations, veuillez consulter Politiques de contrôle de service du Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

- Politiques de contrôle des ressources (RCP) : définissent les autorisations maximales disponibles pour les ressources de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de contrôle des ressources (RCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
- Politiques de session : politiques avancées que vous passez en tant que paramètre lorsque vous créez par programmation une session temporaire pour un rôle ou un utilisateur fédéré. Pour plus d'informations, consultez Politiques de session dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Plusieurs types de politique

Lorsque plusieurs types de politiques s'appliquent à la requête, les autorisations en résultant sont plus compliquées à comprendre. Pour découvrir la façon dont AWS détermine s'il convient d'autoriser une demande en présence de plusieurs types de politiques, consultez Logique d'évaluation de politiques dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM

Avant d'utiliser IAM pour gérer l'accès à Amazon S3, découvrez les fonctionnalités IAM qui peuvent être utilisées avec Amazon S3.

Fonctionnalités IAM que vous pouvez utiliser avec Amazon S3

Fonctionnalité IAM	Prise en charge d'Amazon S3
Politiques basées sur l'identité	Oui
Politiques basées sur les ressources	Oui
Actions de politique	Oui
Ressources de politique	Oui
Clés de condition de politique (spécifiques au service)	Oui
ACL	Oui
ABAC (identifications dans les politiques)	Partielle
Informations d'identification temporaires	Oui

Fonctionnalité IAM	Prise en charge d'Amazon S3
Transmission des sessions d'accès (FAS)	Oui
Rôles de service	Oui
Rôles liés à un service	Partielle

Pour obtenir une vue d'ensemble de la façon dont Amazon S3 et d'autres services AWS fonctionnent avec la plupart des fonctionnalités IAM, consultez Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3

Prend en charge les politiques basées sur l'identité : oui

Les politiques basées sur l'identité sont des documents de politique d'autorisations JSON que vous pouvez attacher à une identité telle qu'un utilisateur, un groupe d'utilisateurs ou un rôle IAM. Ces politiques contrôlent quel type d'actions des utilisateurs et des rôles peuvent exécuter, sur quelles ressources et dans quelles conditions. Pour découvrir comment créer une politique basée sur l'identité, consultez Définition d'autorisations IAM personnalisées avec des politiques gérées par le client dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Avec les politiques IAM basées sur l'identité, vous pouvez spécifier des actions et ressources autorisées ou refusées, ainsi que les conditions dans lesquelles les actions sont autorisées ou refusées. Pour découvrir tous les éléments que vous utilisez dans une politique JSON, consultez Références des éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon S3

Pour voir des exemples de politiques Amazon S3 basées sur l'identité, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.

Politiques basées sur les ressources au sein d'Amazon S3

Prend en charge les politiques basées sur les ressources : oui

Les politiques basées sur les ressources sont des documents de politique JSON que vous attachez à une ressource. Par exemple, les politiques de confiance de rôle IAM et les stratégies de compartiment Amazon S3 sont des politiques basées sur les ressources. Dans les services qui sont compatibles avec les politiques basées sur les ressources, les administrateurs de service peuvent les utiliser pour contrôler l'accès à une ressource spécifique. Pour la ressource dans laquelle se trouve la politique, cette dernière définit quel type d'actions un principal spécifié peut effectuer sur cette ressource et dans quelles conditions. Vous devez spécifier un principal dans une politique basée sur les ressources. Les principaux peuvent inclure des comptes, des utilisateurs, des rôles, des utilisateurs fédérés ou des Services AWS.

Pour permettre un accès intercompte, vous pouvez spécifier un compte entier ou des entités IAM dans un autre compte en tant que principal dans une politique basée sur les ressources. Pour plus d'informations, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Le service Amazon S3 prend en charge les stratégies de compartiment, les stratégies de points d'accès et les autorisations d'accès :

- Les stratégies de compartiment sont des politiques basées sur les ressources. Elles sont associées à un compartiment Amazon S3. Une stratégie de compartiment désigne les principaux autorisés à effectuer des actions au niveau de ce compartiment.
- Les stratégies de points d'accès sont des politiques basées sur les ressources. Elles sont évaluées conjointement avec la stratégie de compartiment sous-jacente.
- Les autorisations d'accès S3 fournissent un modèle simplifié pour définir les autorisations d'accès aux données dans Amazon S3 par préfixe, compartiment ou objet. Pour plus d'informations sur S3 Access Grants, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.

Principaux pour les stratégies de compartiment

L'élément `Principal` spécifie l'utilisateur, le compte, le service ou une autre entité qui a accès ou non à une ressource. Voici quelques exemples de spécification de `Principal`. Pour plus d'informations, consultez Principal dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Octroyer des autorisations à un Compte AWS

Pour octroyer des autorisations à un Compte AWS, identifiez le compte en utilisant le format suivant.

```
"AWS":"account-ARN"
```

Voici quelques exemples.

```
"Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::AccountIDWithoutHyphens:root"}
```

```
"Principal":{"AWS":
["arn:aws:iam::AccountID1WithoutHyphens:root","arn:aws:iam::AccountID2WithoutHyphens:root"]}
```

> **Note**
>
> Les exemples ci-dessus accordent des autorisations à l'utilisateur racine, qui les délègue au niveau du compte. Cependant, des politiques IAM sont toujours requises pour les rôles et les utilisateurs spécifiques du compte.

Octroyer des autorisations à un utilisateur IAM

Pour accorder une autorisation à un utilisateur IAM de votre compte, vous devez fournir une paire de nom-valeur `"AWS":"user-ARN"`.

```
"Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::account-number-without-hyphens:user/username"}
```

Pour obtenir des exemples détaillés qui fournissent des instructions étape par étape, consultez Exemple 1 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations sur un compartiment et Exemple 3 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations sur des objets qu'il ne possède pas.

> **Note**
>
> Si une identité IAM est supprimée après la mise à jour de votre stratégie de compartiment, la stratégie de compartiment affichera un identifiant unique dans l'élément principal au lieu d'un ARN. Ces identifiants uniques ne sont jamais réutilisés. Vous pouvez donc supprimer en toute sécurité les principaux dotés d'identifiants uniques de toutes vos déclarations de police. Pour plus d'informations sur les identifiants uniques, consultez Identificateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Octroyer des autorisations anonymes

> **Warning**
>
> Soyez vigilant lorsque vous accordez un accès anonyme à votre compartiment Amazon S3. Lorsque vous accordez un accès anonyme, tout le monde peut accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons vivement de ne jamais accorder un type d'accès en écriture anonyme quel qu'il soit à votre compartiment S3.

Pour accorder l'autorisation à tout le monde (on parle aussi d'accès anonyme), définissez le caractère générique `"*"` en tant que valeur `Principal`. Par exemple, si vous configurez votre compartiment en tant que site Web, vous voulez que tous les objets dans le compartiment soit accessibles publiquement.

```
"Principal":"*"
```

```
"Principal":{"AWS":"*"}
```

L'utilisation de l'interface `"Principal": "*"` avec un effet `Allow` dans une politique basée sur les ressources permet à quiconque, même s'il n'est pas connecté à l'interface AWS, d'accéder à votre ressource.

L'utilisation de l'interface `"Principal" : { "AWS" : "*" }` avec un effet `Allow` dans une politique basée sur les ressources permet à n'importe quel utilisateur racine, utilisateur IAM, séance à rôle supposé ou utilisateur fédéré dans n'importe quel compte de la même partition d'accéder à votre ressource.

Pour les utilisateurs anonymes, ces deux méthodes sont équivalentes. Pour plus d'informations, consultez Tous les principaux dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Vous ne pouvez pas utiliser un caractère générique pour une correspondance à une partie d'un nom ou d'un ARN principal.

> **Important**
>
> Dans les stratégies de contrôle d'accès AWS, les principaux "*" et {"AWS": "*"} se comportent de manière identique.

Restriction des autorisations sur les ressources

Vous pouvez également utiliser la politique sur les ressources pour restreindre l'accès aux ressources qui seraient autrement accessibles aux principaux IAM. Utilisez une instruction `Deny` pour empêcher l'accès.

L'exemple suivant bloque l'accès si aucun protocole de transport sécurisé n'est utilisé :

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyBucketAccessIfSTPNotUsed",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": "false"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Au lieu de tenter de refuser l'accès à des comptes ou des principaux spécifiques selon cette méthode, l'utilisation de `"Principal": "*"` de sorte que cette restriction s'applique à tout le monde est une bonne pratique pour cette politique.

Exiger un accès via des URL CloudFront

Vous pouvez exiger que vos utilisateurs accèdent à votre contenu Amazon S3 à l'aide des URL Amazon CloudFront au lieu des URL Amazon S3. Pour ce faire, créez une identité d'accès d'origine (OAC) CloudFront. Modifiez ensuite les autorisations au niveau de vos données S3. Dans la stratégie de compartiment, vous pouvez définir CloudFront comme principal comme suit :

```
"Principal":{"Service":"cloudfront.amazonaws.com"}
```

Utilisez un élément `Condition` de la politique permettant à CloudFront d'accéder au compartiment uniquement lorsque la demande est faite au nom de la distribution CloudFront qui contient l'origine S3.

```
       "Condition": {
          "StringEquals": {
             "AWS:SourceArn":
"arn:aws:cloudfront::111122223333:distribution/CloudFront-distribution-ID"
          }
       }
```

Pour découvrir comment exiger l'accès S3 à l'aide d'URL CloudFront, consultez Restriction de l'accès à une origine Amazon Simple Storage Service dans le Manuel du développeur Amazon CloudFront. Pour plus d'informations sur les avantages de sécurité et de confidentialité liés à l'utilisation d'Amazon CloudFront, consultez Configuration d'un accès sécurisé au contenu et restriction de cet accès.

Exemples de politiques basées sur les ressources pour Amazon S3

- Pour obtenir des exemples de stratégies de compartiment Amazon S3, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.
- Pour consulter des exemples de stratégies de points d'accès, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Actions de politique pour Amazon S3

Prend en charge les actions de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Action` d'une politique JSON décrit les actions que vous pouvez utiliser pour autoriser ou refuser l'accès à une politique. Intégration d'actions dans une politique afin d'accorder l'autorisation d'exécuter les opérations associées.

Vous trouverez ci-dessous les différents types de relations de mappage entre les opérations de l'API S3 et les actions de politiques requises.

- Mappage de type un à un avec le même nom. Par exemple, pour utiliser l'opération d'API `PutBucketPolicy`, l'action de politique `s3:PutBucketPolicy` est requise.
- Mappage de type un à un avec des noms différents. Par exemple, pour utiliser l'opération d'API `ListObjectsV2`, l'action de politique `s3:ListBucket` est requise.
- Mappage de type un à plusieurs. Par exemple, pour utiliser l'opération d'API `HeadObject`, `s3:GetObject` est requis. De même, lorsque vous utilisez le verrouillage d'objet S3 et que vous souhaitez obtenir le statut de conservation légale d'un objet ou les paramètres de rétention d'un objet, les actions de politique `s3:GetObjectLegalHold` ou `s3:GetObjectRetention` correspondantes sont également requises avant de pouvoir utiliser l'opération d'API `HeadObject`.
- Mappage de type plusieurs à un. Par exemple, pour utiliser les opérations d'API `ListObjectsV2` ou `HeadBucket`, l'action de politique `s3:ListBucket` est requise.

Pour afficher la liste des actions Amazon S3 que vous pouvez utilisez dans les politiques, consultez Actions définies par Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service. Pour obtenir la liste des opérations d'API Amazon S3, consultez Actions d'API Amazon S3 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Les actions de politique dans Amazon S3 utilisent le préfixe suivant avant l'action :

```
s3
```

Pour indiquer plusieurs actions dans une seule déclaration, séparez-les par des virgules.

```
"Action": [
      "s3:action1",
      "s3:action2"
         ]
```

Opérations de compartiment

Les opérations de compartiment sont des opérations d'API S3 qui opèrent sur le type de ressource du compartiment. Par exemple, `CreateBucket`, `ListObjectsV2` et `PutBucketPolicy`. Les actions de politique S3 pour les opérations de compartiment nécessitent que l'élément `Resource` des stratégies de compartiment ou des politiques basées sur l'identité IAM soit l'identifiant Amazon Resource Name (ARN) du type de compartiment S3 dans l'exemple de format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
```

La stratégie de compartiment suivante accorde à l'utilisateur *Akua* titulaire du compte *12345678901* l'autorisation `s3:ListBucket` d'effectuer l'opération d'API ListObjectsV2 et de répertorier les objets dans un compartiment S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow Akua to list objects in the bucket",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Akua"
            },
            "Action": [
            "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
        }
    ]
}
```

Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès des compartiments à usage général

Les autorisations accordées dans une stratégie de point d'accès de compartiments de répertoires ne sont effectives que si le compartiment sous-jacent accorde également les mêmes autorisations. Lorsque vous utilisez des points d'accès S3, vous devez déléguer le contrôle d'accès du

compartiment au point d'accès ou ajouter les mêmes autorisations dans les stratégies du point d'accès à la politique du compartiment sous-jacent. Pour plus d'informations, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès. Dans les stratégies de point d'accès, les actions de politique S3 pour les opérations de compartiment nécessitent que vous utilisiez l'ARN du point d'accès pour l'élément `Resource` au format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point"
```

La stratégie de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur *Akua* titulaire du compte *12345678901* l'autorisation `s3:ListBucket` d'effectuer l'opération d'API ListObjectsV2 via le point d'accès S3 nommé *example-access-point*. Cette autorisation permet à *Akua* de répertorier les objets dans le compartiment associé à *example-access-point*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAkuaToListObjectsInBucketThroughAccessPoint",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Akua"
            },
            "Action": [
            "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:111122223333:accesspoint/example-
access-point"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Les opérations sur les compartiments ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès à usage général. Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.

Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès de compartiments de répertoires

Les autorisations accordées dans une stratégie de point d'accès de compartiments de répertoires ne sont effectives que si le compartiment sous-jacent accorde également les mêmes autorisations. Lorsque vous utilisez des points d'accès S3, vous devez déléguer le contrôle d'accès du compartiment au point d'accès ou ajouter les mêmes autorisations dans les stratégies du point d'accès à la politique du compartiment sous-jacent. Pour plus d'informations, consultez Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires. Dans les stratégies de point d'accès, les actions de politique S3 pour les opérations de compartiment nécessitent que vous utilisiez l'ARN du point d'accès pour l'élément `Resource` au format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point--usw2-az1--xa-s3"
```

La stratégie de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur *Akua* titulaire du compte *12345678901* l'autorisation `s3:ListBucket` pour effectuer l'opération d'API ListObjectsV2 via le point d'accès nommé *example-access-point--usw2-az1--xa-s3*. Cette autorisation permet à *Akua* de répertorier les objets dans le compartiment associé à *example-access-point--usw2-az1--xa-s3*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowAkuaToListObjectsInTheBucketThroughAccessPoint",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Akua"
            },
            "Action": [
            "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3express:us-east-1:111122223333:accesspoint/example-access-point-usw2-az1-xa-s3"
        }
    ]
```

```
}
```

> **Note**
>
> Les opérations sur les compartiments ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès pour compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires.

Opérations d'objet

Les opérations d'objet sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource de l'objet. Par exemple, `GetObject`, `PutObject` et `DeleteObject`. Les actions de politique S3 pour les opérations d'objet nécessitent que l'élément `Resource` des politiques soit l'ARN de l'objet S3 dans les exemples de formats suivants.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
```

> **Note**
>
> L'ARN de l'objet doit contenir une barre oblique après le nom du compartiment, comme indiqué dans les exemples précédents.

La stratégie de compartiment suivante accorde à l'utilisateur (*Akua*) du compte *12345678901* l'autorisation `s3:PutObject`. Cette autorisation permet à *Akua* d'utiliser l'opération d'API PutObject pour charger des objets dans le compartiment S3 nommé *amzn-s3-demo-bucket*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow Akua to upload objects",
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Akua"
            },
            "Action": [
            "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Opérations d'objet dans les stratégies de point d'accès

Lorsque vous utilisez des points d'accès S3 pour contrôler l'accès aux opérations d'objet, vous pouvez opter pour des stratégies de point d'accès. Lorsque vous utilisez des stratégies de point d'accès, les actions de politique S3 pour les opérations d'objet nécessitent que vous utilisiez l'ARN du point d'accès pour l'élément `Resource` au format suivant :`arn:aws:s3:region:account-id:accesspoint/access-point-name/object/resource`. Pour les opérations d'objet qui utilisent des points d'accès, vous devez inclure la valeur `/object/` après l'ARN complet du point d'accès dans l'élément `Resource`. Voici quelques exemples.

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point/object/*"
```

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point/object/prefix/*"
```

La stratégie de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur *Akua* titulaire du compte *12345678901* l'autorisation `s3:GetObject`. Cette autorisation permet à *Akua* d'effectuer l'opération d'API GetObject via le point d'accès nommé *example-access-point* sur tous les objets du compartiment associé à ce point d'accès.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "Allow Akua to get objects through access point",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Akua"
            },
            "Action": [
            "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/example-
access-point/object/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Les opérations d'objet ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès. Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.

Opérations sur les objets dans les stratégies de point d'accès de compartiments de répertoires

Lorsque vous utilisez des points d'accès de compartiments de répertoires pour contrôler l'accès aux opérations sur les objets, vous pouvez utiliser des stratégies de point d'accès. Lorsque vous utilisez des stratégies de point d'accès, les actions de politique S3 pour les opérations d'objet nécessitent que vous utilisiez l'ARN du point d'accès pour l'élément `Resource` au format suivant :`arn:aws:s3:region:account-id:accesspoint/access-point-name/object/resource`. Pour les opérations d'objet qui utilisent des points d'accès, vous devez inclure la valeur `/object/` après l'ARN complet du point d'accès dans l'élément `Resource`. Voici quelques exemples.

```
"Resource": "arn:aws:s3express:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-
point--usw2-az1--xa-s3/object/*"
```

```
"Resource": "arn:aws:s3express:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-
point--usw2-az1--xa-s3/object/prefix/*"
```

La stratégie de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur *Akua* titulaire du compte *12345678901* l'autorisation `s3:GetObject`. Cette autorisation permet à *Akua* d'effectuer l'opération d'API

GetObject via le point d'accès nommé *example-access-point--usw2-az1--xa-s3* sur tous les objets du compartiment associé à ce point d'accès.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Allow Akua to get objects through access point",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::12345678901:user/Akua"
            },
            "Action": "s3express:CreateSession","s3:GetObject"
            "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point--usw2-az1--xa-s3/object/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Les opérations sur les objets ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès pour compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Opérations sur des objets via des points d'accès de compartiments de répertoires.

Opérations des point d'accès de compartiments à usage général

Les opérations de point d'accès sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accesspoint`. Par exemple, `CreateAccessPoint`, `DeleteAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`. Les actions de politique S3 pour les opérations de point d'accès ne peuvent être utilisées que dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment ou les stratégies de point d'accès. Les opérations de points d'accès nécessitent que l'élément `Resource` soit l'ARN du point d'accès dans l'exemple de format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point"
```

La politique basée sur l'identité IAM suivante accorde l'autorisation `s3:GetAccessPointPolicy` d'effectuer l'opération d'API GetAccessPointPolicy au niveau du point d'accès S3 nommé *example-access-point*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid":
 "GrantPermissionToRetrieveTheAccessPointPolicyOfAccessPointExampleAccessPoint",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "s3:GetAccessPointPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:*:123456789012:accesspoint/example-access-
point"
        }
    ]
}
```

Lorsque vous utilisez des points d'accès, pour contrôler l'accès aux opérations de compartiment, consultez Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès des compartiments à usage général et, pour contrôler l'accès aux opérations d'objet, consultez Opérations d'objet dans les stratégies de point d'accès. Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies de point d'accès, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Opérations des point d'accès de compartiments de répertoires

Les opérations des point d'accès de compartiments de répertoires sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accesspoint`. Par exemple, `CreateAccessPoint`, `DeleteAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`. Les actions de politique S3 pour les opérations de point d'accès ne peuvent être utilisées que dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment ou les stratégies de point d'accès. Les opérations via des points d'accès de compartiments de répertoires nécessitent que l'élément `Resource` soit l'ARN du point d'accès dans l'exemple de format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-access-point--usw2-
az1--xa-s3"
```

La politique IAM basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation `s3express:GetAccessPointPolicy` pour effectuer l'opération d'API GetAccessPointPolicy sur le point d'accès nommé *example-access-point--usw2-az1--xa-s3*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid":
 "GrantPermissionToRetrieveTheAccessPointPolicyOfAccessPointExampleAccessPointUsw2Az1XaS3
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "s3express:CreateSession","s3express:GetAccessPointPolicy"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:*:111122223333:accesspoint/example-access-
point"
        }
    ]
}
```

La politique IAM basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation `s3express:CreateAccessPoint` pour créer un point d'accès de compartiments de répertoires.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Grant CreateAccessPoint.",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "s3express:CreateAccessPoint""Effect": "Allow",
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

La politique IAM basée sur l'identité suivante accorde l'autorisation `s3express:PutAccessPointScope` pour créer une portée pour les points d'accès de compartiment de répertoires.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Grant PutAccessPointScope",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3express:CreateSession",
            "s3express:CreateAccessPoint",
            "S3Express:PutAccessPointScope""Effect": "Allow",
            "Resource": "*",
        }
    ]
}
```

Lorsque vous utilisez des points d'accès de compartiments de répertoires pour contrôler l'accès aux opérations sur les compartiments, consultez Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès de compartiments de répertoires. Pour contrôler l'accès aux opérations sur les objets, consultez Opérations sur les objets dans les stratégies de point d'accès de compartiments de répertoires. Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies de point d'accès de compartiments de répertoires, consultez Configuration de politiques IAM pour l'utilisation de points d'accès de compartiments de répertoires.

Opérations de point d'accès Object Lambda

Amazon S3 Object Lambda vous donne la possibilité d'ajouter votre propre code aux requêtes Amazon S3 `GET`, `LIST` et `HEAD` afin de modifier et de traiter les données lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Vous pouvez effectuer des demandes via un point d'accès Object Lambda, ce qui fonctionne de la même manière que les demandes via d'autres points d'accès. Pour plus d'informations, consultez Transformation d'objets avec S3 Object Lambda.

Pour plus d'informations sur la configuration de politiques pour les opérations de point d'accès Object Lambda, consultez Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda.

Opérations de point d'accès multi-régions

Les points d'accès multi-régions Amazon S3 fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments S3 situés dans plusieurs Région AWS. Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer des applications multi-régions avec la même architecture que celle utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications partout dans le monde. Pour plus d'informations, consultez Gestion du trafic multirégional avec des points d'accès multirégionaux.

Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies pour les opérations de points d'accès multi-régions, consultez Exemples de politique de point d'accès multi-régions.

Opérations relatives aux tâches par lot

Les opérations relatives aux tâches par lot (Batch Operations) sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource job. Par exemple : `DescribeJob` et `CreateJob`. Les actions de politique S3 pour les opérations relatives aux tâches par lot ne peuvent être utilisées que dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment. En outre, les opérations relatives aux tâches par lot nécessitent que l'élément `Resource` des politiques basées sur l'identité IAM soit l'ARN de l'élément `job` dans l'exemple de format suivant.

```
"Resource": "arn:aws:s3:*:123456789012:job/*"
```

La politique basée sur l'identité IAM suivante accorde l'autorisation `s3:DescribeJob` d'effectuer l'opération d'API DescribeJob au niveau de la tâche S3 Batch Operations nommée *`example-job`*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowDescribingBatchOperationJob",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
            "s3:DescribeJob"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:*:111122223333:job/example-job"
        }
```

```
    ]
}
```

Opérations de configuration S3 Storage Lens

Pour plus d'informations sur les opérations de configuration S3 Storage Lens, consultez Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens.

Opérations de compte

Les opérations de compte sont des opérations d'API S3 qui agissent au niveau du compte. Par exemple, `GetPublicAccessBlock` (pour le compte). Le compte n'est pas un type de ressource défini par Amazon S3. Les actions de politique S3 pour les opérations de compte ne peuvent être utilisées que dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment. En outre, les opérations de compte nécessitent que l'élément `Resource` des politiques basées sur l'identité IAM soit `"*"`.

La politique basée sur l'identité IAM suivante accorde l'autorisation `s3:GetAccountPublicAccessBlock` d'effectuer l'opération d'API GetPublicAccessBlock au niveau du compte et de récupérer les paramètres de blocage de l'accès public au niveau du compte.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowRetrievingTheAccountLevelPublicAccessBlockSettings",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
         ],
         "Resource":[
            "*"
         ]
       }
    ]
}
```

Exemples de politiques pour Amazon S3

- Pour voir des exemples de politiques Amazon S3 basées sur l'identité, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.
- Pour afficher des exemples de politiques basées sur les ressources Amazon S3, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3 et Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Ressources de politique pour Amazon S3

Prend en charge les ressources de politique : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément de politique JSON `Resource` indique le ou les objets auxquels l'action s'applique. Il est recommandé de définir une ressource à l'aide de son Amazon Resource Name (ARN). Pour les actions qui ne sont pas compatibles avec les autorisations de niveau ressource, utilisez un caractère générique (*) afin d'indiquer que l'instruction s'applique à toutes les ressources.

```
"Resource": "*"
```

Certaines actions d'API Amazon S3 prennent en charge plusieurs ressources. Par exemple, sachant que `s3:GetObject` accède à *`example-resource-1`* et à *`example-resource-2`*, un principal doit disposer des autorisations d'accès à ces deux ressources. Pour spécifier plusieurs actions dans une seule instruction, séparez les ARN par des virgules comme l'indique l'exemple suivant.

```
"Resource": [
      "example-resource-1",
      "example-resource-2"
```

Dans Amazon S3, les ressources sont les compartiments, les objets, les points d'accès ou les tâches. Dans une politique, utilisez l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment, de l'objet, du point d'accès ou de la tâche pour identifier la ressource.

Pour afficher une liste complète des types de ressources Amazon S3, consultez Ressources définies par Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir les actions avec

lesquelles vous pouvez spécifier l'ARN de chaque ressource, consultez Actions définies par Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Caractères génériques dans l'ARN des ressources

Vous pouvez utiliser des caractères génériques dans l'ARN d'une ressource. Vous pouvez utiliser des caractères génériques (* et ?) dans n'importe quel segment d'ARN (parties séparées par des signes deux-points). Un astérisque (*) représente n'importe quelle combinaison de zéro ou de plusieurs caractères, et un point d'interrogation (?) représente un seul caractère quelconque. Vous pouvez utiliser plusieurs caractères * ou ? dans chaque segment. Toutefois, un caractère générique ne peut pas couvrir des segments.

- L'ARN suivant utilise le caractère générique * dans la partie `relative-ID` de l'ARN pour identifier tous les objets du compartiment *amzn-s3-demo-bucket*.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*
```

- L'ARN suivant utilise * pour indiquer tous les compartiments et tous les objets Amazon S3.

```
arn:aws:s3:::*
```

- L'ARN suivant utilise les deux caractères génériques, * et ?, dans la partie `relative-ID`. Cet ARN identifie tous les objets des compartiments, par exemple *amzn-s3-demo-example1bucket*, *amzn-s3-demo-example2bucket*, *amzn-s3-demo-example3bucket*, etc.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-example?bucket/*
```

Variables de politique dans l'ARN des ressources

Vous pouvez utiliser des variables de stratégie dans les ARN Amazon S3. Lors de l'évaluation de la politique, ces variables prédéfinies sont remplacées par leurs valeurs correspondantes. Supposons que vous organisiez votre compartiment comme un ensemble de dossiers, avec un dossier pour chacun de vos utilisateurs. Le nom de dossier est le même que le nom d'utilisateur. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations à leurs dossiers, vous pouvez spécifier une variable de stratégie dans l'ARN de la ressource :

```
arn:aws:s3:::bucket_name/developers/${aws:username}/
```

Lors de l'exécution, quand la politique est évaluée, la variable `${aws:username}` dans l'ARN de la ressource est remplacée par le nom de l'utilisateur effectuant la demande.

Exemples de politiques pour Amazon S3

- Pour voir des exemples de politiques Amazon S3 basées sur l'identité, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.
- Pour afficher des exemples de politiques basées sur les ressources Amazon S3, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3 et Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Clés de condition de politique pour Amazon S3

Prend en charge les clés de condition de politique spécifiques au service : oui

Les administrateurs peuvent utiliser les politiques JSON AWS pour spécifier qui a accès à quoi. C'est-à-dire, quel principal peut effectuer des actions sur quelles ressources et dans quelles conditions.

L'élément `Condition` indique à quel moment les instructions sont exécutées en fonction de critères définis. Vous pouvez créer des expressions conditionnelles qui utilisent des opérateurs de condition, tels que les signes égal ou inférieur à, pour faire correspondre la condition de la politique aux valeurs de la demande. Pour afficher toutes les clés de condition globales AWS, consultez Clés de contexte de condition globales AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Chaque clé de condition Amazon S3 est mappée à l'en-tête de demande du même nom autorisé par l'API sur lequel la condition peut être définie. Les clés de condition spécifiques à Amazon S3 dictent le comportement des en-têtes de demande du même nom. Par exemple, la clé de condition `s3:VersionId` utilisée pour octroyer l'autorisation conditionnelle pour `s3:GetObjectVersion`
définit le comportement du paramètre de requête `versionId` que vous définissez dans une demande GET Object.

Pour afficher la liste des clés de condition Amazon S3, consultez Clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service. Pour savoir avec quelles actions et ressources vous pouvez utiliser une clé de condition, consultez Actions définies par Amazon S3.

Exemple : Restreindre les chargements aux objets avec une classe de stockage spécifique

Supposons que le compte A, représenté par l'ID de compte *123456789012*, possède un compartiment. L'administrateur du compte A souhaite restreindre *Dave*, un utilisateur du compte A, afin que *Dave* ne puisse charger un objet dans le compartiment que si l'objet est stocké dans la classe de stockage `STANDARD_IA`. Pour restreindre les chargements d'objets dans une classe de stockage spécifique, l'administrateur de compte A peut utiliser la clé de condition `s3:x-amz-storage-class`, comme illustré dans l'exemple de stratégie de compartiment suivant.

JSON

```
{
                "Version":"2012-10-17",
                "Statement": [
                  {
                    "Sid": "statement1",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
                    },
                    "Action": "s3:PutObject",
                    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
                    "Condition": {
                      "StringEquals": {
                        "s3:x-amz-storage-class": [
                          "STANDARD_IA"
                        ]
                      }
                    }
                  }
                ]
            }
```

Dans l'exemple, le bloc `Condition` spécifie la condition `StringEquals` qui est appliquée à la paire clé-valeur spécifiée, `"s3:x-amz-acl":["public-read"]`. Un jeu de clés prédéfinis peut être utilisé pour exprimer une condition. L'exemple utilise la clé de condition `s3:x-amz-acl`. Cette condition exige que l'utilisateur inclue l'en-tête `x-amz-acl` avec la valeur `public-read` dans chaque demande `PutObject`.

Exemples de politiques pour Amazon S3

- Pour voir des exemples de politiques Amazon S3 basées sur l'identité, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.
- Pour afficher des exemples de politiques basées sur les ressources Amazon S3, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3 et Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Listes ACL dans Amazon S3

Prend en charge les ACL : oui

Dans Amazon S3, les listes de contrôle d'accès (ACL) vérifient quels Comptes AWS ont l'autorisation d'accéder à une ressource. Les listes de contrôle d'accès sont similaires aux politiques basées sur les ressources, bien qu'elles n'utilisent pas le format de document de politique JSON.

> **Important**
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des listes ACL pour contrôler l'accès dans Amazon S3, consultez Gestion des accès à l'aide des listes ACL.

ABAC avec Amazon S3

Prend en charge ABAC (identifications dans les politiques) : partiellement

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs nommés balise. Vous pouvez attacher des balises aux entités IAM et aux ressources AWS, puis concevoir des politiques ABAC pour autoriser les opérations lorsque la balise du principal correspond à celle de la ressource.

Pour contrôler l'accès basé sur des étiquettes, vous devez fournir les informations d'étiquette dans l'élément de condition d'une politique utilisant les clés de condition `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou `aws:TagKeys`.

Si un service prend en charge les trois clés de condition pour tous les types de ressources, alors la valeur pour ce service est Oui. Si un service prend en charge les trois clés de condition pour certains types de ressources uniquement, la valeur est Partielle.

Pour plus d'informations sur ABAC, consultez Définition d'autorisations avec l'autorisation ABAC dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour accéder à un didacticiel décrivant les étapes de configuration de l'ABAC, consultez Utilisation du contrôle d'accès par attributs (ABAC) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les ressources qui prennent en charge l'ABAC dans Amazon S3, consultez Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

Pour obtenir des exemples de politiques basées sur l'identité permettant de limiter l'accès aux tâches S3 Batch Operations en fonction des balises, consultez Contrôle des autorisations pour Batch Operations à l'aide de balises de tâche.

ABAC et balises d'objet

Dans les politiques ABAC, les objets utilisent des balises `s3:` plutôt que des balises `aws:`. Pour contrôler l'accès aux objets avec des balises d'objet, vous devez fournir les informations de balise dans l'élément Condition d'une politique avec les balises suivantes :

- `s3:ExistingObjectTag/tag-key`
- `s3:RequestObjectTagKeys`
- `s3:RequestObjectTag/tag-key`

Pour plus d'informations sur l'utilisation de balises d'objet pour contrôler l'accès, y compris des exemples de politiques d'autorisation, consultez Stratégies de balisage et de contrôle d'accès.

Utilisation d'informations d'identification temporaires avec Amazon S3

Prend en charge les informations d'identification temporaires : oui

Les informations d'identification temporaires fournissent un accès à court terme aux ressources AWS et sont automatiquement créées lorsque vous utilisez la fédération ou que vous changez de rôle. AWS recommande de générer des informations d'identification temporaires dynamiquement pour utiliser des clés d'accès à long terme. Pour plus d'informations, consultez la section Informations d'identification de sécurité temporaires dans IAM et Services AWS compatibles avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Transmission des sessions d'accès pour Amazon S3

Prend en charge les sessions d'accès direct (FAS) : oui

Les sessions FAS utilisent les autorisations du principal en appelant un Service AWS, associé au Service AWS demandeur afin d'effectuer des demandes aux services en aval. Pour plus de détails sur une politique lors de la formulation de demandes FAS, consultez Transmission des sessions d'accès.

- La transmission des sessions d'accès, ou FAS, est utilisée par Amazon S3 pour effectuer des appels à AWS KMS afin de déchiffrer un objet lorsque SSE-KMS a été utilisé pour le chiffrer. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).
- S3 Access Grants utilise également FAS. Après avoir créé une autorisation d'accès à vos données S3 pour une identité particulière, le bénéficiaire demande un identifiant temporaire à S3 Access Grants. S3 Access Grants obtient un identifiant temporaire pour le demandeur auprès de AWS STS et les transmettent au demandeur. Pour plus d'informations, consultez Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants.

Rôles de service pour Amazon S3

Prend en charge les rôles de service : oui

Un rôle de service est un rôle IAM qu'un service endosse pour accomplir des actions en votre nom. Un administrateur IAM peut créer, modifier et supprimer un rôle de service à partir d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

> **Warning**
>
> La modification des autorisations d'un rôle de service peut altérer la fonctionnalité d'Amazon S3. Ne modifiez des rôles de service que quand Amazon S3 vous le conseille.

Rôles liés à un service pour Amazon S3

Prend en charge les rôles liés à un service : partiellement

Un rôle lié à un service est un type de rôle de service lié à un Service AWS. Le service peut endosser le rôle afin d'effectuer une action en votre nom. Les rôles liés à un service s'affichent dans votre Compte AWS et sont détenus par le service. Un administrateur IAM peut consulter, mais ne peut pas modifier, les autorisations concernant les rôles liés à un service.

Amazon S3 prend en charge les rôles liés au service pour Amazon S3 Storage Lens. Pour plus d'informations sur la création ou la gestion des rôles liés à un service Amazon S3, consultez Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens.

Service Amazon S3 en tant que principal

Nom du service dans la politique	Fonctionnalité de S3	En savoir plus
`s3.amazonaws.com`	Réplication S3	Présentation de la configuration de la réplication en direct
`s3.amazonaws.com`	Notifications d'événements S3	Notifications d'événements Amazon S3
`s3.amazonaws.com`	S3 Inventory	Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory
`access-grants.s3.amazonaws.com`	S3 Access Grants	Enregistrement d'un emplacement
`batchoperations.s3.amazonaws.com`	S3 Batch Operations	Octroi d'autorisations pour Batch Operations
`logging.s3.amazonaws.com`	Journalisation des accès au serveur S3	Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3
`storage-lens.s3.amazonaws.com`	S3 Storage Lens	Afficher les métriques Amazon S3 Storage Lens à l'aide d'une exportation de données

Comment Amazon S3 autorise une demande

Lorsqu'Amazon S3 reçoit une demande : par exemple, une opération de compartiment ou d'objet, il vérifie que le demandeur possède les autorisations nécessaires. Amazon S3 évalue toutes les stratégies d'accès, les politiques utilisateur et les politiques basées sur les ressources (stratégie de compartiment, liste ACL de compartiment, liste ACL d'objet) pertinentes pour décider d'autoriser ou non la demande.

> **Note**
>
> Si le contrôle des autorisations Amazon S3 ne permet pas de trouver des autorisations valides, une erreur (403 Forbidden) liée à un refus d'accès est renvoyée. Pour plus d'informations, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Afin de déterminer si le demandeur a l'autorisation d'exécuter l'opération spécifique, Amazon S3 procède comme suit dès réception d'une demande :

1. Convertit toutes les stratégies d'accès pertinentes (politique utilisateur, stratégie de compartiment et listes ACL) au moment de l'exécution en un ensemble de politiques pour évaluation.
2. Évalue l'ensemble de stratégies obtenu au cours des étapes suivantes. Dans chaque étape, Amazon S3 évalue un sous-ensemble de stratégies dans un contexte spécifique, basé sur l'autorité du contexte.
   a. Contexte d'utilisateur – Dans le contexte d'utilisateur, le compte parent auquel appartient l'utilisateur est l'autorité du contexte.

      Amazon S3 évalue un sous-ensemble de stratégies détenues par le compte parent. Ce sous-ensemble inclut la stratégie d'utilisateur que le parent attache à l'utilisateur. Si le parent possède également la ressource de la demande (compartiment ou objet), Amazon S3 évalue aussi les politiques de ressources correspondantes (stratégie de compartiment, liste ACL de compartiment et liste ACL d'objet) en même temps.

      Un utilisateur doit avoir l'autorisation du compte parent pour exécuter l'opération.

      Cette étape s'applique uniquement si la demande est faite par un utilisateur dans un Compte AWS. Si la demande est faite grâce aux informations d'identification d'utilisateur root d'un Compte AWS, Amazon S3 passe cette étape.

b. Contexte de compartiment – Dans le contexte de compartiment, Amazon S3 évalue les stratégies détenues par le Compte AWS propriétaire du compartiment.

   Si la demande concerne une opération de compartiment, le demandeur doit avoir l'autorisation du propriétaire du compartiment. Si la demande concerne un objet, Amazon S3 évalue toutes les stratégies détenues par le propriétaire du compartiment pour vérifier que ce dernier n'a pas refusé explicitement l'accès à l'objet. Si un refus explicite est configuré, Amazon S3 n'autorise pas la demande.

c. Contexte d'objet – Si la demande concerne un objet, Amazon S3 évalue le sous-ensemble de stratégies détenues par le propriétaire de l'objet.

Voici quelques exemples de scénarios qui illustrent comment Amazon S3 autorise une demande.

Example – Le demandeur est un principal IAM

Si le demandeur est un principal IAM, Amazon S3 doit déterminer si le Compte AWS parent auquel appartient le mandataire lui a accordé l'autorisation nécessaire pour exécuter l'opération. De plus, si la demande concerne une opération de compartiment, comme une demande pour lister le contenu du compartiment, Amazon S3 doit vérifier que le propriétaire du compartiment a accordé l'autorisation au demandeur d'exécuter l'opération. Pour exécuter une opération spécifique sur une ressource, un principal IAM a besoin de l'autorisation du Compte AWS parent auquel il appartient et du Compte AWS qui détient la ressource.

Example – Le demandeur est un principal IAM : si la demande concerne une opération sur un objet que le propriétaire du compartiment ne possède pas

Si la demande concerne une opération sur un objet que le propriétaire du compartiment ne possède pas, Amazon S3 doit veiller à ce que le demandeur possède l'autorisation du propriétaire de l'objet, mais aussi à ce que la stratégie de compartiment garantisse que le propriétaire du compartiment n'a pas configuré un refus explicite sur l'objet. Le propriétaire du compartiment (qui paie la facture) peut refuser explicitement l'accès aux objets dans le compartiment, quel que soit le propriétaire. Le propriétaire du compartiment peut également supprimer tout objet du compartiment.

Par défaut, lorsqu'un autre Compte AWS charge un objet dans votre compartiment à usage général S3, ce compte (créateur de l'objet) possède l'objet, y a accès et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes de contrôle d'accès (ACL). Vous pouvez utiliser l'option Propriétaire de l'objet pour modifier ce comportement par défaut de manière à ce que les listes ACL soient désactivées et que vous, en tant que propriétaire du compartiment, possédiez automatiquement

tous les objets de votre compartiment. Par conséquent, le contrôle d'accès à vos données est basé sur des politiques, telles que les politiques d'utilisateur IAM, les stratégies de compartiment S3, les politiques de point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) et les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Pour en savoir plus sur la façon dont Amazon S3 évalue les stratégies d'accès pour autoriser ou refuser les demandes d'opérations de compartiment et d'objets, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Comment Amazon S3 autorise une demande pour une opération de compartiment
- Comment Amazon S3 autorise une demande pour une opération sur les objets

Comment Amazon S3 autorise une demande pour une opération de compartiment

Lorsqu'Amazon S3 reçoit une demande d'opération de compartiment, Amazon S3 convertit toutes les autorisations pertinentes en un ensemble de stratégies à évaluer lors de l'exécution. Les autorisations pertinentes incluent les autorisations basées sur les ressources (par exemple, les stratégies de compartiment et les listes de contrôle d'accès des compartiments) et les stratégies utilisateur si la demande provient d'un principal IAM. Amazon S3 évalue ensuite l'ensemble de politiques obtenu au cours d'une série d'étapes conformément à un contexte spécifique : contexte de l'utilisateur ou du compartiment.

1. Contexte d'utilisateur – Si le demandeur est un principal IAM, ce dernier doit avoir l'autorisation du Compte AWS parent auquel il appartient. Dans cette étape, Amazon S3 évalue un sous-ensemble de stratégies détenues par le compte parent (également appelé autorité du contexte). Ce sous-ensemble de stratégies inclut la stratégie d'utilisateur que le compte parent attache au principal. Si le parent détient également la ressource de la demande (dans ce cas, le compartiment), Amazon S3 évalue également les stratégies de ressources correspondantes (stratégie de compartiment et liste ACL de compartiment) en même temps. Lorsqu'une demande pour une opération de compartiment est faite, les journaux d'accès au serveur enregistre l'ID canonique du demandeur. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.
2. Contexte de compartiment – Le demandeur doit avoir l'autorisation du propriétaire du compartiment pour exécuter une opération de compartiment spécifique. Dans cette étape, Amazon S3 évalue un sous-ensemble de stratégies détenues par le Compte AWS propriétaire du compartiment.

Le propriétaire du compartiment peut accorder l'autorisation grâce à la stratégie de compartiment ou la liste ACL de compartiment. Si le Compte AWS qui détient le compartiment est également le compte parent d'un principal IAM, il peut configurer les autorisations du compartiment dans une politique utilisateur.

Voici un schéma de l'évaluation basée sur le contexte pour les opérations de compartiment.



Les exemples suivants illustrent la logique d'évaluation.

Exemple 1 : Opération de compartiment demandée par le propriétaire du compartiment

Dans cet exemple, le propriétaire du compartiment envoie une demande pour une opération de compartiment grâce aux informations d'identification racine du Compte AWS.



Amazon S3 réalise l'évaluation du contexte comme suit :

1. Étant donné que la demande a été faite grâce aux informations d'identification d'utilisateur root d'un Compte AWS, le contexte d'utilisateur n'est pas évalué.
2. Dans le contexte de compartiment, Amazon S3 examine la stratégie de compartiment pour déterminer si le demandeur a l'autorisation d'exécuter l'opération. Amazon S3 autorise la demande.

Exemple 2 : Opération de compartiment demandée par un Compte AWS qui n'est pas le propriétaire du compartiment

Dans cet exemple, une demande est faite grâce aux informations d'identification d'utilisateur root du Compte AWS 1111-1111-1111 pour une opération de compartiment détenue par le Compte AWS 2222-2222-2222. Aucun utilisateur IAM n'est impliqué dans cette demande.



Dans cet exemple, Amazon S3 évalue le contexte comme suit :

1. Étant donné que la demande a été faite grâce aux informations d'identification d'utilisateur root d'un Compte AWS, le contexte d'utilisateur n'est pas évalué.
2. Dans le contexte de compartiment, Amazon S3 examine la stratégie de compartiment. Si le propriétaire du compartiment (Compte AWS 2222-2222-2222) n'a pas autorisé le Compte AWS 1111-1111-1111 à exécuter l'opération demandée, Amazon S3 refuse la demande. Sinon, Amazon S3 accorde la demande et exécute l'opération.

Exemple 3 : Opération de compartiment demandée par un principal IAM dont le Compte AWS parent est également le propriétaire du compartiment

Dans l'exemple, la demande est envoyée par Jill, une utilisatrice IAM du Compte AWS 1111-1111-1111, qui détient également le compartiment.



Amazon S3 réalise l'évaluation suivante du contexte :

1. Étant donné que la demande provient d'un principal IAM, dans le contexte d'utilisateur, Amazon S3 évalue toutes les stratégies qui appartiennent au Compte AWS parent pour déterminer si Jill a l'autorisation d'exécuter l'opération.

   Dans cet exemple, le Compte AWS parent 1111-1111-1111, auquel appartient le principal, est également le propriétaire du compartiment. Ainsi, outre la politique utilisateur, Amazon S3 évalue également la stratégie de compartiment et la liste ACL de compartiment dans le même contexte, car elles appartiennent au même compte.
2. Amazon S3 a évalué la stratégie de compartiment et la liste ACL de compartiment dans le contexte d'utilisateur, il n'a dont pas évalué le contexte de compartiment.

Exemple 4 : Opération de compartiment demandée par un principal IAM dont le Compte AWS parent n'est pas le propriétaire du compartiment

Dans cet exemple, la demande est envoyée par Jill, une utilisatrice IAM dont le Compte AWS parent est 1111-1111-1111, mais le compartiment est détenu par un autre Compte AWS : 2222-2222-2222.



Jill a besoin des autorisations du Compte AWS parent et du propriétaire du compartiment. Amazon S3 évalue le contexte comme suit :

1. Étant donné que la demande provient d'un principal IAM, Amazon S3 évalue le contexte d'utilisateur en examinant les stratégies autorisées par le compte pour vérifier que Jill possède les autorisations nécessaires. Si Jill a l'autorisation, Amazon S3 passe à l'évaluation du contexte du compartiment. Si Jill n'a pas l'autorisation, la demande est refusée.
2. Dans le contexte de compartiment, Amazon S3 vérifie que le propriétaire du compartiment 2222-2222-2222 a autorisé Jill (ou son Compte AWS parent) à exécuter l'opération demandée. Si elle a cette autorisation, Amazon S3 autorise la demande et exécute l'opération. Sinon, Amazon S3 refuse la demande.

Comment Amazon S3 autorise une demande pour une opération sur les objets

Lorsqu'Amazon S3 reçoit une demande pour une opération d'objet, il convertit toutes les autorisations pertinentes, comme les autorisations basées sur les ressources (liste de contrôle d'accès d'objet, stratégie de compartiment, liste de contrôle d'accès (ACL) de compartiment) et les stratégies d'utilisateur IAM, en un ensemble de stratégies à évaluer au moment de l'exécution. Ensuite, il évalue l'ensemble de stratégies obtenu au cours d'une série d'étapes. Dans chaque étape, il évalue un sous-ensemble de politiques dans trois contextes spécifiques : contexte de l'utilisateur, du compartiment et de l'objet.

1. Contexte d'utilisateur – Si le demandeur est un principal IAM, ce dernier doit avoir l'autorisation du Compte AWS parent auquel il appartient. Dans cette étape, Amazon S3 évalue un sous-ensemble de stratégies détenues par le compte parent (également appelé autorité du contexte). Ce sous-

ensemble de stratégies inclut la stratégie d'utilisateur que le parent attache au principal. Si le parent possède également la ressource de la demande (compartiment ou objet), Amazon S3 évalue les politiques de ressources correspondantes (stratégie de compartiment, liste ACL de compartiment et liste ACL d'objet) en même temps.

> **Note**
>
> Si le Compte AWS parent détient la ressource (compartiment ou objet), il peut accorder l'autorisation à son principal IAM grâce à la stratégie d'utilisateur ou de ressource.

2. Contexte de compartiment – Dans ce contexte, Amazon S3 évalue les stratégies détenues par le Compte AWS propriétaire du compartiment.

   Si le Compte AWS qui détient l'objet dans la demande est différent du propriétaire du compartiment, Amazon S3 vérifie les politiques pour déterminer si le propriétaire du compartiment a refusé explicitement l'accès à cet objet. Si un refus explicite est configuré sur l'objet, Amazon S3 n'autorise pas la demande.

3. Contexte d'objet – Le demandeur doit avoir l'autorisation du propriétaire de l'objet pour exécuter une opération d'objet spécifique. Dans cette étape, Amazon S3 évalue la liste ACL d'objet.

   > **Note**
   >
   > Si les propriétaires du compartiment et de l'objet sont les mêmes, l'accès à l'objet peut être autorisé dans la stratégie de compartiment, qui est évaluée dans le contexte de compartiment. Si les propriétaires sont différents, les propriétaires de l'objet doivent utiliser une liste ACL d'objet pour accorder les autorisations. Si le Compte AWS qui détient l'objet est également le compte parent auquel appartient le principal IAM, il peut configurer des autorisations d'objet dans une stratégie d'utilisateur, qui est évaluée dans le contexte d'utilisateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces alternatives de stratégie d'accès, consultez Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3.
   > Si, en tant que propriétaire du compartiment, vous souhaitez posséder tous les objets de votre compartiment et utiliser des stratégies de compartiment ou des politiques basées sur IAM pour gérer l'accès à ces objets, vous pouvez appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété de l'objet. Avec ce paramètre, en tant que propriétaire du compartiment, vous possédez automatiquement tous les objets de votre compartiment et avez le contrôle total sur chaque objet présents dans votre compartiment.

Les listes ACL de compartiment et d'objet ne peuvent pas être modifiées et ne sont plus prises en compte pour y accéder. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Voici un schéma de l'évaluation basée sur le contexte pour les opérations d'objet.



Exemple de demande d'opération d'objet

Dans cet exemple, l'utilisatrice IAM Jill, dont le Compte AWS parent est 1111-1111-1111, envoie une demande d'opération d'objet (par exemple, `GetObject`) pour un objet détenu par le Compte AWS 3333-3333-3333 dans un compartiment détenu par le Compte AWS 2222-2222-2222.



Jill a besoin de l'autorisation du Compte AWS parent, du propriétaire du compartiment et du propriétaire de l'objet. Amazon S3 évalue le contexte comme suit :

1. Étant donné que la demande provient d'un principal IAM, Amazon S3 évalue le contexte d'utilisateur pour vérifier que le Compte AWS parent 1111-1111-1111 a autorisé Jill à exécuter l'opération demandée. Si Jill a l'autorisation, Amazon S3 évalue le contexte de compartiment. Sinon, Amazon S3 refuse la demande.
2. Dans le contexte de compartiment, le propriétaire du compartiment, le Compte AWS 2222-2222-2222, est l'autorité du contexte. Amazon S3 évalue la stratégie de compartiment pour déterminer si le propriétaire du compartiment a explicitement refusé que Jill accède à l'objet.
3. Dans le contexte de l'objet, l'autorité du contexte est le Compte AWS 3333-3333-3333, le propriétaire de l'objet. Amazon S3 évalue la liste ACL d'objet pour déterminer si Jill a l'autorisation d'accéder à l'objet. Si oui, Amazon S3 autorise la demande.

Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3

> **Note**
>
> Cette page traite des actions de politique Amazon S3 pour les compartiments à usage général. Pour en savoir plus sur les actions de politique Amazon S3 pour les compartiments de répertoires, consultez Actions spécifiques aux compartiments de répertoires.

Pour effectuer une opération d'API S3, vous devez disposer des autorisations appropriées. Cette page associe les opérations d'API S3 aux autorisations requises. Pour accorder des autorisations permettant d'effectuer une opération d'API S3, vous devez élaborer une politique valide (telle qu'une stratégie de compartiment S3 ou une politique basée sur l'identité IAM) et spécifier les actions correspondantes dans l'élément `Action` de cette politique. Ces actions sont appelées actions de politique. Toutes les opérations d'API S3 ne sont pas représentées par une autorisation unique (une seule action de politique), et certaines autorisations (certaines actions de politique) sont obligatoires pour de nombreuses opérations d'API différentes.

Lorsque vous créez des politiques, vous devez spécifier l'élément `Resource` en fonction du type de ressource approprié requis par les actions de politique Amazon S3 correspondantes. Cette page classe les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource. Pour de plus d'informations sur les types de ressources, consultez Types de ressources définis par Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service. Pour obtenir une liste complète des actions de politique, des clés de condition et des ressources Amazon S3 que vous pouvez utiliser dans les politiques, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service. Pour obtenir la liste des opérations d'API Amazon S3, consultez Actions d'API Amazon S3 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour plus d'informations sur le traitement des erreurs HTTP `403 Forbidden` dans S3, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités IAM à utiliser avec S3, consultez Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM. Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques de sécurité de S3, consultez Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3.

Rubriques

- Opérations de compartiment et autorisations
- Opérations d'objet et autorisations

- Opérations et autorisations des point d'accès de compartiments à usage général
- Opérations de point d'accès Object Lambda et autorisations
- Opérations de point d'accès multi-régions et autorisations
- Opérations relatives aux tâches par lot et autorisations
- Opérations de configuration S3 Storage Lens et autorisations
- Opérations des groupes S3 Storage Lens et autorisations
- Opérations et autorisations des instances S3 Access Grants
- Opérations et autorisations des emplacements S3 Access Grants
- Opérations et autorisations S3 Access Grants
- Opérations de compte et autorisations

Opérations de compartiment et autorisations

Les opérations de compartiment sont des opérations d'API S3 qui opèrent sur le type de ressource du compartiment. Vous devez spécifier les actions de politique S3 pour les opérations de compartiment dans les stratégies de compartiment ou les politiques basées sur l'identité IAM.

Dans les politiques, l'élément `Resource` doit correspondre à l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment. Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations de compartiment.

> **Note**
>
> Pour accorder des autorisations aux opérations de compartiment dans les stratégies de point d'accès, notez ce qui suit :
>
> - Les autorisations accordées pour les opérations de compartiment dans une stratégie de point d'accès ne sont effectives que si le compartiment sous-jacent accorde également les mêmes autorisations. Lorsque vous utilisez un point d'accès, vous devez déléguer le contrôle d'accès du compartiment à ce point d'accès ou ajouter les autorisations de la politique du point d'accès à la politique du compartiment sous-jacent.
> - Dans les stratégies de point d'accès qui accordent des autorisations pour les opérations de compartiment, l'élément `Resource` doit être l'ARN d'`accesspoint`. Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès

des compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur les stratégies des points d'accès, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

- Les opérations de compartiment ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès. Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de compartiment et des actions de politiques requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateBucket	(Obligatoire) `s3:CreateBucket`	Obligatoire pour créer un compartiment S3.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutBucketAcl`	Obligatoire si vous souhaitez utiliser une liste de contrôle d'accès (ACL) pour spécifier des autorisations sur un compartiment lorsque vous effectuez une demande `CreateBucket` .
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutBucketObjectLockConfiguration` , `s3:PutBucketVersioning`	Obligatoire si vous souhaitez activer le verrouillage d'objet lors de la création d'un compartiment.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutBucketOwnershipControls`	Obligatoire si vous souhaitez spécifier la propriété d'objets S3 lors de la création d'un compartiment.
CreateBucketMetadataConfiguration (Opération d'API V2. Le nom de l'action de la	(Obligatoire) `s3:CreateBucketMetadataTabl`	Obligatoire pour créer une configuration de table de métadonnées sur un

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
politique IAM est le même pour les opérations d'API V1 et V2.)	`eConfiguration` , `s3tables:CreateTableBucket` , `s3tables:CreateNamespace` , `s3tables:CreateTable` , `s3tables:GetTable` , `s3tables:PutTablePolicy` , `s3tables:PutTableEncryption` , `kms:DescribeKey`	compartiment à usage général. Pour créer votre compartiment de table géré par AWS et les tables de métadonnées spécifiés dans la configuration de votre table de métadonnées, vous devez disposer des autorisations `s3tables` spécifiées. Si vous souhaitez chiffrer vos tables de métadonnées côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous avez besoin d'autorisations supplémentaires dans votre stratégie de clé KMS. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les tables de métadonnées". Si vous souhaitez également intégrer votre compartiment de table géré par AWS aux services d'analytique AWS pour pouvoir interroger votre table de métadonnées, vous avez besoin d'autorisations supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon S3

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		Tables aux services d'analytique AWS.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)	(Obligatoire) `s3:CreateBucketMetadataTableConfiguration` , `s3tables:CreateNamespace` , `s3tables:CreateTable` , `s3tables:GetTable` , `s3tables:PutTablePolicy`	Obligatoire pour créer une configuration de table de métadonnées sur un compartiment à usage général. Pour créer la table de métadonnées dans le compartiment de table indiqué dans la configuration de votre table de métadonnées, vous devez disposer des autorisations `s3tables` spécifiées. Si vous souhaitez chiffrer vos tables de métadonnées côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous avez besoin d'autorisations supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les tables de métadonnées". Si vous souhaitez également intégrer votre compartiment de table aux services d'analytique AWS afin de pouvoir interroger votre table de métadonnées, vous avez besoin d'autorisations supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		Intégration d'Amazon S3 Tables aux services d'analytique AWS.
DeleteBucket	(Obligatoire) `s3:DeleteBucket`	Obligatoire pour supprimer un compartiment S3.
DeleteBucketAnalyticsConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutAnalyticsConfiguration`	Obligatoire pour supprimer une configuration d'analytique S3 d'un compartiment S3.
DeleteBucketCors	(Obligatoire) `s3:PutBucketCORS`	Obligatoire pour supprimer la configuration du partage des ressources cross-origin (CORS) pour un compartiment.
DeleteBucketEncryption	(Obligatoire) `s3:PutEncryptionConfiguration`	Obligatoire pour réinitialiser la configuration du chiffrement par défaut d'un compartiment S3 en tant que chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).
DeleteBucketIntelligentTieringConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutIntelligentTieringConfiguration`	Obligatoire pour supprimer la configuration S3 Intelligent-Tiering existante d'un compartiment S3.
DeleteBucketInventoryConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutInventoryConfiguration`	Obligatoire pour supprimer une configuration S3 Inventory d'un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteBucketLifecycle	(Obligatoire) `s3:PutLifecycleConfiguration`	Obligatoire pour supprimer la configuration de cycle de vie S3 pour un compartiment S3.
DeleteBucketMetadataConfiguration (Opération d'API V2. Le nom de l'action de la politique IAM est le même pour les opérations d'API V1 et V2.)	(Obligatoire) `s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration`	Obligatoire pour supprimer une configuration de table de métadonnées d'un compartiment à usage général.
DeleteBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)	(Obligatoire) `s3:DeleteBucketMetadataTableConfiguration`	Obligatoire pour supprimer une configuration de table de métadonnées d'un compartiment à usage général.
DeleteBucketMetricsConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutMetricsConfiguration`	Obligatoire pour supprimer d'un compartiment S3 une configuration de métriques pour les métriques de demande Amazon CloudWatch.
DeleteBucketOwnershipControls	(Obligatoire) `s3:PutBucketOwnershipControls`	Obligatoire pour supprimer le paramètre Propriété d'objets pour un compartiment S3. Après la suppression, le paramètre Propriété d'objets devient `Object writer`.
DeleteBucketPolicy	(Obligatoire) `s3:DeleteBucketPolicy`	Obligatoire pour supprimer la politique d'un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteBucketReplication	(Obligatoire) `s3:PutReplicationConfiguration`	Obligatoire pour supprimer la configuration de réplication d'un compartiment S3.
DeleteBucketTagging	(Obligatoire) `s3:PutBucketTagging`	Obligatoire pour supprimer des balises d'un compartiment S3.
DeleteBucketWebsite	(Obligatoire) `s3:DeleteBucketWebsite`	Obligatoire pour supprimer la configuration de site web pour un compartiment S3.
DeletePublicAccessBlock (au niveau du compartiment)	(Obligatoire) `s3:PutBucketPublicAccessBlock`	Obligatoire pour supprimer la configuration du blocage de l'accès public pour un compartiment S3.
GetBucketAccelerateConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetAccelerateConfiguration`	Obligatoire pour utiliser la sous-ressource d'accélération afin de renvoyer l'état Amazon S3 Transfer Acceleration (Activé ou Suspendu) d'un compartiment.
GetBucketAcl	(Obligatoire) `s3:GetBucketAcl`	Obligatoire pour renvoyer la liste de contrôle d'accès (ACL) d'un compartiment S3.
GetBucketAnalyticsConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetAnalyticsConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer une configuration d'analytique identifiée par l'ID de configuration d'analytique à partir d'un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetBucketCors	(Obligatoire) `s3:GetBucketCORS`	Obligatoire pour renvoyer la configuration du partage des ressources cross-origin (CORS) pour un compartiment S3.
GetBucketEncryption	(Obligatoire) `s3:GetEncryptionConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer la configuration du chiffrement par défaut pour un compartiment S3.
GetBucketIntelligentTieringConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetIntelligentTieringConfiguration`	Obligatoire pour obtenir la configuration S3 Intelligent-Tiering d'un compartiment S3.
GetBucketInventoryConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetInventoryConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer une configuration d'inventaire identifiée par l'ID de configuration d'inventaire à partir du compartiment.
GetBucketLifecycle	(Obligatoire) `s3:GetLifecycleConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer la configuration de cycle de vie S3 du compartiment.
GetBucketLocation	(Obligatoire) `s3:GetBucketLocation`	Obligatoire pour renvoyer la Région AWS dans laquelle se trouve un compartiment S3.
GetBucketLogging	(Obligatoire) `s3:GetBucketLogging`	Obligatoire pour renvoyer le statut de journalisation d'un compartiment S3 et les autorisations dont disposent les utilisateurs pour afficher et modifier ce statut.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetBucketMetadataConfiguration (Opération d'API V2. Le nom de l'action de la politique IAM est le même pour les opérations d'API V1 et V2.)	(Obligatoire) `s3:GetBucketMetadataTableConfiguration`	Obligatoire pour récupérer une configuration de table de métadonnées pour un compartiment à usage général.
GetBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)	(Obligatoire) `s3:GetBucketMetadataTableConfiguration`	Obligatoire pour récupérer une configuration de table de métadonnées pour un compartiment à usage général.
GetBucketMetricsConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetMetricsConfiguration`	Obligatoire pour obtenir une configuration de métriques spécifiée par l'ID de configuration de métriques à partir du compartiment.
GetBucketNotificationConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetBucketNotification`	Obligatoire pour renvoyer la configuration de notification d'un compartiment S3.
GetBucketOwnershipControls	(Obligatoire) `s3:GetBucketOwnershipControls`	Obligatoire pour récupérer le paramètre Propriété d'objets pour un compartiment S3.
GetBucketPolicy	(Obligatoire) `s3:GetBucketPolicy`	Obligatoire pour renvoyer la stratégie d'un compartiment S3.
GetBucketPolicyStatus	(Obligatoire) `s3:GetBucketPolicyStatus`	Obligatoire pour récupérer le statut de la politique d'un compartiment S3, indiquant si ce compartiment est public.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetBucketReplication	(Obligatoire) `s3:GetReplicationConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer la configuration de réplication d'un compartiment S3.
GetBucketRequestPayment	(Obligatoire) `s3:GetBucketRequestPayment`	Obligatoire pour renvoyer la configuration du paiement des demandes pour un compartiment S3.
GetBucketVersioning	(Obligatoire) `s3:GetBucketVersioning`	Obligatoire pour renvoyer l'état de la gestion des versions d'un compartiment S3.
GetBucketTagging	(Obligatoire) `s3:GetBucketTagging`	Obligatoire pour renvoyer l'ensemble de balises associé à un compartiment S3.
GetBucketWebsite	(Obligatoire) `s3:GetBucketWebsite`	Obligatoire pour renvoyer la configuration de site web pour un compartiment S3.
GetObjectLockConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetBucketObjectLockConfiguration`	Obligatoire pour obtenir la configuration du verrouillage d'objet pour un compartiment S3.
GetPublicAccessBlock (au niveau du compartiment)	(Obligatoire) `s3:GetBucketPublicAccessBlock`	Obligatoire pour récupérer la configuration du blocage de l'accès public pour un compartiment S3.
HeadBucket	(Obligatoire) `s3:ListBucket`	Obligatoire pour déterminer s'il existe un compartiment et si vous avez l'autorisation d'y accéder.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
ListBucketAnalyticsConfigurations	(Obligatoire) `s3:GetAnalyticsConfiguration`	Obligatoire pour répertorier les configurations d'analytique pour un compartiment S3.
ListBucketIntelligentTieringConfigurations	(Obligatoire) `s3:GetIntelligentTieringConfiguration`	Obligatoire pour répertorier les configurations S3 Intelligent-Tiering d'un compartiment S3.
ListBucketInventoryConfigurations	(Obligatoire) `s3:GetInventoryConfiguration`	Obligatoire pour renvoyer une liste des configurations d'inventaire pour un compartiment S3.
ListBucketMetricsConfigurations	(Obligatoire) `s3:GetMetricsConfiguration`	Obligatoire pour répertorier les configurations de métriques pour un compartiment S3.
ListObjects	(Obligatoire) `s3:ListBucket`	Obligatoire pour répertorier une partie ou la totalité des objets (jusqu'à 1 000 objets) d'un compartiment S3.
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectAcl`	Obligatoire si vous souhaitez afficher les informations relatives au propriétaire de l'objet.
ListObjectsV2	(Obligatoire) `s3:ListBucket`	Obligatoire pour répertorier une partie ou la totalité des objets (jusqu'à 1 000 objets) d'un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectAcl`	Obligatoire si vous souhaitez afficher les informations relatives au propriétaire de l'objet.
ListObjectVersions	(Obligatoire) `s3:ListBucketVersions`	Obligatoire pour obtenir les métadonnées relatives à toutes les versions des objets d'un compartiment S3.
PutBucketAccelerateConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutAccelerateConfiguration`	Obligatoire pour définir la configuration accélérée d'un compartiment existant.
PutBucketAcl	(Obligatoire) `s3:PutBucketAcl`	Obligatoire pour utiliser des listes de contrôle d'accès (ACL) afin de définir les autorisations au niveau d'un compartiment existant.
PutBucketAnalyticsConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutAnalyticsConfiguration`	Obligatoire pour définir une configuration d'analytique pour un compartiment S3.
PutBucketCors	(Obligatoire) `s3:PutBucketCORS`	Obligatoire pour définir la configuration du partage des ressources cross-origin (CORS) pour un compartiment S3.
PutBucketEncryption	(Obligatoire) `s3:PutEncryptionConfiguration`	Obligatoire pour configurer le chiffrement par défaut pour un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
PutBucketIntelligentTieringConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutIntelligentTieringConfiguration`	Obligatoire pour attribuer la configuration S3 Intelligent-Tiering à un compartiment S3.
PutBucketInventoryConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutInventoryConfiguration`	Obligatoire pour ajouter une configuration d'inventaire à un compartiment S3.
PutBucketLifecycle	(Obligatoire) `s3:PutLifecycleConfiguration`	Obligatoire pour créer une configuration de cycle de vie S3 ou pour remplacer une configuration de cycle de vie existante pour un compartiment S3.
PutBucketLogging	(Obligatoire) `s3:PutBucketLogging`	Obligatoire pour définir les paramètres de journalisation d'un compartiment S3 et pour spécifier les autorisations définissant qui peut consulter et modifier ces paramètres.
PutBucketMetricsConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutMetricsConfiguration`	Obligatoire pour définir ou mettre à jour une configuration de métriques pour les métriques de demande Amazon CloudWatch d'un compartiment S3.
PutBucketNotificationConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutBucketNotification`	Obligatoire pour activer les notifications d'événements spécifiés pour un compartiment S3.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
PutBucketOwnershipControls	(Obligatoire) `s3:PutBucketOwnershipControls`	Obligatoire pour créer ou modifier le paramètre Propriété d'objets pour un compartiment S3.
PutBucketPolicy	(Obligatoire) `s3:PutBucketPolicy`	Obligatoire pour appliquer une stratégie de compartiment S3 à un compartiment.
PutBucketReplication	(Obligatoire) `s3:PutReplicationConfiguration`	Obligatoire pour créer une configuration de réplication ou pour remplacer une configuration existante pour un compartiment S3.
PutBucketRequestPayment	(Obligatoire) `s3:PutBucketRequestPayment`	Obligatoire pour définir la configuration du paiement des demandes pour un compartiment.
PutBucketTagging	(Obligatoire) `s3:PutBucketTagging`	Obligatoire pour ajouter un ensemble de balises à un compartiment S3.
PutBucketVersioning	(Obligatoire) `s3:PutBucketVersioning`	Obligatoire pour définir l'état de la gestion des versions d'un compartiment S3.
PutBucketWebsite	(Obligatoire) `s3:PutBucketWebsite`	Obligatoire pour configurer un compartiment en tant que site web et pour définir la configuration de ce site web.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
PutObjectLockConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`	Obligatoire pour appliquer la configuration du verrouillage d'objet à un compartiment S3.
PutPublicAccessBlock (au niveau du compartiment)	(Obligatoire) `s3:PutBucketPublicAccessBlock`	Obligatoire pour créer ou modifier la configuration du blocage de l'accès public pour un compartiment S3.
UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration	(Obligatoire) `s3:UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration` , `s3tables:CreateTableBucket` , `s3tables:CreateNamespace` , `s3tables:CreateTable` , `s3tables:GetTable` , `s3tables:PutTablePolicy` , `s3tables:PutTableEncryption` , `kms:DescribeKey`	Obligatoire pour activer ou désactiver une table d'inventaire pour une configuration de table de métadonnées sur un compartiment à usage général. Si vous souhaitez chiffrer votre table d'inventaire côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous devez disposer d'autorisations supplémentaires dans votre stratégie de clé KMS. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les tables de métadonnées".

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration	(Obligatoire) `s3:UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration`	Obligatoire pour activer ou désactiver l'expiration des enregistrements de table de journal pour une configuration de table de métadonnées sur un compartiment à usage général.

Opérations d'objet et autorisations

Les opérations d'objet sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource de l'objet. Vous devez spécifier les actions de politique S3 pour les opérations d'objet dans des politiques basées sur les ressources (telles que des stratégies de compartiment, des stratégies de point d'accès, des stratégies de point d'accès multi-régions, des politiques de point de terminaison de VPC) ou dans des politiques basées sur l'identité IAM.

Dans les politiques, l'élément `Resource` doit être l'ARN de l'objet. Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations d'objet.

> **Note**
>
> - Les actions de politique AWS KMS (`kms:GenerateDataKey` et `kms:Decrypt`) ne s'appliquent qu'au type de ressource AWS KMS et doivent être spécifiées dans les politiques basées sur l'identité IAM et les politiques basées sur les ressources AWS KMS (stratégies de clé AWS KMS). Vous ne pouvez pas spécifier d'actions de politique AWS KMS dans les politiques basées sur les ressources S3, par exemple les stratégies de compartiment S3.
> - Lorsque vous utilisez des points d'accès pour contrôler l'accès aux opérations d'objet, vous pouvez utiliser des stratégies de point d'accès. Pour accorder des autorisations aux opérations d'objet dans les stratégies de point d'accès, notez ce qui suit :
>   - Dans les stratégies de point d'accès qui accordent des autorisations pour les opérations d'objet, l'élément `Resource` doit être l'ARN des objets accessibles via un point d'accès.

Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations d'objet dans les stratégies de point d'accès.

- Les opérations d'objet ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès. Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.

- Les opérations d'objet ne sont pas toutes prises en charge par les points d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez Compatibilité du point d'accès multi-régions avec les opérations S3.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations d'objet et des actions de politiques requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
AbortMultipartUpload	(Obligatoire) `s3:AbortMultipartUpload`	Obligatoire pour abandonner un chargement partitionné.
CompleteMultipartUpload	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour finaliser un chargement partitionné.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez finaliser un chargement partitionné pour un objet chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
CopyObject	Pour l'objet source :	Pour l'objet source :
	(Obligatoire) `s3:GetObject` ou `s3:GetObjectVersion`	• `s3:GetObject` : obligatoire si vous souhaitez copier un objet depuis le compartiment source sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersion` : obligatoire si vous

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		souhaitez copier une version spécifique d'un objet depuis le compartiment source en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez copier un objet chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client depuis le compartiment source.
	Pour l'objet de destination :	Pour l'objet de destination :
	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour placer l'objet copié dans le compartiment de destination.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectAcl`	Obligatoire si vous souhaitez placer l'objet copié avec la liste de contrôle d'accès (ACL) de cet objet dans le compartiment de destination lorsque vous effectuez une demande `CopyObject` .
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectTagging`	Obligatoire si vous souhaitez placer l'objet copié avec le balisage d'objet dans le compartiment de destination lorsque vous effectuez une demande `CopyObject` .

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire sous condition) `kms:GenerateDataKey`	Obligatoire si vous souhaitez chiffrer l'objet copié à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client et le placer dans le compartiment de destination.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectRetention`	Obligatoire si vous souhaitez définir une configuration de rétention du verrouillage d'objet au nouvel objet.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectLegalHold`	Obligatoire si vous souhaitez appliquer une conservation légale du verrouillage d'objet au niveau du nouvel objet.
CreateMultipartUpload	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour créer un chargement partitionné.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectAcl`	Obligatoire si vous souhaitez définir les autorisations d'une liste de contrôle d'accès (ACL) pour l'objet chargé.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectTagging`	Obligatoire si vous souhaitez ajouter des balises à l'objet chargé.
	(Obligatoire sous condition) `kms:GenerateDataKey`	Obligatoire si vous souhaitez utiliser une clé AWS KMS gérée par le client pour chiffrer un objet lorsque vous lancez un chargement partitionné.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectRetention`	Obligatoire si vous souhaitez définir une configuration de rétention du verrouillage d'objet pour l'objet chargé.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectLegalHold`	Obligatoire si vous souhaitez appliquer une conservation légale du verrouillage d'objet à l'objet chargé.
DeleteObject	(Obligatoire) `s3:DeleteObject` ou `s3:DeleteObjectVersion`	• `s3:DeleteObject` : obligatoire si vous souhaitez supprimer un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:DeleteObjectVersion` : obligatoire si vous souhaitez supprimer une version spécifique d'un objet en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `s3:BypassGovernanceRetention`	Obligatoire si vous souhaitez supprimer un objet protégé par le mode de gouvernance pour la rétention du verrouillage d'objet.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteObjects	(Obligatoire) `s3:DeleteObject` ou `s3:DeleteObjectVersion`	• `s3:DeleteObject` : obligatoire si vous souhaitez supprimer un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:DeleteObjectVersion` : obligatoire si vous souhaitez supprimer une version spécifique d'un objet en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `s3:BypassGovernanceRetention`	Obligatoire si vous souhaitez supprimer des objets protégés par le mode de gouvernance pour la rétention du verrouillage d'objet.
DeleteObjectTagging	(Obligatoire) `s3:DeleteObjectTagging` ou `s3:DeleteObjectVersionTagging`	• `s3:DeleteObjectTagging` : obligatoire si vous souhaitez supprimer l'ensemble de balises complet d'un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:DeleteObjectVersionTagging` : obligatoire si vous souhaitez supprimer les balises d'une version d'objet spécifique en spécifiant `versionId` dans la demande.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetObject	(Obligatoire) `s3:GetObject` ou `s3:GetObjectVersion`	• `s3:GetObject` : obligatoire si vous souhaitez obtenir un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersion` : obligatoire si vous souhaitez obtenir une version spécifique d'un objet en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez obtenir et déchiffrer un objet chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectTagging`	Obligatoire si vous souhaitez obtenir l'ensemble de balises d'un objet lorsque vous effectuez une demande `GetObject` .
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectLegalHold`	Obligatoire si vous souhaitez obtenir le statut actuel de la conservation légale du verrouillage d'un objet.
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectRetention`	Obligatoire si vous souhaitez récupérer les paramètres de rétention du verrouillage d'un objet.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetObjectAcl	(Obligatoire) `s3:GetObjectAcl` ou `s3:GetObjectVersionAcl`	• `s3:GetObjectAcl` : obligatoire si vous souhaitez obtenir la liste de contrôle d'accès (ACL) d'un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersionAcl` : obligatoire si vous souhaitez obtenir la liste de contrôle d'accès (ACL) d'un objet en spécifiant `versionId` dans la demande.
GetObjectAttributes	(Obligatoire) `s3:GetObject` ou `s3:GetObjectVersion`	• `s3:GetObject` : obligatoire si vous souhaitez récupérer les attributs associés à un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersion` : obligatoire si vous souhaitez récupérer les attributs liés à une version d'objet spécifique en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez récupérer les attributs associés à un objet chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetObjectLegalHold	(Obligatoire) `s3:GetObjectLegalHold`	Obligatoire pour obtenir le statut actuel de la conservation légale du verrouillage d'un objet.
GetObjectRetention	(Obligatoire) `s3:GetObjectRetention`	Obligatoire pour récupérer les paramètres de rétention du verrouillage d'un objet.
GetObjectTagging	(Obligatoire) `s3:GetObjectTagging` ou `s3:GetObjectVersionTagging`	• `s3:GetObjectTagging` : obligatoire si vous souhaitez obtenir l'ensemble de balises d'un objet sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersionTagging` : obligatoire si vous souhaitez obtenir les balises d'une version d'objet spécifique en spécifiant `versionId` dans la demande.
GetObjectTorrent	(Obligatoire) `s3:GetObject`	Obligatoire pour renvoyer les fichiers torrent d'un objet.
HeadObject	(Obligatoire) `s3:GetObject`	Obligatoire pour récupérer les métadonnées d'un objet sans renvoyer l'objet lui-même.
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectLegalHold`	Obligatoire si vous souhaitez obtenir le statut actuel de la conservation légale du verrouillage d'un objet.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire sous condition) `s3:GetObjectRetention`	Obligatoire si vous souhaitez récupérer les paramètres de rétention du verrouillage d'un objet.
ListMultipartUploads	(Obligatoire) `s3:ListBucketMultipartUploads`	Obligatoire pour répertorier les chargements partitionnés en cours dans un compartiment.
ListParts	(Obligatoire) `s3:ListMultipartUploadParts`	Obligatoire pour répertorier les parties qui ont été chargées au cours d'un chargement partitionné spécifique.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez répertorier les parties d'un chargement partitionné chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
PutObject	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour placer un objet.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectAcl`	Obligatoire si vous souhaitez placer la liste de contrôle d'accès (ACL) d'un objet lorsque vous effectuez une demande `PutObject` .
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectTagging`	Obligatoire si vous souhaitez placer le balisage d'un objet lorsque vous effectuez une demande `PutObject` .

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire sous condition) `kms:GenerateDataKey`	Obligatoire si vous souhaitez chiffrer un objet à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectRetention`	Obligatoire si vous souhaitez définir une configuration de rétention du verrouillage d'objet au niveau d'un objet.
	(Obligatoire sous condition) `s3:PutObjectLegalHold`	Obligatoire si vous souhaitez appliquer une configuration de conservation légale du verrouillage d'objet à un objet spécifié.
PutObjectAcl	(Obligatoire) `s3:PutObjectAcl` ou `s3:PutObjectVersionAcl`	• `s3:PutObjectAcl` : obligatoire si vous souhaitez définir les autorisations de liste de contrôle d'accès (ACL) pour un objet nouveau ou existant sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:PutObjectVersionAcl` : obligatoire si vous souhaitez définir les autorisations de liste de contrôle d'accès (ACL) pour un objet nouveau ou existant en spécifiant `versionId` dans la demande.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
PutObjectLegalHold	(Obligatoire) `s3:PutObjectLegalHold`	Obligatoire pour appliquer une configuration de la conservation légale du verrouillage d'objet à un objet.
PutObjectRetention	(Obligatoire) `s3:PutObjectRetention`	Obligatoire pour appliquer une configuration de rétention du verrouillage d'objet à un objet.
	(Obligatoire sous condition) `s3:BypassGovernanceRetention`	Obligatoire si vous souhaitez contourner le mode de gouvernance d'une configuration de rétention du verrouillage d'objet.
PutObjectTagging	(Obligatoire) `s3:PutObjectTagging` ou `s3:PutObjectVersionTagging`	• `s3:PutObjectTagging` : obligatoire si vous souhaitez définir l'ensemble de balises fourni pour un objet qui existe déjà dans un compartiment sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:PutObjectVersionTagging` : obligatoire si vous souhaitez définir l'ensemble de balises fourni pour un objet qui existe déjà dans un compartiment en spécifiant `versionId` dans la demande.
RestoreObject	(Obligatoire) `s3:RestoreObject`	Obligatoire pour restaurer une copie d'un objet archivé.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
SelectObjectContent	(Obligatoire) `s3:GetObject`	Obligatoire pour filtrer le contenu d'un objet S3 en fonction d'une instruction SQL (Structured Query Language) simple.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez filtrer le contenu d'un objet S3 chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
UploadPart	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour charger une partie d'un chargement partitionné.
	(Obligatoire sous condition) `kms:GenerateDataKey`	Obligatoire si vous souhaitez placer une partie du chargement et la chiffrer à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client.
UploadPartCopy	Pour l'objet source :	Pour l'objet source :

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
	(Obligatoire) `s3:GetObject` ou `s3:GetObjectVersion`	• `s3:GetObject` : obligatoire si vous souhaitez copier un objet depuis le compartiment source sans spécifier `versionId` dans la demande. • `s3:GetObjectVersion` : obligatoire si vous souhaitez copier une version spécifique d'un objet depuis le compartiment source en spécifiant `versionId` dans la demande.
	(Obligatoire sous condition) `kms:Decrypt`	Obligatoire si vous souhaitez copier un objet chiffré à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client depuis le compartiment source.
	Pour la partie de destination :	Pour la partie de destination :
	(Obligatoire) `s3:PutObject`	Obligatoire pour charger une partie du chargement partitionné dans le compartiment de destination.
	(Obligatoire sous condition) `kms:GenerateDataKey`	Obligatoire si vous souhaitez chiffrer une partie à l'aide d'une clé AWS KMS gérée par le client lorsque vous la chargez dans le compartiment de destination.

Opérations et autorisations des point d'accès de compartiments à usage général

Les opérations de point d'accès sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accesspoint`. Vous devez spécifier les actions de politique S3 pour les opérations de point d'accès dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment ou les stratégies de point d'accès.

Dans les politiques, l'élément `Resource` doit être l'ARN d'`accesspoint`. Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations des point d'accès de compartiments à usage général.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez utiliser des points d'accès pour contrôler l'accès aux opérations de compartiment ou d'objet, notez ce qui suit :
>
> - Pour utiliser des points d'accès afin de contrôler l'accès aux opérations de compartiment, consultez Opérations sur les compartiments dans les stratégies de point d'accès des compartiments à usage général.
> - Pour utiliser des points d'accès afin de contrôler l'accès aux opérations d'objet, consultez Opérations d'objet dans les stratégies de point d'accès.
> - Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies de point d'accès, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de point d'accès et des actions de politiques requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateAccessPoint	(Obligatoire) `s3:CreateAccessPoint`	Obligatoire pour créer un point d'accès associé à un compartiment S3.
DeleteAccessPoint	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessPoint`	Obligatoire pour supprimer un point d'accès.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteAccessPointPolicy	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessPointPolicy`	Obligatoire pour supprimer une stratégie de point d'accès.
GetAccessPointPolicy	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointPolicy`	Obligatoire pour récupérer une stratégie de point d'accès.
GetAccessPointPolicyStatus	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointPolicyStatus`	Obligatoire pour récupérer les informations indiquant si le point d'accès spécifié dispose actuellement d'une stratégie autorisant l'accès public.
PutAccessPointPolicy	(Obligatoire) `s3:PutAccessPointPolicy`	Obligatoire pour placer une stratégie de point d'accès.

Opérations de point d'accès Object Lambda et autorisations

Les opérations de point d'accès Object Lambda sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `objectlambdaaccesspoint`. Pour plus d'informations sur la configuration de politiques pour les opérations de point d'accès Object Lambda, consultez Configuration des politiques IAM pour les points d'accès Object Lambda.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de point d'accès Object Lambda et des actions de politiques requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateAccessPointForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:CreateAccessPointForObjectLambda`	Obligatoire pour créer un point d'accès Object Lambda.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteAccessPointForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessPointForObjectLambda`	Obligatoire pour supprimer un point d'accès Object Lambda spécifié.
DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessPointPolicyForObjectLambda`	Obligatoire pour supprimer la stratégie au niveau d'un point d'accès Object Lambda spécifié.
GetAccessPointConfigurationForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointConfigurationForObjectLambda`	Obligatoire pour récupérer la configuration du point d'accès Object Lambda.
GetAccessPointForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointForObjectLambda`	Obligatoire pour récupérer des informations sur le point d'accès Object Lambda.
GetAccessPointPolicyForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointPolicyForObjectLambda`	Obligatoire pour renvoyer la politique de point d'accès associée au point d'accès Object Lambda spécifié.
GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:GetAccessPointPolicyStatusForObjectLambda`	Obligatoire pour renvoyer le statut d'une politique de point d'accès Object Lambda spécifique.
PutAccessPointConfigurationForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:PutAccessPointConfigurationForObjectLambda`	Obligatoire pour définir la configuration du point d'accès Object Lambda.
PutAccessPointPolicyForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:PutAccessPointPolicyForObjectLambda`	Obligatoire pour associer une stratégie d'accès à un point d'accès Object Lambda spécifié.

Opérations de point d'accès multi-régions et autorisations

Les opérations de point d'accès multi-régions sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `multiregionaccesspoint`. Pour plus d'informations sur la configuration de stratégies pour les opérations de points d'accès multi-régions, consultez Exemples de politique de point d'accès multi-régions.

Voici le mappage des opérations de point d'accès multi-régions et des actions de politique requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateMultiRegionAccessPoint	(Obligatoire) `s3:CreateMultiRegionAccessPoint`	Obligatoire pour créer un point d'accès multi-régions et l'associer à des compartiments S3.
DeleteMultiRegionAccessPoint	(Obligatoire) `s3:DeleteMultiRegionAccessPoint`	Obligatoire pour supprimer un point d'accès multi-régions.
DescribeMultiRegionAccessPointOperation	(Obligatoire) `s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation`	Obligatoire pour récupérer le statut d'une demande asynchrone pour gérer un point d'accès multi-régions.
GetMultiRegionAccessPoint	(Obligatoire) `s3:GetMultiRegionAccessPoint`	Obligatoire pour renvoyer des informations de configuration sur le point d'accès multi-régions spécifié.
GetMultiRegionAccessPointPolicy	(Obligatoire) `s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy`	Obligatoire pour renvoyer la stratégie de contrôle d'accès du point d'accès multi-régions spécifié.
GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus	(Obligatoire) `s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus`	Obligatoire pour renvoyer le statut de la stratégie d'un point d'accès multi-régions spécifiqu

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		e, indiquant si le point d'accès multi-régions spécifié dispose d'une stratégie de contrôle d'accès qui autorise l'accès public.
GetMultiRegionAccessPointRoutes	(Obligatoire) `s3:GetMultiRegionAccessPointRoutes`	Obligatoire pour renvoyer la configuration de routage pour un point d'accès multi-régions.
PutMultiRegionAccessPointPolicy	(Obligatoire) `s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy`	Obligatoire pour mettre à jour la stratégie de contrôle d'accès du point d'accès multi-régions spécifié.
SubmitMultiRegionAccessPointRoutes	(Obligatoire) `s3:SubmitMultiRegionAccessPointRoutes`	Obligatoire pour soumettre une configuration de routage mise à jour pour un point d'accès multi-régions.

Opérations relatives aux tâches par lot et autorisations

Les opérations relatives aux tâches par lot (Batch Operations) sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `job`. Vous devez spécifier les actions de politique S3 pour les opérations relatives aux tâches par lot dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment.

Dans les politiques, l'élément `Resource` doit être l'ARN d'`job`. Pour obtenir plus d'informations sur le format des éléments `Resource` et pour voir des exemples de politiques, consultez Opérations relatives aux tâches par lot.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations relatives aux tâches par lot et des actions de politique requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteJobTagging	(Obligatoire) `s3:DeleteJobTagging`	Obligatoire pour supprimer des balises d'une tâche S3 Batch Operations existante .
DescribeJob	(Obligatoire) `s3:DescribeJob`	Obligatoire pour récupérer les paramètres de configuration et le statut d'une tâche Batch Operations.
GetJobTagging	(Obligatoire) `s3:GetJobTagging`	Obligatoire pour renvoyer l'ensemble de balises d'une tâche S3 Batch Operations existante.
PutJobTagging	(Obligatoire) `s3:PutJobTagging`	Obligatoire pour placer ou remplacer des balises au niveau d'une tâche S3 Batch Operations existante.
UpdateJobPriority	(Obligatoire) `s3:UpdateJobPriority`	Obligatoire pour mettre à jour la priorité d'une tâche existante.
UpdateJobStatus	(Obligatoire) `s3:UpdateJobStatus`	Obligatoire pour mettre à jour le statut de la tâche spécifiée.

Opérations de configuration S3 Storage Lens et autorisations

Les opérations de configuration S3 Storage Lens sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `storagelensconfiguration`. Pour plus d'informations sur les opérations de configuration S3 Storage Lens, consultez Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de configuration S3 Storage Lens et des actions de politique requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteStorageLensConfiguration	(Obligatoire) `s3:DeleteStorageLensConfiguration`	Obligatoire pour supprimer la configuration S3 Storage Lens.
DeleteStorageLensConfigurationTagging	(Obligatoire) `s3:DeleteStorageLensConfigurationTagging`	Obligatoire pour supprimer les balises de configuration S3 Storage Lens.
GetStorageLensConfiguration	(Obligatoire) `s3:GetStorageLensConfiguration`	Obligatoire pour obtenir la configuration S3 Storage Lens.
GetStorageLensConfigurationTagging	(Obligatoire) `s3:GetStorageLensConfigurationTagging`	Obligatoire pour obtenir les balises de configuration S3 Storage Lens.
PutStorageLensConfigurationTagging	(Obligatoire) `s3:PutStorageLensConfigurationTagging`	Obligatoire pour placer ou remplacer des balises au niveau d'une configuration Amazon S3 Storage Lens existante.

Opérations des groupes S3 Storage Lens et autorisations

Les opérations des groupes S3 Storage Lens sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `storagelensgroup`. Pour plus d'informations sur la configuration de S3 Storage Lens, consultez Autorisations pour les groupes Storage Lens.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations des groupes S3 Storage Lens et des actions de politique requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
DeleteStorageLensGroup	(Obligatoire) `s3:DeleteStorageLensGroup`	Obligatoire pour supprimer un groupe S3 Storage Lens existant.
GetStorageLensGroup	(Obligatoire) `s3:GetStorageLensGroup`	Obligatoire pour récupérer les détails de configuration d'un groupe S3 Storage Lens.
UpdateStorageLensGroup	(Obligatoire) `s3:UpdateStorageLensGroup`	Obligatoire pour mettre à jour le groupe S3 Storage Lens existant.
CreateStorageLensGroup	(Obligatoire) `s3:CreateStorageLensGroup`	Obligatoire pour créer un groupe Storage Lens.
CreateStorageLensGroup, TagResource	(Obligatoire) `s3:CreateStorageLensGroup` , `s3:TagResource`	Obligatoire pour créer un groupe Storage Lens avec des balises.
ListStorageLensGroups	(Obligatoire) `s3:ListStorageLensGroups`	Obligatoire pour répertorier tous les groupes Storage Lens de votre région d'origine.
ListTagsForResource	(Obligatoire) `s3:ListTagsForResource`	Obligatoire pour répertorier les balises qui ont été ajoutées à votre groupe Storage Lens.
TagResource	(Obligatoire) `s3:TagResource`	Obligatoire pour ajouter ou mettre à jour une balise d'un groupe Storage Lens existant.
UntagResource	(Obligatoire) `s3:UntagResource`	Obligatoire pour supprimer une balise d'un groupe Storage Lens.

Opérations et autorisations des instances S3 Access Grants

Les opérations des instances S3 Access Grants sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accessgrantsinstance`. Une instance S3 Access Grants est le conteneur logique de vos autorisations d'accès. Pour plus d'informations sur l'utilisation des instances Amazon S3 Access Grants, consultez Utilisation de S3 Access Grants.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de configuration des instances Amazon S3 Access Grants et des actions de stratégie requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
AssociateAccessGrantsIdentityCenter	(Obligatoire) `s3:AssociateAccessGrantsIdentityCenter`	Obligatoire pour associer une instance AWS IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, et ainsi créer des autorisations d'accès pour les utilisateurs et les groupes de votre répertoire d'identités d'entreprise. Vous devez également posséder les autorisations suivantes : `sso:CreateApplication` , `sso:PutApplicationGrant` , et `sso:PutApplicationAuthenticationMethod` .
CreateAccessGrantsInstance	(Obligatoire) `s3:CreateAccessGrantsInstance`	Obligatoire pour créer une instance S3 Access Grants (ressource `accessgrantsinstance`) qui est le conteneur de vos autorisations d'accès individuelles.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		Pour associer une instance AWS IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous devez également disposer des autorisations `sso:DescribeInstance` , `sso:CreateApplication` , `sso:PutApplicationGrant` et `sso:PutApplicationAuthenticationMethod` .
DeleteAccessGrantsInstance	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessGrantsInstance`	Obligatoire pour supprimer une instance S3 Access Grants (ressource `accessgrantsinstance`) d'une Région AWS de votre compte.
DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy`	Obligatoire pour supprimer une stratégie de ressources de votre instance S3 Access Grants.
DissociateAccessGrantsIdentityCenter	(Obligatoire) `s3:DissociateAccessGrantsIdentityCenter`	Obligatoire pour dissocier une instance AWS IAM Identity Center de votre instance S3 Access Grants. Vous devez également posséder les autorisations suivantes : `sso:DeleteApplication`

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
GetAccessGrantsInstance	(Obligatoire) `s3:GetAccessGrantsInstance`	Obligatoire pour récupérer l'instance S3 Access Grants d'une Région AWS dans votre compte.
GetAccessGrantsInstanceForPrefix	(Obligatoire) `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`	Obligatoire pour récupérer l'instance S3 Access Grants qui contient un préfixe particulier.
GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy	(Obligatoire) `s3:GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy`	Obligatoire pour renvoyer la stratégie de ressources de votre instance S3 Access Grants.
ListAccessGrantsInstances	(Obligatoire) `s3:ListAccessGrantsInstances`	Obligatoire pour renvoyer la liste des instances S3 Access Grants de votre compte.
PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy	(Obligatoire) `s3:PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy`	Obligatoire pour ajouter ou mettre à jour la stratégie de ressources d'une instance S3 Access Grants.

Opérations et autorisations des emplacements S3 Access Grants

Les opérations sur les emplacements S3 Access Grants sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accessgrantslocation`. Pour plus d'informations sur l'utilisation des emplacements S3 Access Grants, consultez Utilisation des emplacements S3 Access Grants.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de configuration des emplacements S3 Access Grants et des actions de stratégie requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateAccessGrantsLocation	(Obligatoire) `s3:CreateAccessGrantsLocation`	Obligatoire pour enregistrer un emplacement de votre instance S3 Access Grants (créer une ressource `accessgrantslocation`). Vous devez également posséder l'autorisation suivante pour le rôle IAM spécifié : `iam:PassRole`
DeleteAccessGrantsLocation	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessGrantsLocation`	Obligatoire pour supprimer un emplacement enregistré de votre instance S3 Access Grants.
GetAccessGrantsLocation	(Obligatoire) `s3:GetAccessGrantsLocation`	Obligatoire pour récupérer les détails d'un emplacement spécifique enregistré dans votre instance S3 Access Grants.
ListAccessGrantsLocations	(Obligatoire) `s3:ListAccessGrantsLocations`	Obligatoire pour renvoyer la liste des emplacements enregistrés dans votre instance S3 Access Grants.
UpdateAccessGrantsLocation	(Obligatoire) `s3:UpdateAccessGrantsLocation`	Obligatoire pour mettre à jour le rôle IAM d'un emplacement enregistré dans votre instance S3 Access Grants.

Opérations et autorisations S3 Access Grants

Les opérations sur les autorisations S3 Access Grants sont des opérations d'API S3 qui agissent sur le type de ressource `accessgrant`. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autorisations avec S3 Access Grants, consultez Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de configuration des autorisations S3 Access Grants et des actions de stratégie requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateAccessGrant	(Obligatoire) `s3:CreateAccessGrant`	Obligatoire pour créer une autorisation (ressource `accessgrant`) pour un utilisateur ou un groupe de votre instance S3 Access Grants. Vous devez également posséder les autorisations suivantes : Pour toute identité du répertoire : `sso:DescribeInstance` et `sso:DescribeApplication` Pour les utilisateurs du répertoire : `identitystore:DescribeUser`
DeleteAccessGrant	(Obligatoire) `s3:DeleteAccessGrant`	Obligatoire pour supprimer une autorisation d'accès (ressource `accessgrant`) de votre instance S3 Access Grants.
GetAccessGrant	(Obligatoire) `s3:GetAccessGrant`	Obligatoire pour obtenir les détails d'une autorisation

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		d'accès de votre instance S3 Access Grants.
ListAccessGrants	(Obligatoire) `s3:ListAccessGrants`	Obligatoire pour renvoyer la liste des autorisations d'accès de votre instance S3 Access Grants.
ListCallerAccessGrants	(Obligatoire) `s3:ListCallerAccessGrants`	Obligatoire pour répertorier les autorisations permettant à l'appelant d'accéder aux données Amazon S3 via S3 Access Grants.

Opérations de compte et autorisations

Les opérations de compte sont des opérations d'API S3 qui agissent au niveau du compte. Le compte n'est pas un type de ressource défini par Amazon S3. Vous devez spécifier les actions de politique S3 pour les opérations de compte dans les politiques basées sur l'identité IAM, et non dans les stratégies de compartiment.

Dans les politiques, l'élément `Resource` doit être `"*"`. Pour plus d'informations sur les exemples de politiques, consultez Opérations de compte.

Vous trouverez ci-dessous le mappage des opérations de compte et des actions de politique requises.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
CreateJob	(Obligatoire) `s3:CreateJob`	Obligatoire pour créer une tâche S3 Batch Operations.
CreateStorageLensGroup	(Obligatoire) `s3:CreateStorageLensGroup`	Obligatoire pour créer un groupe S3 Storage Lens

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
		et pour l'associer à l'ID du Compte AWS spécifié.
	(Obligatoire sous condition) `s3:TagResource`	Obligatoire si vous souhaitez créer un groupe S3 Storage Lens avec des balises de ressources AWS.
DeletePublicAccessBlock (au niveau du compte)	(Obligatoire) `s3:PutAccountPublicAccessBlock`	Obligatoire pour supprimer la configuration du blocage de l'accès public d'un Compte AWS.
GetAccessPoint	(Obligatoire) `s3:GetAccessPoint`	Obligatoire pour récupérer des informations de configuration sur le point d'accès.
GetAccessPointPolicy (au niveau du compte)	(Obligatoire) `s3:GetAccountPublicAccessBlock`	Obligatoire pour récupérer la configuration du blocage de l'accès public pour un Compte AWS.
ListAccessPoints	(Obligatoire) `s3:ListAccessPoints`	Obligatoire pour répertorier les points d'accès d'un compartiment S3 appartenant à un Compte AWS.
ListAccessPointsForObjectLambda	(Obligatoire) `s3:ListAccessPointsForObjectLambda`	Obligatoire pour répertorier les points d'accès Object Lambda.
ListBuckets	(Obligatoire) `s3:ListAllMyBuckets`	Obligatoire pour renvoyer une liste de tous les compartiments appartenant à l'expéditeur authentifié de la demande.

Opérations d'API	Actions de politique	Description des actions de politique
ListJobs	(Obligatoire) `s3:ListJobs`	Obligatoire pour répertorier les tâches en cours et les tâches qui se sont terminées récemment.
ListMultiRegionAccessPoints	(Obligatoire) `s3:ListMultiRegionAccessPoints`	Obligatoire pour renvoyer une liste des points d'accès multi-régions actuellement associés au Compte AWS spécifié.
ListStorageLensConfigurations	(Obligatoire) `s3:ListStorageLensConfigurations`	Obligatoire pour obtenir la liste des configurations de S3 Storage Lens pour un Compte AWS.
ListStorageLensGroups	(Obligatoire) `s3:ListStorageLensGroups`	Obligatoire pour répertorier tous les groupes S3 Storage Lens dans la Région AWS d'origine.
PutPublicAccessBlock (au niveau du compte)	(Obligatoire) `s3:PutAccountPublicAccessBlock`	Obligatoire pour créer ou modifier la configuration du blocage de l'accès public pour un Compte AWS.
PutStorageLensConfiguration	(Obligatoire) `s3:PutStorageLensConfiguration`	Obligatoire pour placer une configuration S3 Storage Lens.

Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3

Cette page présente les stratégies de compartiment et les politiques utilisateur dans Amazon S3 et décrit les éléments de base d'une politique AWS Identity and Access Management (IAM). Chaque

élément répertorié renvoie vers des informations complémentaires sur cet élément et des exemples de son utilisation.

Pour obtenir la liste complète des actions, des ressources et des conditions Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Une stratégie de base contient les éléments suivants :

- Resource – compartiment, objet, point d'accès ou tâche Amazon S3 auxquels s'applique la politique. Utilisez l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment, de l'objet, du point d'accès ou de la tâche pour identifier la ressource.

  Exemple d'opérations au niveau du compartiment :

  `"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name"`

  Exemples d'opérations au niveau de l'objet :

  - `"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/*"` pour tous les objets du compartiment.
  - `"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/prefix/*"` pour les objets placés sous un certain préfixe dans le compartiment.

  Pour plus d'informations, consultez Ressources de politique pour Amazon S3.

- Actions – pour chaque ressource, Amazon S3 prend en charge un ensemble d'opérations. Vous identifiez les opérations de ressource que vous accordez (ou refusez) en utilisant des mots clés d'action.

  Par exemple, l'autorisation `s3:ListBucket` permet à l'utilisateur d'exécuter l'opération Amazon S3 ListObjectsV2. (L'autorisation `s3:ListBucket` est un cas où le nom de l'action ne correspond pas directement au nom de l'opération.) Pour plus d'informations sur l'utilisation des actions Amazon S3, consultez Actions de politique pour Amazon S3. Pour obtenir la liste complète des actions Amazon S3, consultez Actions dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

- Effect : effet produit lorsque l'utilisateur demande l'action spécifique, qui peut être `Allow` ou `Deny`.

Si vous n'accordez pas explicitement l'accès pour (autoriser) une ressource, l'accès est implicitement refusé. Vous pouvez également explicitement refuser l'accès à une ressource. Vous pouvez le faire afin de vous assurer qu'un utilisateur n'y a pas accès, même si une stratégie différente accorde cet accès. Pour plus d'informations, consultez Éléments de politique JSON IAM : Effect dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Principal – compte ou utilisateur autorisé à accéder aux actions et aux ressources dans l'instruction. Dans une stratégie de compartiment, le principal est l'utilisateur, le compte, le service ou toute autre entité destinataire de cette autorisation. Pour plus d'informations, consultez Principaux pour les stratégies de compartiment.
- Condition – Conditions relatives au moment où une stratégie ou politique entre en vigueur. Vous pouvez utiliser des clés à l'échelle d'AWS et des clés spécifiques à Amazon S3 pour spécifier des conditions dans une stratégie d'accès Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition.

L'exemple de stratégie de compartiment suivant montre les éléments `Effect`, `Principal`, `Action` et `Resource`. Cette politique accorde à *`Akua`*, utilisateur du compte *`123456789012`*, les autorisations Amazon S3 `s3:GetObject`, `s3:GetBucketLocation` et `s3:ListBucket` au niveau du compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "ExamplePolicy01",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "ExampleStatement01",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Akua"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
```

```
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        }
    ]
}
```

Pour obtenir des informations complètes sur le langage des politiques, consultez Politiques et autorisations dans IAM et Référence de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Délégation d'autorisations

Si un Compte AWS détient une ressource, il peut accorder ces autorisations à un autre Compte AWS. Ce compte peut alors déléguer à ces utilisateurs, l'ensemble de ces autorisations ou un sous-ensemble de celles-ci. Cela s'appelle une délégation d'autorisations. Cependant, un compte qui reçoit des autorisations d'un autre compte ne peut pas déléguer cette autorisation intercomptes à un autre Compte AWS.

Propriété du compartiment et de l'objet Amazon S3

Les compartiments et les objets sont des ressources Amazon S3. Par défaut, seul le propriétaire de ressource peut accéder à ces ressources. Le propriétaire de la ressource désigne le Compte AWS qui crée la ressource. Par exemple :

- Le Compte AWS que vous utilisez pour créer des compartiments et charger des objets est propriétaire de ces ressources.
- Si vous chargez un objet en utilisant des informations d'identification d'utilisateur ou de rôle AWS Identity and Access Management (IAM), le Compte AWS auquel appartient l'utilisateur ou le rôle est propriétaire de l'objet.
- Un propriétaire de compartiment peut accorder à un autre Compte AWS (ou à des utilisateurs d'un autre compte) des autorisations intercomptes pour charger des objets. Dans ce cas, le Compte AWS qui charge les objets est propriétaire de ceux-ci. Le propriétaire du compartiment n'a aucune autorisation sur les objets dont sont propriétaires d'autres comptes, à l'exception des cas suivants :
  - Le propriétaire du compartiment paie les factures. Le propriétaire du compartiment peut refuser l'accès aux objets ou supprimer des objets dans le compartiment, quel que soit le propriétaire de ces derniers.

- Le propriétaire du compartiment peut archiver n'importe quel objet ou restaurer des objets archivés, quel qu'en soit le propriétaire. L'archivage fait référence à la classe de stockage utilisée pour stocker les objets. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Titularité et authentification de demande

Toutes les demandes à un compartiment sont soit authentifiées ou non authentifiées. Les demandes authentifiées doivent inclure une valeur de signature qui authentifie l'expéditeur de la demande, alors que les demandes non authentifiées. Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Demandes dans la Référence des API Amazon S3.

Un propriétaire de compartiment peut choisir d'autoriser les demandes non authentifiées. Par exemple, les demandes PutObject non authentifiées sont permises lorsqu'un compartiment dispose d'une stratégie de compartiment publique ou lorsqu'une ACL de compartiment autorise l'accès `WRITE` ou `FULL_CONTROL` au groupe `All Users` ou spécifiquement à l'utilisateur anonyme. Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment public et les listes de contrôle d'accès (ACL) publiques, consultez La signification du mot « public ».

Toutes les demandes non authentifiées sont faites par l'utilisateur anonyme. Cet utilisateur est représenté dans les listes ACL par l'ID d'utilisateur canonique spécifique `65a011a29cdf8ec533ec3d1ccaae921c`. Si un objet est chargé sur un compartiment via une demande non authentifiée, l'utilisateur anonyme est propriétaire de l'objet. L'ACL d'objet par défaut autorise le `FULL_CONTROL` pour l'utilisateur anonyme en tant que propriétaire de l'objet. Ainsi, Amazon S3 autorise les demandes non authentifiées pour récupérer l'objet ou modifier son ACL.

Pour empêcher que les objets soient modifiés par un utilisateur anonyme, nous vous recommandons de ne pas implémenter des stratégies de compartiment qui autorisent des écritures publiques anonymes sur votre compartiment ou qui utilisent des ACL pour permettre à l'utilisateur anonyme de disposer d'un accès en écriture à votre compartiment. Vous pouvez faire appliquer ce comportement recommandé à l'aide du blocage de l'accès public Amazon S3.

Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

> **Important**
>
> Nous vous recommandons de ne pas utiliser les informations d'identification d'utilisateur racine du Compte AWS pour effectuer des demandes authentifiées. Il est préférable de

créer un rôle IAM, puis de lui accorder un accès total. Nous appelons les utilisateurs possédant ce rôle des administrateurs. Au lieu des informations d'identification d'utilisateur root du Compte AWS, vous pouvez utiliser les informations d'identification attribuées au rôle administrateur pour interagir avec AWS et effectuer des tâches telles que créer un compartiment, créer des utilisateurs et octroyer des autorisations. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification de sécurité AWS et Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Stratégies de compartiment pour Amazon S3

Une stratégie de compartiment est une stratégie basée sur les ressources que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations d'accès à votre compartiment Amazon S3 et aux objets qu'il contient. Seul le propriétaire du compartiment peut associer une stratégie à un compartiment. Les autorisations attachées au compartiment s'appliquent à tous les objets du compartiment appartenant au compte propriétaire du compartiment. Ces autorisations ne s'appliquent pas aux objets appartenant à d'autres Comptes AWS.

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes de contrôle d'accès (ACL). Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et toutes les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement au moyen de politiques.

Les stratégies de compartiment utilisent un langage de politique AWS Identity and Access Management (IAM) basé sur JSON. Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment pour ajouter ou refuser des autorisations pour les objets d'un compartiment. Les stratégies de compartiment peuvent autoriser ou refuser les requêtes en fonction des éléments de la politique. Ces éléments comprennent le demandeur, les actions S3, les ressources et les aspects ou conditions de la requête (comme l'adresse IP utilisée pour effectuer la requête).

Par exemple, vous pouvez créer une stratégie de compartiment qui effectue les actions suivantes :

- Accorde à d'autres comptes des autorisations intercompte pour charger des objets dans votre compartiment S3.
- Assurez-vous que vous, le propriétaire du compartiment, avez le contrôle total des objets chargés.

Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de compartiment Amazon S3.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser une stratégie de compartiment pour empêcher les suppressions ou les transitions régies par une règle de cycle de vie S3. Par exemple, même si votre stratégie de compartiment refuse toutes les actions pour tous les principaux, votre configuration du cycle de vie S3 continue de fonctionner normalement.

Les rubriques de cette section fournissent des exemples et indiquent comment ajouter une stratégie de compartiment dans la console S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation des politiques basées sur l'identité, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3. Pour plus d'informations sur le langage des stratégies de compartiment, consultez Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Rubriques

- Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3
- Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment
- Exemples de stratégies de compartiment Amazon S3
- Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition

Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3

Vous pouvez utiliser le générateur de politiques AWS et la console Amazon S3 pour ajouter une nouvelle stratégie de compartiment ou modifier une stratégie de compartiment existante. Une stratégie de compartiment est une politique de AWS Identity and Access Management (IAM) basée sur les ressources. Vous ajoutez une stratégie de compartiment à un compartiment pour accorder à d'autres Comptes AWS ou à des utilisateurs IAM des autorisations d'accès pour le compartiment et les objets qu'il contient. Les autorisations d'objets ne s'appliquent qu'aux objets créés par le propriétaire du compartiment. Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions provenant d'AWS Identity and Access Management Access Analyzer avant d'enregistrer votre stratégie. IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations exploitables pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.

Pour obtenir des conseils sur la résolution des erreurs liées à une politique, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Pour créer ou modifier une stratégie de compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez créer une stratégie de compartiment ou modifier une stratégie de compartiment existante.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Stratégie de compartiment, choisissez Modifier. La page Edit bucket policy (Modifier la stratégie de compartiment) s'affiche.
6. Dans la page Modifier la stratégie de compartiment, procédez de l'une des manières suivantes :

   - Pour voir des exemples de stratégies de compartiment, choisissez Exemples de politiques. Vous pouvez aussi consulter Exemples de stratégies de compartiment Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.
   - Pour générer une politique automatiquement, ou modifier le JSON dans la section Policy (Politique), choisissez Policy generator (Générateur de politique).

   Si vous choisissez Policy generator (Générateur de stratégies), le Générateur de stratégies AWS s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.

a. Sur la page AWSPolicy Generator (Générateur de stratégies), pour Select Type of Policy (Sélectionner le type de stratégie), sélectionnez S3 Bucket Policy (Stratégie de compartiment S3).

b. Ajoutez une instruction en saisissant les informations dans les champs fournis, puis choisissez Add Statement (Ajouter une instruction). Répétez l'opération pour autant d'instructions que vous souhaitez ajouter. Pour plus d'informations sur ces champs, consultez la Référence des éléments de politique IAM JSON dans le Guide de l'utilisateur IAM.

> **Note**
>
> Pour plus de commodité, la page Modifier la stratégie de compartiment affiche l'ARN (Amazon Resource Name) du compartiment actuel au-dessus du champ de texte Stratégie. Vous pouvez copier cet ARN pour l'utiliser dans les instructions de la page AWS Policy Generator (Générateur de politique).

c. Une fois que vous avez fini d'ajouter des instructions, choisissez Generate Policy (Générer une stratégie).

d. Copiez le texte de stratégie généré, choisissez Fermer et revenez à la page Modifier la stratégie de compartiment dans la console Amazon S3.

7. Dans la boîte de dialogue Policy (Stratégie), modifiez la stratégie existante ou collez la stratégie de compartiment à partir du générateur de stratégies AWS. Veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions avant d'enregistrer votre stratégie.

> **Note**
>
> Les stratégies de compartiment sont limitées à une taille de 20 Ko.

8. (Facultatif) Choisissez Preview external access (Aperçu de l'accès externe) dans le coin inférieur droit pour avoir un aperçu de la façon dont votre nouvelle politique affecte l'accès public et l'accès intercompte à votre ressource. Avant d'enregistrer votre stratégie, vous pouvez vérifier si elle introduit de nouveaux résultats IAM Access Analyzer ou si elle résout les résultats existants. Si vous ne voyez pas d'analyseur actif, choisissez Go to Access Analyzer (Accédez à l'analyseur d'accès) pour créer un analyseur de compte dans l'analyseur d'accès IAM. Pour plus d'informations, consultez Prévisualisation des accès dans le Guide de l'utilisateur IAM.

9. Choisissez Save changes (Enregistrer les modifications), ce qui vous ramène à l'onglet Permissions (Autorisations).

Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment

Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment Amazon S3 pour contrôler l'accès aux compartiments à partir de points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) spécifiques ou de VPC spécifiques. Cette section contient des exemples de stratégies de compartiment qui peuvent être utilisés pour contrôler l'accès aux compartiments Amazon S3 à partir des points de terminaison d'un VPC. Pour apprendre à configurer les points de terminaison d'un VPC, consultez Points de terminaison d'un VPC dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Un VPC vous permet de lancer des ressources AWS dans un réseau virtuel défini par vos soins. Le point de terminaison d'un VPC vous permet de créer une connexion privée entre votre VPC et un autre Service AWS. Cette connexion privée ne nécessite pas d'accès via Internet, via une connexion de réseau privé virtuel (VPN), via une instance NAT ou via Direct Connect.

Le point de terminaison d'un VPC pour Amazon S3 est une entité logique au sein d'un VPC qui permet uniquement une connexion à Amazon S3. Le point de terminaison d'un VPC achemine les demandes vers Amazon S3 et les réponses renvoyées au VPC. Les points de terminaison d'un VPC changent uniquement la manière dont les demandes sont acheminées. Les points de terminaison publics Amazon S3 et les noms DNS continuent de fonctionner avec les points de terminaison d'un VPC. Pour obtenir des informations importantes concernant l'utilisation des points de terminaison d'un VPC avec Amazon S3, consultez Points de terminaison de passerelle et Points de terminaison de passerelle pour Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Les points de terminaison d'un VPC pour Amazon S3 offrent deux façons de contrôler l'accès à vos données Amazon S3 :

- Vous pouvez contrôler les demandes, les utilisateurs ou les groupes autorisés à traverser un point de terminaison d'un VPC spécifique. Pour plus d'informations sur ce type de contrôle d'accès, consultez Contrôle de l'accès aux points de terminaison d'un VPC à l'aide de politiques de point de terminaison dans le Guide de l'utilisateur VPC.
- Vous pouvez contrôler quels VPC ou points de terminaison d'un VPC ont accès à vos compartiments en utilisant des stratégies de compartiment Amazon S3. Pour obtenir des exemples de ce type de contrôle d'accès avec stratégie de compartiment, consultez les rubriques suivantes sur les restrictions d'accès.

Rubriques

- Restriction de l'accès à un point de terminaison d'un VPC spécifique
- Restriction de l'accès à un VPC spécifique

> **Important**
>
> Lors de l'application de stratégies de compartiment Amazon S3 pour les points de terminaison d'un VPC décrits dans cette section, vous pouvez bloquer involontairement l'accès au compartiment. Les autorisations attribuées à un compartiment dans le but de restreindre l'accès aux connexions issues du point de terminaison de votre VPC peuvent bloquer toutes les connexions à ce compartiment. Pour plus d'informations sur la résolution de ce problème, consultez Comment corriger ma stratégie de compartiment lorsqu'elle a le mauvais VPC ou le mauvais ID de point de terminaison du VPC ? dans le Centre de connaissances AWS Support.

Restriction de l'accès à un point de terminaison d'un VPC spécifique

Voici un exemple de stratégie de compartiment Amazon S3 qui restreint l'accès à un compartiment spécifique, `awsexamplebucket1`, uniquement à partir du point de terminaison d'un VPC doté de l'ID `vpce-1a2b3c4d`. Si le point de terminaison spécifié n'est pas utilisé, la politique refuse tout accès au compartiment. La condition `aws:SourceVpce` spécifie le point de terminaison. La condition `aws:SourceVpce` ne requiert pas d'Amazon Resource Name (ARN) pour la ressource du point de terminaison de VPC, uniquement l'ID de point de terminaison du VPC. Pour plus d'informations sur l'utilisation de conditions dans une stratégie, consultez Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition.

> **Important**
>
> - Avant d'utiliser l'exemple de stratégie suivant, remplacez l'ID de point de terminaison du VPC par une valeur appropriée pour votre cas d'utilisation. Dans le cas contraire, vous ne parviendrez pas à accéder à votre compartiment.
> - Cette politique désactive l'accès de la console au compartiment spécifié, car les demandes de la console ne proviennent pas du point de terminaison du VPC défini.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Id": "Policy1415115909152",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:*",
       "Effect": "Deny",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
       "Condition": {
         "StringNotEquals": {
           "aws:SourceVpce": "vpce-0abcdef1234567890"
         }
       }
     }
   ]
}
```

Restriction de l'accès à un VPC spécifique

Vous pouvez créer une stratégie de compartiment qui restreint l'accès à un VPC spécifique en utilisant la condition `aws:SourceVpc`. Ceci est utile si vous avez plusieurs points de terminaison d'un VPC configurés pour le même VPC et que vous voulez gérer l'accès à vos compartiments Amazon S3 pour tous vos points de terminaison. Voici un exemple de politique qui refuse l'accès à `awsexamplebucket1` et ses objets à toute personne extérieure au VPC `vpc-111bbb22`. Si le VPC spécifié n'est pas utilisé, la politique refuse tout accès au compartiment. Cette instruction n'accorde pas l'accès au compartiment. Pour autoriser l'accès, vous devez ajouter une instruction `Allow` séparée. La clé de condition `vpc-111bbb22` ne requiert pas d'ARN pour la ressource VPC, uniquement l'ID du VPC.

> **Important**
>
> - Avant d'utiliser l'exemple de stratégie suivant, remplacez l'ID du VPC par une valeur appropriée pour votre cas d'utilisation. Dans le cas contraire, vous ne parviendrez pas à accéder à votre compartiment.

- Cette politique désactive l'accès de la console au compartiment spécifié, car les demandes de la console ne proviennent pas du VPC défini.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Id": "Policy1415115909153",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "Access-to-specific-VPC-only",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:*",
       "Effect": "Deny",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"],
       "Condition": {
         "StringNotEquals": {
           "aws:SourceVpc": "vpc-1a2b3c4d"
         }
       }
     }
   ]
}
```

Pour découvrir comment restreindre l'accès à votre compartiment en fonction d'adresses IP ou de VPC spécifiques, consultez Comment puis-je autoriser uniquement des points de terminaison d'un VPC ou des adresses IP spécifiques à accéder à mon compartiment Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Exemples de stratégies de compartiment Amazon S3

Grâce aux stratégies de compartiment d'Amazon S3, vous pouvez sécuriser l'accès aux objets de vos compartiments, afin que seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées puissent y accéder. Vous pouvez même empêcher les utilisateurs authentifiés ne disposant pas des autorisations appropriées d'accéder à vos ressources Amazon S3.

Cette section présente des exemples de cas d'utilisation standard de stratégies de compartiment. Ces exemples de politiques utilisent *amzn-s3-demo-bucket* comme valeur de ressource. Pour tester ces politiques, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations (comme le nom de votre compartiment).

Pour accorder ou refuser des autorisations à un ensemble d'objets, vous pouvez utiliser des caractères génériques (*) dans les noms Amazon Resource Name (ARN) et d'autres valeurs. Par exemple, vous pouvez contrôler l'accès aux groupes d'objets qui commencent par un préfixe courant ou se terminent par une extension spécifique, comme `.html`.

Pour plus d'informations sur le langage des politiques AWS Identity and Access Management (IAM), consultez Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

> **Note**
>
> Lors du test des autorisations à l'aide de la console Amazon S3, vous devez accorder les autorisations supplémentaires requises par la console (`s3:ListAllMyBuckets`, `s3:GetBucketLocation` et `s3:ListBucket`). Pour obtenir un exemple de guide étape par étape pour accorder des autorisations aux utilisateurs et tester ces autorisations à l'aide de la console, consultez Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur.

Voici des ressources supplémentaires pour créer des stratégies de compartiment :

- Pour obtenir la liste des actions, des ressources et des clés de condition de politique IAM que vous pouvez utiliser lors de la création d'une stratégie de compartiment, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.
- Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.
- Pour obtenir des conseils sur la création de votre politique S3, consultez Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3.
- Pour résoudre les erreurs liées à une politique, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Si vous ne parvenez pas à ajouter ou à mettre à jour une stratégie, consultez Pourquoi le message d'erreur « Invalid principal in policy » (Principal non valide dans la politique) s'affiche-t-il lorsque j'essaie de mettre à jour ma stratégie de compartiment Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Rubriques

- Octroi d'une autorisation en lecture seule à un utilisateur anonyme public
- Obligation de chiffrement
- Gestion des compartiments à l'aide de listes de contrôle d'accès en prédéfinies (ACL)
- Gestion de l'accès aux objets avec l'étiquetage des objets
- Gestion de l'accès aux objets par l'utilisation de clés de condition globales
- Gestion des accès en fonction des requêtes HTTP ou HTTPS
- Gestion de l'accès des utilisateurs à des dossiers spécifiques
- Gestion des accès pour les journaux d'accès
- Gestion de l'accès à un OAI Amazon CloudFront
- Gestion des accès pour Amazon S3 Storage Lens
- Gestion des autorisations pour S3 Inventory, les analyses S3 et les rapports S3 Inventory
- Exigence d'une MFA
- Empêcher les utilisateurs de supprimer des objets

Octroi d'une autorisation en lecture seule à un utilisateur anonyme public

Vous pouvez utiliser vos paramètres de politique pour accorder l'accès à des utilisateurs anonymes publics, ce qui est utile si vous configurez votre compartiment en tant que site web statique. Pour accorder l'accès à des utilisateurs anonymes publics, vous devez désactiver les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment. Pour plus d'informations sur la marche à suivre et sur la politique requise, consultez Définition des autorisations pour l'accès au site web. Pour découvrir comment configurer des politiques plus restrictives dans le même but, consultez Comment accorder un accès public en lecture à certains objets dans mon compartiment Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS.

Par défaut, Amazon S3 bloque l'accès public à votre compte et à vos compartiments. Si vous souhaitez utiliser un compartiment pour héberger un site web statique, vous pouvez utiliser ces étapes pour modifier vos paramètres de blocage de l'accès public.

Warning

Avant de suivre ces étapes, passez en revue Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 pour vous assurer que vous comprenez et acceptez les risques liés à l'autorisation de l'accès public. Lorsque vous désactivez les paramètres de blocage de l'accès public pour rendre votre compartiment public, toute personne sur Internet peut accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez le nom du compartiment que vous avez configuré en tant que site web statique.
3. Choisissez Permissions.
4. Sous Block public access (bucket settings) (Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment)), choisissez Edit (Modifier).
5. Décochez Bloquer tous les accès publics et sélectionnez Enregistrer les modifications.



Amazon S3 désactive les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment. Pour créer un site Web public statique, vous devrez peut-être aussi modifier les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte avant d'ajouter une stratégie de compartiment. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compte sont actuellement activés, une note s'affiche sous Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment).

Obligation de chiffrement

Vous pouvez exiger le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), comme le montrent les exemples suivants.

Exiger le SSE-KMS pour tous les objets enregistrés dans un compartiment

L'exemple de politique suivant exige que chaque objet enregistré dans le compartiment soit chiffré avec un chiffrement côté serveur utilisant des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Si l'objet n'est pas chiffré avec SSE-KMS, la demande sera refusée.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
"Id": "PutObjPolicy",
"Statement": [{
  "Sid": "DenyObjectsThatAreNotSSEKMS",
  "Principal": "*",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": "true"
    }
  }
}]
}
```

Exiger un SSE-KMS avec un AWS KMS key spécifique pour tous les objets enregistrés dans un compartiment

L'exemple de politique suivant interdit l'écriture d'objets dans le compartiment s'ils ne sont pas chiffrés avec SSE-KMS en utilisant un ID de clé KMS spécifique. Même si les objets sont chiffrés avec SSE-KMS en utilisant un en-tête par demande ou le chiffrement par défaut des compartiments, les objets ne peuvent pas être écrits dans le compartiment s'ils n'ont pas été chiffrés avec la clé KMS spécifiée. Assurez-vous de remplacer la clé KMS ARN utilisée dans cet exemple par votre propre clé KMS ARN.

JSON

```
{
"Version":"2012-10-17",
```

```
"Id": "PutObjPolicy",
"Statement": [{
  "Sid": "DenyObjectsThatAreNotSSEKMSWithSpecificKey",
  "Principal": "*",
  "Effect": "Deny",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
  "Condition": {
    "ArnNotEqualsIfExists": {
      "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
    }
  }
}]
}
```

Gestion des compartiments à l'aide de listes de contrôle d'accès en prédéfinies (ACL)

Accorder des autorisations à plusieurs comptes pour charger des objets ou définir des listes de contrôle d'accès aux objets pour l'accès public.

L'exemple de politique utilisateur suivant octroie les autorisations `s3:PutObject` et `s3:PutObjectAcl` à plusieurs Comptes AWS. De plus, cet exemple de politique exige que toute demande correspondant à ces opérations inclue la liste ACL prédéfinie `public-read`. Pour plus d'informations, consultez Actions de politique pour Amazon S3 et Clés de condition de politique pour Amazon S3.

> **Warning**
>
> L'ACL prédéfinie `public-read` permet à n'importe qui dans le monde entier de visualiser les objets de votre compartiment. Soyez vigilant lors de l'octroi de l'accès anonyme à votre compartiment Amazon S3 ou de la désactivation des paramètres du blocage de l'accès public. Lorsque vous accordez un accès anonyme, tout le monde peut accéder à votre compartiment. Il est recommandé de ne jamais autoriser un accès anonyme à votre compartiment Amazon S3 à moins que vous n'en ayez spécifiquement besoin, comme dans le cas de l'hébergement de site web statique. Si vous souhaitez activer les paramètres de blocage de l'accès public pour l'hébergement de sites Web statiques, consultez Tutoriel : configuration d'un site web statique sur Amazon S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddPublicReadCannedAcl",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root",
                    "arn:aws:iam::444455556666:root"
                ]
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": [
                        "public-read"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}
```

Octroi d'autorisations intercomptes pour charger des objets tout en garantissant que le propriétaire du compartiment dispose d'un contrôle total

L'exemple suivant montre comment autoriser un autre Compte AWS à charger des objets dans votre compartiment tout en vous assurant d'avoir le contrôle total des objets chargés. Cette politique accorde à un Compte AWS spécifique (*111122223333*) la possibilité de charger des objets uniquement si ce compte inclut la liste ACL prête à l'emploi `bucket-owner-full-control` lors du chargement. La condition `StringEquals` figurant dans la politique spécifie la clé de la condition `s3:x-amz-acl` pour exprimer l'exigence de l'ACL prédéfinie. Pour plus d'informations, consultez Clés de condition de politique pour Amazon S3.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
     {
       "Sid":"PolicyForAllowUploadWithACL",
       "Effect":"Allow",
       "Principal":{"AWS":"111122223333"},
       "Action":"s3:PutObject",
       "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
       "Condition": {
         "StringEquals": {"s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control"}
       }
     }
   ]
}
```

Gestion de l'accès aux objets avec l'étiquetage des objets

Autoriser un utilisateur à lire uniquement les objets qui ont une clé et une valeur d'étiquette spécifiques

La politique d'autorisations suivante limite un utilisateur à la seule lecture des objets qui comportent la clé et la valeur d'étiquette `environment: production`. Cette politique utilise la clé de condition `s3:ExistingObjectTag` pour spécifier la clé et la valeur d'étiquette.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Principal":{
            "AWS":"arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
         },
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion"
```

```
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
         "Condition":{
            "StringEquals":{
               "s3:ExistingObjectTag/environment":"production"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Restreindre les clés d'étiquette d'objet que les utilisateurs peuvent ajouter

L'exemple de politique suivant accorde à un utilisateur l'autorisation d'exécuter l'action `s3:PutObjectTagging`, qui permet à un utilisateur d'ajouter des étiquettes à un objet existant. La condition utilise la clé de condition `s3:RequestObjectTagKeys` pour spécifier les clés d'étiquette autorisées, telles que `Owner` ou `CreationDate`. Pour plus d'informations, consultez Création d'une condition avec plusieurs clés ou valeurs dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Cette politique garantit que chaque clé d'étiquette spécifiée dans la demande est une clé d'étiquette autorisée. Le qualificateur `ForAnyValue` dans la condition garantit qu'au moins une des clés spécifiées doit être présente dans la demande.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {"Principal":{"AWS":[
            "arn:aws:iam::111122223333:role/JohnDoe"
         ]
       },
 "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {"ForAnyValue:StringEquals": {"s3:RequestObjectTagKeys": [
            "Owner",
```

```
            "CreationDate"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exiger une clé et une valeur d'étiquette spécifiques pour permettre aux utilisateurs d'ajouter des étiquettes d'objet

L'exemple de politique suivant accorde à un utilisateur l'autorisation d'exécuter l'action `s3:PutObjectTagging`, qui permet à un utilisateur d'ajouter des étiquettes à un objet existant. La condition exige que l'utilisateur inclue une clé d'étiquette spécifique (telle que *`Project`*) avec la valeur définie sur *`X`*.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {"Principal":{"AWS":[
       "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
         ]
       },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObjectTagging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {"StringEquals": {"s3:RequestObjectTag/Project": "X"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Permettre à un utilisateur de n'ajouter que des objets ayant une clé et une valeur d'étiquetage d'objet spécifiques

L'exemple de politique suivant accorde à un utilisateur l'autorisation d'effectuer l'action `s3:PutObject` afin qu'il puisse ajouter des objets à un compartiment. Cependant, l'instruction `Condition` restreint les clés et les valeurs d'étiquetage qui sont autorisées sur les objets chargés. Dans cet exemple, l'utilisateur ne peut ajouter au compartiment que les objets ayant la clé d'étiquette spécifique (*`Department`*) avec la valeur définie sur *`Finance`*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Principal":{
            "AWS":[
                 "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
         ]
        },
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "s3:RequestObjectTag/Department": "Finance"
            }
        }
    }]
}
```

Gestion de l'accès aux objets par l'utilisation de clés de condition globales

Les clés de condition globales sont des clés de contexte de condition comportant un préfixe `aws`. Services AWS prennent en charge des clés de condition globales ou des clés spécifiques au service qui incluent le préfixe du service. Vous pouvez utiliser l'élément `Condition` d'une politique JSON

pour comparer les clés d'une requête avec les valeurs des clés que vous spécifiez dans votre politique.

Restreindre l'accès aux seules livraisons du journal d'accès du serveur Amazon S3

Dans l'exemple de stratégie de compartiment suivant, la clé de condition globale aws:SourceArn est utilisée pour comparer l'Amazon Resource Name (ARN) de la ressource, émettant une requête de service à service avec l'ARN qui est spécifié dans la politique. La clé de condition globale `aws:SourceArn` est utilisée pour empêcher le service Amazon S3 d'être utilisé comme adjoint confus lors de transactions entre services. Seul le service Amazon S3 est autorisé à ajouter des objets au compartiment Amazon S3.

Cet exemple de stratégie de compartiment accorde uniquement des autorisations `s3:PutObject` au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowPutObjectS3ServerAccessLogsPolicy",
            "Principal": {
                "Service": "logging.s3.amazonaws.com"
            },
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-logs/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                "aws:SourceAccount": "111122223333"
                },
                "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket1"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "RestrictToS3ServerAccessLogs",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
```

```
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket-logs/*",
            "Condition": {
                "ForAllValues:StringNotEquals": {
                    "aws:PrincipalServiceNamesList": "logging.s3.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Autoriser l'accès uniquement à votre organisation

Si vous voulez exiger que tous les principaux IAM accédant à une ressource proviennent d'un Compte AWS de votre organisation (y compris le compte de gestion AWS Organizations), vous pouvez utiliser la clé de condition globale `aws:PrincipalOrgID`.

Pour accorder ou restreindre ce type d'accès, définissez la condition `aws:PrincipalOrgID` et définissez la valeur de l'ID de votre organisation dans la stratégie de compartiment. L'ID de l'organisation permet de contrôler l'accès au compartiment. Lorsque vous utilisez la condition `aws:PrincipalOrgID`, les autorisations de la stratégie de compartiment sont également appliquées à tous les nouveaux comptes qui sont ajoutés à l'organisation.

Voici un exemple de stratégie de compartiment basée sur les ressources que vous pouvez utiliser pour accorder à des principaux IAM spécifiques de votre organisation un accès direct à votre compartiment. En ajoutant la clé de condition globale `aws:PrincipalOrgID` à votre stratégie de compartiment, le compte principal doit désormais faire partie de votre organisation pour obtenir l'accès à la ressource. Même si vous spécifiez accidentellement un compte incorrect lors de l'octroi de l'accès, la clé de condition globale aws:PrincipalOrgID constitue une protection supplémentaire. Lorsque cette clé globale est utilisée dans une politique, elle empêche tous les principaux de l'extérieur de l'organisation spécifiée d'accéder au compartiment S3. Seuls les principaux des comptes de l'organisation listée peuvent obtenir l'accès à la ressource.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "AllowGetObject",
        "Principal": {
```

```
            "AWS": "*"
        },
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:PrincipalOrgID": ["o-aa111bb222"]
            }
        }
    }]
}
```

Gestion des accès en fonction des requêtes HTTP ou HTTPS

Restreindre l'accès aux seules requêtes HTTPS

Si vous voulez empêcher les attaquants potentiels de manipuler le trafic réseau, vous pouvez utiliser HTTPS (TLS) pour n'autoriser que les connexions chiffrées tout en limitant l'accès à votre compartiment aux requêtes HTTP. Pour déterminer si la requête est HTTP ou HTTPS, utilisez la clé de condition globale aws:SecureTransport dans votre stratégie de compartiment S3. La clé de condition `aws:SecureTransport` vérifie si une requête a été envoyée en utilisant HTTP.

Si une demande renvoie `true`, alors la demande a été envoyée par HTTPS. Si une demande renvoie `false`, alors la demande a été envoyée par HTTP. Vous pouvez ensuite autoriser ou refuser l'accès à votre compartiment en fonction du schéma de requête souhaité.

Dans l'exemple suivant, la stratégie de compartiment refuse explicitement les demandes HTTP.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [{
        "Sid": "RestrictToTLSRequestsOnly",
        "Action": "s3:*",
        "Effect": "Deny",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
```

```
        ],
        "Condition": {
            "Bool": {
                "aws:SecureTransport": "false"
            }
        },
        "Principal": "*"
    }]
}
```

Restreindre l'accès à un référent HTTP spécifique

Supposons que vous ayez un site web avec le nom de domaine *`www.example.com`* ou *`example.com`*, avec des liens vers des photos et des vidéos stockées dans votre compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket`*. Par défaut, toutes les ressources Amazon S3 sont privées, si bien que seul le Compte AWS qui a créé ces ressources peut y accéder.

Pour autoriser l'accès en lecture à ces objets à partir de votre site Web, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui accorde l'autorisation `s3:GetObject` avec une condition stipulant que la requête `GET` provienne initialement de pages Web spécifiques. La politique suivante limite les requêtes en utilisant la condition `StringLike` avec la clé de condition `aws:Referer`.

Veillez à ce que les navigateurs que vous utilisez incluent l'en-tête HTTP `referer` dans la demande.

> **Warning**
>
> Nous vous recommandons de faire preuve de prudence lorsque vous utilisez la clé de condition `aws:Referer`. Il est dangereux d'inclure une valeur d'en-tête de référent HTTP connu publiquement. Les tiers non autorisés peuvent utiliser des navigateurs modifiés ou personnalisés pour fournir n'importe quelle valeur `aws:Referer` de leur choix. Par conséquent, évitez d'utiliser `aws:Referer` pour empêcher les parties non autorisées d'effectuer des demandes AWS directes.
>
> La clé de condition `aws:Referer` est fournie uniquement pour permettre aux clients de protéger leur contenu numérique, stocké notamment dans Simple Storage Service (Amazon S3), contre tout référencement sur des sites tiers non autorisés. Pour plus d'informations, consultez aws:Referer dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Gestion de l'accès des utilisateurs à des dossiers spécifiques

Accorder aux utilisateurs l'accès à des dossiers spécifiques

Supposons que vous essayez d'accorder aux utilisateurs l'accès à un dossier spécifique. Si l'utilisateur IAM et le compartiment S3 appartiennent au même Compte AWS, vous pouvez utiliser une politique IAM pour accorder à l'utilisateur l'accès à un dossier spécifique du compartiment. Avec cette approche, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre stratégie de compartiment pour octroyer l'accès. Vous pouvez ajouter la politique IAM à un rôle IAM auquel plusieurs utilisateurs peuvent basculer.

Si l'identité IAM et le compartiment S3 appartiennent à des Comptes AWS différents, vous devez accorder un accès intercompte dans la politique IAM et la stratégie de compartiment. Pour plus d'informations sur l'octroi d'un accès intercompte, consultez Bucket owner granting cross-account bucket permissions (Propriétaire du compartiment accordant des autorisations intercomptes pour le compartiment).

L'exemple suivant de stratégie de compartiment accorde à *JohnDoe* un accès complet à la console à son seul dossier (`home/`*`JohnDoe`*`/`). En créant un dossier `home` et en accordant les autorisations appropriées à vos utilisateurs, vous pouvez faire en sorte que plusieurs utilisateurs partagent un seul compartiment. Cette politique se compose de trois instructions `Allow` :

- *`AllowRootAndHomeListingOfCompanyBucket`* : permet à l'utilisateur (*`JohnDoe`*) de lister les objets au niveau de la racine du compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`* et dans le dossier `home`. Cette instruction permet également à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur le préfixe `home/` en utilisant la console.
- *`AllowListingOfUserFolder`* : permet à l'utilisateur (*`JohnDoe`*) de lister tous les objets du dossier `home/`*`JohnDoe`*`/` et de ses sous-dossiers éventuels.
- *`AllowAllS3ActionsInUserFolder`* : permet à l'utilisateur d'effectuer toutes les actions Amazon S3 en accordant des autorisations `Read`, `Write` et `Delete`. Les autorisations sont limitées au dossier personnel du propriétaire du compartiment.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
```

```
            "Sid": "AllowRootAndHomeListingOfCompanyBucket",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
                ]
            },
            "Effect": "Allow",
            "Action": ["s3:ListBucket"],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:prefix": ["", "home/", "home/JohnDoe"],
                    "s3:delimiter": ["/"]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
                ]
            },
            "Action": ["s3:ListBucket"],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"],
            "Condition": {
                "StringLike": {
                    "s3:prefix": ["home/JohnDoe/*"]
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAllS3ActionsInUserFolder",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
                ]
            },
            "Action": ["s3:*"],
            "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/home/JohnDoe/*"]
        }
    ]
```

```
}
```

Gestion des accès pour les journaux d'accès

Accorder l'accès à l'Application Load Balancer pour activer les journaux d'accès

Lorsque vous activez les journaux d'accès pour Application Load Balancer, vous devez spécifier le nom du compartiment S3 où l'équilibreur de charge stockera les journaux. Le compartiment doit comporter une politique attachée qui accorde à Elastic Load Balancing l'autorisation d'écrire dans le compartiment.

Dans l'exemple suivant, la stratégie de compartiment accorde à Elastic Load Balancing (ELB) l'autorisation d'écrire les journaux d'accès dans le compartiment :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/
AWSLogs/111122223333/*"
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Assurez-vous de remplacer *elb-account-id* par l'ID du Compte AWS d'Elastic Load Balancing pour votre Région AWS. Pour obtenir la liste des régions Elastic Load Balancing, consultez Attach a policy to your Amazon S3 bucket (Association d'une politique à votre compartiment Amazon S3) dans le Guide de l'utilisateur Elastic Load Balancing.

Si votre Région AWS ne figure pas dans la liste des régions Elastic Load Balancing prises en charge, utilisez la politique suivante, qui accorde des autorisations au service de livraison de journaux spécifié.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
       "Principal": {
         "Service": "logdelivery.elasticloadbalancing.amazonaws.com"
          },
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/111122223333/
*"
    }
  ]
}
```

Ensuite, veillez à configurer vos journaux d'accès Elastic Load Balancing en les activant. Vous pouvez vérifier les autorisations de votre compartiment en créant un fichier de test.

Gestion de l'accès à un OAI Amazon CloudFront

Octroi d'autorisations à une OAI Amazon CloudFront

L'exemple de stratégie de compartiment suivant autorise une identité d'accès d'origine (OAI) CloudFront à obtenir (lire) tous les objets de votre compartiment S3. Vous pouvez utiliser une OAI CloudFront pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux objets de votre compartiment via CloudFront, mais pas directement via Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Restriction de l'accès au contenu Amazon S3 à l'aide d'une identité d'accès d'origine dans le Manuel du développeur Amazon CloudFront.

La stratégie suivante utilise l'ID de l'OAI comme stratégie de `Principal`. Pour plus d'informations sur l'utilisation des stratégies de compartiment S3 pour accorder l'accès à un OAI CloudFront, consultez Migration de l'identité d'accès d'origine (OAI) vers le contrôle d'accès d'origine (OAC) dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Pour utiliser cet exemple :

- Remplacez *EH1HDMB1FH2TC* par l'ID OAI. Pour trouver l'ID de l'identité d'accès d'origine, consultez la page Identité d'accès d'origine dans la console CloudFront, ou utilisez ListCloudFrontOriginAccessIdentities dans l'API CloudFront.
- Remplacez *amzn-s3-demo-bucket* par le nom de votre compartiment.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access
 Identity EH1HDMB1FH2TC"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Gestion des accès pour Amazon S3 Storage Lens

Accorder des autorisations pour Amazon S3 Storage Lens

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3.

S3 Storage Lens peut exporter vos métriques d'utilisation du stockage agrégées vers un compartiment Amazon S3 pour une analyse plus approfondie. Le compartiment dans lequel S3 Storage Lens place ses exportations de métriques porte le nom de compartiment de destination. Lorsque vous configurez l'exportation des métriques S3 Storage Lens, vous devez disposer d'une stratégie de compartiment pour le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec Amazon S3 Storage Lens.

L'exemple de stratégie de compartiment suivant octroie à Amazon S3 l'autorisation d'écrire des objets (requêtes PUT) dans un compartiment de destination. Vous utilisez une stratégie de compartiment comme celle-ci sur le compartiment de destination lorsque vous configurez les mesures de S3 Storage Lens.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3StorageLensExamplePolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "storage-lens.s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/destination-prefix/
StorageLens/111122223333/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceAccount": "111122223333",
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:region-
code:111122223333:storage-lens/storage-lens-dashboard-configuration-id"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Lorsque vous configurez une exportation de métriques au niveau de l'organisation S3 Storage Lens, utilisez la modification suivante de l'instruction `Resource` de la stratégie de compartiment précédente.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/destination-prefix/
StorageLens/your-organization-id/*",
```

Gestion des autorisations pour S3 Inventory, les analyses S3 et les rapports S3 Inventory

Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3.

S3 Inventory crée des listes d'objets dans un compartiment, et l'exportation de l'analyse de classe de stockage des analyses S3 crée des fichiers de sortie des données utilisées dans l'analyse. Le compartiment pour lequel l'inventaire répertorie les objets est appelé compartiment source. Le compartiment dans lequel le fichier d'inventaire ou le fichier d'exportation analytique est écrit est appelé compartiment de destination. Lorsque vous configurez un inventaire ou une exportation analytique, vous devez créer une stratégie de compartiment pour le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory et Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage.

L'exemple de stratégie de compartiment suivant accorde à Amazon S3 l'autorisation d'écrire des objets (requêtes PUT) à partir du compte pour le compartiment source vers le compartiment de destination. Vous utilisez une stratégie de compartiment comme celle-ci sur le compartiment de destination lors de la configuration de S3 Inventory et de l'exportation des analyses S3.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
        {
            "Sid": "InventoryAndAnalyticsExamplePolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
```

```
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ],
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "111122223333",
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Création de la configuration des rapports S3 Inventory

Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory crée des listes des objets figurant dans un compartiment S3 et des métadonnées de chaque objet. L'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration` permet à un utilisateur de créer une configuration d'inventaire comprenant tous les champs de métadonnées d'objet disponibles par défaut et de spécifier le compartiment de destination où stocker cet inventaire. Un utilisateur disposant d'un accès en lecture aux objets du compartiment de destination peut accéder à tous les champs de métadonnées d'objet disponibles dans ce rapport d'inventaire. Pour plus d'informations sur les champs de métadonnées disponibles dans S3 Inventory, consultez Liste Amazon S3 Inventory.

Pour empêcher un utilisateur de configurer un rapport S3 Inventory, supprimez l'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration` de l'utilisateur.

Certains champs de métadonnées d'objet dans les configurations des rapports S3 Inventory sont facultatifs. En d'autres termes, ils sont disponibles par défaut, mais ils peuvent être restreints lorsque vous accordez l'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration` à un utilisateur. Vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent inclure ces champs de métadonnées facultatifs dans leurs rapports à l'aide de la clé de condition `s3:InventoryAccessibleOptionalFields`. Pour obtenir la liste des champs de métadonnées facultatifs disponibles dans S3 Inventory, consultez OptionalFields dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour autoriser un utilisateur à créer une configuration d'inventaire avec des champs de métadonnées facultatifs spécifiques, utilisez la clé de condition `s3:InventoryAccessibleOptionalFields` afin d'affiner les conditions de votre stratégie de compartiment.

L'exemple de politique suivant accorde à un utilisateur (*Ana*) l'autorisation de créer une configuration d'inventaire de manière conditionnelle. Dans cette politique, la condition `ForAllValues:StringEquals` utilise la clé de condition `s3:InventoryAccessibleOptionalFields` pour spécifier les deux champs de métadonnées facultatifs autorisés, à savoir `Size` et `StorageClass`. Ainsi, lorsqu'*Ana* créera une configuration d'inventaire, les seuls champs de métadonnées facultatifs qu'elle pourra inclure seront `Size` et `StorageClass`.

JSON

```
{
 "Id": "InventoryConfigPolicy",
 "Version":"2012-10-17",
 "Statement": [{
   "Sid": "AllowInventoryCreationConditionally",
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Ana"
   },
   "Action":
    "s3:PutInventoryConfiguration",
   "Resource":
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET",
   "Condition": {
    "ForAllValues:StringEquals": {
     "s3:InventoryAccessibleOptionalFields": [
        "Size",
        "StorageClass"
        ]
      }
    }
   }
 ]
}
```

Pour empêcher un utilisateur de configurer un rapport S3 Inventory comprenant des champs de métadonnées facultatifs spécifiques, ajoutez une instruction `Deny` explicite à la stratégie du compartiment source. L'exemple de stratégie de compartiment suivant interdit à l'utilisatrice *Ana* de créer une configuration d'inventaire dans le compartiment source *amzn-s3-demo-source-bucket*

avec les champs de métadonnées `ObjectAccessControlList` ou `ObjectOwner` facultatifs. L'utilisatrice *Ana* pourra toujours créer une configuration d'inventaire avec d'autres champs de métadonnées facultatifs.

JSON

```
{
"Id": "InventoryConfigSomeFields",
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "AllowInventoryCreation",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Ana"
},
"Action": "s3:PutInventoryConfiguration",
"Resource":
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"

},
{
"Sid": "DenyCertainInventoryFieldCreation",
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Ana"
},
"Action": "s3:PutInventoryConfiguration",
"Resource":
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"s3:InventoryAccessibleOptionalFields": [
"ObjectOwner",
"ObjectAccessControlList"
]
}
}
}
]
}
```

> **Note**
>
> L'utilisation de la clé de condition `s3:InventoryAccessibleOptionalFields` dans les stratégies de compartiment n'affecte pas la livraison des rapports d'inventaire basés sur les configurations d'inventaire existantes.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser `ForAllValues` avec un effet `Allow` ou `ForAnyValue` avec un effet `Deny`, comme indiqué dans les exemples précédents.
> N'utilisez pas `ForAllValues` avec l'effet `Deny` ni `ForAnyValue` avec l'effet `Allow`, car ces combinaisons peuvent être trop restrictives et bloquer la suppression de la configuration de l'inventaire.
> Pour en savoir plus sur les opérateurs d'ensemble de conditions `ForAllValues` et `ForAnyValue`, consultez Clés de contexte à valeurs multiples dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exigence d'une MFA

Amazon S3 prend en charge l'accès aux API protégé par MFA, une fonction qui peut appliquer l'authentification multifactorielle (MFA) pour l'accès à vos ressources Amazon S3. L'authentification multifacteur fournit un niveau de sécurité supplémentaire que vous pouvez appliquer à votre environnement AWS. L'authentification MFA est une fonctionnalité de sécurité qui impose aux utilisateurs de prouver qu'ils détiennent physiquement un appareil d'authentification MFA en fournissant un code d'authentification MFA valide. Pour plus d'informations, consultez Authentification multifactorielle AWS. Vous pouvez exiger l'authentification MFA pour toutes les demandes d'accès à vos ressources Amazon S3.

Pour appliquer l'exigence d'authentification MFA, utilisez la clé de condition `aws:MultiFactorAuthAge` dans une stratégie de compartiment. Les utilisateurs IAM peuvent accéder aux ressources Amazon S3 en utilisant des informations d'identification temporaires émises par AWS Security Token Service (AWS STS). Vous fournissez le code MFA au moment de la demande AWS STS.

Quand Amazon S3 reçoit une demande d'authentification multifacteur, la clé de condition `aws:MultiFactorAuthAge` fournit une valeur numérique indiquant le temps écoulé (en secondes)

depuis la création des informations d'identification temporaires. Si les informations d'identification temporaires fournies dans la demande n'ont pas été créées à l'aide d'un appareil d'authentification MFA, la valeur de cette clé est null (absente). Dans une stratégie de compartiment, vous pouvez ajouter une condition pour vérifier cette valeur, comme illustré dans l'exemple suivant.

Cet exemple de politique refuse toute opération Amazon S3 sur le dossier */taxdocuments* dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket* si la demande n'a pas été authentifiée à l'aide de l'authentification MFA. Pour en savoir plus sur MFA, consultez Utilisation de l'authentification multifacteur (MFA) dans AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "123",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/taxdocuments/*",
        "Condition": { "Null": { "aws:MultiFactorAuthAge": true }}
      }
    ]
 }
```

La condition `Null` figurant dans le bloc `Condition` équivaut à `true` si la valeur de la clé de condition `aws:MultiFactorAuthAge` est null, ce qui indique que les informations d'identification de sécurité temporaires figurant dans la demande ont été créées sans appareil d'authentification MFA.

La stratégie de compartiment suivante est une extension de la stratégie de compartiment précédente. La politique suivante comprend deux instructions de politique. Une déclaration accorde l'autorisation `s3:GetObject` sur un compartiment (*amzn-s3-demo-bucket*) à tous. Une autre déclaration limite encore plus l'accès au dossier *amzn-s3-demo-bucket/taxdocuments* du compartiment en requérant l'authentification MFA.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "123",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "DenyInsecureConnections",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/taxdocuments/*",
        "Condition": { "Null": { "aws:MultiFactorAuthAge": true } }
      },
      {
        "Sid": "AllowGetObject",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
        },
        "Action": ["s3:GetObject"],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      }
    ]
 }
```

Vous pouvez éventuellement utiliser une condition numérique pour limiter la durée de validité de la clé `aws:MultiFactorAuthAge`. La durée que vous spécifiez pour la clé `aws:MultiFactorAuthAge` est indépendante de la durée de vie de l'identifiant de sécurité temporaire utilisé pour authentifier la requête.

Par exemple, la stratégie de compartiment suivante, non seulement exige l'authentification MFA, mais vérifie également le temps écoulé depuis la création de la session temporaire. Cette stratégie refuse toute opération si la valeur de la clé `aws:MultiFactorAuthAge` indique que la session temporaire a été créée depuis plus d'une heure (3 600 secondes).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "123",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/taxdocuments/*",
        "Condition": {"Null": {"aws:MultiFactorAuthAge": true }}
      },
      {
        "Sid": "",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/taxdocuments/*",
        "Condition": {"NumericGreaterThan": {"aws:MultiFactorAuthAge": 3600 }}
       },
       {
         "Sid": "",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": "*",
         "Action": ["s3:GetObject"],
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
       }
    ]
 }
```

Empêcher les utilisateurs de supprimer des objets

Par défaut, les utilisateurs ne disposent d'aucune autorisation. Toutefois, lorsque vous créez des politiques, vous pouvez accorder à des utilisateurs des autorisations que vous n'aviez pas l'intention d'accorder. Pour éviter ces failles d'autorisation, vous pouvez écrire une stratégie d'accès plus stricte en ajoutant un refus explicite.

Pour empêcher explicitement des utilisateurs ou des comptes de supprimer des objets, vous devez ajouter les actions suivantes à une stratégie de compartiment : autorisations `s3:DeleteObject`,

`s3:DeleteObjectVersion` et `s3:PutLifecycleConfiguration`. Ces trois actions sont nécessaires, car vous pouvez supprimer des objets soit en appelant explicitement les opérations d'API Gestion du cycle de vie des objets, soit en configurant leur cycle de vie (voir `DELETE Object`) afin qu'Amazon S3 puisse supprimer les objets lorsqu'ils arrivent à la fin de leur cycle de vie.

Dans l'exemple de politique suivant, vous refusez explicitement les autorisations `DELETE Object` à l'utilisatrice *`MaryMajor`*. L'instruction `Deny` explicite a toujours priorité sur n'importe quelle autre autorisation accordée.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "statement2",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor"
      },
      "Action": [
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:PutLifecycleConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
```

```
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
       ]
     }
  ]
}
```

Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition

Vous pouvez utiliser le langage de la politique d'accès pour spécifier des conditions lorsque vous accordez des autorisations. Vous pouvez utiliser l'élément `Condition` facultatif ou le bloc `Condition` pour spécifier des conditions lorsqu'une politique est appliquée.

Pour les stratégies qui utilisent des clés de condition Amazon S3 pour les opérations d'objet et de compartiment, consultez les exemples suivants. Pour plus d'informations sur les clés de condition, consultez Clés de condition de politique pour Amazon S3. Pour obtenir la liste complète des actions, des clés de condition et des ressources Amazon S3 que vous pouvez spécifier dans les politiques, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Exemples : clés de condition Amazon S3 pour les opérations d'objet

Les exemples suivants montrent comment utiliser des clés de condition spécifiques à Amazon S3 pour les opérations au niveau des objets. Pour obtenir la liste complète des actions, des clés de condition et des ressources Amazon S3 que vous pouvez spécifier dans les politiques, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Plusieurs exemples de stratégies montrent comment vous pouvez utiliser des clés de condition avec des opérations PUT Object. Les opérations PUT Object autorisent les entêtes spécifiques à la liste de contrôle d'accès (ACL) que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations basées sur les listes ACL. En utilisant ces clés de condition, vous pouvez définir une condition pour exiger des autorisations d'accès spécifiques lorsque l'utilisateur charge un objet. Vous pouvez également accorder des autorisations basées sur l'ACL avec l'opération PutObjectAcl. Pour plus d'informations,

consultez PutObjectAcl dans la Référence des API Amazon S3 Amazon Simple Storage Service. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Rubriques

- Exemple 1 : Octroyer l'autorisation s3:PutObject exigeant que les objets soient stockés en utilisant le chiffrement côté serveur
- Exemple 2 : Octroyer l'autorisation s3:PutObject pour copier des objets avec une restriction sur la source de copie
- Exemple 3 : Octroyer l'accès à une version spécifique d'un objet
- Exemple 4 : Octroi d'autorisations basées sur des balises d'objets
- Exemple 5 : Restriction de l'accès par l'ID de Compte AWS du propriétaire du compartiment
- Exemple 6 : Exiger une version minimale de TLS
- Exemple 7 : Exclure certains principaux d'une instruction Deny
- Exemple 8 : Obliger les clients à charger des objets de manière conditionnelle en fonction des noms de clés d'objets ou des balises d'entité

Exemple 1 : Octroyer l'autorisation **`s3:PutObject`** exigeant que les objets soient stockés en utilisant le chiffrement côté serveur

Supposons que le Compte A possède un compartiment. L'administrateur du compte souhaite accorder à Jane, une utilisatrice du compte A, l'autorisation de charger des objets avec cette condition : Jane doit toujours demander le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). L'administrateur du compte A peut utiliser la clé de condition `s3:x-amz-server-side-encryption` pour spécifier cette exigence, comme illustré. La paire clé-valeur du bloc `Condition` suivant spécifie la clé de condition `s3:x-amz-server-side-encryption` et SSE-S3 (`AES256`) comme type de chiffrement :

```
"Condition": {
     "StringNotEquals": {
         "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
     }}
```

Lorsque vous testez cette autorisation à l'aide de l'AWS CLI, vous devez ajouter le chiffrement requis à l'aide du paramètre `--server-side-encryption`, comme indiqué dans l'exemple suivant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key HappyFace.jpg --body c:
\HappyFace.jpg --server-side-encryption "AES256" --profile AccountAadmin
```

Exemple 2 : Octroyer l'autorisation **`s3:PutObject`** pour copier des objets avec une restriction sur la source de copie

Dans la demande PUT, quand vous spécifiez un objet source, il s'agit d'une opération de copie (voir CopyObject). En conséquence, le propriétaire du compartiment peut octroyer une autorisation utilisateur pour copier des objets avec des restrictions sur la source, par exemple :

- Autoriser la copie des objets uniquement à partir du compartiment source spécifié (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket*)
- Autoriser la copie d'objets à partir du compartiment source spécifié et uniquement les objets dont le préfixe de nom de clé commence par *public/* (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket/public/**)
- Autoriser la copie d'un objet spécifique uniquement à partir du compartiment source (par exemple, *amzn-s3-demo-source-bucket/example.jpg*)

La stratégie de compartiment suivante accorde à l'utilisateur (*Dave*) l'autorisation `s3:PutObject`. Cette politique lui permet de copier des objets uniquement à la condition que la demande inclue l'en-tête `s3:x-amz-copy-source` et que la valeur de l'en-tête spécifie le préfixe de nom de clé */amzn-s3-demo-source-bucket/public/**. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
       {
            "Sid": "cross-account permission to user in your own account",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
        },
```

```
        {
            "Sid": "Deny your user permission to upload object if copy source is
 not /bucket/prefix",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringNotLike": {
                    "s3:x-amz-copy-source": "amzn-s3-demo-source-bucket/public/*"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tester la stratégie avec AWS CLI

Vous pouvez tester l'autorisation en utilisant la commande AWS CLI de `copy-object`. Vous spécifiez la source en ajoutant le paramètre `--copy-source`, le préfixe du nom de clé doit correspondre au préfixe autorisé dans la stratégie. Vous devez fournir à l'utilisateur Dave les informations d'identification en utilisant le paramètre `--profile`. Pour plus d'informations sur la configuration de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

```
aws s3api copy-object --bucket amzn-s3-demo-source-bucket --key HappyFace.jpg
--copy-source amzn-s3-demo-source-bucket/public/PublicHappyFace1.jpg --
profile AccountADave
```

Octroyer une autorisation pour copier uniquement un objet spécifique

La stratégie précédente utilise la condition `StringNotLike`. Pour accorder l'autorisation de copier uniquement un objet spécifique, vous devez remplacer la condition `StringNotLike` par `StringNotEquals`, puis spécifier la clé d'objet exacte, comme indiqué dans l'exemple suivant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
"Condition": {
```

```
        "StringNotEquals": {
            "s3:x-amz-copy-source": "amzn-s3-demo-source-bucket/public/
PublicHappyFace1.jpg"
        }
}
```

Exemple 3 : Octroyer l'accès à une version spécifique d'un objet

Supposons que le compte A possède un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée. Le compartiment a plusieurs versions de l'objet *HappyFace.jpg*. L'administrateur du compte A souhaite maintenant octroyer à l'utilisateur *Dave* l'autorisation d'obtenir uniquement une version spécifique de l'objet. Pour ce faire, l'administrateur du compte octroie à *Dave* l'autorisation `s3:GetObjectVersion` de manière conditionnelle, comme indiqué dans l'exemple suivant. La paire de clé-valeur dans le bloc `Condition` spécifie la clé de condition `s3:VersionId`. Dans ce cas, pour récupérer l'objet à partir du compartiment spécifié pour lequel la gestion des versions est activée, *Dave* doit connaître l'ID exact de la version de l'objet. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter GetObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
            },
            "Action": "s3:GetObjectVersion",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/HappyFace.jpg"
        },
        {
            "Sid": "statement2",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Dave"
            },
```

```
            "Action": "s3:GetObjectVersion",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/HappyFace.jpg",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "s3:VersionId": "AaaHbAQitwiL_h47_44lRO2DDfLlBO5e"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tester la stratégie avec AWS CLI

Vous pouvez tester les autorisations de cette politique en utilisant la commande d'AWS CLI `get-object` avec le paramètre `--version-id` identifiant la version d'objet spécifique à récupérer. Cette commande récupère la version spécifiée de l'objet et l'enregistre dans le fichier *`OutputFile.jpg`*.

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key HappyFace.jpg OutputFile.jpg --
version-id AaaHbAQitwiL_h47_44lRO2DDfLlBO5e --profile AccountADave
```

Exemple 4 : Octroi d'autorisations basées sur des balises d'objets

Pour obtenir des exemples sur l'utilisation des clés de condition de balisage d'objet avec des opérations Amazon S3, consultez Stratégies de balisage et de contrôle d'accès.

Exemple 5 : Restriction de l'accès par l'ID de Compte AWS du propriétaire du compartiment

Vous pouvez utiliser la clé de condition `aws:ResourceAccount` ou `s3:ResourceAccount` pour écrire des politiques IAM ou des politiques de point de terminaison du cloud privé virtuel (VPC) qui restreignent l'accès des utilisateurs, des rôles ou des applications aux compartiments Amazon S3 appartenant à un ID de Compte AWS spécifique. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour empêcher des clients de votre VPC d'accéder aux compartiments dont vous n'êtes pas propriétaire.

Cependant, n'oubliez pas que certains services AWS reposent sur l'accès aux compartiments gérés AWS. Par conséquent, l'utilisation de la clé `aws:ResourceAccount` ou `s3:ResourceAccount` dans votre politique IAM risque également d'avoir un impact sur l'accès à ces ressources. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Restreindre l'accès aux compartiments dans un Compte AWS spécifié dans le Guide AWS PrivateLink

- Restreindre l'accès aux compartiments utilisés par Amazon ECR dans le Guide de l'utilisateur Amazon ECR
- Fournir l'accès requis à Systems Manager pour les compartiments Amazon S3 gérés par AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Systems Manager

Pour plus d'informations sur les clés de condition `aws:ResourceAccount` et `s3:ResourceAccount`, et pour obtenir des exemples illustrant leur utilisation, consultez Limiter l'accès aux compartiments Amazon S3 détenus par des Comptes AWS spécifiques dans le blog AWS Storage.

Exemple 6 : Exiger une version minimale de TLS

Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:TlsVersion` afin d'écrire des politiques IAM, des politiques de point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) ou des stratégies de compartiment pour restreindre l'accès des utilisateurs ou des applications aux compartiments Amazon S3 en fonction de la version TLS utilisée par le client. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour écrire des stratégies qui nécessitent une version TLS minimale.

> **Note**
>
> Lorsque les services AWS appellent d'autres AWS en votre nom (appels de service à service), certains contextes d'autorisation spécifiques au réseau sont expurgés, notamment `s3:TlsVersion`, `aws:SecureTransport`, `aws:SourceIp` et `aws:VpcSourceIp`. Si votre stratégie utilise ces clés de condition avec des instructions `Deny`, les principaux des services AWS risquent d'être bloqués par inadvertance. Pour permettre aux services AWS de fonctionner correctement tout en respectant vos exigences de sécurité, excluez les principaux des services de vos instructions `Deny` en ajoutant la clé de condition `aws:PrincipalIsAWSService` avec une valeur de `false`. Par exemple :
>
> ```
> {
>   "Effect": "Deny",
>   "Action": "s3:*",
>   "Resource": "*",
>   "Condition": {
>     "Bool": {
>       "aws:SecureTransport": "false",
>       "aws:PrincipalIsAWSService": "false"
>     }
>   }
> ```

```
}
```

Cette stratégie refuse l'accès aux opérations S3 lorsque le protocole HTTPS n'est pas utilisé (`aws:SecureTransport` est faux), mais uniquement pour les principaux de services non AWS. Ainsi, vos restrictions conditionnelles s'appliquent à tous les principaux, à l'exception de ceux des services AWS.

Example

Cet exemple de stratégie de compartiment refuse les demandes `PutObject` des clients dont la version TLS est inférieure à 1.2, par exemple 1.1 ou 1.0. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
            ],
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "s3:TlsVersion": 1.2
                }
            }
        }
    ]
}
```

Example

Cet exemple de stratégie de compartiment autorise les demandes `PutObject` des clients dont la version TLS est supérieure à 1.1, par exemple 1.2, 1.3 ou plus :

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
            ],
            "Condition": {
                "NumericGreaterThan": {
                    "s3:TlsVersion": 1.1
                }
            }
        }
    ]
}
```

Exemple 7 : Exclure certains principaux d'une instruction **`Deny`**

La stratégie de compartiment suivante refuse l'accès `s3:GetObject` au compartiment *amzn-s3-demo-bucket*, à l'exception des principaux possédant le numéro de compte *123456789012*. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
```

```
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [
            "123456789012"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Exemple 8 : Obliger les clients à charger des objets de manière conditionnelle en fonction des noms de clés d'objets ou des balises d'entité

Avec les écritures conditionnelles, vous pouvez ajouter un en-tête supplémentaire à vos demandes `WRITE` afin de spécifier les conditions préalables à une opération S3. Cet en-tête spécifie une condition qui, si elle n'est pas remplie, entraînera l'échec de l'opération S3. Par exemple, vous pouvez empêcher le remplacement de données existantes en confirmant qu'aucun objet portant le même nom de clé ne se trouve déjà dans votre compartiment lors du chargement de l'objet. Vous pouvez également vérifier la balise d'entité d'un objet dans Amazon S3 avant d'écrire un objet.

Pour obtenir des exemples de stratégies de compartiment qui utilisent les conditions d'une stratégie de compartiment pour appliquer les écritures conditionnelles, consultez the section called "Application d'écritures conditionnelles".

Exemples : clés de condition Amazon S3 pour les opérations sur les compartiments

Cette section fournit des exemples de politiques qui vous montrent comment utiliser des clés de condition spécifiques à Amazon S3 pour les opérations au niveau des compartiments.

Rubriques

- Exemple 1 : Accorder une autorisation s3:GetObject assortie d'une condition au niveau d'une adresse IP
- Exemple 2 : Obtention d'une liste d'objets dans un compartiment avec un préfixe spécifique
- Exemple 3 : Définition du nombre maximal de clés

Exemple 1 : Accorder une autorisation **`s3:GetObject`** assortie d'une condition au niveau d'une adresse IP

Vous pouvez autoriser les utilisateurs authentifiés à utiliser l'action `s3:GetObject` si la demande émane d'une plage d'adresses IP spécifique (par exemple, *`192.0.2.*`*), à l'exception de l'adresse IP que vous souhaitez exclure (par exemple, *`192.0.2.188`*). Dans le bloc `Condition`, les éléments `IpAddress` et `NotIpAddress` sont des conditions. Chacune est associée à une paire clé-valeur pour évaluation. Les deux paires clé-valeur dans cet exemple utilisent la clé `aws:SourceIp` à l'échelle d'AWS. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Les valeurs de clé `IPAddress` et `NotIpAddress` spécifiées dans le bloc `Condition` utilisent la notation CIDR comme décrit dans RFC 4632. Pour plus d'informations, consultez http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632.txt.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "S3PolicyId1",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action":"s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition" : {
                "IpAddress" : {
```

```
                    "aws:SourceIp": "192.0.2.0/24"
                },
                "NotIpAddress" : {
                    "aws:SourceIp": "192.0.2.188/32"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Vous pouvez également utiliser d'autres clés de condition à l'échelle d'AWS dans des stratégies Amazon S3. Par exemple, vous pouvez spécifier les clés de condition `aws:SourceVpce` et `aws:SourceVpc` dans les stratégies de compartiment pour les points de terminaison de VPC. Pour plus d'exemples, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.

> **Note**
>
> Pour de nombreuses clés de condition globales AWS, seuls certains types de ressources sont pris en charge. Par conséquent, vérifiez si Amazon S3 prend en charge la clé de condition globale et le type de ressource que vous souhaitez utiliser, ou si vous devez utiliser une clé de condition spécifique à Amazon S3 à la place. Pour obtenir la liste complète des types de ressources et des clés de condition prises en charge pour Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.
>
> Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Exemple 2 : Obtention d'une liste d'objets dans un compartiment avec un préfixe spécifique

Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:prefix` pour limiter la réponse de l'API ListObjectsV2 aux noms de clés avec un préfixe spécifique. Si vous êtes le propriétaire du compartiment, vous pouvez utiliser cette clé de condition pour restreindre un utilisateur afin qu'il ne puisse répertorier que le contenu d'un préfixe spécifique dans le compartiment. La clé de condition `s3:prefix` est utile si les objets du compartiment sont organisés par préfixe de nom de clé.

La console Amazon S3 utilise des préfixes de nom de clé pour afficher un concept de dossier. Seule la console prend en charge le concept de dossiers ; l'API Amazon S3 ne prend en charge que les

compartiments et les objets. Par exemple, si vous avez deux objets avec les noms de clés *public/object1.jpg* et *public/object2.jpg*, la console affiche ces objets dans le dossier *public*. Dans l'API Amazon S3, il s'agit d'objets avec des préfixes, pas d'objets dans des dossiers. Pour plus d'informations sur l'utilisation de préfixes et de délimiteurs pour filtrer les autorisations d'accès, consultez Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur.

Dans le scénario suivant, le propriétaire du compartiment et le compte parent auquel appartient l'utilisateur sont identiques. Ainsi, le propriétaire du compartiment peut utiliser une stratégie de compartiment ou une politique utilisateur. Pour plus d'informations sur les autres clés de condition que vous pouvez utiliser avec l'opération d'API `ListObjectsV2`, consultez ListObjectsV2.

> **Note**
>
> Si la gestion des versions est activée pour le compartiment et si vous souhaitez répertorier les objets dans ce compartiment, vous devez accorder l'autorisation `s3:ListBucketVersions` dans les politiques suivantes, au lieu de l'autorisation `s3:ListBucket`. L'autorisation `s3:ListBucketVersions` prend également en charge la clé de condition `s3:prefix`.

Stratégie utilisateur

La politique utilisateur suivante accorde l'autorisation `s3:ListBucket` (voir ListObjectsV2) avec une instruction `Condition` qui oblige l'utilisateur à spécifier un préfixe dans la demande avec la valeur *projects*. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"statement1",
         "Effect":"Allow",
         "Action": "s3:ListBucket",
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
         "Condition" : {
             "StringEquals" : {
                 "s3:prefix": "projects"
```

```
            }
         }
      },
      {
         "Sid":"statement2",
         "Effect":"Deny",
         "Action": "s3:ListBucket",
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
         "Condition" : {
             "StringNotEquals" : {
                 "s3:prefix": "projects"
             }
          }
       }
    ]
}
```

L'instruction `Condition` restreint l'utilisateur pour qu'il ne puisse répertorier que les clés d'objet comportant le préfixe *`projects`*. L'instruction `Deny` explicite ajoutée refuse la demande de l'utilisateur de répertorier les clés avec un autre préfixe, quelles que soient les autres autorisations dont dispose cet utilisateur. Par exemple, il est possible que l'utilisateur obtienne l'autorisation de répertorier les clés d'objets sans aucune restriction, grâce aux mises à jour de la politique utilisateur précédente ou via une stratégie de compartiment. Comme les instructions `Deny` explicites ont toujours la priorité sur les instructions `Allow`, si l'utilisateur essaie de répertorier des clés autres que celles qui ont le préfixe *`projects`*, la demande sera refusée.

Stratégie de compartiment

Si vous ajoutez l'élément `Principal` à la politique utilisateur ci-dessus, identifiant l'utilisateur, vous avez maintenant une stratégie de compartiment comme indiqué dans l'exemple suivant. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"statement1",
         "Effect":"Allow",
```

```
            "Principal": {
               "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/bucket-owner"
            },
            "Action":  "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Condition" : {
                "StringEquals" : {
                    "s3:prefix": "projects"
                }
             }
          },
          {
            "Sid":"statement2",
            "Effect":"Deny",
            "Principal": {
               "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/bucket-owner"
            },
            "Action": "s3:ListBucket",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
            "Condition" : {
                "StringNotEquals" : {
                    "s3:prefix": "projects"
                }
             }
          }
       ]
}
```

Tester la stratégie avec AWS CLI

Vous pouvez tester la stratégie en utilisant la commande `list-object` de la AWS CLI suivante. Dans la commande, vous fournissez les informations d'identification utilisateur en utilisant le paramètre `--profile`. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

```
aws s3api list-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix projects --
profile AccountA
```

Exemple 3 : Définition du nombre maximal de clés

Vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:max-keys` pour définir le nombre maximal de clés qu'un demandeur peut renvoyer dans une demande ListObjectsV2 ou ListObjectVersions. Par défaut, les opérations d'API renvoient jusqu'à 1 000 clés. Pour obtenir la liste des opérateurs de conditions numériques que vous pouvez utiliser avec `s3:max-keys` et les exemples qui les accompagnent, consultez Opérateurs de conditions numériques dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3

Par défaut, les utilisateurs et les rôles ne sont pas autorisés à créer ni à modifier des ressources Amazon S3. Pour octroyer aux utilisateurs des autorisations d'effectuer des actions sur les ressources dont ils ont besoin, un administrateur IAM peut créer des politiques IAM.

Pour apprendre à créer une politique basée sur l'identité IAM à l'aide de ces exemples de documents de politique JSON, consultez Création de politiques IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les actions et les types de ressources définis par Amazon S3, y compris le format de l'ARN pour chacun des types de ressources, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Rubriques

- Bonnes pratiques en matière de politiques
- Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur
- Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon S3

Bonnes pratiques en matière de politiques

Les politiques basées sur l'identité déterminent si une personne peut créer, consulter ou supprimer des ressources Amazon S3 dans votre compte. Ces actions peuvent entraîner des frais pour votre Compte AWS. Lorsque vous créez ou modifiez des politiques basées sur l'identité, suivez ces instructions et recommandations :

- Démarrez avec les politiques gérées par AWS et évoluez vers les autorisations de moindre privilège : pour commencer à accorder des autorisations à vos utilisateurs et charges de travail,

utilisez les politiques gérées par AWS qui accordent des autorisations dans de nombreux cas d'utilisation courants. Elles sont disponibles dans votre Compte AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques AWS gérées par le client qui sont propres à vos cas d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez politiques gérées par AWS ou politiques gérées par AWS pour les activités professionnelles dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Accordez les autorisations de moindre privilège : lorsque vous définissez des autorisations avec des politiques IAM, accordez uniquement les autorisations nécessaires à l'exécution d'une seule tâche. Pour ce faire, vous définissez les actions qui peuvent être entreprises sur des ressources spécifiques dans des conditions spécifiques, également appelées autorisations de moindre privilège. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM pour appliquer des autorisations, consultez politiques et autorisations dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez des conditions dans les politiques IAM pour restreindre davantage l'accès : vous pouvez ajouter une condition à vos politiques afin de limiter l'accès aux actions et aux ressources. Par exemple, vous pouvez écrire une condition de politique pour spécifier que toutes les demandes doivent être envoyées via SSL. Vous pouvez également utiliser des conditions pour accorder l'accès aux actions de service si elles sont utilisées via un Service AWS spécifique, comme CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez Conditions pour éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Utilisez l'Analyseur d'accès IAM pour valider vos politiques IAM afin de garantir des autorisations sécurisées et fonctionnelles : l'Analyseur d'accès IAM valide les politiques nouvelles et existantes de manière à ce que les politiques IAM respectent le langage de politique IAM (JSON) et les bonnes pratiques IAM. IAM Access Analyzer fournit plus de 100 vérifications de politiques et des recommandations exploitables pour vous aider à créer des politiques sécurisées et fonctionnelles. Pour plus d'informations, consultez Validation de politiques avec IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Exigez l'authentification multifactorielle (MFA) : si vous avez un scénario qui nécessite des utilisateurs IAM ou un utilisateur racine dans votre Compte AWS, activez l'authentification multifactorielle pour une sécurité renforcée. Pour exiger la MFA lorsque des opérations d'API sont appelées, ajoutez des conditions MFA à vos politiques. Pour plus d'informations, consultez Sécurisation de l'accès aux API avec MFA dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour plus d'informations sur les bonnes pratiques dans IAM, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur

Cette démonstration explique comment les autorisations utilisateur fonctionnent avec Amazon S3. Dans cet exemple, vous créez un compartiment avec des dossiers. Vous allez ensuite créer des utilisateurs IAM AWS Identity and Access Management dans votre Compte AWS, et leur octroyer des autorisations incrémentielles sur votre compartiment Amazon S3 et les dossiers qu'il contient.

Rubriques

- Principes de base des compartiments et des dossiers
- Résumé de la procédure détaillée
- Préparation de la procédure détaillée
- Étape 1 : créer un compartiment
- Étape 2 : créer des utilisateurs IAM et un groupe
- Étape 3 : vérifier que les utilisateurs IAM ne disposent d'aucune autorisation
- Étape 4 : octroyer des autorisations au niveau du groupe
- Étape 5 : octroyer des autorisations spécifiques à l'utilisateur IAM Alice
- Étape 6 : octroyer des autorisations spécifiques à l'utilisateur IAM Bob
- Étape 7 : sécuriser le dossier Private
- Étape 8 : nettoyer
- Ressources connexes

Principes de base des compartiments et des dossiers

Le modèle de données Amazon S3 est une structure horizontale : vous créez un compartiment et ce compartiment stocke des objets. Il n'existe aucune hiérarchie de sous-compartiments ou de sous-dossiers, mais vous pouvez émuler une hiérarchie de dossiers. Des outils tels que la console Amazon S3 peuvent présenter une vue de ces dossiers et sous-dossiers logiques dans votre compartiment.

La console montre qu'un compartiment nommé `companybucket` comporte trois dossiers, `Private`, `Development` et `Finance`, ainsi qu'un objet, `s3-dg.pdf`. La console utilise les noms d'objet (clés) pour créer une hiérarchie logique avec des dossiers et des sous-dossiers. Considérez les exemples suivants :

- Lorsque vous créez le dossier `Development`, la console crée un objet avec la clé `Development/`. Notez la barre oblique de fin (`/`) comme délimiteur.

- Lorsque vous chargez un objet nommé `Projects1.xls` dans le dossier `Development`, la console charge l'objet et lui fournit la clé `Development/Projects1.xls`.

  Dans la clé, `Development` est le préfixe et `/` le délimiteur. L'API Amazon S3 prend en charge les préfixes et les délimiteurs dans ses opérations. Par exemple, vous pouvez obtenir la liste de tous les objets d'un compartiment avec un préfixe et un délimiteur spécifiques. Dans la console, quand ouvrez le dossier `Development`, la console répertorie les objets de ce dossier. Dans l'exemple suivant, le dossier `Development` contient un seul objet.

  Lorsque la console répertorie le dossier `Development` dans le compartiment `companybucket`, elle envoie une demande à Amazon S3 dans laquelle elle spécifie le préfixe `Development` et le délimiteur `/`. La réponse de la console ressemble à une liste de dossiers du système de fichiers de votre ordinateur. L'exemple précédent montre que le compartiment `companybucket` possède un objet doté de la clé `Development/Projects1.xls`.

La console utilise des clés d'objet pour déduire une hiérarchie logique. Amazon S3 n'a pas de hiérarchie physique. Amazon S3 n'a que des compartiments contenant des objets dans une structure de fichier horizontale. Lorsque vous créez des objets à l'aide de l'API Amazon S3, vous pouvez utiliser des clés d'objet qui impliquent une hiérarchie logique. Lorsque vous créez une hiérarchie logique d'objets, vous pouvez gérer l'accès aux dossiers individuels, comme le montre cette procédure détaillée.

Avant de commencer, veillez à vous familiariser avec le concept de contenu du compartiment de niveau racine. Supposez que votre compartiment `companybucket` contienne les objets suivants :

- `Private/privDoc1.txt`
- `Private/privDoc2.zip`
- `Development/project1.xls`
- `Development/project2.xls`
- `Finance/Tax2011/document1.pdf`
- `Finance/Tax2011/document2.pdf`
- `s3-dg.pdf`

Ces clés d'objet créent une hiérarchie logique avec `Private`, `Development` et `Finance` comme dossiers de niveau racine et `s3-dg.pdf` comme objet de niveau racine. Lorsque vous choisissez le nom du compartiment dans la console Amazon S3, les éléments de niveau racine apparaissent. La

console montre les préfixes de niveau supérieur (`Private/`, `Development/` et `Finance/`) sous la forme de dossiers de niveau racine. La clé d'objet `s3-dg.pdf` n'a pas de préfixe et apparaît donc en tant qu'élément de niveau racine.

Résumé de la procédure détaillée

Dans cette procédure détaillée, vous créez un compartiment avec trois dossiers (`Private`, `Development` et `Finance`) dans celui-ci.

Vous avez deux utilisateurs, Alice et Bob. Vous souhaitez qu'Alice accède uniquement au dossier `Development` et que Bob accède uniquement au dossier `Finance`. Vous souhaitez garder le contenu du dossier `Private` privé. Dans cette procédure détaillée, vous gérez l'accès en créant des utilisateurs IAM (l'exemple utilise les noms d'utilisateur Alice et Bob) et vous leur octroyez les autorisations nécessaires.

IAM prend également en charge la création de groupes d'utilisateurs et l'octroi d'autorisations au niveau du groupe, qui s'appliquent à tous les utilisateurs du groupe. Cela vous aide à mieux gérer les autorisations. Pour cet exercice, Alice et Bob ont besoin de certaines autorisations communes. Vous allez donc créer un groupe nommé `Consultants` et ajouter Alice et Bob à ce groupe. Vous commencerez par octroyer des autorisations en attachant une stratégie de groupe à ce groupe. Ensuite, vous ajouterez des autorisations spécifiques aux utilisateurs en attachant des stratégies aux utilisateurs spécifiques.

> **Note**
>
> Cette démonstration utilise `companybucket` comme nom de compartiment, Alice et Bob comme utilisateurs IAM, et `Consultants` comme nom de groupe. Comme Amazon S3 exige que les noms de compartiment soient uniques à l'échelle mondiale, vous devez remplacer le nom du compartiment par un nom de votre création.

Préparation de la procédure détaillée

Dans cet exemple, vous utilisez les informations d'identification de votre Compte AWS pour créer des utilisateurs IAM. Initialement, ces utilisateurs n'ont aucune autorisation. Vous octroyez de façon incrémentielle des autorisations à ces utilisateurs pour leur permettre d'effectuer des actions Amazon S3 spécifiques. Pour tester ces autorisations, vous vous connectez à la console avec les autorisations de chaque utilisateur. Lorsque vous octroyez de façon incrémentielle les autorisations en tant que propriétaire de Compte AWS et testez les autorisations en tant qu'utilisateur IAM, vous

devez vous connecter et vous déconnecter, en utilisant chaque fois des informations d'identification différentes. Vous pouvez effectuer ce test dans un seul navigateur, mais le processus sera accéléré si vous pouvez utiliser deux navigateurs différents. Utilisez un navigateur pour vous connecter à la AWS Management Console avec les informations d'identification de votre Compte AWS, et un autre navigateur pour vous connecter avec les autorisations d'utilisateur IAM.

Pour vous connecter à la AWS Management Console avec les informations d'identification de votre Compte AWS, accédez à la page https://console.aws.amazon.com/. Un utilisateur IAM ne peut pas se connecter en utilisant le même lien. Un utilisateur IAM doit utiliser une page de connexion prenant en charge IAM. En tant que propriétaire du compte, vous pouvez fournir ce lien à vos utilisateurs.

Pour plus d'informations sur IAM, consultez la page connexion à la AWS Management Console dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Dans le panneau Navigation (Navigation), choisissez IAM Dashboard (Tableau de bord IAM).
3. Notez l'URL sous IAM users sign in link: (Lien de connexion des utilisateurs IAM). Vous donnerez ce lien aux utilisateurs IAM pour qu'ils se connectent à la console avec leur nom d'utilisateur et leur mot de passe IAM.

Étape 1 : créer un compartiment

Dans cette étape, vous allez vous connecter à la console Amazon S3 avec les informations d'identification de votre Compte AWS, créer un compartiment, y ajouter des dossiers et charger un ou deux exemples de document dans chaque dossier.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Créez un compartiment.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d'un compartiment à usage général.
3. Chargez un document dans le compartiment.

   Cet exercice suppose que vous disposez du document `s3-dg.pdf` au niveau racine de ce compartiment. Si vous chargez un autre document, inscrivez son nom de fichier à la place de `s3-dg.pdf`.

4. Ajoutez trois dossiers nommés `Private`, `Finance` et `Development` au compartiment.

   Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un dossier, consultez Organisation des objets dans la console Amazon S3 à l'aide de dossiers> dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.

5. Chargez un ou deux documents dans chaque dossier.

   Pour cet exercice, supposons que vous avez chargé deux documents dans chaque dossier, de sorte que le compartiment possède des objets avec les clés suivantes :

   - `Private/privDoc1.txt`
   - `Private/privDoc2.zip`
   - `Development/project1.xls`
   - `Development/project2.xls`
   - `Finance/Tax2011/document1.pdf`
   - `Finance/Tax2011/document2.pdf`
   - `s3-dg.pdf`

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.

Étape 2 : créer des utilisateurs IAM et un groupe

À présent, utilisez la console IAM pour ajouter deux utilisateurs IAM, Alice et Bob, à votre Compte AWS. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Créez également un groupe administratif nommé `Consultants`. Ajoutez ensuite les deux utilisateurs au groupe. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création de groupes d'utilisateurs IAM.

> **Warning**
>
> Lorsque vous ajoutez des utilisateurs et un groupe, n'attachez aucune stratégie octroyant des autorisations à ces utilisateurs. Au début, les utilisateurs n'ont aucune autorisation. Dans les sections suivantes, vous allez octroyer des autorisations de façon incrémentielle. Vous devez tout d'abord vous assurer d'avoir attribué des mots de passe à ces utilisateurs IAM. Vous

utiliserez les autorisations de ces utilisateurs pour tester les actions Amazon S3 et vérifier que ces autorisations fonctionnent comme prévu.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un utilisateur IAM, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM. Lorsque vous créez les utilisateurs pour cette procédure, sélectionnez Accès à AWS Management Console et désactivez l'option Accès par programmation.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un groupe d'administration, consultez Création de votre premier groupe et utilisateur administrateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étape 3 : vérifier que les utilisateurs IAM ne disposent d'aucune autorisation

Si vous utilisez deux navigateurs, vous pouvez utiliser à présent le second navigateur pour vous connecter à la console en utilisant les autorisations d'un des utilisateurs IAM.

1. Utilisez le lien de connexion d'utilisateur IAM (consultez Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM) pour vous connecter à la AWS Management Console en utilisant les autorisations d'un des deux utilisateurs IAM.
2. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

   Vérifiez que le message de la console s'affiche et vous indique que l'accès est refusé.

À présent, vous pouvez commencer octroyer des autorisations incrémentielles aux utilisateurs. En premier lieu, vous attacherez une stratégie de groupe octroyant les autorisations que les deux utilisateurs doivent posséder.

Étape 4 : octroyer des autorisations au niveau du groupe

Vous voulez que les utilisateurs soient en mesure d'effectuer les tâches suivantes :

- Répertorier tous les compartiments détenus par le compte parent. Pour cela, Bob et Alice doivent disposer de l'autorisation pour l'action `s3:ListAllMyBuckets`.
- Répertorier les éléments de niveau racine, les dossiers et les objets dans le compartiment `companybucket`. Pour cela, Bob et Alice doivent disposer de l'autorisation pour l'action `s3:ListBucket` sur le compartiment `companybucket`.

À présent, vous allez créer une stratégie qui octroie ces autorisations, puis vous l'attacherez au groupe `Consultants`.

Étape 4.1 : octroyer l'autorisation de répertorier tous les compartiments

Dans cette étape, vous allez créer une stratégie gérée qui octroie aux utilisateurs les autorisations minimales leur permettant de répertorier tous les compartiments détenus par le compte parent. Vous attacherez ensuite cette stratégie au groupe `Consultants`. Lorsque vous attachez la stratégie gérée à un utilisateur ou à un groupe, vous accordez à cet utilisateur ou à ce groupe l'autorisation d'obtenir la liste des compartiments détenus par le parent Compte AWS.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

   > **Note**
   >
   > Comme vous octroyez des autorisations utilisateur, connectez-vous à l'aide des informations d'identification de votre Compte AWS, et non pas en tant qu'utilisateur IAM.

2. Créez la stratégie gérée.

   a. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Politiques, puis Créer une politique.

   b. Choisissez l'onglet JSON.

   c. Copiez la stratégie d'accès suivante et collez-la dans le champ de texte de stratégie.

      JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole",
      "Action": ["s3:ListAllMyBuckets"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::*"]
    }
  ]
}
```

Une stratégie est un document JSON. Dans ce document, un élément `Statement` est un tableau d'objets, chacun décrivant une autorisation à l'aide d'une collection de paires de noms-valeurs. La stratégie précédente décrit une autorisation spécifique. L'élément `Action` spécifie le type d'accès. Dans la stratégie, l'élément `s3:ListAllMyBuckets` est une action Amazon S3 prédéfinie. Cette action couvre l'opération GET Service d'Amazon S3, qui renvoie la liste de tous les compartiments que l'expéditeur authentifié possède. La valeur de l'élément `Effect` détermine si une autorisation spécifique est accordée ou refusée.

d. Choisissez Review Policy (Examiner une stratégie). Sur la page suivante, saisissez `AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole`dans le champ Nom, puis choisissez Créer une stratégie.

> **Note**
>
> L'entrée Résumé affiche un message indiquant que la stratégie n'accorde pas d'autorisations. Vous pouvez ignorer ce message dans le cadre de cette procédure.

3. Attachez la stratégie gérée `AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole` que vous avez créée au groupe `Consultants`.

   Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d'attacher une politique gérée, consultez Ajout et suppression d'autorisations basées sur l'identité IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Vous attachez des documents de stratégie aux utilisateurs IAM et aux groupes dans la console IAM. Comme vous voulez que les deux utilisateurs soient en mesure de répertorier les compartiments, vous attachez cette stratégie au groupe.

4. Testez l'autorisation.

   a. Utilisez le lien de connexion d'utilisateur IAM (consultez Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM) pour vous connecter à la console en utilisant les autorisations d'un des deux utilisateurs IAM.

   b. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

      La console doit à présent répertorier tous les compartiments mais pas les objets figurant dans ces compartiments.

Étape 4.2 : permettre aux utilisateurs de répertorier le contenu de niveau racine d'un compartiment

Ensuite, autorisez tous les utilisateurs du groupe `Consultants` à répertorier les éléments de niveau racine du compartiment `companybucket`. Lorsqu'un utilisateur choisit le compartiment de l'entreprise dans la console Amazon S3, il peut voir les éléments de niveau racine figurant dans le compartiment.

> **Note**
>
> Cet exemple utilise `companybucket` à titre d'illustration. Vous devez utiliser le nom du compartiment que vous avez créé.

Pour comprendre la demande que la console envoie à Amazon S3 lorsque vous choisissez un nom de compartiment, la réponse qu'Amazon S3 renvoie et la manière dont la console interprète cette réponse, examinons les différentes étapes d'un peu plus près.

Lorsque vous choisissez un nom de compartiment, la console envoie la demande GET Bucket (List Objects) à Amazon S3. Cette demande inclut les paramètres suivants :

- le paramètre `prefix` avec une chaîne vide comme valeur ;
- le paramètre `delimiter` avec `/` comme valeur.

Voici un exemple de demande.

```
GET ?prefix=&delimiter=/ HTTP/1.1
Host: companybucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 01 Aug  2012 12:00:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
```

Amazon S3 retourne une réponse qui inclut l'élément `<ListBucketResult/>`.

```
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Name>companybucket</Name>
  <Prefix></Prefix>
  <Delimiter>/</Delimiter>
   ...
  <Contents>
    <Key>s3-dg.pdf</Key>
    ...
```

```
  </Contents>
  <CommonPrefixes>
    <Prefix>Development/</Prefix>
  </CommonPrefixes>
  <CommonPrefixes>
    <Prefix>Finance/</Prefix>
  </CommonPrefixes>
  <CommonPrefixes>
    <Prefix>Private/</Prefix>
  </CommonPrefixes>
</ListBucketResult>
```

L'objet de clé `s3-dg.pdf` ne contient pas la barre oblique (/) comme délimiteur et Amazon S3 retourne la clé dans l'élément `<Contents>`. Toutefois, toutes les autres clés dans notre exemple de compartiment contiennent le délimiteur `/`. Amazon S3 regroupe ces clés et renvoie un élément `<CommonPrefixes>` pour chacune des valeurs de préfixe distinctes `Development/`, `Finance/` et `Private/` qui est une sous-chaîne du début de ces clés jusqu'à la première occurrence du délimiteur `/` spécifié.

La console interprète ce résultat et affiche les éléments de niveau racine sous la forme de trois dossiers et d'une clé d'objet.

Si Bob ou Alice ouvre le dossier Development (Développement), la console envoie la demande GET Bucket (List Objects) à Amazon S3 avec le préfixe `prefix` et les valeurs suivantes pour les paramètres `delimiter` :

- Le paramètre `prefix` avec la valeur `Development/`.
- Le paramètre `delimiter` avec la valeur « `/` ».

En réponse à cela, Amazon S3 renvoie les clés d'objet qui commencent par le préfixe spécifié.

```
<ListBucketResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Name>companybucket</Name>
  <Prefix>Development</Prefix>
  <Delimiter>/</Delimiter>
   ...
  <Contents>
    <Key>Project1.xls</Key>
    ...
  </Contents>
  <Contents>
```

```
    <Key>Project2.xls</Key>
    ...
  </Contents>
</ListBucketResult>
```

La console affiche les clés d'objet.

A présent, revenez à l'octroi aux utilisateurs d'une autorisation pour répertorier les éléments de niveau racine du compartiment. Pour répertorier le contenu du compartiment, les utilisateurs ont besoin d'une autorisation pour appeler l'action `s3:ListBucket`, telle qu'illustrée dans la déclaration de stratégie ci-dessous. Pour s'assurer qu'ils ne voient que le contenu de niveau racine, vous ajoutez une condition stipulant que les utilisateurs doivent spécifier un paramètre `prefix` vide dans la demande (c'est-à-dire qu'ils ne sont pas autorisés à double-cliquer sur les dossiers de niveau racine). Enfin, vous ajoutez une condition pour exiger un accès de type dossier en exigeant que les demandes des utilisateurs incluent le paramètre `delimiter` avec la valeur « `/` ».

```
{
  "Sid": "AllowRootLevelListingOfCompanyBucket",
  "Action": ["s3:ListBucket"],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
  "Condition":{
         "StringEquals":{
             "s3:prefix":[""], "s3:delimiter":["/"]
                       }
              }
}
```

Lorsque vous choisissez un compartiment dans la console Amazon S3, celle-ci commence par envoyer la demande GET Bucket location pour rechercher la Région AWS dans laquelle le compartiment est déployé. Ensuite, la console utilise le point de terminaison spécifique à la Région du compartiment pour envoyer la demande GET Bucket (List Objects). Par conséquent, si les utilisateurs doivent utiliser la console, vous devez octroyer l'autorisation pour l'action `s3:GetBucketLocation` telle qu'illustrée dans la déclaration de stratégie suivante.

```
{
   "Sid": "RequiredByS3Console",
   "Action": ["s3:GetBucketLocation"],
   "Effect": "Allow",
   "Resource": ["arn:aws:s3:::*"]
```

```
}
```

Pour permettre aux utilisateurs de répertorier le contenu de niveau racine d'un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

   Utilisez les informations d'identification de votre Compte AWS, pas les informations d'identification d'un utilisateur IAM, pour vous connecter à la console.

2. Remplacez la stratégie gérée `AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole` existante qui est attachée au groupe `Consultants` par la stratégie suivante, qui autorise également l'action `s3:ListBucket`. N'oubliez pas de remplacer *`companybucket`* dans l'élément `Resource` de la politique par le nom de votre compartiment.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Modification de politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Lorsque vous suivez ces instructions détaillées, veillez à suivre les étapes pour appliquer vos modifications à toutes les entités principales auxquelles la stratégie est attachée.

   JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
     {
       "Sid":
 "AllowGroupToSeeBucketListAndAlsoAllowGetBucketLocationRequiredForListBucket",
       "Action": [ "s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketLocation" ],
       "Effect": "Allow",
       "Resource": [ "arn:aws:s3:::*"  ]
     },
     {
       "Sid": "AllowRootLevelListingOfCompanyBucket",
       "Action": ["s3:ListBucket"],
       "Effect": "Allow",
       "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
       "Condition":{
             "StringEquals":{
                   "s3:prefix":[""], "s3:delimiter":["/"]
                         }
```

```
                }
            }
        ]
}
```

3. Testez les autorisations mises à jour.

    a. Utilisez le lien de connexion d'utilisateur IAM (voir Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM) pour vous connecter à la AWS Management Console.

    Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

    b. Choisissez le compartiment que vous avez créé ; la console affiche les éléments de niveau racine du compartiment. Si vous choisissez un dossier dans le compartiment, vous ne pourrez pas voir le contenu du dossier, car vous n'avez pas encore été octroyé ces autorisations.

Ce test réussit lorsque les utilisateurs utilisent la console Amazon S3. Lorsque vous choisissez sur un compartiment dans la console, l'implémentation de la console envoie une demande qui inclut le paramètre `prefix` avec une chaîne vide comme valeur et le paramètre `delimiter` avec la valeur « `/` ».

Étape 4.3 : récapitulatif de la stratégie de groupe

L'effet net de la stratégie de groupe que vous avez ajoutée est d'octroyer aux utilisateurs IAM Alice et Bob les autorisations minimales suivantes :

- Répertorier tous les compartiments détenus par le compte parent.
- Voir les éléments de niveau racine dans le compartiment `companybucket`.

Toutefois, les utilisateurs ont une marge de manœuvre encore limitée. Vous octroyez ensuite des autorisations spécifiques à l'utilisateur, comme suit :

- Autorisez Alice à obtenir et placer des objets dans le dossier `Development`.
- Autorisez Bob à obtenir et placer des objets dans le dossier `Finance`.

Dans le cadre des autorisations spécifiques à l'utilisateur, vous attachez une stratégie à un utilisateur spécifique et non pas au groupe. Dans la section suivante, vous octroyez à Alice l'autorisation de

travailler dans le dossier `Development`. Vous pouvez répéter cette procédure pour octroyer une autorisation similaire à Bob pour lui permettre de travailler dans le dossier `Finance`.

Étape 5 : octroyer des autorisations spécifiques à l'utilisateur IAM Alice

À présent, vous octroyez des autorisations supplémentaires à Alice pour qu'elle puisse voir le contenu du dossier `Development`, ainsi qu'obtenir et placer des objets dans ce dossier.

Étape 5.1 : octroyer une autorisation à l'utilisateur IAM Alice pour répertorier le contenu du dossier Development

Pour qu'Alice répertorie le contenu du dossier `Development`, vous devez appliquer une politique à l'utilisatrice Alice. Cette politique doit octroyer une autorisation pour l'action `s3:ListBucket` sur le compartiment `companybucket`, à condition que la demande inclue le préfixe `Development/`. Vous voulez que cette stratégie soit appliquée uniquement à l'utilisateur Alice. Vous devez donc une stratégie en ligne. Pour de plus amples informations sur les politiques en ligne, consultez Politiques gérées et politiques en ligne dans le Guide de l'utilisateur IAM.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.

   Utilisez les informations d'identification de votre Compte AWS, pas les informations d'identification d'un utilisateur IAM, pour vous connecter à la console.
2. Créez une stratégie en ligne pour octroyer à l'utilisateur Alice l'autorisation de répertorier le contenu du dossier `Development`.

   a. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs.
   b. Choisissez sur le nom d'utilisateur Alice.
   c. Sur la page des détails de l'utilisateur, choisissez l'onglet Autorisations, puis Ajouter une stratégie en ligne.
   d. Choisissez l'onglet JSON.
   e. Copiez la politique suivante et collez-la dans le champ de texte de politique.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
```

```
      "Sid": "AllowListBucketIfSpecificPrefixIsIncludedInRequest",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
      "Condition": { "StringLike": {"s3:prefix": ["Development/*"] }
       }
    }
  ]
}
```

f. Choisissez Review Policy (Examiner une stratégie). Sur la page suivante, saisissez un nom dans le champ Nom, puis choisissez Créer une stratégie.

3. Testez la modification des autorisations d'Alice :

a. Utilisez le lien de connexion d'utilisateur IAM (voir Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM) pour vous connecter à la AWS Management Console.

b. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

c. Dans la console Amazon S3, vérifiez qu'Alice peut voir la liste des objets dans le dossier `Development/` du compartiment.

Lorsque l'utilisateur choisit le dossier `/Development` pour afficher la liste des objets qu'il contient, la console Amazon S3 envoie la demande `ListObjects` à Amazon S3 avec le préfixe `/Development`. Comme l'utilisateur obtient l'autorisation de voir la liste des objets avec le préfixe `Development` et le délimiteur `/`, Amazon S3 renvoie la liste des objets avec le préfixe de clé `Development/`, et la console affiche cette liste.

Étape 5.2 : octroyer des autorisations à l'utilisateur IAM Alice pour obtenir et placer des objets dans le dossier Development

Pour qu'Alice puisse obtenir et placer des objets dans le dossier `Development`, elle a besoin d'une autorisation pour appeler les actions `s3:GetObject` et `s3:PutObject`. Les déclarations de stratégie suivantes octroient ces autorisations, à condition que la demande inclue le paramètre `prefix` avec la valeur `Development/`.

```
{
    "Sid":"AllowUserToReadWriteObjectData",
    "Action":["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
    "Effect":"Allow",
    "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket/Development/*"]
```

```
}
```

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

   Utilisez les informations d'identification de votre Compte AWS, pas les informations d'identification d'un utilisateur IAM, pour vous connecter à la console.

2. Modifiez la stratégie en ligne que vous avez créée à l'étape précédente.

   a. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs.

   b. Choisissez sur le nom d'utilisateur Alice.

   c. Dans la page des détails, sélectionnez l'onglet Autorisations et développez la section Stratégies en ligne.

   d. En regard du nom de la stratégie que vous avez créée à l'étape précédente, choisissez Modifier la stratégie.

   e. Copiez la stratégie suivante et collez-la dans le champ de texte de la stratégie pour remplacer la stratégie existante.

      JSON

```
{
     "Version":"2012-10-17",
     "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowListBucketIfSpecificPrefixIsIncludedInRequest",
         "Action":["s3:ListBucket"],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket"],
         "Condition":{
            "StringLike":{"s3:prefix":["Development/*"]
            }
         }
      },
      {
        "Sid":"AllowUserToReadWriteObjectDataInDevelopmentFolder",
        "Action":["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
        "Effect":"Allow",
        "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket/Development/*"]
```

```
      }
   ]
}
```

3. Testez la stratégie mise à jour :

   a. Utilisez le lien de connexion d'utilisateur IAM (voir Pour fournir un lien de connexion pour les utilisateurs IAM) pour vous connecter à la AWS Management Console.

   b. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.

   c. Dans la console Amazon S3, vérifiez qu'Alice peut à présent ajouter un objet et télécharger un objet dans le dossier `Development`.

Étape 5.3 : refuser explicitement à l'utilisateur IAM Alice les autorisations pour tout autre dossier du compartiment

L'utilisateur Alice peut à présent répertorier le contenu de niveau racine dans le compartiment `companybucket`. Elle peut également obtenir et placer des objets dans le dossier `Development`. Si vous souhaitez réellement renforcer les autorisations d'accès, vous pouvez refuser explicitement à Alice l'accès aux autres dossiers du compartiment. S'il existe une autre stratégie (stratégie de compartiment ou liste ACL) qui accorde à Alice l'accès à d'autres dossiers du compartiment, ce refus explicite a priorité sur ces autorisations.

Vous pouvez ajouter la déclaration suivante à la stratégie de l'utilisateur Alice. Elle exige que toutes les demandes envoyées par Alice à Amazon S3 incluent le paramètre `prefix`, dont la valeur peut être `Development/*` ou une chaîne vide.

```
{
   "Sid": "ExplicitlyDenyAnyRequestsForAllOtherFoldersExceptDevelopment",
   "Action": ["s3:ListBucket"],
   "Effect": "Deny",
   "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
   "Condition":{  "StringNotLike": {"s3:prefix":["Development/*",""] },
                  "Null"         : {"s3:prefix":false }
    }
}
```

Deux expressions conditionnelles figurent dans le bloc `Condition`. Les résultats de ces expressions conditionnelles sont associés à l'aide du `AND` logique. Si les deux conditions son vraies, le résultat

de la combinaison combinée est vrai (true). Comme `Effect` dans cette stratégie est défini sur `Deny`, lorsque la `Condition` a la valeur true, les utilisateurs ne peuvent pas effectuer l'`Action` spécifiée.

- L'expression conditionnelle `Null` garantit que les demandes d'Alice incluent le paramètre `prefix`.

  Le paramètre `prefix` requiert un accès de type dossier. Si vous envoyez une demande sans le paramètre `prefix`, Amazon S3 renvoie toutes les clés d'objet.

  Si la demande inclut le paramètre `prefix` avec une valeur null, l'expression prend la valeur true, et le bloc entier `Condition` est défini sur true. Vous devez autoriser une chaîne vide comme valeur du paramètre `prefix`. Nous avons vu dans la discussion précédente qu'autoriser la chaîne null permet à Alice de récupérer les éléments de niveau racine du compartiment, comme le fait la console dans la discussion précédente. Pour plus d'informations, consultez Étape 4.2 : permettre aux utilisateurs de répertorier le contenu de niveau racine d'un compartiment.
- L'expression conditionnelle `StringNotLike` garantit que si la valeur du paramètre `prefix` est spécifiée et n'est pas `Development/*`, la demande échoue.

Suivez les étapes de la section précédente et mettez à jour à nouveau la stratégie en ligne que vous avez créée pour l'utilisateur Alice.

Copiez la stratégie suivante et collez-la dans le champ de texte de la stratégie pour remplacer la stratégie existante.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"AllowListBucketIfSpecificPrefixIsIncludedInRequest",
         "Action":["s3:ListBucket"],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket"],
         "Condition":{
            "StringLike":{"s3:prefix":["Development/*"]
            }
         }
      },
      {
        "Sid":"AllowUserToReadWriteObjectDataInDevelopmentFolder",
```

```
        "Action":["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
        "Effect":"Allow",
        "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket/Development/*"]
      },
      {
         "Sid": "ExplicitlyDenyAnyRequestsForAllOtherFoldersExceptDevelopment",
         "Action": ["s3:ListBucket"],
         "Effect": "Deny",
         "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
         "Condition":{  "StringNotLike": {"s3:prefix":["Development/*",""] },
                        "Null"         : {"s3:prefix":false }
          }
      }
   ]
}
```

Étape 6 : octroyer des autorisations spécifiques à l'utilisateur IAM Bob

À présent, vous voulez accorder à Bob une autorisation sur le dossier `Finance`. Suivez la procédure que vous avez utilisée précédemment pour accorder des autorisations à Alice, mais remplacez le dossier `Development` par le dossier `Finance`. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Étape 5 : octroyer des autorisations spécifiques à l'utilisateur IAM Alice.

Étape 7 : sécuriser le dossier Private

Dans cet exemple, vous n'avez que deux utilisateurs. Vous avez accordé toutes les autorisations minimales requises au niveau du groupe et accordé des autorisations au niveau de l'utilisateur seulement lorsque ces autorisations étaient réellement requises au niveau d'un utilisateur individuel. Cette approche aide à réduire au maximum l'effort de gestion des autorisations. Lorsque le nombre d'utilisateurs augmente, la gestion des autorisations peut devenir fastidieuse. Par exemple, vous ne voulez pas que les utilisateurs de cet exemple accèdent au contenu du dossier `Private`. Comment s'assurer de ne pas accorder accidentellement une autorisation utilisateur d'accès au dossier `Private` ? Vous devez ajouter une stratégie qui refuse explicitement l'accès à ce dossier. Un refus explicite a priorité sur toutes les autres autorisations.

Pour vous assurer que le dossier `Private` reste privé, vous pouvez ajouter les deux déclarations de refus suivantes à la stratégie de groupe :

- Ajoutez la déclaration suivante pour refuser explicitement toute action sur les ressources dans le dossier `Private` (`companybucket/Private/*`).

```
{
  "Sid": "ExplictDenyAccessToPrivateFolderToEveryoneInTheGroup",
  "Action": ["s3:*"],
  "Effect": "Deny",
  "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket/Private/*"]
}
```

- Vous refusez également l'autorisation pour l'action visant à répertorier les objets lorsque la demande spécifie le préfixe `Private/`. Dans la console, si Bob ou Alice ouvre le dossier `Private`, avec cette stratégie, Amazon S3 renvoie une réponse d'erreur.

```
{
  "Sid": "DenyListBucketOnPrivateFolder",
  "Action": ["s3:ListBucket"],
  "Effect": "Deny",
  "Resource": ["arn:aws:s3:::*"],
  "Condition":{
      "StringLike":{"s3:prefix":["Private/"]}
   }
}
```

Remplacez la stratégie de groupe `Consultants` par une stratégie mise à jour qui inclut les déclarations de refus précédentes. Après l'application de la stratégie mise à jour, aucun des utilisateurs du groupe ne peut accéder au dossier `Private` de votre compartiment.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

   Utilisez les informations d'identification de votre Compte AWS, pas les informations d'identification d'un utilisateur IAM, pour vous connecter à la console.

2. Remplacez la stratégie gérée `AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole` existante qui est attachée au groupe `Consultants` par la stratégie suivante. N'oubliez pas de remplacer *`companybucket`* dans la stratégie par le nom de votre compartiment.

   Pour obtenir des instructions, consultez Modification des politiques gérées par le client dans le Guide de l'utilisateur IAM. Lorsque vous suivez ces instructions, veillez à suivre les consignes pour appliquer vos modifications à toutes les entités principales auxquelles la stratégie est attachée.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid":
 "AllowGroupToSeeBucketListAndAlsoAllowGetBucketLocationRequiredForListBucket",
      "Action": ["s3:ListAllMyBuckets", "s3:GetBucketLocation"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::*"]
    },
    {
      "Sid": "AllowRootLevelListingOfCompanyBucket",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::companybucket"],
      "Condition":{
          "StringEquals":{"s3:prefix":[""]}
       }
    },
    {
      "Sid": "RequireFolderStyleList",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::*"],
      "Condition":{
          "StringNotEquals":{"s3:delimiter":"/"}
       }
     },
    {
      "Sid": "ExplictDenyAccessToPrivateFolderToEveryoneInTheGroup",
      "Action": ["s3:*"],
      "Effect": "Deny",
      "Resource":["arn:aws:s3:::companybucket/Private/*"]
    },
    {
      "Sid": "DenyListBucketOnPrivateFolder",
      "Action": ["s3:ListBucket"],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::*"],
      "Condition":{
```

```
            "StringLike":{"s3:prefix":["Private/"]}
        }
    }
  ]
}
```

Étape 8 : nettoyer

Pour effectuer le nettoyage, ouvrez la console IAM, puis supprimez les utilisateurs Alice et Bob. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Suppression d'un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Pour vous assurer que le stockage ne vous est plus facturé, vous devez également supprimer les objets et le compartiment que vous avez créés pour cet exercice.

Ressources connexes

- Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM

Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon S3

Cette section illustre plusieurs exemples de politique basées sur l'identité AWS Identity and Access Management (IAM) pour contrôler l'accès à Amazon S3. Pour obtenir des exemples de stratégies de compartiment (politiques basées sur les ressources), consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3. Pour plus d'informations sur le langage des politiques IAM, consultez Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3.

Les exemples de politique suivants fonctionnent si vous les testez par programmation. Cependant, pour les utiliser avec la console Amazon S3, vous devez accorder des autorisations supplémentaires qui sont requises par la console. Pour des informations sur l'utilisation de stratégies comme celles-ci avec la console Amazon S3, consultez Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Rubriques

- Autoriser un accès utilisateur IAM à l'un de vos compartiments

- Autoriser chaque utilisateur IAM à accéder à un dossier dans un compartiment
- Autoriser un groupe à avoir un dossier partagé dans Amazon S3
- Autoriser tous vos utilisateurs à lire des objets dans une partie d'un compartiment
- Autoriser un partenaire à déposer des fichiers dans une partie spécifique d'un compartiment
- Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 dans un Compte AWS spécifique
- Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 au sein de votre unité organisationnelle
- Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 au sein de votre organisation
- Octroi d'une autorisation permettant de récupérer la configuration PublicAccessBlock d'un Compte AWS
- Restriction de la création de compartiments à une seule région

Autoriser un accès utilisateur IAM à l'un de vos compartiments

Dans cet exemple, vous souhaitez accorder à un utilisateur IAM de votre compte Compte AWS l'accès à l'un de vos compartiments, *amzn-s3-demo-bucket1*, et autoriser l'utilisateur à ajouter, mettre à jour et supprimer des objets.

En plus de l'octroi des autorisations `s3:PutObject`, `s3:GetObject` et `s3:DeleteObject` à l'utilisateur, la stratégie octroie aussi les autorisations `s3:ListAllMyBuckets`, `s3:GetBucketLocation` et `s3:ListBucket`. Ces conditions supplémentaires sont requises par la console. De la même manière, les actions `s3:PutObjectAcl` et `s3:GetObjectAcl` sont nécessaires pour que les objets puissent être copiés, coupés et collés dans la console. Pour afficher un exemple qui octroie les autorisations aux utilisateurs et qui les teste en utilisant la console, consultez Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
         "Resource":"*"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
```

```
         "Action":["s3:ListBucket","s3:GetBucketLocation"],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectAcl",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectAcl",
            "s3:DeleteObject"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
      }
   ]
}
```

Autoriser chaque utilisateur IAM à accéder à un dossier dans un compartiment

Dans cet exemple, vous voulez que deux utilisateurs IAM, Mary et Carlos, aient accès à votre compartiment, *amzn-s3-demo-bucket1*, de sorte qu'ils puissent ajouter, mettre à jour et supprimer des objets. Cependant, vous souhaitez restreindre l'accès de chaque utilisateur à un seul préfixe (dossier) dans le compartiment. Vous pouvez créer des dossiers avec des noms qui correspondent à leur nom d'utilisateur.

```
amzn-s3-demo-bucket1
   Mary/
   Carlos/
```

Pour uniquement octroyer à chaque utilisateur l'accès à son dossier, vous pouvez écrire une stratégie pour chaque utilisateur et l'attacher individuellement. Par exemple, vous pouvez attacher la politique suivante à l'utilisateur Mary pour lui octroyer des autorisations spécifiques à Amazon S3 sur le dossier *amzn-s3-demo-bucket1*/*Mary*.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
```

```
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "s3:PutObject",
               "s3:GetObject",
               "s3:GetObjectVersion",
               "s3:DeleteObject",
               "s3:DeleteObjectVersion"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/Mary/*"
         }
      ]
}
```

Vous pouvez alors attacher une stratégie similaire à l'utilisateur Carlos, en spécifiant le dossier *Carlos* dans la valeur `Resource`.

Au lieu d'attacher des politiques à des utilisateurs individuels, vous pouvez en écrire une seule qui utilise une variable de politique, puis attacher la politique à un groupe. Vous devez d'abord créer un groupe et ajouter Mary et Carlos à ce groupe. L'exemple de stratégie suivant octroie un ensemble d'autorisations Amazon S3 dans le dossier *amzn-s3-demo-bucket1*`/${aws:username}`. Lorsque la politique sera évaluée, la variable de politique `${aws:username}` sera remplacée par le nom utilisateur du demandeur. Par exemple, si Mary envoie une demande pour placer un objet, l'opération est autorisée uniquement si Mary télécharge l'objet dans le dossier *amzn-s3-demo-bucket1*`/Mary`.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/${aws:username}/*"
```

```
      }
   ]
}
```

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez des variables de politique, vous devez spécifier explicitement la version `2012-10-17` de la politique. La version par défaut du langage de politique IAM, 2008-10-17, ne prend pas en charge les variables de stratégie.

Si vous souhaitez tester la politique précédente sur la console Amazon S3, la console nécessite des autorisations supplémentaires, comme indiqué dans la politique suivante. Pour en savoir plus sur la façon dont la console utilise ces autorisations, consultez Contrôle de l'accès à un compartiment avec des stratégies d'utilisateur.

JSON

```
{
 "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowGroupToSeeBucketListInTheConsole",
      "Action": [
       "s3:ListAllMyBuckets",
       "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::*"
    },
    {
      "Sid": "AllowRootLevelListingOfTheBucket",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
      "Condition": {
            "StringEquals": {
                   "s3:prefix": [""], "s3:delimiter": ["/"]
                          }
                }
```

```
    },
    {
      "Sid": "AllowListBucketOfASpecificUserPrefix",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
      "Condition": {  "StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"] }
       }
    },
      {
     "Sid": "AllowUserSpecificActionsOnlyInTheSpecificUserPrefix",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/${aws:username}/*"
      }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Dans la version 2012-10-17 de la stratégie, les variables de stratégie commencent par $. Ce changement de syntaxe peut potentiellement créer un conflit si votre clé d'objet (nom d'objet) inclut un $.
> Pour éviter ce conflit, spécifiez le caractère $ en utilisant `${$}`. Par exemple, pour inclure la clé d'objet `my$file` dans une politique, spécifiez `my${$}file`.

Bien que les noms d'utilisateur IAM soient des identifiants conviviaux et compréhensibles, il n'est pas nécessaire qu'ils soient uniques à l'échelle mondiale. Par exemple, si l'utilisateur Carlos quitte l'organisation et qu'un autre Carlos la rejoint, le nouvel employé Carlos pourrait accéder aux informations de l'ancien employé Carlos.

Au lieu d'utiliser des noms d'utilisateur, vous pouvez créer des dossiers en fonction des ID d'utilisateur IAM. Chaque ID d'utilisateur IAM est unique. Dans ce cas, vous devez modifier la

stratégie précédente pour utiliser la variable de stratégie `${aws:userid}`. Pour plus d'informations sur les identifiants utilisateur, consultez Identificateurs IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/home/${aws:userid}/*"
      }
   ]
}
```

Autoriser des utilisateurs non IAM (utilisateurs d'application mobile) à accéder à des dossiers dans un compartiment

Supposons que vous souhaitez développer une application mobile, un jeu qui stocke les données utilisateur dans un compartiment S3. Pour chaque utilisateur d'application, vous souhaitez créer un dossier dans votre compartiment. Vous souhaitez aussi limiter l'accès de chaque utilisateur à son propre dossier. Mais vous ne pouvez pas créer de dossier avant qu'une personne télécharge votre application et commence à jouer au jeu, car vous n'avez pas son ID utilisateur.

Dans ce cas, vous pouvez demander que les utilisateurs se connectent à votre application en utilisant des fournisseurs d'identité publics tels que Login with Amazon, Facebook ou Google. Une fois que les utilisateurs se sont connectés à votre application via l'un de ces fournisseurs, ils ont un ID utilisateur que vous pouvez utiliser afin de créer des dossiers spécifiques aux utilisateurs au moment de l'exécution.

Vous pouvez ensuite utiliser la fédération des identités web dans AWS Security Token Service pour intégrer des informations d'un fournisseur d'identité à votre application et obtenir des informations

d'identification de sécurité temporaires pour chaque utilisateur. Vous pouvez ensuite créer des politiques IAM qui permettent à l'application d'accéder à votre compartiment et d'effectuer des opérations comme la création de dossiers spécifiques à l'utilisateur et le chargement de données. Pour plus d'informations sur la fédération d'identités Web, consultez À propos de la fédération d'identité Web dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Autoriser un groupe à avoir un dossier partagé dans Amazon S3

Le fait d'attacher la stratégie suivante au groupe octroie à tous les membres du groupe l'accès au dossier suivant dans Amazon S3 : *amzn-s3-demo-bucket1*/share/marketing. Les membres du groupe sont uniquement autorisés à accéder aux autorisations spécifiques à Amazon S3 indiquées dans la stratégie et uniquement pour les objets dans le dossier spécifié.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/share/marketing/*"
      }
   ]
}
```

Autoriser tous vos utilisateurs à lire des objets dans une partie d'un compartiment

Dans cet exemple, vous créez un groupe appelé *AllUsers*, qui contient tous les utilisateurs IAM que possède le Compte AWS. Vous attachez ensuite une stratégie qui donne au groupe l'accès à GetObject et à GetObjectVersion, mais uniquement pour les objets dans le dossier *amzn-s3-demo-bucket1*/readonly.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/readonly/*"
      }
   ]
}
```

Autoriser un partenaire à déposer des fichiers dans une partie spécifique d'un compartiment

Dans cet exemple, vous créez un groupe appelé *AnyCompany* qui représente une société partenaire. Vous créez un utilisateur IAM pour la personne ou l'application spécifique de la société partenaire ayant besoin d'un accès, puis vous placez l'utilisateur dans le groupe.

Vous attachez ensuite une politique qui donne au groupe l'accès `PutObject` au dossier suivant dans le compartiment :

amzn-s3-demo-bucket1/uploads/anycompany

Vous voulez empêcher le groupe *AnyCompany* de faire quoi que soit d'autre avec le compartiment et vous ajoutez donc une instruction qui refuse explicitement l'autorisation à toutes les actions Amazon S3 à l'exception de `PutObject` sur n'importe quelle ressource Amazon S3 du Compte AWS.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":"s3:PutObject",
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/uploads/anycompany/*"
```

```
      },
      {
         "Effect":"Deny",
         "Action":"s3:*",
         "NotResource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/uploads/anycompany/*"
      }
   ]
}
```

Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 dans un Compte AWS spécifique

Si vous souhaitez vous assurer que vos principaux Amazon S3 n'accèdent qu'aux ressources qui se trouvent à l'intérieur d'un Compte AWS de confiance, vous pouvez restreindre l'accès. Par exemple, cette politique IAM basée sur une identité utilise un effet `Deny` pour bloquer l'accès aux actions Amazon S3, sauf si la ressource Amazon S3 concernée appartient au compte *222222222222*. Pour empêcher un principal IAM d'un Compte AWS d'accéder à des objets Amazon S3 en dehors du compte, joignez la politique IAM suivante :

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyS3AccessOutsideMyBoundary",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": [
            "222222222222"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Cette politique ne remplace pas vos contrôles d'accès IAM existants, car elle n'accorde aucun accès. Cette politique agit plutôt comme une barrière de protection supplémentaire pour vos autres autorisations IAM, quelles que soient les autorisations accordées par d'autres politiques IAM.

Assurez-vous de remplacer l'ID de compte *222222222222* dans la politique par votre propre Compte AWS. Pour appliquer une politique à plusieurs comptes tout en conservant cette restriction, remplacez l'ID de compte par la clé de condition `aws:PrincipalAccount`. Cette condition exige que le principal et la ressource soient dans le même compte.

Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 au sein de votre unité organisationnelle

Si vous disposez d'une unité organisationnelle configurée dans AWS Organizations, vous pouvez souhaiter limiter l'accès au compartiment Amazon S3 à une partie spécifique de votre organisation. Dans cet exemple, nous utiliserons la clé `aws:ResourceOrgPaths` pour restreindre l'accès au compartiment Amazon S3 à une unité organisationnelle de votre organisation. Dans cet exemple, l'ID de l'unité organisationnelle est *ou-acroot-exampleou*. Assurez-vous de remplacer cette valeur dans votre politique par vos propres ID d'unité organisationnelle.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "AllowS3AccessOutsideMyBoundary",
       "Effect": "Allow",
       "Action": [
         "s3:*"
       ],
       "Resource": "*",
       "Condition": {
         "ForAllValues:StringLike": {
           "aws:ResourceOrgPaths": [
             "o-acorg/r-acroot/ou-acroot-exampleou/"
           ]
         }
```

```
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Cette politique n'accorde aucun accès. Au lieu de cela, cette politique sert de backstop pour vos autres autorisations IAM, empêchant vos principaux d'accéder aux objets Amazon S3 en dehors d'une limite définie par l'unité organisationnelle.

La politique refuse l'accès aux actions Amazon S3, sauf si l'objet Amazon S3 auquel on accède se trouve dans l'unité organisationnelle *ou-acroot-exampleou* de votre organisation. La condition de politique IAM a besoin de `aws:ResourceOrgPaths`, clé de condition à valeurs multiples, pour contenir un des chemins d'unité organisationnelle répertoriés. La politique utilise l'opérateur `ForAllValues:StringNotLike` pour comparer les valeurs de `aws:ResourceOrgPaths` aux unités organisationnelles répertoriées sans correspondance avec respect de la casse.

Restriction de l'accès aux compartiments Amazon S3 au sein de votre organisation

Pour restreindre l'accès aux objets Amazon S3 au sein de votre organisation, attachez une politique IAM à la racine de l'organisation, en l'appliquant à tous les comptes de votre organisation. Pour demander à vos principaux IAM de respecter cette règle, utilisez une politique de contrôle des services (SCP). Si vous choisissez d'utiliser une SCP, veillez à bien tester la SCP avant d'attacher la politique à la racine de l'organisation.

Dans l'exemple de politique suivant, l'accès est refusé aux actions Amazon S3, sauf si l'objet Amazon S3 accédé se trouve dans la même organisation que le principal IAM qui y accède :

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
     {
       "Sid": "DenyS3AccessOutsideMyBoundary",
       "Effect": "Deny",
       "Action": [
```

```
        "s3:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

> **Note**
>
> Cette politique n'accorde aucun accès. Cette politique agit plutôt comme un backstop pour vos autres autorisations IAM, empêchant vos principaux d'accéder à tous les objets Amazon S3 en dehors de votre organisation. Cette politique s'applique également aux ressources Amazon S3 créées après l'entrée en vigueur de la politique.

Dans cet exemple, la condition de politique IAM nécessite que `aws:ResourceOrgID` et `aws:PrincipalOrgID` soient égaux les uns aux autres. Avec cette exigence, le principal qui fait la demande et la ressource accédée doivent faire partie de la même organisation.

Octroi d'une autorisation permettant de récupérer la configuration PublicAccessBlock d'un Compte AWS

L'exemple de politique utilisateur suivant octroie l'autorisation `s3:GetAccountPublicAccessBlock` à un utilisateur. Pour ces autorisations, définissez la valeur `Resource` sur `"*"`. Pour plus d'informations sur l'ARN des ressources, consultez Ressources de politique pour Amazon S3.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"statement1",
```

```
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
               "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
            ],
            "Resource":[
               "*"
            ]
         }
      ]
}
```

Restriction de la création de compartiments à une seule région

Supposons qu'un administrateur de Compte AWS veut octroyer à son utilisateur (Dave) l'autorisation de créer un compartiment uniquement dans la Région Amérique du Sud (São Paulo). L'administrateur de compte peut attacher la stratégie d'utilisateur suivant octroyant l'autorisation `s3:CreateBucket` avec une condition comme indiqué. La paire de clé-valeur dans le bloc `Condition` spécifie la clé `s3:LocationConstraint` et la Région `sa-east-1` comme sa valeur.

> **Note**
>
> Dans cet exemple, le propriétaire du compartiment octroie l'autorisation à un de ses utilisateurs. Par conséquent une stratégie de compartiment ou une stratégie d'utilisateur peuvent être utilisées. Cette exemple illustre une stratégie d'utilisateur.

Pour obtenir la liste des régions Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans Références générales AWS.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "statement1",
         "Effect": "Allow",
         "Action": "s3:CreateBucket",
         "Resource": "arn:aws:s3:::*",
         "Condition": {
```

```
            "StringLike": {
                "s3:LocationConstraint": "sa-east-1"
            }
        }
      }
    ]
}
```

Ajouter un refus explicite

La stratégie précédente limite la création, par l'utilisateur, d'un compartiment dans une autre Région à l'exception de `sa-east-1`. Toutefois, une autre stratégie peut accorder à cet utilisateur l'autorisation de créer des compartiments dans une autre Région. Par exemple, si l'utilisateur appartient à un groupe, une stratégie peut être attachée à ce groupe, autorisant tous les utilisateurs du groupe à créer des compartiments dans une autre Région. Pour garantir que l'utilisateur n'obtienne pas l'autorisation de créer des compartiments dans une autre région, vous pouvez ajouter une instruction de refus explicite dans la politique ci-dessus.

L'instruction `Deny` utilise la condition `StringNotLike`. C'est-à-dire qu'une demande de création de compartiment est refusée si la contrainte d'emplacement n'est pas `sa-east-1`. Le refus explicite n'autorise pas l'utilisateur à créer un compartiment dans une autre région, quelles que soient les autres autorisations obtenues par l'utilisateur. La politique ci-dessous inclut une instruction de refus explicite.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Sid":"statement1",
         "Effect":"Allow",
         "Action": "s3:CreateBucket",
         "Resource": "arn:aws:s3:::*",
         "Condition": {
             "StringLike": {
                 "s3:LocationConstraint": "sa-east-1"
             }
         }
       },
```

```
      {
         "Sid":"statement2",
         "Effect":"Deny",
         "Action": "s3:CreateBucket",
         "Resource": "arn:aws:s3:::*",
         "Condition": {
             "StringNotLike": {
                 "s3:LocationConstraint": "sa-east-1"
             }
         }
       }
    ]
}
```

Tester la stratégie avec AWS CLI

Vous pouvez tester la stratégie en utilisant la commande `create-bucket` de la AWS CLI suivante. Cet exemple utilise le fichier `bucketconfig.txt` pour spécifier la contrainte d'emplacement. Notez le chemin de fichiers Windows. Vous devez mettre à jour le nom du compartiment et le chemin comme approprié. Vous devez fournir les informations d'identification utilisateur en utilisant le paramètre `--profile`. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

```
aws s3api create-bucket --bucket examplebucket --profile AccountADave --create-bucket-
configuration file://c:/Users/someUser/bucketconfig.txt
```

Le fichier `bucketconfig.txt` spécifie la configuration comme suit.

```
{"LocationConstraint": "sa-east-1"}
```

Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3

Cette rubrique fournit les exemples de procédures suivants permettant l'accès aux ressources d'Amazon S3. Ces exemples utilisent la AWS Management Console pour créer des ressources (compartiments, objets, utilisateurs) et accorder des autorisations. Ces exemples montrent ensuite comment vérifier les autorisations à l'aide des outils de ligne de commande afin de vous éviter d'avoir à écrire un code. Nous fournissons des commandes utilisant tant l'AWS Command Line Interface (CLI) que le kit AWS Tools for Windows PowerShell.

- Exemple 1 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations sur un compartiment

  Par défaut, les utilisateurs IAM que vous créez dans votre compte n'ont pas d'autorisation. Dans cet exercice, vous accordez une autorisation à un utilisateur pour exécuter des opérations de compartiments et d'objets.

- Exemple 2 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations entre comptes sur un compartiment

  Dans cet exercice, un propriétaire de compartiment, le compte A, accorde des autorisations d'accès intercompte à un autre Compte AWS, le compte B. Le compte B délègue ensuite ces autorisations aux utilisateurs dans son compte.

- Gestion des autorisations lorsque les propriétaires d'objets et de compartiments ne sont pas les mêmes

  Ces exemples de scénario décrivent un propriétaire de compartiment concédant des autorisations d'objets à d'autres, toutefois tous les objets du compartiment n'appartiennent pas à son propriétaire. De quelles autorisations le propriétaire du compartiment a besoin et comment peut-il déléguer ces autorisations ?

  Le Compte AWS qui crée un compartiment est appelé propriétaire du compartiment. Le propriétaire peut accorder à d'autres Comptes AWS l'autorisation de charger des objets, et les Comptes AWS qui créent les objets en sont les propriétaires. Le propriétaire du compartiment n'a aucune autorisation sur ces objets créés par d'autres Comptes AWS. Si le propriétaire du compartiment écrit une stratégie de compartiment permettant l'accès aux objets, cette politique ne s'applique pas aux objets détenus par d'autres comptes.

Dans ce cas, le propriétaire de l'objet doit d'abord accorder des autorisations au propriétaire du compartiment utilisant une liste ACL d'objet. Le propriétaire du compartiment peut ensuite déléguer ces autorisations d'objet à d'autres, c'est à dire à des utilisateurs de son compte ou à un autre Compte AWS, comme illustré dans les exemples suivants.

- Exemple 3 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations sur des objets qu'il ne possède pas

  Dans cet exercice, le propriétaire du compartiment obtient d'abord les autorisations du propriétaire de l'objet. Le propriétaire du compartiment délègue ensuite ces autorisations aux utilisateurs dans son propre compte.

- Exemple 4 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations intercomptes à des objets qu'il ne possède pas

  Après avoir reçu les autorisations du propriétaire de l'objet, le propriétaire du compartiment ne peut pas déléguer d'autorisations à d'autres Comptes AWS, car la délégation intercompte n'est pas possible (voir Délégation d'autorisations). Le propriétaire du compartiment peut cependant créer un rôle IAM avec l'autorisation d'effectuer des opérations spécifiques (obtenir un objet, par exemple) et permettre à un autre Compte AWS d'endosser ce rôle. Toute personne occupant ce rôle peut ensuite accéder aux objets. Cet exemple montre comment un propriétaire du compartiment peut utiliser un rôle IAM pour permettre la délégation entre comptes.

Avant d'essayer les procédures d'exemples

Ces exemples utilisent la AWS Management Console pour créer des ressources et accorder des autorisations. Pour tester les autorisations, ces exemples utilisent les outils de ligne de commande, l'AWS CLI et AWS Tools for Windows PowerShell afin de vous éviter d'avoir à écrire du code. Afin de tester des autorisations, vous devez installer un de ces outils. Pour plus d'informations, consultez Configuration des outils pour les procédures détaillées.

Par ailleurs, lorsque vous créez des ressources, ces exemples n'utilisent pas les informations d'identification d'utilisateur racine d'un Compte AWS. A la place, vous créez un administrateur pour ces comptes afin qu'il exécute ces tâches.

Utilisation d'un utilisateur administrateur pour créer des ressources et accorder des autorisations

AWS Identity and Access Management (IAM) déconseille l'utilisation des informations d'identification d'utilisateur root de votre Compte AWS pour effectuer des demandes. Il est préférable de créer un

rôle ou un utilisateur IAM, d'accorder un accès total à cet utilisateur et d'utiliser ses informations d'identification pour effectuer des demandes. Nous l'appelons rôle ou utilisateur administrateur. Pour plus d'informations, consultez Informations d'identification Utilisateur racine d'un compte AWS et identités IAM dans Références générales AWS et dans Bonnes pratiques IAM du Guide de l'utilisateur IAM.

Toutes les exemples de démonstration dans cette section utilisent les autorisations de l'utilisateur administrateur. Si vous n'avez pas créé d'administrateur pour votre Compte AWS, ces rubriques vous expliquent comment le faire.

Pour vous connecter à la AWS Management Console à l'aide des informations d'identification, vous devrez utiliser l'URL de connexion d'utilisateur IAM. La console IAM fournit cette URL pour votre Compte AWS. Les rubriques vous indiquent comment obtenir cette URL.

Configuration des outils pour les procédures détaillées

Ces exemples (consultez Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3) utilisent l'AWS Management Console pour créer des ressources et accorder des autorisations. Pour tester les autorisations, ces exemples utilisent les outils de ligne de commande, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS Tools for Windows PowerShell afin de vous éviter d'avoir à écrire du code. Afin de tester des autorisations, vous devez installer un de ces outils.

Pour configurer l AWS CLI

1. Téléchargez et configurez l'interface AWS CLI. Pour obtenir des instructions, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur de l'interface AWS Command Line Interface :

   Installation ou mise à jour vers la dernière version de l AWS Command Line Interface

   Premiers pas avec l AWS Command Line Interface
2. Définir le profil par défaut.

   Vous stockez les informations d'identification dans le fichier de configuration de l'AWS CLI. Créez un profil par défaut dans le fichier de configuration à l'aide des informations d'identification de votre Compte AWS. Pour obtenir des instructions sur la recherche et la modification du fichier de configuration d'AWS CLI, consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification.

   ```
   [default]
   ```

```
aws_access_key_id = access key ID
aws_secret_access_key = secret access key
region = us-west-2
```

3. Vérifiez la configuration en saisissant la commande suivante à l'invite de commande. Ces deux commandes ne fournissent pas directement d'autorisations, par conséquent ce sont les informations du profil par défaut qui sont utilisées.

   - Essayez la commande `help`.

     ```
     aws help
     ```

   - Pour obtenir une liste de compartiments pour le compte configuré, utilisez la commande `aws s3 ls`.

     ```
     aws s3 ls
     ```

Pendant que vous effectuez les procédures détaillées, vous créerez des utilisateurs et enregistrerez des informations d'identification utilisateur dans les fichiers de configuration, comme l'illustrent les exemples suivants. Ces profils portent les noms `AccountAadmin` et `AccountBadmin`.

```
[profile AccountAadmin]
aws_access_key_id = User AccountAadmin access key ID
aws_secret_access_key = User AccountAadmin secret access key
region = us-west-2

[profile AccountBadmin]
aws_access_key_id = Account B access key ID
aws_secret_access_key = Account B secret access key
region = us-east-1
```

Pour exécuter une commande avec ces informations d'identification utilisateur, ajoutez un paramètre `--profile` spécifiant le nom du profil. La commande AWS CLI suivante récupère une liste d'objets dans *`examplebucket`*, et spécifie le profil `AccountBadmin`.

```
aws s3 ls s3://examplebucket --profile AccountBadmin
```

Vous pouvez aussi configurer une série d'informations d'identification utilisateur en tant que profil par défaut en modifiant la variable d'environnement `AWS_DEFAULT_PROFILE` à l'invite de commande.

Ensuite, lorsque vous exécuterez les commandes de l'AWS CLI sans le paramètre `--profile`, l'AWS CLI utilisera le profil défini dans la variable d'environnement comme profil par défaut.

```
$ export AWS_DEFAULT_PROFILE=AccountAadmin
```

Pour configurer AWS Tools for Windows PowerShell

1. Téléchargez et configurez l'interface AWS Tools for Windows PowerShell. Pour obtenir des instructions, consultez Installation d'AWS Tools for Windows PowerShell dans le Guide de l'utilisateur Outils AWS pour PowerShell.

   > **Note**
   >
   > Pour charger le module AWS Tools for Windows PowerShell, vous devez activer l'exécution du script PowerShell. Pour plus d'informations, consultez Activation de l'exécution du script dans le Guide de l'utilisateur Outils AWS pour PowerShell.

2. Pour ces procédures détaillées, vous spécifierez des informations d'identification AWS par session à l'aide de la commande `Set-AWSCredentials`. La commande enregistre les informations d'identification dans un stockage permanent (paramètre `-StoreAs`).

   ```
   Set-AWSCredentials -AccessKey AccessKeyID -SecretKey SecretAccessKey -
   storeas string
   ```

3. Vérifier la configuration

   - Pour récupérer la liste des commandes disponibles pour effectuer des opérations Amazon S3, exécutez la commande `Get-Command`.

     ```
     Get-Command -module awspowershell -noun s3* -StoredCredentials string
     ```

   - Pour récupérer une liste d'objets dans un compartiment, exécutez la commande `Get-S3Object`.

     ```
     Get-S3Object -BucketName bucketname -StoredCredentials string
     ```

Pour obtenir la liste des commandes, consultez Références pour les applets de commande Outils AWS pour PowerShell.

Vous êtes maintenant prêt à essayer les procédures détaillées. Suivez les liens fournis au début de chaque section.

Exemple 1 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations sur un compartiment

> **Important**
>
> Il est préférable d'accorder des autorisations à des rôles IAM plutôt qu'à des utilisateurs individuels. Pour plus d'informations sur l'octroi d'autorisations à des rôles IAM, consultez Fonctionnement des autorisations intercomptes et utilisation des rôles IAM.

Rubriques

- Préparation de la procédure détaillée
- Étape 1 : créer des ressources dans le compte A et accorder des autorisations
- Étape 2 : tester les autorisations

Dans cette procédure détaillée, un Compte AWS possède un compartiment, et le compte inclut un utilisateur IAM. Par défaut, cet utilisateur n'a aucune autorisation. Le compte parent doit accorder des autorisations à l'utilisateur pour que celui-ci puisse exécuter des tâches. Le propriétaire du compartiment et le compte parent sont identiques. Par conséquent, pour accorder les autorisations utilisateur sur le compartiment, le Compte AWS peut utiliser une stratégie de compartiment, une stratégie utilisateur ou les deux. Le propriétaire du compte accorde certaines autorisations grâce à une stratégie de compartiment et d'autres autorisations grâce à une stratégie d'utilisateur.

Les étapes suivantes résument la procédure :



1. L'administrateur du compte crée une stratégie de compartiment qui accorde un ensemble d'autorisations à l'utilisateur.
2. L'administrateur du compte attache une stratégie d'utilisateur à l'utilisateur en accordant des autorisations supplémentaires.
3. L'utilisateur essaie ensuite les autorisations accordées via la stratégie de compartiment et utilisateur.

Pour cet exemple, vous aurez besoin d'un Compte AWS. Au lieu d'utiliser les informations d'identification d'utilisateur root du compte, vous créez un utilisateur administrateur (consultez Utilisation d'un utilisateur administrateur pour créer des ressources et accorder des autorisations). Nous faisons référence au Compte AWS et à l'utilisateur administrateur comme l'illustre le tableau suivant :

ID de compte	Compte désigné comme	Utilisateur administrateur du compte
1111-1111-1111	Compte A	AccountAadmin

> **Note**
>
> L'utilisateur administrateur dans cet exemple est AccountAadmin, qui fait référence au compte A, et non AccountAdmin.

Toutes les tâches de création d'utilisateurs et d'octroi d'autorisations sont effectuées dans la AWS Management Console. Pour vérifier les autorisations, la procédure utilise les outils de ligne de commande, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS Tools for Windows PowerShell, pour que vous n'ayez pas à écrire de code.

Préparation de la procédure détaillée

1. Assurez-vous de disposer d'un Compte AWS avec un utilisateur doté de privilèges d'administrateur.

   a. Connectez-vous à un Compte AWS, le cas échéant. Nous appelons ce compte : Compte A.

      i. Accédez à https://aws.amazon.com/s3/, puis choisissez Créer un compte AWS.

ii. Suivez les instructions à l'écran.

AWS vous informera par e-mail dès que votre compte sera activé et prêt à l'emploi.

b. Dans le compte A, créez un utilisateur administrateur, **`AccountAadmin`**. En utilisant les informations d'identification du Compte A, connectez-vous à la console IAM et procédez comme suit :

i. Créez l'utilisateur **`AccountAadmin`** et notez ses informations d'identification de sécurité.

Pour obtenir des instructions, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

ii. Accordez des privilèges d'administrateur à AccountAadmin en y associant une politique utilisateur donnant l'accès total.

Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

iii. Notez l'URL de connexion d'utilisateur IAM pour AccountAadmin. Vous devez utiliser cette URL pour vous connecter sur la AWS Management Console. Pour plus d'informations sur la localisation de l'URL de connexion, consultez Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Notez l'URL pour chacun des comptes.

2. Configurez l'AWS CLI ou AWS Tools for Windows PowerShell. Assurez-vous d'enregistrer les autorisations de l'utilisateur administrateur comme suit :

- Si vous utilisez l'AWS CLI, créez un profil, `AccountAadmin`, dans le fichier de configuration.
- Si vous utilisez AWS Tools for Windows PowerShell, veillez à stocker les informations d'identification pour la session sous `AccountAadmin`.

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration des outils pour les procédures détaillées.

Étape 1 : créer des ressources dans le compte A et accorder des autorisations

À l'aide des informations d'identification de l'utilisateur `AccountAadmin` du compte A, ainsi que l'URL de connexion d'utilisateur IAM, connectez-vous à la AWS Management Console et procédez comme suit :

1. Création des ressources d'un compartiment et d'un utilisateur IAM

   a. Dans la console Amazon S3, créez un compartiment. Notez la Région AWS dans laquelle vous avez créé le compartiment. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Création d'un compartiment à usage général.

   b. Dans la console IAM, procédez comme suit :

      i. Créez un utilisateur nommé Dave.

         Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d'utilisateurs IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

      ii. Notez les informations d'identification de `UserDave`.

      iii. Notez l'Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur Dave. Dans la console IAM, sélectionnez l'utilisateur. L'onglet Récapitulatif fournit l'ARN utilisateur.

2. Octroyez les autorisations.

   Étant donné que le propriétaire du compartiment et le compte parent auquel appartient l'utilisateur sont identiques, le Compte AWS peut accorder des autorisations à l'utilisateur grâce à une stratégie de compartiment, une stratégie d'utilisateur ou les deux. Dans cet exemple, vous faites les deux. Si l'objet est également détenu par le même compte, le propriétaire du compartiment peut accorder des autorisations d'objet dans la stratégie de compartiment (ou une politique IAM).

   a. Dans la console Amazon S3, attachez la stratégie de compartiment suivante au compartiment *`awsexamplebucket1`*.

      La stratégie possède deux énoncés.

      - Le premier énoncé accorde à Dave les autorisations d'opération sur le compartiment `s3:GetBucketLocation` et `s3:ListBucket`.
      - Le second énoncé accorde l'autorisation `s3:GetObject`. Etant donné que le Compte A détient l'objet, l'administrateur du compte peut accorder l'autorisation `s3:GetObject`.

      Dans l'énoncé `Principal`, Dave est identifié par son ARN utilisateur. Pour en savoir plus sur les éléments de la stratégie, consultez Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Dave"
            },
            "Action": [
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1"
            ]
        },
        {
            "Sid": "statement2",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Dave"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

b. Créez une stratégie intégrée pour l'utilisateur Dave à l'aide de la stratégie suivante. La stratégie accorde à Dave l'autorisation `s3:PutObject`. Vous devez mettre à jour la stratégie en fournissant le nom du compartiment.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "PermissionForObjectOperations",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Notez que vous devez vous connecter sur la console grâce aux autorisations du Compte A.

Étape 2 : tester les autorisations

À l'aide des autorisations de Dave, vérifiez que les autorisations fonctionnent. Vous pouvez utiliser l'une des deux procédures suivantes.

Test des autorisations à l'aide de l'AWS CLI

1. Mettez à jour le fichier de configuration AWS CLI en ajoutant le profil `UserDaveAccountA` suivant. Pour plus d'informations, consultez Configuration des outils pour les procédures détaillées.

```
[profile UserDaveAccountA]
aws_access_key_id = access-key
aws_secret_access_key = secret-access-key
region = us-east-1
```

2. Vérifiez que Dave peut exécuter les opérations telles qu'elles sont accordées dans la stratégie d'utilisateur. Chargez un exemple d'objet à l'aide de la commande AWS CLI `put-object` suivante.

   Le paramètre `--body` de la commande identifie le fichier source à charger. Par exemple, si le fichier est à la racine du disque C: sur une machine Windows, vous spécifiez `c:\HappyFace.jpg`. Le paramètre `--key` fournit le nom de clé de l'objet.

   ```
   aws s3api put-object --bucket awsexamplebucket1 --key HappyFace.jpg --
   body HappyFace.jpg --profile UserDaveAccountA
   ```

   Exécutez la commande AWS CLI suivante pour obtenir l'objet.

   ```
   aws s3api get-object --bucket awsexamplebucket1 --key HappyFace.jpg OutputFile.jpg
    --profile UserDaveAccountA
   ```

Test des autorisations à l'aide de l'AWS Tools for Windows PowerShell

1. Stockez les informations d'identification de Dave sous le nom `AccountADave`. Vous utilisez ensuite ces informations d'identification pour faire une demande PUT et GET sur un objet.

   ```
   set-awscredentials -AccessKey AccessKeyID -SecretKey SecretAccessKey -storeas
    AccountADave
   ```

2. Chargez un exemple d'objet à l'aide de la commande AWS Tools for Windows PowerShell `Write-S3Object` en utilisant les informations d'identification stockées de l'utilisateur Dave.

   ```
   Write-S3Object -bucketname awsexamplebucket1 -key HappyFace.jpg -file HappyFace.jpg
    -StoredCredentials AccountADave
   ```

   Téléchargez l'objet précédemment chargé.

   ```
   Read-S3Object -bucketname awsexamplebucket1 -key HappyFace.jpg -file Output.jpg -
   StoredCredentials AccountADave
   ```

Exemple 2 : propriétaire d'un compartiment accordant à ses utilisateurs des autorisations entre comptes sur un compartiment

> **Important**
>
> Il est préférable d'accorder des autorisations à des rôles IAM plutôt qu'à des utilisateurs individuels. Pour savoir comment procéder, consultez Fonctionnement des autorisations intercomptes et utilisation des rôles IAM.

Rubriques

- Préparation de la procédure détaillée
- Étape 1 : réaliser les tâches du compte A
- Étape 2 : réaliser les tâches du compte B
- Étape 3 : (Facultatif) essayer le refus explicite
- Étape 4 : nettoyer

Un Compte AWS (par exemple, le compte A) peut accorder à un autre Compte AWS (le compte B) l'autorisation d'accéder à ses ressources, telles que des compartiments et objets. Le compte B peut ensuite déléguer ces autorisations aux utilisateurs du compte. Dans ce scénario fictif, le propriétaire d'un compartiment accorde une autorisation entre comptes à un autre compte pour lui permettre d'effectuer des opérations spécifiques sur un compartiment.

> **Note**
>
> Le compte A peut également accorder directement des autorisations à un utilisateur du compte B, par le biais d'une stratégie de compartiment. Toutefois, l'utilisateur aura toujours besoin de l'autorisation du compte parent (le compte B) auquel il appartient, même si ce compte n'a pas reçu d'autorisation du compte A. Tant que l'utilisateur dispose d'une autorisation accordée par le propriétaire de la ressource et par le compte parent, il pourra accéder à la ressource.

Les étapes suivantes résument la procédure à suivre :



1. L'utilisateur administrateur du compte A attache une stratégie de compartiment en accordant au compte B des autorisations intercomptes pour lui permettre d'effectuer des opérations spécifiques sur un compartiment.

   Notez que l'utilisateur administrateur du compte B hérite automatiquement des autorisations.
2. L'utilisateur administrateur du compte B attache une stratégie d'utilisateur à l'utilisateur en déléguant les autorisations qu'il a reçues du compte A.
3. L'utilisateur du compte B vérifie ensuite les autorisations en accédant à un objet dans le compartiment appartenant au compte A.

Pour cet exemple, vous avez besoin de deux comptes. Le tableau ci-dessous montre comment nous faisons référence à ces comptes et à leurs utilisateurs administrateurs. Conformément aux directives IAM (voir Utilisation d'un utilisateur administrateur pour créer des ressources et accorder des autorisations), nous n'utilisons pas les informations d'identification de l'utilisateur racine dans cette procédure détaillée. A la place, vous créez un utilisateur administrateur dans chaque compte et utilisez ces autorisations pour créer des ressources et leur accorder des autorisations.

Compte AWSID	Compte désigné comme	Utilisateur administrateur du compte
1111-1111-1111	Compte A	AccountAadmin
2222-2222-2222	Compte B	AccountBadmin

Toutes les tâches de création d'utilisateurs et d'octroi d'autorisations sont effectuées dans la AWS Management Console. Pour vérifier les autorisations, la procédure utilise les outils de ligne de commande, AWS Command Line Interface (interface de ligne de commande) et AWS Tools for Windows PowerShell, pour que vous n'ayez pas à écrire de code.

Préparation de la procédure détaillée

1. Assurez-vous de posséder deux Comptes AWS et que chaque compte possède un seul utilisateur administrateur, comme indiqué dans le tableau de la section précédente.

   a. Connectez-vous à un Compte AWS, le cas échéant.

   b. Utilisez les informations d'identification du compte A pour vous connecter à la console IAM afin de créer l'utilisateur administrateur :

      i. Créez l'utilisateur **`AccountAadmin`** et notez les informations d'identification. Pour obtenir des instructions, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

      ii. Accordez des privilèges d'administrateur à AccountAadmin en y associant une politique utilisateur donnant l'accès total. Pour obtenir des instructions, consultez Utilisation de stratégies dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   c. Lorsque vous êtes dans la console IAM, notez l'URL de connexion de l'utilisateur IAM sur le tableau de bord. Tous les utilisateurs du compte doivent utiliser cette URL pour se connecter à la AWS Management Console.

      Pour plus d'informations, consultez Comment les utilisateurs se connectent à votre compte dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   d. Répétez l'étape précédente en utilisant les informations d'identification du compte B et créez l'utilisateur administrateur **`AccountBadmin`**.

2. Configurez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou AWS Tools for Windows PowerShell. Assurez-vous d'enregistrer les autorisations de l'utilisateur administrateur comme suit :

   - Si vous utilisez AWS CLI, créez deux profils, `AccountAadmin` et `AccountBadmin`, dans le fichier de configuration.
   - Si vous utilisez AWS Tools for Windows PowerShell, veillez à stocker les informations d'identification pour la session sous `AccountAadmin` et `AccountBadmin`.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration des outils pour les procédures détaillées.

3. Enregistrez les autorisations de l'utilisateur administrateur, également appelées « profils ». Vous pouvez utiliser le nom de profil au lieu de spécifier des autorisations pour chaque commande

saisie. Pour plus d'informations, consultez Configuration des outils pour les procédures détaillées.

a. Ajoutez des profils dans le fichier des informations d'identification de l'AWS CLI pour chacun des utilisateurs administrateurs, `AccountAadmin` et `AccountBadmin`, dans les deux comptes.

```
[AccountAadmin]
aws_access_key_id = access-key-ID
aws_secret_access_key = secret-access-key
region = us-east-1

[AccountBadmin]
aws_access_key_id = access-key-ID
aws_secret_access_key = secret-access-key
region = us-east-1
```

b. Si vous utilisez AWS Tools for Windows PowerShell, exécutez la commande suivante.

```
set-awscredentials -AccessKey AcctA-access-key-ID -SecretKey AcctA-secret-
access-key -storeas AccountAadmin
set-awscredentials -AccessKey AcctB-access-key-ID -SecretKey AcctB-secret-
access-key -storeas AccountBadmin
```

Étape 1 : réaliser les tâches du compte A

Étape 1.1 : vous connecter à la AWS Management Console

Avec l'URL de connexion d'utilisateur IAM du compte A, connectez-vous tout d'abord à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur AccountAadmin. Cet utilisateur créera un compartiment et y attachera une stratégie.

Étape 1.2 : créer un compartiment

1. Dans la console Amazon S3, créez un compartiment. Cet exercice suppose que le compartiment est créé dans la Région AWS USA Est (Virginie du Nord) et que son nom est *amzn-s3-demo-bucket*.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Création d'un compartiment à usage général.

2. Chargez un exemple d'objet dans le compartiment.

Pour plus d'informations, consultez Étape 2 : charger un objet dans votre compartiment.

Étape 1.3 : attacher une stratégie de compartiment afin d'accorder des autorisations entre comptes au compte B

La stratégie de compartiment accorde les autorisations `s3:GetLifecycleConfiguration` et `s3:ListBucket` au compte B. Nous partons du principe que vous êtes toujours connecté à la console via les informations d'identification de l'utilisateur AccountAadmin.

1. Attachez la stratégie de compartiment suivante à *`amzn-s3-demo-bucket`*. Cette stratégie accorde au compte B une autorisation pour les actions `s3:GetLifecycleConfiguration` et `s3:ListBucket`.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3.

   JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "Example permissions",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
         },
         "Action": [
            "s3:GetLifecycleConfiguration",
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
         ]
      }
   ]
}
```

2. Vérifiez que le compte B (et donc son utilisateur administrateur) peut effectuer les opérations.

- Vérification à l'aide de l'AWS CLI

```
aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket --profile AccountBadmin
aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
profile AccountBadmin
```

- Vérification à l'aide de l'AWS Tools for Windows PowerShell

```
get-s3object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -StoredCredentials AccountBadmin
get-s3bucketlifecycleconfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
StoredCredentials AccountBadmin
```

Étape 2 : réaliser les tâches du compte B

L'administrateur du compte B va maintenant créer un utilisateur, Dave, et lui déléguer les autorisations reçues du compte A.

Étape 2.1 : vous connecter à la AWS Management Console

Grâce à l'URL de connexion de l'utilisateur IAM du compte B, connectez-vous tout d'abord à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur AccountBadmin.

Étape 2.2 : créer l'utilisateur Dave dans le compte B

Dans la console IAM, créez un utilisateur, **`Dave`**.

Pour obtenir des instructions, consultez Création d'utilisateurs IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étape 2.3 : déléguer les autorisations à l'utilisateur Dave

Créez une stratégie intégrée pour l'utilisateur Dave à l'aide de la stratégie suivante. Vous devrez mettre à jour la stratégie en fournissant le nom du compartiment.

Nous partons du principe que vous êtes connecté à la console via les informations d'identification de l'utilisateur AccountBadmin.

JSON

```
{
```

```
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "Example",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
         ]
      }
   ]
}
```

Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Étape 2.4 : tester les autorisations

Dans le compte B, Dave peut maintenant répertorier le contenu du compartiment *amzn-s3-demo-bucket* appartenant au compte A. Vous pouvez vérifier les autorisations via l'une des procédures suivantes.

Test des autorisations à l'aide de l'AWS CLI

1. Ajoutez le profil `UserDave` au fichier de configuration AWS CLI. Pour plus d'informations sur le fichier de configuration, consultez Configuration des outils pour les procédures détaillées.

   ```
   [profile UserDave]
   aws_access_key_id = access-key
   aws_secret_access_key = secret-access-key
   region = us-east-1
   ```

2. À l'invite de commande, saisissez la commande AWS CLI suivante pour vérifier si Dave peut désormais obtenir une liste d'objets depuis le compartiment *amzn-s3-demo-bucket* appartenant au compte A. Notez que la commande spécifie le profil `UserDave`.

   ```
   aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket --profile UserDave
   ```

Dave n'a aucune autre autorisation. Par conséquent, s'il essaie d'effectuer une autre opération (par exemple, la configuration `get-bucket-lifecycle` suivante), Amazon S3 indique que l'autorisation est refusée.

```
aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --profile
 UserDave
```

Test des autorisations à l'aide des AWS Tools for Windows PowerShell

1. Stockez les informations d'identification de Dave sous le nom `AccountBDave`.

   ```
   set-awscredentials -AccessKey AccessKeyID -SecretKey SecretAccessKey -storeas
    AccountBDave
   ```

2. Essayez la commande permettant de répertorier les compartiments.

   ```
   get-s3object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -StoredCredentials AccountBDave
   ```

   Dave n'a aucune autre autorisation. Par conséquent, s'il essaie d'effectuer une autre opération (par exemple, la commande `get-s3bucketlifecycleconfiguration` suivante), Amazon S3 indique que l'autorisation est refusée.

   ```
   get-s3bucketlifecycleconfiguration -BucketName amzn-s3-demo-bucket -
   StoredCredentials AccountBDave
   ```

Étape 3 : (Facultatif) essayer le refus explicite

Des autorisations peuvent vous être accordées à l'aide d'une liste de contrôle d'accès (ACL), d'une stratégie de compartiment ou d'une politique utilisateur. Toutefois, si un refus explicite est défini via une stratégie de compartiment ou une politique utilisateur, il prime sur toute autre autorisation. Pour le test, nous allons mettre à jour la stratégie de compartiment et refuser explicitement l'autorisation `s3:ListBucket` au compte B. Cette politique accorde également une autorisation `s3:ListBucket`. Cependant, le refus explicite prime, et le compte B ou les utilisateurs du compte B ne pourront pas afficher les objets dans *amzn-s3-demo-bucket*.

1. À l'aide des autorisations de l'utilisateur `AccountAadmin` dans le compte A, remplacez la stratégie de compartiment par les données suivantes.

2. Si vous essayez maintenant d'obtenir une liste des compartiments en utilisant les informations d'identification d'`AccountBadmin`, l'accès sera refusé.
   - À l'aide de l'AWS CLI, exécutez la commande suivante.

     ```
     aws s3 ls s3://amzn-s3-demo-bucket --profile AccountBadmin
     ```

   - À l'aide de l'AWS Tools for Windows PowerShell, exécutez la commande suivante.

     ```
     get-s3object -BucketName amzn-s3-demo-bucket -StoredCredentials AccountBDave
     ```

Étape 4 : nettoyer

1. Une fois le test terminé, vous pouvez procéder comme suit pour le nettoyage :
   - Connectez-vous à la AWS Management Console (AWS Management Console) en utilisant les informations d'identification du compte A, et procédez comme suit :
     - Dans la console Amazon S3, supprimez la stratégie de compartiment attachée à *amzn-s3-demo-bucket*. Dans la page Properties du compartiment, supprimez la stratégie dans la section Permissions.
     - Si le compartiment a été créé pour cet exercice, supprimez les objets, puis le compartiment, dans la console Amazon S3.
     - Dans la console IAM, supprimez l'utilisateur `AccountAadmin`.
2. Connectez-vous à la console IAM en utilisant les informations d'identification du compte B. Supprimez l'utilisateur `AccountBadmin`. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Suppression d'un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Exemple 3 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations sur des objets qu'il ne possède pas

> **Important**
>
> Il est préférable d'accorder des autorisations à des rôles IAM plutôt qu'à des utilisateurs individuels. Pour savoir comment procéder, consultez Fonctionnement des autorisations intercomptes et utilisation des rôles IAM.

Rubriques

- Étape 0 : vous préparer à suivre la procédure
- Étape 1 : réaliser les tâches du compte A
- Étape 2 : réaliser les tâches du compte B
- Étape 3 : tester les autorisations
- Étape 4 : nettoyer

Le scénario de cet exemple met en scène un propriétaire de compartiment qui souhaite accorder l'autorisation d'accès à des objets, alors que tous les objets du compartiment ne lui appartiennent pas. Pour cet exemple, le propriétaire du compartiment essaie d'accorder une autorisation à des utilisateurs de son propre compte.

Un propriétaire de compartiment peut autoriser d'autres Comptes AWS à charger des objets. Par défaut, le propriétaire du compartiment ne possède pas d'objet écrit dans un compartiment par un autre Compte AWS. Les objets sont la propriété des comptes qui les écrivent dans un compartiment S3. Si le propriétaire du compartiment ne possède pas des objets dans le compartiment, le propriétaire des objets concernés doit d'abord accorder l'autorisation requise au propriétaire du compartiment à l'aide d'une liste de contrôle d'accès (ACL) d'objets. Le propriétaire du compartiment pourra ensuite accorder des autorisations à un objet dont il n'est pas propriétaire. Pour plus d'informations, consultez Propriété du compartiment et de l'objet Amazon S3.

Si le propriétaire du compartiment applique le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété de l'objet S3 pour le compartiment, le propriétaire du compartiment possèdera tous les objets du compartiment, y compris les objets écrits par un autre Compte AWS. Cette approche résoudra le problème selon lequel les objets n'appartiennent pas au propriétaire du compartiment. Vous pouvez ensuite déléguer des autorisations à des utilisateurs de votre propre compte ou à d'autres Comptes AWS.

> **Note**
>
> La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Dans cet exemple, nous supposons que le propriétaire du compartiment n'a pas appliqué le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété de l'objet. Le propriétaire du compartiment délègue l'autorisation aux utilisateurs figurant dans son propre compte. Les étapes suivantes résument la procédure à suivre :



1. L'utilisateur administrateur du compte A attache une stratégie de compartiment contenant deux instructions.
   - Accorder une autorisation entre comptes au compte B pour charger des objets.
   - Autoriser un utilisateur dans son propre compte à accéder aux objets figurant dans le compartiment.
2. L'utilisateur administrateur du compte B charge des objets dans le compartiment appartenant au compte A.
3. L'administrateur du compte B met à jour la liste ACL d'objets en ajoutant une affectation qui donne au propriétaire du compartiment l'autorisation de contrôle total sur l'objet.

4. L'utilisateur figurant dans le compte A vérifie cela en accédant aux objets du compartiment, quel que soit leur propriétaire.

Pour cet exemple, vous avez besoin de deux comptes. La table ci-dessous montre comment nous faisons référence à ces comptes et aux utilisateurs administrateurs dans ces comptes. Dans cette démonstration, vous n'utiliserez pas les autorisations d'utilisateur root du compte, conformément aux directives IAM recommandées. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un utilisateur administrateur pour créer des ressources et accorder des autorisations. À la place, vous allez créer un administrateur dans chaque compte et utiliser ces autorisations pour créer des ressources et leur accorder des autorisations.

Compte AWSID	Compte désigné comme	Administrateur du compte
1111-1111-1111	Compte A	AccountAadmin
2222-2222-2222	Compte B	AccountBadmin

Toutes les tâches de création d'utilisateurs et d'octroi d'autorisations sont effectuées dans la AWS Management Console. Pour vérifier les autorisations, la procédure utilise les outils de ligne de commande, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS Tools for Windows PowerShell, pour que vous n'ayez pas à écrire de code.

Étape 0 : vous préparer à suivre la procédure

1. Vous devez posséder deux Comptes AWS, chacun doté d'un seul administrateur, comme indiqué dans le tableau de la section précédente.

   a. Connectez-vous à un Compte AWS, le cas échéant.

   b. Utilisez les informations d'identification du compte A pour vous connecter à la console IAM et procédez comme suit pour créer un utilisateur administrateur :

      - Créez l'utilisateur **`AccountAadmin`** et notez ses informations d'identification de sécurité. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
      - Accordez des autorisations d'administrateur à AccountAadmin en y associant une politique utilisateur donnant l'accès total. Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- Dans le tableau de bord de la console IAM, notez l'URL de connexion d'utilisateur IAM. Les utilisateurs figurant dans ce compte doivent utiliser cette URL pour se connecter à la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Comment les utilisateurs se connectent à votre compte dans le Guide de l'utilisateur IAM.

c. Répétez l'étape précédente en utilisant les informations d'identification du compte B et créez l'utilisateur administrateur **`AccountBadmin`**.

2. Configurez AWS CLI ou Tools for Windows PowerShell. Veillez à enregistrer les autorisations de l'administrateur comme suit :

   - Si vous utilisez AWS CLI, créez deux profils, `AccountAadmin` et `AccountBadmin`, dans le fichier de configuration.
   - Si vous utilisez Tools for Windows PowerShell, assurez-vous de stocker les autorisations pour la session en tant que `AccountAadmin` et `AccountBadmin`.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration des outils pour les procédures détaillées.

Étape 1 : réaliser les tâches du compte A

Effectuez les opérations suivantes pour le compte A :

Étape 1.1 : vous connecter à la console

Avec l'URL de connexion d'utilisateur IAM du compte A, connectez-vous à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur **`AccountAadmin`**. Cet utilisateur créera un compartiment et y attachera une stratégie.

Étape 1.2 : créer un compartiment et un utilisateur, puis ajouter une stratégie de compartiment accordant des autorisations à l'utilisateur

1. Dans la console Amazon S3, créez un compartiment. Cet exercice suppose que le compartiment est créé dans la Région AWS USA Est (Virginie du Nord) et que son nom est *`amzn-s3-demo-bucket1`*.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Création d'un compartiment à usage général.

2. Dans la console IAM, créez l'utilisateur **`Dave`**.

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d'utilisateurs IAM (console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

3. Notez les informations d'identification de l'utilisateur Dave.
4. Dans la console Amazon S3, attachez la stratégie de compartiment suivante au compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3. Suivez les étapes pour ajouter une stratégie de compartiment. Pour des informations sur la manière de trouver des ID de compte, consultez Identification de votre ID de Compte AWS.

   Cette stratégie accorde au compte B les autorisations `s3:PutObject` et `s3:ListBucket`. Cette politique accorde également à l'utilisateur `Dave` l'autorisation `s3:GetObject`.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:ListBucket"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
            ]
        },
        {
            "Sid": "Statement3",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Dave"
            },
            "Action": [
                "s3:GetObject"
```

```
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Étape 2 : réaliser les tâches du compte B

Maintenant que le compte B est autorisé à effectuer des opérations sur le compartiment du compte A, l'administrateur du compte B procède comme suit :

- Charge un objet dans le compartiment du compte A
- Il ajoute une autorisation dans la liste ACL d'objets pour accorder le contrôle total au propriétaire du compartiment du compte A.

Utilisation de la AWS CLI

1. À l'aide de la commande `put-object` de l'AWS CLI, chargez un objet. Le paramètre `--body` de la commande identifie le fichier source à charger. Par exemple, si le fichier se trouve sur le lecteur `C:` d'un ordinateur Windows, spécifiez `c:\HappyFace.jpg`. Le paramètre `--key` fournit le nom de clé de l'objet.

   ```
   aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key HappyFace.jpg --body
    HappyFace.jpg --profile AccountBadmin
   ```

2. Ajoutez une affectation dans la liste ACL d'objets pour accorder au propriétaire du compartiment le contrôle total de l'objet. Pour découvrir comment trouver un ID d'utilisateur canonique, consultez Recherche de l'ID d'utilisateur canonique de votre Compte AWS dans le Guide de référence sur la gestion des comptes AWS.

   ```
   aws s3api put-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key HappyFace.jpg --grant-
   full-control id="AccountA-CanonicalUserID" --profile AccountBadmin
   ```

Utilisation de Tools for Windows PowerShell

1. À l'aide de la commande `Write-S3Object`, chargez un objet.

```
Write-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -key HappyFace.jpg -file
 HappyFace.jpg -StoredCredentials AccountBadmin
```

2. Ajoutez une affectation dans la liste ACL d'objets pour accorder au propriétaire du compartiment le contrôle total de l'objet.

```
Set-S3ACL -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -Key HappyFace.jpg -CannedACLName
 "bucket-owner-full-control" -StoredCreden
```

Étape 3 : tester les autorisations

À présent, vérifiez que l'utilisateur Dave du compte A peut accéder à l'objet appartenant au compte B.

Utilisation de la AWS CLI

1. Ajoutez les informations d'identification de l'utilisateur Dave dans le fichier de configuration AWS CLI et créez un profil, `UserDaveAccountA`. Pour plus d'informations, consultez Configuration des outils pour les procédures détaillées.

```
[profile UserDaveAccountA]
aws_access_key_id = access-key
aws_secret_access_key = secret-access-key
region = us-east-1
```

2. Exécutez la commande CLI `get-object` pour télécharger `HappyFace.jpg`, puis enregistrez le fichier localement. Vous attribuez à l'utilisateur Dave des informations d'identification en ajoutant le paramètre `--profile`.

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key
 HappyFace.jpg Outputfile.jpg --profile UserDaveAccountA
```

Utilisation de Tools for Windows PowerShell

1. Stockez les informations d'identification AWS de l'utilisateur Dave, en tant que `UserDaveAccountA`, dans un stockage permanent.

```
Set-AWSCredentials -AccessKey UserDave-AccessKey -SecretKey UserDave-
SecretAccessKey -storeas UserDaveAccountA
```

2. Exécutez la commande `Read-S3Object` pour télécharger `HappyFace.jpg`, puis enregistrez le fichier localement. Vous attribuez à l'utilisateur Dave des informations d'identification en ajoutant le paramètre `-StoredCredentials`.

```
Read-S3Object -BucketName amzn-s3-demo-bucket1 -Key HappyFace.jpg -file
 HappyFace.jpg  -StoredCredentials UserDaveAccountA
```

Étape 4 : nettoyer

1. Une fois le test terminé, vous pouvez procéder comme suit pour le nettoyage :
   - Connectez-vous à la AWS Management Console en utilisant les informations d'identification du compte A, et procédez comme suit :
     - Dans la console Amazon S3, supprimez la stratégie de compartiment attachée à *amzn-s3-demo-bucket1*. Dans la page Properties du compartiment, supprimez la stratégie dans la section Permissions.
     - Si le compartiment a été créé pour cet exercice, supprimez les objets, puis le compartiment, dans la console Amazon S3.
     - Dans la console IAM, supprimez l'utilisateur AccountAadmin. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Suppression d'un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
2. Connectez-vous à la AWS Management Console en utilisant les autorisations du compte B. Dans la console IAM, supprimez l'utilisateur AccountBadmin.

Exemple 4 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations intercomptes à des objets qu'il ne possède pas

Rubriques

- Fonctionnement des autorisations intercomptes et utilisation des rôles IAM
- Étape 0 : vous préparer à suivre la procédure
- Étape 1 : réaliser les tâches du compte A
- Étape 2 : réaliser les tâches du compte B

- Étape 3 : réaliser les tâches du compte C
- Étape 4 : nettoyer
- Ressources connexes

Dans cet exemple de scénario, vous détenez un compartiment et vous avez activé d'autres Comptes AWS pour charger des objets. Si vous avez appliqué le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété de l'objet S3 pour le compartiment, vous posséderez tous les objets du compartiment, y compris les objets écrits par un autre Compte AWS. Cette approche résoudra le problème selon lequel les objets n'appartiennent pas au propriétaire du compartiment, à savoir vous-même. Vous pouvez ensuite déléguer des autorisations à des utilisateurs de votre propre compte ou à d'autres Comptes AWS. Supposons que le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété de l'objet S3 ne soit pas activé. C'est pourquoi le compartiment peut avoir des objets détenus par d'autres Comptes AWS.

A présent, admettons qu'en tant que propriétaire du compartiment, vous devez accorder des autorisations entre comptes sur des objets, quel que soit le propriétaire, à un utilisateur d'un autre compte. Par exemple, cet utilisateur peut être une application de facturation qui a besoin d'accéder aux métadonnées d'objet. Deux problèmes majeurs se posent :

- Le propriétaire du compartiment n'a aucune autorisation sur ces objets créés par d'autres Comptes AWS. Pour que le propriétaire du compartiment accorde les autorisations sur des objets qu'il ne possède pas, le propriétaire des objets concernés doit tout d'abord accorder l'autorisation requise au propriétaire du compartiment. Le propriétaire des objets correspond au Compte AWS qui a créé ces objets. Le propriétaire du compartiment peut alors déléguer ces autorisations.
- Le compte du propriétaire du compartiment peut déléguer des autorisations aux utilisateurs associés à son propre compte (voir Exemple 3 : propriétaire d'un compartiment accordant des autorisations sur des objets qu'il ne possède pas). Toutefois, il ne peut pas déléguer d'autorisations à d'autres Comptes AWS, car la délégation inter-comptes n'est pas prise en charge.

Dans ce scénario, le propriétaire du compartiment peut créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) avec l'autorisation d'accéder aux objets. Il peut ensuite accorder à un autre Compte AWS l'autorisation d'endosser le rôle en l'activant temporairement pour qu'il puisse accéder aux objets du compartiment.

> **Note**
>
> La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Fonctionnement des autorisations intercomptes et utilisation des rôles IAM

Les rôles IAM permettent à plusieurs scénarios de déléguer l'accès aux ressources, et l'accès intercompte est l'un des scénarios clés. Dans cet exemple, le propriétaire du compartiment, Compte A, utilise un rôle IAM pour déléguer temporairement l'accès intercompte aux objets aux utilisateurs d'un autre Compte AWS, Compte C. Deux politiques sont associées à chaque rôle IAM que vous créerez :

- Une stratégie d'approbation qui identifie un autre Compte AWS capable d'endosser le rôle.
- Une stratégie d'accès qui définit les autorisations : par exemple, `s3:GetObject`, accordées lorsqu'une personne assume le rôle. Pour obtenir une liste d'autorisations que vous pouvez spécifier dans une stratégie, consultez Actions de politique pour Amazon S3.

Le Compte AWS identifié dans la stratégie d'approbation accorde ensuite à son utilisateur l'autorisation d'endosser le rôle. L'utilisateur peut ensuite procéder comme suit pour accéder aux objets :

- Assumez le rôle et, en réponse, obtenir des autorisations de sécurité temporaires.
- Accédez aux objets dans le compartiment grâce aux autorisations de sécurité temporaires.

Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les étapes suivantes résument la procédure à suivre :



1. L'utilisateur administrateur du compte A attache une stratégie de compartiment en accordant au compte B l'autorisation conditionnelle de charger des objets.
2. L'administrateur du Compte A crée un rôle IAM, en instaurant la confiance avec le Compte C, afin que les utilisateurs de ce compte puissent accéder au Compte A. La stratégie d'accès attachée au rôle limite les actions de l'utilisateur du Compte C lorsque ce dernier accède au Compte A.
3. L'administrateur du compte B charge un objet dans le compartiment détenu par le Compte A, en accordant l'autorisation de contrôle total au propriétaire du compartiment.
4. L'administrateur du Compte C crée un utilisateur et attache une stratégie d'utilisateur qui permet à l'utilisateur d'assumer le rôle.
5. L'utilisateur du Compte C assume tout d'abord le rôle, qui lui renvoie les autorisations de sécurité temporaires. Grâce à ces autorisations, l'utilisateur accède ensuite aux objets du compartiment.

Pour cet exemple, vous avez besoin de trois comptes. La table ci-dessous montre comment nous faisons référence à ces comptes et aux utilisateurs administrateurs dans ces comptes. Conformément aux directives IAM (voir Utilisation d'un utilisateur administrateur pour créer des ressources et accorder des autorisations), nous n'utilisons pas les informations d'identification Utilisateur racine d'un compte AWS dans cette procédure détaillée. A la place, vous créez un utilisateur administrateur dans chaque compte et utilisez ces autorisations pour créer des ressources et leur accorder des autorisations.

Compte AWSID	Compte désigné comme	Utilisateur administrateur du compte
1111-1111-1111	Compte A	AccountAadmin
2222-2222-2222	Compte B	AccountBadmin
3333-3333-3333	Compte C	AccountCadmin

Étape 0 : vous préparer à suivre la procédure

> **Note**
>
> Vous pouvez ouvrir un éditeur de texte et écrire certaines informations à mesure que vous parcourez les étapes. En particulier, vous avez besoin d'ID de compte, d'ID d'utilisateur canonique, d'URL de connexion d'utilisateur IAM pour chaque compte pour vous connecter à la console, et des Amazon Resource Names (ARN) des utilisateurs IAM et de rôles.

1. Assurez-vous de posséder trois Comptes AWS et que chaque compte possède un seul utilisateur administrateur, comme indiqué dans le tableau de la section précédente.

   a. Connectez-vous aux Comptes AWS, le cas échéant. Nous appelons ces comptes : Compte A, Compte B et Compte C.

   b. Utilisez les informations d'identification du compte A pour vous connecter à la console IAM et procédez comme suit pour créer un utilisateur administrateur :

      - Créez l'utilisateur **`AccountAadmin`** et notez ses informations d'identification. Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs, consultez Création d'un utilisateur IAM dans votre Compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.
      - Accordez des privilèges d'administrateur à AccountAadmin en y associant une politique utilisateur donnant l'accès total. Pour obtenir des instructions, consultez Gestion des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
      - Dans le tableau de bord de la console IAM, notez l'URL de connexion d'utilisateur IAM. Les utilisateurs figurant dans ce compte doivent utiliser cette URL pour se connecter à

la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Connexion à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

c. Répétez l'étape précédente pour créer les utilisateurs administrateur dans le Compte B et le Compte C.

2. Pour le compte C, notez l'ID d'utilisateur canonique.

   Lorsque vous créez un rôle IAM dans le Compte A, la stratégie d'approbation accorde au Compte C l'autorisation d'assumer le rôle en spécifiant l'ID de compte. Vous pouvez trouver les informations de compte comme suit :

   a. Utilisez votre ID ou alias de Compte AWS, votre nom d'utilisateur IAM et votre mot de passe pour vous connecter à la console Amazon S3.

   b. Choisissez le nom d'un compartiment Amazon S3 pour afficher les détails concernant ce compartiment.

   c. Sélectionnez l'onglet Permissions (Autorisations), puis Access Control List (Liste de contrôle d'accès).

   d. Dans la section Accès à votre Compte AWS, dans la colonne Account (Compte) figure un identifiant long tel que `c1daexampleaaf850ea79cf0430f33d72579fd1611c97f7ded193374c0b163b6`. Ceci est votre ID d'utilisateur canonique.

3. Lorsque vous créez une stratégie de compartiment, vous avez besoin des informations suivantes. Notez ces valeurs :

   - ID d'utilisateur canonique du Compte A – Lorsque l'administrateur du Compte A accorde une autorisation conditionnelle de téléchargement d'objet à l'administrateur du Compte B, la condition spécifie l'ID d'utilisateur canonique de l'utilisateur du Compte A qui doit obtenir le contrôle total des objets.

     > **Note**
     >
     > Le concept d'ID d'utilisateur canonique est propre à Amazon S3. Il s'agit d'une version cryptée de 64 caractères de l'ID de compte.

   - ARN de l'utilisateur pour l'administrateur du compte B : vous trouverez l'ARN de l'utilisateur dans la console IAM. Pour ce faire, sélectionnez l'utilisateur et trouvez son ARN dans l'onglet Récapitulatif.

Dans la stratégie de compartiment, vous accordez à `AccountBadmin` l'autorisation de charger des objets et vous spécifiez l'utilisateur grâce à l'ARN. Voici un exemple de valeur ARN :

```
arn:aws:iam::AccountB-ID:user/AccountBadmin
```

4. Configurez l'AWS Command Line Interface (CLI) ou AWS Tools for Windows PowerShell. Assurez-vous d'enregistrer les autorisations de l'utilisateur administrateur comme suit :

   - Si vous utilisez l'AWS CLI, créez deux profils, `AccountAadmin` et `AccountBadmin`, dans le fichier de configuration.
   - Si vous utilisez AWS Tools for Windows PowerShell, veillez à stocker les informations d'identification pour la session sous `AccountAadmin` et `AccountBadmin`.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Configuration des outils pour les procédures détaillées.

Étape 1 : réaliser les tâches du compte A

Dans cet exemple, le Compte A est le propriétaire du compartiment. L'utilisateur AccountAadmin du compte A effectuera donc les opérations suivantes :

- Créez un compartiment.
- Attachez la stratégie de compartiment suivante en accordant à l'administrateur du compte B l'autorisation conditionnelle de charger des objets.
- Créez un rôle IAM en accordant l'autorisation au Compte C d'endosser ce rôle afin qu'il puisse accéder aux objets du compartiment.

Étape 1.1 : vous connecter à la AWS Management Console

Avec l'URL de connexion d'utilisateur IAM du compte A, connectez-vous tout d'abord à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur **`AccountAadmin`**. Cet utilisateur créera un compartiment et y attachera une stratégie.

Étape 1.2 : créer un compartiment et attacher une stratégie de compartiment

Dans la console Amazon S3, procédez comme suit :

1. Créez un compartiment. Cet exercice assume que le nom du compartiment est *amzn-s3-demo-bucket1*.

   Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Création d'un compartiment à usage général.

2. Attachez la stratégie de compartiment suivante. Cette politique accorde à l'administrateur du compte B l'autorisation conditionnelle de charger des objets.

   Mettez à jour la politique en fournissant vos propres valeurs pour *amzn-s3-demo-bucket1*, *AccountB-ID* et *CanonicalUserId-of-AWSaccountA-BucketOwner*.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "111",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/AccountBadmin"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
        },
        {
            "Sid": "112",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/AccountBadmin"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "s3:x-amz-grant-full-control": "id=CanonicalUserId-of-
AWSaccountA-BucketOwner"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Étape 1.3 : créer un rôle IAM pour accorder au compte C un accès intercompte au compte A

Dans la console IAM, créez un rôle IAM (**`examplerole`**) qui accorde l'autorisation au Compte C d'endosser ce rôle. Veillez à être toujours connecté comme administrateur du compte A, car le rôle doit être créé dans ce compte.

1. Avant de créer le rôle, préparez la politique gérée qui définit les autorisations qu'exige le rôle. Vous attachez cette politique au rôle dans une étape ultérieure.

   a. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Politiques, puis Créer une politique.

   b. En regard de Create Your Own Policy (Créez votre politique), choisissez Select (Sélectionner).

   c. Saisissez **`access-accountA-bucket`** dans le champ Policy Name.

   d. Copiez la stratégie d'accès suivante et collez-la dans le champ Policy Document. La stratégie d'accès accorde l'autorisation `s3:GetObject` au rôle. Des lors, quand l'utilisateur du Compte C assumera ce rôle, il pourra uniquement exécuter l'opération `s3:GetObject`.

      JSON

      ```
      {
        "Version":"2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"
          }
        ]
      }
      ```

   e. Choisissez Create Policy (Créer une politique).

      La nouvelle politique apparaît dans la liste des politiques gérées.

2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Rôles, puis Créer un rôle.

3. Sous Sélectionner un type de rôle, sélectionnez Rôle pour l'accès intercompte, puis cliquez sur le bouton Sélectionner à côté de l'option Octroyer l'accès entre les comptes Comptes AWS que vous possédez.

4. Saisissez l'ID de compte du Compte C.

Pour cette procédure détaillée, vous n'avez pas besoin d'exiger des utilisateurs qu'ils aient l'authentification multifactorielle (MFA) pour endosser le rôle. Ne cochez donc pas cette option.

5. Cliquez sur Étape suivante pour configurer les autorisations associées au rôle.
6. Cochez la case située à côté de la politique access-accountA-bucket que vous avez créée, puis choisissez Étape suivante.

   La page de révision apparaît pour que vous confirmiez les paramètres pour le rôle avant qu'il ne soit créé. Sur cette page, il est très important que vous notiez le lien que vous pouvez envoyer aux utilisateurs qui ont besoin d'utiliser ce rôle. Les utilisateurs qui cliquent sur le lien accèdent directement à la page Changer de rôle dont les champs ID de compte et Nom du rôle sont déjà remplis. Vous pourrez également consulter ce lien ultérieurement sur la page Résumé du rôle pour n'importe quel rôle intercompte.
7. Saisissez le nom de rôle `examplerole`, puis choisissez Étape suivante.
8. Après avoir procédé à la vérification du rôle, sélectionnez Créer un rôle.

   Le rôle `examplerole` est affiché dans la liste des rôles.
9. Sélectionnez le nom de rôle `examplerole`.
10. Sélectionnez l'onglet Trust Relationships.
11. Cliquez sur Afficher le document de stratégie et vérifiez que la politique d'approbation affichée correspond à la politique suivante.

    La stratégie d'approbation suivante instaure la confiance avec le Compte C, en lui permettant d'exécuter l'action `sts:AssumeRole`. Pour plus d'informations, consultez AssumeRole dans la Référence des API AWS Security Token Service.

    JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
            },
```

```
            "Action": "sts:AssumeRole"
        }
    ]
}
```

12. Notez l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle `examplerole` que vous avez créé.

    Dans les étapes suivantes, vous attachez une stratégie d'utilisateur pour permettre un utilisateur IAM d'assumer ce rôle et vous identifiez le rôle par la valeur ARN.

Étape 2 : réaliser les tâches du compte B

L'exemple de compartiment détenu par le compte A a besoin d'objets détenus par d'autres comptes. Dans cette étape, l'administrateur du Compte B charge un objet grâce aux outils de ligne de commande.

- A l'aide de la commande AWS CLI `put-object`, chargez un objet dans *`amzn-s3-demo-bucket1`*.

  ```
  aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key HappyFace.jpg --
  body HappyFace.jpg --grant-full-control id="canonicalUserId-ofTheBucket0wner" --
  profile AccountBadmin
  ```

  Remarques :

  - Le paramètre `--Profile` spécifie le profil `AccountBadmin`, afin que l'objet soit détenu par le compte B.
  - Le paramètre `grant-full-control` accorde au propriétaire du compartiment l'autorisation de contrôle total sur l'objet comme l'exige la stratégie de compartiment.
  - Le paramètre `--body` identifie le fichier source à charger. Par exemple, si le fichier est sur le lecteur C: d'un ordinateur Windows, vous spécifiez `c:\HappyFace.jpg`.

Étape 3 : réaliser les tâches du compte C

Dans les étapes précédentes, le Compte A a déjà créé un rôle, `examplerole`, instaurant la confiance avec le Compte C. Cela permet aux utilisateurs du Compte C d'accéder au Compte A. Dans cette étape, l'administrateur du Compte C crée un utilisateur (Dave) et lui délègue l'autorisation `sts:AssumeRole` reçue par le Compte A. Cela permet à Dave d'endosser le rôle `examplerole` et d'accéder temporairement au Compte A. La stratégie d'accès que le Compte A a associée au rôle

limite les actions de Dave lorsqu'il accède au Compte A, notamment l'obtention d'objets dans *amzn-s3-demo-bucket1*.

Étape 3.1 : créer un utilisateur dans le compte C et déléguer l'autorisation d'endosser le rôle examplerole

1. Avec l'URL de connexion d'utilisateur IAM du compte C, connectez-vous tout d'abord à la AWS Management Console en tant qu'utilisateur **AccountCadmin**.
2. Dans la console IAM, créez un utilisateur, Dave.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Création d'utilisateurs IAM (AWS Management Console) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
3. Notez les informations d'identification de Dave. Dave a besoin de ces informations d'identification pour assumer le rôle `examplerole`.
4. Créez une politique intégrée pour l'utilisateur IAM Dave, afin de lui déléguer l'autorisation `sts:AssumeRole` au niveau du rôle `examplerole` dans le Compte A.

   a. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Utilisateurs.
   b. Choisissez le nom d'utilisateur Dave.
   c. Dans la page des détails de l'utilisateur, sélectionnez l'onglet Autorisations et développez la section Politiques en ligne.
   d. Choisissez click here (ou Create User Policy).
   e. Choisissez Custom Policy, puis Select.
   f. Saisissez un nom pour la stratégie dans le champ Policy Name.
   g. Copiez la stratégie suivante dans le champ Policy Document.

      Pour mettre à jour la politique, fournissez l'*AccountA-ID*.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sts:AssumeRole"
```

```
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole"
        }
    ]
}
```

h. Choisissez Apply Policy (Appliquer la stratégie).

5. Enregistrez les informations d'identification de Dave dans le fichier de configuration de l'AWS CLI en ajoutant un autre profil, `AccountCDave`.

```
[profile AccountCDave]
aws_access_key_id = UserDaveAccessKeyID
aws_secret_access_key = UserDaveSecretAccessKey
region = us-west-2
```

Étape 3.2 : endosser le rôle (examplerole) et accéder à des objets

A présent, Dave peut accéder aux objets du compartiment détenu par le Compte A comme suit :

- Dave assume tout d'abord le rôle `examplerole` grâce à ses propres informations d'identification. Cela renvoie des autorisations temporaires.
- Grâce aux autorisations, Dave accède ensuite aux objets du compartiment du Compte A.

1. A l'invite de commande, exécutez la commande `assume-role` suivante de l'AWS CLI via le profil `AccountCDave`.

   Vous devez mettre à jour la valeur ARN dans la commande en fournissant l'*`AccountA-ID`* dans lequel le rôle `examplerole` est défini.

```
aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::AccountA-ID:role/examplerole --profile
 AccountCDave --role-session-name test
```

   En réponse, AWS Security Token Service (AWS STS) renvoie des autorisations de sécurité temporaires (ID de clé d'accès, clé d'accès secrète et jeton de session).

2. Enregistrez les informations d'identification de sécurité temporaires dans le fichier de configuration AWS CLI sous le profil `TempCred`.

```
[profile TempCred]
```

```
aws_access_key_id = temp-access-key-ID
aws_secret_access_key = temp-secret-access-key
aws_session_token = session-token
region = us-west-2
```

3. À l'invite de commande, exécutez la commande AWS CLI suivante pour accéder aux objets à l'aide des informations d'identification temporaires. Par exemple, la commande spécifie l'API d'objet HEAD pour récupérer les métadonnées d'objet pour l'objet `HappyFace.jpg`.

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --
key HappyFace.jpg SaveFileAs.jpg --profile TempCred
```

Etant donné que la stratégie d'accès attachée au rôle `examplerole` autorise les actions, Amazon S3 traite la demande. Vous pouvez essayer n'importe quelle autre action sur n'importe quel objet du compartiment.

Si vous essayez une autre action (par exemple, `get-object-acl`), l'autorisation est refusée, car le rôle ne permet pas cette action.

```
aws s3api get-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key HappyFace.jpg --
profile TempCred
```

Nous avons utilisé Dave pour assumer le rôle et accéder à l'objet grâce à des autorisations temporaires. Il peut s'agir également d'une application dans le Compte C qui accède aux objets dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1*. L'application peut obtenir des informations d'identification de sécurité temporaires, et le Compte C peut déléguer l'autorisation d'application pour assumer le rôle `examplerole`.

Étape 4 : nettoyer

1. Une fois le test terminé, vous pouvez procéder comme suit pour le nettoyage :

   - Connectez-vous à la AWS Management Console en utilisant les informations d'identification du compte A, et procédez comme suit :

     - Dans la console Amazon S3, supprimez la stratégie de compartiment attachée à *amzn-s3-demo-bucket1*. Dans la page Properties du compartiment, supprimez la stratégie dans la section Permissions.

- Si le compartiment a été créé pour cet exercice, supprimez les objets, puis le compartiment, dans la console Amazon S3.
- Dans la console IAM, supprimez le rôle `examplerole` que vous avez créé dans le compte A. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Suppression d'un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Dans la console IAM, supprimez l'utilisateur AccountAadmin.

2. Connectez-vous à la console IAM en utilisant les informations d'identification du compte B. Supprimez l'utilisateur AccountBadmin.
3. Connectez-vous à la console IAM en utilisant les informations d'identification du compte C. Supprimez AccountCadmin et l'utilisateur Dave.

Ressources connexes

Pour plus d'informations relatives à cette procédure détaillée, consultez les ressources suivantes dans le Guide de l'utilisateur IAM :

- Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM
- Didacticiel : déléguer l'accès entre des Comptes AWS à l'aide de rôles IAM
- Gestion des politiques IAM

Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens

Pour utiliser Amazon S3 Storage Lens afin de collecter et agréger des mesures sur tous vos comptes dans les AWS Organizations, vous devez d'abord vous assurer que S3 Storage Lens dispose d'un accès fiable activé par le compte de gestion de votre organisation. S3 Storage Lens crée un rôle associé au service qui lui permet d'obtenir la liste des Comptes AWS appartenant à votre organisation. Cette liste de comptes est utilisée par S3 Storage Lens pour collecter des mesures des ressources S3 dans tous les comptes membres lorsque le tableau de bord ou les configurations de S3 Storage Lens sont créés ou mis à jour.

Amazon S3 Storage Lens utilise des rôles liés à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement au S3 Storage Lens. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par S3 Storage Lens et incluent toutes les autorisations requises par le service pour appeler d'autres Services AWS en votre nom.

Un rôle lié à un service simplifie la configuration de S3 Storage, Lens car vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement les autorisations requises. S3 Storage Lens définit les autorisations de ses rôles liés à un service et, sauf définition contraire, seul S3 Storage Lens peut endosser ses rôles. Les autorisations définies comprennent la politique d'approbation et la politique d'autorisation. De plus, cette politique d'autorisation ne peut pas être attachée à une autre entité IAM.

Vous pouvez supprimer le rôle lié à un service uniquement après avoir supprimé les ressources connexes. Vos ressources relatives au S3 Storage Lens sont ainsi protégées, car vous ne pouvez pas accidentellement supprimer les autorisations d'accès aux ressources.

Pour plus d'informations sur les autres services qui prennent en charge les rôles liés à un service, consultez les services AWS compatibles avec IAM et recherchez ceux pour lesquels la réponse est Oui dans la colonne Rôle lié à un service. Choisissez un Oui ayant un lien permettant de consulter la documentation du rôle lié à un service, pour ce service.

Autorisations de rôle liées au service pour Amazon S3 Storage Lens

S3 Storage Lens utilise le rôle lié à un service appelé AWSServiceRoleForS3StorageLens. Cela permet d'accéder aux services et ressources AWS utilisés ou gérés par S3 Storage Lens. Cela permet à S3 Storage Lens d'accéder aux ressources AWS Organizations en votre nom.

Le rôle lié à un service S3 Storage Lens approuve le service suivant sur le stockage de votre organisation :

- `storage-lens.s3.amazonaws.com`

La stratégie d'autorisations liée au rôle permet au S3 Storage Lens de réaliser les actions suivantes :

- `organizations:DescribeOrganization`

  `organizations:ListAccounts`

  `organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`

  `organizations:ListDelegatedAdministrators`

Vous devez configurer les autorisations de manière à permettre à une entité IAM (comme un utilisateur, un groupe ou un rôle) de créer, modifier ou supprimer un rôle lié à un service. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de rôles liés à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Création d'un rôle lié à un service pour S3 Storage Lens

Vous n'avez pas besoin de créer manuellement un rôle lié à un service. Lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes en étant connecté à la gestion des AWS Organizations ou aux comptes d'administrateur délégué, S3 Storage Lens crée le rôle lié à un service pour vous :

- Créez une configuration de tableau de bord S3 Storage Lens pour votre organisation dans la console Amazon S3.
- Effectuez une opération PUT pour une configuration S3 Storage Lens pour votre organisation à l'aide de l'API REST, d'AWS CLI et des kits SDK.

> **Note**
>
> S3 Storage Lens prend en charge un maximum de cinq administrateurs délégués par organisation.

Si vous supprimez ce rôle lié à un service, les actions précédentes le recréeront si nécessaire.

Exemple de stratégie pour un rôle lié à un service de S3 Storage Lens

Example Stratégie d'autorisations pour le rôle lié à un service de S3 Storage Lens

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AwsOrgsAccess",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "organizations:DescribeOrganization",
                "organizations:ListAccounts",
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
                "organizations:ListDelegatedAdministrators"
            ],
            "Resource": [
                "*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

Modification d'un rôle lié à un service pour Amazon S3 Storage Lens

S3 Storage Lens ne vous permet pas de modifier le rôle lié à un service AWSServiceRoleForS3StorageLens. Une fois que vous avez créé un rôle lié à un service, vous ne pouvez pas changer le nom du rôle, car plusieurs entités peuvent faire référence au rôle. Néanmoins, vous pouvez modifier la description du rôle à l'aide d'IAM. Pour plus d'informations, consultez Modification d'un rôle lié à un service dans le IAM Guide de l'utilisateur.

Suppression d'un rôle lié à un service pour Amazon S3 Storage Lens

Si vous n'utilisez plus le rôle lié à un service, nous vous recommandons de supprimer ce rôle. De cette façon, vous n'avez aucune entité inutilisée qui n'est pas surveillée ou gérée activement. Cependant, vous devez nettoyer les ressources de votre rôle lié à un service avant de pouvoir les supprimer manuellement.

> **Note**
>
> Si le service Amazon S3 Storage Lens utilise le rôle lorsque vous essayez de supprimer les ressources, la suppression peut échouer. Si cela se produit, patientez quelques minutes et réessayez.

Pour supprimer le rôle AWSServiceRoleForS3StorageLens, vous devez supprimer toutes les configurations S3 Storage Lens au niveau de l'organisation présentes dans toutes les Régions AWS à l'aide des comptes de gestion AWS Organizations ou d'administrateur délégué.

Les ressources sont des configurations de S3 Storage Lens au niveau de l'organisation. Utilisez S3 Storage Lens pour nettoyer les ressources, puis utilisez la console IAM, l'interface de ligne de commande, l'API REST ou le kit AWS SDK pour supprimer le rôle.

Dans l'API REST, l'AWS CLI et les kits SDK, les configurations S3 Storage Lens peuvent être découvertes à l'aide de `ListStorageLensConfigurations` dans toutes les régions où votre organisation a créé des configurations S3 Storage Lens. Utilisez l'action `DeleteStorageLensConfiguration` pour supprimer ces configurations afin de pouvoir ensuite supprimer le rôle.

> **Note**
>
> Pour supprimer le rôle lié au service, vous devez supprimer toutes les configurations de S3 Storage Lens au niveau de l'organisation dans toutes les Régions où elles existent.

Pour supprimer les ressources Amazon S3 Storage Lens utilisées par le rôle lié au service AWSServiceRoleForS3StorageLens

1. Pour obtenir une liste des configurations au niveau de votre organisation, vous devez utiliser `ListStorageLensConfigurations` dans chaque région où vous disposez de configurations S3 Storage Lens. Cette liste peut également être obtenue à partir de la console Amazon S3.
2. Supprimez ces configurations des points de terminaison régionaux appropriés en invoquant l'appel d'API `DeleteStorageLensConfiguration` ou à l'aide de la console Amazon S3.

Pour supprimer manuellement le rôle lié à un service à l'aide d'IAM

Après avoir supprimé les configurations, supprimez le rôle lié au service AWSServiceRoleForS3StorageLens de la console IAM, en invoquant l'API IAM `DeleteServiceLinkedRole` ou en utilisant l'AWS CLI ou le kit AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un rôle lié à un service dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Régions supportées pour les rôles liés à un service de S3 Storage Lens

S3 Storage Lens prend en charge l'utilisation des rôles liés à un service dans toutes les Régions AWS où le service est disponible. Pour plus d'informations, consultez Régions et points de terminaison Amazon S3.

Résolution des problèmes d'identité et d'accès Amazon S3

Utilisez les informations suivantes pour identifier et résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous travaillez avec Amazon S3 et IAM.

Rubriques

- J'ai reçu un message d'erreur pour cause d'accès refusé
- Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Amazon S3
- Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole

- Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS à accéder à mes ressources Amazon S3
- Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3

J'ai reçu un message d'erreur pour cause d'accès refusé

Vérifiez qu'il n'existe aucune instruction `Deny` explicite à l'encontre du demandeur auquel vous essayez d'accorder des autorisations, que ce soit dans la stratégie de compartiment ou dans la politique basée sur l'identité.

Pour obtenir des informations détaillées sur la résolution des erreurs d'accès refusé, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.

Je ne suis pas autorisé à effectuer une action dans Amazon S3

Si vous recevez une erreur qui indique que vous n'êtes pas autorisé à effectuer une action, vos politiques doivent être mises à jour afin de vous permettre d'effectuer l'action.

L'exemple d'erreur suivant se produit quand l'utilisateur IAM `mateojackson` tente d'utiliser la console pour afficher des informations détaillées sur une ressource *`my-example-widget`* fictive, mais ne dispose pas des autorisations `s3:`*`GetWidget`* fictives.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
 s3:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dans ce cas, la politique qui s'applique à l'utilisateur `mateojackson` doit être mise à jour pour autoriser l'accès à la ressource *`my-example-widget`* à l'aide de l'action `s3:`*`GetWidget`*.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je ne suis pas autorisé à exécuter : iam:PassRole

Si vous recevez une erreur selon laquelle vous n'êtes pas autorisé à exécuter l'action `iam:PassRole`, vos politiques doivent être mises à jour pour vous permettre de transmettre un rôle à Amazon S3.

Certains Services AWS vous permettent de transmettre un rôle existant à ce service, au lieu de créer un nouveau rôle de service ou rôle lié à un service. Pour ce faire, un utilisateur doit disposer des autorisations nécessaires pour transmettre le rôle au service.

L'exemple d'erreur suivant se produit lorsqu'un utilisateur IAM nommé `marymajor` essaie d'utiliser la console pour effectuer une action dans Amazon S3. Toutefois, l'action nécessite que le service ait des autorisations accordées par un rôle de service. Mary ne dispose pas des autorisations nécessaires pour transférer le rôle au service.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
 iam:PassRole
```

Dans ce cas, les politiques de Mary doivent être mises à jour pour lui permettre d'exécuter l'action `iam:PassRole`.

Si vous avez encore besoin d'aide, contactez votre administrateur AWS. Votre administrateur vous a fourni vos informations d'identification de connexion.

Je veux autoriser des personnes extérieures à mon Compte AWS à accéder à mes ressources Amazon S3

Vous pouvez créer un rôle que les utilisateurs provenant d'autres comptes ou les personnes extérieures à votre organisation pourront utiliser pour accéder à vos ressources. Vous pouvez spécifier qui est autorisé à assumer le rôle. Pour les services qui prennent en charge les politiques basées sur les ressources ou les listes de contrôle d'accès (ACL), vous pouvez utiliser ces politiques pour donner l'accès à vos ressources.

Pour plus d'informations, consultez les éléments suivants :

- Pour savoir si Amazon S3 est compatible avec ces fonctionnalités, consultez Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM.
- Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des Comptes AWS dont vous êtes propriétaire, consultez Fournir l'accès à un utilisateur IAM dans un autre Compte AWS que vous possédez dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment octroyer l'accès à vos ressources à des tiers Comptes AWS, consultez Fournir l'accès aux Comptes AWS appartenant à des tiers dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour savoir comment fournir un accès par le biais de la fédération d'identité, consultez Fournir un accès à des utilisateurs authentifiés en externe (fédération d'identité) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- Pour en savoir plus sur la différence entre l'utilisation des rôles et des politiques basées sur les ressources pour l'accès intercompte, consultez Accès intercompte aux ressources dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3

Les erreurs d'accès refusé (HTTP `403 Forbidden`) s'affichent lorsque AWS refuse explicitement ou implicitement une demande d'autorisation.

- Un refus explicite se produit lorsqu'une politique contient une déclaration `Deny` pour l'action spécifique de AWS.
- Un refus implicite se produit lorsqu'il n'y a ni d'instruction `Deny` applicable ni d'instruction `Allow` applicable.

Comme une politique AWS Identity and Access Management (IAM) refuse un principal IAM par défaut, elle doit autoriser explicitement le principal à effectuer une action. Dans le cas contraire, la politique refuse implicitement l'accès. Pour plus d'informations, consultez Différence entre les refus explicites et implicites dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la logique d'évaluation des politiques qui détermine si une demande d'accès est autorisée ou refusée, consultez Logique d'évaluation des politiques dans le Guide de l'utilisateur d'IAM.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Les rubriques suivantes décrivent les causes les plus courantes des erreurs d'accès refusé dans Amazon S3.

> **Note**
>
> En cas d'erreur (HTTP `403 Forbidden`) liée à un accès refusé, Amazon S3 ne facture pas le propriétaire du compartiment lorsque la demande est initiée en dehors du compte AWS individuel du propriétaire du compartiment ou de l'organisation AWS du propriétaire du compartiment.

Rubriques

- Exemples de messages de refus d'accès et étapes à suivre pour les résoudre
- Accès refusé en raison des paramètres Paiement par le demandeur
- Stratégies de compartiment et politiques IAM
- Paramètres des listes de contrôle d'accès d'Amazon S3

- Paramètres de blocage de l'accès public S3
- Paramètres du chiffrement Amazon S3
- Paramètres de verrouillage des objets S3
- Politiques de point de terminaison d'un VPC
- Politiques AWS Organizations
- Accès aux distributions CloudFront
- Paramètres du point d'accès
- Ressources supplémentaires

> **Note**
>
> Si vous essayez de résoudre un problème d'autorisation, commencez par la section the section called "Exemples de messages de refus d'accès et étapes à suivre pour les résoudre", puis passez à la section ???. Assurez-vous également de suivre les instructions figurant dansthe section called "Conseils pour vérifier les autorisations".

Exemples de messages de refus d'accès et étapes à suivre pour les résoudre

Amazon S3 inclut désormais un contexte supplémentaire dans les messages de refus d'accès (HTTP `403 Forbidden`) des demandes adressées aux ressources du même Compte AWS ou de la même organisation dans AWS Organizations. Ce nouveau contexte inclut le type de politique qui a refusé l'accès, le motif du refus et les informations sur l'utilisateur ou le rôle IAM qui a demandé l'accès à la ressource.

Ce contexte supplémentaire vous aide à résoudre les problèmes d'accès, à identifier la cause première des erreurs de refus d'accès et à corriger les contrôles d'accès incorrects en mettant à jour les politiques pertinentes. Ce contexte supplémentaire est également disponible dans les journaux AWS CloudTrail. Les messages d'erreur de refus d'accès améliorés pour les demandes portant sur le même compte ou la même organisation sont désormais disponibles dans toutes les Régions AWS, y compris la AWS GovCloud (US) Regions et la région Chine.

La plupart des messages d'erreur d'accès refusé se présentent sous le format `User` *`user-arn`* `is not authorized to perform` *`action`* `on "`*`resource-arn`*`" because` *`context`*. Dans cet exemple, *`user-arn`* est l'Amazon Resource Name (ARN) de l'utilisateur qui ne dispose pas d'un accès, *`action`* est l'action de service refusée par la stratégie, et *`resource-arn`* est l'ARN de la

ressource sur laquelle la stratégie agit. Le champ *`context`* représente un contexte supplémentaire sur le type de politique, qui explique pourquoi l'accès est refusé.

Lorsqu'une politique refuse explicitement l'accès parce qu'elle contient une instruction `Deny`, le message d'erreur de refus d'accès inclut l'expression `with an explicit deny in a` *`type`* `policy`. Lorsque l'accès est implicitement refusé, le message d'erreur de refus d'accès inclut l'expression `because no` *`type`* `policy allows the` *`action`* `action`.

> **Important**
>
> - Les messages de refus d'accès améliorés ne sont renvoyés que pour les demandes portant sur le même compte ou la même organisation dans AWS Organizations. Les demandes intercomptes en dehors de la même organisation renvoient un message `Access Denied` générique.
>
> Pour plus d'informations sur la logique d'évaluation des politiques qui détermine si une demande d'accès intercompte est autorisée ou refusée, consultez Logique d'évaluation des politiques entre comptes dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour voir une procédure détaillée qui décrit comment accorder l'accès intercompte, consultez the section called "Octroi d'autorisations entre comptes".
> - Pour les demandes au sein de la même organisation dans AWS Organizations :
> - Les messages de refus d'accès améliorés ne sont pas renvoyés si un refus survient en raison d'une politique de point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC).
> - Des messages de refus d'accès améliorés sont fournis chaque fois que le propriétaire du compartiment et le compte de l'appelant appartiennent à la même organisation dans AWS Organizations. Bien que les compartiments configurés selon le paramètre Propriétaire du compartiment préféré ou Créateur de l'objet de S3 puissent contenir des objets appartenant à des comptes différents, le propriétaire de l'objet n'a aucune incidence sur les messages de refus d'accès améliorés. Des messages de refus d'accès améliorés sont renvoyés pour toutes les demandes d'objet tant que le propriétaire du compartiment et l'appelant appartiennent à la même organisation, quel que soit le propriétaire de l'objet en question. Pour plus d'informations sur les configurations et les paramètres Propriétaire de l'objet, consultez the section called "Contrôle de la propriété des objets".

- Les messages d'erreur de refus d'accès améliorés ne sont pas renvoyés pour les demandes adressées aux compartiments de répertoires. Les demandes de compartiment de répertoires renvoient un message `Access Denied` générique.
- Si plusieurs politiques de même type refusent une demande d'autorisation, le message d'erreur de refus d'accès ne spécifie pas le nombre de politiques.
- Si une demande d'autorisation est refusée en raison de plusieurs types de politiques, le message d'erreur n'inclut qu'un seul de ces types de politiques.
- Si une demande d'accès est refusée pour plusieurs raisons, le message d'erreur ne comprend qu'une seule des raisons du refus.

Les exemples suivants montrent le format de différents types de messages d'erreur de refus d'accès et indiquent comment résoudre les erreurs liées à chaque type de message.

Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des ressources : refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` pour l'action dans vos politiques de contrôle des ressources (RCP). Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre politique de contrôle des ressources en supprimant l'instruction `Deny`. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour d'une politique de contrôle des ressources dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the GetObject operation:
User: arn:aws:iam::777788889999:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name"
with an explicit deny in a resource control policy
```

Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des services - refus implicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Allow` manquante pour l'action dans vos politiques de contrôle des services (SCP). Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre SCP en ajoutant l'instruction `Allow`. Pour plus d'information, consultez Mise à jour d'une stratégie de contrôle de service (SCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

```
User: arn:aws:iam::777788889999:user/MaryMajor is not authorized to perform:
```

```
s3:GetObject because no service control policy allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des services - refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` pour l'action dans vos politiques de contrôle des services (SCP). Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre politique de contrôle des services en modifiant l'instruction `Deny` pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Pour obtenir un exemple de la marche à suivre, consultez Empêcher les utilisateurs et les rôles IAM d'apporter des modifications spécifiées, à l'exception d'un rôle administrateur spécifié dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations. Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre politique de contrôle des services, consultez Mise à jour d'une politique de contrôle des services (SCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

```
User: arn:aws:iam::777788889999:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject with an explicit deny in a service control policy
```

Accès refusé en raison d'une politique de point de terminaison d'un VPC : refus implicite

1. Vérifiez l'absence d'une instruction `Allow` pour l'action dans les politiques de votre point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC). Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour la politique de point de terminaison d'un VPC en ajoutant l'instruction `Allow`. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Mise à jour d'une politique de point de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject because no VPC endpoint policy allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison d'une politique de point de terminaison d'un VPC : refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` explicite pour l'action dans les politiques de votre point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC). Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour la politique de point de terminaison de votre VPC en modifiant l'instruction `Deny` pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Par exemple, vous pouvez mettre à jour l'instruction `Deny` pour utiliser la clé de condition `aws:PrincipalAccount` avec l'opérateur de condition `StringNotEquals` afin d'autoriser l'accès spécifique du principal, comme indiqué dans the section called "Exemple 7 : Exclure des principaux d'instructions `Deny`". Pour plus d'informations

sur la mise à jour de la politique de point de terminaison de votre VPC, consultez Mise à jour d'une politique de point de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name" with
an explicit deny in a VPC endpoint policy
```

Accès refusé en raison d'une limite des autorisations : refus implicite

1. Vérifiez l'absence d'une instruction `Allow` pour l'action dans votre limite des autorisations. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre limite des autorisations en ajoutant l'instruction `Allow` à votre politique IAM. Pour plus d'informations, consultez Limites d'autorisations pour les entités IAM et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name"
because no permissions boundary allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison d'une limite des autorisations : refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` explicite pour l'action dans votre limite des autorisations. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre limite d'autorisations en modifiant l'instruction `Deny` dans votre politique IAM pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Par exemple, vous pouvez mettre à jour l'instruction `Deny` pour utiliser la clé de condition `aws:PrincipalAccount` avec l'opérateur de condition `StringNotEquals` afin d'autoriser l'accès spécifique du principal, comme indiqué dans aws:PrincipalAccount dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Limites d'autorisations pour les entités IAM et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::777788889999:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject with an explicit deny in a permissions boundary
```

Accès refusé en raison de politiques de session : refus implicite

1. Vérifiez l'absence d'une instruction `Allow` pour l'action dans vos politiques de session. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour votre politique de session en ajoutant l'instruction `Allow`. Pour plus d'informations, consultez Politiques de session et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject because no session policy allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison de politiques de session : refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` explicite pour l'action dans vos politiques de session. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour la politique de session en modifiant l'instruction `Deny` pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Par exemple, vous pouvez mettre à jour l'instruction `Deny` pour utiliser la clé de condition `aws:PrincipalAccount` avec l'opérateur de condition `StringNotEquals` afin d'autoriser l'accès spécifique du principal, comme indiqué dans the section called "Exemple 7 : Exclure des principaux d'instructions `Deny`". Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre politique de session, consultez Politiques de session et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name" with
an explicit deny in a session policy
```

Accès refusé en raison de politiques basées sur les ressources : refus implicite

> **Note**
>
> Les politiques basées sur les ressources incluent notamment les stratégies de compartiment et les stratégies de point d'accès.

1. Vérifiez l'absence d'une instruction `Allow` pour l'action dans votre politique basée sur les ressources. Vérifiez également si le paramètre de blocage de l'accès public S3

`IgnorePublicAcls` est appliqué au niveau du compartiment, du point d'accès ou du compte. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.

2. Mettez à jour votre politique en ajoutant l'instruction `Allow`. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur les ressources et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Vous devrez peut-être aussi ajuster le paramètre de blocage de l'accès public `IgnorePublicAcls` pour le compartiment, le point d'accès ou le compte. Pour plus d'informations, consultez the section called "Accès refusé en raison de paramètres de blocage de l'accès public" et the section called "Configuration des paramètres de compartiment et de point d'accès".

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject because no resource-based policy allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison de politiques basées sur les ressources : refus explicite

> **Note**
>
> Les politiques basées sur les ressources incluent notamment les stratégies de compartiment et les stratégies de point d'accès.

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` explicite pour l'action dans votre politique basée sur les ressources. Vérifiez également si le paramètre de blocage de l'accès public S3 `RestrictPublicBuckets` est appliqué au niveau du compartiment, du point d'accès ou du compte. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject`.
2. Mettez à jour la politique en modifiant l'instruction `Deny` pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Par exemple, vous pouvez mettre à jour l'instruction `Deny` pour utiliser la clé de condition `aws:PrincipalAccount` avec l'opérateur de condition `StringNotEquals` afin d'autoriser l'accès spécifique du principal, comme indiqué dans the section called "Exemple 7 : Exclure des principaux d'instructions `Deny`". Pour plus d'informations sur la mise à jour d'une politique basée sur les ressources, consultez les sections Politiques basées sur les ressources et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Vous devrez peut-être aussi ajuster le paramètre de blocage de l'accès public `RestrictPublicBuckets` pour le compartiment, le point d'accès ou le compte. Pour plus

d'informations, consultez the section called "Accès refusé en raison de paramètres de blocage de l'accès public" et the section called "Configuration des paramètres de compartiment et de point d'accès".

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name" with
an explicit deny in a resource-based policy
```

Accès refusé en raison de politiques basées sur l'identité : refus implicite

1. Vérifiez l'absence d'une instruction `Allow` pour l'action dans les politiques basées sur l'identité attachées à l'identité. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject` attachée à l'utilisateur `MaryMajor`.
2. Mettez à jour votre politique en ajoutant l'instruction `Allow`. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur l'identité et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject because no identity-based policy allows the s3:GetObject action
```

Accès refusé en raison de politiques basées sur l'identité : refus explicite

1. Vérifiez la présence d'une instruction `Deny` explicite pour l'action dans les politiques basées sur l'identité attachées à l'identité. Pour l'exemple suivant, l'action est `s3:GetObject` attachée à l'utilisateur `MaryMajor`.
2. Mettez à jour la politique en modifiant l'instruction `Deny` pour accorder à l'utilisateur l'accès nécessaire. Par exemple, vous pouvez mettre à jour l'instruction `Deny` pour utiliser la clé de condition `aws:PrincipalAccount` avec l'opérateur de condition `StringNotEquals` afin d'autoriser l'accès spécifique du principal, comme indiqué dans aws:PrincipalAccount dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur l'identité et Modification des politiques IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name" with
an explicit deny in an identity-based policy
```

Accès refusé en raison de paramètres de blocage de l'accès public

La fonction du blocage de l'accès public Amazon S3 fournit des paramètres pour les points d'accès, les compartiments et les comptes afin de vous aider à gérer l'accès public aux ressources Amazon S3. Pour plus d'informations sur comment Amazon S3 définit le terme « public », consultez La signification du mot « public ».

Par défaut, les nouveaux compartiments, points d'accès et objets n'autorisent pas l'accès public. Toutefois, les utilisateurs peuvent modifier les stratégies de compartiment, les stratégies de point d'accès ou les autorisations d'objet pour autoriser l'accès public. Les paramètres de blocage de l'accès public S3 remplacent ces politiques, autorisations et listes ACL. Depuis avril 2023, tous les paramètres de blocage de l'accès public sont activés par défaut pour les nouveaux compartiments.

Quand Amazon S3 reçoit une demande d'accès à un compartiment ou à un objet, il détermine si le paramètre de blocage de l'accès public est défini pour le compartiment ou le compte du propriétaire de compartiment. Si la demande a été effectuée via un point d'accès, Amazon S3 vérifie également les paramètres de blocage de l'accès public pour le point d'accès. S'il existe un paramètre de blocage de l'accès public interdisant l'accès demandé, Amazon S3 rejette la demande.

Le blocage de l'accès public Amazon S3 fournit quatre paramètres. Ces paramètres sont indépendants et peuvent être fournis sous n'importe quelle combinaison. Chaque paramètre peut être appliqué à un point d'accès, à un compartiment ou à l'ensemble d'un compte AWS. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour le point d'accès, le compartiment ou le compte diffèrent, Amazon S3 applique la combinaison la plus restrictive des paramètres du point d'accès, du compartiment et du compte.

Quand Amazon S3 évalue si une opération est interdite par un paramètre de blocage de l'accès public, il rejette toute demande qui irait à l'encontre d'un paramètre de point d'accès, de compartiment ou de compte.

Les quatre paramètres fournis par le blocage de l'accès public Amazon S3 sont les suivants :

- `BlockPublicAcls` : ce paramètre s'applique aux demandes `PutBucketAcl`, `PutObjectAcl`, `PutObject`, `CreateBucket`, `CopyObject` et `POST Object`. Le paramètre `BlockPublicAcls` entraîne le comportement suivant :
  - Les appels `PutBucketAcl` et `PutObjectAcl` échouent si la liste de contrôle d'accès (ACL) spécifiée est publique.
  - Les appels `PutObject` échouent si la demande inclut une ACL publique.

- Si ce paramètre est appliqué à un compte, les appels `CreateBucket` échouent avec une réponse HTTP `400` (`Bad Request`) si la demande inclut une ACL publique.

Par exemple, lorsque l'accès à une demande `CopyObject` est refusé en raison du paramètre `BlockPublicAcls`, vous recevez le message suivant :

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the CopyObject operation:
User: arn:aws:sts::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to
perform: s3:CopyObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name"
because public access control lists (ACLs) are blocked by the BlockPublicAcls block
public access setting.
```

- `IgnorePublicAcls` : le paramètre `IgnorePublicAcls` conduit Amazon S3 à ignorer toutes les listes ACL publiques d'un compartiment et tout objet qu'il contient. Si l'autorisation de votre demande est accordée uniquement par une liste ACL publique, alors le paramètre `IgnorePublicAcls` rejette la demande.

  Tout refus résultant du paramètre `IgnorePublicAcls` est implicite. Par exemple, si une liste `IgnorePublicAcls` refuse une demande `GetObject` en raison d'une ACL publique, vous recevez le message suivant :

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
s3:GetObject because no resource-based policy allows the s3:GetObject action
```

- `BlockPublicPolicy` : ce paramètre s'applique aux demandes `PutBucketPolicy` et `PutAccessPointPolicy`.

  En définissant `BlockPublicPolicy` pour un compartiment, Amazon S3 rejette les appels à `PutBucketPolicy` si la stratégie de compartiment spécifiée autorise l'accès public. Ce paramètre conduit également Amazon S3 à rejeter les appels à `PutAccessPointPolicy` pour tous les points d'accès du même compte du compartiment si la politique spécifiée autorise l'accès public.

  Si vous définissez `BlockPublicPolicy` pour un point d'accès, Amazon S3 rejette les appels `PutAccessPointPolicy` et `PutBucketPolicy` qui sont effectués via le point d'accès si la stratégie ou la politique spécifiée (pour le point d'accès ou le compartiment sous-jacent) autorise l'accès public.

  Par exemple, lorsque l'accès est refusé dans une demande `PutBucketPolicy` en raison du paramètre `BlockPublicPolicy`, vous recevez le message suivant :

```
An error occurred (AccessDenied) when calling the PutBucketPolicy operation:
User: arn:aws:sts::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to
perform: s3:PutBucketPolicy on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-
name"
because public policies are blocked by the BlockPublicPolicy block public
access setting.
```

- `RestrictPublicBuckets` : le paramètre `RestrictPublicBuckets` limite l'accès à un point d'accès ou à un compartiment avec une politique publique aux principaux du Service AWS et aux utilisateurs autorisés dans le compte du propriétaire du compartiment et du point d'accès. Ce paramètre bloque tous les accès intercomptes au point d'accès ou au compartiment (sauf par les principaux du Service AWS), tout en autorisant les utilisateurs au sein du compte à gérer le point d'accès ou le compartiment. Ce paramètre rejette également tous les appels anonymes (ou non signés).

  Tout refus résultant du paramètre `RestrictPublicBuckets` est explicite. Par exemple, si une liste `RestrictPublicBuckets` refuse une demande `GetObject` en raison d'une stratégie de compartiment public ou de point d'accès, vous recevez le message suivant :

  ```
  User: arn:aws:iam::123456789012:user/MaryMajor is not authorized to perform:
  s3:GetObject on resource: "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/object-name" with
  an explicit deny in a resource-based policy
  ```

Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez la page the section called "Paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public". Pour vérifier et mettre à jour ces paramètres, consultez the section called "Configuration du blocage d'accès public".

Accès refusé en raison des paramètres Paiement par le demandeur

Si la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée dans le compartiment Amazon S3 auquel vous essayez d'accéder, vous devez vous assurer que vous transmettez les bons paramètres de demande lorsque vous envoyez des demandes à ce compartiment. Avec la fonctionnalité Paiement par le demandeur d'Amazon S3, c'est le demandeur, et non le propriétaire du compartiment, qui paie les frais de transfert de données et de demande d'accès aux objets du compartiment. Lorsque la fonctionnalité Paiement par le demandeur d'un compartiment est activée, les demandes effectuées par d'autres comptes AWS ne sont facturées au propriétaire du compartiment.

Si vous effectuez une demande à un compartiment dont la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée sans transmettre les paramètres nécessaires, vous recevrez une message d'erreur Accès refusé (403 Forbidden). Pour accéder aux objets d'un compartiment dont la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Lorsque vous effectuez des demandes à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS, vous devez inclure le paramètre `--request-payer requester`. Par exemple, pour copier un objet dont la clé `object.txt` se trouve dans le compartiment S3 `s3://amzn-s3-demo-bucket/` sur votre machine locale, vous devez également transmettre le paramètre `--request-payer requester` si la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée sur ce compartiment.

   ```
   aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket/object.txt /local/path \
   --request-payer requester
   ```

2. Lorsque vous effectuez des demandes programmatiques à l'aide d'un kit AWS SDK, définissez l'en-tête `x-amz-request-payer` sur la valeur `requester`. Pour obtenir un exemple, consultez Téléchargement d'objets à partir de compartiments de type Paiement par le demandeur.
3. Assurez-vous que l'utilisateur ou le rôle IAM à l'origine de la demande dispose des autorisations nécessaires pour accéder au compartiment dont la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée, notamment les autorisations `s3:GetObject` et `s3:ListBucket`.

En incluant le paramètre `--request-payer requester` ou en définissant l'en-tête `x-amz-request-payer`, vous informez Amazon S3 que vous, le demandeur, allez payer les coûts d'accès aux objets du compartiment dont la fonctionnalité Paiement par le demandeur est activée. Ainsi, vous ne recevrez pas le message d'erreur Accès refusé (403 Forbidden).

Stratégies de compartiment et politiques IAM

Opérations au niveau des compartiments

Si aucune stratégie de compartiment n'est en place, le compartiment autorise implicitement les demandes provenant de n'importe quelle identité AWS Identity and Access Management (IAM) du compte du propriétaire du compartiment. Le compartiment refuse également implicitement les demandes émanant de toute autre identité IAM provenant d'autres comptes, ainsi que les demandes anonymes (non signées). Toutefois, si aucune politique d'utilisateur IAM n'est en place, le demandeur (sauf s'il s'agit de l'utilisateur racine du Compte AWS) ne peut pas effectuer de demandes en raison d'un refus implicite. Pour plus d'informations sur cette logique d'évaluation, consultez Identification d'une demande autorisée ou refusée dans un compte dans le Guide de l'utilisateur d'IAM.

Opérations au niveau de l'objet

Si l'objet appartient au compte propriétaire du compartiment, la stratégie de compartiment et la politique de l'utilisateur IAM fonctionneront de la même manière pour les opérations au niveau de l'objet que pour les opérations au niveau du compartiment. Par exemple, si aucune stratégie de compartiment n'est en place, le compartiment autorise implicitement les demandes d'objet provenant de n'importe quelle identité IAM du compte du propriétaire du compartiment. Le compartiment refuse également implicitement les demandes d'objet émanant de toute autre identité IAM provenant d'autres comptes, ainsi que les demandes anonymes (non signées). Toutefois, si aucune politique d'utilisateur IAM n'est en place, le demandeur (sauf s'il s'agit de l'utilisateur racine du Compte AWS) ne peut pas effectuer de demandes d'objet en raison d'un refus implicite.

Si l'objet appartient à un compte externe, l'accès à l'objet ne peut être accordé que par le biais de listes de contrôle d'accès (ACL) aux objets. La politique relative aux compartiments et la politique d'utilisateur IAM peuvent toujours être utilisées pour refuser les demandes d'objets.

Par conséquent, pour vous assurer que votre stratégie de compartiment ou votre politique d'utilisateur IAM n'est pas à l'origine d'une erreur d'accès refusé (403 Forbidden), assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

- Pour l'accès au même compte, aucune déclaration `Deny` explicite ne doit être formulée à l'encontre du demandeur auquel vous essayez d'accorder des autorisations, que ce soit dans la stratégie de compartiment ou dans la politique d'utilisateur IAM. Si vous souhaitez accorder des autorisations en utilisant uniquement la stratégie de compartiment et la politique d'utilisateur IAM, l'une de ces politiques doit contenir au moins une déclaration `Allow` explicite.
- Pour l'accès intercompte, aucune instruction `Deny` explicite ne doit être formulée à l'encontre du demandeur auquel vous essayez d'accorder des autorisations, que ce soit dans la stratégie de compartiment ou dans la politique d'utilisateur IAM. Si vous souhaitez accorder des autorisations intercomptes en utilisant uniquement la stratégie de compartiment et la politique d'utilisateur IAM, assurez-vous que la stratégie de compartiment et la politique d'utilisateur IAM du demandeur incluent une instruction `Allow` explicite.

> **Note**
>
> Les déclarations `Allow` d'une stratégie de compartiment s'appliquent uniquement aux objets appartenant au même compte propriétaire du compartiment. Toutefois, les déclarations `Deny`

figurant dans une stratégie de compartiment s'appliquent à tous les objets, quel que soit leur propriétaire.

Pour consulter ou modifier votre stratégie de compartiment

> **Note**
>
> Pour afficher ou modifier une stratégie de compartiment, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetBucketPolicy`.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez afficher ou modifier une stratégie de compartiment.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Stratégie de compartiment, choisissez Modifier. La page Edit bucket policy (Modifier la stratégie de compartiment) s'affiche.

Pour consulter ou modifier votre stratégie de compartiment à l'aide d'AWS Command Line Interface (AWS CLI), utilisez la commande get-bucket-policy.

> **Note**
>
> Si l'accès à un compartiment est bloqué en raison d'une stratégie de compartiment incorrecte, connectez-vous à la AWS Management Console avec vos informations d'identification d'utilisateur racineCompte AWS. Pour accéder de nouveau à votre compartiment, veillez à supprimer la stratégie de compartiment incorrecte à l'aide des informations d'identification d'utilisateur racine Compte AWS.

Conseils pour vérifier les autorisations

Pour vérifier si le demandeur dispose des autorisations nécessaires pour effectuer une opération Amazon S3, essayez ce qui suit :

- Identifiez le demandeur. S'il s'agit d'une demande non signée, il s'agit d'une demande anonyme sans politique d'utilisateur IAM. S'il s'agit d'une demande utilisant une URL présignée, la politique d'utilisateur sera la même que celle applicable à l'utilisateur ou au rôle IAM qui a signé la demande.
- Vérifiez que vous utilisez le bon rôle ou utilisateur IAM. Vous pouvez vérifier votre utilisateur ou rôle IAM en vérifiant le coin supérieur droit de la AWS Management Console ou à l'aide de la commande aws sts get-caller-identity.
- Vérifiez les politiques IAM attachées à l'utilisateur ou au rôle IAM. Vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :
  - Testez des politiques IAM avec le simulateur de politiques IAM.
  - Passez en revue les différents types de politiques IAM.
- Si nécessaire, modifiez votre politique d'utilisateur IAM.
- Consultez les exemples suivants de politiques qui refusent ou autorisent explicitement l'accès :
  - Autoriser explicitement la politique de l'utilisateur IAM : IAM : autorise et refuse l'accès à plusieurs services par programmation et dans la console
  - Autoriser explicitement la stratégie de compartiment : accorder des autorisations à plusieurs comptes pour charger des objets ou définir des listes de contrôle d'accès aux objets pour l'accès public
  - Refuser explicitement la politique de l'utilisateur IAM : AWS : refuse l'accès à AWS en fonction de la Région AWS demandée
  - Refuser explicitement la stratégie de compartiment : exiger le SSE-KMS pour tous les objets enregistrés dans un compartiment

Paramètres des listes de contrôle d'accès d'Amazon S3

Lorsque vous vérifiez vos paramètres de listes ACL, vérifiez d'abord votre paramètre de propriété de l'objet pour vérifier si les listes ACL sont activées sur le compartiment. Sachez que les autorisations de listes ACL ne peuvent être utilisées que pour accorder des autorisations et non pas pour rejeter des demandes. Les listes ACL ne peuvent pas non plus être utilisées pour accorder l'accès à des demandeurs qui sont rejetés en raison de refus explicites dans les stratégies de compartiment ou les politiques d'utilisateur IAM.

Le paramètre Propriétaire de l'objet est défini sur Propriétaire du compartiment appliqué

Si le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, il est peu probable que les paramètres des listes ACL génèrent un message d'erreur Accès refusé (403 Forbidden), car ce paramètre désactive toutes les listes ACL qui s'appliquent au compartiment et aux objets. Propriétaire

du compartiment appliqué est le paramètre par défaut (et recommandé) pour les compartiments Amazon S3.

Le paramètre Propriété de l'objet est défini sur Propriétaire du compartiment appliqué ou Créateur de l'objet

Les autorisations des listes ACL restent valides avec le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué ou Créateur de l'objet. Il existe deux types de listes ACL : les listes ACL de compartiment et les listes ACL d'objets. Pour connaître les différences entre ces deux types de listes ACL, consultez Mappage des autorisations de liste ACL et de stratégie d'accès.

En fonction de l'action de la demande rejetée, vérifiez les autorisations des listes ACL pour votre compartiment ou l'objet :

- Si Amazon S3 a rejeté `LIST`, un objet `PUT`, `GetBucketAcl` ou une demande `PutBucketAcl`, passez en revue les autorisations des listes ACL pour votre compartiment.

  > **Note**
  >
  > Vous ne pouvez pas accorder d'autorisations d'objets `GET` avec les paramètres des listes ACL du compartiment.

- Si Amazon S3 a rejeté une demande `GET` concernant un objet S3 ou une demande PutObjectAcl, passez en revue les autorisations des listes ACL pour cet objet.

  > **Important**
  >
  > Si le compte qui détient l'objet est différent du compte qui détient le compartiment, l'accès à l'objet n'est pas contrôlé par la stratégie de compartiment.

Résolution d'une erreur d'accès refusé (403 Forbidden) liée à une demande d'objet **`GET`** lors de la propriété d'un objet intercompte

Passez en revue les paramètres de propriété de l'objet du compartiment pour déterminer le propriétaire de l'objet. Si vous avez accès aux listes ACL des objets, vous pouvez également consulter le compte du propriétaire de l'objet. (Pour consulter le compte du propriétaire de l'objet, consultez le paramètre de la liste ACL de l'objet dans la console Amazon S3.) Vous pouvez également faire une demande `GetObjectAcl` d'identification canonique du propriétaire de

l'objet afin de vérifier le compte du propriétaire de l'objet. Par défaut, les listes ACL accordent des autorisations d'autorisation explicites pour les demandes GET adressées au compte du propriétaire de l'objet.

Après avoir confirmé que le propriétaire de l'objet est différent du propriétaire du compartiment, en fonction de votre cas d'utilisation et de votre niveau d'accès, choisissez l'une des méthodes suivantes pour résoudre l'erreur d'accès refusé (403 Forbidden) :

- Désactiver les listes ACL (recommandé) : cette méthode s'applique à tous les objets et peut être exécutée par le propriétaire du compartiment. Cette méthode offre automatiquement au propriétaire du compartiment la propriété de chaque objet du compartiment et leur contrôle total. Avant d'implémenter cette méthode, vérifiez les conditions préalables à la désactivation des listes ACL. Pour plus d'informations sur la configuration de votre compartiment en mode Propriétaire du compartiment appliqué (recommandé), consultez Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant.

  > **Important**
  >
  > Pour éviter une erreur d'accès refusé (403 Forbidden), veillez à migrer les autorisations de listes ACL vers une stratégie de compartiment avant de désactiver les listes ACL. Pour plus d'informations, consultez Bucket policy examples for migrating from ACL permissions (Exemples de stratégies de compartiment pour la migration à partir d'autorisations de listes ACL).

- Remplacer le propriétaire de l'objet par le propriétaire du compartiment : cette méthode peut être appliquée à des objets individuels, mais seul le propriétaire de l'objet (ou un utilisateur disposant des autorisations appropriées) peut modifier la propriété d'un objet. Des frais PUT supplémentaires peuvent s'appliquer. (Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.) Cette méthode confère au propriétaire du compartiment la pleine propriété de l'objet, ce qui lui permet de contrôler l'accès à l'objet par le biais d'une stratégie de compartiment.

  Pour modifier la propriété de l'objet, effectuez l'une des opérations suivantes :

  - Vous (le propriétaire du compartiment) pouvez recopier l'objet dans le compartiment.
  - Vous pouvez modifier le paramètre Propriétaire de l'objet du compartiment et le définir sur Propriétaire du compartiment préféré. Si la gestion des versions est désactivée, les objets du compartiment sont remplacés. Si la gestion des versions est activée, des versions dupliquées du même objet apparaîtront dans le compartiment, et le propriétaire du compartiment peut définir une règle de cycle de vie d'expiration. Pour plus d'informations sur la modification des

paramètres de propriété des objets, consultez Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant.

> **Note**
>
> Lorsque vous mettez à jour le paramètre Propriétaire de l'objet sur Propriétaire du compartiment préféré, le paramètre mis à jour s'applique uniquement aux nouveaux objets chargés dans le compartiment.

- Vous pouvez demander au propriétaire de l'objet de le charger à nouveau à l'aide de la liste ACL de l'objet prédéfini `bucket-owner-full-control`.

> **Note**
>
> Pour les chargements intercomptes, vous pouvez également exiger la liste ACL de l'objet prédéfini `bucket-owner-full-control` dans votre stratégie de compartiment. Pour un exemple de stratégie de compartiment, consultez Octroi d'autorisations intercomptes pour charger des objets tout en garantissant que le propriétaire du compartiment dispose d'un contrôle total.

- Conservez le rédacteur de l'objet en tant que propriétaire de l'objet : cette méthode ne modifie pas le propriétaire de l'objet, mais elle vous permet d'accorder l'accès aux objets individuellement. Pour autoriser l'accès à un objet, vous devez disposer de l'autorisation `PutObjectAcl` pour cet objet. Ensuite, pour corriger l'erreur d'accès refusé (403 Forbidden), ajoutez le demandeur en tant que bénéficiaire pour accéder à l'objet dans les listes ACL de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Configuration des listes ACL.

Paramètres de blocage de l'accès public S3

Si l'échec de la demande implique un accès public ou des politiques publiques, vérifiez alors les paramètres de blocage de l'accès public S3 sur votre compte, votre compartiment ou votre point d'accès. Pour plus d'informations sur la résolution des erreurs de refus d'accès liées aux paramètres de blocage de l'accès public S3, consultez the section called "Accès refusé en raison de paramètres de blocage de l'accès public".

Paramètres du chiffrement Amazon S3

Amazon S3 prend en charge le chiffrement côté serveur sur votre compartiment. Le chiffrement côté serveur est le chiffrement des données à leur destination par l'application ou le service qui les reçoit. Amazon S3 chiffre les données au niveau de l'objet lors de l'écriture des données sur les disques dans les centres de données AWS, et les déchiffre pour vous quand vous accédez aux données.

Par défaut, Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. Amazon S3 vous permet également de spécifier la méthode de chiffrement côté serveur lors du chargement d'objets.

Pour vérifier le statut et les paramètres de chiffrement côté serveur de votre compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment pour lequel vous souhaitez vérifier les paramètres de chiffrement.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section Chiffrement par défaut, puis examinez les paramètres de Type de chiffrement.

Pour vérifier vos paramètres de chiffrement à l'aide de l'AWS CLI, utilisez la commande get-bucket-encryption.

Pour vérifier le statut du chiffrement d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
4. Dans la liste Objets, choisissez le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez ajouter ou modifier le chiffrement.

   La page de détails de l'objet s'affiche.

5. Accédez à la section Paramètres de chiffrement côté serveur pour afficher les paramètres de chiffrement côté serveur de l'objet.

Pour vérifier le statut du chiffrement de l'objet à l'aide de l'AWS CLI, utilisez la commande head-object.

Exigences en matière de chiffrement et d'autorisations

Amazon S3 prend en charge trois types de chiffrement côté serveur :

- Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
- Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS)
- Chiffrement côté serveur avec clés fournies par le client (SSE-C)

En fonction de vos paramètres de chiffrement, assurez-vous que les exigences d'autorisation suivantes sont remplies :

- SSE-S3 : aucune autorisation supplémentaire n'est requise.
- SSE-KMS (avec une clé gérée par le client) : pour télécharger des objets, l'autorisation `kms:GenerateDataKey` est requise sur la AWS KMS key. Pour télécharger des objets et effectuer des chargements partitionnés d'objets, l'autorisation `kms:Decrypt` est requise sur la clé KMS.
- SSE-KMS (avec une Clé gérée par AWS) : le demandeur doit provenir du même compte que celui qui possède la clé KMS `aws/s3`. Le demandeur doit également disposer des autorisations Amazon S3 appropriées pour accéder à l'objet.
- SSE-C (avec une clé fournie par le client) : aucune autorisation supplémentaire n'est requise. Vous pouvez configurer la stratégie de compartiment pour exiger et restreindre le chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client pour les objets de votre compartiment.

Si l'objet est chiffré à l'aide d'une clé gérée par le client, assurez-vous que la stratégie de clé KMS vous permet d'effectuer les actions `kms:GenerateDataKey` ou `kms:Decrypt`. Pour obtenir des instructions sur la vérification de votre stratégie de clé KMS, consultez Viewing a key policy (Affichage d'une politique relative aux clés) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Paramètres de verrouillage des objets S3

Si le verrouillage d'objet S3 est activé sur votre compartiment et que l'objet est protégé par une période de rétention ou une conservation légale et que vous essayez de supprimer un objet, Amazon S3 renvoie l'une des réponses suivantes, selon la manière dont vous avez essayé de supprimer l'objet :

- Demande **`DELETE`** permanente : si vous avez émis une demande `DELETE` permanente (une demande qui spécifie un ID de version), Amazon S3 renvoie un message erreur Accès refusé (`403 Forbidden`) lorsque vous essayez de supprimer l'objet.
- Demande **`DELETE`** simple : si vous avez émis une demande `DELETE` simple (une demande qui ne spécifie pas d'ID de version), Amazon S3 renvoie une réponse `200 OK` et insère un marqueur de suppression dans le compartiment. Ce marqueur devient la version en cours de l'objet avec un nouvel ID.

Pour vérifier si le verrouillage des objets est activé sur le compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez vérifier.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler jusqu'à la section Verrouillage des objets. Vérifiez si le paramètre Verrouillage des objets est Activé ou Désactivé.

Pour déterminer si l'objet est protégé par une période de rétention ou une conservation légale, consultez les informations de verrouillage de votre objet.

Si l'objet est protégé par une période de rétention ou une conservation légale, vérifiez les points suivants :

- Si la version de l'objet est protégée par le mode de conservation de la conformité, il n'est pas possible de la supprimer définitivement. Une demande `DELETE` permanente émanant de n'importe quel demandeur, y compris l'utilisateur racine, se traduit par une erreur (403 Forbidden) liée à un refus d'accès. Sachez également que lorsque vous soumettez une demande `DELETE` pour un objet protégé par le mode de conservation de la conformité, Amazon S3 crée un marqueur de suppression pour cet objet.

- Si la version de l'objet est protégée par le mode de conservation de la gouvernance et que vous en avez l'autorisation `s3:BypassGovernanceRetention`, vous pouvez contourner la protection et supprimer définitivement la version. Pour plus d'informations, consultez Ignorer le mode de gouvernance.
- Si la version de l'objet est protégée par une conservation légale, une demande `DELETE` permanente peut entraîner une erreur d'accès refusé (403 Forbidden). Pour supprimer définitivement la version de l'objet, vous devez supprimer la conservation légale sur la version de l'objet. Pour supprimer une conservation légale, vous devez avoir l'autorisation `s3:PutObjectLegalHold`. Pour plus d'informations sur la suppression d'une conservation légale, consultez Configuration du verrouillage d'objet S3.

Politiques de point de terminaison d'un VPC

Si vous accédez à Amazon S3 en utilisant le point de terminaison d'un cloud privé virtuel (VPC), assurez-vous que la politique de point de terminaison du VPC ne vous empêche pas d'accéder à vos ressources Amazon S3. Par défaut, la politique de point de terminaison d'un VPC autorise toutes les demandes adressées à Amazon S3. Vous pouvez également configurer la politique de point de terminaison d'un VPC pour restreindre certaines demandes. Pour plus d'informations sur la vérification de votre politique de point de terminaison d'un VPC, consultez les ressources suivantes :

- the section called "Accès refusé en raison d'une politique de point de terminaison d'un VPC : refus implicite"
- the section called "Accès refusé en raison d'une politique de point de terminaison d'un VPC : refus explicite"
- Contrôle de l'accès aux points de terminaison d'un VPC à l'aide des politiques de point de terminaison d'un VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

Politiques AWS Organizations

Si votre Compte AWS appartient à une organisation, les politiques AWS Organizations peuvent vous empêcher d'accéder aux ressources Amazon S3. Par défaut, les politiques AWS Organizations ne bloquent aucune demande vers Amazon S3. Assurez-vous toutefois que vos politiques AWS Organizations n'ont pas été configurées pour bloquer l'accès aux compartiments S3. Pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier vos politiques AWS Organizations, consultez les ressources suivantes :

- the section called "Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des services - refus implicite"

- the section called "Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des services - refus explicite"
- the section called "Accès refusé en raison d'une politique de contrôle des ressources : refus explicite"
- Liste de toutes les politiques dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations

En outre, si vous avez configuré votre stratégie de compartiment de manière incorrecte pour qu'un compte membre refuse à tous les utilisateurs l'accès à votre compartiment S3, vous pouvez déverrouiller le compartiment en lançant une session privilégiée pour ce compte membre dans IAM. Après avoir lancé une session privilégiée, vous pourrez supprimer la stratégie de compartiment mal configurée pour récupérer l'accès au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Réaliser une tâche privilégiée sur un compte membre AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management.

Accès aux distributions CloudFront

Si vous recevez un message d'erreur Accès refusé (403 Forbidden) lorsque vous tentez d'accéder à votre site Web statique S3 via CloudFront, vérifiez les problèmes courants suivants :

- Le nom de domaine d'origine est-il au bon format ?
  - Assurez-vous d'utiliser le format du point de terminaison du site Web S3 (bucket-name.s3-website-region.amazonaws.com) au lieu de celui du point de terminaison de l'API REST
  - Vérifiez que l'hébergement de site Web statique est activé sur votre compartiment
- Votre stratégie de compartiment autorise-t-elle l'accès à CloudFront ?
  - Assurez-vous que votre stratégie de compartiment inclut des autorisations pour l'identité d'accès d'origine (OAI) ou le contrôle d'accès d'origine (OAC) de votre distribution CloudFront
  - Vérifiez que la stratégie inclut les autorisations s3:GetObject requises

Pour voir d'autres procédures de résolution de problèmes et configurations, y compris les configurations des pages d'erreur et les paramètres de protocole, consultez Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur « 403 access denied » lorsque j'utilise un point de terminaison du site Web d'Amazon S3 comme origine de ma distribution CloudFront ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

> **Note**
>
> Cette erreur est différente des erreurs 403 que vous pourriez recevoir en accédant directement à S3. Pour les problèmes spécifiques à CloudFront, veillez à vérifier à la fois vos paramètres de distribution CloudFront et vos configurations S3.

Paramètres du point d'accès

Si vous recevez un message d'erreur d'accès refusé (403 Forbidden) lorsque vous effectuez des demandes via les points d'accès Amazon S3, vous devrez peut-être vérifier les points suivants :

- Les configurations de vos points d'accès
- La politique d'utilisateur IAM utilisée pour vos points d'accès
- La stratégie de compartiment utilisée pour gérer ou configurer vos points d'accès intercompte

Configurations et politiques des points d'accès

- Lorsque vous créez un point d'accès, vous pouvez choisir de désigner Internet ou VPC comme l'origine du réseau. Si l'origine du réseau est définie sur VPC uniquement, Amazon S3 rejettera toutes les demandes adressées au point d'accès qui ne proviennent pas du VPC spécifié. Pour vérifier l'origine du réseau de votre point d'accès, consultez Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud.
- Avec les points d'accès, vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés de blocage de l'accès public, qui fonctionnent de la même manière que les paramètres de blocage de l'accès public au niveau du compartiment ou du compte. Pour vérifier vos paramètres personnalisés de blocage de l'accès public, consultez Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général.
- Pour envoyer des demandes réussies à Amazon S3 à l'aide de points d'accès, assurez-vous que le demandeur dispose des autorisations IAM nécessaires. Pour plus d'informations, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.
- Si la demande concerne des points d'accès intercompte, assurez-vous que le propriétaire du compartiment a mis à jour la politique du compartiment pour autoriser les demandes provenant du point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

Si l'erreur d'accès refusé (403 Forbidden) persiste après avoir vérifié tous les éléments de cette rubrique, récupérez votre ID de demande Amazon S3 et contactez Support pour obtenir des conseils supplémentaires.

Ressources supplémentaires

Pour plus d'informations sur les erreurs Accès refusé (403 Forbidden), consultez les ressources suivantes :

- Comment puis-je résoudre les erreurs 403 Accès refusé que renvoie Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi le message d'erreur « 403 Forbidden » s'affiche-t-il lorsque j'essaie d'accéder à un compartiment ou un objet Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi le message d'erreur Accès refusé s'affiche-t-il lorsque je tente d'accéder à une ressource Amazon S3 du même Compte AWS ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi le message d'erreur Accès refusé s'affiche-t-il lorsque je tente d'accéder à une ressource Amazon S3 avec accès public en lecture ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi une erreur « signature mismatch » s'affiche-t-elle lorsque je tente d'utiliser une URL présignée pour charger un objet dans Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi un message d'erreur Accès refusé pour ListObjectsV2 s'affiche lorsque j'exécute la commande de synchronisation sur mon compartiment Amazon S3 ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.
- Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur « 403 access denied » lorsque j'utilise un point de terminaison du site Web d'Amazon S3 comme origine de ma distribution CloudFront ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Politiques gérées par AWS pour Amazon S3

Une politique gérée par AWS est une politique autonome créée et administrée par AWS. Les politiques gérées par AWS sont conçues pour fournir des autorisations pour de nombreux cas d'utilisation courants afin que vous puissiez commencer à attribuer des autorisations aux utilisateurs, aux groupes et aux rôles.

Gardez à l'esprit que les politiques gérées par AWS peuvent ne pas accorder les autorisations de moindre privilège pour vos cas d'utilisation spécifiques, car elles sont disponibles pour tous les clients

AWS. Nous vous recommandons de réduire encore les autorisations en définissant des politiques gérées par le client qui sont propres à vos cas d'utilisation.

Vous ne pouvez pas modifier les autorisations définies dans les politiques gérées par AWS. Si AWS met à jour les autorisations définies dans une politique gérée par AWS, la mise à jour affecte toutes les identités de principal (utilisateurs, groupes et rôles) auxquelles la politique est associée. AWS est plus susceptible de mettre à jour une politique gérée par AWS lorsqu'un nouveau Service AWS est lancé ou lorsque de nouvelles opérations API deviennent accessibles pour les services existants.

Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

AWS Politique gérée par: AmazonS3FullAccess

Vous pouvez associer la politique `AmazonS3FullAccess` à vos identités IAM. Cette politique accorde des autorisations qui permettent un accès complet à Amazon S3.

Pour consulter les autorisations relatives à cette politique, consultez AmazonS3FullAccess dans AWS Management Console.

AWS Politique gérée par: AmazonS3ReadOnlyAccess

Vous pouvez associer la politique `AmazonS3ReadOnlyAccess` à vos identités IAM. Cette politique accorde des autorisations qui permettent d'accéder en lecture seule à Amazon S3.

Pour consulter les autorisations relatives à cette politique, consultez AmazonS3ReadOnlyAccess dans AWS Management Console.

AWS Politique gérée par: AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy

Fournit aux fonctions AWS Lambda les autorisations requises pour envoyer des données à l'objet S3 Lambda lorsque des requêtes sont faites à un point d'accès objet S3 Lambda. Autorise également Lambda à écrire dans Amazon CloudWatch logs.

Pour consulter les autorisations relatives à cette politique, consultez AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy dans AWS Management Console.

AWS Politique gérée par: S3UnlockBucketPolicy

Si vous avez configuré votre stratégie de compartiment de manière incorrecte pour qu'un compte membre refuse à tous les utilisateurs l'accès à votre compartiment S3, vous pouvez utiliser cette politique gérée par AWS (`S3UnlockBucketPolicy`) pour déverrouiller le compartiment. Pour plus d'informations sur la manière de supprimer une stratégie de compartiment mal configurée qui

empêche tous les principaux d'accéder à un compartiment Amazon S3, consultez Réaliser une tâche privilégiée sur un compte membre AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management.

Mises à jour Amazon S3 des politiques gérées par AWS

Affichez des détails sur les mises à jour des politiques gérées par AWS pour Amazon S3 depuis que ce service a commencé à suivre ces modifications.

Modification	Description	Date
Amazon S3 a ajouté `S3UnlockBucketPolicy`	Amazon S3 a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS appelée `S3UnlockBucketPolicy` pour déverrouiller un compartiment et supprimer une stratégie de compartiment mal configurée qui empêche tous les principaux d'accéder à un compartiment Amazon S3.	1er novembre 2024
Amazon S3 a ajouté des autorisations Describe à `AmazonS3ReadOnlyAccess`	Amazon S3 a ajouté des autorisations `s3:Describe*` à `AmazonS3ReadOnlyAccess` .	11 août 2023
Amazon S3 a ajouté des autorisations S3 Object Lambda à `AmazonS3FullAccess` et `AmazonS3ReadOnlyAccess` .	Amazon S3 a mis à jour les politiques `AmazonS3FullAccess` et `AmazonS3ReadOnlyAccess` pour inclure les autorisations pour S3 Object Lambda.	27 septembre 2021
Amazon S3 a ajouté `AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy`	Amazon S3 a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS, appelée `AmazonS3ObjectLambdaExecuti`	18 août 2021

Modification	Description	Date
	`onRolePolicy` , qui fournit des autorisations de fonctions Lambda pour interagir avec un objet S3 Lambda et écrire dans CloudWatch logs.	
Amazon S3 a commencé à assurer le suivi des modifications	Amazon S3 a commencé à suivre les modifications apportées à ses politiques gérées par AWS.	18 août 2021

Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 simplifient l'accès aux données pour tous les services AWS ou les applications clients qui stockent des données dans S3. Les points d'accès sont des points de terminaison réseau attachés à une source de données, telle qu'un compartiment ou un volume Amazon FSx pour OpenZFS. Pour plus d'informations sur l'utilisation des compartiments, consultez Présentation des compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur l'utilisation de FSx pour OpenZFS, consultez Présentation d'Amazon FSx pour OpenZFS dans le Guide de l'utilisateur OpenZFS.

Vous pouvez utiliser des points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets S3, telles que `GetObject` et `PutObject`. Chaque point d'accès dispose d'autorisations et de contrôles réseau distincts que S3 applique pour toute demande effectuée via ce point d'accès. Chaque point de terminaison applique une stratégie de point d'accès personnalisée qui vous permet de contrôler l'utilisation par ressource, utilisateur ou d'autres conditions. Si votre point d'accès est attaché à un compartiment, la stratégie de point d'accès fonctionne conjointement avec la stratégie de compartiment sous-jacente. Vous pouvez configurer n'importe quel point d'accès pour accepter uniquement les demandes provenant d'un cloud privé virtuel (VPC) afin de restreindre l'accès aux données Amazon S3 à un réseau privé. Vous pouvez également configurer des paramètres de blocage de l'accès public personnalisés pour chaque point d'accès.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez utiliser que des points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets. Vous ne pouvez pas utiliser de points d'accès pour effectuer d'autres opérations Amazon S3, telles que la modification de compartiments ou la création de configurations de réplication S3. Pour obtenir la liste complète des opérations S3 qui prennent en charge les points d'accès, consultez Compatibilité des points d'accès.

La rubrique de cette section explique comment utiliser les points d'accès Amazon S3. Pour lire les rubriques relatives à l'utilisation de points d'accès avec des compartiments de répertoires, consultez Gestion des accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès.

Rubriques

- Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès
- Référence aux points d'accès avec des ARN, des alias de point d'accès ou des URI de type hébergement virtuel
- Compatibilité des points d'accès
- Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès
- Surveillance et journalisation des points d'accès
- Création d'un point d'accès
- Gestion des points d'accès Amazon S3 de vos compartiments à usage général
- Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général
- Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général

Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès

Les points d'accès sont des points de terminaison réseau attachés à un compartiment ou à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx qui simplifient la gestion des données. Lorsque vous créez un point d'accès, vous choisissez son nom et la Région AWS dans laquelle le créer. Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les règles de dénomination, les restrictions et les limitations des points d'accès.

Rubriques

- Règles de dénomination des points d'accès
- Restrictions et limitations des points d'accès
- Restrictions et limitations des points d'accès attachés à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx

Règles de dénomination des points d'accès

Lorsque vous créez un point d'accès, vous choisissez son nom et la Région AWS dans laquelle le créer. Contrairement aux compartiments à usage général, les noms des points d'accès ne doivent pas nécessairement être uniques au sein des Comptes AWS ou des Régions AWS. Le même Compte AWS peut créer des points d'accès portant le même nom dans des Régions AWS différentes ou deux Comptes AWS différents peuvent utiliser le même nom de point d'accès. Cependant, un Compte AWS ne peut avoir deux points d'accès portant le même nom au sein d'une même Région AWS.

> **Note**
>
> Si vous choisissez de publier le nom de votre point d'accès, évitez d'inclure des informations sensibles du point d'accès. Les noms des points d'accès sont publiés dans une base de données accessible au public, appelée système de nom de domaine (DNS).

Les noms des point d'accès doivent être conformes à DNS et remplir les conditions suivantes :

- Ils doivent être uniques au sein d'un même Compte AWS et d'une même Région AWS
- Ils doivent commencer par un chiffre ou une lettre minuscule.
- Ils doivent comporter entre 3 et 50 caractères.
- Ils ne peuvent pas commencer ou se terminer par un trait d'union (`-`)
- Ils ne peuvent contenir ni traits de soulignement (`_`), ni lettres majuscules, ni espaces, ni points (`.`)
- Ils ne peuvent pas se terminer par le suffixe `-s3alias` ou `-ext-s3alias`. Ces suffixes sont réservés pour les noms d'alias des point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Restrictions et limitations des points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 comportent les limites et restrictions suivantes :

- Chaque point d'accès est associé à un seul compartiment ou volume FSx pour OpenZFS. Vous devez le spécifier lors de la création du point d'accès. Une fois que vous avez créé un point d'accès, vous ne pouvez pas l'associer à un autre compartiment ou volume FSx pour OpenZFS. Toutefois, vous pouvez supprimer un point d'accès, puis en créer un autre portant le même nom.
- Après avoir créé un point d'accès, vous ne pouvez pas modifier sa configuration VPC (cloud privé virtuel).
- Les stratégies de point d'accès sont limitées à une taille de 20 Ko.
- Vous pouvez créer un maximum de 10 000 points d'accès par Compte AWS et par Région AWS. Si vous avez besoin de plus de 10 000 points d'accès pour un seul compte dans une même région, vous pouvez demander une augmentation des quotas de service. Pour plus d'informations sur les quotas de service et la demande d'une augmentation, consultez AWS Service Quotas dans Références générales AWS.
- Vous ne pouvez pas utiliser un point d'accès comme destination pour la réplication S3. Pour plus d'informations sur la réplication, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.
- Vous ne pouvez pas utiliser les alias de point d'accès S3 comme source ou destination pour les opérations Déplacer dans la console Amazon S3.
- Vous ne pouvez adresser des points d'accès qu'à l'aide d'URL de type hôte virtuel. Pour en savoir plus sur l'adressage de type hébergement virtuel, consultez Accès à un compartiment à usage général Amazon S3.
- Les opérations d'API qui contrôlent la fonctionnalité des points d'accès (par exemple, `PutAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`) ne prennent pas en charge les appels intercomptes.
- Vous devez utiliser AWS Signature Version 4 lorsque vous effectuez des demandes à un point d'accès à l'aide des API REST. Pour plus d'informations sur l'authentification des demandes, consultez Authentification des demandes (AWS Signature Version 4) de la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Les points d'accès prennent uniquement en charge les demandes via HTTPS. Amazon S3 répond automatiquement par une redirection HTTP pour toutes les demandes effectuées via HTTP afin de les mettre à niveau vers HTTPS.
- Les points d'accès ne prennent pas en charge l'accès anonyme.
- Après avoir créé un point d'accès, vous ne pouvez pas modifier ses paramètres de blocage de l'accès public.
- Les points d'accès intercompte n'accordent pas l'accès aux données tant que vous n'avez pas obtenu les autorisations du propriétaire du compartiment. Le propriétaire du compartiment

conserve toujours le contrôle ultime sur l'accès aux données et doit mettre à jour la politique du compartiment pour autoriser les demandes provenant du point d'accès intercompte. Pour afficher un exemple de stratégie de compartiment, consultez Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès.

- Dans les Régions AWS pour lesquelles vous avez plus de 1 000 points d'accès, vous ne pouvez pas rechercher un point d'accès par son nom dans la console Amazon S3.
- Lorsque vous consultez un point d'accès intercompte dans la console Amazon S3, la colonne Accès affiche Inconnu. La console Amazon S3 ne peut pas déterminer si un accès public est accordé au compartiment et aux objets associés. À moins que vous n'ayez besoin dune configuration publique pour un cas d'utilisation spécifique, nous vous recommandons, ainsi qu'au propriétaire du compartiment, de bloquer tout accès public au point d'accès et au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Restrictions et limitations des points d'accès attachés à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx

Les limitations suivantes sont spécifiques à l'utilisation de points d'accès attachés à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx :

- Lorsque vous créez un point d'accès, vous ne pouvez l'attacher qu'à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx dont vous êtes le propriétaire. Vous ne pouvez pas l'attacher à un volume appartenant à un autre Compte AWS.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'API `CreateAccessPoint` lorsque vous créez et attachez un point d'accès à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx. Vous devez utiliser l'API CreateAndAttachS3AccessPoint.
- Vous ne pouvez pas désactiver les paramètres de blocage de l'accès public lorsque vous créez ou utilisez un point d'accès attaché à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx.
- Vous ne pouvez pas répertorier des objets ou utiliser les opérations Copier ou Déplacer de la console S3 avec des points d'accès attachés à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx.
- `CopyObject` est pris en charge par les points d'accès attachés à un volume FSx pour OpenZFS uniquement si la source et la destination sont le même point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité des points d'accès, consultez Compatibilité des points d'accès.
- Les chargements partitionnés sont limités à 5 Go.

- La prise en charge du type de déploiement FSx pour OpenZFS et de la classe de stockage varie en fonction de la Région AWS. Pour plus d'informations, consultez Disponibilité par Région AWS dans le Guide de l'utilisateur OpenZFS.

Référence aux points d'accès avec des ARN, des alias de point d'accès ou des URI de type hébergement virtuel

Après avoir créé un point d'accès, vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour effectuer un certain nombre d'opérations. Lorsque vous faites référence à un point d'accès, vous pouvez utiliser l'Amazon Resource Name (ARN), l'alias du point d'accès ou l'URI de type hébergement virtuel.

Rubriques

- ARN de point d'accès
- Alias de point d'accès
- URI de type hébergement virtuel

ARN de point d'accès

Les points d'accès possèdent des noms Amazon Resource Name (ARN). Leur ARN est semblable à celui des compartiments, mais il est saisi explicitement et encode la Région AWS du point d'accès et l'ID de Compte AWS du propriétaire du point d'accès. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Identification des ressources AWS avec des Amazon Resource Names (ARN) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Les ARN des points d'accès utilisent le format suivant :

```
arn:aws:s3:region:account-id:accesspoint/resource
```

- `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/test` représente le point d'accès nommé *test*, qui appartient au compte *123456789012* dans la région *us-west-2*.
- `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/*` représente tous les points d'accès du compte *123456789012* dans la région *us-west-2*.

Les ARN des objets accessibles via un point d'accès utilisent le format suivant :

```
arn:aws:s3:region:account-id:accesspoint/access-point-name/object/resource
```

- `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/test/object/unit-01` représente l'objet *unit-01*, accessible via le point d'accès nommé *test*, qui appartient au compte *123456789012* dans la région *us-west-2*.
- `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/test/object/*` représente tous les objets du point d'accès nommé *test*, qui appartient au compte *123456789012* dans la région *us-west-2*.
- `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/test/object/unit-01/finance/*` représente tous les objets sous le préfixe *unit-01/finance/* pour le point d'accès nommé *test*, qui appartient au compte *123456789012* dans la région *us-west-2*.

Alias de point d'accès

Lorsque vous créez un point d'accès, Amazon S3 génère automatiquement un alias que vous pouvez utiliser pour l'accès aux données au lieu d'un nom de compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser cet alias de point d'accès à la place d'un Amazon Resource Name (ARN) pour les opérations de plan de données de point d'accès. Pour obtenir la liste de ces opérations, consultez la page Compatibilité des points d'accès.

Un nom d'alias de point d'accès est créé dans le même espace de noms qu'un compartiment Amazon S3. Ce nom d'alias est généré automatiquement et ne peut pas être modifié. Un nom d'alias de point d'accès répond à toutes les exigences d'un nom de compartiment Amazon S3 valide et comprend les parties suivantes :

ACCESS POINT NAME`-METADATA-s3alias` (pour les points d'accès attachés à un compartiment Amazon S3)

ACCESS POINT NAME`-METADATA-ext-s3alias` (pour les points d'accès attachés à une source de données de compartiment autre que S3)

> **Note**
>
> Les suffixes `-s3alias` et `-ext-s3alias` sont réservés aux noms d'alias de point d'accès et ne peuvent pas être utilisés pour les noms de compartiment ou de point d'accès. Pour plus

d'informations sur les règles d'attribution de noms des compartiments Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

Cas d'utilisation et limitations des alias de point d'accès

Lorsque vous adoptez des points d'accès, vous pouvez utiliser des noms d'alias de point d'accès sans nécessiter d'importantes modifications du code.

Lorsque vous créez un point d'accès, Amazon S3 génère automatiquement un nom d'alias de point d'accès, comme illustré dans l'exemple suivant. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control create-access-point --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --name my-access-point
 --account-id 111122223333
{
    "AccessPointArn": "arn:aws:s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
    "Alias": "my-access-point-aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a-s3alias"
}
```

Vous pouvez utiliser ce nom d'alias de point d'accès plutôt qu'un nom de compartiment Amazon S3 pour toutes les opérations de plan de données. Pour obtenir la liste de ces opérations, consultez la page Compatibilité des points d'accès.

L'exemple AWS CLI suivant de la commande `get-object` utilise l'alias de point d'accès du compartiment pour renvoyer des informations relatives à l'objet spécifié. Pour exécuter cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3api get-object --bucket my-access-point-aqfqprnstn7aefdfbarligizwgyfouse1a-
s3alias --key dir/my_data.rtf my_data.rtf

{
    "AcceptRanges": "bytes",
    "LastModified": "2020-01-08T22:16:28+00:00",
    "ContentLength": 910,
    "ETag": "\"00751974dc146b76404bb7290f8f51bb\"",
    "VersionId": "null",
    "ContentType": "text/rtf",
    "Metadata": {}
}
```

Limitations des alias de point d'accès

- Les alias ne peuvent pas être configurés par les clients.
- Les alias ne peuvent pas être supprimés, modifiés ni désactivés sur un point d'accès.
- Vous pouvez utiliser ce nom d'alias de point d'accès à la place d'un nom de compartiment Amazon S3 dans certaines opérations de plan de données. Pour obtenir la liste de ces opérations, consultez la page Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3.
- Vous ne pouvez pas utiliser un nom d'alias de point d'accès pour les opérations relatives au plan de contrôle Amazon S3. Pour obtenir la liste des opérations relatives au plan de contrôle Amazon S3, consultez Contrôle Amazon S3 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Vous ne pouvez pas utiliser les alias de point d'accès S3 comme source ou destination pour les opérations Déplacer dans la console Amazon S3.
- Les alias ne peuvent pas être utilisés dans les politiques AWS Identity and Access Management (IAM).
- Les alias ne peuvent pas être utilisés comme destination de journalisation pour les journaux d'accès au serveur S3.
- Les alias ne peuvent pas être utilisés comme destination de journalisation pour les journaux AWS CloudTrail.
- Amazon SageMaker AI GroundTruth ne prend pas en charge les alias de point d'accès.

URI de type hébergement virtuel

Les points d'accès prennent uniquement en charge l'adressage de type hôte virtuel. Dans un URI de type hébergement virtuel, le nom du point d'accès, le Compte AWS et laRégion AWS font partie du nom de domaine de l'URL. Pour plus d'informations sur l'hébergement virtuel, consultez Hébergement virtuel des compartiments à usage général.

L'URI de type hébergement virtuel des points d'accès utilise le format suivant :

```
https://access-point-name-account-id.s3-accesspoint.region.amazonaws.com
```

> **Note**
>
> - Si le nom de votre point d'accès inclut des tirets (-), incluez les tirets dans l'URL et insérez un autre tiret avant l'ID du compte. Par exemple, pour utiliser un point d'accès nommé *finance-docs* appartenant au compte *123456789012* dans la région *us-west-2*, l'URL

appropriée serait `https://finance-docs-123456789012.s3-accesspoint.us-west-2.amazonaws.com`.

- Les points d'accès S3 ne prennent pas en charge l'accès via HTTP. Les points d'accès prennent uniquement en charge l'accès sécurisé par HTTPS.

Compatibilité des points d'accès

Vous pouvez utiliser des points d'accès pour accéder à des objets à l'aide du sous-ensemble d'API Amazon S3 suivant. Toutes les opérations répertoriées ci-dessous peuvent accepter des ARN ou des alias de point d'accès.

Pour voir des exemples d'utilisation de points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets, consultez Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général.

Compatibilité des points d'accès avec les opérations S3

La table suivante présente une liste non exhaustive des opérations Amazon S3 et leur compatibilité avec les points d'accès. Toutes les opérations ci-dessous sont prises en charge par les points d'accès utilisant un compartiment S3 comme source de données, tandis que seules certaines opérations sont prises en charge par les points d'accès utilisant un volume FSx pour OpenZFS comme source de données.

Pour plus d'informations, consultez Compatibilité des points d'accès dans le Guide de l'utilisateur FSx pour OpenZFS.

Opérations S3	Point d'accès attaché à un compartiment S3	Points d'accès attaché à un volume FSx pour OpenZFS
`AbortMultipartUpload`	Pris en charge	Pris en charge
`CompleteMultipartUpload`	Pris en charge	Pris en charge
`CopyObject` (copies dans une même région uniquement)	Pris en charge	Pris en charge, si la source et la destination sont le même point d'accès

Opérations S3	Point d'accès attaché à un compartiment S3	Points d'accès attaché à un volume FSx pour OpenZFS
CreateMultipartUpload	Pris en charge	Pris en charge
DeleteObject	Pris en charge	Pris en charge
DeleteObjects	Pris en charge	Pris en charge
DeleteObjectTagging	Pris en charge	Pris en charge
GetBucketAcl	Pris en charge	Non pris en charge
GetBucketCors	Pris en charge	Non pris en charge
GetBucketLocation	Pris en charge	Pris en charge
GetBucketNotificationConfiguration	Pris en charge	Non pris en charge
GetBucketPolicy	Pris en charge	Non pris en charge
GetObject	Pris en charge	Pris en charge
GetObjectAcl	Pris en charge	Non pris en charge
GetObjectAttributes	Pris en charge	Pris en charge
GetObjectLegalHold	Pris en charge	Non pris en charge
GetObjectRetention	Pris en charge	Non pris en charge
GetObjectTagging	Pris en charge	Pris en charge
HeadBucket	Pris en charge	Pris en charge
HeadObject	Pris en charge	Pris en charge
ListMultipartUploads	Pris en charge	Pris en charge

Opérations S3	Point d'accès attaché à un compartiment S3	Points d'accès attaché à un volume FSx pour OpenZFS
ListObjects	Pris en charge	Pris en charge
ListObjectsV2	Pris en charge	Pris en charge
ListObjectVersions	Pris en charge	Non pris en charge
ListParts	Pris en charge	Pris en charge
Presign	Pris en charge	Pris en charge
PutObject	Pris en charge	Pris en charge
PutObjectAcl	Pris en charge	Non pris en charge
PutObjectLegalHold	Pris en charge	Non pris en charge
PutObjectRetention	Pris en charge	Non pris en charge
PutObjectTagging	Pris en charge	Pris en charge
RestoreObject	Pris en charge	Non pris en charge
UploadPart	Pris en charge	Pris en charge
UploadPartCopy (copies dans une même région uniquement)	Pris en charge	Pris en charge, si la source et la destination sont le même point d'accès

Configuration des politiques IAM pour l'utilisation des points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 prennent en charge les stratégies de ressources AWS Identity and Access Management (IAM) que vous pouvez utiliser pour contrôler l'utilisation des points d'accès par ressource, utilisateur ou autres conditions. Pour qu'une application ou un utilisateur puisse accéder à des objets via un point d'accès, il faut que le point d'accès et le compartiment sous-jacent ou le système de fichiers Amazon FSx autorisent la demande.

> **Important**
>
> Les restrictions que vous incluez dans une stratégie de point d'accès s'appliquent uniquement aux demandes effectuées via ce point d'accès. L'attache d'un point d'accès à un compartiment ne modifie pas le comportement de la ressource sous-jacente. Toutes les opérations existantes sur le compartiment qui ne sont pas effectuées via votre point d'accès continueront de fonctionner comme auparavant.

Lorsque vous utilisez les politiques de ressources IAM, veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions de AWS Identity and Access Management Access Analyzer avant d'enregistrer votre politique. IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité.

Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.

Exemples de stratégies de points d'accès

Les exemples suivants montrent comment créer des politiques IAM pour contrôler les demandes effectuées via un point d'accès.

> **Note**
>
> Les autorisations accordées dans une politique de point d'accès ne sont effectives que si le compartiment sous-jacent autorise également le même accès. Vous pouvez y parvenir de deux façons :
>
> 1. (Recommandé) Déléguer le contrôle d'accès du compartiment au point d'accès, comme décrit à la section Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès.
> 2. Ajoutez les mêmes autorisations contenues dans la stratégie de point d'accès à la stratégie du compartiment sous-jacent. Le premier exemple de politique de point d'accès

montre comment modifier la stratégie de compartiment sous-jacente pour autoriser l'accès nécessaire.

Example 1 : octroi de politique de point d'accès

La politique de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur IAM *Jane* dans le compte *123456789012* des autorisations GET et PUT pour des objets avec le préfixe *Jane/* via le point d'accès *my-access-point* dans le compte *123456789012*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
        },
        "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
        "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/my-access-
point/object/Jane/*"
    }]
}
```

Note

Pour que la stratégie de point d'accès accorde effectivement l'accès à *Jane*, il faut que le compartiment sous-jacent autorise également le même accès à *Jane*. Vous pouvez déléguer le contrôle d'accès du compartiment au point d'accès comme décrit à la section Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès. Vous pouvez également ajouter la stratégie suivante au compartiment sous-jacent pour accorder les autorisations nécessaires à Jane. Notez que l'entrée `Resource` diffère entre les stratégies de point d'accès et de compartiment.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Jane"
        },
        "Action": ["s3:GetObject", "s3:PutObject"],
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/Jane/*"
    }]
}
```

Example 2 : politique de point d'accès avec condition d'étiquette

La politique de point d'accès suivante accorde à l'utilisateur IAM *Mateo* dans le compte *123456789012* des autorisations pour des objets GET via le point d'accès *my-access-point* du compte *123456789012* dont la valeur de la clé d'étiquette *data* est définie sur *finance*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo"
        },
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/my-access-
point/object/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "s3:ExistingObjectTag/data": "finance"
            }
        }
```

```
    }]
}
```

Example 3 : politique de point d'accès permettant d'établir la liste des compartiments

La politique de point d'accès suivante permet à l'utilisateur IAM `Arnav` dans le compte *123456789012* d'afficher les objets contenus dans le point d'accès sous-jacent du compartiment *my-access-point* dans le compte *123456789012*.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Arnav"
        },
        "Action": "s3:ListBucket",
        "Resource": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/my-access-
point"
    }]
}
```

Example 4 : politique de contrôle des services

La stratégie de contrôle de service suivante exige que tous les nouveaux points d'accès soient créés avec une origine de réseau de cloud privé virtuel (VPC). Lorsque cette stratégie est mise en place, les utilisateurs de votre organisation ne peuvent pas créer de nouveaux points d'accès accessibles à partir d'Internet.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Effect": "Deny",
```

```
        "Action": "s3:CreateAccessPoint",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "s3:AccessPointNetworkOrigin": "VPC"
            }
        }
    }]
}
```

Example 5 : stratégie de compartiment pour limiter les opérations S3 aux origines réseau VPC

La stratégie de compartiment suivante limite l'accès à toutes les opérations d'objet S3 pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket* aux points d'accès ayant une origine réseau VPC.

> **Important**
>
> Avant d'utiliser une instruction comme celle présentée dans cet exemple, assurez-vous que vous n'avez pas besoin d'utiliser des fonctions qui ne sont pas prises en charge par les points d'accès, comme la réplication entre régions.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:AbortMultipartUpload",
                "s3:BypassGovernanceRetention",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteObjectTagging",
                "s3:DeleteObjectVersion",
                "s3:DeleteObjectVersionTagging",
                "s3:GetObject",
                "s3:GetObjectAcl",
                "s3:GetObjectLegalHold",
```

```
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetObjectTagging",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObjectVersionTagging",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:PutObject",
                "s3:PutObjectAcl",
                "s3:PutObjectLegalHold",
                "s3:PutObjectRetention",
                "s3:PutObjectTagging",
                "s3:PutObjectVersionAcl",
                "s3:PutObjectVersionTagging",
                "s3:RestoreObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "s3:AccessPointNetworkOrigin": "VPC"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Clés de condition

Les points d'accès S3 comportent des clés de condition que vous pouvez utiliser dans les politiques IAM pour contrôler l'accès à vos ressources. Les clés de condition suivantes ne représentent qu'une partie d'une politique IAM. Pour obtenir des exemples complets de politiques, consultez Exemples de stratégies de points d'accès, the section called "Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès" et the section called "Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte".

`s3:DataAccessPointArn`

Cet exemple présente une chaîne que vous pouvez utiliser pour établir une correspondance sur un ARN de point d'accès. L'exemple suivant correspond à tous les points d'accès pour le Compte AWS *123456789012* dans la région *us-west-2* :

```
"Condition" : {
    "StringLike": {
```

```
        "s3:DataAccessPointArn": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/*"
    }
}
```

`s3:DataAccessPointAccount`

Cet exemple présente un opérateur de chaîne que vous pouvez utiliser pour établir une correspondance sur l'ID de compte du propriétaire d'un point d'accès. L'exemple suivant correspond à tous les points d'accès appartenant au Compte AWS *123456789012*.

```
"Condition" : {
    "StringEquals": {
        "s3:DataAccessPointAccount": "123456789012"
    }
}
```

`s3:AccessPointNetworkOrigin`

Cet exemple présente un opérateur de chaîne que vous pouvez utiliser pour faire correspondre sur l'origine du réseau, soit `Internet`, soit `VPC`. L'exemple suivant ne correspond qu'aux points d'accès ayant une origine VPC.

```
"Condition" : {
    "StringEquals": {
        "s3:AccessPointNetworkOrigin": "VPC"
    }
}
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de condition avec Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Délégation du contrôle d'accès aux points d'accès

Vous pouvez déléguer le contrôle d'accès à un compartiment aux points d'accès du compartiment. Dans l'exemple suivant, la stratégie de compartiment permet un accès complet à tous les points d'accès appartenant au compte du propriétaire du compartiment. Ainsi, tous les accès

à ce compartiment sont contrôlés par les stratégies attachées à ses points d'accès. Nous vous recommandons de configurer vos compartiments de cette façon pour tous les cas d'utilisation qui ne demandent pas d'accès direct au compartiment.

Example 6 : stratégie de compartiment qui délègue le contrôle des accès aux points d'accès

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS": "*" },
        "Action" : "*",
        "Resource" : [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket", "arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/*"],
        "Condition": {
            "StringEquals" : { "s3:DataAccessPointAccount" : "111122223333" }
        }
    }]
}
```

Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte

Pour créer un point d'accès à un compartiment qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord créer le point d'accès en spécifiant le nom du compartiment et l'ID du propriétaire du compte. Ensuite, le propriétaire du compartiment doit mettre à jour la stratégie de compartiment pour autoriser les requêtes du point d'accès. La création d'un point d'accès est similaire à la création d'un DNS CNAME dans la mesure où le point d'accès ne donne pas accès au contenu du compartiment. Tous les accès aux compartiments sont contrôlés par la politique des compartiments. L'exemple de stratégie de compartiment suivant autorise les requêtes `GET` et `LIST` sur le compartiment depuis un point d'accès appartenant à un Compte AWS de confiance.

Remplacez *`ARN du compartiment`* par le nom du compartiment.

Example 7 : stratégie de compartiment déléguant les autorisations à un autre Compte AWS

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS": "*" },
        "Action" : ["s3:GetObject","s3:ListBucket"],
        "Resource" : ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket", "arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/*"],
        "Condition": {
            "StringEquals" : { "s3:DataAccessPointAccount" : "Access point
 owner's account ID" }
        }
    }]
}
```

> **Note**
>
> Les points d'accès intercompte ne sont disponibles que pour les points d'accès attachés à des compartiments S3. Vous ne pouvez pas attacher un point d'accès à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx appartenant à un autre Compte AWS.

Surveillance et journalisation des points d'accès

Amazon S3 journalise les demandes effectuées via les points d'accès et les demandes adressées aux opérations d'API qui gèrent les points d'accès, telles que `CreateAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`. Pour contrôler et gérer les modèles d'utilisation, vous pouvez également configurer les métriques de demande Amazon CloudWatch Logs pour les points d'accès.

Rubriques

- Métriques de demande CloudWatch
- Journaux AWS CloudTrail des demandes effectuées via des points d'accès

Métriques de demande CloudWatch

Pour comprendre et améliorer les performances des applications utilisant les points d'accès, vous pouvez utiliser les métriques de demandes CloudWatch pour Amazon S3. Les métriques de demandes vous aident à contrôler les demandes Amazon S3 pour identifier rapidement les problèmes opérationnels et agir en conséquence.

Par défaut, ces métriques de demandes sont disponibles au niveau du compartiment. Toutefois, vous pouvez définir un filtre pour les métriques de demande à l'aide d'un préfixe partagé, de balises d'objet ou d'un point d'accès. Lorsque vous créez un filtre de point d'accès, la configuration des métriques de demandes inclut les demandes vers le point d'accès que vous spécifiez. Ce point d'accès vous permet de recevoir les métriques, de définir les alarmes et d'accéder aux tableaux de bord pour afficher les opérations effectuées en temps réel.

Vous devez activer les métriques de demandes en les configurant dans la console ou en utilisant l'API Amazon S3. Ces métriques sont disponibles à des intervalles d'une minute après une latence pour le traitement. Les métriques de demandes sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

Pour créer une configuration de métriques de demandes qui filtre par point d'accès, consultez Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès.

Journaux AWS CloudTrail des demandes effectuées via des points d'accès

Vous pouvez enregistrer les demandes effectuées via les points d'accès et les demandes adressées aux API qui gèrent les points d'accès, telles que `CreateAccessPoint` et `GetAccessPointPolicy`, en utilisant le journal des accès au serveur et AWS CloudTrail.

Les entrées du journal CloudTrail pour les demandes effectuées via les points d'accès incluent l'ARN du point d'accès dans la section `resources` du journal.

Par exemple, supposons que vous ayez la configuration suivante :

- Un compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket1`* dans la région *`us-west-2`* qui contient un objet nommé *`my-image.jpg`*.
- Un point d'accès nommé *`my-bucket-ap`* associé à *`amzn-s3-demo-bucket1`*
- Un ID Compte AWS de *`123456789012`*

L'exemple suivant illustre la section `resources` d'une entrée de journal CloudTrail pour la configuration précédente :

```
"resources": [
        {"type": "AWS::S3::Object",
            "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/my-image.jpg"
        },
        {"accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::S3::Bucket",
            "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
        },
        {"accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::S3::AccessPoint",
            "ARN": "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/my-bucket-ap"
        }
    ]
```

Si vous utilisez un point d'accès attaché à un volume sur un système de fichiers Amazon FSx, la section `resources` de l'entrée de journal CloudTrail sera différente. Par exemple :

```
"resources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::FSx::Volume",
            "ARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:volume/fs-0123456789abcdef9/
fsvol-01234567891112223"
        }
    ]
```

Pour plus d'informations sur les journaux d'accès au serveur S3, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur. Pour plus d'informations sur AWS CloudTrail, consultez Qu'est-ce que AWS CloudTrail ? dans le guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Création d'un point d'accès

Vous pouvez créer des points d'accès Amazon S3 à l'aide de la AWS Management Console, de la AWS Command Line Interface (AWS CLI), de kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Les points d'accès sont des points de terminaison réseau attachés à une source de données, telle qu'un compartiment ou un volume Amazon FSx pour OpenZFS.

Par défaut, vous pouvez créer jusqu'à 10 000 points d'accès par région pour chacun de vos Comptes AWS. Si vous avez besoin de plus de 10 000 points d'accès pour un seul compte dans une même région, vous pouvez demander une augmentation des quotas de service. Pour plus d'informations sur les quotas de service et la demande d'une augmentation, consultez AWS Service Quotas dans Références générales AWS.

Rubriques

- Création de points d'accès avec des compartiments S3
- Création de points d'accès avec Amazon FSx
- Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud
- Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général

Création de points d'accès avec des compartiments S3

Un point d'accès est associé à un seul compartiment à usage général Amazon S3. Si vous voulez utiliser un compartiment dans votre Compte AWS, vous devez d'abord créer un compartiment. Pour en savoir plus sur la création des compartiments, consultez Création, configuration et utilisation de compartiments Amazon S3.

Vous pouvez également créer un point d'accès intercompte associé à un compartiment dans un autre compte Compte AWS, à condition de connaître le nom du compartiment et l'ID du compte du propriétaire du compartiment. Cependant, la création de points d'accès intercompte ne vous donne pas accès aux données du compartiment tant que vous n'avez pas obtenu les autorisations du propriétaire du compartiment. Le propriétaire du compartiment doit accorder au compte du propriétaire du point d'accès (votre compte) l'accès au compartiment par le biais de la stratégie du compartiment. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un point

d'accès. Le point d'accès doit être créé dans la même région que le compartiment auquel il est associé.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès.
4. Sur la page Points d'accès, choisissez Créer un point d'accès.
5. Dans le champ Nom du point d'accès, saisissez le nom que vous souhaitez pour le point d'accès. Pour en savoir plus sur l'attribution de noms aux points d'accès, consultez Règles de dénomination des points d'accès.
6. Dans Source de données, spécifiez le compartiment S3 que vous souhaitez utiliser avec le point d'accès.

   Pour utiliser un compartiment dans votre compte, sélectionnez Choisir un compartiment dans ce compte et saisissez ou recherchez le nom du compartiment.

   Pour utiliser un compartiment dans un autre Compte AWS, choisissez Spécifier un compartiment dans un autre compte, puis saisissez l'ID du Compte AWS et le nom du compartiment. Si vous utilisez un compartiment d'un autre Compte AWS, son propriétaire doit mettre à jour la stratégie de compartiment pour autoriser les demandes du point d'accès. Pour un exemple de stratégie de compartiment, consultez Octroi d'autorisations pour les points d'accès intercompte.

   > **Note**
   >
   > Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un volume FSx pour OpenZFS en tant que source de données, consultez Création de points d'accès avec Amazon FSx.

7. Choisissez une origine réseau, soit Internet soit Cloud privé virtuel (VPC). Si vous choisissez Cloud privé virtuel (VPC), saisissez l'ID de VPC que vous souhaitez utiliser avec le point d'accès.

   Pour en savoir plus sur les origines de réseau des points d'accès, consultez Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud.
8. Sous Block Public Access settings for this Access Point (Blocage de l'accès public pour ce point d'accès), sélectionnez les paramètres de blocage de l'accès public que vous voulez appliquer au point d'accès. Tous les paramètres de blocage d'accès public sont activés par défaut pour les nouveaux points d'accès. Nous vous recommandons de garder tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous avez un besoin spécifique de désactiver l'un d'entre eux.

> **Note**
>
> Après avoir créé un point d'accès, vous ne pouvez pas modifier ses paramètres de blocage de l'accès public.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du blocage de l'accès public Amazon S3 avec des points d'accès, consultez Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général.

9. (Facultatif) Sous Access point policy (Stratégie de point d'accès) - facultatif, spécifiez la stratégie de point d'accès. Avant d'enregistrer votre politique, veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions. Pour en savoir plus sur la spécification d'une stratégie de point d'accès, consultez Exemples de stratégies de points d'accès.
10. Choisissez Créer un point d'accès.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande suivant crée un point d'accès nommé *example-ap* pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket* dans le compte *111122223333*. Pour créer le point d'accès, vous envoyez une requête à Amazon S3 qui spécifie les éléments suivants :

- Nom du point d'accès. Pour plus d'informations sur les règles d'attribution de noms, consultez the section called "Règles de dénomination des points d'accès".
- Le nom du compartiment auquel vous voulez associer le point d'accès.
- L'ID du Compte AWS qui possède le point d'accès.

```
aws s3control create-access-point --name example-ap --account-id 111122223333 --
bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Lorsque vous créez un point d'accès en utilisant un compartiment dans un autre Compte AWS, incluez le paramètre `--bucket-account-id`. L'exemple de commande suivant crée un point d'accès dans le Compte AWS *111122223333*, en utilisant le compartiment *amzn-s3-demo-bucket2*, qui se trouve dans le Compte AWS *444455556666*.

```
aws s3control create-access-point --name example-ap --account-id 111122223333 --
bucket amzn-s3-demo-bucket --bucket-account-id 444455556666
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour créer un point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter CreateAccessPoint dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Création de points d'accès avec Amazon FSx

Vous pouvez créer et attacher un point d'accès à un volume FSx pour OpenZFS à l'aide de la console Amazon FSx, de l'AWS CLI ou de l'API. Une fois qu'il est attaché, vous pouvez utiliser les API des objets S3 pour accéder aux données de vos fichiers. Vos données demeurent dans le système de fichiers Amazon FSx et restent directement accessibles pour vos charges de travail existantes. Vous continuez à gérer votre stockage en utilisant toutes les fonctionnalités de gestion du stockage de FSx pour OpenZFS, notamment les sauvegardes, les instantanés, les quotas d'utilisateurs et de groupes et la compression.

Pour obtenir des instructions sur la création d'un point d'accès et son attache à un volume FSx pour OpenZFS, consultez Création d'un point d'accès dans le Guide de l'utilisateur FSx pour OpenZFS.

Création de points d'accès restreints à un virtual private cloud

Lorsque vous créez un point d'accès, vous pouvez choisir de le rendre accessible à partir d'Internet, ou vous pouvez spécifier que toutes les demandes effectuées via ce point d'accès doivent provenir d'un cloud privé virtuel (VPC) spécifique. Un point d'accès accessible depuis Internet est dit avoir une origine réseau d'`Internet`. Il peut être utilisé depuis n'importe où sur Internet, sous réserve de toute autre restriction d'accès applicable au point d'accès, à la source de données sous-jacente et aux ressources associées, telles que les objets demandés. Un point d'accès accessible uniquement à partir d'un VPC spécifié a une origine réseau de `VPC`, et Amazon S3 rejette toute demande adressée au point d'accès qui ne provient pas de ce VPC.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez spécifier l'origine réseau d'un point d'accès qu'au moment de la création du point d'accès. Après avoir créé le point d'accès, vous ne pouvez pas modifier son origine réseau.

Pour limiter un point d'accès à un accès VPC uniquement, vous devez inclure le paramètre `VpcConfiguration` à la demande de création du point d'accès. Dans le paramètre `VpcConfiguration`, vous spécifiez l'ID de VPC que vous souhaitez pouvoir utiliser avec le point d'accès. Si une demande est effectuée via le point d'accès, elle doit provenir du VPC, car Amazon S3 la rejettera dans le cas contraire.

Vous pouvez récupérer l'origine réseau d'un point d'accès à l'aide de AWS CLI, des kits AWS SDK ou des API REST. Si un point d'accès a une configuration VPC spécifiée, son origine réseau est `VPC`. Sinon, l'origine réseau du point d'accès est `Internet`.

Exemple : création d'un point d'accès et restriction de son accès à un ID de VPC

L'exemple suivant crée un point d'accès nommé `example-vpc-ap` pour le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`* dans le compte `123456789012` qui autorise l'accès uniquement à partir du VPC `vpc-1a2b3c`. L'exemple vérifie ensuite que le nouveau point d'accès a une origine réseau de `VPC`.

AWS CLI

```
aws s3control create-access-point --name example-vpc-ap --account-id 123456789012 --
bucket amzn-s3-demo-bucket --vpc-configuration VpcId=vpc-1a2b3c
```

```
aws s3control get-access-point --name example-vpc-ap --account-id 123456789012

{
    "Name": "example-vpc-ap",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "NetworkOrigin": "VPC",
    "VpcConfiguration": {
        "VpcId": "vpc-1a2b3c"
    },
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": true,
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    },
    "CreationDate": "2019-11-27T00:00:00Z"
}
```

Pour utiliser un point d'accès avec un VPC, vous devez modifier la stratégie d'accès pour votre point de terminaison d'un VPC. Les points de terminaison d'un VPC autorisent la circulation du trafic de votre VPC vers Amazon S3. Ils disposent de politiques de contrôle d'accès qui contrôlent la façon dont les ressources du VPC sont autorisées à interagir avec Amazon S3. Les demandes de votre VPC vers Amazon S3 ne réussissent via un point d'accès que si la politique de point de terminaison d'un VPC accorde l'accès au point d'accès et au compartiment sous-jacent.

> **Note**
>
> Pour rendre les ressources accessibles uniquement au sein d'un VPC, veillez à créer une zone hébergée privée pour votre point de terminaison de VPC. Pour utiliser une zone hébergée privée, modifiez les paramètres de votre VPC de sorte que les attributs de réseau VPC `enableDnsHostnames` et `enableDnsSupport` soient définis sur `true`.

L'exemple de déclaration de stratégie suivant configure un point de terminaison d'un VPC pour autoriser les appels à `GetObject` pour un compartiment nommé `awsexamplebucket1` et un point d'accès nommé `example-vpc-ap`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*",
            "arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/example-vpc-ap/object/
*"
        ]
    }]
}
```

> **Note**
>
> La déclaration `"Resource"` de cet exemple utilise un Amazon Resource Name (ARN) pour spécifier le point d'accès. Pour plus d'informations sur les ARN des points d'accès, consultez Référence aux points d'accès avec des ARN, des alias de point d'accès ou des URI de type hébergement virtuel.

Pour plus d'informations sur les stratégies de point de terminaison d'un VPC, consultez Stratégies de point de terminaison pour Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon Virtual Private Cloud.

Pour un didacticiel sur la création de points d'accès avec des points de terminaison d'un VPC, consultez Gestion des accès à Amazon S3 avec des points de terminaison d'un VPC et des points d'accès de VPC.

Exemple : création d'un point d'accès attaché à un volume FSx pour OpenZFS et restriction de son accès à un ID de VPC

Vous pouvez créer et attacher un point d'accès à un volume FSx pour OpenZFS à l'aide de la console Amazon FSx, de l'AWS CLI ou de l'API. Une fois qu'il est attaché, vous pouvez utiliser les API des objets S3 pour accéder aux données de vos fichiers situés dans le VPC spécifié.

Pour obtenir des instructions sur la création et la restriction d'un point d'accès attaché à un volume FSx pour OpenZFS, consultez Création de points d'accès restreints à un cloud privé virtuel (VPC) dans le Guide de l'utilisateur FSx pour OpenZFS.

Gestion de l'accès public aux points d'accès de compartiments à usage général

Les points d'accès Amazon S3 prennent en charge des paramètres de blocage de l'accès public indépendants pour chaque point d'accès. Lorsque vous créez un point d'accès, vous pouvez spécifier les paramètres de blocage d'accès public qui s'appliquent à ce point d'accès. Pour toute demande effectuée via un point d'accès, Amazon S3 évalue les paramètres de blocage d'accès public pour ce point d'accès, le compartiment sous-jacent et le compte du propriétaire du compartiment. Si l'un de ces paramètres indique que la demande doit être bloquée, Amazon S3 rejette la demande.

Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public S3, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Important

- Tous les paramètres de blocage d'accès public sont activés par défaut pour les points d'accès. Vous devez désactiver explicitement tous les paramètres que vous ne souhaitez pas appliquer durant la création du point d'accès.
- Vous ne pouvez pas désactiver les paramètres de blocage de l'accès public lorsque vous créez ou utilisez un point d'accès attaché à un système de fichiers Amazon FSx.
- Après avoir créé un point d'accès, vous ne pouvez pas modifier ses paramètres de blocage de l'accès public.

Example

Exemple : Créer un point d'accès avec des paramètres de blocage d'accès public personnalisés

Cet exemple montre comment créer un point d'accès nommé `example-ap` pour le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`* dans le compte `123456789012` avec des paramètres de blocage d'accès public non définis par défaut. L'exemple extrait ensuite la configuration du nouveau point d'accès pour vérifier ses paramètres de blocage d'accès public.

AWS CLI

```
aws s3control create-access-point --name example-ap --account-id
 123456789012 --bucket amzn-s3-demo-bucket--public-access-block-configuration
 BlockPublicAcls=false,IgnorePublicAcls=false,BlockPublicPolicy=true,RestrictPublicBuckets=t
```

```
aws s3control get-access-point --name example-ap --account-id 123456789012

{
    "Name": "example-ap",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": false,
        "IgnorePublicAcls": false,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    },
    "CreationDate": "2019-11-27T00:00:00Z"
```

```
}
```

Gestion des points d'accès Amazon S3 de vos compartiments à usage général

Cette section explique comment gérer les points d'accès Amazon S3 de vos compartiments à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface, ou de l'API REST. Pour en savoir plus sur la gestion des points d'accès attachés à un volume FSx pour OpenZFS, consultez Gestion de vos points d'accès Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur FSx pour OpenZFS.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez utiliser que des points d'accès pour effectuer des opérations sur des objets. Vous ne pouvez pas utiliser de points d'accès pour effectuer d'autres opérations Amazon S3, telles que la modification de compartiments ou la création de configurations de réplication S3. Pour obtenir la liste complète des opérations S3 qui prennent en charge les points d'accès, consultez Compatibilité des points d'accès.

Rubriques

- Liste des points d'accès de vos compartiments à usage général
- Affichage des détails des points d'accès de vos compartiments à usage général
- Suppression du point d'accès d'un compartiment à usage général

Liste des points d'accès de vos compartiments à usage général

Cette section explique comment répertorier les points d'accès de vos compartiments à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour répertorier les points d'accès de votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `list-access-points` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour répertorier vos points d'accès.

La commande suivante répertorie les points d'accès du Compte AWS *111122223333*.

```
aws s3control list-access-points --account-id 111122223333
```

La commande suivante répertorie les points d'accès du Compte AWS *111122223333* attachés au compartiment *amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws s3control list-access-points --account-id 111122223333 --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez list-access-points dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour répertorier vos points d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter ListAccessPoints dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Affichage des détails des points d'accès de vos compartiments à usage général

Cette section explique comment afficher les détails du point d'accès d'un compartiment à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les détails de votre point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sélectionnez l'onglet Propriétés pour afficher la source de données, l'ID du compte, la Région AWS, la date de création, l'origine réseau, l'URI S3, l'ARN et l'alias du point d'accès sélectionné.
7. Sélectionnez l'onglet Autorisations pour afficher les paramètres de blocage de l'accès public et la stratégie du point d'accès sélectionné.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public d'un point d'accès après sa création.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-access-point` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour afficher les détails de votre point d'accès.

La commande suivante répertorie les détails du point d'accès *`my-access-point`* du Compte AWS *`111122223333`* attaché au compartiment S3 *`amzn-s3-demo-bucket`*.

```
aws s3control get-access-point --name my-access-point --account-id 111122223333
```

Exemple de sortie :

```
{
```

```
    "Name": "my-access-point",
    "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": true,
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    },
    "CreationDate": "2016-08-29T22:57:52Z",
    "Alias": "my-access-point-u1ny6bhm7moymqx8cuon8o1g4mwikuse2a-s3alias",
    "AccessPointArn": "arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point",
    "Endpoints": {
        "ipv4": "s3-accesspoint.Région AWS.amazonaws.com",
        "fips": "s3-accesspoint-fips.Région AWS.amazonaws.com",
        "fips_dualstack": "s3-accesspoint-fips.dualstack.Région AWS.amazonaws.com",
        "dualstack": "s3-accesspoint.dualstack.Région AWS.amazonaws.com"
    },
    "BucketAccountId": "111122223333"
}
```

La commande suivante répertorie les détails du point d'accès *example-fsx-ap* du Compte AWS *444455556666*. Ce point d'accès est attaché à un système de fichiers Amazon FSx.

```
aws s3control get-access-point --name example-fsx-ap --account-id 444455556666
```

Exemple de sortie :

```
{
    "Name": "example-fsx-ap",
    "Bucket": "",
    "NetworkOrigin": "Internet",
    "PublicAccessBlockConfiguration": {
        "BlockPublicAcls": true,
        "IgnorePublicAcls": true,
        "BlockPublicPolicy": true,
        "RestrictPublicBuckets": true
    },
    "CreationDate": "2025-01-19T14:16:12Z",
    "Alias": "example-fsx-ap-qrqbyebjtsxorhhaa5exx6r3q7-ext-s3alias",
    "AccessPointArn": "arn:aws:s3:Région AWS:444455556666:accesspoint/example-fsx-ap",
    "Endpoints": {
        "ipv4": "s3-accesspoint.Région AWS.amazonaws.com",
```

```
        "fips": "s3-accesspoint-fips.Région AWS.amazonaws.com",
        "fips_dualstack": "s3-accesspoint-fips.dualstack.Région AWS.amazonaws.com",
        "dualstack": "s3-accesspoint.dualstack.Région AWS.amazonaws.com"
    },
    "DataSourceId": "arn:aws::fsx:Région AWS:444455556666:file-system/
fs-5432106789abcdef0/volume/vol-0123456789abcdef0",
    "DataSourceType": "FSX_OPENZFS"
}
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-access-point dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour afficher les détails de votre point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetAccessPoint dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Suppression du point d'accès d'un compartiment à usage général

Cette section explique comment supprimer le point d'accès de votre compartiment à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer les points d'accès de votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sur la page Point d'accès, sélectionnez Supprimer pour supprimer le point d'accès que vous avez sélectionné.

7. Pour confirmer la suppression, tapez le nom du point d'accès et sélectionnez Supprimer.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-access-point` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour supprimer votre point d'accès.

La commande suivante supprime le point d'accès *`my-access-point`* du Compte AWS *`111122223333`*.

```
aws s3control delete-access-point --name my-access-point --account-id 111122223333
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez delete-access-point dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour afficher les détails de votre point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter DeleteAccessPoint dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général

Les exemples suivants montrent comment utiliser des points d'accès de compartiments à usage général avec des opérations compatibles dans Amazon S3.

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau des objets. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Vous ne pouvez utiliser que des points d'accès de compartiments à usage général pour effectuer des opérations sur des objets. Vous ne pouvez pas utiliser les points d'accès pour effectuer d'autres opérations Amazon S3, telles que la modification ou la suppression de compartiments. Pour obtenir la

liste complète des opérations S3 qui prennent en charge les points d'accès, consultez Compatibilité des points d'accès.

Rubriques

- Liste des objets via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général
- Téléchargement d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général
- Configuration de listes de contrôle d'accès (ACL) via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général
- Chargement d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général
- Ajout d'un ensemble de balises via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général
- Suppression d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Liste des objets via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment répertorier vos objets via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour répertorier vos objets via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sous l'onglet Objets, vous pouvez voir le nom des objets auxquels vous souhaitez accéder via le point d'accès. Lorsque vous utilisez le point d'accès, vous ne pouvez effectuer que les opérations d'objet permises par les autorisations du point d'accès.

> **Note**
>
> - La vue de la console affiche toujours tous les objets du compartiment. L'utilisation d'un point d'accès comme cette procédure le décrit limite les opérations que vous pouvez effectuer sur ces objets, mais pas si vous pouvez voir qu'ils existent dans le compartiment.
> - La AWS Management Console ne prend pas en charge l'utilisation de points d'accès de cloud privé virtuel (VPC) pour accéder aux ressources du compartiment. Pour accéder aux ressources de compartiment à partir d'un point d'accès VPC, utilisez AWS CLI, les kits AWS SDK ou les API REST Amazon S3.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `list-objects-v2` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour répertorier vos objets via un point d'accès.

La commande suivante répertorie les objets du Compte AWS *111122223333* à l'aide du point d'accès *my-access-point*.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau des objets. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez list-access-points dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour répertorier vos points d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter ListObjectsV2 dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Téléchargement d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment télécharger un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour télécharger un objet via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Dans l'onglet Objets, sélectionnez le nom de l'objet que vous souhaitez télécharger.
7. Choisissez Téléchargement.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `get-object` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour télécharger un objet via un point d'accès.

La commande suivante télécharge l'objet `puppy.jpg` du Compte AWS *`111122223333`* à l'aide du point d'accès *`my-access-point`*. Vous devez inclure un `outfile`, qui est le nom de fichier de l'objet téléchargé, par exemple *`my_downloaded_image.jpg`*.

```
aws s3api get-object --bucket arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point --key puppy.jpg my_downloaded_image.jpg
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau des objets. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez get-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour télécharger un objet via un point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Python pour télécharger un objet via un point d'accès.

Python

Dans l'exemple suivant, le fichier nommé *`hello.txt`* est téléchargé pour le compte AWS *`111122223333`* à l'aide du point d'accès nommé *`my-access-point`*.

```
import boto3
s3 = boto3.client('s3')
s3.download_file('arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point',
 'hello.txt', '/tmp/hello.txt')
```

Configuration de listes de contrôle d'accès (ACL) via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment configurer des listes ACL via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Utilisation de la console S3

Pour configurer des listes ACL via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sous l'onglet Objets, sélectionnez le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez configurer une liste ACL.
7. Sous l'onglet Autorisations, sélectionnez Modifier pour configurer la liste ACL de l'objet.

> **Note**
>
> Actuellement, Amazon S3 ne prend pas en charge la modification des paramètres de blocage de l'accès public d'un point d'accès après que ce point d'accès a été créé.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object-acl` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour configurer des autorisations d'accès via un point d'accès à l'aide d'une liste ACL.

La commande suivante applique une liste ACL à un objet `puppy.jpg` existant via un point d'accès Compte AWS appartenant au *111122223333*.

```
aws s3api put-object-acl --bucket arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point --key puppy.jpg --acl private
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau des objets. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-acl dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour configurer des autorisations d'accès via un point d'accès à l'aide d'une liste ACL. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectAcl dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Chargement d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment charger un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour charger un objet via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sous l'onglet Objets, sélectionnez Charger.

7. Glissez et déposez les fichiers et dossiers que vous souhaitez charger ici, ou choisissez Ajouter des fichiers ou Ajouter un dossier.

   > **Note**
   >
   > La console Amazon S3 vous permet de charger des fichiers d'une taille maximale de 160 Go. Pour charger un fichier d'une taille supérieure à 160 Go, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

8. Pour modifier les autorisations de la liste de contrôle d'accès, choisissez Permissions (Autorisations).
9. Sous Access control list (ACL) (Liste de contrôle d'accès (ACL)), modifiez les autorisations.

   Pour plus d'informations sur les autorisations d'accès aux objets, consultez Utilisation de la console S3 pour définir des autorisations ACL pour un objet. Vous pouvez octroyer l'accès en lecture à vos objets au public (tout le monde) pour tous les fichiers que vous chargez. Cependant, nous recommandons de ne pas modifier le paramètre par défaut de l'accès public en lecture. L'octroi de l'accès en lecture public est applicable à un petit sous-ensemble de cas d'utilisation, comme lorsque des compartiments sont utilisés pour des sites web. Vous pouvez toujours modifier les autorisations de l'objet après l'avoir chargé.
10. Pour configurer d'autres propriétés supplémentaires, sélectionnez Properties (Propriétés).
11. Dans Classe de stockage, choisissez la classe de stockage des fichiers à charger.

    Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.
12. Pour mettre à jour les paramètres de chiffrement de vos objets, sous Server-side encryption settings (Paramètres de chiffrement côté serveur), procédez comme suit.

    a. Choisissez Specify an encryption key (Spécifier une clé de chiffrement).

    b. Sous Paramètres de chiffrement, choisissez Utiliser les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut.

    c. Si vous avez choisi Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut, vous devez configurer les paramètres de chiffrement suivants.

       - Pour chiffrer les fichiers chargés à l'aide des clés gérées par Amazon S3, choisissez Clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3).

Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

- Pour chiffrer les fichiers chargés avec des clés stockées dans AWS Key Management Service (AWS KMS), choisissez Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS). Choisissez ensuite l'une des options suivantes pour Clé AWS KMS :
  - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

    La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
  - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
  - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

    Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

    > **Important**
    >
    > Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé KMS, puis saisir l'ARN de la clé KMS.
    > Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

13. Pour utiliser des sommes de contrôle supplémentaires, sélectionnez Activé. Ensuite, pour le champ Checksum function (Fonction total de contrôle), sélectionnez la fonction que vous

souhaitez utiliser. Amazon S3 calcule et stocke la valeur du total de contrôle après avoir reçu l'objet entier. Vous pouvez utiliser la case Precalculated value (Valeur précalculée) pour fournir une valeur précalculée. Si vous le faites, Amazon S3 compare la valeur que vous avez fournie à la valeur qu'il calcule. Si les deux valeurs ne correspondent pas, Amazon S3 génère une erreur.

Les totaux de contrôle supplémentaires vous permettent de spécifier l'algorithme de total de contrôle que vous souhaitez utiliser pour vérifier vos données. Pour plus d'informations sur les totaux de contrôle supplémentaires, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

14. Pour ajouter des balises à tous les objets que vous chargez, choisissez Add tag (Ajouter une balise). Saisissez un nom de balise dans le champ Clé. Saisissez une valeur pour la balise.

    Le balisage des objets vous permet de classer le stockage par catégorie. Chaque balise est une paire clés-valeurs. Les valeurs de clés et de balises sont sensibles à la casse. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 balises par objet. Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 255 caractères Unicode. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

15. Pour ajouter des métadonnées, choisissez Add metadata (Ajouter des métadonnées).

    a. Sous Type, choisissez System defined (Défini par le système) ou User defined (Défini par l'utilisateur).

       Pour les métadonnées définies par le système, vous pouvez sélectionner des en-têtes HTTP courants, tels que Content-Type et Content-Disposition. Pour obtenir la liste des métadonnées définies par le système et savoir si vous pouvez ajouter la valeur, consultez Métadonnées d'objet définies par le système. Toute métadonnée commençant par le préfixe `x-amz-meta-` est traitée comme une métadonnée définie par l'utilisateur. Les métadonnées définies par l'utilisateur sont stockées avec l'objet et renvoyées une fois que vous avez téléchargé l'objet. Les clés et leurs valeurs doivent respecter les normes US-ASCII. Les métadonnées définies par l'utilisateur peuvent atteindre 2 Ko. Pour plus d'informations sur les métadonnées définies par le système et par l'utilisateur, consultez Utilisation des métadonnées d'objet.

    b. Pour Key (Clé), choisissez une clé.

    c. Saisissez une valeur pour la clé.

16. Pour charger vos objets, choisissez Charger.

Amazon S3 charge votre objet. Lorsque le chargement est terminé, un message de succès s'affiche sur la page Load: status (Charger : statut).

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour charger un objet via un point d'accès.

La commande suivante charge l'objet `puppy.jpg` du Compte AWS *`111122223333`* à l'aide du point d'accès *`my-access-point`*.

```
aws s3api put-object --bucket arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point --key puppy.jpg --body puppy.jpg
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour charger un objet via un point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Python pour charger un objet via un point d'accès.

Python

Dans l'exemple suivant, le fichier nommé *`hello.txt`* est chargé pour le compte AWS *`111122223333`* à l'aide du point d'accès nommé *`my-access-point`*.

```
import boto3
```

```
s3 = boto3.client('s3')
s3.upload_file('/tmp/hello.txt', 'arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:accesspoint/my-access-point', 'hello.txt')
```

Ajout d'un ensemble de balises via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment ajouter un ensemble de balises via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST. Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter un ensemble de balises via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Sous l'onglet Objets, sélectionnez le nom de l'objet auquel vous souhaitez ajouter un ensemble de balises.
7. Sous l'onglet Propriétés, recherchez le sous-en-tête Balises et choisissez Modifier.
8. Passez en revue les objets répertoriés et choisissez Ajouter une balise.
9. Chaque balise d'objet est une paire clé-valeur. Saisissez une Key (Clé) et une Value (Valeur). Choisissez Add Tag (Ajouter une balise) pour ajouter une autre balise.

   Vous pouvez entrer jusqu'à 10 balises pour un objet.
10. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object-tagging` suivant montre comment vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour ajouter un ensemble de balises via un point d'accès.

La commande suivante ajoute un ensemble de balises à un objet `puppy.jpg` existant à l'aide du point d'accès *`my-access-point`*.

```
aws s3api put-object-tagging --bucket arn:aws:s3:Région
 AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point --key puppy.jpg --tagging
 TagSet=[{Key="animal",Value="true"}]
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-tagging dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour ajouter un ensemble de balises à un objet via un point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectTagging dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Suppression d'un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général

Cette section explique comment supprimer un objet via un point d'accès de compartiments de répertoires à usage général à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface ou de l'API REST.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer un ou plusieurs objets via un point d'accès dans votre Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région pour laquelle vous souhaitez afficher la liste des points d'accès.
3. Dans le volet de navigation de gauche de la console, choisissez Points d'accès.
4. (Facultatif) Recherchez les points d'accès par leur nom. Seuls les points d'accès de la Région AWS que vous avez sélectionnée s'affichent.
5. Choisissez le nom du point d'accès que vous souhaitez gérer ou utiliser.
6. Dans l'onglet Objets, sélectionnez le nom de l'objet ou des objets que vous souhaitez supprimer.
7. Passez en revue les objets répertoriés pour la suppression, puis tapez supprimer dans la zone de confirmation.
8. Choisissez Supprimer les objets.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `delete-object` suivant montre comment utiliser l'AWS CLI pour supprimer un objet via un point d'accès.

La commande suivante supprime l'objet `puppy.jpg` existant à l'aide du point d'accès *`my-access-point`*.

```
aws s3api delete-object --bucket arn:aws:s3:Région AWS:111122223333:accesspoint/my-access-point --key puppy.jpg
```

> **Note**
>
> S3 génère automatiquement des alias pour tous les points d'accès. Ces alias peuvent être utilisés partout où un nom de compartiment est utilisé pour effectuer des opérations au niveau de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Alias de point d'accès.

Pour plus d'informations et des exemples, consultez delete-object dans la Référence des commandes AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour supprimer un objet via un point d'accès. Pour plus d'informations, veuillez consulter DeleteObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général

Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées sur des ressources, en l'occurrence des points d'accès Amazon S3. Vous pouvez baliser les points d'accès lorsque vous les créez ou gérer les balises de points d'accès existants. Pour plus d'informations sur les balises, consultez Balisage pour la répartition des coûts ou le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

> **Note**
>
> L'utilisation de balises sur les points d'accès n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Méthodes courantes d'utilisation de balises avec des points d'accès

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) vous permet de mettre à l'échelle les autorisations d'accès et d'autoriser l'accès à des points d'accès en fonction de leurs balises. Pour plus d'informations sur l'ABAC dans Amazon S3, consultez Utilisation de balises pour l'ABAC.

ABAC pour points d'accès S3

Les points d'accès Amazon S3 prennent désormais en charge le contrôle d'accès par attributs (ABAC) à l'aide de balises. Utilisez des clés de condition basées sur des balises dans vos organisations AWS, politiques IAM et stratégies de points d'accès. Pour les entreprises, l'ABAC d'Amazon S3 prend en charge les autorisations sur plusieurs comptes AWS.

Dans vos politiques IAM, vous pouvez contrôler l'accès aux points d'accès en fonction des balises des points d'accès à l'aide des clés de condition globale suivantes :

- `aws:ResourceTag/key-name`

> **Important**
>
> La clé de condition `aws:ResourceTag` ne peut être utilisée que pour les actions S3 effectuées via l'ARN d'un point d'accès de compartiments à usage général, et couvre uniquement les balises de point d'accès sous-jacentes.

  - Utilisez cette clé pour comparer la paire valeur-clé de balise que vous spécifiez dans la politique avec la paire valeur clé attachée à la ressource. Par exemple, vous pouvez exiger que l'accès à une ressource soit autorisé uniquement si la clé de balise `Dept` est attachée à la ressource avec la valeur `Marketing`. Pour plus d'informations, veuillez consulter Contrôle de l'accès aux ressources AWS.
- `aws:RequestTag/key-name`
  - Utilisez cette clé pour comparer la paire clé-valeur de balise qui a été transmise dans la demande avec la paire de balises spécifiée dans la politique. Par exemple, vous pouvez vérifier que la demande comprend la clé de balise `Dept` et qu'elle a la valeur `Accounting`. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès au cours des demandes AWS. Vous pouvez utiliser cette clé de condition pour restreindre les paires clé-valeur de balise pouvant être transmises pendant les opérations d'API `TagResource` et `CreateAccessPoint`.
- `aws:TagKeys`
  - Utilisez cette clé pour comparer les clés de balise d'une demande avec celles spécifiées dans la politique. Nous vous recommandons, lorsque vous utilisez des politiques pour contrôler l'accès à l'aide de balises, d'utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour définir quelles clés de balises sont autorisées. Pour des exemples de stratégies et plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès en fonction des clés de balise. Vous pouvez créer un point d'accès avec des balises. Pour autoriser le balisage pendant l'opération d'API `CreateAccessPoint`, vous devez créer une stratégie qui inclut les actions `s3:TagResource` et `s3:CreateAccessPoint`. Vous pouvez ensuite utiliser la clé de condition `aws:TagKeys` pour imposer l'utilisation de clés de balise spécifiques dans la demande `CreateAccessPoint`.
- `s3:AccessPointTag/tag-key`
  - Utilisez cette clé de condition pour accorder des autorisations à des données spécifiques via des points d'accès utilisant des balises. Quand vous utilisez `aws:ResourceTag/tag-key` dans le cadre d'une politique IAM, le point d'accès et le compartiment vers lequel il pointe doivent avoir la même balise, car ils sont tous deux pris en compte lors de l'autorisation. Si vous souhaitez

contrôler l'accès à vos données uniquement via la balise du point d'accès, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:AccessPointTag/tag-key`.

Exemples de politiques ABAC pour points d'accès

Consultez les exemples de politiques ABAC pour points d'accès Amazon S3 ci-dessous.

1.1 - Politique IAM permettant de créer ou de modifier des compartiments avec des balises spécifiques

Dans cette politique IAM, les utilisateurs ou les rôles dotés de cette politique ne peuvent créer des points d'accès que s'ils les balisent avec la clé de balise `project` et la valeur de balise `Trinity` dans la demande de création du point d'accès. Ils peuvent également ajouter ou modifier des balises sur des points d'accès existants, à condition que la demande `TagResource` inclue la paire clé-valeur de balise `project:Trinity`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateAccessPointWithTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateAccessPoint",
        "s3:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/project": [
            "Trinity"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.2 - Stratégie de point d'accès permettant de restreindre les opérations sur le point d'accès à l'aide de balises

Dans cette stratégie de point d'accès, les principaux IAM (utilisateurs et rôles) peuvent effectuer des opérations à l'aide de l'action `GetObject` sur le point d'accès uniquement si la valeur de la balise `project` du point d'accès correspond à la valeur de la balise `project` du principal.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowObjectOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "111122223333"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.3 - Politique IAM permettant de modifier des balises de ressources existantes tout en maintenant la gouvernance des balises

Dans cette politique IAM, les principaux IAM (utilisateurs ou rôles) peuvent modifier les balises d'un point d'accès uniquement si la valeur de la balise `project` du point d'accès correspond à la valeur de la balise `project` du principal. Seules les quatre balises `project`, `environment`, `owner` et `cost-center` spécifiées dans les clés de condition `aws:TagKeys` sont autorisées pour ces points d'accès. Cela permet de renforcer la gouvernance des balises, d'empêcher les modifications non autorisées des balises et de garantir la cohérence du schéma de balisage sur l'ensemble de vos points d'accès.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
    {
      "Sid": "EnforceTaggingRulesOnModification",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "project",
            "environment",
            "owner",
            "cost-center"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

1.4 - Utilisation de la clé de condition s3:AccessPointTag

Dans cette politique IAM, l'instruction de la condition autorise l'accès aux données du compartiment uniquement si le point d'accès possède la clé `Environment` et la valeur de balise `Production`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSpecificAccessPoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:AccessPointTag/Environment": "Production"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

1.5 - Utilisation d'une politique de délégation de compartiments

Dans Amazon S3, vous pouvez déléguer l'accès ou le contrôle de votre stratégie de compartiment S3 à un autre compte AWS ou à un utilisateur ou rôle AWS Identity and Access Management (IAM) spécifique de cet autre compte. La stratégie de délégation de compartiment accorde à cet autre compte, utilisateur ou rôle l'autorisation d'accéder à votre compartiment et à ses objets. Pour plus d'informations, consultez Délégation d'autorisations.

Si vous utilisez une stratégie de délégation de compartiment, par exemple :

```
{
  "Version": "2012-10-17",
    "Statement": {
      "Principal": {"AWS": "*"},
        "Effect": "Allow",
        "Action": ["s3:*"],
        "Resource":["arn:aws::s3:::amzn-s3-demo-bucket/*", "arn:aws::s3:::amzn-s3-demo-
bucket"],
           "Condition": {
             "StringEquals" : {
                "s3:DataAccessPointAccount" : "111122223333"
             }
           }
    }
}
```

Dans la politique IAM suivante, l'instruction de la condition autorise l'accès aux données du compartiment uniquement si le point d'accès possède la clé `Environment` et la valeur de balise `Production`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAccessToSpecificAccessPoint",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "*",
      "Resource": "arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point",
      "Condition": {
```

```
        "StringEquals": {
          "s3:AccessPointTag/Environment": "Production"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Utilisation de balises pour des points d'accès de compartiments à usage général

Vous pouvez ajouter ou gérer les balises des points d'accès à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (CLI), des kits AWS SDK ou des API S3 TagResource, UntagResource et ListTagsForResource. Pour plus d'informations, consultez :

Rubriques

- Création de points d'accès avec des balises
- Ajout d'une balise à un point d'accès
- Affichage des balises des points d'accès
- Suppression d'une balise d'un point d'accès

Création de points d'accès avec des balises

Vous pouvez baliser vos points d'accès lorsque vous les créez. L'utilisation de balises sur les points d'accès n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur le balisage des points d'accès, consultez Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général.

Autorisations

Pour créer un point d'accès avec des balises, vous devez disposer des autorisations suivantes :

- `s3:CreateBucket`
- `s3:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de créer un point d'accès avec des balises :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour créer le point d'accès et y ajouter une balise.
- Vérifiez votre politique utilisateur IAM pour connaître les conditions du contrôle d'accès par attributs (ABAC). Il peut vous être demandé de baliser vos points d'accès uniquement avec des clés et des valeurs de balise spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC).

Étapes

Vous pouvez créer un point d'accès avec des balises à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès avec des balises à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments à usage général).
3. Choisissez Créer un point d'accès pour créer un point d'accès.
4. Sur la page Créer un point d'accès, l'option Balises s'affiche lors de la création d'un point d'accès.
5. Nommez le point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Règles de dénomination, restrictions et limitations des points d'accès.
6. Choisissez Ajouter une nouvelle balise pour ouvrir l'éditeur Balises et saisissez une paire clé-valeur de balise. La clé de balise est obligatoire, mais la valeur est facultative.
7. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez à nouveau Ajouter une nouvelle balise. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur.
8. Après avoir spécifié les options de votre nouveau point d'accès, choisissez Créer un point d'accès.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

> Cet exemple montre comment créer un point d'accès avec des balises à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
CreateAccessPointRequest createAccessPointRequest =
 CreateAccessPointRequest.builder()
                .accountId(111122223333)
                .name(my-access-point)
                .bucket(amzn-s3-demo-bucket)

 .tags(Collections.singletonList(Tag.builder().key("key1").value("value1").build()))
                .build();
 awss3Control.createAccessPoint(createAccessPointRequest);
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la création d'un point d'accès avec des balises, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- CreateAccessPoint

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment créer un point d'accès avec des balises à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control create-access-point --name my-access-point \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
--account-id 111122223333 \ --profile personal \
--tags [{Key=key1,Value=value1},{Key=key2,Value=value2}] \
--region region
```

Ajout d'une balise à un point d'accès

Vous pouvez ajouter des balises à des points d'accès Amazon S3 et modifier ces balises. L'utilisation de balises sur les points d'accès n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs

standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur le balisage des points d'accès, consultez Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général.

Autorisations

Pour ajouter une balise à un point d'accès, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3:TagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez d'ajouter une balise à un point d'accès :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour ajouter une balise à un point d'accès.
- Si vous avez essayé d'ajouter une clé de balise commençant par le préfixe réservé AWS `aws:`, modifiez la clé de balise et réessayez.

Étapes

Vous pouvez ajouter des balises à des points d'accès à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter des balises à un point d'accès à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments à usage général).
3. Choisissez le nom du point d'accès.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et choisissez Ajouter une balise.
6. La page Ajouter des balises s'ouvre. Vous pouvez saisir jusqu'à 50 paires clé-valeur de balise.
7. Si vous ajoutez une nouvelle balise portant le même nom de clé qu'une balise existante, la valeur de la nouvelle balise remplace celle de l'ancienne balise.
8. Vous pouvez également modifier les valeurs des clés existantes sur cette page.
9. Après avoir ajouté les balises, choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment ajouter des balises à un point d'accès à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
TagResourceRequest tagResourceRequest =
 TagResourceRequest.builder().resourceArn(arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/
my-access-point/*)
.accountId(111122223333)
.tags(List.of(Tag.builder().key("key1").value("value1").build(),
Tag.builder().key("key2").value("value2").build()))
.build();
awss3Control.tagResource(tagResourceRequest);
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'ajout de balises à un point d'accès, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- TagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment ajouter des balises à un point d'accès à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control tag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point/* \
--tags "Key=key1,Value=value1"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
      "RequestId": "EXAMPLE123456789",
      "HTTPStatusCode": 200,
      "HTTPHeaders": {
          "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
          "content-length": "0"
      },
      "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Affichage des balises des points d'accès

Vous pouvez afficher ou répertorier les balises appliquées à des points d'accès. Pour en savoir plus sur les balises, consultez Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général.

Autorisations

Pour afficher les balises appliquées à un point d'accès, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3:ListTagsForResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de répertorier ou d'afficher les balises d'un point d'accès :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour afficher ou répertorier les balises du point d'accès.

Étapes

Vous pouvez afficher les balises appliquées à un point d'accès à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les balises appliquées à un point d'accès à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments à usage général).
3. Choisissez le nom du point d'accès.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Accédez à la section Balises pour afficher toutes les balises appliquées au point d'accès.
6. La section Balises affiche les balises définies par l'utilisateur par défaut. Vous pouvez sélectionner l'onglet Balises générées par AWS pour afficher les balises appliquées à votre point d'accès par les services AWS.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant comment afficher les balises appliquées à un point d'accès à l'aide des kits AWS SDK.

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment afficher les balises appliquées à un point d'accès à l'aide du AWS SDK for Java 2.x.

```
ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest = ListTagsForResourceRequest
.builder().resourceArn(arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-point/
*)
                .accountId(111122223333).build();
awss3Control.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour l'affichage des balises appliquées à un point d'accès, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- ListTagsforResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant montre comment afficher des balises appliquées à un point d'accès à l'aide de l'interface de ligne de commande. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control list-tags-for-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3:region:444455556666:bucket/prefix--use1-az4--x-s3 \
```

Réponse : balises présentes :

```
{
  "Tags": [
      {
          "Key": "MyKey1",
          "Value": "MyValue1"
      },
      {
          "Key": "MyKey2",
          "Value": "MyValue2"
      },
      {
          "Key": "MyKey3",
          "Value": "MyValue3"
      }
  ]
}
```

Réponse : aucune balise présente :

```
{
  "Tags": []
}
```

Suppression d'une balise d'un point d'accès

Vous pouvez supprimer les balises des points d'accès Amazon S3. Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées sur des ressources, en l'occurrence des points d'accès. Pour en savoir plus sur les balises, consultez Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général.

> **Note**
>
> Si vous supprimez une balise et apprenez par la suite qu'elle était utilisée pour suivre les coûts ou pour contrôler les accès, vous pouvez la rajouter au point d'accès.

Autorisations

Pour supprimer une balise d'un point d'accès, vous devez disposer de l'autorisation suivante :

- `s3:UntagResource`

Résolution des erreurs

Si vous rencontrez une erreur lorsque vous tentez de supprimer une balise d'un point d'accès :

- Vérifiez que vous disposez des Autorisations requises pour supprimer une balise d'un point d'accès.

Étapes

Vous pouvez supprimer des balises d'un point d'accès à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer des balises d'un point d'accès à l'aide de la console Amazon S3 :

1. Connectez-vous à la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Points d'accès (compartiments à usage général).
3. Choisissez le nom du point d'accès.

4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Faites défiler la section Balises et cochez la case en regard de la ou des balises que vous souhaitez supprimer.
6. Choisissez Supprimer.
7. La fenêtre contextuelle Supprimer les balises définies par l'utilisateur s'affiche et vous demande de confirmer la suppression de la ou des balises que vous avez sélectionnées.
8. Choisissez Supprimer pour confirmer.

Utilisation des kits AWS SDK

SDK for Java 2.x

Cet exemple montre comment supprimer des balises d'un point d'accès à l'aide du AWS SDK for Java 2.x. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
UntagResourceRequest tagResourceRequest = UntagResourceRequest.builder()
                .resourceArn(arn:aws::s3:region:111122223333:accesspoint/my-access-
point/*)
                .accountId(111122223333)
                .tagKeys(List.of("key1", "key2")).build();
awss3Control.untagResource(tagResourceRequest);
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la suppression de balises d'un point d'accès, consultez la section suivante dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- UnTagResource

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer l'interface de ligne de commande AWS, consultez Installation de l'interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

L'exemple d'interface de ligne de commande suivant vous montre comment supprimer des balises d'un point d'accès à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

Requête :

```
aws s3control untag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3:region:444455556666:access-point/my-access-point \
--tag-keys "tagkey1" "tagkey2"


  aws s3control untag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws::s3:region:444455556666:accesspointmy-access-point/* \
--tag-keys "key1" "key2"
```

Réponse :

```
{
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "EXAMPLE123456789",
    "HTTPStatusCode": 204,
    "HTTPHeaders": {
        "date": "Wed, 19 Jun 2025 10:30:00 GMT",
        "content-length": "0"
    },
    "RetryAttempts": 0
  }
}
```

Gestion de l'accès avec S3 Access Grants

Pour respecter le principe du moindre privilège, vous définissez un accès granulaire à vos données Amazon S3 en fonction des applications, des personas, des groupes ou des unités organisationnelles. Vous pouvez utiliser diverses approches pour mettre en place un accès granulaire aux données dans Amazon S3, en fonction de l'échelle et de la complexité des modèles d'accès.

L'approche la plus simple pour gérer l'accès à un nombre réduit ou moyen de jeux de données dans Amazon S3 par des principaux AWS Identity and Access Management (IAM) consiste à

définir des politiques d'autorisation IAM et des stratégies de compartiment S3. Cette stratégie fonctionne, à condition que les politiques nécessaires respectent les limites de taille des stratégies de compartiment S3 (20 Ko) et des politiques IAM (5 Ko), ainsi que le nombre de principaux IAM autorisés par compte.

Avec l'augmentation du nombre de jeux de données et de cas d'utilisation, il se peut que vous ayez besoin de plus d'espace de politique. Une approche qui offre beaucoup plus d'espace pour les déclarations de politique consiste à utiliser les points d'accès S3 comme points de terminaison supplémentaires pour les compartiments S3, car chaque point d'accès peut avoir sa propre politique. Vous pouvez définir des modèles de contrôle d'accès très précis, car vous pouvez avoir des milliers de points d'accès par Région AWS par compte, avec une politique d'une taille maximale de 20 Ko pour chaque point d'accès. Bien que les points d'accès S3 augmentent la quantité d'espace de politique disponible, ils nécessitent un mécanisme permettant aux clients de découvrir le point d'accès approprié pour le jeu de données approprié.

Une troisième approche consiste à implémenter un modèle d'agent de session IAM, dans lequel vous implémentez une logique de décision d'accès et générez dynamiquement des informations d'identification de session IAM à court terme pour chaque session d'accès. L'approche de l'agent de session IAM prend en charge les modèles d'autorisations arbitrairement dynamiques et s'adapte efficacement, mais vous devez élaborer la logique des modèles d'accès.

Au lieu d'utiliser ces approches, vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour gérer l'accès à vos données Amazon S3. S3 Access Grants fournit un modèle simplifié pour définir les autorisations d'accès aux données dans Amazon S3 par préfixe, compartiment ou objet. En outre, vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour accorder l'accès à la fois aux principaux IAM et directement aux utilisateurs ou groupes de votre annuaire d'entreprise.

Vous définissez généralement les autorisations d'accès aux données dans Amazon S3 en mappant les utilisateurs et les groupes aux jeux de données. Vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour définir des mappages d'accès direct des préfixes S3 aux utilisateurs et aux rôles au sein des compartiments et des objets Amazon S3. Grâce au schéma d'accès simplifié de S3 Access Grants, vous pouvez accorder un accès en lecture seule, en écriture seule ou en lecture-écriture en fonction d'un préfixe S3 à la fois aux principaux IAM et directement aux utilisateurs ou groupes d'un annuaire d'entreprise. Grâce à ces fonctionnalités de S3 Access Grants, les applications peuvent demander des données à Amazon S3 au nom de l'utilisateur authentifié actuel de l'application.

Lorsque vous intégrez les autorisations d'accès S3 avec la fonctionnalité de propagation d'identité approuvée d'AWS IAM Identity Center, vos applications peuvent envoyer des demandes aux Services AWS (y compris aux autorisations d'accès S3) directement au nom d'un utilisateur

authentifié de l'annuaire d'entreprise. Vos applications n'ont plus besoin de commencer par mapper l'utilisateur à un principal IAM. En outre, étant donné que les identités des utilisateurs finaux sont propagées jusqu'à Amazon S3, l'audit permettant de vérifier quel utilisateur a accédé à quel objet S3 est simplifié. Il n'est plus nécessaire de reconstruire la relation entre les différents utilisateurs et les sessions IAM. Lorsque vous utilisez S3 Access Grants avec la propagation d'identité approuvée d'IAM Identity Center, chaque événement de données AWS CloudTrail pour Amazon S3 contient une référence directe à l'utilisateur final pour le compte duquel les données ont été consultées.

La propagation fiable des identités est une fonctionnalité AWS IAM Identity Center que les administrateurs de Services AWS connectés peuvent utiliser pour accorder et auditer l'accès aux données de service. L'accès à ces données est basé sur les attributs de l'utilisateur tels que les associations de groupes. La mise en place d'une propagation d'identité sécurisée nécessite une collaboration entre les administrateurs de Services AWS connectés et les administrateurs d'IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez Prérequis et considérations.

Pour plus d'informations sur S3 Access Grants, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Concepts de S3 Access Grants
- S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise
- Bien démarrer avec S3 Access Grants
- Utilisation de S3 Access Grants
- Utilisation des emplacements S3 Access Grants
- Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants
- Obtention de données S3 à l'aide d'autorisations d'accès
- Accès intercompte à S3 Access Grants
- Gestion des balises S3 Access Grants
- Limitations de S3 Access Grants
- Intégrations de S3 Access Grants

Concepts de S3 Access Grants

Flux de travail de S3 Access Grants

Le flux de travail de S3 Access Grants est le suivant :

1. Créez une instance S3 Access Grants. Consultez Utilisation de S3 Access Grants.
2. Dans votre instance S3 Access Grants, enregistrez des emplacements dans vos données Amazon S3 et associez ces emplacements à des rôles AWS Identity and Access Management (IAM). Consultez Enregistrement d'un emplacement.
3. Créez des autorisations pour les bénéficiaires, qui leur permettent d'accéder à vos ressources S3. Consultez Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants.
4. Le bénéficiaire demande des informations d'identification temporaires à S3 Access Grants. Consultez Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants.
5. Le bénéficiaire accède aux données S3 à l'aide de ces informations d'identification temporaires. Consultez Accès aux données S3 à l'aide des informations d'identification fournies par S3 Access Grants.

Pour plus d'informations, consultez Bien démarrer avec S3 Access Grants.

Instances S3 Access Grants

Une instance S3 Access Grants est un conteneur logique pour les autorisations individuelles. Lorsque vous créez une instance S3 Access Grants, vous devez spécifier une Région AWS. Chaque Région AWS de votre Compte AWS peut avoir une instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Access Grants.

Si vous souhaitez utiliser S3 Access Grants pour accorder l'accès à des identités d'utilisateur et de groupe issues de votre annuaire d'entreprise, vous devez également associer votre instance S3 Access Grants à une instance AWS IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise.

Une instance S3 Access Grants qui vient d'être créée est vide. Vous devez enregistrer un emplacement dans l'instance, qui peut être le chemin par défaut S3 (`s3://`), un compartiment ou un préfixe au sein d'un compartiment. Après avoir enregistré au moins un emplacement, vous pouvez créer des autorisations d'accès qui donnent accès aux données de cet emplacement.

Emplacements

Un emplacement S3 Access Grants associe des compartiments ou des préfixes à un rôle AWS Identity and Access Management (IAM). S3 Access Grants endossera ce rôle IAM pour fournir des informations d'identification temporaires au bénéficiaire qui accédera à cet emplacement particulier. Vous devez d'abord enregistrer au moins un emplacement auprès de votre instance S3 Access Grants avant de pouvoir créer des autorisations d'accès.

Nous vous recommandons d'enregistrer l'emplacement par défaut (`s3://`) et de le mapper à un rôle IAM. L'emplacement situé sur le chemin S3 par défaut (`s3://`) couvre l'accès à tous vos compartiments S3 dans la Région AWS de votre compte. Lorsque vous créez une autorisation d'accès, vous pouvez restreindre la portée de cette autorisation à un compartiment, à un préfixe ou à un objet situé à l'emplacement par défaut.

Les cas d'utilisation plus complexes liés à la gestion des accès peuvent vous obliger à enregistrer un autre emplacement que l'emplacement par défaut. Voici quelques exemples de tels cas d'utilisation :

- Supposons qu'*amzn-s3-demo-bucket* soit un emplacement enregistré dans votre instance S3 Access Grants et qu'un rôle IAM lui soit associé, mais que ce rôle IAM se voit refuser l'accès à un préfixe particulier dans le compartiment. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer le préfixe auquel le rôle IAM n'a pas accès en tant qu'emplacement distinct et associer cet emplacement à un autre rôle IAM disposant de l'accès nécessaire.
- Supposons que vous souhaitiez créer des autorisations qui limitent l'accès aux utilisateurs au sein d'un point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC). Dans ce cas, vous pouvez enregistrer un emplacement pour un compartiment dans lequel le rôle IAM restreint l'accès à ce point de terminaison du VPC. Ultérieurement, lorsqu'un bénéficiaire demandera des informations d'identification à S3 Access Grants, S3 Access Grants endossera le rôle IAM de l'emplacement pour fournir des informations d'identification temporaires. Ces informations d'identification refuseront l'accès au compartiment spécifique, sauf si l'appelant se trouve dans le point de terminaison du VPC. Cette autorisation de refus sera appliquée en plus de l'autorisation READ, WRITE ou READWRITE habituellement spécifiée dans l'autorisation d'accès.

Si votre cas d'utilisation vous oblige à enregistrer plusieurs emplacements dans votre instance S3 Access Grants, vous pouvez enregistrer l'un des emplacements suivants :

- Emplacement S3 par défaut (`s3://`)
- Un compartiment (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*) ou plusieurs compartiments
- Un compartiment et un préfixe (par exemple, *amzn-s3-demo-bucket*`/prefix*`) ou plusieurs préfixes

Pour connaître le nombre maximal d'emplacements que vous pouvez enregistrer dans votre instance S3 Access Grants, consultez Limitations de S3 Access Grants. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un emplacement S3 Access Grants, consultez Enregistrement d'un emplacement.

Une fois que vous avez enregistré le premier emplacement dans votre instance S3 Access Grants, celle-ci ne dispose toujours d'aucune autorisation d'accès individuelle. Aucun accès n'a donc encore été accordé à aucune de vos données S3. Vous pouvez désormais créer des autorisations d'accès pour accorder un accès. Pour plus d'informations sur la création d'autorisations d'accès, consultez Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants.

Autorisations

Une autorisation individuelle dans une instance S3 Access Grants permet à une identité spécifique, à savoir un principal IAM ou un utilisateur/groupe dans un annuaire d'entreprise, d'obtenir l'accès à un emplacement qui est enregistré dans votre instance S3 Access Grants.

Lorsque vous créez une autorisation, vous n'êtes pas obligé d'accorder l'accès à l'ensemble de l'emplacement enregistré. Vous pouvez limiter l'étendue de l'accès de l'autorisation au sein d'un emplacement. Si l'emplacement enregistré est le chemin S3 par défaut (`s3://`), vous devez limiter la portée de l'autorisation à un compartiment, à un préfixe dans un compartiment ou à un objet spécifique. Si l'emplacement enregistré de l'autorisation est un compartiment ou un préfixe, vous pouvez donner accès à l'intégralité du compartiment ou du préfixe, ou vous pouvez aussi restreindre la portée de l'autorisation à un préfixe, un sous-préfixe ou un objet.

Dans l'autorisation, vous définissez également son niveau d'accès sur READ, WRITE ou READWRITE. Supposons que vous disposiez d'une autorisation qui donne au groupe de l'annuaire d'entreprise `01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef` l'accès en lecture au compartiment `s3://`*`amzn-s3-demo-bucket`*`/projects/items/*`. Les utilisateurs de ce groupe peuvent avoir un accès READ à chaque objet dont le nom de clé d'objet commence par le préfixe `projects/items/` dans le compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket`*.

Pour le nombre maximum d'autorisations d'accès que vous pouvez créer dans votre instance S3 Access Grants, consultez Limitations de S3 Access Grants. Pour plus d'informations sur la création d'autorisations d'accès, consultez Création d'octrois.

Informations d'identification temporaires S3 Access Grants

Une fois que vous avez créé une autorisation, une application autorisée qui utilise l'identité spécifiée dans cette autorisation peut demander des informations d'accès ponctuelles. Pour ce faire, l'application appelle l'opération d'API S3 GetDataAccess. Les bénéficiaires peuvent utiliser cette opération d'API pour demander l'accès aux données S3 que vous avez partagées avec eux.

L'instance S3 Access Grants évalue la demande `GetDataAccess` par rapport aux autorisations dont elle dispose. S'il existe une autorisation correspondante pour le demandeur, S3 Access

Grants endosse le rôle IAM associé à l'emplacement de cette autorisation. S3 Access Grants délimite ensuite les autorisations de la session IAM précisément au compartiment, préfixe ou objet S3 spécifié par l'étendue de l'octroi.

Le délai d'expiration des informations d'identification d'accès temporaire est défini par défaut sur 1 heure, mais vous pouvez le définir sur une valeur quelconque comprise entre 15 minutes et 12 heures. Consultez la durée maximale d'une session dans la référence de l'API AssumeRole.

Fonctionnement

Dans le schéma suivant, un emplacement Amazon S3 par défaut avec la ^portée `s3://` est enregistré avec le rôle IAM `s3ag-location-role`. Ce rôle IAM est autorisé à effectuer des actions Amazon S3 dans le compte lorsque ses informations d'identification sont obtenues via S3 Access Grants.

Au sein de cet emplacement, deux autorisations d'accès individuelles sont créées pour deux utilisateurs IAM. L'utilisateur IAM Bob se voit octroyer l'accès `READ` et l'accès `WRITE` sur le préfixe `bob/` dans le compartiment `DOC-BUCKET-EXAMPLE`. Un autre rôle IAM, Alice, se voit octroyer uniquement l'accès `READ` sur le préfixe `alice/` dans le compartiment `DOC-BUCKET-EXAMPLE`. Un octroi, coloré en bleu, est défini pour permettre à Bob d'accéder au préfixe `bob/` dans le compartiment `DOC-BUCKET-EXAMPLE`. Un octroi, coloré en vert, est défini pour permettre à Alice d'accéder au préfixe `alice/` dans le compartiment `DOC-BUCKET-EXAMPLE`.

Lorsqu'il est temps pour Bob de lire (`READ`) les données, le rôle IAM associé à l'emplacement dans lequel se trouve son octroi appelle l'opération d'API GetDataAccess de S3 Access Grants. Si Bob essaie de lire (`READ`) un préfixe ou un objet S3 quelconque commençant par `s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/bob/*`, la demande `GetDataAccess` renvoie un ensemble d'informations d'identification de session IAM temporaires avec l'autorisation à `s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/bob/*`. De même, Bob peut écrire (`WRITE`) sur n'importe quel préfixe ou objet S3 commençant par `s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/bob/*`, car l'octroi le permet également.

De même, Alice peut lire (`READ`) tout ce qui commence par `s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/alice/`. Toutefois, si elle essaie d'écrire (`WRITE`) sur un compartiment, un préfixe ou un objet quelconque dans `s3://`, elle recevra une erreur Accès refusé (403 Forbidden), car aucun octroi ne lui donne l'accès `WRITE` sur aucune donnée. En outre, si Alice demande un niveau d'accès quelconque (`READ` ou `WRITE`) à des données situées en dehors de `s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/alice/`, elle recevra à nouveau une erreur Accès refusé.



Ce modèle s'adapte à un nombre élevé d'utilisateurs et de compartiments, et simplifie la gestion de ces autorisations. Au lieu de modifier des stratégies de compartiment S3 potentiellement volumineuses chaque fois que vous souhaitez ajouter ou supprimer une relation individuelle d'accès par préfixe utilisateur, vous pouvez ajouter et supprimer des octrois discrets et individuels.

S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Access Grants pour accorder l'accès aux principaux (utilisateurs ou rôles) AWS Identity and Access Management (IAM), à la fois dans le même Compte AWS et dans d'autres. Toutefois, dans de nombreux cas, l'entité accédant aux données est un utilisateur final issu de votre annuaire d'entreprise. Au lieu d'accorder l'accès aux principaux IAM, vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour accorder l'accès directement aux utilisateurs et aux groupes de votre entreprise. Avec S3 Access Grants, vous n'avez plus besoin de mapper vos identités d'entreprise à des principaux IAM intermédiaires pour accéder à vos données S3 via vos applications d'entreprise.

Cette nouvelle fonctionnalité (prise en charge de l'utilisation des identités des utilisateurs finaux pour accéder aux données) est fournie en associant votre instance S3 Access Grants à une instance AWS IAM Identity Center. IAM Identity Center prend en charge les fournisseurs d'identité basés sur des normes et constitue la plaque tournante dans AWS pour tous les services et toutes les

fonctionnalités, y compris S3 Access Grants, qui prennent en charge les identités des utilisateurs finaux. IAM Identity Center fournit un support d'authentification pour les identités d'entreprise via sa fonctionnalité de propagation d'identité approuvée. Pour plus d'informations, consultez Propagation d'identité approuvée entre applications.

Pour commencer à prendre en charge l'identité du personnel dans S3 Access Grants, vous devez configurer au préalable le provisionnement des identités entre votre fournisseur d'identité d'entreprise et IAM Identity Center dans IAM Identity Center. IAM Identity Center prend en charge les fournisseurs d'identité d'entreprise tels que Okta, Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory) ou tout autre fournisseur d'identité (IdP) externe prenant en charge le protocole de mise en service du système de gestion des identités inter-domaines (SCIM). Lorsque vous connectez IAM Identity Center à votre fournisseur d'identité et que vous activez le provisionnement automatique, les utilisateurs et les groupes de votre IdP sont synchronisés dans le magasin d'identités d'IAM Identity Center. Après cette étape, IAM Identity Center dispose de sa propre vision de vos utilisateurs et de vos groupes, de sorte que vous pouvez y faire référence en utilisant d'autres Services AWS et d'autres fonctionnalités, telles que S3 Access Grants. Pour plus d'informations sur la configuration du provisionnement automatique d'IAM Identity Center, consultez Provisionnement automatique dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

IAM Identity Center est intégré à AWS Organizations pour vous permettre de gérer de manière centralisée les autorisations sur plusieurs Comptes AWS sans que vous configuriez manuellement chaque compte. Dans une organisation standard, votre administrateur d'identité configure une seule instance IAM Identity Center pour l'organisation tout entière, en tant que point unique de synchronisation des identités. Cette instance IAM Identity Center s'exécute généralement dans un Compte AWS dédié, dans votre organisation. Dans cette configuration courante, vous pouvez faire référence aux identités des utilisateurs et des groupes dans S3 Access Grants depuis n'importe quel Compte AWS de l'organisation.

Toutefois, si votre administrateur AWS Organizations n'a pas encore configuré d'instance IAM Identity Center centrale, vous pouvez en créer une locale dans le même compte que votre instance S3 Access Grants. Une telle configuration est plus courante pour les cas d'utilisation de preuve de concept ou de développement local. Dans tous les cas, l'instance IAM Identity Center doit être dans la même Région AWS que l'instance S3 Access Grants à laquelle elle sera associée.

Dans le schéma suivant d'une configuration IAM Identity Center avec un IdP externe, le fournisseur d'identité est configuré avec SCIM pour synchroniser le magasin d'identités de l'IdP avec le magasin d'identités dans IAM Identity Center.



Pour utiliser vos identités d'annuaire d'entreprise avec S3 Access Grants, procédez comme suit :

- Configurez le provisionnement automatique dans IAM Identity Center pour synchroniser les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes entre votre fournisseur d'identité et IAM Identity Center.
- Configurez votre source d'identité externe dans IAM Identity Center en tant qu'émetteur de jetons approuvé. Pour plus d'informations, consultez Propagation d'identité approuvée entre applications dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
- Associez votre instance S3 Access Grants à votre instance IAM Identity Center. Vous pouvez le faire lorsque vous créez votre instance S3 Access Grants. Si vous avez déjà créé votre instance S3 Access Grants, consultez Association ou dissociation de votre instance IAM Identity Center.

Accès des identités d'annuaire aux données S3

Supposons que vous ayez des utilisateurs d'annuaire d'entreprise qui ont besoin d'accéder à vos données S3 via une application d'entreprise, par exemple, une visionneuse de documents intégrée à votre fournisseur d'identité externe (par exemple, Okta) pour authentifier les utilisateurs. L'authentification de l'utilisateur dans ces applications se fait généralement par le biais de redirections dans le navigateur Web de l'utilisateur. Comme les utilisateurs figurant dans l'annuaire ne sont pas des principaux IAM, votre application a besoin d'informations d'identification IAM pour appeler l'opération d'API `GetDataAccess` de S3 Access Grants afin d'obtenir des informations d'identification d'accès aux données S3 au nom des utilisateurs. Contrairement aux utilisateurs et aux

rôles IAM qui obtiennent eux-mêmes des informations d'identification, votre application a besoin d'un moyen de représenter un utilisateur d'annuaire non mappé à un rôle IAM, afin que l'utilisateur puisse accéder aux données via S3 Access Grants.

Cette transition, d'un utilisateur d'annuaire authentifié à un appelant IAM capable d'adresser des demandes à S3 Access Grants au nom de l'utilisateur d'annuaire, est effectuée par l'application via la fonctionnalité d'émetteur de jetons approuvé d'IAM Identity Center. Après avoir authentifié l'utilisateur d'annuaire, l'application dispose d'un jeton d'identité provenant du fournisseur d'identité (par exemple, Okta) qui représente l'utilisateur d'annuaire selon Okta. La configuration de l'émetteur de jetons approuvé dans IAM Identity Center permet à l'application d'échanger ce jeton Okta (le locataire Okta est configuré comme « émetteur approuvé ») contre un autre jeton d'identité issu d'IAM Identity Center qui représentera de manière sécurisée l'utilisateur d'annuaire au sein des Services AWS. L'application de données endosse alors un rôle IAM, fournissant le jeton de l'utilisateur d'annuaire provenant d'IAM Identity Center comme contexte supplémentaire. L'application peut utiliser la session IAM qui en résulte pour appeler S3 Access Grants. Le jeton représente à la fois l'identité de l'application (le principal IAM lui-même) et l'identité de l'utilisateur d'annuaire.

L'étape principale de cette transition est l'échange de jetons. L'application effectue cet échange de jetons en appelant l'opération d'API `CreateTokenWithIAM` dans IAM Identity Center. Bien entendu, il s'agit là aussi d'un appel d'API AWS, qui nécessite la signature d'un principal IAM. Le principal IAM qui effectue cette demande est généralement un rôle IAM associé à l'application. Par exemple, si l'application s'exécute sur Amazon EC2, la demande `CreateTokenWithIAM` est généralement effectuée par le rôle IAM associé à l'instance EC2 sur laquelle l'application s'exécute. Le résultat d'un appel `CreateTokenWithIAM` réussi est un nouveau jeton d'identité, qui sera reconnu au sein des Services AWS.

L'étape suivante, avant que l'application puisse appeler `GetDataAccess` au nom de l'utilisateur d'annuaire, consiste pour l'application à obtenir une session IAM incluant l'identité de l'utilisateur d'annuaire. Pour ce faire, l'application utilise une demande AWS Security Token Service (AWS STS) `AssumeRole` qui inclut également le jeton IAM Identity Center pour l'utilisateur d'annuaire en tant que contexte d'identité supplémentaire. Ce contexte supplémentaire permet à IAM Identity Center de propager l'identité de l'utilisateur d'annuaire à l'étape suivante. Le rôle IAM endossé par l'application est celui qui nécessitera des autorisations IAM pour appeler l'opération `GetDataAccess`.

Après avoir endossé le rôle IAM du porteur d'identité avec le jeton IAM Identity Center pour l'utilisateur d'annuaire comme contexte supplémentaire, l'application dispose désormais de tout ce dont elle a besoin pour adresser une demande signée à `GetDataAccess` au nom de l'utilisateur d'annuaire authentifié.

La propagation des jetons se base sur les étapes suivantes :

Création d'une application IAM Identity Center

Commencez par créer une nouvelle application dans IAM Identity Center. Cette application utilisera un modèle permettant à IAM Identity Center d'identifier le type de paramètres d'application que vous pouvez utiliser. La commande pour créer l'application nécessite que vous fournissiez l'Amazon Resource Name (ARN) de l'instance IAM Identity Center, un nom d'application et l'ARN du fournisseur d'application. Le fournisseur d'application est le fournisseur d'application SAML ou OAuth que l'application utilisera pour effectuer des appels à IAM Identity Center.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations :

```
aws sso-admin create-application \
 --instance-arn "arn:aws:sso:::instance/ssoins-ssoins-1234567890abcdef" \
 --application-provider-arn "arn:aws:sso::aws:applicationProvider/custom" \
 --name MyDataApplication
```

Réponse :

```
{
   "ApplicationArn": "arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-
ssoins-1234567890abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d"
}
```

Création d'un émetteur de jetons approuvé

Maintenant que vous disposez d'une application IAM Identity Center, l'étape suivante consiste à configurer un émetteur de jetons approuvé qui permettra d'échanger vos valeurs `IdToken` de votre fournisseur d'identité contre des jetons IAM Identity Center. Dans cette étape, vous devez fournir les éléments suivants :

- URL de l'émetteur du fournisseur d'identité
- Nom de l'émetteur de jetons approuvé
- Chemin d'attribut de demande
- Chemin d'attribut de magasin d'identités
- Option de récupération de l'ensemble de clés web JSON (JWKS)

Le chemin d'attribut de demande est l'attribut du fournisseur d'identité qui sera utilisé pour la mappage à l'attribut de magasin d'identités. Normalement, le chemin d'attribut de demande est l'adresse e-mail de l'utilisateur, mais vous pouvez utiliser d'autres attributs pour effectuer le mappage.

Créez un fichier appelé `oidc-configuration.json` avec les informations suivantes. Pour utiliser ce fichier, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
{
  "OidcJwtConfiguration":
     {
      "IssuerUrl": "https://login.microsoftonline.com/a1b2c3d4-abcd-1234-b7d5-
b154440ac123/v2.0",
      "ClaimAttributePath": "preferred_username",
      "IdentityStoreAttributePath": "userName",
      "JwksRetrievalOption": "OPEN_ID_DISCOVERY"
     }
}
```

Pour créer l'émetteur de jetons approuvé, exécutez la commande suivante. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws sso-admin create-trusted-token-issuer \
  --instance-arn "arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234567890abcdef" \
  --name MyEntraIDTrustedIssuer \
  --trusted-token-issuer-type OIDC_JWT \
  --trusted-token-issuer-configuration file://./oidc-configuration.json
```

Réponse

```
{
  "TrustedTokenIssuerArn": "arn:aws:sso::123456789012:trustedTokenIssuer/
ssoins-1234567890abcdef/tti-43b4a822-1234-1234-1234-a1b2c3d41234"
}
```

Connexion de l'application IAM Identity Center à l'émetteur de jetons approuvé

L'émetteur de jetons approuvé a besoin de quelques paramètres de configuration supplémentaires pour fonctionner. Définissez l'audience à laquelle l'émetteur de jetons approuvé fera confiance. L'audience est la valeur figurant dans `IdToken` qui est identifiée par la clé et qui se trouve dans les paramètres du fournisseur d'identité. Par exemple :

```
1234973b-abcd-1234-abcd-345c5a9c1234
```

Créez un fichier nommé `grant.json` qui contient le contenu suivant. Pour utiliser ce fichier, modifiez l'audience afin qu'elle corresponde aux paramètres de votre fournisseur d'identité et fournissez l'ARN de l'émetteur de jetons approuvé renvoyé par la commande précédente.

```
{
   "JwtBearer":
     {
       "AuthorizedTokenIssuers":
         [
           {
             "TrustedTokenIssuerArn": "arn:aws:sso::123456789012:trustedTokenIssuer/
ssoins-1234567890abcdef/tti-43b4a822-1234-1234-1234-a1b2c3d41234",
               "AuthorizedAudiences":
                 [
                   "1234973b-abcd-1234-abcd-345c5a9c1234"
                 ]
           }
         ]
     }
 }
```

Exécutez l'exemple de commande suivant. Pour utiliser cette commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws sso-admin put-application-grant \
  --application-arn "arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-
ssoins-1234567890abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d" \
  --grant-type "urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer" \
  --grant file://./grant.json \
```

Cette commande définit les paramètres de configuration de l'émetteur de jetons approuvé pour qu'il fasse confiance à l'audience définie dans le fichier `grant.json` et relie cette audience à l'application créée à la première étape pour échanger des jetons du type `jwt-bearer`. La chaîne `urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer` n'est pas une chaîne arbitraire. Il s'agit d'un espace de noms enregistré dans les profils d'assertion de jeton Web JSON (JWT) OAuth. Vous trouverez plus d'informations sur cet espace de noms dans la RFC 7523.

Ensuite, utilisez la commande suivante pour définir les portées que l'émetteur de jetons approuvé inclura lors de l'échange de valeurs `IdToken` à partir de votre fournisseur d'identité. Pour S3 Access Grants, la valeur du paramètre `--scope` est `s3:access_grants:read_write`.

```
aws sso-admin put-application-access-scope \
  --application-arn "arn:aws:sso::111122223333:application/ssoins-
ssoins-111122223333abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d" \
  --scope "s3:access_grants:read_write"
```

La dernière étape consiste à attacher une politique de ressources à l'application IAM Identity Center. Cette politique permettra au rôle IAM de votre application d'adresser des demandes à l'opération d'API `sso-oauth:CreateTokenWithIAM` et de recevoir les valeurs `IdToken` d'IAM Identity Center.

Créez un fichier nommé `authentication-method.json` qui contient le contenu suivant. Remplacez *123456789012* par votre ID de compte.

```
{
   "Iam":
       {
         "ActorPolicy":
             {
                "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
                    "Statement":
                    [
                        {
                           "Effect": "Allow",
                            "Principal":
                            {
                              "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/webapp"
                            },
                           "Action": "sso-oauth:CreateTokenWithIAM",
                            "Resource": "*"
                        }
                    ]
                }
            }
        }
```

Pour attacher la politique à l'application IAM Identity Center, exécutez la commande suivante :

```
aws sso-admin put-application-authentication-method \
```

```
   --application-arn "arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-
ssoins-1234567890abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d" \
   --authentication-method-type IAM \
   --authentication-method file://./authentication-method.json
```

Ceci complète les paramètres de configuration pour l'utilisation de S3 Access Grants avec les utilisateurs d'annuaire via une application Web. Vous pouvez tester cette configuration directement dans l'application ou vous pouvez appeler l'opération d'API `CreateTokenWithIAM` en utilisant la commande suivante à partir d'un rôle IAM autorisé dans la politique d'application IAM Identity Center :

```
aws sso-oidc create-token-with-iam \
   --client-id "arn:aws:sso::123456789012:application/ssoins-ssoins-1234567890abcdef/
apl-abcd1234a1b2c3d"  \
   --grant-type urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer \
   --assertion IdToken
```

La réponse sera similaire à ceci :

```
{
    "accessToken": "<suppressed long string to reduce space>",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600,
    "refreshToken": "<suppressed long string to reduce space>",
    "idToken": "<suppressed long string to reduce space>",
    "issuedTokenType": "urn:ietf:params:oauth:token-type:refresh_token",
    "scope": [
      "sts:identity_context",
      "s3:access_grants:read_write",
      "openid",
      "aws"
    ]
}
```

Si vous décodez la valeur `IdToken` codée en base64, vous pouvez voir les paires clé-valeur au format JSON. La clé `sts:identity_context` contient la valeur que votre application doit envoyer dans la demande `sts:AssumeRole` pour inclure les informations d'identité de l'utilisateur d'annuaire. Voici un exemple de valeur `IdToken` décodée :

```
{
    "aws:identity_store_id": "d-996773e796",
```

```
    "sts:identity_context": "AQoJb3JpZ2luX2VjEOTtl;<SUPRESSED>",
    "sub": "83d43802-00b1-7054-db02-f1d683aacba5",
    "aws:instance_account": "123456789012",
    "iss": "https://identitycenter.amazonaws.com/ssoins-1234567890abcdef",
    "sts:audit_context": "AQoJb3JpZ2luX2VjEOT<SUPRESSED>==",
    "aws:identity_store_arn": "arn:aws:identitystore::232642235904:identitystore/
d-996773e796",
    "aud": "abcd12344U0gi7n4Yyp0-WV1LWNlbnRyYWwtMQ",
    "aws:instance_arn": "arn:aws:sso:::instance/ssoins-6987d7fb04cf7a51",
    "aws:credential_id": "EXAMPLEHI5glPh40y9TpApJn8...",
    "act": {
       "sub": "arn:aws:sso::232642235904:trustedTokenIssuer/
ssoins-6987d7fb04cf7a51/43b4a822-1020-7053-3631-cb2d3e28d10e"
    },
    "auth_time": "2023-11-01T20:24:28Z",
    "exp": 1698873868,
    "iat": 1698870268
}
```

Vous pouvez obtenir la valeur à partir de `sts:identity_context` et transmettre ces informations dans un appel `sts:AssumeRole`. Vous trouverez ci-dessous un exemple CLI de la syntaxe. Le rôle à endosser est un rôle temporaire avec des autorisations pour invoquer `s3:GetDataAccess`.

```
aws sts assume-role \
   --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/temp-role" \
   --role-session-name "TempDirectoryUserRole" \
   --provided-contexts ProviderArn="arn:aws:iam::aws:contextProvider/
IdentityCenter",ContextAssertion="value from sts:identity_context"
```

Vous pouvez désormais utiliser les informations d'identification reçues à partir de cet appel pour invoquer l'opération d'API `s3:GetDataAccess` et recevoir les informations d'identification finales avec accès à vos ressources S3.

Bien démarrer avec S3 Access Grants

Amazon S3 Access Grants est une fonctionnalité Amazon S3 qui fournit une solution de contrôle d'accès évolutive pour vos données S3. S3 Access Grants est un fournisseur d'informations d'identification S3, ce qui signifie que vous enregistrez avec lui votre liste d'octrois et le niveau d'accès. Par la suite, lorsque des utilisateurs ou des clients ont besoin d'accéder à vos données S3, ils demandent d'abord leurs informations d'identification à S3 Access Grants. S'il existe un octroi correspondant qui autorise l'accès, S3 Access Grants propose des informations d'identification

d'accès temporaires de moindre privilège. Les utilisateurs ou les clients peuvent alors utiliser les informations d'identification proposées par S3 Access Grants pour accéder à vos données S3. Dans cette optique, si vos exigences en matière de données S3 nécessitent une configuration d'autorisations complexe ou importante, vous pouvez utiliser S3 Access Grants pour mettre à l'échelle les autorisations de données S3 pour les utilisateurs, les groupes, les rôles et les applications.

Dans la plupart des cas d'utilisation, vous pouvez gérer le contrôle d'accès pour vos données S3 en utilisant AWS Identity and Access Management (IAM) avec des stratégies de compartiment ou des politiques basées sur l'identité IAM.

Toutefois, si vous avez des exigences complexes en matière de contrôle d'accès S3, telles que les suivantes, vous pourriez tirer un grand avantage de l'utilisation de S3 Access Grants :

- Vous êtes confronté à la limite de taille de 20 Ko fixée par la stratégie de compartiment.
- Vous accordez aux identités humaines, telles que les utilisateurs et groupes Microsoft Entra ID (anciennement Azure Active Directory), Okta ou Ping, l'accès aux données S3 pour l'analytique et le big data.
- Vous devez fournir un accès intercompte sans mettre à jour fréquemment les politiques IAM.
- Vos données sont non structurées et de niveau objet au lieu d'être structurées, dans un format de lignes et de colonnes.

Le flux de travail de S3 Access Grants est le suivant :

Étapes	Description
1	Création d'une instance S3 Access Grants Pour commencer, lancez une instance S3 Access Grants qui contiendra vos autorisations d'accès individuelles.
2	Enregistrement d'un emplacement Ensuite, enregistrez un emplacement de données S3 (tel que l'emplacement par défaut, `s3://`), puis spécifiez un rôle IAM par défaut que S3 Access Grants endosse lorsqu'il fournit l'accès à l'emplacement de données S3. Vous pouvez également ajouter des emplacements personnalisés à des

Étapes	Description
	compartiments ou à des préfixes spécifiques, et les mapper à des rôles IAM personnalisés.
3	Création d'octrois Créez des octrois d'autorisation individuels. Spécifiez dans ces octrois d'autorisation l'emplacement S3 enregistré, la portée de l'accès aux données au sein de cet emplacement, l'identité du bénéficiaire et son niveau d'accès (`READ`, `WRITE` ou `READWRITE`).
4	Demande d'accès aux données S3 Lorsque les utilisateurs, les applications et les Services AWS souhaitent accéder aux données S3, ils effectuent d'abord une demande d'accès. S3 Access Grants détermine si la demande doit être autorisée. S'il existe une autorisation correspondante qui autorise l'accès, S3 Access Grants utilise le rôle IAM de l'emplacement enregistré associé à cette autorisation pour proposer des informations d'identification temporaires en retour au demandeur.
5	Accédez aux données S3 Les applications utilisent les informations d'identification temporaires proposées par S3 Access Grants pour accéder aux données S3.

Utilisation de S3 Access Grants

Pour commencer à utiliser Amazon S3 Access Grants, vous devez d'abord créer une instance S3 Access Grants. Vous ne pouvez créer qu'une seule instance S3 Access Grants par Région AWS par compte. L'instance S3 Access Grants sert de conteneur pour vos ressources S3 Access Grants, qui incluent les emplacements enregistrés et les octrois.

Avec S3 Access Grants, vous pouvez créer des autorisations pour vos données S3 pour les utilisateurs et les rôles AWS Identity and Access Management (IAM). Si vous avez ajouté votre

annuaire d'identités d'entreprise à AWS IAM Identity Center, vous pouvez associer cette instance IAM Identity Center de votre annuaire d'entreprise à votre instance S3 Access Grants. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez créer des autorisations d'accès pour les utilisateurs et les groupes de votre entreprise. Si vous n'avez pas encore ajouté votre annuaire d'entreprise à IAM Identity Center, vous pouvez associer ultérieurement votre instance S3 Access Grants à une instance IAM Identity Center.

Rubriques

- Création d'une instance S3 Access Grants
- Obtention des détails d'une instance S3 Access Grants
- Répertorier vos instances S3 Access Grants
- Association ou dissociation de votre instance IAM Identity Center
- Suppression d'une instance S3 Access Grants

Création d'une instance S3 Access Grants

Pour commencer à utiliser Amazon S3 Access Grants, vous devez d'abord créer une instance S3 Access Grants. Vous ne pouvez créer qu'une seule instance S3 Access Grants par Région AWS par compte. L'instance S3 Access Grants sert de conteneur pour vos ressources S3 Access Grants, qui incluent les emplacements enregistrés et les octrois.

Avec S3 Access Grants, vous pouvez créer des autorisations pour vos données S3 pour les utilisateurs et les rôles AWS Identity and Access Management (IAM). Si vous avez ajouté votre annuaire d'identités d'entreprise à AWS IAM Identity Center, vous pouvez associer cette instance IAM Identity Center de votre annuaire d'entreprise à votre instance S3 Access Grants. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez créer des autorisations d'accès pour les utilisateurs et les groupes de votre entreprise. Si vous n'avez pas encore ajouté votre annuaire d'entreprise à IAM Identity Center, vous pouvez associer ultérieurement votre instance S3 Access Grants à une instance IAM Identity Center.

Vous pouvez créer une instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Avant de pouvoir accorder l'accès à vos données S3 avec S3 Access Grants, vous devez créer une instance S3 Access Grants dans la Région AWS où se trouvent vos données S3.

Prérequis

Si vous souhaitez accorder l'accès à vos données S3 en utilisant les identités de votre annuaire d'entreprise, ajoutez votre annuaire d'identités d'entreprise à AWS IAM Identity Center. Si vous n'êtes pas encore prêt à le faire, vous pouvez associer ultérieurement votre instance S3 Access Grants à une instance IAM Identity Center.

Pour créer une instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation, choisissez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région à laquelle vous souhaitez passer.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
4. Sur la page Autorisations d'accès S3, choisissez Créer une instance d'autorisations d'accès S3.

    a. À l'étape 1 de l'Assistant Mise en place de l'instance Access Grants, vérifiez que vous souhaitez créer l'instance dans la Région AWS actuelle. Assurez-vous qu'il s'agit de la Région AWS où se trouvent vos données S3. Vous pouvez créer une seule instance S3 Access Grants par Région AWS par compte.

    b. (Facultatif) Si vous avez ajouté votre annuaire d'identités d'entreprise à AWS IAM Identity Center, vous pouvez associer cette instance IAM Identity Center de votre annuaire d'entreprise à votre instance S3 Access Grants.

    Pour ce faire, sélectionnez Ajouter une instance IAM Identity Center dans ***région***. Entrez ensuite l'Amazon Resource Name (ARN) de l'instance IAM Identity Center.

    Si vous n'avez pas encore ajouté votre annuaire d'entreprise à IAM Identity Center, vous pouvez associer ultérieurement votre instance S3 Access Grants à une instance IAM Identity Center.

    c. Pour créer l'instance S3 Access Grants, choisissez Suivant. Pour enregistrer un emplacement, consultez Étape 2 : enregistrer un emplacement.
5. Si l'option Suivant ou Créer une instance d'autorisations d'accès S3 est désactivée :

    Impossible de créer une instance

    - Vous avez peut-être déjà une instance S3 Access Grants dans la même Région AWS. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants. Sur la page Autorisations d'accès

S3, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Instance S3 Access Grants dans votre compte pour déterminer si une instance existe déjà.

- Vous n'avez peut-être pas l'autorisation `s3:CreateAccessGrantsInstance` requise pour créer une instance S3 Access Grants. Contactez l'administrateur de votre compte. Pour les autorisations supplémentaires requises si vous associez une instance IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, consultez CreateAccessGrantsInstance .

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example Création d'une instance S3 Access Grants

```
aws s3control create-access-grants-instance \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2
```

Réponse :

```
{
    "CreatedAt": "2023-05-31T17:54:07.893000+00:00",
    "AccessGrantsInstanceId": "default",
    "AccessGrantsInstanceArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default"
}
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3 pour créer une instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST pour la gestion d'une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- AssociateAccessGrantsIdentityCenter
- CreateAccessGrantsInstance

- DeleteAccessGrantsInstance
- DissociateAccessGrantsIdentityCenter
- GetAccessGrantsInstance
- GetAccessGrantsInstanceForPrefix
- GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
- ListAccessGrantsInstances
- PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple sur la manière de créer une instance S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Java

Cet exemple crée l'instance S3 Access Grants, qui sert de conteneur pour vos autorisations d'accès individuelles. Vous pouvez avoir une instance S3 Access Grants par Région AWS dans votre compte. La réponse inclut l'ID de l'instance `default` et un Amazon Resource Name (ARN) généré pour votre instance S3 Access Grants.

Example Création d'une demande d'instance S3 Access Grants

```
public void createAccessGrantsInstance() {
CreateAccessGrantsInstanceRequest createRequest =
 CreateAccessGrantsInstanceRequest.builder().accountId("111122223333").build();
CreateAccessGrantsInstanceResponse createResponse =
 s3Control.createAccessGrantsInstance(createRequest);LOGGER.info("CreateAccessGrantsInstance
 " + createResponse);
}
```

Réponse :

```
CreateAccessGrantsInstanceResponse(
CreatedAt=2023-06-07T01:46:20.507Z,
AccessGrantsInstanceId=default,
AccessGrantsInstanceArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default)
```

Obtention des détails d'une instance S3 Access Grants

Vous pouvez consulter les détails de votre instance Amazon S3 Access Grants dans une Région AWS particulière. Vous pouvez obtenir les détails d'une instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour obtenir les détails d'une instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. La page Autorisations d'accès S3 répertorie vos instances S3 Access Grants et toutes les instances entre comptes qui ont été partagées avec votre compte. Pour visualiser les détails d'une instance, choisissez Afficher les détails.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example : Obtenir les détails d'une instance S3 Access Grants

```
aws s3control get-access-grants-instance \
 --account-id 111122223333 \
 --region us-east-2
```

Réponse :

```
{
    "AccessGrantsInstanceArn": "arn:aws:s3:us-east-2: 111122223333:access-grants/
default",
```

```
    "AccessGrantsInstanceId": "default",
    "CreatedAt": "2023-05-31T17:54:07.893000+00:00"
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion d'une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service :

- GetAccessGrantsInstance
- GetAccessGrantsInstanceForPrefix

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière d'obtenir les détails d'une instance S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Obtenir une instance S3 Access Grants

```
public void getAccessGrantsInstance() {
GetAccessGrantsInstanceRequest getRequest = GetAccessGrantsInstanceRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.build();
GetAccessGrantsInstanceResponse getResponse =
 s3Control.getAccessGrantsInstance(getRequest);
LOGGER.info("GetAccessGrantsInstanceResponse: " + getResponse);
}
```

Réponse :

```
GetAccessGrantsInstanceResponse(
AccessGrantsInstanceArn=arn:aws:s3:us-east-2: 111122223333:access-grants/default,
CreatedAt=2023-06-07T01:46:20.507Z)
```

Répertorier vos instances S3 Access Grants

Vous pouvez répertorier vos instances S3 Access Grants, y compris les instances qui ont été partagées avec vous via AWS Resource Access Manager (AWS RAM).

Vous pouvez répertorier vos instances S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour répertorier vos instances S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. La page Autorisations d'accès S3 répertorie vos instances S3 Access Grants et toutes les instances entre comptes qui ont été partagées avec votre compte. Pour visualiser les détails d'une instance, choisissez Afficher les détails.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Répertorier toutes les instances S3 Access Grants pour un compte

Cette action répertorie les instances S3 Access Grants pour un compte. Vous ne pouvez disposer que d'une seule instance S3 Access Grants par Région AWS. Cette action répertorie également les autres instances S3 Access Grants entre comptes auxquelles votre compte a accès.

```
aws s3control list-access-grants-instances \
 --account-id 111122223333 \
 --region us-east-2
```

Réponse :

```
{
    "AccessGrantsInstanceArn": "arn:aws:s3:us-east-2: 111122223333:access-grants/
default",
    "AccessGrantsInstanceId": "default",
    "CreatedAt": "2023-05-31T17:54:07.893000+00:00"
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion d'une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service :

- ListAccessGrantsInstances

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière d'obtenir les détails d'une instance S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Répertorier toutes les instances S3 Access Grants pour un compte

Cette action répertorie les instances S3 Access Grants pour un compte. Vous ne pouvez disposer que d'une seule instance S3 Access Grants par région. Cette action peut également répertorier d'autres instances S3 Access Grants entre comptes auxquelles votre compte a accès.

```
public void listAccessGrantsInstances() {
ListAccessGrantsInstancesRequest listRequest =
 ListAccessGrantsInstancesRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.build();
ListAccessGrantsInstancesResponse listResponse =
 s3Control.listAccessGrantsInstances(listRequest);
LOGGER.info("ListAccessGrantsInstancesResponse: " + listResponse);
}
```

Réponse :

```
ListAccessGrantsInstancesResponse(
AccessGrantsInstancesList=[
ListAccessGrantsInstanceEntry(
AccessGrantsInstanceId=default,
AccessGrantsInstanceArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default,
CreatedAt=2023-06-07T04:28:11.728Z
)
]
)
```

Association ou dissociation de votre instance IAM Identity Center

Dans Amazon S3 Access Grants, vous pouvez associer l'instance AWS IAM Identity Center de votre annuaire d'identités d'entreprise à une instance S3 Access Grants. Ensuite, vous pouvez créer des autorisations d'accès pour les utilisateurs et les groupes de votre annuaire d'entreprise, en plus des utilisateurs et des rôles AWS Identity and Access Management (IAM).

Si vous ne souhaitez plus créer d'autorisations d'accès pour les utilisateurs et les groupes de votre annuaire d'entreprise, vous pouvez dissocier votre instance IAM Identity Center de votre instance S3 Access Grants.

Vous pouvez associer ou dissocier une instance IAM Identity Center à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Avant d'associer votre instance IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous devez ajouter votre annuaire d'identités d'entreprise à IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez the section called "S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise".

Pour associer une instance IAM Identity Center à une instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.

4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page de détails, dans la section IAM Identity Center, choisissez Ajouter pour ajouter une instance IAM Identity Center ou Désenregistrer pour annuler l'enregistrement d'une instance IAM Identity Center déjà associée.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Associer une instance IAM Identity Center à une instance S3 Access Grants

```
aws s3control associate-access-grants-identity-center \
 --account-id 111122223333 \
 --identity-center-arn arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234a567bb89012c \
 --profile access-grants-profile \
 --region eu-central-1

// No response body
```

Example : Dissocier une instance IAM Identity Center d'une instance S3 Access Grants

```
aws s3control dissociate-access-grants-identity-center \
 --account-id 111122223333 \
 --profile access-grants-profile \
 --region eu-central-1

// No response body
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion de l'association entre une instance IAM Identity Center et une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- AssociateAccessGrantsIdentityCenter

- DissociateAccessGrantsIdentityCenter

Suppression d'une instance S3 Access Grants

Vous pouvez supprimer une instance Amazon S3 Access Grants depuis une Région AWS dans votre compte. Toutefois, avant de supprimer une instance S3 Access Grants, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Supprimez toutes les ressources figurant dans l'instance S3 Access Grants, y compris tous les octrois et tous les emplacements. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un octroi et Suppression d'un emplacement.
- Si vous avez associé une instance AWS IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous devez dissocier l'instance IAM Identity Center. Pour plus d'informations, consultez Association ou dissociation de votre instance IAM Identity Center.

> **Important**
>
> Si vous supprimez une instance S3 Access Grants, la suppression est permanente et ne peut pas être annulée. Tous les bénéficiaires auxquels l'accès a été accordé via les octrois figurant dans cette instance S3 Access Grants perdront l'accès à vos données S3.

Vous pouvez supprimer une instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer une instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page de détails de l'instance, choisissez Supprimer une instance dans le coin supérieur droit.

6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez Supprimer. Cette action ne peut pas être annulée.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Avant de pouvoir supprimer une instance S3 Access Grants, vous devez d'abord supprimer tous les octrois et tous les emplacements créés dans l'instance S3 Access Grants. Si vous avez associé une instance du centre IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous devez d'abord l'en dissocier.

Example : Supprimer une instance S3 Access Grants

```
aws s3control delete-access-grants-instance \
--account-id 111122223333 \
--profile access-grants-profile \
--region us-east-2 \
--endpoint-url https://s3-control.us-east-2.amazonaws.com \

 // No response body
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la suppression d'une instance S3 Access Grants, consultez DeleteAccessGrantsInstance dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière de supprimer une instance S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

> **Note**
>
> Avant de pouvoir supprimer une instance S3 Access Grants, vous devez d'abord supprimer tous les octrois et tous les emplacements créés dans l'instance S3 Access Grants. Si vous avez associé une instance du centre IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous devez d'abord l'en dissocier.

Example : Supprimer une instance S3 Access Grants

```
public void deleteAccessGrantsInstance() {
DeleteAccessGrantsInstanceRequest deleteRequest =
 DeleteAccessGrantsInstanceRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.build();
DeleteAccessGrantsInstanceResponse deleteResponse =
 s3Control.deleteAccessGrantsInstance(deleteRequest);
LOGGER.info("DeleteAccessGrantsInstanceResponse: " + deleteResponse);
}
```

Utilisation des emplacements S3 Access Grants

Après avoir créé une instance Amazon S3 Access Grants dans une Région AWS de votre compte, vous pouvez enregistrer un emplacement S3 dans cette instance. Un emplacement S3 Access Grants associe l'emplacement S3 par défaut (`s3://`), un compartiment ou un préfixe à un rôle AWS Identity and Access Management (IAM). S3 Access Grants endossera ce rôle IAM pour fournir des informations d'identification temporaires au bénéficiaire qui accédera à cet emplacement particulier. Vous devez d'abord enregistrer au moins un emplacement auprès de votre instance S3 Access Grants avant de pouvoir créer des autorisations d'accès.

Vous pouvez enregistrer un emplacement, en consulter les détails, le modifier ou le supprimer.

> **Note**
>
> Une fois que vous avez enregistré le premier emplacement dans votre instance S3 Access Grants, celle-ci ne dispose toujours d'aucune autorisation d'accès individuelle. Pour créer une autorisation d'accès, consultez Création d'octrois.

Rubriques

- Enregistrement d'un emplacement
- Affichage des détails d'un emplacement enregistré
- Mise à jour d'un emplacement enregistré
- Suppression d'un emplacement enregistré

Enregistrement d'un emplacement

Après avoir créé une instance Amazon S3 Access Grants dans une Région AWS de votre compte, vous pouvez enregistrer un emplacement S3 dans cette instance. Un emplacement S3 Access Grants associe l'emplacement S3 par défaut (`s3://`), un compartiment ou un préfixe à un rôle AWS Identity and Access Management (IAM). S3 Access Grants endossera ce rôle IAM pour fournir des informations d'identification temporaires au bénéficiaire qui accédera à cet emplacement particulier. Vous devez d'abord enregistrer au moins un emplacement auprès de votre instance S3 Access Grants avant de pouvoir créer des autorisations d'accès.

Cas d'utilisation recommandé

Nous vous recommandons d'enregistrer l'emplacement par défaut (`s3://`) et de le mapper à un rôle IAM. L'emplacement situé sur le chemin S3 par défaut (`s3://`) couvre l'accès à tous vos compartiments S3 dans cette Région AWS de votre compte. Lorsque vous créez une autorisation d'accès, vous pouvez restreindre la portée de cette autorisation à un compartiment, à un préfixe ou à un objet situé à l'emplacement par défaut.

Cas d'utilisation complexes de gestion des accès

Les cas d'utilisation plus complexes liés à la gestion des accès peuvent vous obliger à enregistrer un autre emplacement que l'emplacement par défaut. Voici quelques exemples de tels cas d'utilisation :

- Supposons qu'*`amzn-s3-demo-bucket`* soit un emplacement enregistré dans votre instance S3 Access Grants et qu'un rôle IAM lui soit associé, mais que ce rôle IAM se voit refuser l'accès à

un préfixe particulier dans le compartiment. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer le préfixe auquel le rôle IAM n'a pas accès en tant qu'emplacement distinct et associer cet emplacement à un autre rôle IAM disposant de l'accès nécessaire.

- Supposons que vous souhaitiez créer des autorisations qui limitent l'accès aux utilisateurs au sein d'un point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC). Dans ce cas, vous pouvez enregistrer un emplacement pour un compartiment dans lequel le rôle IAM restreint l'accès à ce point de terminaison du VPC. Ultérieurement, lorsqu'un bénéficiaire demandera des informations d'identification à S3 Access Grants, S3 Access Grants endossera le rôle IAM de l'emplacement pour fournir des informations d'identification temporaires. Ces informations d'identification refuseront l'accès au compartiment spécifique, sauf si l'appelant se trouve dans le point de terminaison du VPC. Cette autorisation de refus sera appliquée en plus de l'autorisation READ, WRITE ou READWRITE habituellement spécifiée dans l'autorisation d'accès.

Lorsque vous enregistrez un emplacement, vous devez également spécifier le rôle IAM que S3 Access Grants endosse pour fournir des informations d'identification temporaires et délimiter la portée d'une autorisation spécifique.

Si votre cas d'utilisation vous oblige à enregistrer plusieurs emplacements dans votre instance S3 Access Grants, vous pouvez enregistrer l'un des emplacements suivants :

URI S3	Rôle IAM	Description
`s3://`	*`Default-IAM-role`*	L'emplacement par défaut, `s3://`, inclut tous les compartiments figurant dans la Région AWS.
`s3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`*`/`	*`IAM-role-For-bucket`*	Cet emplacement inclut tous les objets figurant dans le compartiment spécifié.
`s3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`*`/`*`prefix-name`*	*`IAM-role-For-prefix`*	Cet emplacement inclut tous les objets du compartiment dont le nom de clé d'objet commence par ce préfixe.

Avant de pouvoir enregistrer un compartiment ou un préfixe spécifique, assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :

- Créez un ou plusieurs compartiments contenant les données auxquelles vous souhaitez accorder l'accès. Ces compartiments doivent être situés dans la même Région AWS que votre instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations, consultez Création d'un compartiment.

  L'ajout d'un préfixe est une étape facultative. Les préfixes sont les chaînes qui se trouvent au début du nom de la clé d'objet. Vous pouvez les utiliser pour organiser les objets dans votre compartiment ainsi que pour gérer les accès. Pour ajouter un préfixe à un compartiment, consultez Création de noms de clés d'objets.
- Créez un rôle IAM qui dispose de l'autorisation nécessaire pour accéder à vos données S3 dans la Région AWS. Pour plus d'informations, consultez Création de rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.
- Dans la politique de confiance du rôle IAM, accordez au service S3 Access Grants (`access-grants.s3.amazonaws.com`) l'accès au rôle IAM que vous avez créé. Pour ce faire, vous pouvez créer un fichier JSON contenant les instructions suivantes. Pour ajouter la politique d'approbation à votre compte, consultez Création d'un rôle à l'aide de politiques d'approbation personnalisées.

  TestRolePolicy.json

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
      "Sid": "TestRolePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "111122223333",
          "aws:SourceArn": "arn:aws:s3::111122223333:access-grants/default"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

Sinon, pour un cas d'utilisation IAM Identity Center, utilisez la politique suivante qui inclut une deuxième instruction :

- Créez une politique IAM pour attacher les autorisations Amazon S3 au rôle IAM que vous avez créé. Consultez l'exemple de fichier `iam-policy.json` suivant et remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> - Si vous utilisez le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) pour chiffrer vos données, l'exemple suivant ajoute les autorisations AWS KMS nécessaires pour le rôle IAM dans la politique. Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, vous pouvez supprimer ces autorisations de votre politique IAM.
> - Vous pouvez faire en sorte que le rôle IAM ne puisse accéder aux données S3 que si les informations d'identification sont fournies par S3 Access Grants. Cet exemple montre comment ajouter une instruction `Condition` pour une instance S3 Access Grants spécifique. Pour utiliser cette `Condition`, remplacez l'ARN de l'instance S3 Access Grants dans l'instruction `Condition` par l'ARN de votre instance S3 Access Grants, au format suivant : `arn:aws:s3:`*`region`*`:`*`accountId`*`:access-grants/default`

iam-policy.json

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
         "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectAcl",
            "s3:GetObjectVersionAcl",
            "s3:ListMultipartUploadParts"
         ],
```

```
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "accountId" },
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:region:accountId:access-
grants/default"]
            }
        }
      },
      {
         "Sid": "ObjectLevelWritePermissions",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectAcl",
            "s3:PutObjectVersionAcl",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion",
            "s3:AbortMultipartUpload"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "accountId" },
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:Région
 AWS:accountId:access-grants/default"]
            }
         }
      },
      {
         "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition":{
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "accountId" },
```

```
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:Région
 AWS:accountId:access-grants/default"]
            }
         }
      },
    //Optionally add the following section if you use SSE-KMS encryption
      {
         "Sid": "KMSPermissions",
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "kms:Decrypt",
            "kms:GenerateDataKey"
         ],
         "Resource":[
            "*"
         ]
      }
   ]
}
```

Vous pouvez enregistrer un emplacement dans votre instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

> **Note**
>
> Une fois que vous avez enregistré le premier emplacement dans votre instance S3 Access Grants, celle-ci ne dispose toujours d'aucune autorisation d'accès individuelle. Pour créer une autorisation d'accès, consultez Création d'octrois.

Utilisation de la console S3

Avant de pouvoir accorder l'accès à vos données S3 avec S3 Access Grants, vous devez avoir au moins un emplacement enregistré.

Pour enregistrer un emplacement dans votre instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.

   Si vous utilisez une instance S3 Access Grants pour la première fois, assurez-vous d'avoir terminé l'étape 1 : Créer une instance S3 Access Grants et d'être passé à l'étape 2 de l'Assistant Mise en place de l'instance Access Grants. Si vous possédez déjà une instance S3 Access Grants, choisissez Afficher les détails, puis, dans l'onglet Succursales, choisissez Enregistrer l'emplacement.

   a. Pour Champ d'application de l'emplacement, choisissez Parcourir S3 ou entrez le chemin d'URI S3 menant à l'emplacement que vous souhaitez enregistrer. Pour les formats d'URI S3, consultez le tableau des formats d'emplacement. Après avoir entré un URI, vous pouvez choisir Afficher pour accéder à l'emplacement.

   b. Pour Rôle IAM choisissez l'une des options suivantes :

      - Sélectionner parmi les rôles IAM existants

        Choisissez un rôle IAM dans la liste déroulante. Après avoir choisi un rôle, choisissez Afficher pour vous assurer que ce rôle dispose des autorisations nécessaires pour gérer l'emplacement que vous enregistrez. Plus précisément, assurez-vous que ce rôle accorde à S3 Access Grants les autorisations `sts:AssumeRole` et `sts:SetSourceIdentity`.

      - Saisir l'ARN du rôle IAM

        Accédez à la console IAM. Copiez l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle IAM et collez-le dans cette zone.

   c. Pour terminer, choisissez Suivant ou Enregistrer l'emplacement.

4. Résolution des problèmes :

   Impossible d'enregistrer l'emplacement

   - L'emplacement est peut-être déjà enregistré.

     Il se peut que vous n'ayez pas l'autorisation `s3:CreateAccessGrantsLocation` d'enregistrer des emplacements. Contactez l'administrateur de votre compte.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Vous pouvez enregistrer l'emplacement par défaut, `s3://`, ou un emplacement personnalisé dans votre instance S3 Access Grants. Assurez-vous d'abord de créer un rôle IAM avec un accès principal à l'emplacement, puis d'accorder à S3 Access Grants l'autorisation d'endosser ce rôle.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example Créer une politique de ressources

Créez une politique permettant à S3 Access Grants d'endosser le rôle IAM. Pour ce faire, vous pouvez créer un fichier JSON contenant les instructions suivantes. Pour ajouter la politique de ressources à votre compte, consultez Créer et attacher votre première politique gérée par le client.

TestRolePolicy.json

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567891011",
      "Action": ["sts:AssumeRole", "sts:SetSourceIdentity"],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"}
    }
  ]
}
```

Example Créer le rôle

Exécutez la commande IAM suivante pour créer le rôle.

```
aws iam create-role --role-name accessGrantsTestRole \
```

```
 --region us-east-2 \
 --assume-role-policy-document file://TestRolePolicy.json
```

L'exécution de la commande `create-role` renvoie la politique :

```
{
    "Role": {
        "Path": "/",
        "RoleName": "accessGrantsTestRole",
        "RoleId": "AROASRDGX4WM4GH55GIDA",
        "Arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole",
        "CreateDate": "2023-05-31T18:11:06+00:00",
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Sid": "Stmt1685556427189",
                    "Action": [
                        "sts:AssumeRole",
                        "sts:SetSourceIdentity"
                    ],
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service":"access-grants.s3.amazonaws.com"
                    }
                }
            ]
        }
    }
}
```

Example

Créez une politique IAM pour attacher les autorisations Amazon S3 au rôle IAM. Consultez l'exemple de fichier `iam-policy.json` suivant et remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Si vous utilisez le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) pour chiffrer vos données, l'exemple suivant ajoute les autorisations AWS KMS

nécessaires pour le rôle IAM dans la politique. Si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité, vous pouvez supprimer ces autorisations de votre politique IAM.
Pour vous assurer que le rôle IAM ne peut être utilisé que pour accéder aux données dans S3 si les informations d'identification sont proposées par S3 Access Grants, cet exemple vous montre comment ajouter une déclaration `Condition` spécifiant l'instance S3 Access Grants (`s3:AccessGrantsInstance: InstanceArn`) dans votre politique IAM. Lorsque vous utilisez l'exemple de politique suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

iam-policy.json

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
       {
         "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectAcl",
            "s3:GetObjectVersionAcl",
            "s3:ListMultipartUploadParts"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition": {
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "111122223333" },
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:us-east-1::access-
grants/default"]
            }
        }
      },
      {
         "Sid": "ObjectLevelWritePermissions",
```

```
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectAcl",
            "s3:PutObjectVersionAcl",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion",
            "s3:AbortMultipartUpload"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition": {
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "111122223333" },
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:us-east-1::access-
grants/default"]
            }
         }
      },
      {
         "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::*"
         ],
         "Condition": {
            "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "111122223333" },
            "ArnEquals": {
                "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["arn:aws:s3:us-east-1::access-
grants/default"]
            }
         }
      },
      {
         "Sid": "KMSPermissions",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:GenerateDataKey"
         ],
```

```
            "Resource": [
               "*"
            ],
            "Condition": {
               "StringEquals": {
                  "kms:ViaService": "s3.us-east-1.amazonaws.com"
               }
            }
         }
      ]
}
```

Example

Exécutez la commande suivante :

```
aws iam put-role-policy \
--role-name accessGrantsTestRole \
--policy-name accessGrantsTestRole \
--policy-document file://iam-policy.json
```

Example Enregistrer l'emplacement par défaut

```
aws s3control create-access-grants-location \
 --account-id 111122223333 \
 --location-scope s3:// \
 --iam-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
```

Réponse :

```
{"CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "default",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default/location/default",
    "LocationScope": "s3://"
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole"
}
```

Example Enregistrer un emplacement personnalisé

```
aws s3control create-access-grants-location \
 --account-id 111122223333 \
 --location-scope s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/ \
 --iam-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/accessGrantsTestRole
```

Réponse :

```
{"CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb456",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2: 111122223333:access-grants/
default/location/635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb888",
    "LocationScope": "s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/",
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole"
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion d'une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- CreateAccessGrantsLocation
- DeleteAccessGrantsLocation
- GetAccessGrantsLocation
- ListAccessGrantsLocations
- UpdateAccessGrantsLocation

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière d'enregistrer des emplacements à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Vous pouvez enregistrer l'emplacement par défaut, `s3://`, ou un emplacement personnalisé dans votre instance S3 Access Grants. Assurez-vous d'abord de créer un rôle IAM avec un accès principal à l'emplacement, puis d'accorder à S3 Access Grants l'autorisation d'endosser ce rôle.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example Enregistrer un emplacement par défaut

Requête :

```
public void createAccessGrantsLocation() {
CreateAccessGrantsLocationRequest createRequest =
 CreateAccessGrantsLocationRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.locationScope("s3://")
.iamRoleArn("arn:aws:iam::123456789012:role/accessGrantsTestRole")
.build();
CreateAccessGrantsLocationResponse createResponse =
 s3Control.createAccessGrantsLocation(createRequest);
LOGGER.info("CreateAccessGrantsLocationResponse: " + createResponse);
}
```

Réponse :

```
CreateAccessGrantsLocationResponse(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:11.027Z,
AccessGrantsLocationId=default,
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
location/default,
LocationScope=s3://,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
)
```

Example Enregistrer un emplacement personnalisé

Requête :

```
public void createAccessGrantsLocation() {
CreateAccessGrantsLocationRequest createRequest =
 CreateAccessGrantsLocationRequest.builder()
```

```
.accountId("111122223333")
.locationScope("s3://DOC-BUCKET-EXAMPLE/")
.iamRoleArn("arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole")
.build();
CreateAccessGrantsLocationResponse createResponse =
 s3Control.createAccessGrantsLocation(createRequest);
LOGGER.info("CreateAccessGrantsLocationResponse: " + createResponse);
}
```

Réponse :

```
CreateAccessGrantsLocationResponse(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:10.027Z,
AccessGrantsLocationId=18cfe6fb-eb5a-4ac5-aba9-8d79f04c2012,
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
location/18cfe6fb-eb5a-4ac5-aba9-8d79f04c2666,
LocationScope= s3://test-bucket-access-grants-user123/,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
)
```

Affichage des détails d'un emplacement enregistré

Vous pouvez obtenir les détails d'un emplacement enregistré dans votre instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les emplacements enregistrés dans votre instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page de détails de l'instance, choisissez l'onglet Succursales.
6. Recherchez l'emplacement enregistré que vous souhaitez afficher. Pour filtrer la liste des emplacements enregistrés, utilisez la zone de recherche.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Obtenir les détails d'un emplacement enregistré

```
aws s3control get-access-grants-location \
--account-id 111122223333 \
--access-grants-location-id default
```

Réponse :

```
{
    "CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "default",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default/location/default",
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole"
}
```

Example : Répertorier tous les emplacements enregistrés dans une instance S3 Access Grants

Pour limiter les résultats à un préfixe ou à un compartiment S3, vous pouvez éventuellement utiliser le paramètre `--location-scope s3://bucket-and-or-prefix`.

```
aws s3control list-access-grants-locations \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2
```

Réponse :

```
{"AccessGrantsLocationsList": [
  {
    "CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "default",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default/location/default",
    "LocationScope": "s3://"
```

```
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole"
     },
  {
    "CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb456",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default/location/635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb888",
    "LocationScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA*",
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole"
     }
   ]
  }
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour obtenir les détails d'un emplacement enregistré ou répertorier tous les emplacements enregistrés auprès d'une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes de la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- GetAccessGrantsLocation
- ListAccessGrantsLocations

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples de la manière d'obtenir les détails d'un emplacement enregistré ou de répertorier tous les emplacements enregistrés dans une instance S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Java

Example : Obtenir les détails d'un emplacement enregistré

```
public void getAccessGrantsLocation() {
GetAccessGrantsLocationRequest getAccessGrantsLocationRequest =
 GetAccessGrantsLocationRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantsLocationId("default")
```

```
.build();
GetAccessGrantsLocationResponse getAccessGrantsLocationResponse =
 s3Control.getAccessGrantsLocation(getAccessGrantsLocationRequest);
LOGGER.info("GetAccessGrantsLocationResponse: " + getAccessGrantsLocationResponse);
}
```

Réponse :

```
GetAccessGrantsLocationResponse(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:10.027Z,
AccessGrantsLocationId=default,
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
location/default,
LocationScope= s3://,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
)
```

Example : Répertorier tous les emplacements enregistrés dans une instance S3 Access Grants

Pour limiter les résultats à un préfixe ou à un compartiment S3, vous pouvez éventuellement transmettre un URI S3, tel que `s3://bucket-and-or-prefix`, dans le paramètre `LocationScope`.

```
public void listAccessGrantsLocations() {

ListAccessGrantsLocationsRequest listRequest =
 ListAccessGrantsLocationsRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.build();

ListAccessGrantsLocationsResponse listResponse =
 s3Control.listAccessGrantsLocations(listRequest);
LOGGER.info("ListAccessGrantsLocationsResponse: " + listResponse);
}
```

Réponse :

```
ListAccessGrantsLocationsResponse(
AccessGrantsLocationsList=[
ListAccessGrantsLocationsEntry(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:11.027Z,
AccessGrantsLocationId=default,
```

```
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
location/default,
LocationScope=s3://,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
),
ListAccessGrantsLocationsEntry(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:10.027Z,
AccessGrantsLocationId=635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb456,
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
location/635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb888,
LocationScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA*,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/accessGrantsTestRole
)
]
)
```

Mise à jour d'un emplacement enregistré

Vous pouvez mettre à jour le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) d'un emplacement enregistré dans votre instance Amazon S3 Access Grants. Pour chaque nouveau rôle IAM que vous utilisez pour enregistrer un emplacement dans les autorisations d'accès S3, veillez à accorder au principal du service S3 Access Grants (`access-grants.s3.amazonaws.com`) l'accès à ce rôle. Pour ce faire, ajoutez une entrée pour le nouveau rôle IAM dans le même fichier JSON de politique d'approbation que celui que vous avez utilisé quand vous avez enregistré l'emplacement pour la première fois.

Vous pouvez mettre à jour un emplacement dans votre instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour mettre à jour le rôle IAM d'un emplacement enregistré auprès de votre instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.

4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page de détails de l'instance, choisissez l'onglet Succursales.
6. Recherchez l'emplacement que vous souhaitez mettre à jour. Pour filtrer la liste des emplacements, utilisez la zone de recherche.
7. Choisissez le bouton d'options en regard de l'emplacement enregistré que vous voulez mettre à jour.
8. Mettez à jour le rôle IAM, puis choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example : Mettre à jour le rôle IAM d'un emplacement enregistré

```
aws s3control update-access-grants-location \
--account-id 111122223333 \
--access-grants-location-id 635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb999 \
--iam-role-arn arn:aws:iam::777788889999:role/accessGrantsTestRole
```

Réponse :

```
{
    "CreatedAt": "2023-05-31T18:23:48.107000+00:00",
    "AccessGrantsLocationId": "635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb999",
    "AccessGrantsLocationArn": "arn:aws:s3:us-east-2:777788889999:access-grants/
default/location/635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb888",
    "LocationScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixB*",
    "IAMRoleArn": "arn:aws:iam::777788889999:role/accessGrantsTestRole"
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la mise à jour d'un emplacement dans une instance S3 Access Grants, consultez UpdateAccessGrantsLocation dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière de mettre à jour le rôle IAM d'un emplacement enregistré à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Mettre à jour le rôle IAM d'un emplacement enregistré

```
public void updateAccessGrantsLocation() {
UpdateAccessGrantsLocationRequest updateRequest =
 UpdateAccessGrantsLocationRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantsLocationId("635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb999")
.iamRoleArn("arn:aws:iam::777788889999:role/accessGrantsTestRole")
.build();
UpdateAccessGrantsLocationResponse updateResponse =
 s3Control.updateAccessGrantsLocation(updateRequest);
LOGGER.info("UpdateAccessGrantsLocationResponse: " + updateResponse);
}
```

Réponse :

```
UpdateAccessGrantsLocationResponse(
CreatedAt=2023-06-07T04:35:10.027Z,
AccessGrantsLocationId=635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb999,
AccessGrantsLocationArn=arn:aws:s3:us-east-2:777788889999:access-grants/default/
location/635f1139-1af2-4e43-8131-a4de006eb888,
LocationScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixB*,
IAMRoleArn=arn:aws:iam::777788889999:role/accessGrantsTestRole
)
```

Suppression d'un emplacement enregistré

Vous pouvez supprimer un enregistrement d'emplacement à partir d'une instance Amazon S3 Access Grants. La suppression de l'emplacement désenregistre ce dernier de l'instance S3 Access Grants.

Avant de pouvoir supprimer un enregistrement d'emplacement à partir d'une instance S3 Access Grants, vous devez supprimer tous les octrois associés à cet emplacement. Pour en savoir plus sur la suppression d'octrois, consultez Suppression d'un octroi.

Vous pouvez supprimer un emplacement dans votre instance S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer un enregistrement d'emplacement de votre instance S3 Access Grants

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page de détails de l'instance, choisissez l'onglet Succursales.
6. Recherchez l'emplacement que vous souhaitez mettre à jour. Pour filtrer la liste des emplacements, utilisez la zone de recherche.
7. Choisissez le bouton d'option en regard de l'emplacement enregistré que vous voulez supprimer.
8. Choisissez Deregister (Annuler l'enregistrement).
9. Une boîte de dialogue apparaît pour vous avertir que cette action ne peut pas être annulée. Pour supprimer l'emplacement, choisissez Désenregistrer.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Supprimer un enregistrement d'emplacement

```
aws s3control delete-access-grants-location \
--account-id 111122223333 \
```

```
--access-grants-location-id  a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
 // No response body
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la suppression d'un emplacement à partir d'une instance S3 Access Grants, consultez DeleteAccessGrantsLocation dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant la manière de supprimer un emplacement à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Supprimer un enregistrement d'emplacement

```
public void deleteAccessGrantsLocation() {
DeleteAccessGrantsLocationRequest deleteRequest =
 DeleteAccessGrantsLocationRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantsLocationId("a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111")
.build();
DeleteAccessGrantsLocationResponse deleteResponse =
 s3Control.deleteAccessGrantsLocation(deleteRequest);
LOGGER.info("DeleteAccessGrantsLocationResponse: " + deleteResponse);
}
```

Réponse :

```
DeleteAccessGrantsLocationResponse()
```

Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants

Une autorisation d'accès individuelle dans une instance S3 Access Grants permet à une identité spécifique, à savoir un principal AWS Identity and Access Management (IAM) ou un utilisateur/

groupe dans un annuaire d'entreprise, d'obtenir l'accès à un emplacement qui est enregistré dans votre instance S3 Access Grants. Un emplacement associe des compartiments ou des préfixes à un rôle IAM. S3 Access Grants endossera ce rôle IAM pour fournir des informations d'identification temporaires aux bénéficiaires.

Après avoir enregistré au moins un emplacement dans votre instance S3 Access Grants, vous pouvez créer une autorisation d'accès.

Le bénéficiaire peut être un utilisateur ou un rôle IAM, ou encore un utilisateur ou un groupe provenant d'un annuaire. Un utilisateur d'annuaire est un utilisateur issu de votre annuaire d'entreprise ou d'une source d'identité externe que vous avez associée à votre instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations, consultez S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise. Pour créer une autorisation pour un utilisateur ou un groupe spécifique à partir d'IAM Identity Center, recherchez le GUID utilisé par IAM Identity Center afin d'identifier cet utilisateur dans IAM Identity Center (par exemple, `a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`). Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM Identity Center pour consulter les informations utilisateur, consultez Affichage des attributions des utilisateurs et des groupes dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

Vous pouvez accorder l'accès à un compartiment, à un préfixe ou à un objet. Dans Amazon S3, un préfixe est une chaîne de caractères située au début d'un nom de clé d'objet et qui sert à organiser les objets au sein d'un compartiment. Il peut s'agir de n'importe quelle chaîne de caractères autorisés, par exemple des noms de clé d'objet d'un compartiment commençant par le préfixe `engineering/`.

Rubriques

- Création d'octrois
- Affichage d'un octroi
- Suppression d'un octroi

Création d'octrois

Une autorisation d'accès individuelle dans une instance S3 Access Grants permet à une identité spécifique, à savoir un principal AWS Identity and Access Management (IAM) ou un utilisateur/groupe dans un annuaire d'entreprise, d'obtenir l'accès à un emplacement qui est enregistré dans votre instance S3 Access Grants. Un emplacement associe des compartiments ou des préfixes à un rôle IAM. S3 Access Grants endossera ce rôle IAM pour fournir des informations d'identification temporaires aux bénéficiaires.

Après avoir enregistré au moins un emplacement dans votre instance S3 Access Grants, vous pouvez créer une autorisation d'accès.

Le bénéficiaire peut être un utilisateur ou un rôle IAM, ou encore un utilisateur ou un groupe provenant d'un annuaire. Un utilisateur d'annuaire est un utilisateur issu de votre annuaire d'entreprise ou d'une source d'identité externe que vous avez associée à votre instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations, consultez S3 Access Grants et identités d'annuaire d'entreprise. Pour créer une autorisation pour un utilisateur ou un groupe spécifique à partir d'IAM Identity Center, recherchez le GUID utilisé par IAM Identity Center afin d'identifier cet utilisateur dans IAM Identity Center (par exemple, `a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111`). Pour plus d'informations sur l'utilisation d'IAM Identity Center pour consulter les informations utilisateur, consultez Affichage des attributions des utilisateurs et des groupes dans le Guide de l'utilisateur AWS IAM Identity Center.

Vous pouvez accorder l'accès à un compartiment, à un préfixe ou à un objet. Dans Amazon S3, un préfixe est une chaîne de caractères située au début d'un nom de clé d'objet et qui sert à organiser les objets au sein d'un compartiment. Il peut s'agir de n'importe quelle chaîne de caractères autorisés, par exemple des noms de clé d'objet d'un compartiment commençant par le préfixe `engineering/`.

Sous-préfixe

Lorsque vous accordez l'accès à un emplacement enregistré, vous pouvez utiliser le champ `Subprefix` pour restreindre l'étendue de l'accès à un sous-ensemble de cet emplacement. Si l'emplacement enregistré que vous choisissez pour l'autorisation est le chemin S3 par défaut (`s3://`), vous devez réduire la portée de cette autorisation. Vous ne pouvez pas créer d'autorisation d'accès pour l'emplacement par défaut (`s3://`), ce qui permettrait au bénéficiaire d'accéder à chaque compartiment d'une Région AWS. À la place, vous devez limiter la portée de l'autorisation à l'un des éléments suivants :

- Un compartiment : `s3://`*`bucket`*`/*`
- Un préfixe dans un compartiment : `s3://`*`bucket`*`/`*`prefix`*`*`
- Un préfixe dans un préfixe : `s3://`*`bucket`*`/`*`prefixA`*`/`*`prefixB`*`*`
- Un objet : `s3://`*`bucket`*`/`*`object-key-name`*

Si vous créez une autorisation d'accès dans laquelle l'emplacement enregistré est un compartiment, vous pouvez transmettre l'un des éléments suivants dans le champ `Subprefix` pour limiter la portée de cette autorisation :

- Un préfixe dans le compartiment : *prefix**
- Un préfixe dans un préfixe : *prefixA/prefixB**
- Un objet : */object-key-name*

Une fois l'autorisation créée, sa portée qui est affichée dans la console Amazon S3 ou l'élément `GrantScope` renvoyé dans la réponse d'API ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) est le résultat de la concaténation du chemin de l'emplacement avec `Subprefix`. Assurez-vous que ce chemin concaténé correspond bien au compartiment, au préfixe ou à l'objet S3 auquel vous souhaitez accorder l'accès.

> **Note**
>
> - Si vous devez créer une autorisation d'accès qui octroie l'accès à un seul objet, vous devez spécifier que le type d'autorisation est pour un objet. Pour ce faire, dans un appel d'API ou une commande CLI, transmettez le paramètre `s3PrefixType` avec la valeur `Object`. Dans la console Amazon S3, lorsque vous créez l'autorisation, après avoir sélectionné un emplacement, sous Portée de l'octroi, cochez la case Grant scope is an object (La portée de l'octroi est un objet).
> - Vous ne pouvez pas créer d'autorisation d'accès à un compartiment si celui-ci n'existe pas encore. En revanche, vous pouvez créer une autorisation pour un préfixe qui n'existe pas encore.
> - Pour le nombre maximum d'autorisations d'accès que vous pouvez créer dans votre instance S3 Access Grants, consultez Limitations de S3 Access Grants.

Vous pouvez créer une autorisation d'accès à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS CLI, de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour créer une autorisation d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.

3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.

   Si vous utilisez l'instance S3 Access Grants pour la première fois, assurez-vous d'avoir terminé l'étape 2 : Enregistrer un emplacement et d'être passé à l'étape 3 de l'Assistant Mise en place de l'instance Access Grants. Si vous possédez déjà une instance S3 Access Grants, choisissez Afficher les détails, puis, dans l'onglet Octrois, choisissez Créer un octroi.

   a. Dans la section Portée de l'octroi, sélectionnez ou entrez un emplacement enregistré.

      Si vous avez sélectionné l'emplacement `s3://` par défaut, utilisez la zone Sous-préfixe pour réduire la portée de l'autorisation d'accès. Pour plus d'informations, consultez Sous-préfixe. Si vous accordez l'accès uniquement à un objet, sélectionnez Le périmètre de l'octroi est un objet.

   b. Sous Autorisations et accès, sélectionnez le niveau d'autorisation : Lecture, Écriture ou les deux.

      Choisissez ensuite le type de bénéficiaire. Si vous avez ajouté votre annuaire d'entreprise à IAM Identity Center et associé cette instance IAM Identity Center à votre instance S3 Access Grants, vous pouvez choisir Identité du répertoire depuis IAM Identity Center. Si vous choisissez cette option, obtenez l'ID de l'utilisateur ou du groupe auprès d'IAM Identity Center et entrez-le dans cette section.

      Si le type de bénéficiaire est un utilisateur ou un rôle IAM, choisissez Principal IAM. Sous Type principal d'IAM, choisissez Utilisateur ou Rôle. Ensuite, sous Utilisateur principal d'IAM, choisissez dans la liste ou entrez l'ID de l'identité.

   c. Pour créer l'autorisation S3 Access Grants, choisissez Suivant ou Créer une autorisation.

4. Si l'option Suivant ou Créer un octroi est désactivée :

   Impossible de créer un octroi

   - Il se peut que vous deviez d'abord enregistrer un emplacement dans votre instance S3 Access Grants.
   - Vous ne disposez peut-être pas de l'autorisation `s3:CreateAccessGrant` pour créer une autorisation d'accès. Contactez l'administrateur de votre compte.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Les exemples suivants montrent comment créer une demande d'autorisation d'accès pour un principal IAM et comment créer une demande d'autorisation d'accès pour un utilisateur ou un groupe d'annuaire d'entreprise.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Si vous créez une autorisation d'accès qui accorde l'accès à un seul objet, incluez le paramètre requis `--s3-prefix-type Object`.

Example Créer une demande d'autorisation d'accès pour un principal IAM

```
aws s3control create-access-grant \
--account-id 111122223333 \
--access-grants-location-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
--access-grants-location-configuration S3SubPrefix=prefixB* \
--permission READ \
--grantee GranteeType=IAM,GranteeIdentifier=arn:aws:iam::123456789012:user/data-consumer-3
```

Example Créer une réponse d'octroi d'accès

```
{"CreatedAt": "2023-05-31T18:41:34.663000+00:00",
    "AccessGrantId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "Grantee": {
        "GranteeType": "IAM",
        "GranteeIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3"
    },
    "AccessGrantsLocationId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "AccessGrantsLocationConfiguration": {
        "S3SubPrefix": "prefixB*"
    },
```

```
    "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix*",
    "Permission": "READ"
}
```

Créer une demande d'autorisation d'accès pour un utilisateur ou un groupe d'annuaire

Pour créer une demande d'autorisation d'accès pour un utilisateur ou un groupe d'annuaire, vous devez d'abord obtenir le GUID de l'utilisateur ou du groupe d'annuaire en exécutant l'une des commandes suivantes.

Example Obtenir un GUID pour un utilisateur ou un groupe d'annuaire

Vous pouvez rechercher le GUID d'un utilisateur IAM Identity Center via la console IAM Identity Center ou à l'aide d'AWS CLI ou des kits AWS SDK. La commande suivante répertorie les utilisateurs de l'instance IAM Identity Center spécifiée, avec leurs noms et identifiants.

```
aws identitystore list-users --identity-store-id d-1a2b3c4d1234
```

Cette commande répertorie les groupes figurant dans l'instance IAM Identity Center spécifiée.

```
aws identitystore list-groups --identity-store-id d-1a2b3c4d1234
```

Example Créer une autorisation d'accès pour un utilisateur ou un groupe d'annuaire

Cette commande est similaire à la création d'un octroi pour des utilisateurs ou des rôles IAM, si ce n'est que le type de bénéficiaire est `DIRECTORY_USER` ou `DIRECTORY_GROUP`, et que l'identifiant du bénéficiaire est le GUID de l'utilisateur ou du groupe d'annuaire.

```
aws s3control create-access-grant \
--account-id 123456789012 \
--access-grants-location-id default \
--access-grants-location-configuration S3SubPrefix="amzn-s3-demo-bucket/rafael/*" \
--permission READWRITE \
--grantee GranteeType=DIRECTORY_USER,GranteeIdentifier=83d43802-00b1-7054-db02-
f1d683aacba5 \
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion des autorisations d'accès, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- CreateAccessGrant
- DeleteAccessGrant
- GetAccessGrant
- ListAccessGrants

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière de créer une autorisation d'accès à l'aide des kits AWS SDK.

Java

Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations :

> **Note**
>
> Si vous créez une autorisation d'accès qui accorde l'accès à un seul objet, incluez le paramètre requis `.s3PrefixType(S3PrefixType.Object)`.

Example Créer une demande d'autorisation d'accès

```
public void createAccessGrant() {
CreateAccessGrantRequest createRequest = CreateAccessGrantRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantsLocationId("a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa")
.permission("READ")
.accessGrantsLocationConfiguration(AccessGrantsLocationConfiguration.builder().s3SubPrefix("
.grantee(Grantee.builder().granteeType("IAM").granteeIdentifier("arn:aws:iam::111122223333:u
data-consumer-3").build())
.build();
CreateAccessGrantResponse createResponse =
 s3Control.createAccessGrant(createRequest);
LOGGER.info("CreateAccessGrantResponse: " + createResponse);
}
```

Example Créer une réponse d'octroi d'accès

```
CreateAccessGrantResponse(
```

```
CreatedAt=2023-06-07T05:20:26.330Z,
AccessGrantId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333,
AccessGrantArn=arn:aws:s3:us-east-2:444455556666:access-grants/default/grant/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333,
Grantee=Grantee(
GranteeType=IAM,
GranteeIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3
),
AccessGrantsLocationId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa,
AccessGrantsLocationConfiguration=AccessGrantsLocationConfiguration(
S3SubPrefix=prefixB*
),
GrantScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixB,
Permission=READ
)
```

Affichage d'un octroi

Vous pouvez consulter les détails d'une autorisation d'accès dans votre instance Amazon S3 Access Grants à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les détails d'une autorisation d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page des détails, choisissez l'onglet Octrois.
6. Dans la section Autorisations, recherchez l'autorisation d'accès que vous souhaitez consulter. Pour filtrer la liste des octrois, utilisez la zone de recherche.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Obtenir les détails d'une autorisation d'accès

```
aws s3control get-access-grant \
--account-id 111122223333 \
--access-grant-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

Réponse :

```
{
    "CreatedAt": "2023-05-31T18:41:34.663000+00:00",
    "AccessGrantId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "Grantee": {
        "GranteeType": "IAM",
        "GranteeIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3"
    },
    "Permission": "READ",
    "AccessGrantsLocationId": "12a6710f-5af8-41f5-b035-0bc795bf1a2b",
    "AccessGrantsLocationConfiguration": {
        "S3SubPrefix": "prefixB*"
    },
    "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/"
}
```

Example : Répertorier toutes les autorisations d'accès dans une instance S3 Access Grants

Vous pouvez éventuellement utiliser les paramètres suivants pour limiter les résultats à un préfixe S3 ou à une identité AWS Identity and Access Management (IAM) :

- Sous-préfixe – `--grant-scope s3://bucket-name/prefix*`
- Identité IAM : `--grantee-type IAM` et `--grantee-identifier arn:aws:iam::123456789000:role/accessGrantsConsumerRole`

```
aws s3control list-access-grants \
--account-id 111122223333
```

Réponse :

```
{
    "AccessGrantsList": [{"CreatedAt": "2023-06-14T17:54:46.542000+00:00",
            "AccessGrantId": "dd8dd089-b224-4d82-95f6-975b4185bbaa",
            "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant/dd8dd089-b224-4d82-95f6-975b4185bbaa",
            "Grantee": {
                "GranteeType": "IAM",
                "GranteeIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3"
            },
            "Permission": "READ",
            "AccessGrantsLocationId": "23514a34-ea2e-4ddf-b425-d0d4bfcarda1",
            "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA*"
        },
        {"CreatedAt": "2023-06-24T17:54:46.542000+00:00",
            "AccessGrantId": "ee8ee089-b224-4d72-85f6-975b4185a1b2",
            "AccessGrantArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant/ee8ee089-b224-4d72-85f6-975b4185a1b2",
            "Grantee": {
                "GranteeType": "IAM",
                "GranteeIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-9"
            },
            "Permission": "READ",
            "AccessGrantsLocationId": "12414a34-ea2e-4ddf-b425-d0d4bfcacao0",
            "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixB*"
        },

    ]
}
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser les opérations d'API Amazon S3 pour consulter les détails d'une autorisation d'accès et répertorier toutes les autorisations d'accès dans une instance S3 Access Grants. Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST pour la gestion des autorisations d'accès, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- GetAccessGrant

- ListAccessGrants

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière d'obtenir les détails d'une autorisation d'accès à l'aide des kits AWS SDK.

Pour utiliser les exemples suivants, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Obtenir les détails d'une autorisation d'accès

```
public void getAccessGrant() {
GetAccessGrantRequest getRequest = GetAccessGrantRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantId("a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222")
.build();
GetAccessGrantResponse getResponse = s3Control.getAccessGrant(getRequest);
LOGGER.info("GetAccessGrantResponse: " + getResponse);
}
```

Réponse :

```
GetAccessGrantResponse(
CreatedAt=2023-06-07T05:20:26.330Z,
AccessGrantId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222,
AccessGrantArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant-fd3a5086-42f7-4b34-9fad-472e2942c70e,
Grantee=Grantee(
GranteeType=IAM,
GranteeIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3
),
Permission=READ,
AccessGrantsLocationId=12a6710f-5af8-41f5-b035-0bc795bf1a2b,
AccessGrantsLocationConfiguration=AccessGrantsLocationConfiguration(
S3SubPrefix=prefixB*
),
GrantScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/
)
```

Example : Répertorier toutes les autorisations d'accès dans une instance S3 Access Grants

Vous pouvez éventuellement utiliser ces paramètres pour limiter les résultats à un préfixe S3 ou à une identité IAM :

- Portée – `GrantScope=s3://`*`bucket-name/prefix*`
- Bénéficiaire : `GranteeType=IAM` et `GranteeIdentifier=arn:aws:iam::`*`111122223333`*`:role/`*`accessGrantsConsumerRole`*

```
public void listAccessGrants() {
ListAccessGrantsRequest listRequest = ListAccessGrantsRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.build();
ListAccessGrantsResponse listResponse = s3Control.listAccessGrants(listRequest);
LOGGER.info("ListAccessGrantsResponse: " + listResponse);
}
```

Réponse :

```
ListAccessGrantsResponse(
AccessGrantsList=[
ListAccessGrantEntry(
CreatedAt=2023-06-14T17:54:46.540z,
AccessGrantId=dd8dd089-b224-4d82-95f6-975b4185bbaa,
AccessGrantArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant/dd8dd089-b224-4d82-95f6-975b4185bbaa,
Grantee=Grantee(
GranteeType=IAM, GranteeIdentifier= arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-3
),
Permission=READ,
AccessGrantsLocationId=23514a34-ea2e-4ddf-b425-d0d4bfcarda1,
GrantScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA
),
ListAccessGrantEntry(
CreatedAt=2023-06-24T17:54:46.540Z,
AccessGrantId=ee8ee089-b224-4d72-85f6-975b4185a1b2,
AccessGrantArn=arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default/
grant/ee8ee089-b224-4d72-85f6-975b4185a1b2,
```

```
Grantee=Grantee(
GranteeType=IAM, GranteeIdentifier= arn:aws:iam::111122223333:user/data-consumer-9
),
Permission=READ,
AccessGrantsLocationId=12414a34-ea2e-4ddf-b425-d0d4bfcacao0,
GrantScope=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixB*
)
]
)
```

Suppression d'un octroi

Vous pouvez supprimer des autorisations d'accès de votre instance Amazon S3 Access Grants. Vous ne pouvez pas annuler la suppression d'une autorisation d'accès. Une fois que vous avez supprimé une autorisation d'accès, le bénéficiaire n'a plus accès à vos données Amazon S3.

Vous pouvez supprimer une autorisation d'accès à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer une autorisation d'accès

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Grants.
3. Sur la page Octrois d'accès S3, choisissez la région qui contient l'instance d'octrois d'accès S3 qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails pour cette instance.
5. Sur la page des détails, choisissez l'onglet Octrois.
6. Recherchez l'octroi que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous avez localisé l'octroi, choisissez la case d'option correspondante.
7. Choisissez Supprimer. Une boîte de dialogue apparaît pour vous avertir que cette action ne peut pas être annulée. Choisissez à nouveau Supprimer pour supprimer l'octroi.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Supprimer une autorisation d'accès

```
aws s3control delete-access-grant \
--account-id 111122223333 \
--access-grant-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

// No response body
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour la gestion des autorisations d'accès, consultez DeleteAccessGrant dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant la manière de supprimer une autorisation d'accès à l'aide des kits AWS SDK. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Java

Example : Supprimer une autorisation d'accès

```
public void deleteAccessGrant() {
DeleteAccessGrantRequest deleteRequest = DeleteAccessGrantRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.accessGrantId("a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111")
.build();
DeleteAccessGrantResponse deleteResponse =
 s3Control.deleteAccessGrant(deleteRequest);
LOGGER.info("DeleteAccessGrantResponse: " + deleteResponse);
}
```

Réponse :

```
DeleteAccessGrantResponse()
```

Obtention de données S3 à l'aide d'autorisations d'accès

Les bénéficiaires qui ont obtenu l'accès aux données S3 via S3 Access Grants doivent demander des informations d'identification temporaires aux autorisations d'accès S3. Ils les utiliseront pour accéder aux données S3. Pour plus d'informations, consultez Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants. Les bénéficiaires utilisent ensuite ces informations d'identification temporaires pour effectuer des actions S3 autorisées sur les données S3. Pour plus d'informations, consultez Accès aux données S3 à l'aide des informations d'identification fournies par S3 Access Grants. Les bénéficiaires peuvent éventuellement demander une liste de leurs autorisations d'accès pour un Compte AWS avant de demander ces informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez Répertorier les autorisations d'accès de l'appelant.

Rubriques

- Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants
- Accès aux données S3 à l'aide des informations d'identification fournies par S3 Access Grants
- Répertorier les autorisations d'accès de l'appelant

Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants

Une fois que vous avez créé une autorisation d'accès à l'aide de S3 Access Grants, les bénéficiaires peuvent demander des informations d'identification pour accéder aux données S3 auxquelles ils ont été autorisés à accéder. Les bénéficiaires peuvent être des principaux AWS Identity and Access Management (IAM), des identités de votre annuaire d'entreprise ou des applications autorisées.

Une application ou un Service AWS peut utiliser l'opération d'API `GetDataAccess` de S3 Access Grants pour lui demander l'accès à vos données S3 au nom d'un bénéficiaire. `GetDataAccess` commence par vérifier que vous avez accordé l'accès aux données à cette d'identité. S3 Access Grants utilise l'opération d'API AssumeRole pour obtenir un jeton d'informations d'identification temporaire et le transmettent au demandeur. Ce jeton d'informations d'identification temporaire est un jeton AWS Security Token Service (AWS STS).

La demande `GetDataAccess` doit inclure le paramètre `target`, qui spécifie la portée des données S3 à laquelle s'appliquent les informations d'identification temporaires. Cette portée `target` peut être identique à celle de l'autorisation ou à un sous-ensemble de cette portée, mais la portée `target` doit

être comprise dans la portée de l'autorisation accordée au bénéficiaire. La demande doit également spécifier le paramètre `permission` pour indiquer le niveau d'autorisation pour les informations d'identification temporaires, que ce soit `READ`, `WRITE` ou `READWRITE`.

Privilège

Le demandeur peut spécifier le niveau de privilège du jeton temporaire dans sa demande d'informations d'identification. À l'aide du paramètre `privilege`, le demandeur peut réduire ou augmenter la portée d'accès des informations d'identification temporaires, dans les limites de la portée de l'octroi. La valeur par défaut du paramètre `privilege` est `Default`, ce qui signifie que la portée cible des informations d'identification renvoyées est la portée de l'octroi d'origine. L'autre valeur possible pour `privilege` est `Minimal`. Si la portée `target` est réduite par rapport à la portée de l'octroi d'origine, la portée des informations d'identification temporaires est désactivée pour correspondre à la portée `target`, à condition que la portée `target` soit comprise dans la portée de l'octroi.

Le tableau suivant détaille l'effet du paramètre `privilege` sur deux octrois. Un octroi a la portée `S3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`*`/bob/*`, qui inclut l'intégralité du préfixe `bob/` dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`*. L'autre octroi a la portée `S3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`*`/bob/reports/*`, qui inclut uniquement le préfixe `bob/reports/` dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket1`*.

Portée de l'octroi	Portée demandée	Privilège	Portée renvoyée	Effet
`S3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/*`	*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/*`	`Default`	*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/*`	Le demandeur a accès à tous les objets qui ont des noms de clé commençant par le préfixe *bob/* dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* .
`S3://`*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/*`	*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/`	`Minimal`	*`amzn-s3-demo-bucket1`* `/bob/`	Sans le caractère générique * après le nom de préfixe bob/, le demandeur n'a accès qu'à l'objet nommé bob/ dans le compartiment

Portée de l'octroi	Portée demandée	Privilège	Portée renvoyée	Effet
				amzn-s3-demo-bucket1 . Il n'est pas courant d'avoir un tel objet. Le demandeur n'a accès à aucun autre objet, pas même à ceux ayant des noms de clé commençant par le préfixe bob/.
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/*	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/images/*	Minimal	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/images/*	Le demandeur a accès à tous les objets qui ont des noms de clé commençant par le préfixe *bob/images/** dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* .
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/*	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/file.txt	Default	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/*	Le demandeur a accès à tous les objets qui ont des noms de clé commençant par le préfixe bob/reports dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* , ce qui correspond à la portée de l'octroi correspondant.

Portée de l'octroi	Portée demandée	Privilège	Portée renvoyée	Effet
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/*	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/file.txt	Minimal	*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/reports/file.txt	Le demandeur a accès uniquement à l'objet doté du nom de clé bob/reports/file.txt dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* . Le demandeur n'a accès à aucun autre objet.

Identités des annuaires

`GetDataAccess` prend en compte toutes les identités impliquées dans une demande lors de la recherche d'autorisations appropriées. Pour les identités d'annuaire d'entreprise, `GetDataAccess` renvoie également les autorisations de l'identité IAM utilisée pour la session basée sur l'identité. Pour plus d'informations sur les sessions basées sur l'identité, consultez Octroi d'autorisations pour l'utilisation de sessions de console basées sur l'identité dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management. `GetDataAccess` génère des informations d'identification limitant la portée à l'autorisation la plus restrictive, comme indiqué dans la table suivante :

Portée de l'autorisation pour l'identité IAM	Portée de l'autorisation pour une identité de l'annuaire	Portée demandée	Portée renvoyée	Privilège	Effet
S3://*amzn-s3-demo-bucke*	*amzn-s3-demo-bucke*	S3://*amzn-s3-demo-bucke*	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* /bob/images/*	Default	Le demandeur a accès à tous les objets dont le nom de clé commence par

Portée de l'autorisation pour l'identité IAM	Portée de l'autorisation pour une identité de l'annuaire	Portée demandée	Portée renvoyée	Privilège	Effet
t1 / bob/*	*t1* / bob/images/*	*t1* / bob/images/image1.jpeg			le préfixe bob/ dans le cadre de l'autorisation du rôle IAM. En revanche, l'accès est limité aux préfixes bob/images/ dans le cadre de l'autorisation de l'identité de l'annuaire. Le rôle IAM et l'identité de l'annuaire fournissent tous deux un accès à la portée demandée, à savoir `bob/images/image1.jpeg` , mais l'identité de l'annuaire bénéficie d'une autorisation plus restrictive. La portée renvoyée est donc limitée à l'autorisation la plus restrictive de l'identité de l'annuaire.

Portée de l'autorisation pour l'identité IAM	Portée de l'autorisation pour une identité de l'annuaire	Portée demandée	Portée renvoyée	Privilège	Effet
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/*	*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/*	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/image1.jpeg	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/image1.jpeg	Minimal	Étant donné que le privilège est défini sur Minimal, même si l'identité a accès à une plus grande porté, seule la portée demandée est renvoyée : bob/images/image1.jpeg .

Portée de l'autorisation pour l'identité IAM	Portée de l'autorisation pour une identité de l'annuaire	Portée demandée	Portée renvoyée	Privilège	Effet
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/*	*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/*	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/image1.jpeg	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/*	Default	Le demandeur a accès à tous les objets dont le nom de clé commence par le préfixe bob/ dans le cadre de l'autorisation de l'identité de l'annuaire. En revanche, l'accès est limité aux préfixes bob/images/ dans le cadre de l'autorisation du rôle IAM. Le rôle IAM et l'identité de l'annuaire fournissent tous deux un accès à la portée demandée, à savoir `bob/images/image1.jpeg` , mais le rôle IAM bénéficie d'une autorisation plus restrictive. La portée renvoyée est donc limitée à l'autorisation la plus restrictive du rôle IAM.

Portée de l'autorisation pour l'identité IAM	Portée de l'autorisation pour une identité de l'annuaire	Portée demandée	Portée renvoyée	Privilège	Effet
S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/*	*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/*	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/image1.jpeg	S3://*amzn-s3-demo-bucket1* / bob/images/image1.jpeg	Minimal	Étant donné que le privilège est défini sur Minimal, même si l'identité a accès à une plus grande porté, seule la portée demandée est renvoyée : bob/images/image1.jpeg .

Durée

Le paramètre durationSeconds définit la durée des informations d'identification temporaires, en secondes. La valeur par défaut est de 3600 secondes (1 heure), mais le demandeur (le bénéficiaire) peut spécifier une plage allant de 900 secondes (15 minutes) à 43200 secondes (12 heures). Si le bénéficiaire demande une valeur supérieure à ce maximum, la demande échoue.

> **Note**
>
> Dans votre demande de jeton temporaire, si l'emplacement est un objet, définissez la valeur du paramètre targetType dans votre demande sur Object. Ce paramètre est obligatoire seulement si l'emplacement est un objet et que le niveau de privilège est Minimal. Si l'emplacement est un compartiment ou un préfixe, vous n'avez pas besoin de spécifier ce paramètre.

Exemples

Vous pouvez demander des informations d'identification temporaires en utilisant l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), l'API REST Amazon S3 ou les kits AWS SDK. Veuillez consulter ces exemples.

Pour plus d'informations, consultez GetDataAccess dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example Demander des informations d'identification temporaires

Requête :

```
aws s3control get-data-access \
--account-id 111122223333 \
--target s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA* \
--permission READ \
--privilege Default \
--region us-east-2
```

Réponse :

```
{
"Credentials": {
"AccessKeyId": "Example-key-id",
"SecretAccessKey": "Example-access-key",
"SessionToken": "Example-session-token",
"Expiration": "2023-06-14T18:56:45+00:00"},
"MatchedGrantTarget": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA**",
"Grantee": {
    "GranteeType": "IAM",
    "GranteeIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
 }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour demander des informations d'identification temporaires auprès de S3 Access Grants, consultez GetDataAccess dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant la manière dont les bénéficiaires demandent des informations d'identification temporaires à S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Java

L'exemple de code suivant renvoie les informations d'identification temporaires que le bénéficiaire utilise pour accéder à vos données S3. Pour utiliser cet exemple de code, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example Obtenir des informations d'identification temporaires

Requête :

```
public void getDataAccess() {
GetDataAccessRequest getDataAccessRequest = GetDataAccessRequest.builder()
.accountId("111122223333")
.permission(Permission.READ)
.privilege(Privilege.MINIMAL)
.target("s3://amzn-s3-demo-bucket/prefixA*")
.build();
GetDataAccessResponse getDataAccessResponse =
 s3Control.getDataAccess(getDataAccessRequest);
LOGGER.info("GetDataAccessResponse: " + getDataAccessResponse);
}
```

Réponse :

```
GetDataAccessResponse(
Credentials=Credentials(
AccessKeyId="Example-access-key-id",
SecretAccessKey="Example-secret-access-key",
SessionToken="Example-session-token",
Expiration=2023-06-07T06:55:24Z
))
```

Accès aux données S3 à l'aide des informations d'identification fournies par S3 Access Grants

Une fois qu'un bénéficiaire a obtenu des informations d'identification temporaires via son autorisation d'accès, il peut utiliser ces informations d'identification temporaires pour appeler les opérations d'API Amazon S3 afin d'accéder à vos données.

Les bénéficiaires peuvent accéder aux données S3 à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. En outre, vous pouvez utiliser les plug-ins AWS Python et Java pour appeler S3 Access Grants.

Utilisation de la AWS CLI

Une fois que le bénéficiaire a obtenu ses informations d'identification temporaires auprès de S3 Access Grants, il peut configurer un profil avec ces informations d'identification pour récupérer les données.

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Configurer un profil

```
aws configure set aws_access_key_id "$accessKey" --profile access-grants-consumer-access-profile
aws configure set aws_secret_access_key "$secretKey" --profile access-grants-consumer-access-profile
aws configure set aws_session_token "$sessionToken" --profile access-grants-consumer-access-profile
```

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Obtenir les données S3

Le bénéficiaire peut utiliser la commande AWS CLI get-object pour accéder aux données. Le bénéficiaire peut également utiliser put-object, ls et d'autres commandes AWS CLI S3.

```
aws s3api get-object \
--bucket amzn-s3-demo-bucket1 \
```

```
--key myprefix \
--region us-east-2 \
--profile access-grants-consumer-access-profile
```

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples illustrant comment les bénéficiaires peuvent accéder à vos données S3 à l'aide des kits AWS SDK.

Java

L'exemple de code Java suivant récupère un objet d'un compartiment S3. Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.GetObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.ResponseHeaderOverrides;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3Object;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;

public class GetObject2 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String key = "*** Object key ***";

        S3Object fullObject = null, objectPortion = null, headerOverrideObject =
 null;
        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withRegion(clientRegion)
```

```
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .build();

            // Get an object and print its contents.
            System.out.println("Downloading an object");
            fullObject = s3Client.getObject(new GetObjectRequest(bucketName, key));
            System.out.println("Content-Type: " +
fullObject.getObjectMetadata().getContentType());
            System.out.println("Content: ");
            displayTextInputStream(fullObject.getObjectContent());

            // Get a range of bytes from an object and print the bytes.
            GetObjectRequest rangeObjectRequest = new GetObjectRequest(bucketName,
key)
                    .withRange(0, 9);
            objectPortion = s3Client.getObject(rangeObjectRequest);
            System.out.println("Printing bytes retrieved.");
            displayTextInputStream(objectPortion.getObjectContent());

            // Get an entire object, overriding the specified response headers, and
print
            // the object's content.
            ResponseHeaderOverrides headerOverrides = new ResponseHeaderOverrides()
                    .withCacheControl("No-cache")
                    .withContentDisposition("attachment; filename=example.txt");
            GetObjectRequest getObjectRequestHeaderOverride = new
GetObjectRequest(bucketName, key)
                    .withResponseHeaders(headerOverrides);
            headerOverrideObject =
s3Client.getObject(getObjectRequestHeaderOverride);
            displayTextInputStream(headerOverrideObject.getObjectContent());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        } finally {
            // To ensure that the network connection doesn't remain open, close any
open
            // input streams.
            if (fullObject != null) {
```

```
                fullObject.close();
            }
            if (objectPortion != null) {
                objectPortion.close();
            }
            if (headerOverrideObject != null) {
                headerOverrideObject.close();
            }
        }
    }

    private static void displayTextInputStream(InputStream input) throws IOException
 {
        // Read the text input stream one line at a time and display each line.
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
        String line = null;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Actions S3 prises en charge dans S3 Access Grants

Un bénéficiaire peut utiliser les informations d'identification temporaires fournies par S3 Access Grants pour effectuer des actions S3 sur les données S3 auxquelles il a accès. Voici une liste des actions S3 qui peuvent être autorisées et qu'un bénéficiaire peut effectuer. Les actions qui peuvent être autorisées dépendent du niveau d'autorisation accordé dans l'autorisation d'accès : `READ`, `WRITE` ou `READWRITE`.

> **Note**
>
> Outre les autorisations Amazon S3 répertoriées ci-dessous, Amazon S3 peut appeler l'autorisation AWS Key Management Service (AWS KMS) Decrypt (`kms:decrypt`) `READ` ou l'autorisation AWS KMS GenerateDataKey (`kms:generateDataKey`) `WRITE`. Ces autorisations ne permettent pas d'accéder directement à la clé AWS KMS.

Action IAM S3	Action d'API et documentation	Autorisation S3 Access Grants	Ressource S3			
`s3:GetObject`	GetObject	`READ`	Objet			
`s3:GetObjectVersion`	GetObject	`READ`	Objet			
`s3:GetObjectAcl`	GetObjectAcl	`READ`	Objet			
`s3:GetObjectVersionAcl`	GetObjectAcl	`READ`	Objet			
`s3:ListMultipartUploads`	ListParts	`READ`	Objet			
`s3:PutObject`	PutObject, CreateMultipartUpload, UploadPart, UploadPartCopy, CompleteMultipartUpload	`WRITE`	Objet			
`s3:PutObjectAcl`	PutObjectAcl	`WRITE`	Objet			
`s3:PutObjectVersionAcl`	PutObjectAcl	`WRITE`	Objet			
`s3:DeleteObject`	DeleteObject	`WRITE`	Objet			

Action IAM S3	Action d'API et documentation	Autorisation S3 Access Grants	Ressource S3			
`s3:DeleteObjectVersion`	DeleteObject	`WRITE`	Objet			
`s3:AbortMultipartUpload`	AbortMultipartUpload	`WRITE`	Objet			
`s3:ListBucket`	HeadBucket, ListObjectsV2, ListObjects	`READ`	Compartiment			
`s3:ListBucketVersions`	ListObjectVersions	`READ`	Compartiment			
`s3:ListBucketMultipartUploads`	ListMultipartUploads	`READ`	Compartiment			

Répertorier les autorisations d'accès de l'appelant

Les propriétaires de données S3 peuvent utiliser S3 Access Grants pour créer des autorisations d'accès pour les identités AWS Identity and Access Management (IAM) ou pour les identités AWS IAM Identity Center issues des annuaires d'entreprise. Les identités IAM et les identités d'annuaire IAM Identity Center peuvent à leur tour utiliser l'API `ListCallerAccessGrants` pour répertorier tous les compartiments, préfixes et objets Amazon S3 auxquels elles peuvent accéder, tels que définis par leurs autorisations S3 Access Grants. Utilisez cette API pour découvrir toutes les données S3 auxquelles une identité IAM ou une identité d'annuaire peut accéder via S3 Access Grants.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer des applications qui affichent les données accessibles à des utilisateurs finaux spécifiques. Par exemple, le navigateur de stockage AWS pour S3, composant d'interface utilisateur open source que les clients utilisent pour accéder aux

compartiments S3, utilise cette fonctionnalité pour présenter aux utilisateurs finaux les données auxquelles ils ont accès dans Amazon S3, en fonction de leurs autorisations S3 Access Grants. Autre exemple : lorsque vous créez une application pour parcourir, charger ou télécharger des données dans Amazon S3, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour créer une arborescence dans votre application qu'un utilisateur final pourra ensuite parcourir.

> **Note**
>
> Pour les identités d'annuaire d'entreprise, lorsqu'il répertorie les autorisations d'accès de l'appelant, S3 Access Grants renvoie les autorisations de l'identité IAM utilisée pour la session basée sur l'identité. Pour plus d'informations sur les sessions basées sur l'identité, consultez Octroi d'autorisations pour l'utilisation de sessions de console basées sur l'identité dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management.

Le bénéficiaire, qu'il s'agisse d'une identité IAM ou d'une identité issue d'un annuaire d'entreprise, peut obtenir la liste de ses autorisations d'accès à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Example Affichage des autorisations d'accès accordées à un appelant

Requête :

```
aws s3control list-caller-access-grants \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2
--max-results 5
```

Réponse :

```
{
```

```
 "NextToken": "6J9S...",
 "CallerAccessGrantsList": [
  {
   "Permission": "READWRITE",
   "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix1/sub-prefix1/*",
   "ApplicationArn": "NA"
  },
  {
   "Permission": "READWRITE",
   "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix1/sub-prefix2/*",
   "ApplicationArn": "ALL"
  },
  {
   "Permission": "READWRITE",
   "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix1/sub-prefix3/*",
   "ApplicationArn": "arn:aws:sso::111122223333:application/ssoins-
ssoins-1234567890abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d"
  }
 ]
}
```

Example Répertorier les autorisations d'accès d'un appelant pour un compartiment

Vous pouvez limiter la portée des résultats à l'aide du paramètre `grantscope`.

Requête :

```
aws s3control list-caller-access-grants \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2
--grant-scope "s3://amzn-s3-demo-bucket""
--max-results 1000
```

Réponse :

```
{
 "NextToken": "6J9S...",
 "CallerAccessGrantsList": [
  {
   "Permission": "READ",
   "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket*",
```

```
    "ApplicationArn": "ALL"
   },
   {
    "Permission": "READ",
    "GrantScope": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix1/*",
    "ApplicationArn": "arn:aws:sso::111122223333:application/ssoins-
ssoins-1234567890abcdef/apl-abcd1234a1b2c3d"
   }
  ]
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST Amazon S3 pour obtenir une liste des autorisations d'accès de l'appelant d'API, consultez ListCallerAccessGrants dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit un exemple illustrant la manière dont les bénéficiaires demandent des informations d'identification temporaires à S3 Access Grants à l'aide des kits AWS SDK.

Java

L'exemple de code suivant renvoie les autorisations d'accès de l'appelant de l'API aux données S3 d'un Compte AWS spécifique. Pour utiliser cet exemple de code, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example Affichage des autorisations d'accès accordées à un appelant

Requête :

```
Public void ListCallerAccessGrants() {
 ListCallerAccessGrantsRequest listRequest = ListCallerAccessGrantsRequest.builder()
    .withMaxResults(1000)
    .withGrantScope("s3://")
    .accountId("111122223333");
 ListCallerAccessGrantsResponse listResponse =
 s3control.listCallerAccessGrants(listRequest);
 LOGGER.info("ListCallerAccessGrantsResponse: " + listResponse);
 }
```

Réponse :

```
ListCallerAccessGrantsResponse(
CallerAccessGrantsList=[
 ListCallerAccessGrantsEntry(
  S3Prefix=s3://amzn-s3-demo-bucket/prefix1/,
  Permission=READ,
  ApplicationArn=ALL
 )
])
```

Accès intercompte à S3 Access Grants

Avec S3 Access Grants, vous pouvez accorder l'accès aux données Amazon S3 aux éléments suivants :

- Identités AWS Identity and Access Management (IAM) au sein de votre compte
- Identités IAM dans d'autres comptes AWS
- Utilisateurs ou groupes issus d'annuaires dans votre instance AWS IAM Identity Center

Configurez d'abord l'accès intercompte pour l'autre compte. Cela inclut l'octroi de l'accès à votre instance S3 Access Grants à l'aide d'une politique de ressources. Accordez ensuite l'accès à vos données S3 (compartiments, préfixes ou objets) en utilisant des autorisations.

Après avoir configuré l'accès intercompte, l'autre compte peut demander des informations d'accès temporaires à vos données Amazon S3 auprès de S3 Access Grants. L'image suivante montre le flux d'utilisateurs pour l'accès intercompte S3 via S3 Access Grants :



1. Les utilisateurs ou les applications d'un deuxième compte (B) demandent des informations d'identification à l'instance S3 Access Grants de votre compte (A), où les données Amazon S3 sont stockées. Pour plus d'informations, consultez Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants.
2. L'instance S3 Access Grants de votre compte (A) renvoie des informations d'identification temporaires si une autorisation permet au deuxième compte d'accéder à vos données Amazon S3. Pour plus d'informations sur les autorisations d'accès, consultez Octroi d'autorisations avec S3 Access Grants.
3. Les utilisateurs ou les applications du second compte (B) utilisent les informations d'identification fournies par S3 Access Grants pour accéder aux données S3 de votre compte (A).

Configuration de l'accès intercompte avec S3 Access Grants

Pour accorder un accès S3 intercompte via S3 Access Grants, procédez comme suit :

- Étape 1 : configurez une instance S3 Access Grants dans votre compte (par exemple, l'ID de compte 111122223333), où les données S3 sont stockées.
- Étape 2 : configurez la politique de ressources pour l'instance S3 Access Grants de votre compte 111122223333 afin de donner accès au deuxième compte (par exemple, l'ID de compte 444455556666).
- Étape 3 : configurez les autorisations IAM pour que le principal IAM du deuxième compte 444455556666 demande des informations d'identification à l'instance S3 Access Grants de votre compte 111122223333.
- Étape 4 : créez une autorisation dans votre compte 111122223333 qui donne au principal IAM du deuxième compte 444455556666 l'accès à certaines des données S3 de votre compte 111122223333.

Étape 1 : configurer une instance S3 Access Grants dans votre compte

Tout d'abord, vous devez disposer d'une instance S3 Access Grants dans votre compte 111122223333 pour gérer l'accès à vos données Amazon S3. Vous devez créer une instance S3 Access Grants dans chaque Région AWS où sont stockées les données S3 que vous souhaitez partager. Si vous partagez des données dans plus d'une Région AWS, répétez chacune de ces étapes de configuration pour chaque Région AWS. Si vous avez déjà une instance S3 Access Grants dans le Région AWS dans lequel vos données S3 sont stockées, passez à l'étape suivante. Si vous n'avez pas configuré d'instance S3 Access Grants, consultez Utilisation de S3 Access Grants pour mener à bien cette étape.

Étape 2 : configurer la politique de ressource pour votre instance S3 Access Grants afin d'accorder un accès intercompte

Après avoir créé une instance S3 Access Grants dans votre compte 111122223333 pour un accès intercompte, configurez la politique basée sur les ressources pour l'instance S3 Access Grants de votre compte 111122223333 afin d'accorder un accès intercompte. L'instance S3 Access Grants elle-même prend en charge les politiques basées sur les ressources. Avec la politique basée sur les ressources appropriée, vous pouvez accorder à des utilisateurs et à des rôles AWS Identity and Access Management (IAM) issus d'autres Comptes AWS l'accès à votre instance S3 Access Grants. L'accès intercompte accorde uniquement ces autorisations (actions) :

- `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix` : l'utilisateur, le rôle ou l'application peut récupérer l'instance S3 Access Grants qui contient un préfixe particulier.
- `s3:ListAccessGrants`
- `s3:ListAccessLocations`
- `s3:ListCallerAccessGrants`
- `s3:GetDataAccess` : l'utilisateur, le rôle ou l'application peut demander des informations d'identification temporaires en fonction de l'accès qui vous a été accordé via S3 Access Grants. Utilisez ces informations d'identification pour accéder aux données S3 auxquelles l'accès vous a été accordé.

Parmi ces autorisations, vous pouvez choisir les autorisations à inclure dans la politique de ressources. Cette politique de ressources sur l'instance S3 Access Grants est une politique standard basée sur les ressources et prend en charge tout ce que le langage de politique IAM prend en charge. Dans la même politique, vous pouvez accorder l'accès à des identités IAM spécifiques dans le compte `111122223333` (par exemple, avec la condition `aws:PrincipalArn`), mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec S3 Access Grants. À la place, au sein de votre instance S3 Access Grants, vous pouvez créer des autorisations pour des identités IAM individuelles à partir de votre compte, ainsi que pour l'autre compte. En gérant chaque autorisation d'accès via S3 Access Grants, vous pouvez mettre à l'échelle vos autorisations.

Si vous utilisez déjà AWS Resource Access Manager (AWS RAM), vous pouvez y recourir pour partager vos ressources `s3:AccessGrants` avec d'autres comptes ou au sein de votre organisation. Consultez Utilisation des ressources AWS partagées pour plus d'informations. Si vous n'utilisez pas AWS RAM, vous pouvez également ajouter la politique de ressources en utilisant les opérations d'API de S3 Access Grants ou l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Utilisation de la console S3

Nous vous recommandons d'utiliser la console AWS Resource Access Manager (AWS RAM) pour partager vos ressources `s3:AccessGrants` avec d'autres comptes ou au sein de votre organisation. Pour partager les autorisations S3 Access Grants intercomptes, procédez comme suit :

Pour configurer la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Sélectionnez la Région AWS dans le sélecteur de Région AWS.

3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Access Grants.
4. Sur la page de l'instance Access Grants, dans la section Instance dans ce compte, sélectionnez Partager une instance. Vous êtes redirigé vers la console AWS RAM.
5. Sélectionnez Créer un partage de ressources.
6. Suivez les étapes AWS RAM pour créer le partage de ressources. Pour plus d'informations, consultez Création d'un partage de ressources dans AWS RAM.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Vous pouvez ajouter la politique de ressources à l'aide de la commande CLI `put-access-grants-instance-resource-policy`.

Si vous souhaitez accorder un accès intercompte pour l'instance S3 Access Grants se trouvant dans votre compte `111122223333` au deuxième compte `444455556666`, la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants de votre compte `111122223333` doit autoriser le deuxième compte `444455556666` à effectuer les actions suivantes :

- `s3:ListAccessGrants`
- `s3:ListAccessGrantsLocations`
- `s3:GetDataAccess`
- `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`

Dans la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants, spécifiez l'ARN de votre instance S3 Access Grants comme `Resource`, et le deuxième compte `444455556666` comme `Principal`. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "444455556666"
```

```
},
 "Action": [
  "s3:ListAccessGrants",
  "s3:ListAccessGrantsLocations",
  "s3:GetDataAccess",
  "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
 ],
 "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
} ]
}
```

Pour ajouter ou mettre à jour une politique de ressources pour une instance S3 Access Grants, utilisez la commande suivante. Lorsque vous utilisez l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example Ajout ou mise à jour de la politique de ressources pour une instance S3 Access Grants

```
aws s3control put-access-grants-instance-resource-policy \
--account-id 111122223333 \
--policy file://resourcePolicy.json \
--region us-east-2
{
 "Policy": "{\n
   \"Version\": \"2012-10-17\",\n
   \"Statement\": [{\n
  \"Effect\": \"Allow\",\n
  \"Principal\": {\n
    \"AWS\": \"444455556666\"\n
  },\n
  \"Action\": [\n
    \"s3:ListAccessGrants\",\n
    \"s3:ListAccessGrantsLocations\",\n
    \"s3:GetDataAccess\",\n
    \"s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix\",\n
    \"s3:ListCallerAccessGrants\"\n
  ],\n
  \"Resource\": \"arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default\"\n
    }\n
   ]\n
   }\n",
 "CreatedAt": "2023-06-16T00:07:47.473000+00:00"
}
```

Example Obtenir une politique de ressources S3 Access Grants

Vous pouvez également utiliser l'interface de ligne de commande pour obtenir ou supprimer une politique de ressources pour une instance S3 Access Grants.

Pour obtenir une politique de ressources S3 Access Grants, utilisez l'exemple de commande suivant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-access-grants-instance-resource-policy \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2

{
"Policy": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::111122223333:root\"},\"Action\":
[\"s3:ListAccessGrants\",\"s3:ListAccessGrantsLocations\",\"s3:GetDataAccess\",
\"s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix\",\"s3:ListCallerAccessGrants\"],\"Resource\":
\"arn:aws:
s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default\"}]}",
"CreatedAt": "2023-06-16T00:07:47.473000+00:00"
}
```

Example Supprimer une politique de ressources S3 Access Grants

Pour supprimer une politique de ressources S3 Access Grants, utilisez l'exemple de commande suivant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control delete-access-grants-instance-resource-policy \
--account-id 111122223333 \
--region us-east-2

// No response body
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez ajouter la politique de ressources à l'aide de l'API PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy.

Si vous souhaitez accorder un accès intercompte pour l'instance S3 Access Grants se trouvant dans votre compte 111122223333 au deuxième compte 444455556666, la politique de ressources de

l'instance S3 Access Grants de votre compte `111122223333` doit autoriser le deuxième compte `444455556666` à effectuer les actions suivantes :

- `s3:ListAccessGrants`
- `s3:ListAccessGrantsLocations`
- `s3:GetDataAccess`
- `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`

Dans la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants, spécifiez l'ARN de votre instance S3 Access Grants comme `Resource`, et le deuxième compte `444455556666` comme `Principal`. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *`espaces réservés à la saisie utilisateur`* par vos propres informations.

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "444455556666"
},
 "Action": [
  "s3:ListAccessGrants",
  "s3:ListAccessGrantsLocations",
  "s3:GetDataAccess",
  "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
 ],
 "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
} ]
}
```

Vous pouvez ensuite utiliser l'API PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy pour configurer la politique.

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST pour mettre à jour, obtenir ou supprimer une instance S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- PutAccessGrantsInstanceResourcePolicy

- GetAccessGrantsInstanceResourcePolicy
- DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples de kit AWS SDK expliquant comment configurer votre politique de ressources S3 Access Grants afin d'accorder à un deuxième compte AWS l'accès à certaines de vos données S3.

Java

Ajoutez, mettez à jour, obtenez ou supprimez une politique de ressources pour gérer l'accès intercompte à votre instance S3 Access Grants.

Example Ajout ou mise à jour d'une politique de ressources pour une instance S3 Access Grants

Si vous souhaitez accorder un accès intercompte pour l'instance S3 Access Grants se trouvant dans votre compte `111122223333` au deuxième compte `444455556666`, la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants de votre compte `111122223333` doit autoriser le deuxième compte `444455556666` à effectuer les actions suivantes :

- `s3:ListAccessGrants`
- `s3:ListAccessGrantsLocations`
- `s3:GetDataAccess`
- `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`

Dans la politique de ressources de l'instance S3 Access Grants, spécifiez l'ARN de votre instance S3 Access Grants comme `Resource`, et le deuxième compte `444455556666` comme `Principal`. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

```
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "444455556666"
},
```

```
 "Action": [
  "s3:ListAccessGrants",
  "s3:ListAccessGrantsLocations",
  "s3:GetDataAccess",
  "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix"
 ],
 "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
} ]
}
```

Pour ajouter ou mettre à jour la politique de ressources d'une instance S3 Access Grants, utilisez l'exemple de code suivant :

```
public void putAccessGrantsInstanceResourcePolicy() {
 PutAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest putRequest =
 PutAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest.builder()
 .accountId(111122223333)
 .policy(RESOURCE_POLICY)
 .build();
 PutAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse putResponse =
 s3Control.putAccessGrantsInstanceResourcePolicy(putRequest);
 LOGGER.info("PutAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse: " + putResponse);
 }
```

Réponse :

```
PutAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse(
 Policy={
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [{
 "Effect": "Allow",
 "Principal": {
 "AWS": "444455556666"
 },
 "Action": [
 "s3:ListAccessGrants",
 "s3:ListAccessGrantsLocations",
 "s3:GetDataAccess",
 "s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix",
 "s3:ListCallerAccessGrants"
 ],
 "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
 }]
```

```
 }
 )
```

Example Obtenir une politique de ressources S3 Access Grants

Pour obtenir une politique de ressources S3 Access Grants, utilisez l'exemple de code suivant. Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
public void getAccessGrantsInstanceResourcePolicy() {
 GetAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest getRequest =
 GetAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest.builder()
 .accountId(111122223333)
 .build();
 GetAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse getResponse =
 s3Control.getAccessGrantsInstanceResourcePolicy(getRequest);
 LOGGER.info("GetAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse: " + getResponse);
 }
```

Réponse :

```
GetAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse(
 Policy={"Version": "2012-10-17",       "Statement":
[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::444455556666:root"},"Action":
["s3:ListAccessGrants","s3:ListAccessGrantsLocations","s3:GetDataAccess","s3:GetAccessGrants
east-2:111122223333:access-grants/default"}]},
 CreatedAt=2023-06-15T22:54:44.319Z
 )
```

Example Supprimer une politique de ressources S3 Access Grants

Pour supprimer une politique de ressources S3 Access Grants, utilisez l'exemple de code suivant. Pour utiliser l'exemple de commande suivant, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
public void deleteAccessGrantsInstanceResourcePolicy() {
 DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest deleteRequest =
 DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicyRequest.builder()
 .accountId(111122223333)
 .build();
 DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse deleteResponse =
 s3Control.putAccessGrantsInstanceResourcePolicy(deleteRequest);
```

```
 LOGGER.info("DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse: " + deleteResponse);
 }
```

Réponse :

```
DeleteAccessGrantsInstanceResourcePolicyResponse()
```

Étape 3 : accorder aux identités IAM d'un deuxième compte l'autorisation d'appeler l'instance S3 Access Grants de votre compte

Une fois que le propriétaire des données Amazon S3 a configuré la politique intercompte pour l'instance S3 Access Grants dans le compte `111122223333`, le propriétaire du deuxième compte `444455556666` doit créer une politique basée sur l'identité pour ses utilisateurs ou rôles IAM, et le propriétaire doit leur donner accès à l'instance S3 Access Grants. Dans la politique basée sur l'identité, incluez une ou plusieurs des actions suivantes, en fonction de ce qui est accordé dans la politique de ressources d'instance S3 Access Grants et des autorisations que vous souhaitez accorder :

- `s3:ListAccessGrants`
- `s3:ListAccessGrantsLocations`
- `s3:GetDataAccess`
- `s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix`
- `s3:ListCallerAccessGrants`

Selon le modèle d'accès intercompte AWS, les utilisateurs ou rôles IAM du deuxième compte `444455556666` doivent explicitement disposer d'une ou de plusieurs de ces autorisations. Par exemple, accordez l'autorisation `s3:GetDataAccess` afin que l'utilisateur ou le rôle IAM puisse appeler l'instance S3 Access Grants associée au compte `111122223333` pour demander des informations d'identification.

Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
 {
```

```
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
   "s3:GetDataAccess",
  ],
   "Resource": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default"
  }
 ]
}
```

Pour plus d'informations sur la modification d'une politique basée sur l'identité IAM, consultez Modification des politiques IAM dans le Guide AWS Identity and Access Management.

Étape 4 : créer une autorisation dans l'instance S3 Access Grants de votre compte qui donne à l'identité IAM du deuxième compte l'accès à certaines de vos données S3

Pour l'étape finale de configuration, vous pouvez créer une autorisation dans l'instance S3 Access Grants de votre compte 111122223333, qui donne accès à l'identité IAM du deuxième compte 444455556666 à certaines données S3 de votre compte. Pour ce faire, utilisez la console, l'interface de ligne de commande, l'API ou les kits SDK Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Création d'octrois.

Dans l'autorisation, spécifiez l'ARN AWS de l'identité IAM du deuxième compte et spécifiez l'emplacement dans lequel vous accordez l'accès à vos données S3 (compartiment, préfixe ou objet). Cet emplacement doit déjà être enregistré auprès de votre instance S3 Access Grants. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement d'un emplacement. Vous pouvez la possibilité de spécifier un sous-préfixe. Par exemple, si l'emplacement auquel vous accordez l'accès est un compartiment et que vous souhaitez limiter davantage l'accès à un objet spécifique de ce compartiment, transmettez le nom de la clé de l'objet dans le champ `S3SubPrefix`. Ou si vous souhaitez limiter l'accès aux objets du compartiment dont les noms de clé commencent par un préfixe spécifique tel que `2024-03-research-results/`, transmettez `S3SubPrefix=2024-03-research-results/`.

Voici un exemple de commande CLI permettant de créer une autorisation d'accès pour une identité dans le deuxième compte. Pour plus d'informations, consultez Création d'octrois. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control create-access-grant \
--account-id 111122223333 \
--access-grants-location-id default \
--access-grants-location-configuration S3SubPrefix=prefixA* \
--permission READ \
```

```
--grantee GranteeType=IAM,GranteeIdentifier=arn:aws:iam::444455556666:role/data-consumer-1
```

Après avoir configuré l'accès intercompte, l'utilisateur ou le rôle du deuxième compte peut effectuer les opérations suivantes :

- Appelle `ListAccessGrantsInstances` pour répertorier les instances S3 Access Grants partagées avec ce service via AWS RAM. Pour plus d'informations, consultez Obtention des détails d'une instance S3 Access Grants.
- Demande des informations d'identification temporaires auprès de S3 Access Grants Pour découvrir comment effectuer ces demandes, consultez Demande d'un accès aux données Amazon S3 via S3 Access Grants.

Gestion des balises S3 Access Grants

Dans Amazon S3 Access Grants, les balises présentent des caractéristiques similaires à celles des balises d'objet dans Amazon S3. Chaque balise est une paire clés-valeurs. Les ressources que vous pouvez baliser dans S3 Access Grants sont les instances, les emplacements et les octrois.

> **Note**
>
> Le balisage dans S3 Access Grants utilise des opérations d'API différentes de celles du balisage d'objets. S3 Access Grants utilise les opérations d'API TagResource, UntagResource et ListTagsForResource, où une ressource peut être une instance S3 Access Grants, un emplacement enregistré ou une autorisation d'accès.

Comme avec les balises d'objet, les limitations suivantes s'appliquent :

- Vous pouvez ajouter des balises à de nouvelles ressources S3 Access Grants lorsque vous les créez, ou vous pouvez ajouter des balises à des ressources existantes.
- Vous pouvez associer jusqu'à 10 balises à une ressource. Si plusieurs balises sont associées à la même ressource, elles doivent avoir des clés de balise uniques.
- Une clé de balise peut comporter jusqu'à 128 caractères Unicode et les valeurs de balise peuvent comporter jusqu'à 256 caractères Unicode. Les balises sont représentées en interne au format UTF-16. Dans le format UTF-16, les caractères occupent une ou deux positions de caractère.
- Les clés et les valeurs sont sensibles à la casse.

Pour plus d'informations sur les restrictions liées aux balises, consultez Restrictions encadrant les balises définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.

Vous pouvez baliser les ressources dans S3 Access Grants à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), de l'API REST Amazon S3 ou des kits AWS SDK.

Utilisation de la AWS CLI

Pour installer la AWS CLI, consultez Installation de la AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Vous pouvez baliser une ressource S3 Access Grants lorsque vous la créez ou après l'avoir créée. Les exemples suivants montrent comment baliser une instance S3 Access Grants ou en annuler le balisage. Vous pouvez effectuer des opérations similaires pour des emplacements enregistrés et des autorisations d'accès.

Pour utiliser les exemples de commandes suivants, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

Example : Créer une instance S3 Access Grants avec des balises

```
aws s3control create-access-grants-instance \
 --account-id 111122223333 \
 --profile access-grants-profile \
 --region us-east-2 \
 --tags Key=tagKey1,Value=tagValue1
```

Réponse :

```
 {
    "CreatedAt": "2023-10-25T01:09:46.719000+00:00",
    "AccessGrantsInstanceId": "default",
    "AccessGrantsInstanceArn": "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/
default"
}
```

Example : Baliser une instance S3 Access Grants déjà créée

```
aws s3control tag-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default" \
```

```
--profile access-grants-profile \
--region us-east-2 \
--tags Key=tagKey2,Value=tagValue2
```

Example : Répertorier les balises pour l'instance S3 Access Grants

```
aws s3control list-tags-for-resource \
--account-id 111122223333 \
--resource-arn "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default" \
--profile access-grants-profile \
--region us-east-2
```

Réponse :

```
{
    "Tags": [
        {
            "Key": "tagKey1",
            "Value": "tagValue1"
        },
        {
            "Key": "tagKey2",
            "Value": "tagValue2"
        }
    ]
}
```

Example : Annuler le balisage de l'instance S3 Access Grants

```
aws s3control untag-resource \
 --account-id 111122223333 \
 --resource-arn "arn:aws:s3:us-east-2:111122223333:access-grants/default" \
 --profile access-grants-profile \
 --region us-east-2 \
 --tag-keys "tagKey2"
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API Amazon S3 pour définir des balises, annuler le balisage ou répertorier les balises pour une instance S3 Access Grants, un emplacement enregistré ou une autorisation d'accès. Pour en savoir plus sur la prise en charge de l'API REST pour la gestion des balises

S3 Access Grants, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- TagResource
- UntagResource
- ListTagsForResource

Limitations de S3 Access Grants

S3 Access Grants présente les limitations suivantes :

> **Note**
>
> Si votre cas d'utilisation dépasse ces limitations, contactez AWS Support pour demander des limites plus élevées.

Instance S3 Access Grants

Vous pouvez créer une instance S3 Access Grants par Région AWS par compte. Consultez Création d'une instance S3 Access Grants.

Emplacement S3 Access Grants

Vous pouvez enregistrer 1 000 emplacements S3 Access Grants par instance S3 Access Grants. Consultez Enregistrement d'un emplacement S3 Access Grants.

Octroi

Vous pouvez créer 100 000 octrois par instance S3 Access Grants. Consultez Création d'un octroi.

Régions AWS S3 Access Grants

S3 Access Grants est actuellement disponible dans les Régions AWS suivantes :

Code de la Région AWS	Nom de la Région AWS
`us-east-1`	USA Est (Virginie du Nord)

Code de la Région AWS	Nom de la Région AWS
us-east-2	USA Est (Ohio)
us-west-1	USA Ouest (Californie du Nord)
us-west-2	USA Ouest (Oregon)
af-south-1	Afrique (Le Cap)
ap-east-1	Asie-Pacifique (Hong Kong)
ap-northeast-1	Asie-Pacifique (Tokyo)
ap-northeast-2	Asie-Pacifique (Séoul)
ap-northeast-3	Asie-Pacifique (Osaka)
ap-south-1	Asie-Pacifique (Mumbai)
ap-south-2	Asie-Pacifique (Hyderabad)
ap-southeast-1	Asie-Pacifique (Singapour)
ap-southeast-2	Asie-Pacifique (Sydney)
ap-southeast-3	Asie-Pacifique (Jakarta)
ap-southeast-4	Asie-Pacifique (Melbourne)
ca-central-1	Canada (Centre)
ca-west-1	Canada-Ouest (Calgary)
eu-central-1	Europe (Francfort)
eu-central-2	Europe (Zurich)
eu-north-1	Europe (Stockholm)
eu-south-1	Europe (Milan)

Code de la Région AWS	Nom de la Région AWS
eu-south-2	Europe (Espagne)
eu-west-1	Europe (Irlande)
eu-west-2	Europe (Londres)
eu-west-3	Europe (Paris)
il-central-1	Israël (Tel Aviv)
me-central-1	Moyen-Orient (EAU)
me-south-1	Moyen-Orient (Bahreïn)
sa-east-1	South America (São Paulo)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (US, côte est)
us-gov-west-1	AWS GovCloud (US, côte ouest)

Intégrations de S3 Access Grants

S3 Access Grants peut être utilisé avec les services et fonctionnalités AWS suivants. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles intégrations seront disponibles.

> **Tip**
>
> Cet atelier AWS consacré à S3 Access Grants vous explique comment utiliser S3 Access Grants avec des utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM), des utilisateurs d'IAM Identity Center, Amazon EMR et AWS Transfer Family.

Amazon Athena

- Utilisation des groupes de travail Athena compatibles avec IAM Identity Center

Amazon EMR

- Lancement d'un cluster Amazon EMR avec S3 Access Grants

Amazon EMR on EKS

- Lancement d'un cluster Amazon EMR sur EKS avec S3 Access Grants

Application Amazon EMR sans serveur

- Lancement d'une application Amazon EMR sans serveur avec S3 Access Grants

Amazon Redshift

- Intégration d'Amazon Redshift à S3 Access Grants

Amazon SageMaker AI Studio

- Ajout de données Amazon S3 à Amazon SageMaker AI Unified Studio

  En utilisant S3 Access Grants dans Amazon SageMaker AI Unified Studio, vous pouvez partager vos données Amazon S3 avec plusieurs projets. Pour autoriser l'accès aux données à l'aide d'S3 Access Grants, une instance S3 Access Grants est requise. Amazon SageMaker AI Unified Studio utilise une instance S3 Access Grants si une instance est déjà disponible ou s'il est possible d'en créer une. Tout d'abord, vous ajoutez vos données Amazon S3, puis vous les publiez dans le catalogue ou vous les partagez directement avec les consommateurs.

- Utilisation d'Amazon S3 Access Grants avec Amazon SageMaker AI Studio et le plug-in SDK pour Python (Boto 3)

  L'utilisation de S3 Access Grants dans les blocs-notes Amazon SageMaker AI Studio est désormais plus simple avec le plug-in SDK pour Python (Boto3). Configurez au préalable les autorisations d'accès des principaux IAM et des utilisateurs issus de l'annuaire AWS IAM Identity Center. Bien qu'Amazon SageMaker AI Studio ne prenne pas en charge de manière native les utilisateurs de l'annuaire des fournisseurs d'identité, vous pouvez écrire du code Python personnalisé à l'aide du plug-in afin de permettre à ces identités d'accéder aux données S3 via S3 Access Grants. L'accès aux données s'effectue à l'aide du plug-in et non via Amazon SageMaker AI.

AWS Glue

- Amazon S3 Access Grants avec AWS Glue

AWS IAM Identity Center

- Propagation d'identité approuvée entre applications

AWS Transfer Family

- Configuration d'Amazon S3 Access Grants pour AWS Transfer Family

Navigateur de stockage pour S3

- Gestion de l'accès aux données à l'échelle à l'aide du navigateur de stockage pour S3

Frameworks Python open source

- Amazon S3 Access Grants s'intègre désormais aux frameworks Python open source

Gestion des accès à l'aide des listes ACL

Les listes de contrôle d'accès (ACL) sont l'une des options basées sur les ressources que vous pouvez utiliser pour gérer l'accès aux compartiments et aux objets. Vous pouvez utiliser des listes ACL pour accorder des autorisations en lecture/écriture de base à d'autres Comptes AWS. La gestion des autorisations grâce aux listes ACL a ses limites.

Par exemple, vous pouvez accorder des autorisations uniquement à d'autres Comptes AWS, mais vous ne pouvez pas en accorder aux utilisateurs du compte. Vous ne pouvez pas accorder d'autorisations conditionnelles ou refuser explicitement des autorisations. Les listes ACL conviennent aux scénarios spécifiques. Par exemple, si le propriétaire du compartiment permet à d'autres Comptes AWS de charger des objets, les autorisations sur ces objets peuvent uniquement être gérées grâce à la liste ACL d'objet par le Compte AWS qui détient l'objet.

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder

l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Pour plus d'informations sur les listes ACL, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL)
- Configuration des listes ACL
- Exemples de politiques pour les listes ACL

Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL)

Les listes de contrôle d'accès (ACL) d'Amazon S3 vous permettent d'accéder aux compartiments et aux objets. Chaque compartiment et objet possède une liste ACL qui lui est attachée comme sous-ressource. Une liste ACL définit quels Comptes AWS ou groupes bénéficient d'un accès et le type d'accès. Lors de la réception d'une demande sur une ressource, Amazon S3 vérifie la liste ACL correspondante pour s'assurer que le demandeur possède les autorisations d'accès nécessaires.

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Lorsque vous créez un compartiment ou un objet, Amazon S3 crée une liste ACL par défaut qui octroie au propriétaire de la ressource le contrôle total sur celle-ci. Ce comportement est illustré dans l'exemple de liste ACL de compartiment suivant (la liste ACL d'objet par défaut possède la même structure) :

Example

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AccessControlPolicy xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Owner>
    <ID>*** Owner-Canonical-User-ID ***</ID>
    <DisplayName>owner-display-name</DisplayName>
  </Owner>
  <AccessControlList>
    <Grant>
      <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
               xsi:type="Canonical User">
        <ID>*** Owner-Canonical-User-ID ***</ID>
        <DisplayName>display-name</DisplayName>
      </Grantee>
      <Permission>FULL_CONTROL</Permission>
    </Grant>
  </AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

L'exemple de liste ACL inclut un élément `Owner` qui identifie le propriétaire par l'ID d'utilisateur canonique du Compte AWS. Pour obtenir des instructions pour trouver votre ID d'utilisateur canonique, consultez Recherche d'un ID d'utilisateur canonique de Compte AWS. L'élément `Grant` identifie le bénéficiaire (un Compte AWS ou groupe prédéfini), et l'autorisation accordée. Cette liste

ACL par défaut possède un élément `Grant` pour le propriétaire. Vous accordez des autorisations en ajoutant des éléments `Grant`, avec chaque accord identifiant le bénéficiaire et l'autorisation.

> **Note**
>
> Une liste ACL peut avoir 100 accords maximum.

Rubriques

- Qui est un bénéficiaire ?
- Quelles autorisations puis-je octroyer ?
- Valeurs aclRequired pour les demandes Amazon S3 courantes
- Exemple de liste ACL
- Liste ACL prête à l'emploi

Qui est un bénéficiaire ?

> **Important**
>
> Avis de fin de prise en charge : à compter du 1er octobre 2025, Amazon S3 cessera de prendre en charge la création de nouvelles listes de contrôle d'accès (ACL) par e-mail pour les bénéficiaires. Les listes ACL par e-mail des bénéficiaires créées avant cette date continueront de fonctionner et resteront accessibles via la console de gestion AWS, l'interface de ligne de commande (CLI), les kits SDK et l'API REST. En revanche, vous ne serez plus en mesure de créer de nouvelles listes ACL par e-mail pour les bénéficiaires.
> Entre le 15 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, vous commencerez à constater une augmentation du nombre d'erreurs `HTTP 405` pour les demandes adressées à Amazon S3 lorsque vous tenterez de créer de nouvelles listes ACL par e-mail pour les bénéficiaires.
> Ce changement affecte les Régions AWS suivantes :USA Est (Virginie du Nord), USA Ouest (Californie du Nord), USA Ouest (Oregon), Asie-Pacifique (Singapour), Asie-Pacifique (Sydney), Asie-Pacifique (Tokyo), Europe (Irlande) et Amérique du Sud (São Paulo).

Un bénéficiaire peut être un Compte AWS ou l'un des groupes Amazon S3 prédéfinis. Vous accordez l'autorisation à un Compte AWS en utilisant l'adresse e-mail ou l'ID d'utilisateur canonique. Toutefois, si vous fournissez une adresse e-mail dans la demande d'accord, Amazon S3 trouve l'ID d'utilisateur

canonique pour ce compte et l'ajoute à la liste ACL. Les listes ACL obtenues contiennent toujours l'ID d'utilisateur canonique pour le Compte AWS, mais pas l'adresse e-mail du Compte AWS.

Lorsque vous accordez des droits d'accès, vous spécifiez chaque bénéficiaire sous la forme d'une paire *type*="*value*", où le *type* est l'un des suivants :

- `id` : si la valeur spécifiée est l'ID d'utilisateur canonique d'un Compte AWS
- `uri` : si vous accordez des autorisations à un groupe prédéfini
- `emailAddress` : si la valeur spécifiée est l'adresse e-mail d'un Compte AWS

> **Important**
>
> L'utilisation d'adresses e-mail pour spécifier un bénéficiaire est prise en charge uniquement dans les Régions AWS suivantes :
>
> - USA Est (Virginie du Nord)
> - USA Ouest (Californie du Nord)
> - USA Ouest (Oregon)
> - Asie-Pacifique (Singapour)
> - Asie-Pacifique (Sydney)
> - Asie-Pacifique (Tokyo)
> - Europe (Irlande)
> - South America (São Paulo)
>
> Pour obtenir la liste de toutes les régions et de tous les points de terminaison Amazon S3 pris en charge, consultez Régions et points de terminaison dans Référence générale d'Amazon Web Services.

Example Exemple : adresse e-mail

Par exemple, l'en-tête `x-amz-grant-read` suivant accorde aux Comptes AWS identifiés par les adresses e-mail des autorisations de lecture des données d'objet et de leurs métadonnées :

```
x-amz-grant-read: emailAddress="xyz@example.com", emailAddress="abc@example.com"
```

> **Warning**
>
> Lorsque vous accordez à d'autres Comptes AWS l'accès à vos ressources, sachez que les Comptes AWS peuvent déléguer leurs autorisations aux utilisateurs sous leurs comptes. Il s'agit d'un accès intercompte. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'accès intercompte, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Recherche d'un ID d'utilisateur canonique de Compte AWS

L'ID d'utilisateur canonique est associé au Compte AWS. Cet ID est composé d'une longue chaîne de caractères, par exemple :

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

Pour découvrir comment trouver l'ID d'utilisateur canonique de votre compte, consultez Recherche de l'ID d'utilisateur canonique de votre Compte AWS dans le Guide de référence sur la gestion des comptes AWS.

Vous pouvez également rechercher l'ID d'utilisateur canonique d'un Compte AWS en lisant la liste ACL d'un compartiment ou d'un objet pour lequel le Compte AWS possède les autorisations d'accès. Lorsqu'un Compte AWS individuel reçoit des autorisations suite à une demande d'octroi, une entrée d'accord est ajoutée à la liste ACL avec l'ID d'utilisateur canonique du compte.

> **Note**
>
> Si vous rendez votre compartiment public (non recommandé), n'importe quel utilisateur non authentifié pourra y charger des objets. Ces utilisateurs anonymes ne disposent pas d'un Compte AWS. Lorsqu'un utilisateur anonyme charge un objet dans votre compartiment, Amazon S3 ajoute un ID utilisateur canonique spécial (`65a011a29cdf8ec533ec3d1ccaae921c`) comme propriétaire de l'objet dans la liste ACL. Pour plus d'informations, consultez Propriété du compartiment et de l'objet Amazon S3.

Groupes prédéfinis Amazon S3

Amazon S3 possède un ensemble de groupes prédéfinis. Lorsque l'accès à un compte est accordé à un groupe, vous spécifiez l'un des URI Amazon S3 au lieu de l'ID d'utilisateur canonique. Amazon S3 fournit les groupes prédéfinis suivants :

- Groupe des utilisateurs authentifiés – Représenté par `http://acs.amazonaws.com/groups/global/AuthenticatedUsers`.

  Ce groupe représente tous les Comptes AWS. Une autorisation d'accès à ce groupe permet à n'importe quel Compte AWS d'accéder aux ressources. Toutefois, toutes les demandes doivent être signées (authentifiées).

  > **Warning**
  >
  > Lorsque vous accordez l'accès au Groupe des utilisateurs authentifiés, n'importe quel utilisateur authentifié par AWS dans le monde peut accéder à votre ressource.

- Groupe de tous les utilisateurs – Représenté par `http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers`.

  Une autorisation d'accès à ce groupe permet à tout le monde d'accéder à la ressource. Les demandes peuvent être signées (authentifiées) ou non (anonymes). Les demandes non signées omettent l'en-tête Authentification dans la demande.

  > **Warning**
  >
  > Nous vous recommandons vivement de ne pas jamais accorder au groupe de tous les utilisateurs les autorisations `WRITE`, `WRITE_ACP` ou `FULL_CONTROL`. Par exemple, bien que les autorisations `WRITE` n'autorisent pas les non-propriétaires à remplacer ou supprimer des objets existants, les autorisations `WRITE` permettent à quiconque de stocker dans votre compartiment des objets, qui vous sont facturés. Pour plus de détails sur ces autorisations, consultez la section Quelles autorisations puis-je octroyer ? suivante.

- Groupe de livraison des journaux – Représenté par `http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery`.

  Une autorisation `WRITE` sur un compartiment permet à ce groupe d'écrire des journaux d'accès au serveur (consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur) dans le compartiment.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez des listes ACL, le bénéficiaire peut être un Compte AWS ou l'un des groupes Amazon S3 prédéfinis. Toutefois, le bénéficiaire ne peut pas être un utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur les utilisateurs et autorisations AWS dans IAM, consultez Utilisation d'AWS Identity and Access Management.

Quelles autorisations puis-je octroyer ?

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des autorisations qu'Amazon S3 prend en charge dans une liste ACL. Toutes les autorisations de liste ACL sont identiques pour les listes ACL d'objet et de compartiment. Toutefois, selon le contexte (liste ACL de compartiment ou liste ACL d'objet), ces autorisations de liste ACL accordent des autorisations pour des opérations spécifiques de compartiment ou d'objet. Le tableau répertorie les autorisations et décrit ce qu'elles signifient pour des objets et des compartiments.

Pour plus d'informations sur les autorisations ACL dans la console Amazon S3, consultez Configuration des listes ACL.

Autorisations	Lorsqu'elles sont accordées sur un compartiment	Lorsqu'elles sont accordées sur un objet
`READ`	Elles permettent au bénéficiaire de répertorier les objets dans le compartiment	Elles permettent au bénéficiaire de lire les données de l'objet et ses métadonnées
`WRITE`	Elles permettent au bénéficiaire de créer des objets dans le compartiment. Pour les propriétaires de compartiments et d'objets existants, elles permettent également de supprimer et de remplacer ces objets.	Ne s'applique pas
`READ_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire de lire la liste ACL du compartiment	Elles permettent au bénéficiaire de lire la liste ACL de l'objet

Autorisations	Lorsqu'elles sont accordées sur un compartiment	Lorsqu'elles sont accordées sur un objet
`WRITE_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour le compartiment applicable	Elles permettent au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour l'objet applicable
`FULL_CONTROL`	Elle accorde au bénéficiaire les autorisations `READ`, `WRITE`, `READ_ACP` et `WRITE_ACP` sur le compartiment	Elle accorde au bénéficiaire les autorisations `READ`, `READ_ACP` et `WRITE_ACP` sur l'objet

> **Warning**
>
> Soyez vigilant lorsque vous accordez des autorisations d'accès à vos compartiments et objets S3. Par exemple, l'octroi de l'accès `WRITE` à un compartiment permet au bénéficiaire de créer des objets dans le compartiment. Nous vous recommandons vivement de lire l'ensemble de la section Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL) avant d'accorder des autorisations.

Mappage des autorisations de liste ACL et de stratégie d'accès

Comme illustré dans la table précédente, une liste ACL permet uniquement d'accorder un ensemble limité d'autorisations, comparé au nombre d'autorisations configurables dans une stratégie d'accès (consultez Actions de politique pour Amazon S3). Chacune de ces autorisations permet une ou plusieurs opérations Amazon S3.

Le tableau suivant montre comment chacune des autorisations de liste ACL est mappée aux autorisations de stratégie d'accès correspondantes. Comme vous pouvez le voir, une stratégie d'accès accorde plus d'autorisations qu'une liste ACL. Vous utilisez une liste ACL principalement pour accorder des autorisations de lecture/écriture de base, similaires aux autorisations de système de fichiers. Pour plus d'informations sur le moment où utiliser une ACL, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les autorisations ACL dans la console Amazon S3, consultez Configuration des listes ACL.

Autorisation de liste ACL	Autorisations de stratégie d'accès correspondantes lorsqu'une autorisation de liste ACL est accordée sur un compartiment	Autorisations de stratégie d'accès correspondantes lorsqu'une autorisation de liste ACL est accordée sur un objet
READ	s3:ListBucket , s3:ListBucketVersions , et s3:ListBucketMultipartUploads	s3:GetObject et s3:GetObjectVersion
WRITE	s3:PutObject Le propriétaire du compartiment peut créer, remplacer et supprimer n'importe quel objet dans le compartiment, et le propriétaire de l'objet bénéficie du FULL_CONTROL sur son objet. De plus, lorsque le bénéficiaire est le propriétaire du compartiment, l'accord d'une autorisation WRITE dans la liste ACL d'un compartiment permet d'exécuter l'action s3:DeleteObjectVersion sur n'importe quelle version de ce compartiment.	Ne s'applique pas
READ_ACP	s3:GetBucketAcl	s3:GetObjectAcl et s3:GetObjectVersionAcl
WRITE_ACP	s3:PutBucketAcl	s3:PutObjectAcl et s3:PutObjectVersionAcl
FULL_CONTROL	Équivaut à accorder les autorisations de liste ACL READ, WRITE, READ_ACP et WRITE_ACP . Par conséquent, cette autorisation de liste ACL est mappée à une combinaison	Équivaut à accorder les autorisations de liste ACL READ, READ_ACP et WRITE_ACP . Par conséquent, cette autorisation de liste ACL est mappée à une combinaison d'autorisations de stratégie d'accès correspondantes.

Autorisation de liste ACL	Autorisations de stratégie d'accès correspondantes lorsqu'une autorisation de liste ACL est accordée sur un compartiment	Autorisations de stratégie d'accès correspondantes lorsqu'une autorisation de liste ACL est accordée sur un objet
	d'autorisations de stratégie d'accès correspondantes.	

Clés de condition

Lorsque vous accordez des autorisations de stratégie d'accès, vous pouvez utiliser des clés de condition pour limiter la valeur de l'ACL sur un objet à l'aide d'une stratégie de compartiment. Les clés de contexte suivantes correspondent aux listes ACL. Vous pouvez utiliser ces clés de contexte pour exiger l'utilisation d'une liste ACL spécifique dans une demande :

- `s3:x-amz-grant-read` - Exiger un accès en lecture.
- `s3:x-amz-grant-write` - Exiger un accès en écriture.
- `s3:x-amz-grant-read-acp` - Exiger un accès en lecture à l'ACL du compartiment.
- `s3:x-amz-grant-write-acp` - Exiger un accès en écriture à l'ACL du compartiment.
- `s3:x-amz-grant-full-control` - Exiger un contrôle total.
- `s3:x-amz-acl` - Exiger une Liste ACL prête à l'emploi.

Pour des exemples de stratégies impliquant des en-têtes spécifiques à une liste ACL, consultez Octroi de l'autorisation s3:PutObject avec une condition qui nécessite que le propriétaire du compartiment ait le contrôle total. Pour obtenir la liste complète des clés de condition spécifiques à Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Valeurs **`aclRequired`** pour les demandes Amazon S3 courantes

Pour identifier les demandes Amazon S3 qui ont nécessité des listes ACL pour l'autorisation, vous pouvez utiliser la valeur `aclRequired` dans les journaux d'accès du serveur Amazon S3 ou AWS CloudTrail. La valeur `aclRequired` qui apparaît dans les journaux d'accès au serveur CloudTrail ou Amazon S3 dépend des opérations appelées et de certaines informations concernant le demandeur,

le propriétaire de l'objet et le propriétaire du compartiment. Si aucune liste ACL n'était requise, si vous définissez la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie ou si les demandes sont autorisées par votre stratégie de compartiment, la chaîne de valeur `aclRequired` est « `-` » dans les journaux d'accès au serveur Amazon S3 et est absente dans CloudTrail.

Les tables suivantes répertorient les valeurs `aclRequired` attendues dans les journaux d'accès au serveur CloudTrail ou Amazon S3 pour les différentes opérations de l'API Amazon S3. Vous pouvez utiliser ces informations pour comprendre quelles opérations Amazon S3 dépendent des listes ACL pour l'autorisation. Dans les tables suivantes, A, B et C représentent les différents comptes associés au demandeur, au propriétaire de l'objet et au propriétaire du compartiment. Les entrées suivies d'un astérisque (*) indiquent l'un des comptes A, B ou C.

> **Note**
>
> Les opérations `PutObject` de la table suivante, sauf indication contraire, indiquent les demandes qui ne définissent pas de liste ACL, sauf si la liste ACL est `bucket-owner-full-control`. Une valeur nulle pour `aclRequired` indique que `aclRequired` n'est pas présent dans les journaux AWS CloudTrail.

Le tableau suivant indique les valeurs `aclRequired` pour CloudTrail.

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`GetObject`	A	A	A	Oui ou Non	null	Accès dans le même compte
`GetObject`	A	B	A	Oui ou Non	null	Accès au même compte avec le

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
						propriétaire du compartiment obligatoire
`GetObject`	A	A	B	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`GetObject`	A	A	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`GetObject`	A	A	B	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`GetObject`	A	B	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`GetObject`	A	B	C	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`GetObject`	A	B	C	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`PutObject`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	null	Accès dans le même compte

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`PutObject`	A	Ne s'applique pas	B	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`PutObject`	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`PutObject` avec une liste ACL (sauf pour `bucket-owner-full-control`)	*	Ne s'applique pas	*	Oui ou Non	Oui	Demande autorise la liste ACL
`ListObjects`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	null	Accès dans le même compte

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`ListObjects`	A	Ne s'applique pas	B	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`ListObjects`	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`DeleteObject`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	null	Accès dans le même compte
`DeleteObject`	A	Ne s'applique pas	B	Oui	null	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`DeleteObject`	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`PutObjectAcl`	*	*	*	Oui ou Non	Oui	Demande autorise la liste ACL
`PutBucketAcl`	*	Ne s'applique pas	*	Oui ou Non	Oui	Demande autorise la liste ACL

> **Note**
>
> Les opérations `REST.PUT.OBJECT` de la table suivante, sauf indication contraire, indiquent les demandes qui ne définissent pas de liste ACL, sauf si la liste ACL est `bucket-owner-full-control`. Une chaîne de valeur `aclRequired` « `-` » indique une valeur nulle dans les journaux d'accès au serveur Amazon S3.

Le tableau suivant indique les valeurs `aclRequired` des journaux d'accès au serveur Amazon S3.

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`REST.GET.OBJECT`	A	A	A	Oui ou Non	-	Accès dans le même compte
`REST.GET.OBJECT`	A	B	A	Oui ou Non	-	Accès au même compte avec le propriétaire du compartiment obligatoire
`REST.GET.OBJECT`	A	A	B	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`REST.GET.OBJECT`	A	A	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`REST.GET.OBJECT`	A	B	B	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`REST.GET.OBJECT`	A	B	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`REST.GET.OBJECT`	A	B	C	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`REST.GET.OBJECT`	A	B	C	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`REST.PUT.OBJECT`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	-	Accès dans le même compte
`REST.PUT.OBJECT`	A	Ne s'applique pas	B	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`REST.PUT.OBJECT`	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`REST.PUT.OBJECT` avec une liste ACL (sauf pour `bucket-owner-full-control`)	*	Ne s'applique pas	*	Oui ou Non	Oui	Demande autorise la liste ACL

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **`aclRequired`**	Raison
`REST.GET.BUCKET`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	-	Accès dans le même compte
`REST.GET.BUCKET`	A	Ne s'applique pas	B	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
`REST.GET.BUCKET`	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
`REST.DELETE.OBJECT`	A	Ne s'applique pas	A	Oui ou Non	-	Accès dans le même compte

Nom de l'opération	Demandeur	Propriétaire de l'objet	Propriétaire du compartiment	La politique du compartiment autorise l'accès	Valeur **aclRequired**	Raison
REST.DELETE.OBJECT	A	Ne s'applique pas	B	Oui	-	Accès intercompte accordé par la politique du compartiment
REST.DELETE.OBJECT	A	Ne s'applique pas	B	Non	Oui	Accès intercompte reposant sur la liste ACL
REST.PUT.ACL	*	*	*	Oui ou Non	Oui	Demande autorise la liste ACL

Exemple de liste ACL

L'exemple de liste ACL suivant sur un compartiment identifie le propriétaire de la ressource et un ensemble d'accords. Le format est la représentation XML d'une liste ACL dans l'API REST Amazon S3. Le propriétaire du compartiment possède l'accès FULL_CONTROL sur la ressource. De plus, la liste ACL montre comment les autorisations sont accordées sur une ressource à deux Comptes AWS, identifiés par l'ID d'utilisateur canonique, et à deux des groupes Amazon S3 prédéfinis mentionnés dans la section précédente.

Example

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AccessControlPolicy xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
```

```
 <Owner>
   <ID>Owner-canonical-user-ID</ID>
   <DisplayName>display-name</DisplayName>
 </Owner>
 <AccessControlList>
   <Grant>
     <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="CanonicalUser">
       <ID>Owner-canonical-user-ID</ID>
       <DisplayName>display-name</DisplayName>
     </Grantee>
     <Permission>FULL_CONTROL</Permission>
   </Grant>

   <Grant>
     <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="CanonicalUser">
       <ID>user1-canonical-user-ID</ID>
       <DisplayName>display-name</DisplayName>
     </Grantee>
     <Permission>WRITE</Permission>
   </Grant>

   <Grant>
     <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="CanonicalUser">
       <ID>user2-canonical-user-ID</ID>
       <DisplayName>display-name</DisplayName>
     </Grantee>
     <Permission>READ</Permission>
   </Grant>

   <Grant>
     <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Group">
       <URI>http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers</URI>
     </Grantee>
     <Permission>READ</Permission>
   </Grant>
   <Grant>
     <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="Group">
       <URI>http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery</URI>
     </Grantee>
     <Permission>WRITE</Permission>
   </Grant>
```

```
  </AccessControlList>
</AccessControlPolicy>
```

Liste ACL prête à l'emploi

Amazon S3 prend en charge un ensemble d'accords prédéfinis, appelées listes ACL prédéfinies. Chaque liste ACL prête à l'emploi possède un ensemble prédéfini de bénéficiaires et d'autorisations. Le tableau suivant liste l'ensemble des listes ACL prêtes à l'emploi et les accords prédéfinis associés.

Liste ACL prête à l'emploi	S'applique à	Autorisations ajoutées à la liste ACL
`private`	Compartiment et objet	Le propriétaire obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Personne d'autre ne possède les droits d'accès (par défaut).
`public-read`	Compartiment et objet	Le propriétaire obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Le groupe `AllUsers` (consultez Qui est un bénéficiaire ?) obtient l'accès `READ`.
`public-read-write`	Compartiment et objet	Le propriétaire obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Le groupe `AllUsers` obtient l'accès `READ` et `WRITE`. L'accord de ce type d'accès sur un compartiment n'est généralement pas recommandé.
`aws-exec-read`	Compartiment et objet	Le propriétaire obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Amazon EC2 obtient l'accès `READ` pour faire une demande `GET` sur une solution groupée Amazon Machine Image (AMI) issu d'Amazon S3.
`authenticated-read`	Compartiment et objet	Le propriétaire obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Le groupe `AuthenticatedUsers` obtient l'accès `READ`.
`bucket-owner-read`	Objet	Le propriétaire de l'objet obtient l'accès `FULL_CONTROL` . Le propriétaire du compartiment obtient l'accès `READ`. Si vous spécifiez cette ACL prédéfinie lors de la création du compartiment, Amazon S3 l'ignore.

Liste ACL prête à l'emploi	S'applique à	Autorisations ajoutées à la liste ACL
`bucket-owner-full-control`	Objet	Le propriétaire de l'objet et celui du compartiment obtiennent l'accès `FULL_CONTROL` sur l'objet. Si vous spécifiez cette ACL prédéfinie lors de la création du compartiment, Amazon S3 l'ignore.
`log-delivery-write`	Compartiment	Le groupe `LogDelivery` obtient les autorisations `WRITE` et `READ_ACP` sur le compartiment. Pour plus d'informations sur les journaux, consultez (Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur).

> **Note**
>
> Vous pouvez uniquement spécifier l'une des listes ACL prêtes à l'emploi dans la demande.

Vous pouvez spécifier une liste ACL prédéfinie dans votre demande grâce à l'en-tête `x-amz-acl`. Lorsqu'Amazon S3 reçoit une demande contenant une liste ACL prédéfinie, il ajoute les accords prédéfinis à la liste ACL de la ressource.

Configuration des listes ACL

Cette section explique comment gérer les autorisations d'accès des compartiments et objets S3 à l'aide des listes de contrôle d'accès (ACL). Vous pouvez ajouter des octrois à votre liste ACL de ressource à l'aide de la AWS Management Console, de la,AWS Command Line Interface (interface de ligne de commande), de l'API REST ou des kits AWS SDK.

Les autorisations de compartiment et d'objet sont indépendantes les unes des autres. un objet n'hérite pas des autorisations de son compartiment. Par exemple, si vous créez un compartiment et accordez un accès en écriture à un utilisateur, vous ne pouvez pas accéder à ses objets sauf s'il vous accorde explicitement l'accès.

Vous pouvez accorder des autorisations à d'autres utilisateurs de Compte AWS ou à des groupes prédéfinis. L'utilisateur ou le groupe auquel vous accordez des autorisations est le « bénéficiaire ».

Par défaut, le propriétaire, c'est-à-dire le Compte AWS qui a créé le compartiment, dispose des autorisations complètes.

Chaque autorisation accordée pour un utilisateur ou un groupe ajoute une entrée dans la liste ACL associée au compartiment. Les listes ACL répertorient le bénéficiaire et l'autorisation accordée.

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

> **Warning**
>
> Nous vous recommandons fortement d'éviter d'accorder l'accès en écriture aux groupes Tout le monde (accès public) ou Groupe d'utilisateurs authentifiés (tous les utilisateurs authentifiés par AWS). Pour en savoir plus sur les effets de l'octroi d'un accès en écriture à ces groupes, consultez Groupes prédéfinis Amazon S3.

Utilisation de la console S3 pour définir des autorisations ACL pour un compartiment

La console affiche les autorisations d'accès combinées pour les bénéficiaires en double. Pour voir la liste complète des listes ACL, utilisez l'API REST Amazon S3, AWS CLI, ou les kits AWS SDK.

Le tableau suivant présente les autorisations ACL que vous pouvez configurer pour les compartiments dans la console Amazon S3.

Autorisations ACL de la console Amazon S3 pour les compartiments

Autorisation de la console	Autorisation de liste ACL	Accès
Objets – Liste	`READ`	Elles permettent au bénéficiaire de répertorier les objets dans le compartiment.
Objets – Écriture	`WRITE`	Elles permettent au bénéficiaire de créer des objets dans le compartiment. Pour les propriétaires de compartiments et d'objets existants, elles permettent également de supprimer et de remplacer ces objets.
ACL de compartiment – Lecture	`READ_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire de lire la liste ACL du compartiment.
ACL de compartiment – Écriture	`WRITE_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour le compartiment applicable.
Tout le monde (accès public) : Objets – Liste	`READ`	Elles accordent un accès public en lecture pour les objets se trouvant dans le compartiment. Lorsque vous accordez l'accès à la liste à Tout le monde (accès public), quiconque dans le monde peut accéder aux objets présents dans le compartiment.
Tout le monde (accès public) : ACL	`READ_ACP`	Elles accordent un accès public en lecture pour l'ACL de compartiment. Lorsque vous accordez l'accès en lecture à Tout le monde (accès public), quiconque dans le monde peut accéder à l'ACL de compartiment.

Autorisation de la console	Autorisation de liste ACL	Accès
de compartiment – Lecture		

Pour de plus amples informations sur les autorisations ACL, veuillez consulter Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Pour définir des autorisations de listes ACL pour un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez définir des autorisations.
4. Choisissez Permissions.
5. Sous Liste de contrôle d'accès, choisissez Modifier.

   Vous pouvez modifier les autorisations ACL suivantes pour le compartiment :

   Objets

   - List – Permet au bénéficiaire de lister les objets dans le compartiment.

- Write (Écriture) – Permet au bénéficiaire de créer des objets dans le compartiment. Pour les propriétaires de compartiments et d'objets existants, elles permettent également de supprimer et de remplacer ces objets.

  Dans la console S3, vous ne pouvez accorder l'accès en écriture qu'au groupe de livraison des journaux S3 et au propriétaire du compartiment (votre Compte AWS). Nous vous recommandons vivement de ne pas accorder l'accès en écriture aux autres bénéficiaires. Toutefois, si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST.

ACL du compartiment

- Read – Permet au bénéficiaire de lire la liste ACL du compartiment.
- Write – Permet au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour le compartiment applicable.

6. Pour modifier les autorisations du propriétaire du compartiment, en regard du propriétaire du compartiment (votre Compte AWS), désactivez ou sélectionnez l'une des autorisations ACL suivantes :

   - Objets — Liste ou Écriture
   - ACL de compartiment — Lecture ou Écriture

   Le propriétaire désigne l'Utilisateur racine d'un compte AWS, et non un utilisateur IAM AWS Identity and Access Management. Pour plus d'informations sur l'utilisateur root, consultez Utilisateur racine d'un compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

7. Pour octroyer ou annuler des autorisations pour le grand public (tout le monde sur Internet), en regard de Tout le monde (accès public), désactivez ou sélectionnez l'une des autorisations ACL suivantes :

   - Objets — Liste
   - ACL de compartiment — Lecture

   > ⚠ Warning
   >
   > Soyez vigilant lorsque vous accordez au groupe Tout le monde l'accès public à votre compartiment S3. Lorsque vous accordez l'accès à ce groupe, tout le monde peut

accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons vivement de ne jamais accorder un type d'accès en écriture public quel qu'il soit à votre compartiment S3.

8. Pour octroyer ou annuler des autorisations à toute personne disposant d'un Compte AWS, à côté du Groupe des utilisateurs authentifiés (toute personne disposant d'un Compte AWS), désactivez ou sélectionnez l'une des autorisations ACL suivantes :

   - Objets — Liste
   - ACL de compartiment — Lecture

9. Pour octroyer ou annuler des autorisations à Amazon S3 pour écrire des journaux d'accès au serveur dans le compartiment, sous Groupe de mise à disposition des journaux S3, désactivez ou sélectionnez l'une des autorisations ACL suivantes :

   - Objets — Liste ou Écriture
   - ACL de compartiment — Lecture ou Écriture

   Si un compartiment est configuré en tant que compartiment cible (les journaux d'accès y seront stockés), les autorisations sur ce compartiment doivent autoriser le groupe Livraison des journaux à disposer d'un accès en écriture sur le compartiment. Lorsque vous activez la journalisation des accès serveur sur un compartiment, la console Amazon S3 accorde au groupe Log Delivery (Livraison des journaux) un droit d'accès en écriture sur le compartiment que vous avez choisi pour la réception des journaux. Pour en savoir plus sur la journalisation des accès au serveur, consultez Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3.

10. Pour accorder l'accès à un autre Compte AWS, procédez comme suit :

    a. Choisissez Ajouter un bénéficiaire.
    b. Dans la zone Bénéficiaire, saisissez l'ID canonique de l'autre Compte AWS.
    c. Sélectionnez l'une des autorisations ACL suivantes :

       - Objets — Liste ou Écriture
       - ACL de compartiment — Lecture ou Écriture

> ⚠ Warning
>
> Lorsque vous accordez à d'autres Comptes AWS l'accès à vos ressources, sachez que les Comptes AWS peuvent déléguer leurs autorisations aux utilisateurs sous

leurs comptes. Il s'agit d'un accès intercompte. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'accès intercompte, consultez Création d'un rôle pour la délégation d'autorisations à un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

11. Pour supprimer l'accès à un autre Compte AWS, sous Access for other Comptes AWS (Accès pour d'autres comptes), choisissez Remove (Supprimer).
12. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Utilisation de la console S3 pour définir des autorisations ACL pour un objet

La console affiche les autorisations d'accès combinées pour les bénéficiaires en double. Pour voir la liste complète des listes ACL, utilisez l'API REST Amazon S3, AWS CLI, ou les kits AWS SDK. Le tableau suivant présente les autorisations ACL que vous pouvez configurer pour les objets dans la console Amazon S3.

Autorisations ACL de la console Amazon S3 pour les objets

Autorisation de la console	Autorisation de liste ACL	Accès
Objet – Lecture	`READ`	Elles permettent au bénéficiaire de lire les données de l'objet et ses métadonnées.
ACL de l'objet – Lecture	`READ_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire de lire la liste ACL de l'objet.
ACL de l'objet – Écriture	`WRITE_ACP`	Elles permettent au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour l'objet applicable

Pour de plus amples informations sur les autorisations ACL, veuillez consulter Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

⚠ Important

Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder

l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Pour définir des autorisations de liste ACL pour un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
3. Dans la liste Objets, sélectionnez le nom de l'objet pour lequel vous souhaitez définir des autorisations.
4. Choisissez Permissions.
5. Sous Liste de contrôle d'accès (ACL), sélectionnez Modifier.

   Vous pouvez modifier les autorisations ACL suivantes pour l'objet :

   Objet

   - Read – Permet au bénéficiaire de lire les données de l'objet et ses métadonnées.

   Liste ACL de l'objet

   - Read – Permet au bénéficiaire de lire la liste ACL de l'objet.
   - Write – Permet au bénéficiaire d'écrire la liste ACL pour l'objet applicable. Dans la console S3, vous ne pouvez accorder l'accès en écriture qu'au propriétaire du compartiment (votre Compte AWS). Nous vous recommandons vivement de ne pas accorder l'accès en écriture aux autres bénéficiaires. Toutefois, si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST.
6. Vous pouvez gérer les autorisations d'accès aux objets pour :

a. Accès pour le propriétaire de l'objet

   Le propriétaire désigne l'Utilisateur racine d'un compte AWS, et non un utilisateur IAM AWS Identity and Access Management. Pour plus d'informations sur l'utilisateur root, consultez Utilisateur racine d'un compte AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

   Pour modifier les autorisations d'accès à l'objet du propriétaire, sous Access for object owner (Accès pour le propriétaire de l'objet), choisissez Votre compte AWS (propriétaire).

   Activez les cases à cocher des autorisations que vous souhaitez modifier, puis choisissez Enregistrer.

b. Accès pour d'autres Comptes AWS

   Pour accorder des autorisations à un utilisateur AWS d'un autre Compte AWS, sous Access for other Comptes AWS (Accès pour d'autres comptes), choisissez Add account (Ajouter un compte). Dans le champ Enter an ID (Saisir un ID), tapez l'ID canonique de l'utilisateur AWS auquel vous souhaitez accorder des autorisations relatives à un objet. Pour en savoir plus sur la recherche d'un ID canonique, consultez Identificateurs de Compte AWS dans le Référence générale d'Amazon Web Services. Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 utilisateurs.

   Activez les cases à cocher des autorisations que vous souhaitez accorder à l'utilisateur, puis choisissez Enregistrer. Pour afficher des informations sur les autorisations, choisissez les icônes d'aide.

c. Accès public

   Pour permettre au grand public (tout le monde) d'accéder à votre objet, sous Accès public, sélectionnez Tout le monde. Si vous accordez des autorisations d'accès public, tout le monde peut accéder à l'objet.

   Activez les cases à cocher des autorisations que vous souhaitez accorder, puis choisissez Enregistrer.

   ⚠ Warning

   - Soyez vigilant lorsque vous accordez au groupe Everyone (Tout le monde) l'accès anonyme à vos objets Amazon S3. Lorsque vous accordez l'accès à ce groupe, tout le monde peut accéder à votre objet. Si vous avez besoin d'accorder l'accès

à tout le monde, nous vous recommandons vivement d'octroyer uniquement des autorisations Lecture d'objet.

- Nous vous recommandons de ne pas accorder des autorisations d'écriture sur l'objet au groupe Tout le monde. Si vous le faites, n'importe qui peut remplacer les autorisations de liste ACL pour l'objet.

Utilisation des kits AWS SDK

Cette section fournit des exemples de configuration des attributions de liste ACL sur les compartiments et les objets.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Java

Cette section fournit des exemples de configuration des attributions de liste ACL sur les compartiments et les objets. Le premier exemple crée un compartiment avec une liste ACL prête à l'emploi (voir Liste ACL prête à l'emploi), crée une liste personnalisée d'attributions d'autorisation, puis remplace l'ACL prête à l'emploi avec une ACL contenant les attributions personnalisées. Le second exemple montre comment modifier une ACL à l'aide de la méthode `AccessControlList.grantPermission()`.

Example Créer un compartiment et spécifier une liste ACL conservée qui octroie une autorisation au groupe de mise à disposition du journal S3

Cet exemple crée un compartiment. Dans le demande, l'exemple spécifie une liste ACL prête à l'emploi qui attribue au groupe Log Delivery l'autorisation d'écrire des journaux sur le compartiment.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public class CreateBucketWithACL {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String userEmailForReadPermission = "*** user@example.com ***";

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withRegion(clientRegion)
                    .build();

            // Create a bucket with a canned ACL. This ACL will be replaced by the
            // setBucketAcl()
            // calls below. It is included here for demonstration purposes.
            CreateBucketRequest createBucketRequest = new
 CreateBucketRequest(bucketName, clientRegion.getName())
                    .withCannedAcl(CannedAccessControlList.LogDeliveryWrite);
            s3Client.createBucket(createBucketRequest);

            // Create a collection of grants to add to the bucket.
            ArrayList<Grant> grantCollection = new ArrayList<Grant>();

            // Grant the account owner full control.
            Grant grant1 = new Grant(new
 CanonicalGrantee(s3Client.getS3AccountOwner().getId()),
                    Permission.FullControl);
            grantCollection.add(grant1);

            // Grant the LogDelivery group permission to write to the bucket.
            Grant grant2 = new Grant(GroupGrantee.LogDelivery, Permission.Write);
            grantCollection.add(grant2);
```

```
            // Save grants by replacing all current ACL grants with the two we just
 created.
            AccessControlList bucketAcl = new AccessControlList();
            bucketAcl.grantAllPermissions(grantCollection.toArray(new Grant[0]));
            s3Client.setBucketAcl(bucketName, bucketAcl);

            // Retrieve the bucket's ACL, add another grant, and then save the new
 ACL.
            AccessControlList newBucketAcl = s3Client.getBucketAcl(bucketName);
            Grant grant3 = new Grant(new
 EmailAddressGrantee(userEmailForReadPermission), Permission.Read);
            newBucketAcl.grantAllPermissions(grant3);
            s3Client.setBucketAcl(bucketName, newBucketAcl);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Example Mettre à jour la liste ACL sur un objet existant

L'exemple met à jour l'ACL sur un objet. L'exemple exécute les tâches suivantes :

- Extrait l'ACL d'un objet
- Efface la liste ACL en supprimant toutes les autorisations existantes
- Ajoute deux autorisations : plein accès au propriétaire, et WRITE_ACP (voir Quelles autorisations puis-je octroyer ?) à un utilisateur identifié par une adresse e-mail
- Enregistre l'ACL sur l'objet

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
```

```
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.AccessControlList;
import com.amazonaws.services.s3.model.CanonicalGrantee;
import com.amazonaws.services.s3.model.EmailAddressGrantee;
import com.amazonaws.services.s3.model.Permission;

import java.io.IOException;

public class ModifyACLExistingObject {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String keyName = "*** Key name ***";
        String emailGrantee = "*** user@example.com ***";

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(clientRegion)
                    .build();

            // Get the existing object ACL that we want to modify.
            AccessControlList acl = s3Client.getObjectAcl(bucketName, keyName);

            // Clear the existing list of grants.
            acl.getGrantsAsList().clear();

            // Grant a sample set of permissions, using the existing ACL owner for
 Full
            // Control permissions.
            acl.grantPermission(new CanonicalGrantee(acl.getOwner().getId()),
 Permission.FullControl);
            acl.grantPermission(new EmailAddressGrantee(emailGrantee),
 Permission.WriteAcp);

            // Save the modified ACL back to the object.
            s3Client.setObjectAcl(bucketName, keyName, acl);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
```

```
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

.NET

Example Créer un compartiment et spécifier une liste ACL conservée qui octroie une autorisation au groupe de mise à disposition du journal S3

Cet exemple C# crée un compartiment. Dans le demande, le code spécifie aussi une liste ACL prête à l'emploi qui attribue au groupe Log Delivery l'autorisation d'écrire les journaux sur le compartiment.

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class ManagingBucketACLTest
    {
        private const string newBucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            CreateBucketUseCannedACLAsync().Wait();
```

```
        }

        private static async Task CreateBucketUseCannedACLAsync()
        {
            try
            {
                // Add bucket (specify canned ACL).
                PutBucketRequest putBucketRequest = new PutBucketRequest()
                {
                    BucketName = newBucketName,
                    BucketRegion = S3Region.EUW1, // S3Region.US,
                                                  // Add canned ACL.
                    CannedACL = S3CannedACL.LogDeliveryWrite
                };
                PutBucketResponse putBucketResponse = await
 client.PutBucketAsync(putBucketRequest);

                // Retrieve bucket ACL.
                GetACLResponse getACLResponse = await client.GetACLAsync(new
 GetACLRequest
                {
                    BucketName = newBucketName
                });
            }
            catch (AmazonS3Exception amazonS3Exception)
            {
                Console.WriteLine("S3 error occurred. Exception: " +
 amazonS3Exception.ToString());
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Exception: " + e.ToString());
            }
        }
    }
}
```

Example Mettre à jour la liste ACL sur un objet existant

L'exemple C# met à jour l'ACL sur un objet existant. L'exemple exécute les tâches suivantes :

- Extrait l'ACL d'un objet.
- Efface la liste ACL en supprimant toutes les autorisations existantes.

- Ajoute deux autorisations : plein accès au propriétaire, et WRITE_ACP à un utilisateur identifié par une adresse e-mail.
- Enregistre l'ACL en envoyant une demande `PutAcl`.

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class ManagingObjectACLTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string keyName = "*** object key name ***";
        private const string emailAddress = "*** email address ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;
        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            TestObjectACLTestAsync().Wait();
        }
        private static async Task TestObjectACLTestAsync()
        {
            try
            {
                    // Retrieve the ACL for the object.
                    GetACLResponse aclResponse = await client.GetACLAsync(new
 GetACLRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        Key = keyName
                    });
```

```
                    S3AccessControlList acl = aclResponse.AccessControlList;

                    // Retrieve the owner (we use this to re-add permissions after
we clear the ACL).
                    Owner owner = acl.Owner;

                    // Clear existing grants.
                    acl.Grants.Clear();

                    // Add a grant to reset the owner's full permission (the
previous clear statement removed all permissions).
                    S3Grant fullControlGrant = new S3Grant
                    {
                        Grantee = new S3Grantee { CanonicalUser = owner.Id },
                        Permission = S3Permission.FULL_CONTROL

                    };

                    // Describe the grant for the permission using an email address.
                    S3Grant grantUsingEmail = new S3Grant
                    {
                        Grantee = new S3Grantee { EmailAddress = emailAddress },
                        Permission = S3Permission.WRITE_ACP
                    };
                    acl.Grants.AddRange(new List<S3Grant> { fullControlGrant,
grantUsingEmail });

                    // Set a new ACL.
                    PutACLResponse response = await client.PutACLAsync(new
PutACLRequest
                    {
                        BucketName = bucketName,
                        Key = keyName,
                        AccessControlList = acl
                    });
            }
            catch (AmazonS3Exception amazonS3Exception)
            {
                Console.WriteLine("An AmazonS3Exception was thrown. Exception: " +
amazonS3Exception.ToString());
            }
            catch (Exception e)
            {
```

```
                Console.WriteLine("Exception: " + e.ToString());
            }
        }
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

L'API d'Amazon S3 vous permet de configurer une liste ACL lorsque vous créez un compartiment ou un objet. Amazon S3 fournit une API pour configurer une liste ACL sur un compartiment ou un objet existant. Ces API vous fournissent les méthodes suivantes pour configurer une liste ACL :

- Configurer la liste ACL grâce aux en-têtes de demande – Lorsque vous envoyez une demande pour créer une ressource (compartiment ou objet), vous configurez une liste ACL grâce aux en-têtes de demande. Grâce à ces en-têtes, vous pouvez spécifier une liste ACL prête à l'emploi ou des accords (en identifiant explicitement le bénéficiaire et les autorisations).
- Configurer la liste ACL grâce au corps de la demande – Lorsque vous envoyez une demande pour configurer une liste ACL sur une ressource existante, vous pouvez configurer la liste ACL dans l'en-tête ou le corps de la demande.

Pour plus d'informations sur la prise en charge de l'API REST pour la gestion des listes ACL, consultez les sections suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- GetBucketAcl
- PutBucketAcl
- GetObjectAcl
- PutObjectAcl
- PutObject
- CreateBucket
- CopyObject
- CreateMultipartUpload

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

En-têtes de demande spécifiques à une liste de contrôle d'accès (ACL)

Vous pouvez utiliser des en-têtes pour accorder des autorisations basées sur la liste de contrôle d'accès (ACL). Par défaut, tous les objets sont privés. Seul le propriétaire dispose d'un contrôle d'accès complet. Lorsque vous ajoutez un nouvel objet, vous pouvez accorder des autorisations à des Comptes AWS individuels ou à des groupes prédéfinis définis par Amazon S3. Ces autorisations sont ensuite ajoutées à la liste de contrôle d'accès (ACL) sur l'objet. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Avec cette opération, vous pouvez accorder des autorisations d'accès en utilisant l'une des deux méthodes suivantes :

- Liste ACL prête à l'emploi (**`x-amz-acl`**) : Amazon S3 prend en charge un ensemble de listes ACL prédéfinies, appelées « listes ACL prêtes à l'emploi ». Chaque liste ACL prête à l'emploi possède un ensemble prédéfini de bénéficiaires et d'autorisations. Pour plus d'informations, consultez Liste ACL prête à l'emploi.
- Autorisations d'accès : pour accorder explicitement des autorisations d'accès à des Comptes AWS ou des groupes spécifiques, utilisez les en-têtes suivants. Chaque en-tête correspond à des autorisations spécifiques prises en charge par Amazon S3 dans une liste ACL. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL). Dans l'en-tête, vous spécifiez une liste de bénéficiaires qui obtiennent l'autorisation spécifique.
  - x-amz-grant-read
  - x-amz-grant-write
  - x-amz-grant-read-acp
  - x-amz-grant-write-acp
  - x-amz-grant-full-control

Utilisation de la AWS CLI

Pour plus d'informations sur la gestion des listes ACL à l'aide d'AWS CLI, consultez put-bucket-acl dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Exemples de politiques pour les listes ACL

Vous pouvez utiliser des clés de condition dans les stratégies de compartiment pour contrôler l'accès à Amazon S3.

Rubriques

- Octroi de l'autorisation s3:PutObject avec une condition qui nécessite que le propriétaire du compartiment ait le contrôle total
- Octroi d'une autorisation s3:PutObject avec une condition au niveau de l'en-tête x-amz-acl

Octroi de l'autorisation s3:PutObject avec une condition qui nécessite que le propriétaire du compartiment ait le contrôle total

L'opération PUT Object autorise les en-têtes spécifiques à la liste de contrôle d'accès (ACL) que vous pouvez utiliser pour accorder des autorisations basées sur les listes ACL. En utilisant ces clés, le propriétaire du compartiment peut définir une condition pour nécessiter des autorisations d'accès spécifiques quand l'utilisateur charge un objet.

Supposons que le Compte A possède un compartiment et que l'administrateur du compte souhaite accorder à Dave, un utilisateur du Compte B, des autorisations pour charger des objets. Par défaut, les objets que Dave charge appartiennent au Compte B et le Compte A n'a aucune autorisation sur

ces objets. Le propriétaire du compartiment payant les factures, il souhaite toutes les autorisations sur les objets que Dave charge. L'administrateur du Compte A peut accomplir cela en octroyant l'autorisation `s3:PutObject` à Dave, avec une condition que la demande inclue des en-têtes spécifiques à la liste ACL, qui soit accorde explicitement une autorisation complète, soit utilise une liste ACL prédéfinie. Pour plus d'informations, consultez Objet PUT.

Exiger l'en-tête x-amz-full control

Vous pouvez exiger l'en-tête `x-amz-full-control` dans la demande avec une autorisation de contrôle total pour le propriétaire du compartiment. La stratégie de compartiment suivante octroie l'autorisation `s3:PutObject` à l'utilisateur Dave avec une condition utilisant la clé de condition `s3:x-amz-grant-full-control`, qui nécessite que la demande inclut l'en-tête `x-amz-full-control`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Dave"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-grant-full-control": "id=AccountA-CanonicalUserID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Cet exemple porte sur l'autorisation entre comptes. Cependant, si Dave (qui obtient l'autorisation) appartient au Compte AWS qui possède le compartiment, cette autorisation

conditionnelle n'est pas nécessaire. En effet, le compte parent auquel Dave appartient possède des objets que l'utilisateur charge.

Ajouter un refus explicite

La stratégie de compartiment précédente octroie l'autorisation conditionnelle à l'utilisateur Dave du compte B. Tandis que cette stratégie est appliquée, il est possible pour Dave d'obtenir la même autorisation sans aucune condition par le biais d'autres stratégies. Par exemple, Dave peut appartenir à un groupe et vous octroyez l'autorisation `s3:PutObject` de groupe sans aucune condition. Pour éviter de telles failles d'autorisation, vous pouvez écrire une stratégie d'accès plus stricte en ajoutant un refus explicite. Dans cet exemple, vous refusez explicitement à l'utilisateur Dave l'autorisation de chargement s'il n'inclut pas les en-têtes nécessaires dans la demande octroyant des autorisations complète au propriétaire du compartiment. Le refus explicite a toujours priorité sur n'importe quelle autre autorisation accordée. Vous trouverez, ci-après, l'exemple révisé de stratégie d'accès avec un refus explicite ajouté.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "statement1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/AccountBadmin"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-grant-full-control": "id=AccountA-CanonicalUserID"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "statement2",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": {
```

```
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/AccountBadmin"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "s3:x-amz-grant-full-control": "id=AccountA-CanonicalUserID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Tester la stratégie avec AWS CLI

Si vous possédez deux Comptes AWS, vous pouvez tester la stratégie en utilisant la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Vous attachez la stratégie et, à l'aide des informations d'identification de Dave, vous testez l'autorisation en utilisant la commande `put-object` de l'AWS CLI. Vous fournissez les informations d'identification de Dave en ajoutant le paramètre `--profile`. Vous octroyez l'autorisation de contrôle complet au propriétaire du compartiment en ajoutant le paramètre `--grant-full-control`. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

```
aws s3api put-object --bucket examplebucket --key HappyFace.jpg --body c:\HappyFace.jpg
 --grant-full-control id="AccountA-CanonicalUserID" --profile AccountBUserProfile
```

Exiger l'en-tête x-amz-acl

Vous pouvez exiger l'en-tête `x-amz-acl` avec une liste ACL prédéfinie octroyant une autorisation de contrôle complet au propriétaire du compartiment. Pour demander l'en-tête `x-amz-acl` dans la demande, vous pouvez remplacer la paire de clé-valeur dans le bloc `Condition` et spécifier la clé de condition `s3:x-amz-acl` comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
"Condition": {
    "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
    }
}
```

Pour tester l'autorisation en utilisant la AWS CLI, vous spécifiez le paramètre `--acl`. La AWS CLI ajoute ensuite l'en-tête `x-amz-acl` au moment d'envoyer la demande.

```
aws s3api put-object --bucket examplebucket --key HappyFace.jpg --body c:\HappyFace.jpg
 --acl "bucket-owner-full-control" --profile AccountBadmin
```

Octroi d'une autorisation s3:PutObject avec une condition au niveau de l'en-tête x-amz-acl

La stratégie de compartiment suivante octroie l'autorisation `s3:PutObject` pour deux Comptes AWS si la demande inclut l'en-tête `x-amz-acl` qui rend l'objet lisible publiquement. Le bloc `Condition` utilise la condition `StringEquals` et elle dispose d'une paire de clé-valeur, `"s3:x-amz-acl":["public-read"]`, pour évaluation. Dans la paire de clé-valeur, `s3:x-amz-acl` est une clé propre à Amazon S3, comme indiqué par le préfixe `s3:`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AddCannedAcl",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:root",
                    "arn:aws:iam::111122223333:root"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": [
                        "public-read"
                    ]
                }
            }
        }
```

```
    ]
}
```

> **Important**
>
> Les conditions ne sont pas toutes logiques pour toutes les actions. Par exemple, il est logique d'inclure une condition `s3:LocationConstraint` sur une stratégie qui octroie l'autorisation Amazon S3 `s3:CreateBucket`. Cependant, il n'est pas logique d'inclure cette condition dans une politique qui accorde l'autorisation `s3:GetObject`. Amazon S3 peut rechercher les erreurs sémantiques pour ce type qui impliquent des conditions spécifiques à Amazon S3. Cependant, si vous créez une stratégie pour un rôle ou un utilisateur IAM et que vous incluez une condition Amazon S3 non valide sémantiquement, aucune erreur n'est rapportée, car IAM ne peut pas valider les conditions Amazon S3.

Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3

La fonction du blocage de l'accès public Amazon S3 fournit des paramètres pour les points d'accès, les compartiments et les comptes afin de vous aider à gérer l'accès public aux ressources Amazon S3. Par défaut, les nouveaux compartiments, points d'accès et objets n'autorisent pas l'accès public. Toutefois, les utilisateurs peuvent modifier les stratégies de compartiment, les stratégies de point d'accès ou les autorisations d'objet pour autoriser l'accès public. Les paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public S3 remplacent ces stratégies et autorisations pour que vous puissiez restreindre l'accès public à ces ressources.

Grâce au blocage de l'accès public Amazon S3, les administrateurs de compte et les propriétaires de compartiment configurent facilement les contrôles centralisés, afin de restreindre l'accès public à leurs ressources Amazon S3. Ces contrôles sont appliqués quel que soit le mode de création de ces ressources.

Pour obtenir des instructions sur la configuration du blocage de l'accès public, consultez Configuration du blocage d'accès public.

Quand Amazon S3 reçoit une demande d'accès à un compartiment ou à un objet, il détermine si le paramètre de blocage de l'accès public est défini pour le compartiment ou le compte du propriétaire de compartiment. Si la demande a été effectuée via un point d'accès, Amazon S3 vérifie également

les paramètres de blocage de l'accès public pour le point d'accès. S'il existe un paramètre de blocage de l'accès public interdisant l'accès demandé, Amazon S3 rejette la demande.

Le blocage de l'accès public Amazon S3 fournit quatre paramètres. Ces paramètres sont indépendants et peuvent être fournis sous n'importe quelle combinaison. Chaque paramètre peut être appliqué à un point d'accès, à un compartiment ou à un Compte AWS entier. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour le point d'accès, le compartiment ou le compte diffèrent, Amazon S3 applique la combinaison la plus restrictive des paramètres du point d'accès, du compartiment et du compte.

Quand Amazon S3 évalue si une opération est interdite par un paramètre de blocage de l'accès public, il rejette toute demande qui irait à l'encontre d'un paramètre de point d'accès, de compartiment ou de compte.

Important

Un accès public est accordé aux compartiments et objets via les listes de contrôle d'accès (ACL), les stratégies de compartiment ou les deux. Pour être sûr que l'accès public à tous vos points d'accès, compartiments et objets Amazon S3 est bloqué, nous vous recommandons d'activer les quatre paramètres liés au blocage de l'accès public pour votre compte. En outre, nous vous recommandons d'activer également les quatre paramètres pour chaque compartiment afin de vous conformer au contrôle S3.8 des bonnes pratiques de sécurité AWS Security Hub. Ces paramètres bloquent l'accès public pour tous les compartiments et points d'accès présents et futurs.
Avant d'appliquer ces paramètres, vérifiez que vos applications fonctionnent correctement sans accès public. Si vous avez besoin d'un certain niveau d'accès public à vos compartiments ou objets, par exemple pour héberger un site web statique comme décrit dans Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3, vous pouvez personnaliser les paramètres individuels afin de les adapter à vos cas d'utilisation du stockage.
L'activation du blocage de l'accès public permet de protéger vos ressources en empêchant l'octroi de l'accès public par le biais de politiques de ressources ou de listes de contrôle d'accès (ACL) directement associées aux ressources S3. Outre l'activation du blocage de l'accès public, inspectez attentivement les politiques suivantes pour vous assurer qu'elles n'accordent pas d'accès public :

- Politiques basées sur l'identité associées aux principaux AWS correspondants (par exemple, rôles IAM)

- Politiques basées sur les ressources associées aux ressources AWS correspondantes (par exemple, clés AWS Key Management Service (KMS))

> **Note**
>
> - Vous pouvez activer les paramètres de blocage de l'accès public uniquement pour les points d'accès, les compartiments et les Comptes AWS. Amazon S3 ne prend pas en charge les paramètres de blocage de l'accès public par objet.
> - Lorsque vous appliquez des paramètres de blocage de l'accès public à un compte, ces derniers s'appliquent globalement à toutes les Régions AWS. Les paramètres peuvent ne pas prendre effet immédiatement ou simultanément dans toutes les Régions, mais ils finissent par s'y propager.

Rubriques

- Paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public
- Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès
- La signification du mot « public »
- Utilisation de l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour passer en revue les compartiments publics
- Autorisations
- Configuration du blocage d'accès public
- Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour votre compte
- Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments S3

Paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public

La fonctionnalité de blocage de l'accès public S3 fournit quatre paramètres. Vous pouvez appliquer ces paramètres de manière combinée à des points d'accès, à des compartiments ou à des Comptes AWS entiers. Si vous appliquez un paramètre à un compte, il s'applique à tous les compartiments et points d'accès appartenant à ce compte. De même, si vous appliquez un paramètre à un compartiment, il s'applique à tous les points d'accès associés à ce compartiment.

Le tableau suivant contient les paramètres disponibles.

Nom	Description
`BlockPublicAcls`	La configuration de cette option sur `TRUE` entraîne le comportement suivant : • Les appels `PutBucketAcl` et `PutObjectAcl` échouent si la liste de contrôle d'accès (ACL) spécifiée est publique. • Les appels `PutObject` échouent si la demande inclut une ACL publique. • Si ce paramètre est appliqué à un compte, les appels `PUT Bucket` échouent si la demande inclut une liste ACL publique. Lorsque ce paramètre est défini sur `TRUE`, les opérations spécifiées échouent (qu'elles soient effectuées via l'API REST, AWS CLI ou les kits AWS SDK). Toutefois, les stratégies et listes ACL existantes des compartiments et objets ne sont pas modifiées. Ce paramètre vous protège contre l'accès public tout en vous permettant d'auditer, d'affiner ou de modifier les stratégies et ACL existantes pour vos compartiments et vos objets. **Note** Les points d'accès ne sont pas associés à des ACL. Si vous appliquez ce paramètre à un point d'accès, il agit comme une transmission au compartiment sous-jacent. Si ce paramètre est activé sur un point d'accès, les demandes effectuées via le point d'accès se comportent comme si ce paramètre était activé dans le compartiment sous-jacent, que ce paramètre soit activé ou non dans le compartiment.
`IgnorePublicAcls`	La configuration de cette option sur `TRUE` conduit Amazon S3 à ignorer toutes les listes ACL publiques sur un compartiment et tout objet qu'il contient. Ce paramètre vous permet de bloquer en toute sécurité l'accès public accordé par les listes ACL, tout en autorisant les appels `PutObject` qui incluent une liste ACL publique (contrairement à `BlockPubl`

Nom	Description
	`icAcls` , qui rejette les appels `PutObject` incluant une liste ACL publique). L'activation de ce paramètre n'affecte pas la persistance des ACL existantes et n'empêche pas la configuration de nouvelles ACL publiques. **Note** Les points d'accès ne sont pas associés à des ACL. Si vous appliquez ce paramètre à un point d'accès, il agit comme une transmission au compartiment sous-jacent. Si ce paramètre est activé sur un point d'accès, les demandes effectuées via le point d'accès se comportent comme si ce paramètre était activé dans le compartiment sous-jacent, que ce paramètre soit activé ou non dans le compartiment.

Nom	Description
`BlockPublicPolicy`	Si vous définissez cette option sur `TRUE` pour un compartiment, Amazon S3 rejette les appels à `PutBucketPolicy` si la stratégie de compartiment spécifiée autorise l'accès public. Si vous définissez cette option sur `TRUE` pour un compartiment, Amazon S3 rejette également les appels à `PutAccessPointPolicy` pour tous les points d'accès du même compte du compartiment si la stratégie spécifiée autorise l'accès public. Si vous définissez cette option sur `TRUE` pour un point d'accès, Amazon S3 rejette les appels à `PutAccessPointPolicy` et `PutBucketPolicy` effectués via le point d'accès si la stratégie spécifiée (pour le point d'accès ou le compartiment sous-jacent) autorise l'accès public. Vous pouvez utiliser ce paramètre pour autoriser les utilisateurs à gérer des stratégies de point d'accès et de compartiment, sans toutefois les autoriser à partager publiquement le compartiment ou les objets qu'il contient. L'activation de ce paramètre n'a pas d'incidence sur les stratégies de point d'accès ou de compartiment existantes. **Important** Pour utiliser ce paramètre efficacement, nous vous recommandons de l'appliquer au niveau du compte. Une stratégie de compartiment peut autoriser les utilisateurs à modifier les paramètres de blocage de l'accès public d'un compte. Par conséquent, les utilisateurs autorisés à modifier une stratégie de compartiment peuvent insérer une stratégie qui leur permet de désactiver les paramètres de blocage de l'accès public pour le compartiment. Si ce paramètre est activé pour le compte entier, et non pour un compartiment spécifique, Amazon S3 bloque les stratégies publiques même si un utilisateur modifie la stratégie de compartiment pour désactiver ce paramètre.

Nom	Description
`RestrictPublicBuckets`	Si vous définissez cette option sur `TRUE`, l'accès à un point d'accès ou à un compartiment avec une stratégie publique est limité aux principaux du service AWS et aux utilisateurs autorisés dans le compte du propriétaire du compartiment et du point d'accès. Ce paramètre bloque tous les accès intercompte au point d'accès ou au compartiment (sauf par les mandataires de services AWS), tout en autorisant les utilisateurs au sein du compte à gérer le point d'accès ou le compartiment. L'activation de ce paramètre n'a pas d'incidence sur les stratégies de point d'accès ou de compartiment existantes, mais Amazon S3 bloque l'accès public et entre comptes provenant des stratégies de point d'accès ou de compartiment publiques, notamment la délégation non publique à des comptes spécifiques.

Important

- Les appels à `GetBucketAcl` et `GetObjectAcl` renvoient toujours les autorisations en vigueur pour le compartiment ou l'objet spécifié. Par exemple, supposons qu'un compartiment dispose d'une ACL accordant l'accès public, mais que le paramètre `IgnorePublicAcls` soit également activé pour le même compartiment. Dans ce cas, `GetBucketAcl` renvoie une liste ACL qui reflète les autorisations d'accès appliquées par Amazon S3, plutôt que la liste ACL associée au compartiment.
- Les paramètres de blocage de l'accès public ne modifient pas les stratégies ou listes ACL existantes. Par conséquent, la suppression d'un paramètre de blocage de l'accès public conduit un compartiment ou un objet doté d'une ACL ou d'une stratégie publique à de nouveau être accessible publiquement.

Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès

Pour effectuer des opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès, utilisez le service AWS CLI de l'`s3control`.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public d'un point d'accès après sa création. Vous pouvez les spécifier uniquement lors de la création du point d'accès.

La signification du mot « public »

ACL

Amazon S3 considère qu'une ACL de compartiment ou d'objet est publique si elle accorde des autorisations aux membres des groupes `AllUsers` ou `AuthenticatedUsers` prédéfinis. Pour plus d'informations sur les groupes prédéfinis, consultez Groupes prédéfinis Amazon S3.

Stratégies de compartiment

Lors de l'évaluation d'une stratégie de compartiment, Amazon S3 commence par assumer que la stratégie est publique. Puis, il évalue la stratégie pour déterminer si elle qualifiée comme non publique. Pour être considérée comme non publique, une stratégie de compartiment doit accorder l'accès uniquement aux valeurs fixes (valeurs ne contenant aucun caractère générique ni aucune variable de politique AWS Identity and Access Management) d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

- Un principal AWS, un utilisateur, un rôle ou un principal de service (p. ex. `aws:PrincipalOrgID`)
- Un ensemble de blocs de routage inter-domaines sans classe (CIDR) utilisant `aws:SourceIp`. Pour plus d'informations sur CIDR, consultez RFC 4632 sur le site web RFC Editor.

  > **Note**
  >
  > Les stratégies de compartiment qui accordent un accès conditionné par la clé de condition `aws:SourceIp` avec de très larges plages d'adresses IP (par exemple, 0.0.0.0/1) sont considérées comme « publiques ». Cela inclut des valeurs supérieures à `/8` pour IPv4 et à `/32` pour IPv6 (à l'exception des plages privées RFC1918). Le blocage de l'accès public rejette ces politiques « publiques » et empêche l'accès intercompte aux compartiments utilisant déjà ces politiques « publiques ».

- `aws:SourceArn`
- `aws:SourceVpc`

- `aws:SourceVpce`
- `aws:SourceOwner`
- `aws:SourceAccount`
- `aws:userid`, hors du modèle `"AROLEID:*"`
- `s3:DataAccessPointArn`

> **Note**
>
> Lorsqu'elle est utilisée dans une stratégie de compartiment, cette valeur peut contenir un caractère générique pour le nom du point d'accès sans rendre la stratégie publique, tant que l'ID du compte est fixe. Par exemple, autoriser l'accès à `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/*` permettrait l'accès à n'importe quel point d'accès associé au compte `123456789012` dans la Région `us-west-2`, sans rendre la stratégie de compartiment publique. Ce comportement est différent pour les stratégies de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Points d'accès.

- `s3:DataAccessPointAccount`

Pour plus d'informations sur les stratégies de compartiment, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez des clés de contexte à valeurs multiples, vous devez utiliser les opérateurs `ForAllValues` ou `ForAnyValue`.

Example : politiques relatives aux compartiments publics

Conformément à ces règles, les exemples de stratégies suivants sont considérés comme publics.

```
{
  "Principal": "*",
  "Resource": "*",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Effect": "Allow"
 }
```

```
{
  "Principal": "*",
  "Resource": "*",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Effect": "Allow",
  "Condition": { "StringLike": {"aws:SourceVpc": "vpc-*"}}
 }
```

Ces stratégies peuvent devenir non publiques grâce à une valeur fixe en incluant l'une des clés de condition énumérée précédemment. Par exemple, la dernière stratégie ci-dessus peut devenir non publique si vous définissez `aws:SourceVpc` sur une valeur fixe, comme suit :

```
{
  "Principal": "*",
  "Resource": "*",
  "Action": "s3:PutObject",
  "Effect": "Allow",
  "Condition": {"StringEquals": {"aws:SourceVpc": "vpc-91237329"}}
 }
```

Comment Amazon S3 évalue une stratégie de compartiment qui contient des autorisations d'accès publiques et non publiques ?

Cet exemple illustre comment Amazon S3 évalue une stratégie de compartiment contenant des autorisations d'accès publiques et non publiques.

Supposons qu'un compartiment dispose d'une stratégie qui accorde l'accès à un ensemble de mandataires fixes. Conformément aux règles précédemment décrites, cette stratégie n'est pas publique. Ainsi, si vous activez le paramètre `RestrictPublicBuckets`, la stratégie reste effective comme indiqué, car `RestrictPublicBuckets` s'applique uniquement aux compartiments disposant de stratégies publiques. Cependant, si vous ajoutez une déclaration publique à la stratégie, `RestrictPublicBuckets` s'applique au compartiment. La stratégie autorise uniquement les mandataires de services AWS et les utilisateurs autorisés du compte du propriétaire du compartiment à accéder au compartiment.

Par exemple, supposons qu'un compartiment détenu par « Account-1 » dispose d'une stratégie contenant les éléments suivants :

1. Une instruction qui accorde l'accès à AWS CloudTrail (un principal de service AWS)

2. Une instruction qui accorde l'accès au compte « Account-2 »
3. Une instruction qui accorde l'accès au public, par exemple en indiquant `"Principal": "*"` sans aucune `Condition` restrictive

Cette stratégie peut être publique à cause de la troisième instruction. Avec cette politique en place et `RestrictPublicBuckets` activée, Amazon S3 n'autorise l'accès qu'à CloudTrail. Notez que bien que l'instruction 2 ne soit pas publique, Amazon S3 désactive l'accès à « Account-2 ». En effet, l'instruction 3 permet à la stratégie entière de devenir publique, ainsi `RestrictPublicBuckets` s'applique. Par conséquent, Amazon S3 désactive l'accès intercompte, bien que la stratégie délègue l'accès à un compte spécifique, « Account-2 ». Mais si vous supprimez l'instruction 3 de la stratégie, cette dernière ne peut pas être publique et `RestrictPublicBuckets` ne s'applique plus. Ainsi, « Account-2 » a de nouveau accès au compartiment, même si `RestrictPublicBuckets` reste activé.

Points d'accès

Amazon S3 évalue les paramètres de blocage de l'accès public de façon légèrement différente pour les points d'accès par rapport aux compartiments. Les règles qu'Amazon S3 applique pour déterminer quand une stratégie de point d'accès est publique sont généralement les mêmes pour les points d'accès et pour les compartiments, sauf dans les cas suivants :

- Un point d'accès ayant une origine réseau VPC est toujours considéré comme non public, quel que soit le contenu de sa stratégie de point d'accès.
- Une stratégie de point d'accès qui accorde l'accès à un ensemble de points d'accès utilisant `s3:DataAccessPointArn` est considérée comme publique. Notez que ce comportement est différent de celui des stratégies de compartiment. Par exemple, une stratégie de compartiment qui accorde l'accès aux valeurs de `s3:DataAccessPointArn` correspondant à `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/*` n'est pas considérée comme publique. Toutefois, la même instruction dans une stratégie de point d'accès rendrait le point d'accès public.

Utilisation de l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour passer en revue les compartiments publics

Vous pouvez utiliser l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour passer en revue les compartiments avec des listes ACL de compartiment, des stratégies de compartiment ou des politiques de point d'accès qui accordent un accès public. L'analyseur d'accès IAM pour S3 vous alerte à propos de

compartiments configurés pour autoriser l'accès à toute personne sur Internet ou dans d'autres Comptes AWS, y compris des Comptes AWS extérieurs à votre organisation. Pour chaque compartiment public ou partagé, vous recevez des résultats qui signalent la source et le niveau d'accès public ou partagé.

Dans l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous pouvez bloquer tout accès public à un compartiment en un seul clic. Vous pouvez également aller plus loin en configurant des niveaux d'accès précis dans les paramètres des niveaux d'autorisation des compartiments. Pour les cas d'utilisation spécifiques et vérifiés nécessitant un accès public ou partagé, vous pouvez confirmer et enregistrer votre intention de maintenir le niveau d'accès public ou partagé en archivant les résultats pour le compartiment.

Dans de rares cas, l'analyse d'accès IAM pour S3 et le blocage de l'accès public Amazon S3 peuvent différer selon qu'un compartiment est public ou non. Ce comportement est dû au fait que le blocage de l'accès public Amazon S3 valide l'existence d'actions en plus d'évaluer l'accès public. Supposons que la stratégie de compartiment contienne une instruction `Action` qui autorise l'accès public pour une action qui n'est pas prise en charge par Amazon S3 (par exemple, `s3:NotASupportedAction`). Dans ce cas, le blocage de l'accès public Amazon S3 considère le compartiment comme public, car cette instruction pourrait potentiellement le rendre public si l'action venait à être prise en charge ultérieurement. Si le blocage de l'accès public Amazon S3 et l'analyseur d'accès IAM pour S3 divergent dans leurs évaluations, nous vous recommandons de revoir la stratégie de compartiment et de supprimer toutes les actions non prises en charge.

Pour plus d'informations sur l'analyseur d'accès IAM pour S3, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

Autorisations

Pour utiliser les fonctions du blocage de l'accès public Amazon S3, vous devez disposer des autorisations suivantes.

Opération	Autorisations requises
Statut de la stratégie de compartiment `GET`	`s3:GetBucketPolicyStatus`
Paramètres de blocage de l'accès public du compartiment `GET`	`s3:GetBucketPublicAccessBlock`
Paramètres de blocage de l'accès public du compartiment `PUT`	`s3:PutBucketPublicAccessBlock`

Opération	Autorisations requises
Paramètres de blocage de l'accès public du compartiment `DELETE`	`s3:PutBucketPublicAccessBlock`
Paramètres de blocage de l'accès public du compte `GET`	`s3:GetAccountPublicAccessBlock`
Paramètres de blocage de l'accès public du compte `PUT`	`s3:PutAccountPublicAccessBlock`
Paramètres de blocage de l'accès public du compte `DELETE`	`s3:PutAccountPublicAccessBlock`
Paramètres de blocage de l'accès public du point d'accès `PUT`	`s3:CreateAccessPoint`

> **Note**
>
> Les opérations `DELETE` exigent les mêmes autorisations que les opérations `PUT`. Il n'existe pas d'autorisations distinctes pour les opérations `DELETE`.

Configuration du blocage d'accès public

Pour en savoir plus sur la configuration du blocage de l'accès public pour votre Compte AWS, vos compartiments Amazon S3 et vos points d'accès, consultez les rubriques suivantes :

- Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour votre compte
- Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments S3
- Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès

Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour votre compte

La fonction du blocage de l'accès public Amazon S3 fournit des paramètres pour les points d'accès, les compartiments et les comptes afin de vous aider à gérer l'accès public aux ressources

Amazon S3. Par défaut, les nouveaux compartiments, points d'accès et objets n'autorisent pas l'accès public.

Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

> **Note**
>
> Les paramètres au niveau du compte remplacent les paramètres sur les objets individuels. La configuration de votre compte pour bloquer l'accès public annulera tous les paramètres d'accès public définis pour les objets individuels de votre compte.

Vous pouvez utiliser la console S3, AWS CLI, les kits AWS SDK et l'API REST pour configurer les paramètres de blocage d'accès public pour tous les compartiments figurant dans votre compte. Consultez les sections ci-dessous pour en savoir plus.

Pour configurer les paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments, consultez Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments S3. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès.

Utilisation de la console S3

La fonctionnalité de blocage de l'accès public Amazon S3 empêche l'application de paramètres qui autorisent un accès public aux données dans des compartiments S3. Cette section explique comment modifier les paramètres de blocage de l'accès public pour tous les compartiments S3 de votre Compte AWS. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Pour modifier les paramètres de blocage de l'accès public pour tous les compartiments S3 d'un Compte AWS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez Block Public Access settings for this account (Bloquer les paramètres d'accès public pour ce compte).
3. Choisissez Edit (Modifier) pour modifier les paramètres de blocage de l'accès public pour tous les compartiments de votre Compte AWS.
4. Choisissez les paramètres que vous souhaitez modifier, puis Enregistrer.

5. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, entrez **`confirm`**. Choisissez ensuite Confirmer pour enregistrer vos modifications.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser le blocage de l'accès public Amazon S3 via AWS CLI. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de l'AWS CLI, consultez Présentation de l'AWS Command Line Interface ?

Compte

Pour effectuer des opérations Block Public Access sur un compte, utilisez le service AWS CLI de `s3control`. Les opérations au niveau des comptes qui utilisent ce service sont les suivantes :

- `PutPublicAccessBlock` (pour un compte)
- `GetPublicAccessBlock` (pour un compte)
- `DeletePublicAccessBlock` (pour un compte)

Pour obtenir des informations et des exemples supplémentaires, consultez put-public-access-block dans la Référence AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Java

Les exemples suivants montrent comment utiliser le blocage de l'accès public Amazon S3 avec le kit AWS SDK pour Java pour placer une configuration de bloc d'accès public sur un compte Amazon S3.

```
AWSS3ControlClientBuilder controlClientBuilder =
 AWSS3ControlClientBuilder.standard();
controlClientBuilder.setRegion(<region>);
controlClientBuilder.setCredentials(<credentials>);

AWSS3Control client = controlClientBuilder.build();
client.putPublicAccessBlock(new PutPublicAccessBlockRequest()
  .withAccountId(<account-id>)
  .withPublicAccessBlockConfiguration(new PublicAccessBlockConfiguration()
    .withIgnorePublicAcls(<value>)
    .withBlockPublicAcls(<value>)
```

```
    .withBlockPublicPolicy(<value>)
    .withRestrictPublicBuckets(<value>)));
```

> **Important**
>
> Cet exemple s'applique uniquement aux opérations au niveau des comptes qui utilisent la classe client `AWSS3Control`. Pour les opérations au niveau des compartiments, consultez l'exemple précédent.

Other SDKs

Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur l'utilisation du blocage de l'accès public Amazon S3 via les API REST, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

- Opérations au niveau des comptes
  - PutPublicAccessBlock
  - GetPublicAccessBlock
  - DeletePublicAccessBlock

Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour vos compartiments S3

La fonction du blocage de l'accès public Amazon S3 fournit des paramètres pour les points d'accès, les compartiments et les comptes afin de vous aider à gérer l'accès public aux ressources Amazon S3. Par défaut, les nouveaux compartiments, points d'accès et objets n'autorisent pas l'accès public.

Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Vous pouvez utiliser la console S3, l'interface AWS CLI, les kits AWS SDK et l'API REST pour accorder un accès public à un ou plusieurs compartiments. Vous pouvez également bloquer l'accès

public à des compartiments qui sont déjà publics. Consultez les sections ci-dessous pour en savoir plus.

Pour configurer les paramètres de blocage de l'accès public pour chaque compartiment dans votre compte, consultez Configuration des paramètres de blocage d'accès public pour votre compte. Pour plus d'informations sur la configuration du blocage de l'accès public des points d'accès, consultez Exécution d'opérations de blocage d'accès public sur un point d'accès.

Utilisation de la console S3

La fonctionnalité de blocage de l'accès public Amazon S3 empêche l'application de paramètres qui autorisent un accès public aux données dans des compartiments S3. Cette section explique comment modifier les paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public pour un ou plusieurs compartiments S3. Pour en savoir plus sur le blocage de l'accès public à l'aide d'AWS CLI, des kits AWS SDK et des API REST Amazon S3, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Vous pouvez voir si votre compartiment est accessible publiquement dans la colonne Analyseur d'accès IAM de la liste Compartiments. Pour plus d'informations, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

Si vous voyez une `Error` lorsque vous répertoriez vos compartiments et leurs paramètres d'accès public, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations requises. Assurez-vous d'avoir ajouté les autorisations suivantes à votre politique d'utilisateur ou de rôle :

```
s3:GetAccountPublicAccessBlock
s3:GetBucketPublicAccessBlock
s3:GetBucketPolicyStatus
s3:GetBucketLocation
s3:GetBucketAcl
s3:ListAccessPoints
s3:ListAllMyBuckets
```

Dans de rares cas, les demandes peuvent également échouer en raison d'une panne Région AWS.

Pour modifier les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 pour un compartiment S3 simple

Suivez ces étapes si vous devez modifier les paramètres d'accès public pour un seul compartiment S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Nom du compartiment, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
3. Choisissez Permissions.
4. Choisissez Modifier en regard de Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment) pour modifier les paramètres d'accès public du compartiment. Pour en savoir plus sur les quatre paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3, consultez Paramètres de la fonctionnalité de blocage de l'accès public.
5. Choisissez l'un des paramètres, puis Enregistrer les modifications.
6. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, entrez **`confirm`**. Choisissez ensuite Confirmer pour enregistrer vos modifications.

Vous pouvez également modifier les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 lorsque vous créez un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Création d'un compartiment à usage général.

Utilisation de la AWS CLI

Pour bloquer l'accès public sur un compartiment ou pour supprimer le blocage de l'accès public, utilisez le service AWS CLI `s3api`. Les opérations au niveau des compartiments qui utilisent ce service sont les suivantes :

- `PutPublicAccessBlock` (pour un compartiment)
- `GetPublicAccessBlock` (pour un compartiment)
- `DeletePublicAccessBlock` (pour un compartiment)
- `GetBucketPolicyStatus`

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-public-access-block dans la référence AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Java

```
AmazonS3 client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
   .withCredentials(<credentials>)
   .build();

client.setPublicAccessBlock(new SetPublicAccessBlockRequest()
  .withBucketName(<bucket-name>)
  .withPublicAccessBlockConfiguration(new PublicAccessBlockConfiguration()
    .withBlockPublicAcls(<value>)
    .withIgnorePublicAcls(<value>)
    .withBlockPublicPolicy(<value>)
    .withRestrictPublicBuckets(<value>)));
```

> **Important**
>
> Cet exemple s'applique uniquement aux opérations au niveau des compartiments qui utilisent la classe client `AmazonS3`. Pour les opérations au niveau des comptes, consultez l'exemple suivant.

Other SDKs

Pour plus d'informations sur l'utilisation des autres kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur l'utilisation du blocage de l'accès public Amazon S3 via les API REST, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

- Opérations au niveau des compartiments
  - PutPublicAccessBlock
  - GetPublicAccessBlock
  - DeletePublicAccessBlock
  - GetBucketPolicyStatus

Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3

L'analyseur d'accès IAM pour S3 fournit les accès externes à vos compartiments à usage général S3 qui sont configurés pour autoriser l'accès à toute personne sur Internet (public) ou à d'autres Comptes AWS, y compris les Comptes AWS externes à votre organisation. Pour chaque compartiment public ou partagé avec d'autres Comptes AWS, vous recevez la source et le niveau des accès partagés. Par exemple, l'analyseur d'accès IAM pour S3 peut montrer qu'un compartiment dispose d'un accès en lecture ou en écriture fourni via une liste de contrôle d'accès (ACL) de compartiment, une stratégie de compartiment, une politique de point d'accès multirégion ou une politique de point d'accès. Grâce à ces résultats, vous pouvez prendre des mesures correctives immédiates et précises pour rétablir l'accès à votre compartiment comme vous l'aviez prévu.

La console Amazon S3 présente une synthèse des accès externes en regard de la liste de vos compartiments à usage général. Dans la synthèse, vous pouvez cliquer sur les résultats actifs de chaque Région AWS pour afficher leurs détails dans la page de l'analyseur d'accès IAM pour S3. Les résultats des accès externes figurant dans le résumé des accès externes sont automatiquement mis à jour toutes les 24 heures.

Lorsque vous passez en revue un compartiment qui autorise un accès public, sur la page de l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous pouvez bloquer tous les accès publics au compartiment en un seul clic. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments, sauf si vous avez besoin d'un accès public pour répondre à un cas d'utilisation spécifique. Avant de bloquer tout accès public, assurez-vous que vos applications continueront à fonctionner correctement sans accès public. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Vous pouvez également aller plus loin en configurant des niveaux d'accès précis dans les paramètres des niveaux d'autorisation des compartiments. Pour des cas d'utilisation spécifiques et vérifiés nécessitant un accès public, tels que l'hébergement statique de site web, les téléchargements publics ou le partage entre comptes, vous pouvez confirmer et enregistrer votre intention pour que le compartiment reste public ou partagé en archivant les résultats du compartiment. Vous pouvez revisiter et modifier ces configurations de compartiments à tout moment. Vous pouvez également télécharger vos résultats sous forme de rapport CSV à des fins d'audit.

L'analyseur d'accès IAM pour S3 est disponible gratuitement sur la console Amazon S3. L'analyseur d'accès IAM pour S3 est optimisé par l'analyseur d'accès IAM d'AWS Identity and Access

Management (IAM). Pour utiliser l'analyseur d'accès IAM pour S3 dans la console Amazon S3, vous devez accéder à la console IAM et créer un analyseur des accès externes par région.

Pour plus d'informations sur l'analyseur d'accès IAM, consultez Qu'est-ce que l'analyseur d'accès IAM ? dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur l'analyseur d'accès IAM pour S3, consultez les sections suivantes.

Important

- L'analyseur d'accès IAM pour S3 nécessite un analyseur au niveau du compte dans chaque compartiment Région AWS. Pour utiliser l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous devez accéder à l'analyseur d'accès IAM et créer un analyseur doté d'un compte comme zone de confiance. Pour plus d'informations, consultez Activation de l'analyseur d'accès IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- L'analyseur d'accès IAM pour S3 n'analyse pas la politique de point d'accès qui est attachée aux points d'accès intercomptes. Ce comportement se produit parce que le point d'accès et sa politique sont en dehors de la zone de confiance, c'est-à-dire du compte. Les compartiments qui délèguent l'accès à un point d'accès intercompte sont répertoriés sous Buckets with public access (Compartiments avec accès public) si vous n'avez pas appliqué le paramètre de blocage de l'accès public `RestrictPublicBuckets` au compartiment ou au compte. Lorsque vous appliquez le paramètre de blocage de l'accès public `RestrictPublicBuckets`, le compartiment est signalé sous Compartiments avec accès depuis d'autres Comptes AWS, y compris des Comptes AWS tiers.
- Lorsqu'une stratégie de compartiment ou une liste de contrôle d'accès (ACL) de compartiment est ajoutée ou modifiée, l'analyseur d'accès IAM génère et met à jour les résultats en fonction de la modification dans un délai de 30 minutes. Il peut s'écouler jusqu'à six heures avant que les résultats relatifs aux paramètres de blocage de l'accès public au niveau du compte ne soient générés ou mis à jour après la modification des paramètres. Les résultats relatifs aux points d'accès multi-régions ne peuvent pas être générés ou mis à jour pendant six heures au maximum après la création, la suppression d'un point d'accès multi-régions ou la modification de sa politique.

Rubriques

- Revue de la synthèse globale des stratégies qui autorisent un accès externe aux compartiments
- Informations fournies par l'analyseur d'accès IAM pour S3

- Blocage de tous les accès publics
- Vérification et modification de l'accès à un compartiment
- Archivage des résultats de compartiment
- Activation d'un résultat de compartiment archivé
- Affichage des détails de résultats
- Téléchargement d'un rapport de l'analyseur d'accès IAM pour S3

Revue de la synthèse globale des stratégies qui autorisent un accès externe aux compartiments

Vous pouvez utiliser la synthèse des accès externes pour consulter un résumé global des stratégies qui accordent un accès externe aux compartiments de votre Compte AWS directement depuis la console S3. Cette synthèse vous aide à identifier les compartiments à usage général S3 de n'importe quelle Région AWS qui autorisent un accès public ou un accès depuis d'autres Comptes AWS sans avoir à inspecter les stratégies de chaque Région AWS individuellement.

Activation de la synthèse des accès externes et de l'analyseur d'accès IAM pour S3

Pour utiliser la synthèse des accès externes et l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous devez effectuer les étapes prérequises suivantes.

1. Accordez les autorisations requises. Pour plus d'informations, consultez Autorisations requises pour l'utilisation de l'analyseur d'accès IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
2. Accédez à IAM pour créer un analyseur au niveau du compte pour chaque région où vous souhaitez utiliser l'analyseur d'accès IAM.

   Vous pouvez le faire en créant un analyseur doté d'un compte comme zone de confiance dans la console IAM ou en utilisant l'AWS CLI ou les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Activation de l'analyseur d'accès IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Affichage des compartiments autorisant un accès externe

La synthèse des accès externes affiche les résultats et les erreurs des accès externes fournis par l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour les compartiments à usage général. Les résultats archivés et les résultats relatifs aux accès non utilisés ne figurent pas dans la synthèse, mais ils peuvent être consultés dans la console IAM ou l'analyseur d'accès IAM pour S3. Pour plus d'informations,

consultez Affichage du tableau de bord des résultats de l'analyseur d'accès IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

> **Note**
>
> La synthèse des accès externes inclut uniquement les résultats de l'analyseur des accès externes de chaque Comptes AWS, et non de votre AWS Organization.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Développez le résumé des accès externes. La console affiche les accès publics et intercomptes actifs.

   > **Note**
   >
   > Si S3 rencontre un problème lors du chargement des détails du compartiment, actualisez la liste des compartiments à usage général ou consultez les résultats dans l'analyseur d'accès IAM pour S3. Pour plus d'informations, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

4. Pour consulter la liste des résultats ou des erreurs d'une Région AWS, cliquez sur le lien de la région. La page Analyseur d'accès IAM pour S3 affiche les noms des compartiments accessibles publiquement ou par d'autres Comptes AWS. Pour plus d'informations, consultez Informations fournies par l'analyseur d'accès IAM pour S3.

Mise à jour des contrôles d'accès des compartiments autorisant un accès externe

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Développez le résumé des accès externes. La console affiche les résultats actifs des compartiments accessibles publiquement ou par d'autres Comptes AWS.

   > **Note**
   >
   > Si S3 rencontre un problème lors du chargement des détails du compartiment, actualisez la liste des compartiments à usage général ou consultez les résultats dans l'analyseur

d'accès IAM pour S3. Pour plus d'informations, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

4. Pour consulter la liste des résultats ou des erreurs d'une Région AWS, cliquez sur le lien de la région. L'analyseur d'accès IAM pour S3 affiche les résultats actifs des compartiments accessibles publiquement ou par d'autres Comptes AWS.

> **Note**
>
> Les résultats des accès externes figurant dans le résumé des accès externes sont automatiquement mis à jour toutes les 24 heures.

5. Pour bloquer tous les accès publics à un compartiment, consultez Blocage de tous les accès publics. Pour modifier l'accès à un compartiment, consultez Vérification et modification de l'accès à un compartiment.

Informations fournies par l'analyseur d'accès IAM pour S3

L'analyseur d'accès IAM pour S3 fournit des résultats pour les compartiments accessibles hors de votre Compte AWS. Les compartiments répertoriés sous Résultats des accès publics sont accessibles par n'importe quel utilisateur d'Internet. Si l'analyseur d'accès IAM pour S3 identifie des compartiments publics, un avertissement en haut de la page indique le nombre de compartiments publics figurant dans votre région. Les compartiments répertoriés sous Résultats des accès intercomptes sont partagés sous certaines conditions avec d'autres Comptes AWS, y compris des comptes extérieurs à votre organisation.

Pour chaque compartiment, l'analyseur d'accès IAM pour S3 fournit les informations suivantes :

- Nom de compartiment
- Shared through (Partagé via) – Mode de partage du compartiment : via une stratégie de compartiment, une liste de contrôle d'accès (ACL) ou une politique de point d'accès. Les points d'accès multi-régions et les points d'accès intercompte figurent sous la rubrique points d'accès. Un compartiment peut être partagé via des politiques et des listes de contrôle d'accès. Si vous souhaitez rechercher et examiner la source de votre accès au compartiment, vous pouvez utiliser les informations de cette colonne comme point de départ pour prendre des mesures correctives immédiates et précises.

- Status (Statut) : statut du résultat de compartiment. L'analyseur d'accès IAM pour S3 affiche les résultats pour tous les compartiments publics et partagés.
  - Active (Actif) : le résultat n'a pas été vérifié.
  - Archived (Archivé) : le résultat a été vérifié et confirmé comme prévu.
  - Tous : tous les résultats pour les compartiments qui sont publics ou partagés avec d'autres Comptes AWS, y compris des Comptes AWS extérieurs à votre organisation.
- Access level (Niveau d'accès) : autorisations d'accès accordées pour le compartiment :
  - List (Liste) : répertorier les ressources.
  - Read (Lecture) : lire mais ne pas modifier les contenus et attributs de ressources.
  - Write (Écriture) : créer, supprimer ou modifier des ressources.
  - Permissions (Autorisations) : accorder ou modifier des autorisations de ressources.
  - Tagging (Balisage) : mettre à jour les balises associées à la ressource.
- Principal externe : Compte AWS externe à votre organisation ayant accès au compartiment.
- Restriction de la politique de contrôle des ressources (RCP) : politique de contrôle des ressources (RCP) qui s'applique au compartiment, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez Politiques de contrôle des ressources (RCP).

Blocage de tous les accès publics

Si vous souhaitez bloquer tout accès à un compartiment en un seul clic, vous pouvez utiliser le bouton Bloquer tout l'accès public dans l'analyseur d'accès IAM pour S3. Lorsque vous bloquez tout accès public à un compartiment, aucun accès public n'est accordé. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments, sauf si vous avez besoin d'un accès public pour prendre en charge un cas d'utilisation spécifique et vérifié. Avant de bloquer tout accès public, assurez-vous que vos applications continueront à fonctionner correctement sans accès public.

Si vous ne souhaitez pas bloquer tous les accès publics à votre compartiment, vous pouvez modifier vos paramètres de blocage de l'accès public dans la console Amazon S3 pour configurer des niveaux d'accès précis à vos compartiments. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Dans de rares cas, l'analyse d'accès IAM pour S3 et le blocage de l'accès public Amazon S3 peuvent différer selon qu'un compartiment est public ou non. Ce comportement est dû au fait que le blocage de l'accès public Amazon S3 valide l'existence d'actions en plus d'évaluer l'accès public. Supposons que la stratégie de compartiment contienne une instruction `Action` qui

autorise l'accès public pour une action qui n'est pas prise en charge par Amazon S3 (par exemple, `s3:NotASupportedAction`). Dans ce cas, le blocage de l'accès public Amazon S3 considère le compartiment comme public, car cette instruction pourrait potentiellement le rendre public si l'action venait à être prise en charge ultérieurement. Si le blocage de l'accès public Amazon S3 et l'analyseur d'accès IAM pour S3 divergent dans leurs évaluations, nous vous recommandons de revoir la stratégie de compartiment et de supprimer toutes les actions non prises en charge.

Pour bloquer tout accès public à un compartiment à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Dashboards (Tableaux de bord), choisissez Access Analyzer for S3 (Analyseur d'accès pour S3).
3. Dans l'analyseur d'accès IAM pour S3, choisissez un compartiment.
4. Choisissez Block all public access (Bloquer tous les accès publics).
5. Pour confirmer votre intention de bloquer tout accès public au compartiment, dans Block all public access (bucket settings) (Bloquer tout accès public (paramètres du compartiment)), entrez **`confirm`**.

   Amazon S3 bloque tout accès public à votre compartiment. Le statut du résultat de compartiment devient résolu et le compartiment disparaît de la liste de l'analyseur d'accès IAM pour S3. Si vous souhaitez passer en revue les compartiments résolus, ouvrez l'analyseur d'accès IAM dans la console IAM.

Vérification et modification de l'accès à un compartiment

Si vous n'aviez pas l'intention d'accorder l'accès aux comptes publics ou à d'autres Comptes AWS, notamment les comptes extérieurs à votre entreprise, vous pouvez modifier la liste de contrôle d'accès (ACL) du compartiment, la politique du compartiment ou la politique de point d'accès pour supprimer l'accès au compartiment. La colonne Shared through (Partagé via) affiche toutes les sources d'accès au compartiment : stratégie de compartiment, ACL de compartiment et/ou politique de point d'accès. Les points d'accès multi-régions et les points d'accès intercompte figurent sous la rubrique points d'accès.

Pour consulter et modifier une stratégie de compartiment, une liste ACL de compartiment ou une politique de point d'accès

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Access Analyzer for S3 (Analyseur d'accès pour S3).
3. Pour déterminer si l'accès public ou l'accès partagé est accordé via une stratégie de compartiment, une liste de contrôle d'accès de compartiment ou une politique de point d'accès, consultez la colonne Shared through (Partagé via).
4. Sous Buckets (Compartiments), choisissez le nom du compartiment avec la stratégie de compartiment, la liste ACL de compartiment, la politique de point d'accès multi-Régions ou la politique de point d'accès que vous souhaitez modifier ou vérifier.
5. Si vous souhaitez modifier ou consulter la liste ACL d'un compartiment :

   a. Choisissez Permissions.
   b. Choisissez Access Control List.
   c. Consultez la liste ACL de votre compartiment et apportez les modifications nécessaires.

      Pour plus d'informations, consultez Configuration des listes ACL.
6. Si vous souhaitez modifier ou vérifier une stratégie de compartiment :

   a. Choisissez Permissions.
   b. Choisissez Stratégie de compartiment.
   c. Vérifiez ou modifiez votre stratégie de compartiment selon vos besoins.

      Pour plus d'informations, consultez Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3.
7. Si vous souhaitez consulter ou modifier une politique de point d'accès :

   a. Choisissez Point d'accès multi-Régions.
   b. Choisissez le nom du point d'accès multi-Régions.
   c. Vérifiez ou modifiez votre politique de point d'accès multi-Régions selon vos besoins.

      Pour plus d'informations, consultez Autorisations.
8. Si vous souhaitez consulter ou modifier une politique de point d'accès :

   a. Choisissez Points d'accès pour compartiments à usage général ou Points d'accès pour les compartiments de répertoires.

b. Choisissez le nom du point d'accès.

c. Vérifiez ou modifiez l'accès en fonction de vos besoins.

   Pour plus d'informations, consultez Gestion des points d'accès Amazon S3 de vos compartiments à usage général.

Si vous modifiez ou supprimez une liste ACL de compartiment, une stratégie de compartiment ou une politique de point d'accès pour supprimer l'accès public ou partagé, le statut du compartiment devient « résolu ». Les résultats de compartiment résolus disparaissent de la liste de l'analyseur d'accès IAM pour S3, mais vous pouvez les afficher dans l'analyseur d'accès IAM.

Archivage des résultats de compartiment

Si un compartiment accorde l'accès aux comptes publics ou à d'autres Comptes AWS, y compris des comptes extérieurs à votre organisation, pour prendre en charge un cas d'utilisation spécifique (par exemple, un site web statique, des téléchargements publics ou un partage entre comptes), vous pouvez archiver le résultat pour le compartiment. Lorsque vous archivez les résultats d'un compartiment, vous confirmez et enregistrez votre intention de le garder public ou partagé. Les résultats de compartiment archivés restent dans votre liste de l'analyseur d'accès IAM pour S3 pour que vous sachiez toujours quels compartiments sont publics ou partagés.

Pour archiver les résultats de compartiment dans l'analyseur d'accès IAM pour S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Analyseur d'accès IAM pour S3.
3. Dans l'analyseur d'accès IAM pour S3, choisissez un compartiment actif.
4. Pour confirmer votre intention d'autoriser le public ou d'autres Comptes AWS (y compris des comptes extérieurs à votre organisation) à accéder à ce compartiment, choisissez Archive (Archiver).
5. Entrez **`confirm`**, puis choisissez Archive (Archiver).

Activation d'un résultat de compartiment archivé

Après avoir archivé des résultats, vous pouvez toujours les revoir et faire passer leur statut à « actif », ce qui indique que le compartiment nécessite une autre vérification.

Pour activer un résultat de compartiment archivé dans l'analyseur d'accès IAM pour S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Access Analyzer for S3 (Analyseur d'accès pour S3).
3. Choisissez les résultats de compartiment archivés.
4. Choisissez Mark as active (Marquer comme actif).

Affichage des détails de résultats

Si vous avez besoin de plus d'informations sur un résultat, vous pouvez ouvrir les détails de ce dernier dans l'analyseur d'accès IAM de la console IAM.

Pour afficher les détails des résultats dans l'analyseur d'accès IAM pour S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Access Analyzer for S3 (Analyseur d'accès pour S3).
3. Dans l'analyseur d'accès IAM pour S3, choisissez un compartiment.
4. Choisissez Afficher les détails.

   Les détails de résultats s'ouvrent dans l'analyseur d'accès IAM de la console IAM.

Téléchargement d'un rapport de l'analyseur d'accès IAM pour S3

Vous pouvez télécharger vos résultats de compartiment sous la forme d'un rapport CSV que vous pouvez utiliser à des fins d'audit. Ce rapport inclut les mêmes informations que celles que vous voyez dans l'analyseur d'accès IAM pour S3 dans la console Amazon S3.

Pour télécharger un rapport

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Access Analyzer for S3 (Analyseur d'accès pour S3).
3. Dans le filtre de Région, sélectionnez la Région.

   L'analyseur d'accès IAM pour S3 est mis à jour pour afficher les compartiments pour la région choisie.
4. Choisissez Download report (Télécharger le rapport).

Un rapport CSV est généré et enregistré sur votre ordinateur.

Vérification de la propriété du compartiment avec la condition du propriétaire du compartiment

La condition propriétaire du compartiment Amazon S3 assure que les compartiments que vous utilisez dans vos opérations S3 appartiennent aux Comptes AWS prévus.

La plupart des opérations S3 lisent ou écrivent dans des compartiments S3 spécifiques. Ces opérations incluent le chargement, la copie et le téléchargement d'objets, la récupération ou la modification de configurations de compartiments et la récupération ou la modification de configurations d'objets. Lorsque vous exécutez ces opérations, vous spécifiez le compartiment que vous souhaitez utiliser en incluant son nom avec la demande. Par exemple, pour récupérer un objet à partir de S3, vous effectuez une demande qui spécifie le nom d'un compartiment et la clé d'objet à extraire depuis ce compartiment.

Étant donné qu'Amazon S3 identifie les compartiments en fonction de leurs noms, une application qui utilise un nom de compartiment incorrect dans une demande peut effectuer par inadvertance des opérations sur un compartiment différent de ce qui était prévu. Pour éviter les interactions de compartiments involontaires dans des situations comme celle-ci, vous pouvez utiliser la condition propriétaire du compartiment. La condition propriétaire du compartiment vous permet de vérifier que le compartiment cible appartient au Compte AWS prévu, ce qui vous offre une garantie supplémentaire que vos opérations S3 ont les effets souhaités.

Rubriques

- Quand utiliser la condition propriétaire du compartiment
- Vérification d'un propriétaire du compartiment
- Exemples
- Restrictions et limitations

Quand utiliser la condition propriétaire du compartiment

Nous vous recommandons d'utiliser la condition propriétaire du compartiment chaque fois que vous exécutez une opération S3 prise en charge et que vous connaissez l'ID de compte du propriétaire du compartiment prévu. La condition propriétaire du compartiment est disponible pour toutes les

opérations d'objet S3 et la plupart des opérations de compartiment S3. Pour obtenir la liste des opérations S3 ne prenant pas en charge la condition propriétaire du compartiment, consultez Restrictions et limitations.

Pour constater les avantages liés à l'utilisation de la condition propriétaire du compartiment, examinez le scénario suivant impliquant Bea, un client AWS :

1. Bea développe une application qui utilise Amazon S3. Lors du développement, Bea utilise son Compte AWS réservé aux tests pour créer un compartiment nommé `bea-data-test` et configure son application pour effectuer des demandes à `bea-data-test`.
2. Bea déploie son application, mais oublie de reconfigurer l'application pour qu'elle utilise un compartiment dans son Compte AWS de production.
3. En production, l'application de Bea effectue des demandes réussies à `bea-data-test`. Cela entraîne l'écriture de données de production dans le compartiment du compte de test de Bea.

Bea peut se protéger contre les situations de ce genre en utilisant la condition propriétaire du compartiment. Avec la condition propriétaire du compartiment, Bea peut inclure l'ID de Compte AWS du propriétaire du compartiment prévu dans ses demandes. Amazon S3 vérifie ensuite l'ID de compte du propriétaire du compartiment avant de traiter chaque demande. Si le propriétaire du compartiment réel ne correspond pas au propriétaire du compartiment prévu, la demande échoue.

Si Bea utilise la condition propriétaire du compartiment, le scénario décrit précédemment n'entraînera pas l'écriture par inadvertance de l'application de Bea dans un compartiment du compte de test. Au lieu de cela, les demandes effectuées par l'application lors de l'étape 3 échoueront avec un message d'erreur `Access Denied`. En utilisant la condition propriétaire du compartiment, Bea élimine le risque d'interaction accidentelle avec des compartiments dans le mauvais Compte AWS.

Vérification d'un propriétaire du compartiment

Pour utiliser la condition propriétaire du compartiment, vous incluez à votre demande un paramètre qui spécifie le propriétaire du compartiment prévu. La plupart des opérations S3 impliquent seulement un compartiment unique et n'exigent que ce paramètre unique pour utiliser la condition propriétaire du compartiment. Pour les opérations `CopyObject`, ce premier paramètre spécifie le propriétaire prévu du compartiment de destination et vous incluez un second paramètre pour spécifier le propriétaire prévu du compartiment source.

Lorsque vous effectuez une demande qui inclut un paramètre de condition propriétaire du compartiment, S3 compare l'ID de compte du propriétaire du compartiment et le paramètre

spécifié avant de traiter la demande. Si le paramètre correspond à l'ID de compte du propriétaire du compartiment, S3 traite la demande. Si le paramètre ne correspond pas à l'ID de compte du propriétaire du compartiment, la demande échoue avec un message d'erreur `Access Denied`.

Vous pouvez utiliser la condition propriétaire du compartiment avec l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK et des API REST Amazon S3. Lorsque vous utilisez la condition propriétaire du compartiment avec AWS CLI et les API REST Amazon S3, utilisez les noms de paramètres suivants.

Méthode d'accès	Paramètre pour les opérations non copiées	Paramètre source de l'opération Copy	Paramètre de destination de l'opération Copy
AWS CLI	`--expected-bucket-owner`	`--expected-source-bucket-owner`	`--expected-bucket-owner`
API REST Amazon S3	`x-amz-expected-bucket-owner` En-tête	`x-amz-source-expected-bucket-owner` En-tête	`x-amz-expected-bucket-owner` En-tête

Les noms des paramètres requis pour utiliser la condition propriétaire du compartiment avec les kits AWS SDK varient en fonction du langage. Pour déterminer les paramètres requis, consultez la documentation du kit SDK correspondant à la langue souhaitée. Vous trouverez la documentation du kit SDK dans Outils pour créer sur AWS.

Exemples

Les exemples suivants montrent comment vous pouvez implémenter la condition propriétaire du compartiment dans Amazon S3 à l'aide d'AWS CLI ou du kit AWS SDK for Java 2.x.

Example

Exemple : Chargement d'un objet

L'exemple suivant charge un objet dans le compartiment S3 *`amzn-s3-demo-bucket1`* à l'aide de la condition propriétaire du compartiment pour s'assurer que *`amzn-s3-demo-bucket1`* appartient au Compte AWS `111122223333`.

AWS CLI

```
aws s3api put-object \
                --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key exampleobject --
body example_file.txt \
                --expected-bucket-owner 111122223333
```

AWS SDK for Java 2.x

```
public void putObjectExample() {
    S3Client s3Client = S3Client.create();;
    PutObjectRequest request = PutObjectRequest.builder()
            .bucket("amzn-s3-demo-bucket1")
            .key("exampleobject")
            .expectedBucketOwner("111122223333")
            .build();
    Path path = Paths.get("example_file.txt");
    s3Client.putObject(request, path);
}
```

Example

Exemple : Copie d'un objet

L'exemple suivant copie l'objet `object1` à partir du compartiment S3 *amzn-s3-demo-bucket1* vers le compartiment S3 *amzn-s3-demo-bucket2*. Il utilise la condition propriétaire du compartiment pour s'assurer que les compartiments appartiennent aux comptes prévus en fonction du tableau suivant.

Compartiment	Propriétaire prévu
amzn-s3-demo-bucket1	111122223333
amzn-s3-demo-bucket2	444455556666

AWS CLI

```
aws s3api copy-object --copy-source amzn-s3-demo-bucket1/object1 \
```

```
                            --bucket amzn-s3-demo-bucket2 --key object1copy \
                            --expected-source-bucket-owner 111122223333 --expected-
bucket-owner 444455556666
```

AWS SDK for Java 2.x

```
public void copyObjectExample() {
        S3Client s3Client = S3Client.create();
        CopyObjectRequest request = CopyObjectRequest.builder()
                .copySource("amzn-s3-demo-bucket1/object1")
                .destinationBucket("amzn-s3-demo-bucket2")
                .destinationKey("object1copy")
                .expectedSourceBucketOwner("111122223333")
                .expectedBucketOwner("444455556666")
                .build();
        s3Client.copyObject(request);
    }
```

Example

Exemple : Récupération d'une stratégie de compartiment

L'exemple suivant récupère la stratégie d'accès pour le compartiment S3 *amzn-s3-demo-bucket1* à l'aide de la condition propriétaire du compartiment pour s'assurer que *amzn-s3-demo-bucket1* appartient au Compte AWS 111122223333.

AWS CLI

```
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --expected-bucket-
owner 111122223333
```

AWS SDK for Java 2.x

```
public void getBucketPolicyExample() {
    S3Client s3Client = S3Client.create();
    GetBucketPolicyRequest request = GetBucketPolicyRequest.builder()
            .bucket("amzn-s3-demo-bucket1")
            .expectedBucketOwner("111122223333")
            .build();
    try {
        GetBucketPolicyResponse response = s3Client.getBucketPolicy(request);
```

```
    }
    catch (S3Exception e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
        // it, so it returned an error response.
        e.printStackTrace();
    }
}
```

Restrictions et limitations

La condition propriétaire du compartiment Amazon S3 comporte les restrictions et limitations suivantes :

- La valeur du paramètre de condition du propriétaire du compartiment doit être un ID Compte AWS (valeur numérique à 12 chiffres). Les principals de service ne sont pas pris en charge.
- La condition propriétaire du compartiment n'est pas disponible pour CreateBucket, ListBuckets ou aucune des opérations incluses dans AWS S3 Control. Amazon S3 ignore tous les paramètres de condition propriétaire du compartiment inclus dans les demandes envoyées à ces opérations.
- La condition propriétaire du compartiment vérifie uniquement que le compartiment appartient au compte spécifié dans le paramètre de vérification. La condition propriétaire du compartiment ne vérifie pas la configuration du compartiment. Elle ne garantit pas non plus que la configuration du compartiment remplit des conditions spécifiques ou correspond à un état antérieur.

Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes de contrôle d'accès (ACL). Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes d'Amazon S3 ne nécessite plus de listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement

l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler plus facilement l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment.

Object Ownership (Propriété de l'objet) dispose de trois paramètres que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment pour désactiver ou activer les listes ACL :

Listes ACL désactivées

- Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées et le propriétaire du compartiment détient automatiquement chaque objet présent dans le compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies pour définir le contrôle des accès.

Listes ACL activées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

Pour la majorité des cas d'utilisation modernes dans S3, nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées en appliquant le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et en utilisant votre stratégie de compartiment pour partager des données avec des utilisateurs extérieurs à votre compte, selon les besoins. Cette approche simplifie la gestion des autorisations. Vous pouvez désactiver les listes de contrôle d'accès sur les compartiments nouvellement créés et déjà existants. Pour les compartiments nouvellement créés, les listes ACL sont désactivées par défaut. Dans le cas d'un compartiment existant qui contient déjà des objets, une fois que vous avez désactivé les ACL, les listes ACL d'objet et de compartiment ne font plus partie d'une évaluation d'accès et l'accès est accordé ou refusé sur la base de stratégies. Pour les compartiments existants, vous pouvez réactiver les ACL à tout moment après les avoir désactivées, et vos listes ACL de compartiment et d'objets préexistantes sont restaurées.

Avant de désactiver les listes ACL, nous vous recommandons de revoir votre stratégie de compartiment pour vous assurer qu'elle couvre toutes les façons dont vous avez l'intention d'accorder

l'accès à votre compartiment hors de votre compte. Une fois que vous avez désactivé les listes ACL, votre compartiment accepte uniquement les demandes PUT qui ne spécifient pas de demande ACL ou PUT avec des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment, telles que la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie ou des formes équivalentes de cette liste ACL exprimées en XML. Les applications existantes qui prennent en charge les ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment n'ont aucun impact. Les requêtes PUT qui contiennent d'autres ACL (par exemple, des autorisations personnalisées à certains Comptes AWS) échouent et renvoient une erreur `400` avec le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`.

Au contraire, un compartiment avec le paramètre Propriétaire du compartiment préféré continue d'accepter et d'honorer les listes ACL de compartiment et d'objet. Avec ce paramètre, de nouveaux objets écrits avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie sont automatiquement détenus par le propriétaire du compartiment plutôt que par l'auteur d'objets. Tous les autres comportements ACL restent en place. Pour exiger que toutes les opérations PUT Amazon S3 incluent la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui n'autorise que les chargements d'objets à l'aide de cette ACL.

Pour voir quels paramètres de propriété d'objets sont appliqués à vos compartiments, vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Using S3 Storage Lens to find Object Ownership settings (Utilisation de S3 Storage Lens pour trouver les paramètres de propriété des objets).

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Paramètres de la propriété de l'objet

Ce tableau montre l'impact de chaque paramètre de la propriété d'objet sur les listes ACL, les objets, la propriété des objets et les téléchargements d'objets.

Paramètre	S'applique à	Effet sur la propriété de l'objet	Effet sur les listes ACL	Chargements acceptés
Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut)	Tous les objets existants et nouveaux	Le propriétaire du compartiment est propriétaire de chaque objet.	Les listes ACL sont désactivées et n'affectent plus les autorisations d'accès à votre compartiment. Les demandes de définition ou de mise à jour des listes ACL échouent. Cependant, les demandes de lecture de listes ACL sont prises en charge. Le propriétaire du compartiment possède la propriété et le contrôle complets. Le rédacteur d'objets n'a plus la propriété et le contrôle complets.	Chargements avec des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment ou des téléchargements qui ne spécifient pas de liste ACL

Paramètre	S'applique à	Effet sur la propriété de l'objet	Effet sur les listes ACL	Chargements acceptés
Propriétaire du compartiment préféré	Nouveaux objets	Si le chargement d'un objet inclut la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie, le propriétaire du compartiment est propriétaire de l'objet. Les objets téléchargés avec d'autres listes ACL appartiennent au compte d'écriture.	Les listes ACL peuvent être mises à jour et peuvent accorder des autorisations. Si le chargement d'un objet inclut la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie, le propriétaire du compartiment dispose d'un accès en contrôle total et l'enregistreur d'objets n'a plus d'accès de contrôle complet.	Tous les chargements

Paramètre	S'applique à	Effet sur la propriété de l'objet	Effet sur les listes ACL	Chargements acceptés
Créateur d'objets	Nouveaux objets	Le rédacteur d'objet possède l'objet.	Les listes ACL peuvent être mises à jour et peuvent accorder des autorisations. Le rédacteur d'objet dispose d'un accès complet.	Tous les chargements

Les changements introduits par la désactivation des listes ACL

Lorsque vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, les listes ACL sont désactivées et vous possédez automatiquement tous les objets du compartiment et en prenez le contrôle total sans effectuer d'actions supplémentaires. Propriétaire du compartiment appliqué est le paramètre par défaut pour tous les compartiments nouvellement créés. Après l'application du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, trois changements sont notables :

- Toutes les listes ACL de compartiment et les listes ACL d'objets sont désactivées, ce qui vous donne un accès complet, en tant que propriétaire du compartiment. Lorsque vous exécutez une demande ACL en lecture sur votre compartiment ou votre objet, vous verrez que l'accès complet n'est accordé qu'au propriétaire du compartiment.
- Avec ce paramètre, en tant que propriétaire du compartiment, vous possédez automatiquement tous les objets de votre compartiment.
- Les listes ACL n'affectent plus les autorisations d'accès à votre compartiment. Par conséquent, le contrôle d'accès à vos données est basé sur des politiques, telles que des politiques basées sur l'identité AWS Identity and Access Management (IAM), des stratégies de compartiment Amazon S3, des politiques de point de terminaison de VPC et des politiques de contrôle des services (SCP) ou des politiques de contrôle des ressources (RCP).



Si vous utilisez la gestion des versions S3, le propriétaire du compartiment possède et contrôle total sur toutes les versions d'objets de votre compartiment. L'application du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué n'ajoute pas de nouvelle version d'un objet.

Les nouveaux objets peuvent être chargés dans votre compartiment uniquement s'ils utilisent des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment ou ne spécifient pas de liste ACL. Les téléchargements d'objets échouent s'ils spécifient une autre liste ACL. Pour plus d'informations, consultez Résolution des problèmes.

Étant donné que l'exemple suivant de l'opération `PutObject` utilise à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) inclut la liste ACL `bucket-owner-full-control`prédéfinie, l'objet peut être chargé dans un compartiment avec des listes ACL désactivées.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key key-name --body path-to-file --
acl bucket-owner-full-control
```

Étant donné que l'opération `PutObject` suivante ne spécifie pas une liste ACL, elle réussit également pour un compartiment avec des listes ACL désactivées.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key key-name --body path-to-file
```

> **Note**
>
> Si d'autres Comptes AWS doivent accéder aux objets après le chargement, vous devez accorder des autorisations supplémentaires à ces comptes via des stratégies de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3.

Réactivation des listes ACL

Vous pouvez réactiver les listes ACL en passant du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué à un autre paramètre de propriété d'objets à tout moment. Si vous avez utilisé des listes ACL d'objet pour la gestion des autorisations avant d'appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et que vous n'avez pas migré ces autorisations ACL d'objet vers votre stratégie de compartiment, après avoir réactivé les listes ACL, ces autorisations sont restaurées. De plus, les objets écrits dans le compartiment pendant que le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué était appliqué appartiennent toujours au propriétaire du compartiment.

Par exemple, si du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué vous revenez au paramètre Créateur d'objets, en tant que propriétaire du compartiment, vous ne possédez plus les objets qui appartenaient auparavant à d'autres Comptes AWS, et n'en avez plus le contrôle total. Au lieu de cela, les comptes de chargement sont à nouveau propriétaires de ces objets. Les objets appartenant à d'autres comptes utilisent des listes ACL pour les autorisations. Vous ne pouvez donc pas utiliser de stratégies pour accorder des autorisations à ces objets. Toutefois, en tant que propriétaire du compartiment, vous possédez toujours les objets qui ont été écrits dans le compartiment quand le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué était appliqué. Ces objets ne sont pas détenus par le rédacteur d'objet, même si vous réactivez les listes ACL.

Pour obtenir des instructions sur l'activation et la gestion des listes de contrôle d'accès à l'aide de la AWS Management Console, de la AWS Command Line Interface (CLI), de l'API REST ou des kits AWS SDK, consultez Configuration des listes ACL.

Conditions préalables à la désactivation des listes ACL

Avant de désactiver les listes ACL pour un compartiment existant, remplissez les prérequis suivants.

- Examinez les listes ACL de compartiment et d'objet et migrez les autorisations ACL
- Identifier toutes les demandes qui ont nécessité une liste ACL pour l'autorisation

- Vérifiez et mettez à jour les stratégies de compartiment qui utilisent des clés de condition associées à ACL

Autorisations de propriété d'objet

Pour appliquer, mettre à jour ou supprimer un paramètre de propriété d'objet pour un compartiment, vous devez utiliser l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`. Pour renvoyer le paramètre propriété de l'objet d'un compartiment, vous devez utiliser l'autorisation `s3:GetBucketOwnershipControls`. Pour plus d'informations, consultez Définition de la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment et Affichage du paramètre de propriété d'objet pour un compartiment S3.

Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments

Par défaut, tous les nouveaux compartiments sont créés en appliquant le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et les listes ACL sont désactivées. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées. En règle générale, nous recommandons d'utiliser des politiques basées sur les ressources S3 (stratégies de compartiment et politiques de point d'accès) ou des politiques IAM pour le contrôle d'accès au lieu des ACL. Les politiques constituent une option de contrôle d'accès simplifiée et plus flexible. Les stratégies de compartiment et de point d'accès vous permettent de définir des règles s'appliquant de manière générale à toutes les demandes adressées à vos ressources Amazon S3.

Réplication et propriété d'objet

Lorsque vous utilisez la réplication S3 et que les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents, vous pouvez désactiver les listes ACL (avec le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets) pour transférer la propriété du réplica au Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Ce paramètre imite le comportement de remplacement du propriétaire existant sans avoir besoin d'une autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`. Tous les objets répliqués dans le compartiment de destination avec le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué appartiennent au propriétaire du compartiment de destination. Pour plus d'informations sur l'option de remplacement du propriétaire pour les configurations de réplication, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Définition de la propriété de l'objet

Vous pouvez appliquer un paramètre de propriété d'objet à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS CLI, des kits AWS SDK, de l'API REST Amazon S3 ou d'AWS CloudFormation. L'API REST suivante et les commandes AWS CLI prennent en charge la propriété d'objet :

API REST	AWS CLI	Description
PutBucketOwnershipControls	put-bucket-ownership-controls	Crée ou modifie le paramètre de propriété d'objet pour un compartiment S3 existant.
CreateBucket	create-bucket	Crée un compartiment à l'aide de l'en-tête de demande `x-amz-object-ownership` pour spécifier le paramètre de Propriété d'objet.
GetBucketOwnershipControls	get-bucket-ownership-controls	Extrait le paramètre de propriété d'objet pour un compartiment Amazon S3.
DeleteBucketOwnershipControls	delete-bucket-ownership-controls	Supprime le paramètre de propriété d'objet pour un compartiment Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'application et l'utilisation des paramètres de propriété d'objet, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Conditions préalables à la désactivation des listes ACL
- Définition de la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment
- Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant
- Affichage du paramètre de propriété d'objet pour un compartiment S3
- Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments et application de la propriété des objets

- Résolution des problèmes

Conditions préalables à la désactivation des listes ACL

Une liste de contrôle d'accès (ACL) d'Amazon S3 est un mécanisme qui vous permet de définir des autorisations détaillées pour les objets d'un compartiment S3, en spécifiant les comptes ou groupes AWS qui peuvent y accéder et les modifier. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons d'utiliser des AWS Identity and Access Management (IAM) et des stratégies de compartiment pour gérer les accès et maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler l'accès individuellement à chaque objet.

Si des listes ACL sont activées sur votre compartiment, remplissez les prérequis suivants avant de les désactiver :

Rubriques

- Examinez les listes ACL de compartiment et d'objet et migrez les autorisations ACL
- Identifier toutes les demandes qui ont nécessité une liste ACL pour l'autorisation
- Vérifiez et mettez à jour les stratégies de compartiment qui utilisent des clés de condition associées à ACL
- Exemples de cas d'utilisation

Examinez les listes ACL de compartiment et d'objet et migrez les autorisations ACL

Lorsque vous désactivez les listes ACL, les autorisations accordées par les listes ACL de compartiment et d'objets n'affectent plus l'accès. Avant de désactiver les listes ACL, vérifiez les listes ACL de votre compartiment et de vos objets.

Chacune de vos listes ACL de compartiment et d'objet existantes possède un équivalent dans une politique IAM. Les exemples de stratégie de compartiment suivants montrent comment les autorisations `READ` et `WRITE` pour les listes ACL de compartiment et d'objet correspondent aux autorisations IAM. Pour plus d'informations sur la façon dont chaque liste ACL se traduit par des autorisations IAM, consultez Mappage des autorisations de liste ACL et de stratégie d'accès.

Avant de désactiver des listes ACL :

- Si la liste ACL de votre compartiment accorde un accès externe à votre compte AWS, vous devez d'abord migrer les autorisations ACL de votre compartiment vers votre stratégie de compartiment.
- Rétablissez ensuite la liste ACL par défaut de votre compartiment.
- Nous vous recommandons également de passer en revue les autorisations ACL au niveau de vos objets et de les migrer vers votre stratégie de compartiment.

Si les listes ACL de votre compartiment accordent des autorisations de lecture ou d'écriture à des personnes extérieures à votre compte, vous devez migrer ces autorisations vers votre stratégie de compartiment. Après avoir migré ces autorisations, vous pouvez définir Propriétaire de l'objet sur Propriétaire du compartiment appliqué. Si vous ne migrez pas les listes ACL de compartiment qui accordent un accès en lecture ou en écriture hors de votre compte, votre demande d'application du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué échoue et renvoie le code d'erreur InvalidBucketAclWithObjectOwnership.

Si la liste ACL de votre compartiment accorde un accès en dehors de votre Compte AWS, avant de désactiver les listes ACL, vous devez migrer les autorisations ACL de votre compartiment vers votre stratégie de compartiment et rétablir la liste ACL privée par défaut. Si vous ne le faites pas, votre demande d'application du paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL échoue et renvoie le code d'erreur InvalidBucketAclWithObjectOwnership. Nous vous recommandons également de revoir les autorisations ACL de votre objet et de les migrer vers votre stratégie de compartiment.

Pour consulter et migrer les autorisations ACL vers des stratégies de compartiment, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Exemples de stratégies de compartiment
- Utilisation de la console S3 pour réviser et migrer les autorisations ACL
- Utilisation de l'AWS CLI pour réviser et migrer les autorisations ACL

Exemples de stratégies de compartiment

Ces exemples de stratégies de compartiment vous montrent comment effectuer la migration des autorisations de `READ` et de `WRITE` pour les compartiments et les objets pour un Compte AWS tiers vers une stratégie de compartiment. Les listes ACL `READ_ACP` et `WRITE_ACP` sont moins pertinentes pour les stratégies, car elles accordent des autorisations liées à l'ACL (`s3:GetBucketAcl`, `s3:GetObjectAcl`, `s3:PutBucketAcl`, et `s3:PutObjectAcl`).

Example : liste ACL **READ** pour un compartiment

Si votre compartiment possédait une autorisation READ de liste ACL qui permet au Compte AWS *111122223333* de lister le contenu de votre compartiment, vous pouvez écrire une stratégie de compartiment qui accorde les autorisations `s3:ListBucket`, `s3:ListBucketVersions` et `s3:ListBucketMultipartUploads` pour votre compartiment.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Sid": "Permission to list the objects in a bucket",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
     "AWS": [

      "arn:aws:iam::111122223333:root"
     ]
    },
    "Action": [
     "s3:ListBucket",
     "s3:ListBucketVersions",
     "s3:ListBucketMultipartUploads"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
   }
  ]
 }
```

Example : listes ACL **READ** pour chaque objet d'un compartiment

Si chaque objet de votre compartiment possède une autorisation READ de liste ACL qui accorde l'accès au Compte AWS *111122223333*, vous pouvez écrire une stratégie de compartiment qui accorde les autorisations `s3:GetObject` et `s3:GetObjectVersion` sur ce compte pour chaque objet de votre compartiment.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Sid": "Read permission for every object in a bucket",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
     "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
     ]
    },
    "Action": [
     "s3:GetObject",
     "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
   }
  ]
 }
```

Cet exemple d'élément de ressource accorde l'accès à un objet spécifique.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/OBJECT-KEY"
```

Example : liste ACL **WRITE** qui accorde les autorisations d'écriture d'objets dans un compartiment

Si votre compartiment possède une autorisation `WRITE` de liste ACL qui permet au Compte AWS *111122223333* d'écrire des objets dans votre compartiment, vous pouvez écrire une stratégie de compartiment qui accorde une autorisation `s3:PutObject` pour votre compartiment.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Sid": "Permission to write objects to a bucket",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
     "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
     ]
    },
    "Action": [
     "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
   }
  ]
}
```

Utilisation de la console S3 pour réviser et migrer les autorisations ACL

Pour passer en revue les autorisations ACL d'un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, sélectionnez le nom de votre compartiment.
3. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
4. Sous Access control list (ACL) (Liste de contrôle d'accès [ACL]), vérifiez les autorisations ACL de votre compartiment.

Pour passer en revue les autorisations ACL d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient votre objet.
3. Dans la liste Objets, choisissez le nom de votre objet.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Access control list (ACL) (Liste de contrôle d'accès [ACL]), vérifiez les autorisations ACL de votre objet.

Pour migrer les autorisations ACL et mettre à jour la liste ACL de votre compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, sélectionnez le nom de votre compartiment.
3. Dans l'onglet Autorisations, sous Stratégie de compartiment, choisissez Modifier.
4. Dans la boîte Policy (Stratégie), ajoutez ou mettez à jour la stratégie de compartiment.

   Si vous souhaitez consulter des exemples de stratégies de compartiment, consultez Exemples de stratégies de compartiment et Exemples de cas d'utilisation .
5. Sélectionnez Save Changes.
6. Mettez à jour la liste ACL de votre compartiment pour supprimer les autorisations ACL à d'autres groupes ou Comptes AWS.
7. Appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

Utilisation de l'AWS CLI pour réviser et migrer les autorisations ACL

1. Pour renvoyer la liste ACL de compartiment de votre compartiment, utilisez la commande get-bucket-acl AWS CLI :

   ```
   aws s3api get-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket
   ```

   Par exemple, cette liste ACL de compartiment accorde l'accès en `WRITE` et en `READ` à un compte tiers. Dans cette liste ACL, le compte tiers est identifié par l'ID d'utilisateur canonique. Pour appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et désactiver les listes ACL, vous devez migrer ces autorisations pour le compte tiers vers une stratégie de compartiment.

   ```
   {
     "Owner": {
      "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
      "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
     },
     "Grants": [
      {
       "Grantee": {
        "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
        "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID",
        "Type": "CanonicalUser"
   ```

```
    },
    "Permission": "FULL_CONTROL"
   },
   {
    "Grantee": {
     "DisplayName": "THIRD-PARTY-EXAMPLE-ACCOUNT",
     "ID":
"72806de9d1ae8b171cca9e2494a8d1335dfced4ThirdPartyAccountCanonicalUserID",
     "Type": "CanonicalUser"
    },
    "Permission": "READ"
   },
   {
    "Grantee": {
     "DisplayName": "THIRD-PARTY-EXAMPLE-ACCOUNT",
     "ID":
"72806de9d1ae8b171cca9e2494a8d1335dfced4ThirdPartyAccountCanonicalUserID",
     "Type": "CanonicalUser"
    },
    "Permission": "WRITE"
   }
  ]
}
```

Pour d'autres exemples de listes ACL, voir Exemples de cas d'utilisation .

2. Migrez les autorisations ACL de votre compartiment vers une stratégie de compartiment :

   Cet exemple de stratégie de compartiment accorde des autorisations `s3:PutObject` et `s3:ListBucket` pour un compte tiers. Dans la stratégie de compartiment, le compte tiers est identifié par l'ID du Compte AWS (*111122223333*).

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://
policy.json

 policy.json:
 {
  "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
  "Statement": [
   {
    "Sid": "PolicyForCrossAccountAllowUpload",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```

```
     "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
     ]
    },
    "Action": [
     "s3:PutObject",
     "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
   }
  ]
}
```

Si vous souhaitez consulter d'autres exemples de stratégies de compartiment, consultez Exemples de stratégies de compartiment et Exemples de cas d'utilisation .

3. Pour renvoyer l'ACL pour un objet spécifique, utilisez la commande get-object-acl AWS CLI.

```
aws s3api get-object-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --key EXAMPLE-OBJECT-KEY
```

4. Si nécessaire, migrez les autorisations ACL d'objet vers votre stratégie de compartiment.

   Cet exemple d'élément de ressource accorde l'accès à un objet spécifique dans une stratégie de compartiment.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/EXAMPLE-OBJECT-KEY"
```

5. Réinitialisez la liste ACL de votre compartiment à la liste ACL par défaut.

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --acl private
```

6. Appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

Identifier toutes les demandes qui ont nécessité une liste ACL pour l'autorisation

Pour identifier les demandes Amazon S3 qui ont nécessité des listes ACL pour l'autorisation, vous pouvez utiliser la valeur `aclRequired` dans les journaux d'accès du serveur Amazon S3 ou AWS CloudTrail. Si la demande a nécessité une liste ACL pour l'autorisation ou si vous avez des demandes PUT qui spécifient une liste ACL, la chaîne est `Yes`. Si aucune liste ACL n'était requise, si

vous définissez une liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie ou si les demandes sont autorisées par votre stratégie de compartiment, la chaîne de valeur `aclRequired` est « `-` » dans les journaux d'accès au serveur Amazon S3 et est absente dans CloudTrail. Pour plus d'informations sur les valeurs `aclRequired` attendues, consultez Valeurs `aclRequired` pour les demandes Amazon S3 courantes.

Si vous avez des demandes `PutBucketAcl` et `PutObjectAcl` contenant des en-têtes qui accordent des autorisations basées sur des listes ACL, à l'exception de la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie, vous devez supprimer ces en-têtes avant de pouvoir désactiver les listes ACL. Dans le cas contraire, vos demandes échoueront.

Pour toutes les autres demandes nécessitant une liste ACL pour l'autorisation, migrez ces autorisations de liste ACL vers des stratégies de compartiment. Supprimez ensuite toutes les listes ACL du compartiment avant d'activer le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment.

> **Note**
>
> Ne supprimez pas les listes ACL d'objet. Sinon, les applications qui s'appuient sur des listes ACL d'objet pour les autorisations perdent l'accès.

Si vous constatez qu'aucune demande ne nécessite une liste ACL pour l'autorisation, vous pouvez procéder à la désactivation des listes ACL. Pour plus d'informations sur l'identification des demandes, consultez Utilisation des journaux d'accès au serveur Amazon S3 pour identifier des demandes et Identification des demandes Amazon S3 à l'aide de CloudTrail.

Vérifiez et mettez à jour les stratégies de compartiment qui utilisent des clés de condition associées à ACL

Une fois que vous avez appliqué le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL, les nouveaux objets peuvent être téléchargés dans votre compartiment uniquement si la demande utilise des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment ou ne spécifie pas de liste ACL. Avant de désactiver les listes ACL, consultez votre stratégie de compartiment pour les clés de condition associées à la liste ACL.

Si votre stratégie de compartiment utilise une clé de condition associée à la liste ACL pour exiger la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie (par exemple, `s3:x-amz-acl`), vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre stratégie de compartiment. La stratégie de compartiment suivante utilise la `s3:x-amz-acl` pour exiger la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie pour

les demandes `PutObject` S3. Cette politique demande encore au rédacteur d'objets qu'il spécifie la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie. Toutefois, les compartiments dont les listes ACL sont désactivées acceptent toujours cette liste ACL, de sorte que les demandes continuent d'aboutir sans modification côté client requise.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "OnlyAllowWritesToMyBucketWithBucketOwnerFullControl",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
                ]
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Cependant, si votre stratégie de compartiment utilise une clé de condition associée à la liste ACL qui nécessite une liste ACL différente, vous devez supprimer cette clé de condition. Cet exemple de stratégie de compartiment nécessite la liste ACL `public-read` pour les demandes S3 `PutObject` et doit donc être mis à jour avant de désactiver les listes ACL.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Only allow writes to my bucket with public read access",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": [
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"                ]
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "public-read"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants vous montrent comment migrer les autorisations ACL vers des stratégies de compartiment pour des cas d'utilisation spécifiques.

Rubriques

- Octroi de l'accès au groupe de livraison des journaux S3 pour la journalisation des accès au serveur
- Accordez un accès public en lecture aux objets se trouvant dans un compartiment.
- Octroi de l'accès Amazon ElastiCache (Redis OSS) à votre compartiment S3

Octroi de l'accès au groupe de livraison des journaux S3 pour la journalisation des accès au serveur

Si vous souhaitez appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL pour un compartiment de destination de journalisation des accès au serveur (également appelé compartiment cible), vous devez migrer les autorisations ACL de compartiment pour le groupe de livraison des journaux S3 vers le principal du service de journalisation

(`logging.s3.amazonaws.com`) dans une stratégie de compartiment. Pour plus d'informations sur les autorisations de la diffusion des journaux, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Ce compartiment ACL accorde un accès en `WRITE` et en `READ_ACP` au groupe de mise à disposition des journaux S3 :

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
        "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "Type": "CanonicalUser",
                "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
                "ID":
 "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "Type": "Group",
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"
            },
            "Permission": "WRITE"
        },
        {
            "Grantee": {
                "Type": "Group",
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery"
            },
            "Permission": "READ_ACP"
        }
    ]
}
```

Pour migrer les autorisations ACL du compartiment pour le groupe de mise à disposition du journal S3 vers le principal du service de journalisation dans une stratégie de compartiment

1. Ajoutez la stratégie de compartiment suivante à votre compartiment de destination, en remplaçant les exemples de valeurs.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy file://
policy.json

policy.json:      {
    {
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "logging.s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/EXAMPLE-LOGGING-PREFIX*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::SOURCE-BUCKET-NAME"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "SOURCE-AWS-ACCOUNT-ID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

2. Réinitialisez la liste ACL de votre compartiment de destination sur la liste ACL par défaut.

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --acl private
```

3. Appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets à votre compartiment de destination.

Accordez un accès public en lecture aux objets se trouvant dans un compartiment.

Si vos listes ACL d'objet accordent un accès public en lecture à tous les objets de votre compartiment, vous pouvez migrer ces autorisations ACL vers une stratégie de compartiment.

Cette liste ACL d'objet accorde un accès public en lecture à un objet dans un compartiment :

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
        "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
                "ID":
 "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "Type": "Group",
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
            },
            "Permission": "READ"
        }
    ]
}
```

Pour migrer les autorisations ACL publiques en lecture vers une stratégie de compartiment

1. Pour accorder un accès public en lecture à tous les objets de votre compartiment, ajoutez la stratégie de compartiment suivante, en remplaçant les exemples de valeurs.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy
 file://policy.json

policy.json:
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
```

```
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublicReadGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

Pour accorder l'accès public à un objet spécifique dans une stratégie de compartiment, utilisez le format suivant pour l'élément `Resource`.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/OBJECT-KEY"
```

Pour accorder l'accès public à tous les objets avec un préfixe spécifique, utilisez le format suivant pour l'élément `Resource`.

```
"Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/PREFIX/*"
```

2. Appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

Octroi de l'accès Amazon ElastiCache (Redis OSS) à votre compartiment S3

Vous pouvez exporter votre sauvegarde ElastiCache (Redis OSS) vers un compartiment S3, qui vous permet d'accéder à la sauvegarde sans être dans ElastiCache. Pour exporter votre sauvegarde vers un compartiment S3, vous devez accorder à ElastiCache les autorisations nécessaires à la copie d'un instantané dans le compartiment. Si vous avez accordé des autorisations à ElastiCache dans une liste ACL de compartiment, vous devez migrer ces autorisations vers une stratégie de compartiment avant d'appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL. Pour plus d'informations, consultez Accorder l'accès ElastiCache à votre compartiment Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon ElastiCache.

L'exemple suivant illustre les autorisations ACL du compartiment qui accordent des autorisations à ElastiCache.

```
{
    "Owner": {
        "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
        "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-ACCOUNT-OWNER",
                "ID":
 "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "aws-scs-s3-readonly",
                "ID":
 "540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "READ"
        },
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "aws-scs-s3-readonly",
                "ID":
 "540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "WRITE"
        },
        {
            "Grantee": {
                "DisplayName": "aws-scs-s3-readonly",
                "ID":
 "540804c33a284a299d2547575ce1010f2312ef3da9b3a053c8bc45bf233e4353",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "READ_ACP"
        }
    ]
```

```
}
```

Pour migrer les autorisations ACL de compartiment pour ElastiCache (Redis OSS) vers une stratégie de compartiment

1. Ajoutez la stratégie de compartiment suivante à votre compartiment, en remplaçant les exemples de valeurs.

```
aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket --policy
 file://policy.json

policy.json:
{
    "Version": "2012-10-17"       ,       TCX5-2025-waiver;,
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Stmt15399483",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "Region.elasticache-snapshot.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:ListMultipartUploadParts",
                "s3:ListBucketMultipartUploads"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

2. Réinitialisez la liste ACL de votre compartiment à la liste ACL par défaut :

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket --acl private
```

3. Appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

Définition de la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment

Lorsque vous créez un compartiment, vous pouvez configurer la propriété d'objet S3. Pour définir la propriété d'un objet pour un compartiment existant, voir Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant.

S3 Object Ownership est un paramètre Amazon S3 au niveau du compartiment que vous pouvez utiliser pour désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) et prendre possession de chaque objet de votre compartiment. Cela a pour effet de simplifier la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. Par défaut, la propriété d'objets S3 est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et les listes ACL sont désactivées pour les nouveaux compartiments. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient chaque objet présent dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet.

Object Ownership (Propriété de l'objet) dispose de trois paramètres que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment pour désactiver ou activer les listes ACL :

Listes ACL désactivées

- Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées et le propriétaire du compartiment détient automatiquement chaque objet présent dans le compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies pour définir le contrôle des accès.

Listes ACL activées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

Permissions (Autorisations) : pour appliquer le paramètre Bucket owner enforced (Propriétaire du compartiment imposé) ou le paramètre Bucket owner preferred (Propriétaire du compartiment

préféré), vous devez disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateBucket` et `s3:PutBucketOwnershipControls`. Aucune autorisation supplémentaire n'est nécessaire lors de la création d'un compartiment avec le paramètre Object writer (Rédacteur d'objets) appliqué. Pour plus d'informations sur les autorisations Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

> **Important**
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessite plus de listes ACL. Nous vous recommandons de désactiver les listes ACL, sauf si vous devez contrôler l'accès à chaque objet individuellement. Avec Object Ownership, vous pouvez désactiver les listes ACL et vous fier aux stratégies pour le contrôle des accès. Lorsque vous désactivez les listes ACL, vous pouvez facilement gérer un compartiment avec des objets téléchargés par différents comptes AWS. En tant que propriétaire du compartiment, vous êtes propriétaire de tous les objets du compartiment et pouvez gérer l'accès à ces derniers au moyen de stratégies.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

   > **Note**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer sa région.
   > - Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment.

   Le nom du compartiment doit présenter les caractéristiques suivantes :

   - Il doit être unique dans une partition. Une partition est un regroupement de régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (régions commerciales), `aws-cn` (régions de Chine) et `aws-us-gov` (AWS GovCloud (US) Regions).
   - Il doit comporter entre 3 et 63 caractères.
   - Il doit être composé uniquement de lettres minuscules, de chiffres, de points (`.`) et de traits d'union (`-`). Pour une meilleure compatibilité, nous vous déconseillons d'utiliser des points (`.`) dans les noms des compartiments, à l'exception des compartiments utilisés uniquement à des fins d'hébergement de sites web statiques.
   - Il doit commencer et se terminer par une lettre ou un chiffre.
   - Pour obtenir la liste complète des règles de dénomination des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.

   > **Important**
   >
   > - Une fois le compartiment créé, vous ne pouvez pas changer son nom.
   > - N'incluez pas d'informations sensibles dans le nom du compartiment. Le nom de compartiment est visible dans les URL qui pointent vers les objets du compartiment.

6. (Facultatif) Sous Configuration générale, vous pouvez choisir de copier les paramètres d'un compartiment existant dans votre nouveau compartiment. Si vous ne souhaitez pas copier les paramètres d'un compartiment existant, passez à l'étape suivante.

   > **Note**
   >
   > Cette option :
   >
   > - n'est pas disponible dans l'AWS CLI. Elle ne l'est que dans la console Amazon S3
   > - ne copie pas la stratégie du compartiment existant dans le nouveau compartiment.

Pour copier les paramètres d'un compartiment existant, sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment s'ouvre. Recherchez le compartiment contenant les paramètres que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Choisir un compartiment. La fenêtre Choisir un compartiment se ferme et la fenêtre Créer un compartiment s'ouvre à nouveau.

Sous Copier les paramètres d'un compartiment existant, vous pouvez maintenant voir le nom du compartiment que vous avez sélectionné. Les paramètres de votre nouveau compartiment correspondent à présent à ceux du compartiment que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez supprimer les paramètres copiés, choisissez Restaurer les valeurs par défaut. Passez en revue les autres paramètres du compartiment sur la page Créer un compartiment. Si vous ne voulez apporter aucune modification, vous pouvez passer à l'étape finale.

7. Sous Object Ownership (Propriété de l'objet), pour désactiver ou activer les listes ACL et contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment, sélectionnez l'un des paramètres suivants :

   Listes ACL désactivées

   - Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées. Le propriétaire du compartiment possède automatiquement chaque objet du compartiment à usage général et dispose d'un contrôle total sur ces derniers. Les listes ACL n'ont plus d'incidence sur les autorisations d'accès aux données du compartiment S3 à usage général. Le compartiment utilise des stratégies exclusivement pour définir le contrôle des accès.

     Par défaut, les listes ACL sont désactivées. La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

   Listes ACL activées

   - Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.

Si vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment préféré, pour exiger que tous les chargements Amazon S3 incluent la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control`, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui autorise uniquement les chargements d'objets utilisant cette liste ACL.

- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

> **Note**
>
> Le paramètre par défaut est Propriétaire du compartiment appliqué. Pour appliquer le paramètre par défaut et maintenir les listes ACL désactivées, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour activer les listes ACL, vous devez disposez de l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`.

8. Dans Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, choisissez les paramètres Bloquer l'accès public que vous souhaitez appliquer au compartiment.

   Par défaut, les quatre paramètres de blocage de l'accès public sont activés. Nous vous recommandons de maintenir tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation spécifique. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

   > **Note**
   >
   > Pour activer tous les paramètres de blocage de l'accès public, seule l'autorisation `s3:CreateBucket` est requise. Pour désactiver les paramètres de blocage de l'accès public, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutBucketPublicAccessBlock`.

9. (Facultatif) Par défaut, l'option Gestion des versions de compartiment est désactivée. La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'action involontaire d'un utilisateur ou de défaillance applicative. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Pour activer la gestion des versions de votre compartiment, choisissez Activer.

10. (Facultatif) Sous Tags (Balises), vous pouvez choisir d'ajouter des balises à votre compartiment. Avec la répartition des coûts AWS, vous pouvez utiliser des balises de compartiment pour annoter la facturation de votre utilisation d'un compartiment. Une balise correspond à une paire clé-valeur représentant un libellé que vous affectez à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des balises de répartition des coûts".

    Pour ajouter une balise de compartiment, saisissez une Key (Clé) et éventuellement une Value (Valeur), puis choisissez Add Tag (Ajouter une balise).

11. Pour configurer le chiffrement par défaut, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

    - Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
    - Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
    - Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)

    > **Important**
    >
    > Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour configurer votre chiffrement par défaut, les quotas de demandes par seconde d'AWS KMS s'appliquent. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

    Les compartiments et les nouveaux objets sont chiffrés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base de configuration du chiffrement. Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour en savoir plus sur SSE-S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

    Pour plus d'informations sur l'utilisation du chiffrement côté serveur pour chiffrer vos données, consultez the section called "Chiffrement des données".

12. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS), procédez comme suit :

    a. Sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

    - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

      La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
    - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
    - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

      Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir son ARN. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord obtenir l'autorisation d'utiliser cette clé, puis saisir son ARN. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes des clés KMS, consultez Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur DSSE-KMS, consultez the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)".
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne

prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

b. Lorsque vous configurez votre compartiment pour qu'il utilise le chiffrement SSE-KMS par défaut, vous pouvez également activer les clés de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.

   Par défaut, les clés de compartiment S3 sont activées dans la console Amazon S3. Nous vous recommandons de les laisser activées afin de réduire vos coûts. Pour désactiver les clés de votre compartiment S3, sous Clé de compartiment, choisissez Désactiver.

13. (Facultatif) Le verrouillage d'objet de S3 permet d'empêcher la suppression ou l'écrasement des nouveaux objets. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet. Si vous souhaitez activer le verrouillage d'objet de S3, procédez comme suit :

    a. Choisissez Paramètres avancés.

    > **Important**
    >
    > L'activation du verrouillage d'objet active automatiquement la gestion des versions du compartiment. Après avoir activé et créé avec succès le compartiment, vous devez également configurer les paramètres par défaut de rétention et de conservation légale du verrouillage d'objet dans l'onglet Propriétés du compartiment.

    b. Pour activer le verrouillage d'objets, choisissez Enable (Activer), lisez l'avertissement qui s'affiche et confirmez-le.

> **Note**
>
> Pour créer un compartiment prenant en charge le verrouillage d'objet, vous devez disposer des autorisations suivantes : `s3:CreateBucket`, `s3:PutBucketVersioning` et `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`.

14. Choisissez Créer un compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

Pour définir la propriété d'objet lorsque vous créez un nouveau compartiment, utilisez la commande `create-bucket` de la AWS CLI avec le paramètre `--object-ownership`.

Cet exemple applique le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué à un nouveau compartiment à l'aide de l'interface AWS CLI :

```
aws s3api create-bucket --bucket  amzn-s3-demo-bucket --region us-east-1 --object-
ownership BucketOwnerEnforced
```

> **Important**
>
> Si vous ne définissez pas la Propriété d'objets lorsque vous créez un compartiment à l'aide de l'AWS CLI, le paramètre par défaut est `ObjectWriter` (listes ACL activées).

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Cet exemple définit le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué à un nouveau compartiment à l'aide du kit AWS SDK pour Java :

```
    // Build the ObjectOwnership for CreateBucket
    CreateBucketRequest createBucketRequest = CreateBucketRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .objectOwnership(ObjectOwnership.BucketOwnerEnforced)
            .build()

     // Send the request to Amazon S3
     s3client.createBucket(createBucketRequest);
```

En utilisant CloudFormation

Pour utiliser la ressource `AWS::S3::Bucket` de CloudFormation pour définir la propriété d'objets lorsque vous créez un nouveau compartiment, consultez OwnershipControls dans AWS::S3::Bucket dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Utilisation de l'API REST

Pour appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété d'objets S3, utilisez l'opération d'API `CreateBucket` avec l'en-tête de demande `x-amz-object-ownership` défini sur `BucketOwnerEnforced`. Pour plus d'informations et des exemples, consultez CreateBucket dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Étapes suivantes : une fois que vous avez appliqué les paramètres Propriétaire du compartiment appliqué ou Propriétaire du compartiment préféré pour Propriété d'objets, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- Bucket owner enforced (Appliqué par le propriétaire du compartiment) – Vous pouvez exiger que tous les nouveaux compartiments soient créés avec des listes ACL désactivées à l'aide d'une politique IAM ou Organizations.
- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Ajoutez une stratégie de compartiment S3 pour exiger que la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie pour tous les téléchargements d'objets vers votre compartiment.

Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant

Vous pouvez configurer la propriété des objets S3 sur un compartiment S3 existant. Pour appliquer la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment, consultez Définition de la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment.

S3 Object Ownership est un paramètre Amazon S3 au niveau du compartiment que vous pouvez utiliser pour désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) et prendre possession de chaque objet de votre compartiment. Cela a pour effet de simplifier la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. Par défaut, la propriété d'objets S3 est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et les listes ACL sont désactivées pour les nouveaux compartiments. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient chaque objet présent dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès.

Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet.

Object Ownership (Propriété de l'objet) dispose de trois paramètres que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment pour désactiver ou activer les listes ACL :

Listes ACL désactivées

- Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées et le propriétaire du compartiment détient automatiquement chaque objet présent dans le compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies pour définir le contrôle des accès.

Listes ACL activées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

Prérequis : avant d'appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL, vous devez migrer les autorisations ACL de compartiment vers des stratégies de compartiment et réinitialiser vos listes ACL de compartiment vers la liste ACL privée par défaut. Nous vous recommandons également de migrer les autorisations ACL d'objet vers des stratégies de compartiment et de modifier les stratégies de compartiment qui nécessitent des listes ACL autres que les listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment. Pour plus d'informations, consultez Conditions préalables à la désactivation des listes ACL.

Autorisations : pour pouvoir utiliser cette opération, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutBucketOwnershipControls`. Pour plus d'informations sur les autorisations Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment auquel vous souhaitez appliquer le paramètre de propriété d'objet S3.
3. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
4. Sous Object Ownership (Propriétaire de l'objet), sélectionnez Edit (Modifier).
5. Sous Object Ownership (Propriété de l'objet), pour désactiver ou activer les listes ACL et contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment, sélectionnez l'un des paramètres suivants :

   Listes ACL désactivées

   - Bucket owner enforced (Appliqué par le propriétaire du compartiment) – Les listes ACL sont désactivées, et le propriétaire du compartiment possède automatiquement tous les objets du compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies pour définir le contrôle des accès.

     Pour exiger la création de tous les nouveaux compartiments avec des listes ACL désactivées à l'aide d'IAM ou des stratégies AWS Organizations, consultez Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments (application du propriétaire du compartiment).

   Listes ACL activées

   - Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.

     Si vous appliquez le paramètre préféré par le propriétaire du compartiment pour exiger que tous les téléchargements Amazon S3 incluent la liste ACL `bucket-owner-full-control`prête à l'emploi, vous pouvez ajouter une stratégie de compartiment qui autorise uniquement les téléchargements d'objets utilisant cette liste ACL.

- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

6. Choisissez Enregistrer.

Utilisation de la AWS CLI

Pour appliquer un paramètre de propriété d'objet à un compartiment existant, utilisez la commande `put-bucket-ownership-controls`avec le paramètre `--ownership-controls`. Les valeurs valides pour la propriété sont `BucketOwnerEnforced`, `BucketOwnerPreferred` ou `ObjectWriter`.

Cet exemple applique le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour un compartiment existant à l'aide de l'AWS CLI :

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket --ownership-
controls="Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]"
```

Pour plus d'informations sur `put-bucket-ownership-controls`, consultez la rubrique put-bucket-ownership-controls dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Cet exemple applique le paramètre `BucketOwnerEnforced` de Propriété d'objet à un compartiment existant à l'aide d'AWS SDK pour Java :

```
        // Build the ObjectOwnership for BucketOwnerEnforced
        OwnershipControlsRule rule = OwnershipControlsRule.builder()
               .objectOwnership(ObjectOwnership.BucketOwnerEnforced)
               .build();

        OwnershipControls ownershipControls = OwnershipControls.builder()
                  .rules(rule)
                  .build()

         // Build the PutBucketOwnershipControlsRequest
         PutBucketOwnershipControlsRequest putBucketOwnershipControlsRequest =
               PutBucketOwnershipControlsRequest.builder()
                       .bucket(BUCKET_NAME)
                       .ownershipControls(ownershipControls)
```

```
                        .build();

        // Send the request to Amazon S3
        s3client.putBucketOwnershipControls(putBucketOwnershipControlsRequest);
```

En utilisant CloudFormation

Pour utiliser CloudFormation afin d'appliquer un paramètre de propriété d'objets à un compartiment existant, consultez AWS::S3::Bucket OwnershipControls dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Utilisation de l'API REST

Pour utiliser l'API REST afin d'appliquer un paramètre de propriété d'objet à un compartiment S3 existant, utilisez `PutBucketOwnershipControls`. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketOwnershipControls dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Étapes suivantes : une fois que vous avez appliqué les paramètres Propriétaire du compartiment appliqué ou Propriétaire du compartiment préféré pour Propriété d'objets, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- Bucket owner enforced (Appliqué par le propriétaire du compartiment) – Vous pouvez exiger que tous les nouveaux compartiments soient créés avec des listes ACL désactivées à l'aide d'une politique IAM ou Organizations.
- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Ajoutez une stratégie de compartiment S3 pour exiger que la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie pour tous les téléchargements d'objets vers votre compartiment.

Affichage du paramètre de propriété d'objet pour un compartiment S3

S3 Object Ownership est un paramètre Amazon S3 au niveau du compartiment que vous pouvez utiliser pour désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) et prendre possession de chaque objet de votre compartiment. Cela a pour effet de simplifier la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. Par défaut, la propriété d'objets S3 est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et les listes ACL sont désactivées pour les nouveaux compartiments. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient chaque objet présent dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet.

Object Ownership (Propriété de l'objet) dispose de trois paramètres que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets téléchargés dans votre compartiment pour désactiver ou activer les listes ACL :

Listes ACL désactivées

- Propriétaire du compartiment appliqué (par défaut) : les listes ACL sont désactivées et le propriétaire du compartiment détient automatiquement chaque objet présent dans le compartiment et en a le contrôle total. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les données du compartiment S3. Le compartiment utilise des stratégies pour définir le contrôle des accès.

Listes ACL activées

- Bucket owner preferred (Préféré par le propriétaire du compartiment) – Le propriétaire du compartiment possède les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans le compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prête à l'emploi, et en a le contrôle total.
- Object writer (Rédacteur d'objets) – Le Compte AWS qui télécharge un objet est propriétaire de l'objet, a un contrôle total sur celui-ci et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des listes ACL.

Vous pouvez afficher les paramètres de propriété d'objet S3 pour un compartiment Amazon S3. Pour définir la propriété d'un objet pour un nouveau compartiment, voir Définition de la propriété d'objet lors de la création d'un compartiment. Pour définir la propriété d'un objet pour un compartiment existant, voir Définition de la propriété d'un objet sur un compartiment existant.

Autorisations : pour pouvoir utiliser cette opération, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetBucketOwnershipControls`. Pour plus d'informations sur les autorisations Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment auquel vous souhaitez appliquer le paramètre de propriété d'objet.
3. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
4. Sous Object Ownership (Propriétaire de l'objet), vous pouvez voir les paramètres de propriété des objets pour votre compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

Pour récupérer le paramètre Propriété de l'objet S3 pour un compartiment S3, utilisez la commande get-bucket-ownership-controls AWS CLI.

```
aws s3api get-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

Utilisation de l'API REST

Pour récupérer le paramètre Propriété de l'objet pour un compartiment S3, utilisez l'opération `GetBucketOwnershipControls` d'API. Pour plus d'informations, consultez GetBucketOwnershipControls.

Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments et application de la propriété des objets

Nous vous recommandons de désactiver les listes ACL sur vos compartiments Amazon S3. Vous pouvez le faire en appliquant le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété d'objets S3. Lorsque vous appliquez ce paramètre, les listes ACL sont désactivées, vous possédez automatiquement tous les objets de votre compartiment et vous en avez le contrôle total. Pour exiger que tous les nouveaux compartiments soient créés avec des listes ACL désactivées, utilisez des politiques AWS Identity and Access Management (IAM) ou des politiques de contrôle des services AWS Organizations (SCP), comme décrit dans la section suivante.

Pour imposer la propriété des objets aux nouveaux objets sans désactiver les listes ACL, vous pouvez appliquer le paramètre préféré du propriétaire du compartiment. Lorsque vous appliquez ce paramètre, nous vous recommandons vivement de mettre à jour votre stratégie de compartiment afin d'exiger la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie pour toutes les demandes PUT envoyées à votre compartiment. Les clients doivent également être mis à jour pour envoyer la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie dans votre compartiment à partir d'autres comptes.

Rubriques

- Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments (application du propriétaire du compartiment)
- Exiger la liste ACL prédéfinie de contrôle complet du propriétaire du compartiment pour les opérations PUT Amazon S3 (préférence du propriétaire du compartiment)

Désactivation des listes ACL pour tous les nouveaux compartiments (application du propriétaire du compartiment)

L'exemple suivant de politique IAM refuse l'autorisation `s3:CreateBucket` pour un rôle ou un utilisateur IAM spécifique, sauf si le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué est appliqué pour Propriété d'objets. La paire de clé-valeur dans le bloc `Condition` spécifie `s3:x-amz-object-ownership` comme sa clé et le paramètre `BucketOwnerEnforced` comme sa valeur. En d'autres termes, l'utilisateur IAM peut créer des compartiments uniquement s'il définit le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets et désactive les listes ACL. Vous pouvez également utiliser cette stratégie comme SCP limite pour votre organisation AWS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RequireBucketOwnerFullControl",
            "Action": "s3:CreateBucket",
            "Effect": "Deny",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "s3:x-amz-object-ownership": "BucketOwnerEnforced"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Exiger la liste ACL prédéfinie de contrôle complet du propriétaire du compartiment pour les opérations **PUT** Amazon S3 (préférence du propriétaire du compartiment)

Avec le paramètre préféré du propriétaire du compartiment pour la propriété de l'objet, vous, en tant que propriétaire du compartiment, possédez et avez le contrôle total sur les nouveaux objets que d'autres comptes écrivent dans votre compartiment avec la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie. Toutefois, si d'autres comptes écrivent des objets dans votre compartiment sans la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie, le rédacteur d'objets conserve son accès total. En tant que propriétaire du compartiment, vous pouvez implémenter une stratégie de compartiment qui n'autorise les écritures que si elles spécifient la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie.

> **Note**
>
> Si les listes ACL sont désactivées avec le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, en tant que propriétaire du compartiment, vous possédez automatiquement tous les objets de votre compartiment et en avez le contrôle total. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette section pour mettre à jour votre stratégie de compartiment afin d'imposer la propriété de l'objet au propriétaire du compartiment.

La stratégie de compartiment suivante spécifie que le compte *111122223333* ne peut charger des objets *amzn-s3-demo-bucket* que si la liste ACL de l'objet est définie sur `bucket-owner-full-control`. Veillez à remplacer *111122223333* par voter compte et *amzn-s3-demo-bucket* par le nom de votre compartiment.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Sid": "OnlyAllowWritesToMyBucketWithBucketOwnerFullControl",
         "Effect": "Allow",
         "Principal": {
            "AWS": [
               "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
            ]
         },
```

```
            "Action": [
               "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
               "StringEquals": {
                  "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
               }
            }
         }
      ]
}
```

Voici un exemple d'opération de copie qui inclut la liste ACL `bucket-owner-full-control` prédéfinie à l'aide d'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

```
aws s3 cp file.txt s3://amzn-s3-demo-bucket --acl bucket-owner-full-control
```

Une fois la stratégie de compartiment mise en vigueur, si le client n'inclut pas la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control`, l'opération échoue et le chargeur reçoit l'erreur suivante :

Une erreur s'est produite (AccessDenied) lors de l'appel de l'opération PutObject : Accès refusé.

> **Note**
>
> Si les clients doivent accéder aux objets après le chargement, vous devez accorder des autorisations supplémentaires au compte de chargement. Pour en savoir plus sur l'octroi aux comptes de l'accès à vos ressources, consultez Procédures détaillées qui utilisent des politiques pour gérer l'accès à vos ressources Amazon S3.

Résolution des problèmes

Lorsque vous appliquez le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets S3, les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivées et vous, en tant que propriétaire du compartiment, possédez automatiquement tous les objets dans votre compartiment. Les listes ACL n'affectent plus les autorisations sur les objets dans votre compartiment. Vous pouvez utiliser des politiques pour accorder des autorisations. Toutes les demandes S3 PUT doivent spécifier la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control` ou ne pas spécifier de liste ACL, sinon ces

demandes échouent. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Si une liste ACL non valide est spécifiée ou si les autorisations ACL de compartiment accordent un accès hors de votre Compte AWS, les erreurs suivantes peuvent s'afficher.

AccessControlListNotSupported

Une fois que vous avez appliqué le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, les listes ACL sont désactivées. Les demandes de définition des listes ACL ou de mise à jour des listes ACL échouent avec une erreur `400` et renvoient le code d'erreur AccessControlListNotSupported. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge. Les demandes de lecture des listes ACL renvoient toujours une réponse qui affiche un contrôle total pour le propriétaire du compartiment. Dans vos opérations PUT, vous devez spécifier des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment ou ne pas spécifier de liste ACL. Dans le cas contraire, vos opérations PUT échouent.

L'exemple de commande `put-object` AWS CLI suivant inclut la liste ACL `public-read` prédéfinie.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key object-key-name --body doc-example-body --acl public-read
```

Si le compartiment utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL, cette opération échoue et le chargeur reçoit le message d'erreur suivant :

Une erreur s'est produite (AccessControlListNotSupported) lors de l'appel de l'opération PutObject : Le compartiment n'autorise pas les listes ACL

InvalidBucketAclWithObjectOwnership

Si vous souhaitez appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour désactiver les listes ACL, votre liste ACL de compartiment doit donner le contrôle total uniquement au propriétaire du compartiment. La liste ACL de votre compartiment ne peut pas accorder l'accès à un Compte AWS externe ou à un autre groupe. Par exemple, si votre demande `CreateBucket` définit le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment et spécifie une liste ACL de compartiment qui donne accès à un Compte AWS externe, votre demande échoue avec une erreur `400` et renvoie le code d'erreur InvalidBucketAclWithObjectOwnership. De même, si votre demande `PutBucketOwnershipControls` définit le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment

sur un compartiment doté d'une liste ACL de compartiment qui accorde des autorisations à d'autres utilisateurs, la demande échoue.

Example : Une liste ACL de compartiment existante accorde un accès public en lecture.

Par exemple, si une liste ACL de compartiment existante accorde un accès public en lecture, vous ne pouvez pas appliquer le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets tant que vous n'avez pas migré ces autorisations ACL vers une stratégie de compartiment et que vous n'avez pas réinitialisé votre liste ACL de compartiment à la liste ACL privée par défaut. Pour plus d'informations, consultez Conditions préalables à la désactivation des listes ACL.

Cet exemple de liste ACL de compartiment existante accorde un accès public en lecture.

```
{
    "Owner": {
        "ID": "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID"
    },
    "Grants": [
        {
            "Grantee": {
                "ID":
 "852b113e7a2f25102679df27bb0ae12b3f85be6BucketOwnerCanonicalUserID",
                "Type": "CanonicalUser"
            },
            "Permission": "FULL_CONTROL"
        },
        {
            "Grantee": {
                "Type": "Group",
                "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers"
            },
            "Permission": "READ"
        }
    ]
}
```

L'exemple suivant de commande `put-bucket-ownership-controls` AWS CLI applique le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets :

```
aws s3api put-bucket-ownership-controls --bucket amzn-s3-demo-bucket --ownership-
controls Rules=[{ObjectOwnership=BucketOwnerEnforced}]
```

Étant donné que la liste ACL du compartiment accorde un accès public en lecture, la demande échoue et renvoie le code d'erreur suivant :

Une erreur s'est produite (InvalidBucketAclWithObjectOwnership) lors de l'appel de l'opération PutBuckeTownershipControls : le compartiment ne peut pas avoir de listes ACL définie avec le paramètre BucketOwnerEnforced de ObjectOwnership

Sécurité dans Amazon S3

Chez AWS, la sécurité dans le cloud est la priorité numéro 1. En tant que client AWS, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des organisations les plus pointilleuses en termes de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre AWS et vous-même. Le modèle de responsabilité partagée décrit cette notion par les termes sécurité du cloud et sécurité dans le cloud :

Sécurité du cloud

AWS est responsable de la protection de l'infrastructure qui exécute des services AWS dans le AWS Cloud. AWS vous fournit également les services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. L'efficacité de notre sécurité est régulièrement testée et vérifiée par des auditeurs tiers dans le cadre des programmes de conformité AWS. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à Simple Storage Service (Amazon S3), consultez Services AWS concernés par le programme de conformité.

Sécurité dans le cloud

Votre responsabilité est déterminée par le service AWS que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre organisation ainsi que les lois et réglementations applicables. Pour Amazon S3, votre responsabilité inclut les domaines suivants :

- Gestion de vos données, y compris propriété de l'objet et chiffrement.
- Classification de vos ressources.
- Gestion des accès à vos données à l'aide de rôles IAM et d'autres configurations de service pour appliquer les autorisations appropriées.
- Activation des contrôles de détective tels que AWS CloudTrail ou Amazon GuardDuty pour Amazon S3.

Cette documentation vous aide à comprendre comment appliquer le modèle de responsabilité partagée lorsque vous utilisez Simple Storage Service (Amazon S3). Les rubriques suivantes vous montrent comment configurer Amazon S3 pour répondre à vos objectifs de sécurité et de conformité. Vous pouvez également apprendre à utiliser d'autres services AWS qui vous permettent de surveiller et de sécuriser vos ressources Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3
- Protection des données dans Amazon S3
- Protection des données à l'aide du chiffrement
- Confidentialité du trafic inter-réseau
- Validation de conformité pour Amazon S3
- Résilience dans Amazon S3
- Sécurité de l'infrastructure dans Amazon S3
- Configuration et analyse des vulnérabilités dans Amazon S3
- Gestion des accès
- Inventaire des données Amazon Simple Storage Service

Bonnes pratiques de sécurité pour Amazon S3

Amazon S3 fournit différentes fonctions de sécurité à prendre en compte lorsque vous développez et implémentez vos propres stratégies de sécurité. Les bonnes pratiques suivantes doivent être considérées comme des instructions générales et ne représentent pas une solution de sécurité complète. Étant donné que ces bonnes pratiques peuvent ne pas être appropriées ou suffisantes pour votre environnement, considérez-les comme des recommandations utiles plutôt que comme des prescriptions.

Rubriques

- Bonnes pratiques en matière de sécurité Amazon S3
- Bonnes pratiques de surveillance et d'audit pour Amazon S3
- Surveillance de la sécurité des données à l'aide des services de sécurité AWS gérés

Bonnes pratiques en matière de sécurité Amazon S3

Les bonnes pratiques suivantes pour Amazon S3 peuvent vous aider à éviter des incidents de sécurité.

Désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL)

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, Propriétaire de l'objet est défini sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère l'accès aux données exclusivement à l'aide de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation de listes de contrôle d'accès (ACL). Nous vous recommandons de désactiver les listes ACL, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour désactiver les listes de contrôle d'accès et prendre possession de tous les objets de votre compartiment, appliquez le paramètre d'application du propriétaire du compartiment pour la propriété des objets S3. Lorsque vous désactivez les listes ACL, vous pouvez facilement gérer un compartiment avec des objets téléchargés par différents Comptes AWS.

Lorsque les listes ACL sont désactivées, le contrôle d'accès à vos données est basé sur des politiques telles que les suivantes :

- Politiques d'utilisateur AWS Identity and Access Management (IAM)
- Stratégies de compartiment S3
- Politiques de point de terminaison de cloud privé virtuel (VPC)
- Politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations
- Politiques de contrôle des ressources AWS Organizations

La désactivation des ACL simplifie la gestion des autorisations et l'audit. Les listes ACL sont désactivées par défaut pour les nouveaux compartiments. Vous pouvez également désactiver les listes ACL pour les compartiments existants. Si vous avez un compartiment contenant déjà des objets, une fois que vous avez désactivé les listes ACL, les listes ACL d'objet et de compartiment ne font plus partie du processus d'évaluation des accès. Au lieu de cela, l'accès est accordé ou refusé sur la base des politiques.

Avant de désactiver les listes ACL, assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :

- Passez en revue votre stratégie de compartiment pour vous assurer qu'elle couvre toutes les façons dont vous avez l'intention d'accorder l'accès à votre compartiment hors de votre compte.
- Réinitialisez votre liste ACL de compartiment à sa valeur par défaut (contrôle total accordé au propriétaire du compartiment).

Une fois que vous avez désactivé les listes ACL, les comportements suivants se produisent :

- Votre compartiment accepte uniquement les demandes PUT qui ne spécifient pas de liste ACL ou les demandes PUT avec des listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment. Ces listes ACL incluent la liste ACL prédéfinie `bucket-owner-full-control` ou des formes équivalentes de cette liste ACL exprimées en XML.
- Les applications existantes prenant en charge les listes ACL de contrôle total du propriétaire du compartiment n'ont aucun impact.
- Les demandes PUT qui contiennent d'autres listes ACL (par exemple, des autorisations personnalisées à certains Comptes AWS) échouent et renvoient un code de statut HTTP `400 (Bad Request)` avec le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`.

Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Veillez à ce que vos compartiments Amazon S3 utilisent les stratégies appropriées et ne soient pas accessibles publiquement

À moins que vous ayez explicitement besoin que quiconque sur Internet puisse lire ou écrire dans votre compartiment S3, veillez à ce que votre compartiment S3 ne soit pas public. Voici quelques-unes des étapes que vous pouvez suivre pour bloquer l'accès public :

- Utilisez le blocage de l'accès public S3. Le blocage de l'accès public S3 vous permet de configurer facilement des contrôles centralisés pour limiter l'accès public à vos ressources Amazon S3. Ces contrôles centralisés sont appliqués quelle que soit la manière dont les ressources sont créées. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.
- Identifiez les stratégies de compartiment Amazon S3 qui autorisent une identité à caractère générique telle que `"Principal": "*"` (qui signifie en fait « n'importe qui »). Recherchez également les politiques qui autorisent une action à caractère générique `"*"` (qui permet à l'utilisateur d'effectuer n'importe quelle action dans le compartiment Amazon S3).
- De même, recherchez les listes de contrôle d'accès (ACL) de compartiment Amazon S3 qui fournissent un accès en lecture, en écriture ou complet à « tout le monde » ou à « tout utilisateur AWS authentifié ».
- Utilisez l'opération d'API `ListBuckets` pour analyser tous vos compartiments Amazon S3. Utilisez ensuite `GetBucketAcl`, `GetBucketWebsite` et `GetBucketPolicy` pour déterminer si chaque compartiment dispose de contrôles d'accès et d'une configuration conformes.
- Utilisez AWS Trusted Advisor pour inspecter votre implémentation Amazon S3.
- Envisagez de mettre en œuvre des contrôles de détection continus en utilisant les AWS Config Rules gérés s3-bucket-public-read-prohibited et s3-bucket-public-write-prohibited.

Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Créez des noms de compartiments impossibles à deviner

Les noms de compartiment doivent être uniques au sein de tous les comptes AWS de toutes les AWS d'une partition. Une fois qu'un compte AWS a créé un compartiment, le nom de ce compartiment ne peut pas être utilisé par un autre compte AWS de la même partition tant que le compartiment n'est pas supprimé.

Nous vous recommandons de créer des noms de compartiment impossibles à deviner. N'écrivez pas de code en supposant que le nom de compartiment que vous avez choisi est disponible, sauf si vous l'avez déjà créé. Une méthode pour créer des noms de compartiment impossibles à deviner consiste à ajouter un identificateur unique global (GUID) au nom de votre compartiment,

par exemple, `amazon-s3-demo-bucket-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-example11111`. Pour plus d'informations, consultez Création d'un compartiment qui utilise un GUID dans son nom.

Nous vous recommandons de ne pas supprimer vos compartiments. Tous les comptes AWS sont désormais soumis à un quota par défaut de 10 000 compartiments, ce qui réduit le besoin de supprimer les compartiments vides de votre compte. Si vous supprimez un compartiment, sachez qu'un autre compte AWS de la même partition peut attribuer le nom de ce compartiment à un nouveau compartiment, qui peut donc potentiellement recevoir des demandes destinées au compartiment supprimé. Pour l'éviter, ou si vous souhaitez continuer à utiliser ce nom de compartiment, ne supprimez pas le compartiment. Nous vous recommandons de vider le compartiment et de le conserver. Au lieu de supprimer le compartiment, bloquez toutes les demandes de compartiment si nécessaire. Nous vous recommandons de vider les compartiments qui ne sont plus actifs de tous leurs objets afin de réduire vos coûts et de conserver les compartiments. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un compartiment à usage général.

Implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège

Lorsque vous accordez des autorisations, vous décidez qui obtient quelles autorisations pour telles ou telles ressources Amazon S3. Vous activez des actions spécifiques que vous souhaitez autoriser sur ces ressources. Par conséquent, nous vous recommandons d'accorder uniquement les autorisations qui sont requises pour effectuer une tâche. L'implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège est fondamentale pour réduire les risques en matière de sécurité et l'impact que pourraient avoir des d'erreurs ou des actes de malveillance.

Les outils suivants sont disponibles pour l'implémentation d'un accès sur la base du moindre privilège :

- Actions de politique pour Amazon S3 et Limites d'autorisations pour les entités IAM
- Fonctionnement d'Amazon S3 avec IAM
- Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL)

Pour obtenir des conseils sur ce qu'il faut prendre en compte lors du choix d'un ou plusieurs des mécanismes précédents, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Utilisation de rôles IAM pour les applications et les Services AWS qui nécessitent un accès Amazon S3

Pour que les applications s'exécutant sur Amazon EC2 ou d'autres Services AWS puissent accéder aux ressources Amazon S3, elles doivent inclure des informations d'identification AWS valides dans leurs demandes d'API AWS. Nous vous recommandons de ne pas stocker les

informations d'identification AWS directement dans l'application ou l'instance Amazon EC2. Il s'agit d'autorisations à long terme qui ne font pas automatiquement l'objet d'une rotation et qui pourraient avoir un impact commercial important si elles étaient compromises.

À la place, utilisez un rôle IAM pour gérer des autorisations temporaires pour les applications ou services devant accéder à Amazon S3. Lorsque vous utilisez un rôle, vous n'avez pas à distribuer des informations d'identification à long terme (telles qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe ou des clés d'accès) à une instance Amazon EC2 ou à un Service AWS comme AWS Lambda. À la place, le rôle fournit des autorisations temporaires que les applications peuvent utiliser lors d'appels à d'autres ressources AWS.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur IAM :

- Rôles IAM
- Scénarios courants pour les rôles : utilisateurs, applications et services

Prise en compte du chiffrement de données au repos

Pour protéger des données au repos dans Amazon S3, les options suivantes sont possibles :

- Chiffrement côté serveur : le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes PUT S3, soit définir la configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

  Amazon S3 fournit également les options de chiffrement côté serveur suivantes :

  - Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS)
  - Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)
  - Chiffrement côté serveur avec clés fournies par le client (SSE-C)

  Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.
- Chiffrement côté client : chiffrez les données côté client et chargez les données chiffrées dans Amazon S3. Dans ce cas, vous gérez le processus de chiffrement, les clés de chiffrement et les outils associés. Comme le chiffrement côté serveur, le chiffrement côté client peut contribuer

à réduire les risques en chiffrant les données avec une clé qui est stockée dans un autre mécanisme que le mécanisme qui stocke les données elles-mêmes.

Amazon S3 fournit plusieurs options de chiffrement côté client. Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté client.

Application du chiffrement des données en transit

Vous pouvez utiliser HTTPS (TLS) pour contribuer à empêcher les assaillants potentiels d'espionner ou de manipuler le trafic réseau à l'aide d'attaques de l'homme du milieu ou d'attaques similaires. Nous vous recommandons d'autoriser uniquement les connexions chiffrées sur HTTPS (TLS) en utilisant la condition aws:SecureTransport dans vos stratégies de compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez l'exemple de stratégie de compartiment S3 Gestion des accès en fonction des demandes HTTP ou HTTPS. Outre le refus des demandes HTTP, nous vous recommandons de configurer des alarmes Amazon CloudWatch sur `tlsDetails.tlsVersion NOT EXISTS` pour vous avertir en cas de tentative d'accès HTTP à votre contenu. Pour plus d'informations sur la configuration des alarmes Amazon CloudWatch, consultez Création d'alarmes CloudWatch pour les événements CloudTrail : exemples et Contenu d'un enregistrement CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

> **Important**
>
> Nous recommandons à votre application de ne pas épingler les certificats TLS Amazon S3, car AWS ne prend pas en charge l'épinglage des certificats approuvés par le public. S3 renouvelle automatiquement les certificats, et le renouvellement peut avoir lieu à tout moment avant leur expiration. Le renouvellement d'un certificat génère une nouvelle paire de clés publique/privée. Si vous avez épinglé un certificat S3 récemment renouvelé avec une nouvelle clé publique, vous ne pourrez pas vous connecter à S3 tant que votre application n'aura pas utilisé le nouveau certificat.

Envisagez également de mettre en œuvre des contrôles de détection continus en utilisant la règle AWS Config gérée s3-bucket-ssl-requests-only.

Prise en compte de l'utilisation du verrouillage des objets S3

Avec le verrouillage des objets S3, vous pouvez stocker des objets en utilisant un modèle « Write Once Read Many » (WORM). Le verrouillage des objets S3 peut contribuer à empêcher une

suppression accidentelle ou inappropriée de données. Par exemple, vous pouvez utiliser le verrouillage des objets S3 pour protéger vos journaux AWS CloudTrail.

Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Activation de la gestion des versions S3

La gestion des versions S3 est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications.

Envisagez également de mettre en œuvre des contrôles de détection continus en utilisant la règle AWS Config gérée s3-bucket-versioning-enabled.

Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Prise en compte de l'utilisation de la réplication entre régions Amazon S3

Même si Amazon S3 stocke par défaut vos données dans plusieurs zones de disponibilité distinctes géographiquement, les exigences de conformité peuvent vous obliger à stocker les données à des distances encore plus importantes. La réplication entre régions (CRR) S3 vous permet de répliquer des données entre des Régions AWS distantes pour satisfaire à ces exigences. La CRR active la copie asynchrone automatique d'objets entre des compartiments de différentes Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

> **Note**
>
> La réplication CRR exige que la gestion des versions soit activée pour les compartiments S3 source et de destination.

Envisagez également de mettre en œuvre des contrôles de détection continus en utilisant la règle AWS Config gérée s3-bucket-replication-enabled.

Prise en compte de l'utilisation des points de terminaison de VPC pour l'accès Amazon S3

Un point de terminaison de VPC (Virtual Private Cloud) pour Amazon S3 est une entité logique au sein d'un VPC qui autorise la connectivité uniquement à Amazon S3. Les points de terminaison VPC peuvent empêcher le trafic de traverser le réseau Internet ouvert.

Les points de terminaison VPC pour Amazon S3 offrent plusieurs façons de contrôler l'accès à vos données Amazon S3 :

- Vous pouvez contrôler les demandes, les utilisateurs ou les groupes autorisés à traverser un point de terminaison de VPC spécifique en utilisant des stratégies de compartiment S3.
- Vous pouvez contrôler quels VPC ou points de terminaison d'un VPC ont accès à vos compartiments S3 en utilisant des stratégies de compartiment S3.
- Vous pouvez éviter l'exfiltration de données en utilisant un VPC qui ne comporte pas de passerelle Internet.

Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.

Utilisation des services de sécurité AWS gérés pour surveiller la sécurité des données

Plusieurs services de sécurité AWS gérés peuvent vous aider à identifier, évaluer et surveiller les risques de sécurité et de conformité liés à vos données Amazon S3. Ces services peuvent également vous aider à protéger vos données contre ces risques. Ces services incluent des fonctionnalités automatisées de détection, de surveillance et de protection, conçues pour s'adapter à des ressources Amazon S3 destinées à un seul Compte AWS, comme à des ressources destinées à des organisations comptant des milliers de comptes.

Pour plus d'informations, consultez Surveillance de la sécurité des données à l'aide des services de sécurité AWS gérés.

Bonnes pratiques de surveillance et d'audit pour Amazon S3

Les bonnes pratiques suivantes pour Amazon S3 peuvent vous aider à détecter les vulnérabilités et les incidents de sécurité potentiels.

Identification et audit de tous vos compartiments Amazon S3

L'identification de vos ressources informatiques est un aspect crucial de la gouvernance et de la sécurité. Vous devez avoir une visibilité sur toutes vos ressources Amazon S3 pour évaluer leur

niveau de sécurité et agir sur les zones de vulnérabilité potentielles. Pour auditer vos ressources, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Utilisez Tag Editor pour identifier et baliser les ressources sensibles en matière de sécurité ou d'audit, puis utilisez ces identifications pour rechercher ces ressources. Pour plus d'informations, consultez Recherche de ressources à baliser dans le Guide de l'utilisateur de Balisage des ressources AWS.
- Utilisez S3 Inventory pour auditer et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets à des fins professionnelles, de conformité et d'obligations réglementaires. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.
- Créez des groupes de ressources pour vos ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Que sont les groupes de ressources ? dans le Guide de l'utilisateur Groupes de ressources AWS.

Mise en œuvre de la surveillance à l'aide des outils de surveillance AWS

La surveillance joue en rôle important dans le maintien de la fiabilité, de la sécurité, de la disponibilité et des performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. AWS fournit différents outils et services pour vous aider à surveiller Amazon S3 et vos autres Services AWS. Par exemple, vous pouvez surveiller les métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3, notamment les métriques `PutRequests`, `GetRequests`, `4xxErrors` et `DeleteRequests`. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch et Journalisation et surveillance dans Amazon S3.

Pour obtenir un deuxième exemple, consultez Exemple : Activité de compartiment Amazon S3. Cet exemple montre comment créer une alarme CloudWatch qui se déclenche lorsqu'un appel d'API Amazon S3 est effectué pour exécuter une opération `PUT` ou `DELETE` sur une stratégie de compartiment, un cycle de vie de compartiment ou une configuration de réplication de compartiment, ou encore pour exécuter une opération `PUT` sur une liste ACL de compartiment.

Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3

La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés sur les demandes soumises à un compartiment. Les journaux d'accès au serveur peuvent vous aider pour les audits de sécurité et d'accès, et vous permettre d'en savoir plus sur votre base de clients et de comprendre votre facture Amazon S3. Pour obtenir des instructions pour l'activation de la journalisation des accès au serveur, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

Envisagez également de mettre en œuvre des contrôles de détection continus en utilisant la règle AWS Config gérée s3-bucket-logging-enabled.

Utilisez AWS CloudTrail

AWS CloudTrail fournit un enregistrement des actions entreprises par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS dans Amazon S3. Vous pouvez utiliser les informations collectées par CloudTrail pour déterminer les éléments suivants :

- La demande qui a été adressée à Amazon S3
- L'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée
- La personne ayant effectué la demande
- La date et l'heure où la demande a été effectuée
- Des détails supplémentaires sur la demande

Par exemple, vous pouvez identifier les entrées CloudTrail pour les actions PUT qui ont un impact sur l'accès aux données, en particulier `PutBucketAcl`, `PutObjectAcl`, `PutBucketPolicy` et `PutBucketWebsite`.

Lorsque vous configurez votre Compte AWS, CloudTrail est activé par défaut. Vous pouvez afficher les événements récents dans la console CloudTrail. Pour créer un enregistrement continu des activités et des événements pour vos compartiments Amazon S3, vous pouvez créer un journal de suivi dans la console CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des événements de données dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Lorsque vous créez un journal de suivi, vous pouvez configurer CloudTrail pour consigner les événements de données. Les événements de données sont des enregistrements d'opérations de ressources effectuées sur ou dans une ressource. Dans Amazon S3, les événements de données enregistrent l'activité des API au niveau des objets pour les compartiments individuels. CloudTrail prend en charge un sous-ensemble d'opérations d'API au niveau des objets Amazon S3, telles que `GetObject`, `DeleteObject` et `PutObject`. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de CloudTrail avec Amazon S3, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail. Dans la console Amazon S3, vous pouvez également configurer vos compartiments S3 pour Activation de la journalisation des événements CloudTrail pour les compartiments et les objets S3.

AWS Config fournit une règle gérée (`cloudtrail-s3-dataevents-enabled`) que vous pouvez utiliser pour vérifier qu'au moins un journal de suivi CloudTrail consigne les événements

de données de vos compartiments S3. Pour plus d'informations, consultez cloudtrail-s3-dataevents-enabled dans le Guide du développeur AWS Config.

Activer AWS Config

Plusieurs des bonnes pratiques répertoriées dans cette rubrique suggèrent de créer des règles AWS Config. AWS Config vous aide à évaluer et auditer les configurations de vos ressources AWS. AWS Config surveille les configurations des ressources et vous permet d'évaluer les configurations enregistrées par rapport aux configurations sécurisées souhaitées. AWS Config vous permet d'effectuer les actions suivantes :

- Examiner les modifications apportées aux configurations et aux relations entre les ressources AWS
- Suivre les historiques détaillés de la configuration des ressources
- Déterminer votre conformité globale face aux configurations spécifiées dans vos instructions internes

L'utilisation d'AWS Config peut vous aider à simplifier les audits de conformité, l'analyse de la sécurité, la gestion des modifications et la résolution des problèmes opérationnels. Pour plus d'informations, consultez Configuration de AWS Config à l'aide de la console dans le Manuel du développeur AWS Config. Lors de la spécification des types de ressources à enregistrer, assurez-vous d'inclure les ressources Amazon S3.

> **Important**
>
> Les règles gérées par AWS Config prennent en charge uniquement les compartiments à usage général lors de l'évaluation des ressources Amazon S3. AWS Config n'enregistre pas les modifications de configuration pour les compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Règles gérées par AWS Config et Liste des règles gérées par AWS Config dans le Guide du développeur AWS Config.

Pour obtenir un exemple d'utilisation d'AWS Config, consultez Comment utiliser AWS Config pour surveiller et gérer les compartiments Amazon S3 autorisant l'accès public dans le Blog sur la sécurité AWS.

Utilisation de S3 Storage Lens

S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du

stockage d'objets. S3 Storage Lens analyse également les métriques de stockage pour fournir des recommandations contextuelles afin d'aider à réduire les coûts de stockage et à appliquer les bonnes pratiques de protection des données.

Avec S3 Storage Lens, vous pouvez utiliser des métriques pour générer des informations récapitulatives, telles que la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes qui connaissent la croissance la plus rapide. Vous pouvez également utiliser les métriques S3 Storage Lens pour identifier des opportunités d'optimisation des coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection des données et de gestion des accès, et améliorer les performances des charges de travail d'application.

Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui sont dépourvus de règles de cycle de vie S3 pour abandonner les chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Vous pouvez également identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données, telles que l'utilisation de la réplication S3 ou de la gestion des versions S3. Pour plus d'informations, consultez Présentation d'Amazon S3 Storage Lens.

Surveillance des conseils de sécurité AWS

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement les conseils de sécurité publiés dans Trusted Advisor pour votre Compte AWS. En particulier, recherchez des avertissements concernant les compartiments Amazon S3 avec des autorisations permettant un libre accès. Vous pouvez procéder par programmation en utilisant describe-trusted-advisor-checks.

En outre, surveillez activement l'adresse e-mail principale inscrite dans chacun de vos Comptes AWS. AWS utilise cette adresse e-mail pour vous contacter au sujet de problèmes de sécurité émergents susceptibles de vous affecter.

Les problèmes opérationnels AWS avec des répercussions majeures sont publiés dans le tableau de bord AWS Health Dashboard – État des services. Les problèmes opérationnels sont également publiés dans les comptes individuels via le tableau de bord AWS Health Dashboard. Pour plus d'informations, consultez la documentation AWS Health.

Surveillance de la sécurité des données à l'aide des services de sécurité AWS gérés

Plusieurs services de sécurité AWS gérés peuvent vous aider à identifier, évaluer et surveiller les risques de sécurité et de conformité liés à vos données Amazon S3. Ils peuvent également vous aider à protéger vos données contre ces risques. Ces services incluent des fonctionnalités

automatisées de détection, de surveillance et de protection, conçues pour s'adapter à des ressources Amazon S3 destinées à un seul Compte AWS, comme à des ressources destinées à des organisations comptant des milliers de Comptes AWS.

Les services AWS de détection et de réponse peuvent vous aider à identifier des erreurs de configuration de la sécurité, des menaces et des comportements inattendus, et vous permettre de réagir rapidement à une activité non autorisée ou malveillante dans votre environnement. Les services AWS de protection des données peuvent vous aider à surveiller et à protéger vos données, vos comptes et vos charges de travail contre un accès non autorisé. Ils peuvent également vous aider à découvrir des données sensibles, telles que des données d'identification personnelle (PII), dans votre parc de données Amazon S3.

Pour vous aider à identifier et à évaluer les risques liés à la sécurité et à la conformité des données, les services de sécurité AWS gérés génèrent des résultats pour vous informer des événements ou des problèmes de sécurité potentiels liés à vos données Amazon S3. Ces résultats fournissent des informations pertinentes qui vous serviront à étudier et évaluer ces risques et à y réagir en fonction de vos flux de travail et de vos politiques de réponse aux incidents. Vous pouvez accéder directement aux données des résultats en utilisant chaque service. Vous pouvez également envoyer les données à d'autres applications, services et systèmes, tels que votre système de gestion des incidents et des événements de sécurité (SIEM).

Pour surveiller la sécurité de vos données Amazon S3, envisagez d'utiliser ces services de sécurité AWS gérés.

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en permanence vos Comptes AWS et vos charges de travail pour détecter toute activité malveillante, et fournit des résultats de sécurité détaillés à des fins de visibilité et de correction.

Grâce à la fonctionnalité de protection S3 de GuardDuty, vous pouvez configurer GuardDuty pour analyser les événements de données et de gestion AWS CloudTrail pour vos ressources Amazon S3. GuardDuty surveille ensuite ces événements pour détecter toute activité malveillante ou suspecte. Pour étayer l'analyse et identifier les risques de sécurité potentiels, GuardDuty utilise des flux de renseignements sur les menaces et le machine learning.

GuardDuty peut surveiller différents types d'activité pour vos ressources Amazon S3. Par exemple, les événements de gestion CloudTrail pour Amazon S3 incluent des opérations au niveau des compartiments, telles que `ListBuckets`, `DeleteBucket` et

`PutBucketReplication`. Les événements de données CloudTrail pour Amazon S3 incluent des opérations au niveau des objets, telles que `GetObject`, `ListObjects` et `PutObject`. Si GuardDuty détecte une activité anormale ou potentiellement malveillante, il génère un résultat pour vous en informer.

Pour plus d'informations, consultez Protection Amazon S3 dans Amazon GuardDuty dans le Guide de l'utilisateur Amazon GuardDuty.

Amazon Detective

Amazon Detective simplifie le processus d'investigation et vous aide à mener des investigations de sécurité plus rapides et plus efficaces. Detective fournit des agrégations de données, des résumés et un contexte prédéfinis qui peuvent vous aider à analyser et à évaluer la nature et l'étendue des éventuels problèmes de sécurité.

Detective extrait automatiquement les événements temporels, tels que les appels d'API d'AWS CloudTrail et des journaux de flux Amazon VPC pour vos ressources AWS. Il ingère également les résultats générés par Amazon GuardDuty. Detective utilise ensuite le machine learning, l'analyse statistique et la théorie des graphes pour générer des visualisations qui vous aideront à mener plus rapidement des investigations de sécurité efficaces.

Ces visualisations fournissent une vue unifiée et interactive des comportements des ressources et de leurs interactions au fil du temps. Vous pouvez explorer ce graphique de comportement pour examiner les actions potentiellement malveillantes, telles que les tentatives de connexion infructueuses ou les appels d'API suspects. Vous pouvez également voir comment ces actions affectent les ressources, notamment les objets et les compartiments S3.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'administration Amazon Detective.

IAM Access Analyzer

AWS Identity and Access Management Access Analyzer (analyseur d'accès IAM) peut vous aider à identifier les ressources partagées avec une entité externe. Vous pouvez également utiliser l'analyseur d'accès IAM pour valider les politiques IAM par rapport aux bonnes pratiques et à la syntaxe des politiques, et générer des politiques IAM en fonction de l'activité d'accès dans vos journaux AWS CloudTrail.

L'analyseur d'accès IAM utilise un raisonnement logique pour analyser les politiques de ressources dans votre environnement AWS, telles que les stratégies de compartiment. Avec l'analyseur d'accès IAM pour S3, vous êtes alerté quand un compartiment S3 est configuré pour

autoriser l'accès à toute personne sur Internet ou dans d'autres Comptes AWS, y compris des comptes extérieurs à votre organisation. Par exemple, l'analyseur d'accès IAM pour S3 peut signaler qu'un compartiment dispose d'un accès en lecture ou en écriture fourni via une liste de contrôle d'accès (ACL) de compartiment, une stratégie de compartiment, une politique de point d'accès multirégion ou une politique de point d'accès. Pour chaque compartiment public ou partagé, vous recevez des résultats qui indiquent la source et le niveau d'accès public ou partagé. Grâce à ces résultats, vous pouvez prendre des mesures correctives immédiates et précises pour restaurer l'accès au compartiment comme vous l'aviez prévu.

Pour plus d'informations, consultez Examen de l'accès aux compartiments à l'aide de l'analyseur d'accès IAM pour S3.

Amazon Macie

Amazon Macie est un service de sécurité qui découvre les données sensibles au moyen du machine learning et de la correspondance de modèles. Macie fournit une visibilité sur les risques liés à la sécurité des données et permet une protection automatisée contre ces risques. Grâce à Macie, vous pouvez automatiser la découverte et la création de rapports de données sensibles dans votre parc de données Amazon S3 afin de mieux comprendre les données stockées par votre organisation dans S3.

Pour détecter les données sensibles avec Macie, vous pouvez utiliser des critères et des techniques intégrés, conçus pour détecter une liste étendue et croissante de types de données sensibles pour de nombreux pays et régions. Ces types de données sensibles incluent plusieurs types de données d'identification personnelle (PII), des données financières et des informations d'identification. Vous pouvez également utiliser des critères personnalisés que vous définissez : des expressions régulières qui définissent des modèles de texte à mettre en correspondance et, éventuellement, des séquences de caractères et des règles de proximité pour affiner les résultats.

Si Macie détecte des données sensibles dans un objet S3, Macie génère un résultat de sécurité pour vous en informer. Ce résultat fournit des informations sur l'objet affecté, les types et le nombre d'occurrences des données sensibles découvertes par Macie, ainsi que des détails supplémentaires pour vous aider à mener des investigations sur le compartiment et l'objet S3 affectés. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon Macie.

AWS Security Hub CSPM

AWS Security Hub CSPM est un service de gestion de la posture de sécurité qui effectue des vérifications conformes aux bonnes pratiques de sécurité, regroupe les alertes et les résultats provenant de plusieurs sources dans un format unique et permet une correction automatisée.

Security Hub collecte et fournit des données de résultats de sécurité à partir de solutions de sécurité AWS Partner Network intégrées et de Services AWS, notamment Amazon Detective, Amazon GuardDuty, l'analyseur d'accès IAM et Amazon Macie. Il génère également ses propres résultats en effectuant des contrôles de sécurité automatisés et continus basés sur les bonnes pratiques AWS et les normes industrielles prises en charge.

Security Hub met ensuite en corrélation et consolide les résultats entre les fournisseurs, afin de vous aider à hiérarchiser et à traiter les résultats les plus significatifs. Il prend également en charge les actions personnalisées, que vous pouvez utiliser pour invoquer des réponses ou des actions de correction pour des classes spécifiques de résultats.

Avec Security Hub, vous pouvez évaluer le statut de sécurité et de conformité de vos ressources Amazon S3, et vous pouvez le faire dans le cadre d'une analyse plus large de la posture de sécurité de votre organisation dans les Régions AWS individuelles et entre plusieurs régions. Cela inclut l'analyse des tendances en matière de sécurité et l'identification des problèmes de sécurité prioritaires. Vous pouvez également agréger les résultats de plusieurs Régions AWS, ainsi que surveiller et traiter les données de résultats agrégées provenant d'une seule région.

Pour plus d'informations, consultez Contrôles Amazon Simple Storage Service dans le Guide de l'utilisateur AWS Security Hub CSPM.

Protection des données dans Amazon S3

Simple Storage Service (Amazon S3) offre une infrastructure de stockage hautement durable, pensée pour le stockage de données primaires et stratégiques. S3 standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 standard – Accès peu fréquent, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive stockent des objets de façon redondante sur plusieurs appareils sur un minimum de trois zones de disponibilité dans une Région AWS. Une zone de disponibilité est un ou plusieurs centres de données discrets dotés d'une alimentation, d'un réseau et d'une connectivité redondants dans une Région AWS. Les zones de disponibilité sont physiquement séparées par une distance significative, de plusieurs kilomètres, de toute autre zone de disponibilité, bien qu'elles se trouvent toutes à moins de 100 km (60 miles) les unes des autres. La classe de stockage S3 One Zone-IA stocke les données de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une seule zone de disponibilité. Ces services sont conçus pour gérer les défaillances de périphériques concurrents en détectant et en réparant rapidement toute redondance perdue, et ils vérifient également régulièrement l'intégrité de vos données à l'aide de totaux de contrôle.

Le stockage Amazon S3 Standard présente les caractéristiques suivantes :

- Soutenu par le contrat de niveau de service (SLA) Amazon S3.
- Conçu pour fournir une 99,999999999 % de durabilité et 99,99 % de disponibilité des objets sur une année donnée.
- S3 standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 standard – Accès peu fréquent, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont tous conçus pour garder les données en cas de perte d'une zone de disponibilité Amazon S3 complète.

Simple Storage Service (Amazon S3) protège également vos données à l'aide de la gestion des versions. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications. Par défaut, les demandes récupèrent la version écrite la plus récente. Vous pouvez récupérer les versions antérieures d'un objet en spécifiant une version de l'objet dans une demande.

Outre la gestion des versions S3, vous pouvez également utiliser le verrouillage d'objets Amazon S3 et la réplication S3 pour protéger vos données. Pour plus d'informations, consultez Protection des données dans Amazon S3.

Pour des raisons de protection des données, nous vous recommandons de protéger vos informations d'identification de Compte AWS et de configurer des comptes utilisateurs individuels avec AWS Identity and Access Management, afin que chaque utilisateur reçoive uniquement les autorisations nécessaires pour accomplir ses tâches.

Si vous avez besoin de modules cryptographiques validés FIPS 140-2 lorsque vous accédez à AWS via une interface de ligne de commande ou une API, utilisez un point de terminaison FIPS. Pour de plus amples informations sur les points de terminaison FIPS disponibles, consultez Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la protection des données dans Amazon S3 :

- Implement server-side encryption
- Enforce encryption of data in transit
- Consider using Macie with Amazon S3
- Identify and audit all your Amazon S3 buckets
- Monitor Amazon Web Services security advisories

Protection des données à l'aide du chiffrement

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

La protection des données fait référence à la protection des données pendant que celles-ci sont en transit (à destination ou en provenance d'Amazon S3) et au repos (durant leur stockage sur les disques de centres de données Amazon S3). Vous pouvez protéger les données en transit à l'aide du protocole Secure Socket Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) ou du chiffrement côté client. Pour protéger des données au repos dans Amazon S3, vous disposer des options suivantes :

- Chiffrement côté serveur : Amazon S3 chiffre vos objets avant de les enregistrer sur les disques des centres de données AWS, puis de les déchiffrer lorsque vous les téléchargez.

  Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes S3 PUT, soit actualiser la configuration du chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

  Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement dans vos demandes PUT, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Si vous souhaitez

définir une autre configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination, vous pouvez utiliser SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du chiffrement par défaut de vos compartiments à usage général, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Lorsque vous remplacez la configuration du chiffrement par défaut de votre compartiment par SSE-KMS, le type de chiffrement des objets Amazon S3 existants du compartiment n'est pas modifié. Pour modifier le type de chiffrement de vos objets préexistants après avoir remplacé la configuration de chiffrement par défaut par SSE-KMS, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez une liste d'objets à S3 Batch Operations, qui appelle l'opération d'API correspondante. Vous pouvez utiliser l'action Copie d'objets pour copier des objets existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés par SSE-KMS. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et la publication How to retroactively encrypt existing objects in Amazon S3 using S3 Inventory, Amazon Athena, and S3 Batch Operations dans le blog sur le stockage AWS.

Pour plus d'informations sur chaque option pour le chiffrement côté serveur, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.

Pour configurer le chiffrement côté serveur, consultez :

- Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
- Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS)
- the section called "Spécification de DSSE-KMS"
- Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C)

- Chiffrement côté client : vous chiffrez vos données côté client et chargez les données chiffrées dans Amazon S3. Dans ce cas, vous gérez le processus de chiffrement, les clés de chiffrement et les outils associés.

  Pour configurer le chiffrement côté client, consultez Protection des données avec le chiffrement côté client.

Pour savoir quel pourcentage de vos octets de stockage sont chiffrés, vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation

sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec S3 Storage Lens. Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez le Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

Pour plus d'informations sur le chiffrement côté serveur et le chiffrement côté client, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Protection des données avec le chiffrement côté serveur
- Protection des données avec le chiffrement côté client

Protection des données avec le chiffrement côté serveur

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Le chiffrement côté serveur est le chiffrement des données à leur destination par l'application ou le service qui les reçoit. Amazon S3 chiffre les données au niveau de l'objet lors de l'écriture des données sur les disques dans les centres de données AWS, et les déchiffre pour vous quand vous accédez aux données. Tant que vous authentifiez votre demande et que vous avez des autorisations d'accès, il n'y a aucune différence dans la manière dont vous accédez aux objets chiffrés ou déchiffrés. Par exemple, si vous partagez vos objets en utilisant une URL présignée, cette URL fonctionne de la même manière pour les objets chiffrés et déchiffrés. En outre, quand vous répertoriez les objets de votre compartiment, les opérations d'API de liste renvoient la liste de tous les objets, qu'ils soient chiffrés ou non.

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes S3 PUT, soit actualiser la configuration du chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement dans vos demandes PUT, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Si vous souhaitez définir une autre configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination, vous pouvez utiliser SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du chiffrement par défaut de vos compartiments à usage général, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Lorsque vous remplacez la configuration du chiffrement par défaut de votre compartiment par SSE-KMS, le type de chiffrement des objets Amazon S3 existants du compartiment n'est pas modifié. Pour modifier le type de chiffrement de vos objets préexistants après avoir remplacé la configuration de chiffrement par défaut par SSE-KMS, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez une liste d'objets à S3 Batch Operations, qui appelle l'opération d'API correspondante. Vous pouvez utiliser l'action Copie d'objets pour copier des objets existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés par SSE-KMS. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et la publication How to retroactively encrypt existing objects in Amazon S3 using S3 Inventory, Amazon Athena, and S3 Batch Operations dans le blog sur le stockage AWS.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas appliquer simultanément différents types de chiffrement côté serveur au même objet.

Si vous devez chiffrer vos objets existants, utilisez S3 Batch Operations et S3 Inventory. Pour plus d'informations, consultez Encrypting objects with Amazon S3 Batch Operations (Chiffrement d'objets

avec Amazon S3 Batch Operations) et Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations.

Lorsque vous stockez des données dans Amazon S3, vous avez le choix entre quatre options de chiffrement côté serveur qui s'excluent mutuellement. Votre choix dépendra de la façon dont vous décidez de gérer les clés de chiffrement et du nombre de couches de chiffrement que vous souhaitez appliquer.

Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3. L'option par défaut pour le chiffrement côté serveur est avec des clés gérées Amazon S3 (SSE-S3). Chaque objet est chiffré à l'aide d'une clé unique. Comme protection supplémentaire, SSE-S3 chiffre la clé elle-même à l'aide d'une clé racine dont il effectue une rotation régulière. SSE-S3 utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced Encryption Standard 256 bits (AES-256), pour chiffrer vos données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS)

Le chiffrement côté serveur avec des AWS KMS keys (SSE-KMS) est fourni par l'intégration du service AWS KMS à Amazon S3. Avec AWS KMS, vous avez plus de contrôle sur vos clés. Par exemple, vous pouvez afficher des clés distinctes, modifier des politiques de contrôle et suivre les clés dans AWS CloudTrail. En outre, vous pouvez créer et gérer les clés gérées par le client ou utiliser les Clés gérées par AWS qui sont propres à vous-même, à votre service et à votre région. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

Chiffrement côté serveur double couche avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS)

Le chiffrement double couche côté serveur avec des AWS KMS keys (DSSE-KMS) est comparable à SSE-KM, mais DSSE-KMS applique deux couches indépendantes de chiffrement AES-256 au lieu d'une seule : d'abord une clé de chiffrement des données AWS KMS, puis une clé de chiffrement distincte gérée par Amazon S3. Sachant que les deux couches de chiffrement sont appliquées à un objet côté serveur, vous pouvez utiliser un large éventail d'outils et de Services AWS pour analyser les données S3, tout en utilisant une méthode de chiffrement capable de répondre à vos besoins de conformité en matière de chiffrement multicouche. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS).

Chiffrement côté serveur avec clés fournies par le client (SSE-C)

Dans le cadre du chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C), vous gérez les clés de chiffrement, et Amazon S3 gère le chiffrement à mesure qu'il écrit les données sur les disques et le déchiffrement au moment où vous accédez à vos objets. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C).

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez des points d'accès pour les systèmes de fichiers Amazon FSx à l'aide de points d'accès S3, vous disposez d'une option pour le chiffrement côté serveur.
>
> Chiffrement côté serveur avec Amazon FSx (SSE-KMS)
>
> Tous les systèmes de fichiers Amazon FSx sont configurés par défaut pour le chiffrement. Ils sont chiffrés au repos à l'aide de clés gérées à l'aide d'AWS Key Management Service. Les données sont automatiquement chiffrées et déchiffrées par le système de fichiers lors de leur écriture et de leur lecture dans ce dernier. Ces processus sont gérés de manière transparente par Amazon FSx.

Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Tous les compartiments Amazon S3 ont le chiffrement configuré par défaut et les objets sont automatiquement chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Ce paramètre de chiffrement s'applique à tous les objets de vos compartiments Amazon S3.

Si vous avez besoin de mieux contrôler vos clés, notamment pour gérer la rotation des clés et l'octroi de stratégies d'accès, vous pouvez choisir d'utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS). Pour en savoir plus sur la modification des clés KMS, consultez Modification des clés dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Nous avons modifié les compartiments afin de chiffrer automatiquement les nouveaux chargements d'objets. Si vous avez déjà créé un compartiment sans chiffrement par défaut, Amazon S3 activera le chiffrement par défaut pour le compartiment à l'aide de SSE-S3. Aucune modification ne sera apportée à la configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment existant pour lequel le chiffrement SSE-S3 ou SSE-KMS est déjà configuré. Si vous souhaitez chiffrer vos objets avec SSE-KMS, vous devez modifier le type de chiffrement dans les paramètres de votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

Lorsque vous configurez votre compartiment pour utiliser le chiffrement par défaut avec SSE-KMS, vous pouvez également activer les clés de compartiment S3 afin de réduire le trafic des demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS et réduire le coût du chiffrement. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Pour identifier les compartiments dont le chiffrement par défaut est activé par SSE-KMS, vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Storage Lens pour protéger vos données.

Lorsque vous utilisez le chiffrement côté serveur, Amazon S3 chiffre un objet avant de l'enregistrer sur disque et le déchiffre lorsque vous téléchargez l'objet. Pour plus d'informations sur la protection des données à l'aide du chiffrement côté serveur et de la gestion des clés de chiffrement, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.

Pour en savoir plus sur les autorisations nécessaires pour le chiffrement par défaut, consultez PutBucketEncryption dans la documentation de référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

Vous pouvez configurer le chiffrement par défaut Amazon S3 pour un compartiment S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'API REST Amazon S3 et de l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI).

Chiffrement des objets existants

Pour chiffrer vos objets Amazon S3 non chiffrés existants, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels agir. Batch Operations appelle l'API correspondante pour exécuter l'opération spécifiée. Vous pouvez utiliser l'opération de copie de Batch Operations pour copier des objets non chiffrés et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et le billet de blog sur le stockage AWS intitulé Encrypting objects with Amazon S3 Batch Operations.

Vous pouvez également chiffrer des objets existants à l'aide de l'opération d'API `CopyObject` ou de la commande `copy-object` de l'AWS CLI. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog sur le stockage AWS intitulé Encrypting existing Amazon S3 objects with the AWS CLI.

> **Note**
>
> Les compartiments Amazon S3 pour lesquels le chiffrement de compartiment par défaut est défini sur SSE-KMS ne peuvent pas servir de compartiments de destination pour the section called "Enregistrement de l'accès au serveur". Seul le chiffrement par défaut SSE-S3 est pris en charge pour les compartiments de destination du journal d'accès au serveur.

Utilisation du chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes

Tenez compte des éléments suivants lors de l'utilisation du chiffrement pour les opérations inter-comptes :

- Si une AWS KMS key Amazon Resource Name (ARN) ou un alias n'est pas fourni au moment de la demande, ni via la configuration de chiffrement par défaut du compartiment, la Clé gérée par AWS (`aws/s3`) est utilisée.

- Si vous chargez des objets S3 ou si vous y accédez à l'aide de principaux AWS Identity and Access Management (IAM) qui se trouvent dans le même Compte AWS que votre clé KMS, vous pouvez utiliser la Clé gérée par AWS (`aws/s3`).
- Utilisez une clé gérée par le client si vous souhaitez accorder un accès intercompte à vos objets S3. Vous pouvez configurer la politique d'une clé gérée par le client afin d'autoriser l'accès à partir d'un autre compte.
- Si vous spécifiez une clé KMS gérée par le client, nous recommandons d'utiliser un ARN de clé KMS complet. Si vous utilisez plutôt un alias de clé KMS, AWS KMS résout la clé dans le compte du demandeur. En raison de ce comportement, les données peuvent être chiffrées avec une clé KMS qui appartient au demandeur, et non au propriétaire du compartiment.
- Vous devez spécifier une clé pour laquelle vous (le demandeur) avez obtenu l'autorisation de `Encrypt`. Pour plus d'informations, consultez Permettre aux utilisateurs de clés d'utiliser une clé KMS pour les opérations de chiffrement dans le Guide de l'utilisateur AWS Key Management Service.

Pour plus d'informations sur les moments propices à l'utilisation des clés gérées par le client et des clés KMS gérées par AWS, consultez Dois-je utiliser une Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client pour chiffrer mes objets dans Amazon S3 ?

Utilisation du chiffrement par défaut avec la réplication

Après avoir activé le chiffrement par défaut pour un compartiment de destination de réplication, le comportement de chiffrement suivant s'applique :

- Si des objets du compartiment source ne sont pas chiffrés, les objets réplica du compartiment de destination sont chiffrés à l'aide des paramètres de chiffrement par défaut du compartiment de destination. Par conséquent, les balises d'entité (ETags) des objets sources diffèrent des ETags des objets réplica. Si certaines de vos applications utilisent des ETags, vous devez les mettre à jour pour tenir compte de cette différence.
- Si des objets du compartiment source sont chiffrés en utilisant le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS), les objets réplica du compartiment de destination utilisent le même type de chiffrement que les objets sources. Les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment de destination ne sont pas utilisés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du chiffrement par défaut avec SSE-KMS, consultez Réplication d'objets chiffrés.

Utilisation des clés de compartiment Amazon S3 avec chiffrement par défaut

Lorsque vous configurez votre compartiment pour utiliser SSE-KMS comme le comportement de chiffrement par défaut sur de nouveaux objets, vous pouvez également configurer des clés de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 réduisent le nombre de transactions entre Amazon S3 et AWS KMS afin de réduire le coût de SSE-KMS.

Lorsque vous configurez votre compartiment pour utiliser les clés de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets, AWS KMS génère une clé de niveau compartiment qui est utilisée pour créer une clé de données unique pour les objets se trouvant dans le compartiment. Cette clé de compartiment S3 est utilisée pendant une période limitée dans Amazon S3, ce qui réduit la nécessité pour Amazon S3 d'adresser des demandes à AWS KMS pour terminer les opérations de chiffrement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de compartiment S3, consultez Utilisation de clés de compartiment Amazon S3..

Configuration du chiffrement par défaut

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Les compartiments Amazon S3 ont le chiffrement des compartiments activé par défaut et les nouveaux objets sont automatiquement chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Ce chiffrement s'applique à tous les nouveaux objets de vos compartiments Amazon S3, sans frais.

Si vous avez besoin de mieux contrôler vos clés de chiffrement, notamment pour gérer la rotation des clés et l'octroi de stratégies d'accès, vous pouvez choisir d'utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS). Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur DSSE-KMS, consultez the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)".

Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser la clé. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes pour les clés KMS, consultez la section Creating KMS keys that other accounts can use (Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Lorsque vous définissez le chiffrement de compartiment par défaut sur SSE-KMS, vous pouvez également configurer une clé de compartiment S3 pour réduire les coûts de vos demandes AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

> **Note**
>
> Si vous utilisez PutBucketEncryption pour définir votre chiffrement de compartiment par défaut sur SSE-KMS, vous devez vérifier que votre ID de clé KMS est correct. Amazon S3 ne valide pas l'ID de clé KMS fourni dans les demandes PutBucketEncryption.

Il n'y a pas de frais supplémentaires relatifs à l'utilisation du chiffrement par défaut pour les compartiments S3. Les demandes de configuration du comportement de chiffrement par défaut seront facturées comme des demandes Amazon S3 standard. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3. L'utilisation de SSE-KMS et de DSSE-KMS vous expose à des frais AWS KMS, dont vous trouverez les détails dans Tarification AWS KMS.

Le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C) n'est pas pris en charge pour le chiffrement par défaut.

Vous pouvez configurer le chiffrement par défaut Amazon S3 pour un compartiment S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'API REST Amazon S3 et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Modifications à prendre en compte avant d'activer le chiffrement par défaut

Après avoir activé le chiffrement par défaut pour un compartiment, le comportement de chiffrement suivant s'applique :

- Il n'y a pas de modification pour le chiffrement des objets qui existaient dans le compartiment avant l'activation du chiffrement par défaut.
- Lorsque vous chargez des objets après l'activation du chiffrement par défaut :
  - Si vos en-têtes de demandes PUT ne comportent pas d'informations de chiffrement, Amazon S3 utilise les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment pour chiffrer les objets.
  - Si vos en-têtes de demandes PUT comportent des informations de chiffrement, Amazon S3 utilise les informations de la demande PUT pour chiffrer les objets avant de les stocker dans Amazon S3.
- Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour votre configuration du chiffrement par défaut, vous êtes soumis aux quotas RPS (demandes par seconde) de AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Les objets chargés avant l'activation du chiffrement par défaut ne seront pas chiffrés. Pour plus d'informations sur le chiffrement d'objets existants, consultez the section called "Définition du chiffrement du compartiment par défaut".

Utilisation de la console S3

Pour configurer le chiffrement par défaut sur un compartiment Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sous Default encryption (Chiffrement par défaut), choisissez Edit (Modifier).
6. Pour configurer le chiffrement, sous Type de chiffrement, choisissez l'une des options suivantes :

- Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
- Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS)
- Chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS)

> **Important**
>
> Si vous utilisez l'option SSE-KMS ou DSSE-KMS pour votre configuration du chiffrement par défaut, vous êtes soumis aux quotas RPS (demandes par seconde) de AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Les compartiments et les nouveaux objets sont chiffrés par défaut avec SSE-S3, sauf si vous spécifiez un autre type de chiffrement par défaut pour vos compartiments. Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du chiffrement côté serveur Amazon S3 pour chiffrer vos données, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

7. Si vous avez choisi Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou Chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS), procédez comme suit :

   a. Sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

      - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

        La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

      - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.

- Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

  Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS activées dans la même Région AWS que le compartiment. Lorsque vous choisissez Choisissez une clé parmi vos clés KMS, la console S3 ne répertorie que 100 clés KMS par Région. Si vous avez plus de 100 clés KMS dans la même Région, vous ne pourrez voir que les 100 premières clés KMS dans la console S3. Pour utiliser une clé KMS qui ne figure pas dans la console, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de la clé KMS.
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge que les clés KMS de chiffrement symétriques. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SSE-KMS avec Amazon S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS). Pour en savoir plus sur l'utilisation de DSSE-KMS, consultez the section called "Chiffrement double couche côté serveur (DSSE-KMS)".

b. Lorsque vous configurez votre compartiment pour utiliser le chiffrement par défaut avec SSE-KMS, vous pouvez également activer la clé de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 diminuent le coût du chiffrement en réduisant le trafic de demandes depuis Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

   Pour utiliser les clés de compartiment S3, sous la Clé de compartiment, choisissez Activer.

> **Note**
>
> Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.

8. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Ces exemples montrent comment configurer le chiffrement par défaut en utilisant SSE-S3 ou SSE-KMS avec une clé de compartiment S3.

Pour plus d'informations sur le chiffrement par défaut, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la AWS CLI pour configurer le chiffrement par défaut, consultez put-bucket-cryptage.

Example — Chiffrement par défaut avec SSE-S3

Cet exemple montre comment configurer le chiffrement du compartiment par défaut avec les clés gérées par Amazon S3.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket --server-side-encryption-
configuration '{
    "Rules": [
        {
            "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                "SSEAlgorithm": "AES256"
            }
        }
    ]
}'
```

Example — Chiffrement par défaut avec SSE-KMS à l'aide d'une clé de compartiment S3

Cet exemple configure le chiffrement du compartiment par défaut avec SSE-KMS à l'aide d'une clé de compartiment S3.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket --server-side-encryption-
configuration '{
    "Rules": [
            {
```

```
            "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                "SSEAlgorithm": "aws:kms",
                "KMSMasterKeyID": "KMS-Key-ARN"
            },
            "BucketKeyEnabled": true
        }
    ]
}'
```

Utilisation de l'API REST

Utilisez l'opération `PutBucketEncryption` de l'API REST pour activer le chiffrement par défaut et définir le type de chiffrement côté serveur à utiliser : SSE-S3, SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketEncryption dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Surveillance du chiffrement par défaut avec AWS CloudTrail et Amazon EventBridge

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Vous pouvez suivre les demandes de configuration de chiffrement par défaut pour les compartiments Amazon S3 à l'aide d'événements AWS CloudTrail. Les noms d'événements API suivants sont utilisés dans les journaux CloudTrail :

- `PutBucketEncryption`
- `GetBucketEncryption`
- `DeleteBucketEncryption`

Vous pouvez également créer des règles EventBridge qui correspondent aux événements CloudTrail pour ces appels d'API. Pour en savoir plus sur les événements CloudTrail, consultez Activer la journalisation des objets d'un compartiment à l'aide de la console. Pour plus d'informations sur les événements EventBridge, consultez Événements des Services AWS.

Vous pouvez utiliser les journaux CloudTrail pour les actions Amazon S3 de niveau objet afin de suivre les demandes PUT et POST à Amazon S3. Vous pouvez utiliser ces actions pour vérifier si le chiffrement par défaut est utilisé pour chiffrer des objets lorsque les demandes PUT entrantes n'ont pas d'en-têtes de chiffrement.

Quand Amazon S3 chiffre un objet selon les paramètres de chiffrement par défaut, le journal inclut l'un des champs suivants comme paire nom-valeur : `"SSEApplied":"Default_SSE_S3"`, `"SSEApplied":"Default_SSE_KMS"` ou `"SSEApplied":"Defa`

Quand Amazon S3 chiffre un objet en utilisant les en-têtes de chiffrement PUT, le journal inclut l'un des champs suivants comme paire nom-valeur : `"SSEApplied":"SSE_S3"`, `"SSEApplied":"SSE_KMS"`, `"SSEApplied":"DSSE_KMS"` ou `"SSEApplied":"SSE_C"`.

Pour les chargements en plusieurs parties, cette information est incluse dans vos demandes d'opération d'API `InitiateMultipartUpload`. Pour plus d'informations sur l'utilisation de CloudTrail et CloudWatch, consultez Journalisation et surveillance dans Amazon S3.

FAQ sur le chiffrement par défaut

Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. SSE-S3, qui utilise la norme de chiffrement avancé 256 bits (AES-256), est automatiquement appliqué à tous les nouveaux compartiments et à tout compartiment S3 existant qui n'a pas déjà un chiffrement par défaut configuré. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK.

Les sections suivantes répondent aux questions concernant cette mise à jour.

Amazon S3 modifie-t-il les paramètres de chiffrement par défaut de mes compartiments existants pour lesquels le chiffrement par défaut est déjà configuré ?

Non. Aucune modification ne sera apportée à la configuration de chiffrement par défaut d'un compartiment existant pour lequel le chiffrement SSE-S3 ou le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) est déjà configuré. Pour plus d'informations sur la manière de définir le comportement de chiffrement par défaut pour les compartiments, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3. Pour plus d'informations sur les paramètres de chiffrement de SSE-S3 et SSE-KMS, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.

Le chiffrement par défaut est-il activé sur mes compartiments existants qui n'ont pas de chiffrement par défaut configuré ?

Oui. Amazon S3 configure désormais le chiffrement par défaut de tous les compartiments non chiffrés existants pour appliquer le chiffrement côté serveur avec les clés gérées S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour les nouveaux objets chargés dans ces compartiments. Les objets qui se trouvent déjà dans un compartiment non chiffré existant ne seront pas automatiquement chiffrés.

Comment puis-je afficher l'état de chiffrement par défaut des nouveaux chargements d'objets ?

Actuellement, vous pouvez consulter le statut de chiffrement par défaut des nouveaux chargements d'objets dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK.

- Pour afficher vos événements CloudTrail, consultez Affichage des événements CloudTrail dans la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail. Les journaux de CloudTrail fournissent un suivi de l'API pour les requêtes PUT et POST à Amazon S3. Lorsque le chiffrement par défaut est utilisé pour chiffrer les objets de vos compartiments, les journaux CloudTrail pour les requêtes d'API PUT et POST incluront le champ suivant comme paire nom-valeur : `"SSEApplied":"Default_SSE_S3"`.
- Pour afficher l'état de chiffrement automatique des nouveaux objets chargés dans S3 Inventory, configurez un rapport S3 Inventory pour inclure le champ de métadonnées Encryption (Chiffrement), puis consultez l'état de chiffrement de chaque nouvel objet dans le rapport. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'Amazon S3 Inventory.
- Pour consulter l'état de chiffrement automatique des nouveaux chargements d'objets dans S3 Storage Lens, configurez un tableau de bord S3 Storage Lens et consultez les mesures relatives à Octets chiffrés et Nombre d'objets chiffrés dans la catégorie Protection des données du tableau de bord. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3 et Afficher les métriques S3 Storage Lens sur les tableaux de bord.

- Pour afficher le statut du chiffrement automatique au niveau du compartiment dans la console Amazon S3, vérifiez le chiffrement par défaut de vos compartiments Amazon S3 dans la console Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Configuration du chiffrement par défaut.
- Pour afficher le statut du chiffrement automatique en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK, vérifiez l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption` lorsque vous utilisez des API d'action d'objets, telles que PutObject et GetObject.

Que dois-je faire pour profiter de ce changement ?

Vous n'êtes pas tenu d'apporter des modifications à vos applications existantes. Le chiffrement par défaut étant activé pour tous vos compartiments, tous les nouveaux objets chargés sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés.

Puis-je désactiver le chiffrement des nouveaux objets qui sont enregistrés dans mon compartiment ?

Non. SSE-S3 est le nouveau niveau de base du chiffrement qui est appliqué à tous les nouveaux objets chargés dans votre compartiment. Vous ne pouvez plus désactiver le chiffrement pour les nouveaux chargements d'objets.

Y aura-t-il une incidence sur mes frais ?

Non. Le chiffrement par défaut avec SSE-S3 est disponible sans coût supplémentaire. Vous serez facturé pour le stockage, les requêtes et les autres fonctionnalités de S3, comme d'habitude. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Amazon S3 va-t-il chiffrer mes objets existants qui ne sont pas chiffrés ?

Non. À partir du 5 janvier 2023, Amazon S3 ne chiffrera automatiquement que les nouveaux chargements d'objets. Pour chiffrer des objets existants, vous pouvez utiliser S3 Batch Operations pour créer des copies chiffrées de vos objets. Ces copies chiffrées conserveront les données et le nom de l'objet existant et seront chiffrées à l'aide des clés de chiffrement que vous spécifiez. Pour plus de détails, consultez Encrypting objects with Amazon S3 Batch Operations (Chiffrement d'objets avec Amazon S3 Batch Operations) dans le blog sur le stockage AWS.

Je n'ai pas activé le chiffrement pour mes compartiments avant cette version. Dois-je modifier la façon dont j'accède aux objets ?

Non. Le chiffrement par défaut avec SSE-S3 chiffre automatiquement vos données lorsqu'elles sont enregistrées sur Amazon S3 et les déchiffre pour vous lorsque vous y accédez. Il n'y a aucun changement dans la façon dont vous accédez aux objets qui sont automatiquement chiffrés.

Dois-je modifier la façon dont j'accède à mes objets chiffrés côté client ?

Non. Tous les objets chiffrés côté client qui sont chiffrés avant d'être chargés dans Amazon S3 arrivent sous forme d'objets texte chiffré dans Amazon S3. Ces objets seront désormais dotés d'une couche supplémentaire de chiffrement SSE-S3. Vos charges de travail qui utilisent des objets chiffrés côté client ne nécessiteront aucune modification de vos services clients ou de vos paramètres d'autorisation.

> **Note**
>
> Les utilisateurs de HashiCorp Terraform qui n'utilisent pas une version mise à jour du fournisseur AWS peuvent constater une dérive inattendue après la création de nouveaux compartiments S3 sans configuration de chiffrement définie par le client. Pour éviter cette dérive, mettez à jour la version de votre fournisseur AWS Terraform vers l'une des versions suivantes : toute version 4.x, 3.76.1, ou 2.70.4.

Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Tous les nouveaux chargements d'objets dans les compartiments Amazon S3 sont chiffrés par défaut à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés gérées Amazon S3 (SSE-S3).

Le chiffrement côté serveur protège les données au repos. Amazon S3 chiffre chaque objet à l'aide d'une clé unique. Comme protection supplémentaire, il chiffre la clé elle-même à l'aide d'une clé dont il effectue une rotation régulière. Le chiffrement côté serveur Amazon S3 utilise AES-GCM (Advanced Encryption Standard Galois/Counter Mode) 256 bits pour chiffrer tous les objets chargés.

L'utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) n'entraîne pas de frais supplémentaires. Toutefois, les demandes de configuration de la fonction de chiffrement par défaut seront facturées comme des demandes Amazon S3 standard. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Si vous souhaitez que vos chargements de données soient chiffrés à l'aide de clés gérées uniquement par Amazon S3, vous pouvez utiliser la stratégie de compartiment suivante. Par exemple, la stratégie de compartiment suivante refuse les autorisations de charger un objet si la demande n'inclut pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` demandant le chiffrement côté serveur :

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "PutObjectPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyObjectsThatAreNotSSES3",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256"
        }
      }
    }
   ]
}
```

> **Note**
>
> Un chiffrement côté serveur chiffre uniquement les données d'objet, pas les métadonnées d'objet.

Prise en charge de l'API pour le chiffrement côté serveur

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes S3 PUT, soit actualiser la configuration du chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement dans vos demandes PUT, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Si vous souhaitez définir une autre configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination, vous pouvez utiliser SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du chiffrement par défaut de vos compartiments à usage général, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Lorsque vous remplacez la configuration du chiffrement par défaut de votre compartiment par SSE-KMS, le type de chiffrement des objets Amazon S3 existants du compartiment n'est pas modifié. Pour modifier le type de chiffrement de vos objets préexistants après avoir remplacé la configuration de chiffrement par défaut par SSE-KMS, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez une liste d'objets à S3 Batch Operations, qui appelle l'opération d'API correspondante. Vous pouvez utiliser l'action Copie d'objets pour copier des objets existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés par SSE-KMS. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et la publication How to retroactively encrypt existing objects in Amazon S3 using S3 Inventory, Amazon Athena, and S3 Batch Operations dans le blog sur le stockage AWS.

Pour configurer un chiffrement côté serveur à l'aide des API REST de création d'objet, vous devez fournir l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption`. Pour en savoir plus sur les API REST, consultez Utilisation de l'API REST.

Les API Amazon S3 suivantes prennent en charge cet en-tête :

- Opérations PUT : spécifiez l'en-tête de demande lors du chargement des données grâce à l'API PUT. Pour plus d'informations, consultez Objet PUT.
- Lancement du chargement partitionné : spécifiez l'en-tête dans la demande initiale lors du chargement d'objets volumineux grâce à l'API de chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Lancement du chargement partitionné.
- Opérations COPY : lorsque vous copiez un objet, vous disposez à la fois d'un objet source et d'un objet cible. Pour plus d'informations, consultez Objet PUT - Copy.

> **Note**
>
> Lors de l'utilisation d'une opération POST pour charger un objet, à la place de l'en-tête de demande, vous fournissez les mêmes informations dans les champs du formulaire. Pour plus d'informations, consultez POST Object.

Les kits AWS SDK fournissent également des API wrapper que vous pouvez utiliser pour demander un chiffrement côté serveur. Vous pouvez également utiliser AWS Management Console pour charger des objets et demander un chiffrement côté serveur.

Pour obtenir des informations plus générales, consultez Concepts AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Rubriques

- Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)

Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type

de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes S3 PUT, soit actualiser la configuration du chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement dans vos demandes PUT, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Si vous souhaitez définir une autre configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination, vous pouvez utiliser SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du chiffrement par défaut de vos compartiments à usage général, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Lorsque vous remplacez la configuration du chiffrement par défaut de votre compartiment par SSE-KMS, le type de chiffrement des objets Amazon S3 existants du compartiment n'est pas modifié. Pour modifier le type de chiffrement de vos objets préexistants après avoir remplacé la configuration de chiffrement par défaut par SSE-KMS, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez une liste d'objets à S3 Batch Operations, qui appelle l'opération d'API correspondante. Vous pouvez utiliser l'action Copie d'objets pour copier des objets existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés par SSE-KMS. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et la publication How to retroactively encrypt existing objects in Amazon S3 using S3 Inventory, Amazon Athena, and S3 Batch Operations dans le blog sur le stockage AWS.

Vous pouvez spécifier SSE-S3 à l'aide de la console S3, des API REST, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

Utilisation de la console S3

Cette rubrique décrit comment définir ou modifier le type de chiffrement qu'un objet utilise à l'aide de la AWS Management Console. Lorsque vous copiez un objet en utilisant la console, Amazon S3 copie l'objet en l'état. Cela signifie que si l'objet source est chiffré, l'objet cible est également chiffré. La console vous permet d'ajouter ou de modifier le chiffrement d'un objet.

> **Note**
>
> - Vous pouvez modifier le chiffrement d'un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour modifier son chiffrement.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour modifier le chiffrement d'un objet, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - Si vous modifiez le chiffrement d'un objet, un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Le rôle qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).

Pour modifier le chiffrement d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments à usage général. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez modifier.
3. Cochez la case correspondant aux objets à modifier.
4. Dans le menu Actions, choisissez Modifier le chiffrement côté serveur dans la liste d'options qui s'affiche.
5. Accédez à la section Chiffrement côté serveur.
6. Sous Paramètres de chiffrement, choisissez Utiliser les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut.
7. Si vous avez choisi Ignorer les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment, configurez les paramètres de chiffrement suivants.

    - Sous Type de chiffrement, choisissez Server-side encryption with Amazon S3 managed keys (SSE-S3) (Chiffrement côté serveur avec clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3)). SSE-S3 utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced Encryption Standard à 256 bits (AES-256) pour chiffrer chaque objet. Pour plus

d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

8. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
9. Sélectionnez Save Changes.

> **Note**
>
> Cette action applique le chiffrement à tous les objets spécifiés. Lorsque vous chiffrez des dossiers, attendez la fin de l'opération d'enregistrement pour ajouter de nouveaux objets au dossier.

Utilisation de l'API REST

Lors de la création d'un objet (c'est-à-dire lorsque vous chargez un nouvel objet ou effectuez une copie d'un objet existant), vous pouvez spécifier si vous souhaitez qu'Amazon S3 chiffre vos données avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) en ajoutant l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` à la demande. Définissez la valeur de l'en-tête sur l'algorithme de chiffrement `AES256` pris en charge par Amazon S3. Amazon S3 confirme que votre objet est stocké avec SSE-KMS en renvoyant l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption`.

Les opérations d'API de chargement REST suivantes acceptent l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption`.

- PUT Object
- PUT Object - Copy
- POST Object
- Lancement du chargement partitionné

Lors du chargement d'objets volumineux à l'aide de l'opération d'API de chargement partitionné, vous pouvez spécifier un chiffrement côté serveur en ajoutant l'en-tête `x-amz-server-side-`

`encryption` à la demande de lancement de chargement partitionné. Lorsque vous copiez un objet existant, que l'objet source soit chiffré ou non, l'objet de destination n'est pas chiffré sauf si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur.

Les en-têtes de réponse des opérations d'API REST suivantes renvoient l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` lorsqu'un objet est stocké grâce à SSE-S3.

- PUT Object
- PUT Object - Copy
- POST Object
- Lancement du chargement partitionné
- Chargement d'une partie
- Chargement d'une partie (Copy
- Achèvement du chargement partitionné
- Get Object
- Head Object

> **Note**
>
> N'envoyez pas d'en-têtes de demande de chiffrement pour les demandes `GET` et `HEAD` si votre objet utilise SSE-S3 ou vous obtiendrez une erreur code d'état HTTP 400 (Demande erronée).

Utilisation des kits AWS SDK

Lorsque vous utilisez des kits AWS SDK, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser le chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Cette section fournit des exemples d'utilisation des kits AWS SDK dans plusieurs langues. Pour plus d'informations sur les autres kits SDK, consultez Exemples de code et de bibliothèques.

Java

Lorsque vous chargez un objet avec le kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser SSE-S3 pour le chiffrer. Pour demander un chiffrement côté serveur, utilisez la propriété `ObjectMetadata` de la demande `PutObjectRequest` pour définir l'en-tête de demande `x-amz-server-side-`

`encryption`. Lorsque vous appelez la méthode `putObject()` du `AmazonS3Client`, Amazon S3 chiffre et enregistre les données.

Vous pouvez également demander le chiffrement SSE-S3 lors du chargement d'objet avec l'opération d'API de chargement partitionné :

- Lorsque vous utilisez l'opération d'API de chargement partitionné de haut niveau, vous utilisez les méthodes `TransferManager` pour appliquer le chiffrement côté serveur aux objets à mesure que vous les chargez. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de chargement qui accepte `ObjectMetadata` comme paramètre. Pour plus d'informations, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.
- Lorsque vous utilisez l'opération d'API de chargement partitionné de bas niveau, vous spécifiez le chiffrement côté serveur quand vous lancez le chargement partitionné. Vous ajoutez la propriété `ObjectMetadata` en appelant la méthode `InitiateMultipartUploadRequest.setObjectMetadata()`. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

Vous ne pouvez pas modifier directement l'état de chiffrement d'un objet (chiffrer un objet non chiffré ou déchiffrer un objet chiffré). Pour modifier l'état de chiffrement d'un objet, vous effectuez une copie de l'objet, en spécifiant l'état de chiffrement voulu pour la copie, puis supprimez l'objet d'origine. Amazon S3 chiffre l'objet copié uniquement si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur. Pour demander le chiffrement de l'objet copié via l'API Java, utilisez la propriété `ObjectMetadata` pour spécifier le chiffrement côté serveur dans la demande `CopyObjectRequest`.

Example Exemple

L'exemple suivant illustre comment définir le chiffrement côté serveur à l'aide du kit AWS SDK pour Java. Il explique comment effectuer les tâches suivantes :

- Chargez un nouvel objet à l'aide de SSE-S3.
- Modifier l'état de chiffrement d'un objet (dans cet exemple, chiffrer un objet précédemment non chiffré) en effectuant une copie de l'objet.
- Vérifier l'état de chiffrement de l'objet.

Pour plus d'informations sur le chiffrement côté serveur, consultez Utilisation de l'API REST. Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.internal.SSEResultBase;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import java.io.ByteArrayInputStream;

public class SpecifyServerSideEncryption {

    public static void main(String[] args) {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String keyNameToEncrypt = "*** Key name for an object to upload and encrypt
 ***";
        String keyNameToCopyAndEncrypt = "*** Key name for an unencrypted object to
 be encrypted by copying ***";
        String copiedObjectKeyName = "*** Key name for the encrypted copy of the
 unencrypted object ***";

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withRegion(clientRegion)
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .build();

            // Upload an object and encrypt it with SSE.
            uploadObjectWithSSEEncryption(s3Client, bucketName, keyNameToEncrypt);

            // Upload a new unencrypted object, then change its encryption state
            // to encrypted by making a copy.
            changeSSEEncryptionStatusByCopying(s3Client,
                    bucketName,
                    keyNameToCopyAndEncrypt,
                    copiedObjectKeyName);
```

```
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void uploadObjectWithSSEEncryption(AmazonS3 s3Client, String
bucketName, String keyName) {
        String objectContent = "Test object encrypted with SSE";
        byte[] objectBytes = objectContent.getBytes();

        // Specify server-side encryption.
        ObjectMetadata objectMetadata = new ObjectMetadata();
        objectMetadata.setContentLength(objectBytes.length);

objectMetadata.setSSEAlgorithm(ObjectMetadata.AES_256_SERVER_SIDE_ENCRYPTION);
        PutObjectRequest putRequest = new PutObjectRequest(bucketName,
                keyName,
                new ByteArrayInputStream(objectBytes),
                objectMetadata);

        // Upload the object and check its encryption status.
        PutObjectResult putResult = s3Client.putObject(putRequest);
        System.out.println("Object \"" + keyName + "\" uploaded with SSE.");
        printEncryptionStatus(putResult);
    }

    private static void changeSSEEncryptionStatusByCopying(AmazonS3 s3Client,
            String bucketName,
            String sourceKey,
            String destKey) {
        // Upload a new, unencrypted object.
        PutObjectResult putResult = s3Client.putObject(bucketName, sourceKey,
"Object example to encrypt by copying");
        System.out.println("Unencrypted object \"" + sourceKey + "\" uploaded.");
        printEncryptionStatus(putResult);

        // Make a copy of the object and use server-side encryption when storing the
        // copy.
```

```
        CopyObjectRequest request = new CopyObjectRequest(bucketName,
                sourceKey,
                bucketName,
                destKey);
        ObjectMetadata objectMetadata = new ObjectMetadata();

 objectMetadata.setSSEAlgorithm(ObjectMetadata.AES_256_SERVER_SIDE_ENCRYPTION);
        request.setNewObjectMetadata(objectMetadata);

        // Perform the copy operation and display the copy's encryption status.
        CopyObjectResult response = s3Client.copyObject(request);
        System.out.println("Object \"" + destKey + "\" uploaded with SSE.");
        printEncryptionStatus(response);

        // Delete the original, unencrypted object, leaving only the encrypted copy
 in
        // Amazon S3.
        s3Client.deleteObject(bucketName, sourceKey);
        System.out.println("Unencrypted object \"" + sourceKey + "\" deleted.");
    }

    private static void printEncryptionStatus(SSEResultBase response) {
        String encryptionStatus = response.getSSEAlgorithm();
        if (encryptionStatus == null) {
            encryptionStatus = "Not encrypted with SSE";
        }
        System.out.println("Object encryption status is: " + encryptionStatus);
    }
}
```

.NET

Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez indiquer à Amazon S3 de le chiffrer. Pour modifier l'état de chiffrement d'un objet existant, vous effectuez une copie de l'objet et supprimez l'objet source. Par défaut, l'opération de copie ne chiffre la cible que si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur de l'objet cible. Pour spécifier SSE-S3 dans `CopyObjectRequest`, ajoutez ce qui suit :

```
ServerSideEncryptionMethod = ServerSideEncryptionMethod.AES256
```

Pour obtenir un exemple pratique sur la façon de copier un objet, consultez Utilisation des kits AWS SDK.

L'exemple suivant permet de charger un objet. Dans la demande, l'exemple indique à Amazon S3 de chiffrer l'objet. L'exemple récupère ensuite les métadonnées de l'objet et vérifie la méthode de chiffrement utilisée. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class SpecifyServerSideEncryptionTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string keyName = "*** key name for object created ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            WritingAnObjectAsync().Wait();
        }

        static async Task WritingAnObjectAsync()
        {
            try
            {
                var putRequest = new PutObjectRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName,
                    ContentBody = "sample text",
                    ServerSideEncryptionMethod = ServerSideEncryptionMethod.AES256
                };
```

```
                var putResponse = await client.PutObjectAsync(putRequest);

                // Determine the encryption state of an object.
                GetObjectMetadataRequest metadataRequest = new
 GetObjectMetadataRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    Key = keyName
                };
                GetObjectMetadataResponse response = await
 client.GetObjectMetadataAsync(metadataRequest);
                ServerSideEncryptionMethod objectEncryption =
 response.ServerSideEncryptionMethod;

                Console.WriteLine("Encryption method used: {0}",
 objectEncryption.ToString());
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered ***. Message:'{0}' when writing
 an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

PHP

Cette rubrique montre comment utiliser des classes de la version 3 du kit AWS SDK pour PHP pour ajouter SSE-S3 aux objets que vous chargez dans Amazon S3. Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

Pour charger un objet dans Amazon S3, utilisez la méthode Aws\S3\S3Client::putObject(). Pour ajouter l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption` à votre demande de chargement, spécifiez le paramètre `ServerSideEncryption` avec la valeur `AES256` comme illustré dans l'exemple de code suivant. Pour plus d'informations sur les demandes de chiffrement côté serveur, consultez Utilisation de l'API REST.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';

// $filepath should be an absolute path to a file on disk.
$filepath = '*** Your File Path ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Upload a file with server-side encryption.
$result = $s3->putObject([
    'Bucket'               => $bucket,
    'Key'                  => $keyname,
    'SourceFile'           => $filepath,
    'ServerSideEncryption' => 'AES256',
]);
```

En réponse, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` avec la valeur de l'algorithme de chiffrement qui a été utilisé pour chiffrer les données de l'objet.

Lorsque vous chargez des objets volumineux à l'aide de l'opération d'API de chargement partitionné, vous pouvez spécifier SSE-S3 pour les objets que vous chargez, comme suit :

- Lorsque vous utilisez l'opération d'API de chargement partitionné de bas niveau, spécifiez le chiffrement côté serveur lorsque vous appelez la méthode Aws\S3\S3Client::createMultipartUpload(). Pour ajouter l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` à la demande, spécifiez le paramètre `array` avec la clé `ServerSideEncryption` en lui donnant la valeur `AES256`. Pour plus d'informations sur l'opération d'API de chargement partitionné de bas niveau, consultez Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).
- Si vous utilisez l'opération d'API de chargement partitionné de haut niveau, spécifiez le chiffrement côté serveur à l'aide du paramètre `ServerSideEncryption` de l'opération d'API CreateMultipartUpload. Pour obtenir un exemple d'utilisation de la méthode `setOption()`

avec l'opération d'API de chargement partitionné de haut niveau, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

Pour déterminer l'état de chiffrement d'un objet existant, récupérez les métadonnées d'objet en appelant la méthode Aws\S3\S3Client::headObject() comme illustré dans l'exemple de code PHP suivant.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';
$keyname = '*** Your Object Key ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Check which server-side encryption algorithm is used.
$result = $s3->headObject([
    'Bucket' => $bucket,
    'Key'    => $keyname,
]);
echo $result['ServerSideEncryption'];
```

Pour changer l'état de chiffrement d'un objet existant, faites une copie de l'objet grâce à la méthode Aws\S3\S3Client::copyObject() et supprimez l'objet source. Par défaut, `copyObject()` ne chiffre pas la cible, sauf si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur de l'objet de destination à l'aide du paramètre `ServerSideEncryption` avec la valeur `AES256`. L'exemple de code PHP suivant fait une copie d'un objet et ajoute un chiffrement côté serveur à l'objet copié.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$sourceBucket = '*** Your Source Bucket Name ***';
$sourceKeyname = '*** Your Source Object Key ***';
```

```
$targetBucket = '*** Your Target Bucket Name ***';
$targetKeyname = '*** Your Target Object Key ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);

// Copy an object and add server-side encryption.
$s3->copyObject([
    'Bucket'               => $targetBucket,
    'Key'                  => $targetKeyname,
    'CopySource'           => "$sourceBucket/$sourceKeyname",
    'ServerSideEncryption' => 'AES256',
]);
```

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- AWS SDK pour PHP pour la classe Amazon S3 Aws\S3\S3Client
- AWS SDK pour PHP Documentation

Ruby

Lorsque vous utilisez le kit AWS SDK pour Ruby pour charger un objet, vous pouvez spécifier que l'objet soit stocké chiffré au repos avec SSE-S3. Lorsque vous relisez l'objet, il est automatiquement déchiffré.

L'exemple du AWS SDK pour Ruby version 3 suivant montre comment spécifier qu'un fichier chargé dans Amazon S3 soit chiffré au repos.

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectPutSseWrapper
  attr_reader :object

  # @param object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object.
  def initialize(object)
    @object = object
  end
```

```
  def put_object_encrypted(object_content, encryption)
    @object.put(body: object_content, server_side_encryption: encryption)
    true
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't put your content to #{object.key}. Here's why: #{e.message}"
    false
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket"
  object_key = "my-encrypted-content"
  object_content = "This is my super-secret content."
  encryption = "AES256"

  wrapper = ObjectPutSseWrapper.new(Aws::S3::Object.new(bucket_name,
 object_content))
  return unless wrapper.put_object_encrypted(object_content, encryption)

  puts "Put your content into #{bucket_name}:#{object_key} and encrypted it with
 #{encryption}."
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

L'exemple de code suivant montre comment déterminer l'état de chiffrement d'un objet existant.

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectGetEncryptionWrapper
  attr_reader :object

  # @param object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object.
  def initialize(object)
    @object = object
  end

  # Gets the object into memory.
  #
  # @return [Aws::S3::Types::GetObjectOutput, nil] The retrieved object data if
 successful; otherwise nil.
```

```
  def object
    @object.get
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't get object #{@object.key}. Here's why: #{e.message}"
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket"
  object_key = "my-object.txt"

  wrapper = ObjectGetEncryptionWrapper.new(Aws::S3::Object.new(bucket_name,
 object_key))
  obj_data = wrapper.get_object
  return unless obj_data

  encryption = obj_data.server_side_encryption.nil? ? 'no' :
 obj_data.server_side_encryption
  puts "Object #{object_key} uses #{encryption} encryption."
end

run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

Si un chiffrement côté serveur n'est pas utilisé pour l'objet stocké dans Amazon S3, la méthode renvoie `null`.

Pour modifier l'état de chiffrement d'un objet existant, effectuez une copie de l'objet et supprimez l'objet source. Par défaut, les méthodes de copie ne chiffrent la cible que si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur. Vous pouvez demander le chiffrement de l'objet cible en spécifiant la valeur `server_side_encryption` dans l'argument de hachage d'options, comme illustré dans l'exemple de code Ruby suivant. L'exemple de code montre comment copier un objet et chiffrer la copie avec SSE-S3.

```
require 'aws-sdk-s3'

# Wraps Amazon S3 object actions.
class ObjectCopyEncryptWrapper
  attr_reader :source_object

  # @param source_object [Aws::S3::Object] An existing Amazon S3 object. This is
 used as the source object for
```

```
  #                                          copy actions.
  def initialize(source_object)
    @source_object = source_object
  end

  # Copy the source object to the specified target bucket, rename it with the target
 key, and encrypt it.
  #
  # @param target_bucket [Aws::S3::Bucket] An existing Amazon S3 bucket where the
 object is copied.
  # @param target_object_key [String] The key to give the copy of the object.
  # @return [Aws::S3::Object, nil] The copied object when successful; otherwise,
 nil.
  def copy_object(target_bucket, target_object_key, encryption)
    @source_object.copy_to(bucket: target_bucket.name, key: target_object_key,
 server_side_encryption: encryption)
    target_bucket.object(target_object_key)
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e
    puts "Couldn't copy #{@source_object.key} to #{target_object_key}. Here's why:
 #{e.message}"
  end
end

# Example usage:
def run_demo
  source_bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket1"
  source_key = "my-source-file.txt"
  target_bucket_name = "amzn-s3-demo-bucket2"
  target_key = "my-target-file.txt"
  target_encryption = "AES256"

  source_bucket = Aws::S3::Bucket.new(source_bucket_name)
  wrapper = ObjectCopyEncryptWrapper.new(source_bucket.object(source_key))
  target_bucket = Aws::S3::Bucket.new(target_bucket_name)
  target_object = wrapper.copy_object(target_bucket, target_key, target_encryption)
  return unless target_object

  puts "Copied #{source_key} from #{source_bucket_name} to
 #{target_object.bucket_name}:#{target_object.key} and "\
       "encrypted the target with #{target_object.server_side_encryption}
 encryption."
end
```

```
run_demo if $PROGRAM_NAME == __FILE__
```

Utilisation de la AWS CLI

Pour spécifier SSE-S3 lorsque vous chargez un objet à l'aide de l'AWS CLI, utilisez l'exemple suivant.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key object-key-name --server-side-encryption AES256  --body file path
```

Pour plus d'informations, consultez put-object dans la Référence de la AWS CLI. Pour spécifier SSE-S3 lorsque vous copiez un objet à l'aide de l'AWS CLI, consultez copy-object.

En utilisant CloudFormation

Pour obtenir des exemples de configuration du chiffrement avec CloudFormation, consultez Create a bucket with default encryption (Créer un compartiment avec le chiffrement par défaut) et Create a bucket by using AWS KMS server-side encryption with an S3 Bucket Key (Créer un compartiment à l'aide du chiffrement côté serveur `AWS::S3::Bucket ServerSideEncryptionRule` avec une clé de compartiment S3) dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS)

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Le chiffrement côté serveur est le chiffrement des données à leur destination par l'application ou le service qui les reçoit.

Amazon S3 active automatiquement le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) pour les nouveaux chargements d'objets.

Sauf indication contraire, les compartiments utilisent SSE-S3 par défaut pour chiffrer les objets. Toutefois, vous pouvez choisir de configurer les compartiments de sorte qu'ils utilisent à la place le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS).

AWS KMS est un service qui combine du matériel et des logiciels sécurisés et hautement disponibles pour fournir un système de gestion de clés à l'échelle du cloud. Amazon S3 utilise le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS) pour chiffrer les données de vos objets S3. En outre, lorsque SSE-KMS est demandé pour l'objet, la somme de contrôle S3, qui fait partie des métadonnées de l'objet, est stockée sous forme chiffrée. Pour plus d'informations sur le total de contrôle, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Si vous utilisez des clés KMS, vous pouvez utiliser AWS KMS dans la AWS Management Console ou l'API AWS KMS pour effectuer les tâches suivantes :

- Créer, visualiser, modifier, surveiller, activer ou désactiver, faire tourner et planifier la suppression des clés KMS de manière centralisée.
- Définir les politiques qui contrôlent comment et par qui les clés KMS peuvent être utilisées.
- Auditer la bonne utilisation des clés KMS. L'audit est pris en charge par l'API AWS KMS, mais pas par la console AWS KMS.

Les contrôles de sécurité intégrés à AWS KMS peuvent vous aider à respecter les exigences de conformité liées au chiffrement. Vous pouvez utiliser ces clés KMS pour protéger les données dans les compartiments Simple Storage Service (Amazon S3). Lorsque vous utilisez le chiffrement SSE-KMS avec un compartiment S3, la AWS KMS keys doit être dans la même Région que le compartiment.

Des frais supplémentaires sont facturés pour l'utilisation de AWS KMS keys. Pour plus d'informations, consultez Concepts AWS KMS key dans le Guide du développeur AWS Key Management Service et Tarification AWS KMS.

Pour plus d'informations sur la manière d'autoriser les utilisateurs IAM à accéder à des compartiments chiffrés avec des clés KMS, consultez Mon compartiment Amazon S3 utilise un

chiffrement par défaut avec une clé AWS KMS personnalisée. Comment autoriser des utilisateurs à télécharger depuis et charger vers le compartiment ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Autorisations

Pour transmettre une demande `PutObject` de chiffrement d'un objet avec une clé AWS KMS à Amazon S3, vous devez disposer de l'autorisation `kms:GenerateDataKey` sur la clé. Pour télécharger un objet chiffré avec une AWS KMS key, vous devez disposer de l'autorisation `kms:Decrypt` sur la clé. Pour effectuer un chargement partitionné afin de chiffrer un objet avec une AWS KMS key, vous devez disposer des autorisations `kms:GenerateDataKey` et `kms:Decrypt` sur la clé.

> **Important**
>
> Examinez attentivement les autorisations accordées dans les politiques des clés KMS. Ne limitez les autorisations des stratégies de clé KMS gérées par le client qu'aux principaux et aux services AWS qui doivent accéder à l'action de clé AWS KMS correspondante. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de clé dans le AWS KMS.

Rubriques

- AWS KMS keys
- Clés de compartiment Amazon S3.
- Exigence du chiffrement côté serveur
- Contexte de chiffrement
- Envoi de requêtes pour des objets AWS KMS chiffrés
- Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS)
- Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3

AWS KMS keys

Lorsque vous utilisez le chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS), vous pouvez utiliser la clé gérée par AWS par défaut, ou vous pouvez spécifier une clé gérée par le client que vous avez déjà créée. AWS KMS prend en charge le chiffrement d'enveloppe. S3 utilise les fonctions AWS KMS de chiffrement d'enveloppe pour mieux protéger vos données. Le chiffrement d'enveloppe est la pratique consistant à chiffrer vos données en texte brut à l'aide d'une clé de données, puis à chiffrer

cette clé de données avec une clé KMS. Pour plus d'informations sur le chiffrement d'enveloppe, consultez Chiffrement d'enveloppe dans le Guide du développeurAWS Key Management Service.

Si vous ne spécifiez pas de clé gérée par le client, Simple Storage Service (Amazon S3) créera automatiquement une Clé gérée par AWS dans votre Compte AWS la première fois que vous ajouterez un objet chiffré avec SSE-KMS dans un compartiment. Par défaut, Amazon S3 utilise cette clé KMS pour SSE-KMS.

> **Note**
>
> Les objets chiffrés en utilisant SSE-KMS avec des Clés gérées par AWS ne peuvent pas être partagés entre comptes. Si vous avez besoin de partager des données SSE-KMS entre comptes, vous devez utiliser une clé gérée par le client en provenance d'AWS KMS.

Si vous souhaitez utiliser une clé gérée par le client pour SSE-KMS, créez une clé gérée par le client à chiffrement symétrique avant de configurer SSE-KMS. Ensuite, lorsque vous configurez SSE-KMS pour votre compartiment, vous pouvez spécifier la clé gérée par le client existante. Pour plus d'informations sur la clé de chiffrement symétrique, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

En créant une clé gérée par le client, vous disposez de plus de flexibilité et d'un contrôle accru. Par exemple, vous pouvez créer, faire tourner et désactiver les clés gérés par le client. Vous pouvez également définir des contrôles d'accès et auditer les clés gérées par le client que vous utilisez pour protéger vos données. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client et par AWS, consultez Clés client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez le chiffrement côté serveur avec une clé gérée par le client qui est stockée dans un magasin de clés externe, contrairement aux clés KMS standard, vous êtes responsable de la disponibilité et de la durabilité de votre matériel de clé. Pour plus d'informations sur les magasins de clés externes et sur la manière dont ils modifient le modèle de responsabilité partagée, consultez Magasins de clés externes dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation du chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes

Tenez compte des éléments suivants lors de l'utilisation du chiffrement pour les opérations inter-comptes :

- Si l'Amazon Resource Name (ARN) ou l'alias de la AWS KMS key n'est pas fourni au moment de la demande, ni via la configuration de chiffrement par défaut du compartiment, la Clé gérée par AWS (`aws/s3`) du compte du chargement est utilisée pour le chiffrement et requise pour le déchiffrement.
- La Clé gérée par AWS(`aws/s3`) peut être utilisée comme clé KMS pour les opérations intercomptes lorsque les principaux responsables du chargement et de l'accès AWS Identity and Access Management (IAM) proviennent du même Compte AWS.
- Utilisez une clé gérée par le client si vous souhaitez accorder un accès intercompte à vos objets S3. Vous pouvez configurer la politique d'une clé gérée par le client afin d'autoriser l'accès à partir d'un autre compte.
- Si vous spécifiez une clé KMS gérée par le client, nous recommandons d'utiliser un ARN de clé KMS complet. Si vous utilisez plutôt un alias de clé KMS, AWS KMS résout la clé dans le compte du demandeur. En raison de ce comportement, les données peuvent être chiffrées avec une clé KMS qui appartient au demandeur, et non au propriétaire du compartiment.
- Vous devez spécifier une clé pour laquelle vous (le demandeur) avez obtenu l'autorisation de `Encrypt`. Pour plus d'informations, consultez Permettre aux utilisateurs de clés d'utiliser une clé KMS pour les opérations de chiffrement dans le Guide de l'utilisateur AWS Key Management Service.

Pour plus d'informations sur les moments propices à l'utilisation des clés gérées par le client et des clés KMS gérées par AWS, consultez Dois-je utiliser une Clé gérée par AWS ou une clé gérée par le client pour chiffrer mes objets dans Amazon S3 ?

Flux de travail de chiffrement SSE-KMS

Si vous choisissez de chiffrer vos données à l'aide d'une Clé gérée par AWS ou d'une clé gérée par le client, AWS KMS et Amazon S3 effectue les actions de chiffrement d'enveloppe suivantes :

1. Simple Storage Service (Amazon S3) demande une clé de données en texte brut et une copie de la clé chiffrée sous la clé KMS spécifiée.
2. AWS KMS génère une clé de données, la chiffre à l'aide de la clé KMS et envoie la clé de données en texte brut et la clé de données chiffrée à Amazon S3.

3. Amazon S3 chiffre les données à l'aide de la clé de données et supprime la clé en texte brut de la mémoire dès que possible après utilisation.
4. Simple Storage Service (Amazon S3) stocke la clé de données chiffrée sous forme de métadonnées avec les données chiffrées.

Lorsque vous demandez le déchiffrement de vos données, Amazon S3 et AWS KMS effectuent les actions suivantes :

1. Amazon S3 envoie la clé des données chiffrées à AWS KMS dans une requête `Decrypt`.
2. AWS KMS déchiffre la clé de données chiffrée à l'aide de la même clé KMS et renvoie la clé de données en texte brut à Amazon S3.
3. Amazon S3 déchiffre les données chiffrées, en utilisant la clé des données en texte brut, et supprime la clé des données en texte brut de la mémoire dès que possible.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Audit du chiffrement SSE-KMS

Pour identifier les requêtes qui spécifient SSE-KMS, vous pouvez utiliser les métriques Toutes les demandes SSE-KMS et % de toutes les demandes SSE-KMS dans les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Vous pouvez également utiliser le nombre de compartiments avec le chiffrement SSE-KMS activé et le pourcentage de compartiments avec le chiffrement SSE-KMS activé pour déterminer le nombre de compartiments (SSE-KMS) pour le chiffrement des compartiments par défaut. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec S3 Storage Lens. Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez le Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

Pour auditer l'utilisation de vos clés AWS KMS pour les données chiffrées SSE-KMS, vous pouvez utiliser les journaux AWS CloudTrail. Vous pouvez obtenir un aperçu de vos opérations cryptographiques, telles que GenerateDataKey et Decrypt. CloudTrail prend en charge de nombreuses valeurs d'attribut pour filtrer votre recherche, notamment le nom de l'événement, le nom d'utilisateur et la source de l'événement.

Clés de compartiment Amazon S3.

Lorsque vous configurez le chiffrement côté serveur à l'aide d'AWS KMS (SSE-KMS), vous pouvez configurer vos compartiments de sorte qu'ils utilisent des clés de compartiment S3 pour SSE-KMS. Utiliser une clé de niveau compartiment pour SSE-KMS peut réduire les coûts de vos demandes AWS KMS jusqu'à 99 % en diminuant le trafic de demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS.

Lorsque vous configurez un compartiment de sorte qu'il utilise des clés de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets, AWS KMS génère une clé de niveau compartiment qui est utilisée pour créer des clés de données uniques pour les objets dans le compartiment. Cette clé de compartiment S3 est utilisée pendant une période limitée dans Amazon S3, ce qui réduit encore la nécessité pour Amazon S3 d'adresser des demandes à AWS KMS pour terminer les opérations de chiffrement. Pour plus d'informations sur l'utilisation des clés de compartiment S3, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Exigence du chiffrement côté serveur

Pour exiger le chiffrement côté serveur de tous les objets d'un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) particulier, vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment. Par exemple, la stratégie de compartiment suivante n'autorise pas le chargement d'objet (`s3:PutObject`) si la demande n'inclut pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` demandant le chiffrement côté serveur avec SSE-KMS.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Id":"PutObjectPolicy",
   "Statement":[{
         "Sid":"DenyObjectsThatAreNotSSEKMS",
         "Effect":"Deny",
         "Principal":"*",
         "Action":"s3:PutObject",
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
```

```
            "Condition":{
               "Null":{
                  "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id":"true"
               }
            }
         }
      ]
   }
```

Pour exiger qu'une AWS KMS key particulière soit utilisée pour chiffrer les objets d'un compartiment, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`. Pour spécifier la clé KMS, vous devez utiliser un Amazon Resource Name (ARN) de clé au format `arn:aws:kms:`*`region`*`:`*`acct-id`*`:key/`*`key-id`*. AWS Identity and Access Management ne valide pas si la chaîne pour `s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` existe.

> **Note**
>
> Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez spécifier la clé KMS à l'aide de l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` ou vous fier à la configuration de chiffrement de compartiment par défaut. Si votre demande PutObject spécifie `aws:kms` dans l'en-tête `x-amz-server-side-encryption`, mais pas dans l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`, Amazon S3 part du principe que vous souhaitez utiliser une Clé gérée par AWS. L'ID de clé AWS KMS utilisé par Simple Storage Service (Amazon S3) pour chiffrer les objets doit correspondre à l'ID de clé AWS KMS de la politique, faute de quoi Simple Storage Service (Amazon S3) refuse la demande.

Pour obtenir la liste complète des clés de condition spécifiques à Amazon S3, consultez Clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Contexte de chiffrement

Un contexte de chiffrement est un ensemble de paires valeur-clé qui contient des informations contextuelles supplémentaires sur les données. Le contexte de chiffrement n'est pas chiffré. Lorsqu'un contexte de chiffrement est spécifié pour une opération de chiffrement, Amazon S3 doit spécifier le même contexte de chiffrement pour l'opération de déchiffrement. Sinon, le déchiffrement échoue. AWS KMS utilise le contexte de chiffrement en tant que données authentifiées

supplémentaires (AAD) pour prendre en charge le chiffrement authentifié. Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement, consultez Contexte de chiffrement dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Par défaut, Amazon S3 utilise l'Amazon Resource Name (ARN) de l'objet ou du compartiment comme paire de contexte de chiffrement :

- Si vous utilisez SSE-KMS sans activer une clé de compartiment S3, l'ARN de l'objet est utilisé comme contexte de chiffrement.

  ```
  arn:aws:s3:::object_ARN
  ```

- Si vous utilisez SSE-KMS avec une clé de compartiment S3 activée, l'ARN du compartiment est utilisé comme contexte de chiffrement. Pour plus d'informations sur les clés de compartiment S3, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

  ```
  arn:aws:s3:::bucket_ARN
  ```

Vous pouvez éventuellement fournir une paire de contexte de chiffrement supplémentaire à l'aide de l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context` dans une demande s3:PutObject. Toutefois, étant donné que le contexte de chiffrement n'est pas chiffré, assurez-vous qu'il n'inclut pas d'informations sensibles. Amazon S3 stocke cette paire de clés supplémentaire avec le contexte de chiffrement par défaut. Lorsqu'il traite votre demande PUT, Amazon S3 ajoute le contexte de chiffrement par défaut d'`aws:s3:arn` à celui que vous fournissez.

Vous pouvez utiliser le contexte de chiffrement pour identifier et classer vos opérations cryptographiques par catégorie. Vous pouvez également utiliser la valeur ARN du contexte de chiffrement par défaut pour suivre les demandes pertinentes dans AWS CloudTrail en consultant quel ARN Amazon S3 a été utilisé avec quelle clé de chiffrement.

Dans le champ `requestParameters` d'un fichier journal CloudTrail, le contexte de chiffrement ressemble à ce qui suit.

```
"encryptionContext": {
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/file_name"
}
```

Lorsque vous utilisez SSE-KMS avec la fonction de clés de compartiment S3 facultative, la valeur du contexte de chiffrement est l'ARN du compartiment.

```
"encryptionContext": {
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
}
```

Envoi de requêtes pour des objets AWS KMS chiffrés

> **Important**
>
> Toutes les requêtes GET et PUT pour les objets chiffrés AWS KMS doivent être créés en utilisant le protocole SSL (Secure Sockets Layer) ou le protocole TLS (Transport Layer Security). Les requêtes doivent également être signées à l'aide d'informations d'identification valides, telles qu'AWS Signature Version 4 (ou AWS Signature Version 2).

AWS Signature version 4 est le processus permettant d'ajouter des informations d'authentification à des requêtes AWS envoyées par HTTP. Pour des raisons de sécurité, la plupart des demandes à AWS doivent être signées avec une clé d'accès, qui se compose d'un ID de clé d'accès et de la clé d'accès secrète. Ces deux clés sont généralement appelées informations d'identification de sécurité. Pour plus d'informations, consultez Authentification des demandes (AWS Signature Version 4) et Processus de signature Signature version 4.

> **Important**
>
> Si votre objet utilise SSE-KMS, n'envoyez pas d'en-têtes de chiffrement pour les requêtes GET et HEAD. Sinon, vous obtiendrez une erreur HTTP 400 Bad Request (HTTP 400 Requête erronée).

Rubriques

- Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS)
- Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3

Spécification du chiffrement côté serveur avec AWS KMS (SSE-KMS)

Le chiffrement est configuré par défaut pour tous les compartiments Amazon S3, et tous les nouveaux objets qui sont chargés dans un compartiment S3 sont automatiquement chiffrés au repos. Le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) est la configuration

de chiffrement par défaut pour chaque compartiment dans Amazon S3. Pour utiliser un autre type de chiffrement, vous pouvez soit spécifier le type de chiffrement côté serveur à utiliser dans vos demandes S3 PUT, soit actualiser la configuration du chiffrement par défaut dans le compartiment de destination.

Si vous souhaitez spécifier un autre type de chiffrement dans vos demandes PUT, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou le chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Si vous souhaitez définir une autre configuration de chiffrement par défaut dans le compartiment de destination, vous pouvez utiliser SSE-KMS ou DSSE-KMS.

Pour plus d'informations sur la modification de la configuration du chiffrement par défaut de vos compartiments à usage général, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Lorsque vous remplacez la configuration du chiffrement par défaut de votre compartiment par SSE-KMS, le type de chiffrement des objets Amazon S3 existants du compartiment n'est pas modifié. Pour modifier le type de chiffrement de vos objets préexistants après avoir remplacé la configuration de chiffrement par défaut par SSE-KMS, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez une liste d'objets à S3 Batch Operations, qui appelle l'opération d'API correspondante. Vous pouvez utiliser l'action Copie d'objets pour copier des objets existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés par SSE-KMS. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et la publication How to retroactively encrypt existing objects in Amazon S3 using S3 Inventory, Amazon Athena, and S3 Batch Operations dans le blog sur le stockage AWS.

Vous pouvez spécifier SSE-KMS à l'aide de la console Amazon S3, des opérations d'API REST, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS keys multi-régions dans Amazon S3. Cependant, Amazon S3 traite actuellement les clés multi-régions comme s'il s'agissait de clés à région unique et n'utilise pas les fonctions multi-régions de la clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des clés multi-régions dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser cette clé. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes pour les clés KMS, consultez la section Creating KMS keys that other accounts can use (Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation de la console S3

Cette rubrique décrit comment définir ou modifier le type de chiffrement d'un objet pour utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) à l'aide de la console Amazon S3.

> **Note**
>
> - Vous pouvez modifier le chiffrement d'un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour modifier son chiffrement.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour modifier le chiffrement d'un objet, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - Si vous modifiez le chiffrement d'un objet, un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Le rôle qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).

Pour ajouter ou modifier le chiffrement d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments à usage général. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez modifier.

3. Cochez la case correspondant aux objets à modifier.
4. Dans le menu Actions, choisissez Modifier le chiffrement côté serveur dans la liste d'options qui s'affiche.
5. Accédez à la section Chiffrement côté serveur.
6. Sous Paramètres de chiffrement, choisissez Utiliser les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut.

> **Important**
>
> Si vous utilisez l'option SSE-KMS pour votre configuration de chiffrement par défaut, vous êtes soumis aux quotas RPS (demandes par seconde) de AWS KMS. Pour plus d'informations sur les quotas de AWS KMS et sur la procédure à suivre pour demander une augmentation des quotas, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

7. Si vous avez choisi Ignorer les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment, configurez les paramètres de chiffrement suivants.

   a. Sous Type de chiffrement, choisissez Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS).

   b. Sous Clé AWS KMS, choisissez votre clé KMS avec l'une des options suivantes :

      - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

        La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

      - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.

      - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

        Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé KMS, puis saisir l'ARN de la clé KMS. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

8. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.
9. Sélectionnez Save Changes.

> **Note**
>
> Cette action applique le chiffrement à tous les objets spécifiés. Lorsque vous chiffrez des dossiers, attendez la fin de l'opération d'enregistrement pour ajouter de nouveaux objets au dossier.

Utilisation de l'API REST

Lorsque vous créez un objet, à savoir, lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant, vous pouvez spécifier l'utilisation du chiffrement côté serveur avec des AWS KMS keys (SSE-KMS) pour chiffrer vos données. Pour ce faire, ajoutez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` à la demande. Configurez la valeur de l'en-tête sur l'algorithme de chiffrement

`aws:kms`. Amazon S3 confirme que l'objet est stocké grâce à SSE-KMS en renvoyant l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption`.

Si vous spécifiez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` avec une valeur de `aws:kms`, vous pouvez également utiliser les en-têtes de demandes suivants :

- `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`
- `x-amz-server-side-encryption-context`
- `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled`

Rubriques

- Opérations d'API REST Amazon S3 prenant en charge SSE-KMS
- Contexte de chiffrement (x-amz-server-side-encryption-context)
- ID de clé AWS KMS (x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id)
- Clés de compartiment S3 (x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled)

Opérations d'API REST Amazon S3 prenant en charge SSE-KMS

Les opérations d'API REST suivantes acceptent les en-têtes de demande `x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` et `x-amz-server-side-encryption-context`.

- PutObject – Lorsque vous chargez des données avec l'opération d'API `PUT`, vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.
- CopyObject – Lorsque vous copiez un objet, vous disposez d'un objet source et d'un objet cible. Lorsque vous transmettez les en-têtes SSE-KMS avec l'opération `CopyObject`, ils sont appliqués uniquement à l'objet cible. Lorsque vous copiez un objet existant, que l'objet source soit chiffré ou non, l'objet de destination n'est pas chiffré sauf si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur.
- POST Object – Lorsque vous utilisez une opération `POST` pour charger un objet, plutôt que des en-têtes de demande, vous fournissez les mêmes informations dans les champs du formulaire.
- CreateMultipartUpload – lorsque vous chargez des objets volumineux avec l'opération d'API de chargement partitionné, vous pouvez spécifier ces en-têtes. Vous spécifiez ces en-têtes dans la demande `CreateMultipartUpload`.

Les en-têtes de réponse des opérations d'API REST suivantes renvoient l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` lorsqu'un objet est stocké grâce au chiffrement côté serveur.

- PutObject
- CopyObject
- POST Object
- CreateMultipartUpload
- UploadPart
- UploadPartCopy
- CompleteMultipartUpload
- GetObject
- HeadObject

> **Important**
>
> - Toutes les demandes GET et PUT pour un objet protégé par AWS KMS échouent si vous ne les faites pas en utilisant le protocole SSL (Secure Sockets Layer), le protocole TLS (Transport Layer Security) ou Signature Version 4.
> - Si votre objet utilise des SSE-KMS, n'envoyez pas d'en-têtes de demande de chiffrement pour les demandes GET et les demandes HEAD. Dans le cas contraire, vous obtiendrez une erreur HTTP 400 BadRequest.

Contexte de chiffrement (**`x-amz-server-side-encryption-context`**)

Si vous spécifiez `x-amz-server-side-encryption:aws:kms`, l'API Simple Storage Service (Amazon S3) prend en charge un contexte de chiffrement avec l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context`. Un contexte de chiffrement est un ensemble de paires valeur clé qui contient des informations contextuelles supplémentaires sur les données.

Amazon S3 utilise automatiquement l'Amazon Resource Name (ARN) de l'objet ou du compartiment comme paire de contexte de chiffrement. Si vous utilisez SSE-KMS sans activer une clé de compartiment S3, vous utilisez l'ARN de l'objet comme contexte de chiffrement, par exemple, `arn:aws:s3:::`*`object_ARN`*. Toutefois, si vous utilisez SSE-KMS et activez une clé de

compartiment S3, vous utilisez l'ARN du compartiment pour votre contexte de chiffrement, par exemple, `arn:aws:s3:::bucket_ARN`.

Vous pouvez éventuellement fournir une paire de contexte de chiffrement supplémentaire à l'aide de l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context`. Toutefois, étant donné que le contexte de chiffrement n'est pas chiffré, assurez-vous qu'il ne comprenne pas d'informations sensibles. Amazon S3 stocke cette paire de clés supplémentaire avec le contexte de chiffrement par défaut.

Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement dans Simple Storage Service (Amazon S3), consultez Contexte de chiffrement. Pour des informations générales sur le contexte de chiffrement, consultez Concepts AWS Key Management Service - Contexte de chiffrement dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

ID de clé AWS KMS (**`x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`**)

Vous pouvez utiliser l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` pour spécifier l'ID de la clé gérée par le client utilisée pour protéger les données. Si vous spécifiez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption:aws:kms` mais que vous ne fournissez pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`, Amazon S3 utilisera la Clé gérée par AWS (`aws/s3`) pour protéger les données. Si vous souhaitez utiliser une clé gérée par le client, vous devrez fournir l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` de la clé gérée par le client.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Clés de compartiment S3 (**`x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled`**)

Vous pouvez utiliser l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled` pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet. Les clés de compartiment S3 réduisent le coût de vos demandes AWS KMS en diminuant le trafic de demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Si vous spécifiez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption:aws:kms`, mais que vous ne fournissez pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-bucket-key-enabled`, votre objet utilise les paramètres de clé de compartiment S3 du compartiment de destination pour chiffrer votre objet. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser les exemples de commandes AWS CLI suivants, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant, vous pouvez spécifier l'utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS pour chiffrer vos données. Pour ce faire, ajoutez l'en-tête `--server-side-encryption aws:kms` à la demande. Utilisez `--ssekms-key-id` *`example-key-id`* pour ajouter la clé AWS KMS gérée par le client que vous avez créée. Si vous spécifiez `--server-side-encryption aws:kms`, mais que vous ne fournissez pas d'ID de clé AWS KMS, Amazon S3 utilise une clé gérée par AWS.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --server-
side-encryption aws:kms --ssekms-key-id example-key-id --body filepath
```

Vous pouvez également activer ou désactiver les clés de compartiment Amazon S3 sur vos opérations PUT ou COPY en ajoutant `--bucket-key-enabled` ou `--no-bucket-key-enabled`. Les clés de compartiment Amazon S3 peuvent réduire le coût de vos demandes AWS KMS en diminuant le trafic de demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Reducing the cost of SSE-KMS with Amazon S3 Bucket Keys (Réduire le coût de SSE-KMS à l'aide des clés de compartiment Amazon S3).

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --server-
side-encryption aws:kms --bucket-key-enabled --body filepath
```

Vous pouvez chiffrer un objet non chiffré pour utiliser SSE-KMS en recopiant l'objet en place.

```
aws s3api copy-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --
body filepath --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --sse aws:kms --
sse-kms-key-id example-key-id --body filepath
```

Utilisation des kits AWS SDK

Lorsque vous utilisez les kits AWS SDK, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser AWS KMS keys pour le chiffrement côté serveur. Les exemples suivants montrent comment utiliser SSE-KMS avec les kits AWS SDK pour Java et .NET. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits SDK, consultez Exemples de code et de bibliothèques dans le centre pour développeur AWS.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

`CopyObject`Opération

Lors de la copie d'objets, vous ajoutez les mêmes propriétés de demande (`ServerSideEncryptionMethod` et `ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId`) pour demander à Amazon S3 d'utiliser une AWS KMS key. Pour plus d'informations sur la copie d'objets, consultez Copie, déplacement et changement de nom des objets.

PUTOpération

Java

Lors du chargement d'un objet à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser une AWS KMS key en ajoutant la propriété `SSEAwsKeyManagementParams`, comme indiqué dans la demande suivante :

```
PutObjectRequest putRequest = new PutObjectRequest(bucketName,
   keyName, file).withSSEAwsKeyManagementParams(new SSEAwsKeyManagementParams());
```

Dans ce cas, Amazon S3 utilise la Clé gérée par AWS (`aws/s3`). Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS). Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une clé KMS symétrique de chiffrement et la spécifier dans la demande, comme l'illustre l'exemple suivant :

```
PutObjectRequest putRequest = new PutObjectRequest(bucketName,
```

```
    keyName, file).withSSEAwsKeyManagementParams(new
 SSEAwsKeyManagementParams(keyID));
```

Pour en savoir plus sur la création des clés gérées par le client, consultez Programmation de l'API AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour obtenir des exemples de code utilisables pour charger un objet, consultez les rubriques suivantes. Pour utiliser ces exemples, vous devez mettre à jour les exemples de code et fournir des informations de chiffrement comme illustré dans le fragment de code précédent.

- Pour charger un objet en une seule opération, consultez Chargement d'objets.
- Pour les chargements partitionnés qui utilisent les opérations d'API de chargement partitionné de haut niveau ou de bas niveau, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

.NET

Lors du chargement d'un objet à l'aide du kit AWS SDK pour .NET, vous pouvez demander à Amazon S3 d'utiliser une AWS KMS key en ajoutant la propriété `ServerSideEncryptionMethod`, comme indiqué dans la demande suivante :

```
PutObjectRequest putRequest = new PutObjectRequest
 {
     BucketName = amzn-s3-demo-bucket,
     Key = keyName,
     // other properties
     ServerSideEncryptionMethod = ServerSideEncryptionMethod.AWSKMS
 };
```

Dans ce cas, Amazon S3 utilise la Clé gérée par AWS. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS). Si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre propre clé symétrique de chiffrement gérée par le client et la spécifier dans la demande, comme l'illustre l'exemple suivant :

```
PutObjectRequest putRequest1 = new PutObjectRequest
{
  BucketName = amzn-s3-demo-bucket,
  Key = keyName,
  // other properties
```

```
  ServerSideEncryptionMethod = ServerSideEncryptionMethod.AWSKMS,
  ServerSideEncryptionKeyManagementServiceKeyId = keyId
};
```

Pour en savoir plus sur la création des clés gérées par le client, consultez Programmation de l'API AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour obtenir des exemples de code utilisables pour charger un objet, consultez les rubriques suivantes. Pour utiliser ces exemples, vous devez mettre à jour les exemples de code et fournir des informations de chiffrement comme illustré dans le fragment de code précédent.

- Pour charger un objet en une seule opération, consultez Chargement d'objets.
- Pour les chargements partitionnés qui utilisent les opérations d'API de chargement partitionné de haut niveau ou de bas niveau, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

URL présignées

Java

Lors de la création d'une URL présignée pour un objet chiffré à l'aide d'une AWS KMS key, vous devez indiquer explicitement Signature Version 4, comme l'illustre l'exemple suivant :

```
ClientConfiguration clientConfiguration = new ClientConfiguration();
clientConfiguration.setSignerOverride("AWSS3V4SignerType");
AmazonS3Client s3client = new AmazonS3Client(
        new ProfileCredentialsProvider(), clientConfiguration);
...
```

Pour obtenir un exemple de code, consultez Partage d'objets à l'aide d'URL présignées.

.NET

Lors de la création d'une URL présignée pour un objet chiffré à l'aide d'une AWS KMS key, vous devez indiquer explicitement Signature Version 4, comme l'illustre l'exemple suivant :

```
AWSConfigs.S3Config.UseSignatureVersion4 = true;
```

Pour obtenir un exemple de code, consultez Partage d'objets à l'aide d'URL présignées.

Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3

Les clés de compartiment Amazon S3 réduisent le coût du chiffrement côté serveur Amazon S3 à l'aide des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Utiliser une clé au niveau du compartiment pour SSE-KMS peut réduire les coûts de vos demandes AWS KMS jusqu'à 99 % en diminuant le trafic de demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. En quelques clics dans la AWS Management Console et sans modifier vos applications clients, vous pouvez configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour le chiffrement SSE-KMS pour les nouveaux objets.

> **Note**
>
> Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS).

Clés de compartiment S3 pour SSE-KMS

Les charges de travail qui ont accès à des millions, voire des milliards d'objets chiffrés avec SSE-KMS peuvent générer d'importants volumes de demandes vers AWS KMS. Lorsque vous utilisez SSE-KMS pour protéger vos données sans clé de compartiment S3, Amazon S3 utilise une clé de données AWS KMS individuelle pour chaque objet. Dans ce cas, Amazon S3 appelle AWS KMS chaque fois qu'une demande est faite par rapport à un objet chiffré KMS. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de SSE-KMS, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

Lorsque vous configurez votre compartiment pour utiliser une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS, AWS génère une clé de niveau compartiment à courte durée de vie à partir de AWS KMS, puis la conserve temporairement dans S3. Cette clé de niveau compartiment créera des clés de données pour les nouveaux objets au cours de son cycle de vie. Les clés de compartiment S3 sont utilisées pendant une période limitée au sein d'Amazon S3, ce qui réduit la nécessité pour S3 d'effectuer des requêtes à AWS KMS pour effectuer des opérations de chiffrement. Cela réduit le trafic de S3 vers AWS KMS, ce qui vous permet d'accéder aux objets chiffrés AWS KMS dans Amazon S3 à une fraction du coût précédent.

Les clés uniques au niveau des compartiments sont récupérées au moins une fois par demandeur afin de garantir que l'accès du demandeur à la clé est capturé dans un événement CloudTrail AWS KMS. Amazon S3 traite les appelants comme des demandeurs différents lorsqu'ils utilisent des

rôles ou des comptes différents, ou le même rôle avec des politiques de délimitation différentes. Les économies réalisées sur les demandes AWS KMS reflètent le nombre de demandeurs, les modèles de demande et l'âge relatif des objets demandés. Par exemple, un nombre réduit de demandeurs, sollicitant plusieurs objets dans une fenêtre de temps limitée, et chiffrés avec la même clé au niveau des compartiments, permettra de réaliser des économies plus importantes.

> **Note**
>
> L'utilisation d'une clé de compartiment S3 vous permet d'économiser sur les coûts liés aux demandes AWS KMS en réduisant les demandes à AWS KMS pour les opérations `Encrypt`, `GenerateDataKey` et `Decrypt` grâce à l'utilisation d'une clé au niveau des compartiments. De par leur conception, les demandes ultérieures qui tirent parti de cette clé au niveau des compartiments n'entraînent pas de demandes d'API AWS KMS et ne valident pas l'accès par rapport à la stratégie de clé AWS KMS.

Lorsque vous configurez une clé de compartiment S3, les objets qui se trouvent déjà dans le compartiment n'utilisent pas la clé de compartiment S3. Pour configurer une clé de compartiment S3 pour des objets existants, vous pouvez utiliser une opération `CopyObject`. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet.

Amazon S3 partage une clé de compartiment S3 uniquement pour les objets chiffrés avec la même AWS KMS key. Les clés de compartiment S3 sont compatibles avec les clés KMS créées par AWS KMS, les éléments de clé importés et les éléments de clé basés sur des magasins de clés personnalisés.



Server-side encryption with AWS Key Management service using an S3 Bucket Key

Configuration de clés de compartiment S3

Vous pouvez configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets via la console Amazon S3, les kits AWS SDK, AWS CLI ou l'API REST. Lorsque l'option « S3 Bucket Keys » (Clés du compartiment S3) est activée sur votre compartiment, les objets chargés avec une autre clé SSE-KMS spécifiée utiliseront leur propres clés du compartiment S3. Quel que soit votre paramètre de clé de compartiment S3, vous pouvez inclure l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` avec une valeur `true` ou `false` dans votre requête, afin de remplacer le paramètre de compartiment.

Avant de configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3, consultez Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3.

Configuration d'une clé de compartiment S3 à l'aide de la console Amazon S3

Lorsque vous créez un nouveau compartiment, vous pouvez configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets. Vous pouvez également configurer un compartiment existant de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets en mettant à jour vos propriétés de compartiment.

Pour plus d'informations, consultez Configuration de votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS pour de nouveaux objets.

Prise en charge de l'API REST, d'AWS CLI et du kit AWS SDK pour les clés de compartiment S3

Vous pouvez utiliser l'API REST, AWS CLI ou le kit AWS SDK pour configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets. Vous pouvez également activer une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet.

Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet
- Configuration de votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS pour de nouveaux objets

Les opérations d'API suivantes prennent en charge les clés de compartiment S3 pour SSE-KMS :

- PutBucketEncryption
  - `ServerSideEncryptionRule` accepte le `BucketKeyEnabled` paramètre permettant d'activer et de désactiver une clé de compartiment S3.
- GetBucketEncryption
  - `ServerSideEncryptionRule` renvoie les paramètres de `BucketKeyEnabled`.
- PutObject, CopyObject, CreateMultipartUpload et POST Object
  - L'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` active ou désactive une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet.
- HeadObject, GetObject, UploadPartCopy, UploadPart et CompleteMultipartUpload
  - L'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` indique si une clé de compartiment S3 est activée ou désactivée pour un objet.

Fonctionnement d CloudFormation

Dans CloudFormation, la ressource `AWS::S3::Bucket` inclut une propriété de chiffrement appelée `BucketKeyEnabled` que vous pouvez utiliser pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3.

Pour plus d'informations, consultez En utilisant CloudFormation.

Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3

Avant d'activer une clé de compartiment S3, notez les modifications suivantes :

Stratégies de clé AWS KMS et IAM

Si vos politiques AWS Identity and Access Management (IAM) ou vos stratégies de clé AWS KMS existantes utilisent l'Amazon Resource Name (ARN) de votre objet comme contexte de chiffrement pour affiner ou limiter l'accès à votre clé KMS, ces politiques ne fonctionneront pas avec une clé de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 utilisent l'ARN du compartiment comme contexte de chiffrement. Avant d'activer une clé de compartiment S3, mettez à jour vos politiques IAM ou vos stratégies de clé AWS KMS de sorte à utiliser l'ARN de votre compartiment comme contexte de chiffrement.

Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement et les clés de compartiment S3, consultez Contexte de chiffrement.

Événements CloudTrail pour AWS KMS

Après avoir activé une clé de compartiment S3, vos événements AWS KMS CloudTrail enregistrent l'ARN de votre compartiment au lieu de l'ARN de votre objet. En outre, vos journaux affichent moins d'événements KMS CloudTrail pour les objets SSE-KMS. Étant donné que l'élément de clé est limité dans le temps dans Amazon S3, les demandes adressées à AWS KMS sont moins nombreuses.

Utilisation d'une clé de compartiment S3 avec réplication

Vous pouvez utiliser des clés de compartiment S3 avec la réplication dans la même Région (SRR) et la réplication entre Régions (CRR).

Lorsqu'Amazon S3 réplique un objet chiffré, il conserve généralement les paramètres de chiffrement de l'objet réplica dans le compartiment de destination. Toutefois, si l'objet source n'est pas chiffré et que votre compartiment de destination utilise un chiffrement par défaut ou une clé de compartiment S3, Amazon S3 chiffre l'objet avec la configuration du compartiment de destination.

Les exemples suivants illustrent le fonctionnement d'une clé de compartiment S3 avec la réplication. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C).

Example Exemple 1 : l'objet source utilise des clés de compartiment S3, le compartiment de destination utilise le chiffrement par défaut

Si votre objet source utilise une clé de compartiment S3 mais que votre compartiment de destination utilise le chiffrement par défaut avec SSE-KMS, l'objet réplica conserve ses paramètres de chiffrement de clé de compartiment S3 dans le compartiment de destination. Le compartiment de destination utilise toujours le chiffrement par défaut avec SSE-KMS.

Example Exemple 2 : l'objet source n'est pas chiffré, le compartiment de destination utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS

Si votre objet source n'est pas chiffré et que le compartiment de destination utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS, l'objet de réplica est chiffré avec une clé de compartiment S3 utilisant SSE-KMS dans le compartiment de destination. Cela produit un `ETag` de l'objet source différent de l'`ETag` de l'objet réplica. Vous devez mettre à jour les applications qui utilisent le `ETag` pour compenser cette différence.

Utilisation des clés de compartiment S3

Pour plus d'informations sur l'activation et l'utilisation des clés de compartiment S3, consultez les sections suivantes :

- Configuration de votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS pour de nouveaux objets
- Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet
- Affichage des paramètres d'une clé de compartiment S3

Configuration de votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 avec SSE-KMS pour de nouveaux objets

Lorsque vous configurez le chiffrement côté serveur à l'aide d'AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous pouvez configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets. Les clés de compartiment S3 réduisent le trafic des demandes d'Amazon S3 à AWS KMS et réduisent le coût de SSE-KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Vous pouvez configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS sur de nouveaux objets à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST, des kits AWS SDK, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou d'CloudFormation. Si vous souhaitez activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour des objets existants, vous pouvez utiliser une opération `CopyObject`. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet et Utilisation de Batch Operations pour activer les clés de compartiment S3 pour SSE-KMS.

Lorsqu'une clé de compartiment S3 est activée pour le compartiment source ou de destination, le contexte de chiffrement est l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment source et non l'ARN de l'objet, par exemple, `arn:aws:s3:::bucket_ARN`. Vous devez mettre à jour vos politiques IAM pour utiliser l'ARN du compartiment comme contexte de chiffrement. Pour plus d'informations, consultez Clés de compartiment S3 et réplication.

Les exemples suivants illustrent le fonctionnement d'une clé de compartiment S3 avec la réplication. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C).

Prérequis

Avant de configurer votre compartiment de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3, consultez Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3.

Utilisation de la console S3

Dans la console S3, vous pouvez activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour un nouveau compartiment ou un compartiment existant. Les objets de la console S3 conservent le paramètre de clé de compartiment S3 présent dans la configuration du compartiment. Lorsque vous activez une clé de compartiment S3 pour votre compartiment, les nouveaux objets que vous chargez dans le compartiment utilisent une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS.

Chargement, copie ou modification d'objets dans des compartiments pour lesquels une clé de compartiment S3 est activée

Si vous chargez, modifiez ou copiez un objet dans un compartiment pour lequel une clé de compartiment S3 est activée, les paramètres de clé de compartiment S3 de cet objet peuvent être mis à jour pour les aligner sur la configuration du compartiment.

Si une clé de compartiment S3 est déjà activée pour un objet, les paramètres de clé de compartiment S3 de cet objet ne changent pas lorsque vous copiez ou modifiez l'objet. Toutefois, si vous modifiez ou copiez un objet pour lequel aucune clé de compartiment S3 n'est activée et que le compartiment

de destination a une configuration de clé de compartiment S3, l'objet conserve les paramètres de clé de compartiment S3 du compartiment de destination. Par exemple, si aucune clé de compartiment S3 n'est activée pour votre objet source, mais que la clé de compartiment S3 est activée pour le compartiment de destination, une clé de compartiment S3 est activée pour l'objet.

Pour activer une clé de compartiment S3 lorsque vous créez un nouveau compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Choisissez Créer un compartiment.
4. Entrez le nom de votre compartiment, puis choisissez votre Région AWS.
5. Sous Chiffrement par défaut, pour Type de clé de chiffrement, choisissez Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).
6. Sous Clé AWS KMS, choisissez votre clé KMS avec l'une des options suivantes :

   - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

     La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
   - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
   - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

     Pour en savoir plus sur la création d'une clé AWS KMS key, consultez la section Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.
7. Sous Clé de compartiment, choisissez Activer.
8. Choisissez Créer un compartiment.

   Amazon S3 crée votre compartiment avec une clé de compartiment S3 activée. Les nouveaux objets que vous chargez dans le compartiment utiliseront une clé de compartiment S3.

   Pour désactiver une clé de compartiment S3, suivez les étapes précédentes et choisissez Désactiver.

Pour activer une clé de compartiment S3 pour un compartiment existant

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment pour lequel vous souhaitez activer une clé de compartiment S3.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sous Default encryption (Chiffrement par défaut), choisissez Edit (Modifier).
6. Sous Chiffrement par défaut, pour Type de clé de chiffrement, choisissez Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).
7. Sous Clé AWS KMS, choisissez votre clé KMS avec l'une des options suivantes :

   - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

     La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
   - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
   - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

     Pour en savoir plus sur la création d'une clé AWS KMS key, consultez la section Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.
8. Sous Clé de compartiment, choisissez Activer.
9. Sélectionnez Save Changes.

Amazon S3 active une clé de compartiment S3 pour les nouveaux objets ajoutés à votre compartiment. Les objets existants n'utilisent pas la clé de compartiment S3. Pour configurer une clé de compartiment S3 pour des objets existants, vous pouvez utiliser une opération `CopyObject`. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet.

Pour désactiver une clé de compartiment S3, suivez les étapes précédentes et choisissez Désactiver.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser PutBucketEncryption pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour votre compartiment. Pour configurer une clé de compartiment S3 avec `PutBucketEncryption`, spécifiez le type de données ServerSideEncryptionRule, qui inclut un chiffrement par défaut avec SSE-KMS. Vous pouvez également utiliser une clé gérée par le client en indiquant l'ID de clé KMS de la clé gérée par le client.

Pour plus d'informations et obtenir un exemple de syntaxe, consultez PutBucketEncryption.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple suivant active le chiffrement du compartiment par défaut avec SSE-KMS et une clé de compartiment S3 à l'aide d'AWS SDK pour Java.

Java

```
AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.DEFAULT_REGION)
    .build();

ServerSideEncryptionByDefault serverSideEncryptionByDefault = new
 ServerSideEncryptionByDefault()
    .withSSEAlgorithm(SSEAlgorithm.KMS);
ServerSideEncryptionRule rule = new ServerSideEncryptionRule()
    .withApplyServerSideEncryptionByDefault(serverSideEncryptionByDefault)
    .withBucketKeyEnabled(true);
ServerSideEncryptionConfiguration serverSideEncryptionConfiguration =
    new ServerSideEncryptionConfiguration().withRules(Collections.singleton(rule));

SetBucketEncryptionRequest setBucketEncryptionRequest = new
 SetBucketEncryptionRequest()
    .withServerSideEncryptionConfiguration(serverSideEncryptionConfiguration)
    .withBucketName(bucketName);

s3client.setBucketEncryption(setBucketEncryptionRequest);
```

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant active le chiffrement du compartiment par défaut avec SSE-KMS et une clé de compartiment S3 à l'aide d'AWS CLI. Remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api put-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket --server-side-encryption-
configuration '{
        "Rules": [
            {
                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": {
                    "SSEAlgorithm": "aws:kms",
                    "KMSMasterKeyID": "KMS-Key-ARN"
                },
                "BucketKeyEnabled": true
            }
        ]
    }'
```

En utilisant CloudFormation

Pour plus d'informations sur la configuration d'une clé de compartiment S3 avec CloudFormation, consultez AWS::S3::Bucket ServerSideEncryptionRule dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudFormation.

Configuration d'une clé de compartiment S3 au niveau d'un objet

Lorsque vous effectuez une opération PUT ou COPY à l'aide de l'API REST, des kits AWS SDK ou de l'AWS CLI, vous pouvez activer ou désactiver une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet en ajoutant l'en-tête de requête `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` avec une valeur `true` ou `false`. Les clés de compartiment S3 réduisent le coût du chiffrement côté serveur à l'aide de AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) en diminuant le trafic des demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Lorsque vous configurez une clé de compartiment S3 pour un objet à l'aide d'une opération PUT ou COPY, Amazon S3 met à jour uniquement les paramètres de cet objet. Les paramètres de clé de compartiment S3 pour le compartiment de destination ne changent pas. Si vous soumettez une requête PUT ou COPY pour un objet chiffré par KMS dans un compartiment avec l'option « S3 Bucket Keys » (Clés du compartiment S3) activée, votre opération au niveau de l'objet utilisera automatiquement cette option à moins que vous ne désactiviez les clés dans l'en-tête de la requête. Si vous ne spécifiez pas de clé de compartiment S3 pour votre objet, Amazon S3 applique les paramètres de clé de compartiment S3 du compartiment de destination à l'objet.

Prérequis :

Avant de configurer votre objet de sorte qu'il utilise une clé de compartiment S3, consultez Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3.

Rubriques

- Amazon S3 Batch Operations
- Utilisation de l'API REST
- Utilisation du kit AWS SDK pour Java (PutObject)
- Utilisation de l'AWS CLI (PutObject)

Amazon S3 Batch Operations

Pour chiffrer vos objets Amazon S3 existants, vous pouvez utiliser Amazon S3 Batch Operations. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels agir. Batch Operations appelle l'API correspondante pour exécuter l'opération spécifiée.

Vous pouvez utiliser l'opération de copie de S3 Batch Operations pour copier des objets non chiffrés existants et les réécrire dans le même compartiment en tant qu'objets chiffrés. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations et le billet de blog Encrypting objects with Amazon S3 Batch Operations.

Utilisation de l'API REST

Lorsque vous utilisez SSE-KMS, vous pouvez activer une clé de compartiment S3 pour un objet à l'aide des opérations d'API suivantes :

- PutObject — Lorsque vous chargez un objet, vous pouvez spécifier l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet.
- CopyObject — Lorsque vous copiez un objet et que vous configurez SSE-KMS, vous pouvez spécifier l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour votre objet.
- POST Object : lorsque vous utilisez une opération `POST` pour charger un objet et configurer SSE-KMS, vous pouvez utiliser le champ de formulaire `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour votre objet.
- CreateMultipartUpload : lorsque vous chargez des objets volumineux à l'aide de l'opération d'API `CreateMultipartUpload` et que vous configurez SSE-KMS, vous pouvez utiliser l'en-tête

de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` pour activer ou désactiver une clé de compartiment S3 pour votre objet.

Pour activer une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet, incluez l'en-tête de demande `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled`. Pour plus d'informations sur SSE-KMS et l'API REST, consultez Utilisation de l'API REST.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java (PutObject)

Vous pouvez utiliser l'exemple suivant pour configurer une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet à l'aide du kit AWS SDK pour Java.

Java

```
AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
    .withRegion(Regions.DEFAULT_REGION)
    .build();

String bucketName = "amzn-s3-demo-bucket1";
String keyName = "key name for object";
String contents = "file contents";

PutObjectRequest putObjectRequest = new PutObjectRequest(bucketName, keyName,
 contents)
    .withBucketKeyEnabled(true);

s3client.putObject(putObjectRequest);
```

Utilisation de l'AWS CLI (PutObject)

Vous pouvez utiliser l'exemple AWS CLI suivant pour configurer une clé de compartiment S3 au niveau de l'objet dans le cadre d'une demande `PutObject`.

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key object key name --server-side-
encryption aws:kms --bucket-key-enabled --body filepath
```

Affichage des paramètres d'une clé de compartiment S3

Vous pouvez afficher les paramètres d'une clé de compartiment S3 au niveau du compartiment ou de l'objet à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des kits AWS SDK.

Les clés de compartiment S3 réduisent le trafic de requêtes d'Amazon S3 vers AWS KMS et réduisent le coût du chiffrement côté serveur à l'aide de AWS Key Management Service (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.

Pour afficher les paramètres de clé de compartiment S3 d'un compartiment ou d'un objet ayant conservé les paramètres de clé de compartiment S3 présents dans la configuration du compartiment, vous devez obtenir l'autorisation d'effectuer l'action `s3:GetEncryptionConfiguration`. Pour plus d'informations, consultez GetBucketEncryption dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation de la console S3

Dans la console S3, vous pouvez afficher les paramètres de clé de compartiment S3 pour votre compartiment ou votre objet. Les paramètres de clé de compartiment S3 sont issus de la configuration du compartiment, sauf si une clé de compartiment S3 est déjà configurée pour les objets source.

Les objets et les dossiers dans le même compartiment peuvent avoir des paramètres de clé de compartiment S3 différents. Par exemple, si vous chargez un objet à l'aide de l'API REST et que vous activez une clé de compartiment S3 pour l'objet, l'objet conserve son paramètre de clé de compartiment S3 dans le compartiment de destination, même si la clé de compartiment S3 est désactivée dans le compartiment de destination. Autre exemple, si vous activez une clé de compartiment S3 pour un compartiment existant, les objets qui se trouvent déjà dans le compartiment n'utilisent pas de clé de compartiment S3. Toutefois, une clé de compartiment S3 est activée pour les nouveaux objets.

Pour afficher le paramètre de clé de compartiment S3 pour votre compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment pour lequel vous souhaitez activer une clé de compartiment S3.

4. Choisissez Propriétés.
5. Dans la section Chiffrement par défaut, sous Clé de compartiment, vous voyez le paramètre de clé de compartiment S3 pour votre compartiment.

   Si le paramètre de clé de compartiment S3 ne s'affiche pas, il se peut que vous n'ayez pas l'autorisation d'exécuter l'action `s3:GetEncryptionConfiguration`. Pour plus d'informations, consultez GetBucketEncryption dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour afficher le paramètre de clé de compartiment S3 pour votre objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment pour lequel vous souhaitez activer une clé de compartiment S3.
3. Dans la liste Objets, choisissez le nom de votre objet.
4. Sous l'onglet Détails, sous Paramètres de chiffrement côté serveur, choisissez Modifier.

   Sous Clé de compartiment, vous voyez le paramètre de clé de compartiment S3 pour votre objet. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre.

Utilisation de la AWS CLI

Pour renvoyer les paramètres de clé de compartiment S3 au niveau du compartiment

Pour utiliser cet exemple, remplacez chaque *user input placeholder* par vos propres informations.

```
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations, consultez get-bucket-encryption dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour renvoyer les paramètres au niveau de l'objet pour une clé de compartiment S3

Pour utiliser cet exemple, remplacez chaque *user input placeholder* par vos propres informations.

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key my_images.tar.bz2
```

Pour plus d'informations, consultez head-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Pour renvoyer les paramètres de clé de compartiment S3 au niveau du compartiment

Pour renvoyer des informations de chiffrement pour un compartiment, y compris les paramètres d'une clé de compartiment S3, utilisez l'opération `GetBucketEncryption`. Les paramètres de clé de compartiment S3 sont renvoyés dans le corps de la réponse dans l'élément `ServerSideEncryptionConfiguration` avec le paramètre `BucketKeyEnabled`. Pour plus d'informations, consultez GetBucketEncryption dans la documentation de référence d'API Amazon S3.

Pour renvoyer les paramètres au niveau de l'objet pour une clé de compartiment S3

Pour renvoyer l'état Clé de compartiment S3 d'un objet, utilisez l'opération `HeadObject`. `HeadObject` renvoie l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` pour indiquer si une clé de compartiment S3 est activée ou désactivée pour l'objet. Pour plus d'informations, consultez Objet PUT dans la documentation de référence d'API Amazon S3.

Les opérations d'API suivantes retournent également l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption-bucket-key-enabled` si une clé de compartiment S3 est configurée pour un objet :

- PutObject
- PostObject
- CopyObject
- CreateMultipartUpload
- UploadPartCopy
- UploadPart
- CompleteMultipartUpload
- GetObject

Utilisation du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS)

L'utilisation du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) applique deux couches de chiffrement aux objets au moment où ils sont

chargés sur Amazon S3. DSSE-KMS vous permet de satisfaire plus facilement aux normes de conformité, qui vous imposent d'appliquer un chiffrement multicouche à vos données et de contrôler entièrement vos clés de chiffrement.

Dans DSSE-KMS, le terme « double » fait référence aux deux couches indépendantes de chiffrement AES-256 appliquées à vos données :

- Première couche : vos données sont chiffrées à l'aide d'une clé de chiffrement des données unique générée par AWS KMS
- Deuxième couche : les données déjà chiffrées sont chiffrées à nouveau à l'aide d'une clé de chiffrement AES-256 distincte gérée par Amazon S3

Cette procédure diffère du chiffrement SSE-KMS standard, qui n'applique qu'une seule couche de chiffrement. La double couche améliore la sécurité en offrant la garantie que, même si une couche de chiffrement était compromise, vos données resteraient protégées par la deuxième couche. Cette sécurité supplémentaire s'accompagne d'une augmentation des frais de traitement et des appels d'API AWS KMS, ce qui explique son coût plus élevé par rapport au chiffrement SSE-KMS standard. Pour plus d'information sur la tarification du chiffrement DSSE-KMS, consultez Concepts de AWS KMS key dans le Guide du développeur AWS Key Management Service et Tarification AWS KMS.

Lorsque vous utilisez DSSE-KMS avec un compartiment Amazon S3, les clés AWS KMS doivent se trouver dans la même région que le compartiment. De même, lorsqu'un chiffrement DSSE-KMS est demandé pour l'objet, le total de contrôle S3, qui fait partie des métadonnées de l'objet, est stocké sous une forme chiffrée. Pour en savoir plus sur le total de contrôle, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

> **Note**
>
> Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.

Les principales différences entre le chiffrement DSSE-KMS et le chiffrement SSE-KMS standard sont les suivantes :

- Couches de chiffrement : le chiffrement DSSE-KMS applique deux couches indépendantes de chiffrement AES-256, tandis que le chiffrement SSE-KMS standard n'en applique qu'une
- Sécurité : le chiffrement DSSE-KMS offre une protection renforcée contre les vulnérabilités potentielles du chiffrement

- Conformité : le chiffrement DSSE-KMS permet de répondre aux exigences réglementaires qui imposent un chiffrement multicouche
- Performances : le chiffrement DSSE-KMS présente une latence légèrement plus élevée en raison du traitement du chiffrement supplémentaire
- Coût : le chiffrement DSSE-KMS engendre des frais plus élevés en raison de l'augmentation des frais de calcul et des opérations AWS KMSsupplémentaires

Exigence de chiffrement double couche côté serveur avec AWS KMS keys (DSSE-KMS)

Pour exiger un chiffrement double couche côté serveur de tous les objets contenus dans un compartiment Amazon S3 déterminé, vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment. Par exemple, la stratégie de compartiment suivante n'autorise pas le chargement d'objet (`s3:PutObject`) si la demande n'inclut pas d'en-tête `x-amz-server-side-encryption` demandant un chiffrement côté serveur avec DSSE-KMS.

JSON

```
{
            "Version":"2012-10-17",
            "Id": "PutObjectPolicy",
            "Statement": [{
                  "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
                  "Effect": "Deny",
                  "Principal": {
                      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
                  },
                  "Action": "s3:PutObject",
                  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
                  "Condition": {
                     "StringNotEquals": {
                        "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms:dsse"
                     }
                  }
               }
            ]
         }
```

Rubriques

- Spécification du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS)

Spécification du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS)

Vous pouvez appliquer le chiffrement lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant.

Vous pouvez spécifier DSSE-KMS en utilisant la console Amazon S3, l'API REST Amazon S3 et l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS keys multi-régions dans Amazon S3. Cependant, Amazon S3 traite actuellement les clés multi-régions comme s'il s'agissait de clés à région unique et n'utilise pas les fonctions multi-régions de la clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des clés multi-régions dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez avoir l'autorisation d'utiliser la clé. Pour plus d'informations sur les autorisations intercomptes pour les clés KMS, consultez la section Creating KMS keys that other accounts can use (Création de clés KMS que d'autres comptes peuvent utiliser) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation de la console S3

Cette section explique comment définir ou changer le type de chiffrement d'un objet pour utiliser le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) à l'aide de la console Amazon S3.

> **Note**
>
> - Vous pouvez modifier le chiffrement d'un objet si sa taille est inférieure à 5 Go. Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, vous devez utiliser l'AWS CLI ou les kits AWS SDK pour modifier son chiffrement.
> - Pour obtenir la liste des autorisations supplémentaires requises pour modifier le chiffrement d'un objet, consultez the section called "Autorisations requises pour les opérations d'API S3". Pour obtenir un exemple de politiques qui accorde ces autorisations, consultez the section called "Exemples de stratégies basées sur l'identité".
> - Si vous modifiez le chiffrement d'un objet, un nouvel objet est créé pour remplacer l'ancien. Si la gestion des versions S3 est activée, une nouvelle version de l'objet est créée et l'objet existant devient une version plus ancienne. Le rôle qui modifie la propriété devient également le propriétaire du nouvel objet ou (version de l'objet).

Pour ajouter ou modifier le chiffrement d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Compartiments, puis l'onglet Compartiments à usage général. Accédez au compartiment ou au dossier Amazon S3 contenant les objets que vous souhaitez modifier.
3. Cochez la case correspondant aux objets à modifier.
4. Dans le menu Actions, choisissez Modifier le chiffrement côté serveur dans la liste d'options qui s'affiche.
5. Accédez à la section Chiffrement côté serveur.
6. Sous Paramètres de chiffrement, choisissez Utiliser les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut ou Ignorer les paramètres du compartiment pour le chiffrement par défaut.
7. Si vous avez choisi Ignorer les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment, configurez les paramètres de chiffrement suivants.
   a. Sous Type de chiffrement, choisissez Chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS).
   b. Sous Clé AWS KMS, choisissez votre clé KMS avec l'une des options suivantes :

- Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

  La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
- Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
- Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

  Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

> **Important**
>
> Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS disponibles dans la même Région AWS que le compartiment. La console Amazon S3 répertorie uniquement les 100 premières clés KMS dans la même région que le compartiment. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée, vous devez saisir l'ARN de votre clé KMS. Si vous souhaitez utiliser une clé KMS qui appartient à un autre compte, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser cette clé, puis vous devez saisir l'ARN de la clé KMS.
> Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez Identification des clés KMS asymétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

8. Pour Clé de compartiment, choisissez Désactiver. Les clés de compartiment S3 ne sont pas prises en charge pour DSSE-KMS.
9. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.

10. Sélectionnez Save Changes.

> **Note**
>
> Cette action applique le chiffrement à tous les objets spécifiés. Lorsque vous chiffrez des dossiers, attendez la fin de l'opération d'enregistrement pour ajouter de nouveaux objets au dossier.

Utilisation de l'API REST

Lorsque vous créez un objet, c'est-à-dire lorsque vous chargez un nouvel objet ou que vous copiez un objet existant, vous pouvez spécifier l'utilisation du chiffrement double couche côté serveur avec des AWS KMS keys (DSSE-KMS) pour chiffrer vos données. Pour ce faire, ajoutez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` à la demande. Configurez la valeur de l'en-tête sur l'algorithme de chiffrement `aws:kms:dsse`. Amazon S3 confirme que votre objet est stocké avec un chiffrement DSSE-KMS en renvoyant l'en-tête de réponse `x-amz-server-side-encryption`.

Si vous spécifiez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` avec une valeur de `aws:kms:dsse`, vous pouvez également utiliser les en-têtes de demandes suivants :

- `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id: SSEKMSKeyId`
- `x-amz-server-side-encryption-context: SSEKMSEncryptionContext`

Rubriques

- Opérations de l'API REST Amazon S3 prenant en charge DSSE-KMS
- Contexte de chiffrement (x-amz-server-side-encryption-context)
- ID de clé AWS KMS (x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id)

Opérations de l'API REST Amazon S3 prenant en charge DSSE-KMS

Les opérations d'API REST suivantes acceptent les en-têtes de demande `x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` et `x-amz-server-side-encryption-context`.

- PutObject – Lorsque vous chargez des données avec l'opération d'API PUT, vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.

- CopyObject – Lorsque vous copiez un objet, vous disposez d'un objet source et d'un objet cible. Lorsque vous transmettez des en-têtes DSSE-KMS avec l'opération `CopyObject`, ils s'appliquent uniquement à l'objet cible. Lorsque vous copiez un objet existant, que l'objet source soit chiffré ou non, l'objet de destination n'est pas chiffré sauf si vous demandez explicitement un chiffrement côté serveur.
- Objet POST – Lorsque vous utilisez une opération `POST` pour charger un objet, plutôt que des en-têtes de demande, vous fournissez les mêmes informations dans les champs du formulaire.
- CreateMultipartUpload – Lorsque vous chargez des objets volumineux en procédant à un chargement partitionné, vous pouvez spécifier ces en-têtes dans la demande `CreateMultipartUpload`.

Les en-têtes de réponse des opérations d'API REST suivantes renvoient l'en-tête `x-amz-server-side-encryption` lorsqu'un objet est stocké avec un chiffrement côté serveur.

- PutObject
- CopyObject
- POST Objet
- CreateMultipartUpload
- UploadPart
- UploadPartCopy
- CompleteMultipartUpload
- GetObject
- HeadObject

> **Important**
>
> - Toutes les demandes `GET` et `PUT` pour un objet protégé par AWS KMS échouent si vous ne les établissez pas en utilisant l'un des protocoles suivants : SSL (Secure Sockets Layer), TLS (Transport Layer Security) ou Signature Version 4.
> - Si votre objet utilise DSSE-KMS, n'envoyez pas d'en-têtes de demande de chiffrement pour les demandes `GET` et les demandes `HEAD`, car vous obtiendrez une erreur HTTP 400 (Demande incorrecte).

Contexte de chiffrement (**`x-amz-server-side-encryption-context`**)

Si vous spécifiez `x-amz-server-side-encryption:aws:kms:dsse`, l'API Simple Storage Service (Amazon S3) prend en charge un contexte de chiffrement avec l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context`. Un contexte de chiffrement est un ensemble de paires valeur clé qui contient des informations contextuelles supplémentaires sur les données.

Amazon S3 utilise automatiquement l'Amazon Resource Name (ARN) de l'objet en tant que paire de contexte de chiffrement ; par exemple, `arn:aws:s3:::`*`object_ARN`*.

Vous pouvez éventuellement fournir une paire de contexte de chiffrement supplémentaire à l'aide de l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-context`. Toutefois, étant donné que le contexte de chiffrement n'est pas chiffré, assurez-vous qu'il n'inclut pas d'informations sensibles. Amazon S3 stocke cette paire de clés supplémentaire avec le contexte de chiffrement par défaut.

Pour plus d'informations sur le contexte de chiffrement dans Simple Storage Service (Amazon S3), consultez Contexte de chiffrement. Pour des informations générales sur le contexte de chiffrement, consultez Concepts AWS Key Management Service - Contexte de chiffrement dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

ID de clé AWS KMS (**`x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`**)

Vous pouvez utiliser l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` pour spécifier l'ID de la clé gérée par le client utilisée pour protéger les données. Si vous spécifiez l'en-tête `x-amz-server-side-encryption:aws:kms:dsse` mais que vous ne fournissez pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id`, Amazon S3 utilisera la Clé gérée par AWS (`aws/s3`) pour protéger les données. Si vous souhaitez utiliser une clé gérée par le client, vous devrez fournir l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id` de la clé gérée par le client.

> **Important**
>
> Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 ne prend en charge que les clés KMS à chiffrement symétrique. Pour plus d'informations sur ces clés, consultez Clés KMS de chiffrement symétriques dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation de la AWS CLI

Lorsque vous chargez un nouvel objet ou copiez un objet existant, vous pouvez spécifier l'utilisation de DSSE-KMS pour chiffrer vos données. Pour ce faire, ajoutez le paramètre `--server-side-encryption aws:kms:dsse` à l'en-tête. Utilisez le paramètre `--ssekms-key-id` *`example-key-id`* pour ajouter la clé AWS KMS gérée par le client que vous avez créée. Si vous spécifiez `--server-side-encryption aws:kms:dsse`, mais que vous n'indiquez pas d'ID de clé AWS KMS, Amazon S3 utilise la clé gérée par AWS (`aws/s3`).

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --server-side-encryption aws:kms:dsse --ssekms-key-id example-key-id --body filepath
```

Vous pouvez chiffrer un objet non chiffré pour utiliser DSSE-KMS en recopiant l'objet à son emplacement.

```
aws s3api copy-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key example-object-key --copy-source amzn-s3-demo-bucket/example-object-key --server-side-encryption aws:kms:dsse --ssekms-key-id example-key-id
```

Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C)

Le chiffrement côté serveur consiste à protéger les données au repos. Un chiffrement côté serveur chiffre uniquement les données d'objet, pas les métadonnées d'objet. Dans le cadre du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C), vous pouvez stocker vos données chiffrées avec vos propres clés de chiffrement. Avec la clé de chiffrement que vous fournissez dans la demande, Amazon S3 gère le chiffrement des données quand il écrit sur les disques et le déchiffrement des données quand vous accédez à vos objets. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de conserver de code pour procéder au chiffrement et déchiffrement des données. Il ne vous reste qu'à gérer les clés de chiffrement que vous fournissez.

Quand vous chargez un objet, Amazon S3 utilise la clé de chiffrement que vous fournissez pour appliquer le chiffrement AES-256 à vos données. Amazon S3 supprime ensuite la clé de chiffrement de la mémoire. Lorsque vous récupérez un objet, vous devez fournir la même clé de chiffrement dans la demande. Amazon S3 vérifie tout d'abord que la clé de chiffrement que vous avez fournie correspond, puis il déchiffre l'objet avant de vous renvoyer les données de ce dernier.

Aucuns frais supplémentaires ne s'appliquent à l'utilisation du chiffrement SSE-C. Toutefois, les demandes de configuration et d'utilisation du chiffrement SSE-C entraînent des frais de demande

Amazon S3 standard. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

> **Note**
>
> Amazon S3 ne stocke pas la clé de chiffrement que vous fournissez. À la place, il stocke un code d'authentification de message utilisant hash (HMAC) crypté de manière aléatoire de la clé de chiffrement pour valider les demandes futures. La valeur HMAC cryptée ne peut pas être utilisée pour retrouver la valeur de la clé de chiffrement ou pour déchiffrer les contenus de l'objet chiffré. Cela signifie que si vous perdez la clé de chiffrement, vous perdez l'objet.

S3 Replication prend en charge les objets chiffrés avec le SSE-C. Pour plus d'informations sur la réplication des objets chiffrés, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".

Pour plus d'informations sur SSE-C, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Présentation des SSE-C
- Exigence et restriction des SSE-C
- URL présignées et SSE-C
- Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C)

Présentation des SSE-C

Cette section fournit une présentation du chiffrement SSE-C. Dans le cadre du chiffrement SSE-C, gardez à l'esprit les considérations suivantes.

- Vous devez utiliser HTTPS.

  > **Important**
  >
  > Amazon S3 rejette toute demande faite via HTTP lors de l'utilisation du chiffrement SSE-C. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de considérer toute clé que vous envoyez par erreur via HTTP comme compromise. Écartez la clé et permutez comme il convient.

- La balise d'entité (ETag) dans la réponse n'est pas le hachage MD5 des données de l'objet.

- Vous gérez un mappage pour savoir quelle clé de chiffrement a été utilisée pour chiffrer quel objet. Amazon S3 ne stocke pas les clés de chiffrement. Vous devez assurer le suivi pour savoir quelle clé de chiffrement a été fournie pour quel objet.
  - Si votre compartiment prend en charge la gestion des versions, chaque version d'objet que vous chargez à l'aide de cette fonctionnalité peut avoir sa propre clé de chiffrement. Vous devez assurer le suivi pour savoir quelle clé de chiffrement a été utilisée pour quelle version d'objet.
  - Etant donné que vous gérez les clés de chiffrement du côté client, vous gérez toute sauvegarde supplémentaire, comme la rotation des clés, du côté client.

> **Warning**
>
> Si vous perdez la clé de chiffrement, toute requête `GET` d'un objet sans clé de chiffrement échoue et vous perdez l'objet.

Exigence et restriction des SSE-C

Pour exiger le chiffrement SSE-C de tous les objets figurant dans un compartiment Amazon S3 particulier, vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment.

Par exemple, la stratégie de compartiment suivante refuse les autorisations de chargement d'objet (`s3:PutObject`) autorisations pour toutes les demandes qui n'incluent pas l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm` demandant SSE-C.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "PutObjectPolicy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RequireSSECObjectUploads",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "true"
```

```
                }
            }
        }
    ]
}
```

Vous pouvez également utiliser une politique pour limiter le chiffrement côté serveur de tous les objets figurant dans un compartiment Amazon S3 particulier. Par exemple, la stratégie de compartiment suivante n'autorise pas le chargement d'objet (`s3:PutObject`) si la demande inclut l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm` demandant le chiffrement SSE-C.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "PutObjectPolicy",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "RestrictSSECObjectUploads",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
            "Condition": {
                "Null": {
                    "s3:x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm": "false"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Important

Si vous utilisez une stratégie de compartiment pour exiger SSE-C sur `s3:PutObject`, vous devez inclure l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm`

dans toutes les demandes de chargement partitionné (CreateMultipartUpload, UploadPart et CompleteMultipartUpload).

URL présignées et SSE-C

Vous pouvez générer une URL présignée qui peut être utilisée pour des opérations comme le chargement d'un nouvel objet, la récupération d'un objet existant ou la récupération des métadonnées d'objet. Les URL présignées prennent en charge le chiffrement SSE-C comme suit :

- Lors de la création d'une URL présignée, vous devez spécifier l'algorithme en utilisant l'en-tête `x-amz-server-side-encryption-customer-algorithm` dans le calcul de la signature.
- Lorsque vous utilisez l'URL présignée pour charger un nouvel objet, récupérer un objet existant ou récupérer uniquement des métadonnées d'objet, vous devez fournir tous les en-têtes de chiffrement dans la demande de votre application cliente.

> **Note**
>
> Pour des objets hors chiffrement SSE-C, vous pouvez générer une URL présignée et la coller directement dans un navigateur pour accéder aux données.
> Toutefois, vous ne pouvez pas procéder ainsi pour des objets SSE-C, car en plus de l'URL présignée, vous devez également inclure des en-têtes HTTP spécifiques aux objets SSE-C. Par conséquent, vous pouvez utiliser des URL présignées pour les objets SSE-C uniquement par programmation.

Pour en savoir plus sur les URL présignées, consultez the section called "Utilisation d'URL présignées pour télécharger et charger des objets".

Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C)

Au moment de la création de l'objet avec l'API REST, vous pouvez spécifier un chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C). Lorsque vous utilisez SSE-C, vous devez fournir des informations de clé de chiffrement à l'aide des en-têtes de demande suivants.

Nom	Description
`x-amz-server-side-encryption-`	Utilisez cet en-tête pour spécifier l'algorithme du chiffrement. La valeur de l'en-tête doit être `AES256`.

Nom	Description
`customer-algorithm`	
`x-amz-server-side-encryption-customer-key`	Utilisez cet en-tête pour fournir la clé de chiffrement de 256 bits encodée en Base64 qu'Amazon S3 doit utiliser pour chiffrer ou déchiffrer les données.
`x-amz-server-side-encryption-customer-key-MD5`	Utilisez cet en-tête pour fournir la valeur de hachage MD5 128 bits encodée en Base64 de la clé de chiffrement conformément à la norme RFC 1321. Amazon S3 utilise cet en-tête pour vérifier l'intégrité du message et veiller à ce que la clé de chiffrement ait été transmise sans erreur.

Vous pouvez utiliser les bibliothèques d'enveloppe du kit AWS SDK pour ajouter ces en-têtes à la demande. Si nécessaire, vous pouvez effectuer les appels à l'API REST Amazon S3 directement dans l'application.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser la console Amazon S3 pour charger un objet et demander des clés SSE-C. Vous ne pouvez pas non plus utiliser la console pour mettre à jour (par exemple, modifier la classe de stockage ou ajouter des métadonnées) un objet existant stocké à l'aide de clés SSE-C.

Utilisation de l'API REST

API REST Amazon S3 prenant en charge SSE-C

Les API Amazon S3 suivantes prennent en charge le chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C).

- Opération GET – Lorsque vous récupérez des objets via l'API GET (consultez GET Object), vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.
- Opération HEAD – Pour récupérer les métadonnées d'objet via l'API HEAD (consultez Head Object), vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.

- Opération PUT – Lorsque vous chargez des données via l'API PutObject (consultez PutObject), vous pouvez spécifier ces en-têtes de demande.
- Chargement partitionné – Lorsque vous chargez des objets volumineux via l'API de chargement partitionné, vous pouvez spécifier ces en-têtes. Vous spécifiez ces en-têtes dans la demande initiale (consultez Lancement du chargement partitionné (langue française non garantie)) et dans chaque demande de chargement de partie suivante (consultez Chargement d'une partie ou Chargement d'une partie (Copy) (langue française non garantie)). Pour chaque demande de chargement d'une partie, les informations de chiffrement doivent être les mêmes que celles fournies dans la demande de lancement du chargement partitionné.
- Opération POST – Lorsque vous utilisez une opération POST pour charger un objet (consultez POST Object), à la place des en-têtes de demande, fournissez les mêmes informations dans les champs du formulaire.
- Opération Copy – Lorsque vous copiez un objet (consultez PUT Object - Copy), vous disposez d'un objet source et d'un objet cible :
  - Si vous souhaitez chiffrer l'objet cible grâce au chiffrement côté serveur avec des clés gérées par AWS, vous devez fournir les en-têtes de demande `x-amz-server-side-encryption` .
  - Si vous souhaitez chiffrer l'objet cible grâce aux SSE-C, vous devez fournir des informations de chiffrement grâce aux trois en-têtes décrits dans le tableau précédent.
  - Si l'objet source est chiffré grâce aux SSE-C, vous devez fournir les informations sur la clé de chiffrement grâce aux en-têtes suivants afin qu'Amazon S3 puisse déchiffrer l'objet pour le copier.

Nom	Description
`x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-algorithm`	Incluez cet en-tête pour spécifier l'algorithme qu'Amazon S3 doit utiliser pour déchiffrer l'objet source. La valeur doit être `AES256`.
`x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key`	Incluez cet en-tête pour fournir la clé de chiffrement encodée en Base64 qu'Amazon S3 doit utiliser pour déchiffrer l'objet source. La clé de chiffrement doit être celle fournie à Amazon S3 lorsque vous avez créé l'objet source. Sinon, Amazon S3 ne peut pas déchiffrer l'objet.

Nom	Description
`x-amz-copy-source-server-side-encryption-customer-key-MD5`	Incluez cet en-tête pour fournir la valeur de hachage MD5 128 bits encodée en Base64 de la clé de chiffrement conformément à la norme RFC 1321.

Utilisation des kits AWS SDK pour spécifier SSE-C pour les opérations PUT, GET, Head et Copy

Les exemples suivants illustrent la demande d'un chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C) pour les objets. Les exemples exécutent les opérations suivantes. Chaque opération montre comment spécifier les en-têtes SSE-C dans la demande :

- Put object – Charge un objet et demande un chiffrement côté serveur avec une clé de chiffrement fournie par le client.
- Get object – Télécharge l'objet chargé à l'étape précédente. Dans la demande, vous fournissez les mêmes informations de chiffrement que celles fournies lors du chargement de l'objet. Amazon S3 a besoin de ces informations pour déchiffrer l'objet afin de pouvoir vous le renvoyer.
- Get object metadata – Récupère les métadonnées de l'objet. Vous fournissez les mêmes informations de chiffrement que celles utilisées quand l'objet a été chargé.
- Copy object – Effectue une copie de l'objet précédemment chargé. Comme l'objet source est stocké via SSE-C, vous devez fournir ses informations de chiffrement dans votre demande de copie. Par défaut, Amazon S3 ne chiffre la copie de l'objet que si vous le demandez explicitement. Cet exemple demande à Amazon S3 de stocker une copie chiffrée de l'objet.

Java

> **Note**
>
> Cet exemple montre comment copier un objet en une seule opération. Lorsque vous utilisez l'API de chargement partitionné pour charger des objets volumineux, vous fournissez les informations de chiffrement comme illustré dans l'exemple suivant. Pour obtenir des exemples de chargements partitionnés qui utilisent le kit AWS SDK pour Java, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

Pour ajouter les informations de chiffrement requises, vous incluez une clé `SSECustomerKey` dans votre demande. Pour plus d'informations sur la classe `SSECustomerKey`, consultez la section API REST.

Pour plus d'informations sur SSE-C, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C). Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

Example

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.*;

import javax.crypto.KeyGenerator;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.SecureRandom;

public class ServerSideEncryptionUsingClientSideEncryptionKey {
    private static SSECustomerKey SSE_KEY;
    private static AmazonS3 S3_CLIENT;
    private static KeyGenerator KEY_GENERATOR;

    public static void main(String[] args) throws IOException,
 NoSuchAlgorithmException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String keyName = "*** Key name ***";
        String uploadFileName = "*** File path ***";
        String targetKeyName = "*** Target key name ***";

        // Create an encryption key.
        KEY_GENERATOR = KeyGenerator.getInstance("AES");
        KEY_GENERATOR.init(256, new SecureRandom());
```

```
        SSE_KEY = new SSECustomerKey(KEY_GENERATOR.generateKey());

        try {
            S3_CLIENT = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(clientRegion)
                    .build();

            // Upload an object.
            uploadObject(bucketName, keyName, new File(uploadFileName));

            // Download the object.
            downloadObject(bucketName, keyName);

            // Verify that the object is properly encrypted by attempting to
retrieve it
            // using the encryption key.
            retrieveObjectMetadata(bucketName, keyName);

            // Copy the object into a new object that also uses SSE-C.
            copyObject(bucketName, keyName, targetKeyName);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void uploadObject(String bucketName, String keyName, File file) {
        PutObjectRequest putRequest = new PutObjectRequest(bucketName, keyName,
file).withSSECustomerKey(SSE_KEY);
        S3_CLIENT.putObject(putRequest);
        System.out.println("Object uploaded");
    }

    private static void downloadObject(String bucketName, String keyName) throws
IOException {
        GetObjectRequest getObjectRequest = new GetObjectRequest(bucketName,
keyName).withSSECustomerKey(SSE_KEY);
        S3Object object = S3_CLIENT.getObject(getObjectRequest);
```

```
        System.out.println("Object content: ");
        displayTextInputStream(object.getObjectContent());
    }

    private static void retrieveObjectMetadata(String bucketName, String keyName) {
        GetObjectMetadataRequest getMetadataRequest = new
 GetObjectMetadataRequest(bucketName, keyName)
                .withSSECustomerKey(SSE_KEY);
        ObjectMetadata objectMetadata =
 S3_CLIENT.getObjectMetadata(getMetadataRequest);
        System.out.println("Metadata retrieved. Object size: " +
 objectMetadata.getContentLength());
    }

    private static void copyObject(String bucketName, String keyName, String
 targetKeyName)
            throws NoSuchAlgorithmException {
        // Create a new encryption key for target so that the target is saved using
        // SSE-C.
        SSECustomerKey newSSEKey = new SSECustomerKey(KEY_GENERATOR.generateKey());

        CopyObjectRequest copyRequest = new CopyObjectRequest(bucketName, keyName,
 bucketName, targetKeyName)
                .withSourceSSECustomerKey(SSE_KEY)
                .withDestinationSSECustomerKey(newSSEKey);

        S3_CLIENT.copyObject(copyRequest);
        System.out.println("Object copied");
    }

    private static void displayTextInputStream(S3ObjectInputStream input) throws
 IOException {
        // Read one line at a time from the input stream and display each line.
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            System.out.println(line);
        }
        System.out.println();
    }
}
```

.NET

> **Note**
>
> Pour obtenir des exemples de chargement d'objets volumineux à l'aide de l'API de chargement partitionné, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné et Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

Pour plus d'informations sur SSE-C, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C). Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

Example

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class SSEClientEncryptionKeyObjectOperationsTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string keyName = "*** key name for new object created ***";
        private const string copyTargetKeyName = "*** key name for object copy ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            ObjectOpsUsingClientEncryptionKeyAsync().Wait();
        }
        private static async Task ObjectOpsUsingClientEncryptionKeyAsync()
```

```
        {
            try
            {
                // Create an encryption key.
                Aes aesEncryption = Aes.Create();
                aesEncryption.KeySize = 256;
                aesEncryption.GenerateKey();
                string base64Key = Convert.ToBase64String(aesEncryption.Key);

                // 1. Upload the object.
                PutObjectRequest putObjectRequest = await
UploadObjectAsync(base64Key);
                // 2. Download the object and verify that its contents matches what
you uploaded.
                await DownloadObjectAsync(base64Key, putObjectRequest);
                // 3. Get object metadata and verify that the object uses AES-256
encryption.
                await GetObjectMetadataAsync(base64Key);
                // 4. Copy both the source and target objects using server-side
encryption with
                //    a customer-provided encryption key.
                await CopyObjectAsync(aesEncryption, base64Key);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered ***. Message:'{0}' when writing
an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
        }

        private static async Task<PutObjectRequest> UploadObjectAsync(string
base64Key)
        {
            PutObjectRequest putObjectRequest = new PutObjectRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = keyName,
                ContentBody = "sample text",
```

```
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
            };
            PutObjectResponse putObjectResponse = await
client.PutObjectAsync(putObjectRequest);
            return putObjectRequest;
        }
        private static async Task DownloadObjectAsync(string base64Key,
PutObjectRequest putObjectRequest)
        {
            GetObjectRequest getObjectRequest = new GetObjectRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = keyName,
                // Provide encryption information for the object stored in Amazon
S3.
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
            };

            using (GetObjectResponse getResponse = await
client.GetObjectAsync(getObjectRequest))
            using (StreamReader reader = new
StreamReader(getResponse.ResponseStream))
            {
                string content = reader.ReadToEnd();
                if (String.Compare(putObjectRequest.ContentBody, content) == 0)
                    Console.WriteLine("Object content is same as we uploaded");
                else
                    Console.WriteLine("Error...Object content is not same.");

                if (getResponse.ServerSideEncryptionCustomerMethod ==
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256)
                    Console.WriteLine("Object encryption method is AES256, same as
we set");
                else
                    Console.WriteLine("Error...Object encryption method is not the
same as AES256 we set");

                // Assert.AreEqual(putObjectRequest.ContentBody, content);
                // Assert.AreEqual(ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
getResponse.ServerSideEncryptionCustomerMethod);
```

```
            }
        }
        private static async Task GetObjectMetadataAsync(string base64Key)
        {
            GetObjectMetadataRequest getObjectMetadataRequest = new
GetObjectMetadataRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Key = keyName,

                // The object stored in Amazon S3 is encrypted, so provide the
necessary encryption information.
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
            };

            GetObjectMetadataResponse getObjectMetadataResponse = await
client.GetObjectMetadataAsync(getObjectMetadataRequest);
            Console.WriteLine("The object metadata show encryption method used is:
{0}", getObjectMetadataResponse.ServerSideEncryptionCustomerMethod);
            // Assert.AreEqual(ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
getObjectMetadataResponse.ServerSideEncryptionCustomerMethod);
        }
        private static async Task CopyObjectAsync(Aes aesEncryption, string
base64Key)
        {
            aesEncryption.GenerateKey();
            string copyBase64Key = Convert.ToBase64String(aesEncryption.Key);

            CopyObjectRequest copyRequest = new CopyObjectRequest
            {
                SourceBucket = bucketName,
                SourceKey = keyName,
                DestinationBucket = bucketName,
                DestinationKey = copyTargetKeyName,
                // Information about the source object's encryption.
                CopySourceServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                CopySourceServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key,
                // Information about the target object's encryption.
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = copyBase64Key
```

```
            };
            await client.CopyObjectAsync(copyRequest);
        }
    }
}
```

Utilisation des kits AWS SDK pour spécifier SSE-C pour les chargements partitionnés

L'exemple de la section précédente montre comment demander le chiffrement côté serveur à l'aide d'une clé de chiffrement fournie par le client (SSE-C) dans les opérations PUT, GET, Head et Copy. Cette section décrit d'autres API Amazon S3 prenant en charge SSE-C.

Java

Pour charger des objets volumineux, vous pouvez utiliser l'API de chargement partitionné (consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3). Auquel cas, vous avez le choix entre l'API de haut niveau ou l'API de bas niveau. Ces API permettent l'utilisation d'en-têtes liés au chiffrement dans votre demande.

- Lorsque vous utilisez l'API `TransferManager` de haut niveau, vous fournissez les en-têtes propres au chiffrement dans l'objet `PutObjectRequest` (voir Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné).
- Lorsque vous utilisez l'API de bas niveau, vous fournissez les informations de chiffrement dans l'objet `InitiateMultipartUploadRequest`, suivies des mêmes informations dans chaque `UploadPartRequest`. Il est inutile de fournir des en-têtes liés au chiffrement dans votre objet `CompleteMultipartUploadRequest`. Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

L'exemple ci-dessous utilise `TransferManager` pour créer des objets ; il explique également la marche à suivre pour fournir des informations SSE-C. Cet exemple effectue les opérations suivantes :

- Crée un objet à l'aide de la méthode `TransferManager.upload()`. Dans l'instance `PutObjectRequest`, vous fournissez à la demande les informations de clé de chiffrement. Amazon S3 chiffre l'objet en utilisant la clé fournie par le client.
- Effectue une copie de l'objet en appelant la méthode `TransferManager.copy()`. L'exemple demande à Amazon S3 de chiffrer la copie de l'objet à l'aide d'un nouvel objet `SSECustomerKey`. L'objet source étant chiffré au moyen de SSE-C,

`CopyObjectRequest`fournit également la clé de chiffrement de l'objet source, afin qu'Amazon S3 puisse déchiffrer l'objet avant de le copier.

Example

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.CopyObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.PutObjectRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.SSECustomerKey;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Copy;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManager;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.TransferManagerBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.transfer.Upload;

import javax.crypto.KeyGenerator;
import java.io.File;
import java.security.SecureRandom;

public class ServerSideEncryptionCopyObjectUsingHLwithSSEC {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
        String fileToUpload = "*** File path ***";
        String keyName = "*** New object key name ***";
        String targetKeyName = "*** Key name for object copy ***";

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withRegion(clientRegion)
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .build();
            TransferManager tm = TransferManagerBuilder.standard()
                    .withS3Client(s3Client)
                    .build();

            // Create an object from a file.
```

```
            PutObjectRequest putObjectRequest = new PutObjectRequest(bucketName,
keyName, new File(fileToUpload));

            // Create an encryption key.
            KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance("AES");
            keyGenerator.init(256, new SecureRandom());
            SSECustomerKey sseCustomerEncryptionKey = new
SSECustomerKey(keyGenerator.generateKey());

            // Upload the object. TransferManager uploads asynchronously, so this
call
            // returns immediately.
            putObjectRequest.setSSECustomerKey(sseCustomerEncryptionKey);
            Upload upload = tm.upload(putObjectRequest);

            // Optionally, wait for the upload to finish before continuing.
            upload.waitForCompletion();
            System.out.println("Object created.");

            // Copy the object and store the copy using SSE-C with a new key.
            CopyObjectRequest copyObjectRequest = new CopyObjectRequest(bucketName,
keyName, bucketName, targetKeyName);
            SSECustomerKey sseTargetObjectEncryptionKey = new
SSECustomerKey(keyGenerator.generateKey());
            copyObjectRequest.setSourceSSECustomerKey(sseCustomerEncryptionKey);

copyObjectRequest.setDestinationSSECustomerKey(sseTargetObjectEncryptionKey);

            // Copy the object. TransferManager copies asynchronously, so this call
returns
            // immediately.
            Copy copy = tm.copy(copyObjectRequest);

            // Optionally, wait for the upload to finish before continuing.
            copy.waitForCompletion();
            System.out.println("Copy complete.");
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
```

```
        }
    }
}
```

.NET

Pour charger des objets volumineux, vous pouvez utiliser l'API de chargement partitionné (consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3). AWS Le kit SDK pour .NET fournit des API de haut niveau et de bas niveau pour charger des objets volumineux. Ces API permettent l'utilisation d'en-têtes liés au chiffrement dans votre demande.

- Lorsque vous utilisez l'API de haut niveau `Transfer-Utility` , vous fournissez les en-têtes propres au chiffrement dans l'objet `TransferUtilityUploadRequest` comme illustré. Pour des exemples de code, consultez Chargement d'un objet à l'aide du chargement partitionné.

```
TransferUtilityUploadRequest request = new TransferUtilityUploadRequest()
{
    FilePath = filePath,
    BucketName = existingBucketName,
    Key = keyName,
    // Provide encryption information.
    ServerSideEncryptionCustomerMethod =
 ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
    ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key,
};
```

- Lorsque vous utilisez l'API de bas niveau, vous fournissez des informations de chiffrement dans votre demande de lancement du chargement partitionné. Ces informations de chiffrement doivent être identiques dans les demandes de chargement partitionné qui suivent. Il est toutefois inutile de fournir des en-têtes liés au chiffrement dans votre demande de fin de chargement partitionné. Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Utilisation des kits AWS SDK (API de bas niveau).

  L'exemple suivant concerne un chargement partitionné de niveau inférieur exécutant une copie d'un objet volumineux existant. Dans cet exemple, l'objet à copier est stocké dans Amazon S3 à l'aide d'une clé SSE-C, et vous souhaitez également enregistrer l'objet cible à l'aide d'une clé SSE-C. Dans l'exemple, vous procédez comme suit :

- Initier une demande de chargement partitionné en fournissant une clé de chiffrement et les informations connexes.
- Fournir les clés de chiffrement de l'objet source et cible et les informations relatives dans la `CopyPartRequest`.
- Obtenir la taille de l'objet source à copier en récupérant les métadonnées de l'objet.
- Charger les objets par lot de 5 Mo.

Example

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class SSECLowLevelMPUcopyObjectTest
    {
        private const string existingBucketName = "*** bucket name ***";
        private const string sourceKeyName      = "*** source object key name
 ***";
        private const string targetKeyName      = "*** key name for the target
 object ***";
        private const string filePath           = @"*** file path ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;
        static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            CopyObjClientEncryptionKeyAsync().Wait();
        }

        private static async Task CopyObjClientEncryptionKeyAsync()
        {
            Aes aesEncryption = Aes.Create();
```

```
            aesEncryption.KeySize = 256;
            aesEncryption.GenerateKey();
            string base64Key = Convert.ToBase64String(aesEncryption.Key);

            await CreateSampleObjUsingClientEncryptionKeyAsync(base64Key,
s3Client);

            await CopyObjectAsync(s3Client, base64Key);
        }
        private static async Task CopyObjectAsync(IAmazonS3 s3Client, string
base64Key)
        {
            List<CopyPartResponse> uploadResponses = new List<CopyPartResponse>();

            // 1. Initialize.
            InitiateMultipartUploadRequest initiateRequest = new
InitiateMultipartUploadRequest
            {
                BucketName = existingBucketName,
                Key = targetKeyName,
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key,
            };

            InitiateMultipartUploadResponse initResponse =
                await s3Client.InitiateMultipartUploadAsync(initiateRequest);

            // 2. Upload Parts.
            long partSize = 5 * (long)Math.Pow(2, 20); // 5 MB
            long firstByte = 0;
            long lastByte = partSize;

            try
            {
                // First find source object size. Because object is stored
encrypted with
                // customer provided key you need to provide encryption
information in your request.
                GetObjectMetadataRequest getObjectMetadataRequest = new
GetObjectMetadataRequest()
                {
                    BucketName = existingBucketName,
                    Key = sourceKeyName,
```

```
                    ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                    ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key // " *
**source object encryption key ***"
                };

                GetObjectMetadataResponse getObjectMetadataResponse = await
s3Client.GetObjectMetadataAsync(getObjectMetadataRequest);

                long filePosition = 0;
                for (int i = 1; filePosition <
getObjectMetadataResponse.ContentLength; i++)
                {
                    CopyPartRequest copyPartRequest = new CopyPartRequest
                    {
                        UploadId = initResponse.UploadId,
                        // Source.
                        SourceBucket = existingBucketName,
                        SourceKey = sourceKeyName,
                        // Source object is stored using SSE-C. Provide encryption
information.
                        CopySourceServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                        CopySourceServerSideEncryptionCustomerProvidedKey =
base64Key, //"***source object encryption key ***",
                        FirstByte = firstByte,
                        // If the last part is smaller then our normal part size
then use the remaining size.
                        LastByte = lastByte >
getObjectMetadataResponse.ContentLength ?
                            getObjectMetadataResponse.ContentLength - 1 :
lastByte,

                        // Target.
                        DestinationBucket = existingBucketName,
                        DestinationKey = targetKeyName,
                        PartNumber = i,
                        // Encryption information for the target object.
                        ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                        ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
                    };
                    uploadResponses.Add(await
s3Client.CopyPartAsync(copyPartRequest));
```

```
                filePosition += partSize;
                firstByte += partSize;
                lastByte += partSize;
            }

            // Step 3: complete.
            CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest
            {
                BucketName = existingBucketName,
                Key = targetKeyName,
                UploadId = initResponse.UploadId,
            };
            completeRequest.AddPartETags(uploadResponses);

            CompleteMultipartUploadResponse completeUploadResponse =
                await s3Client.CompleteMultipartUploadAsync(completeRequest);
        }
        catch (Exception exception)
        {
            Console.WriteLine("Exception occurred: {0}", exception.Message);
            AbortMultipartUploadRequest abortMPURequest = new
AbortMultipartUploadRequest
            {
                BucketName = existingBucketName,
                Key = targetKeyName,
                UploadId = initResponse.UploadId
            };
            s3Client.AbortMultipartUpload(abortMPURequest);
        }
    }
    private static async Task
CreateSampleObjUsingClientEncryptionKeyAsync(string base64Key, IAmazonS3
s3Client)
    {
        // List to store upload part responses.
        List<UploadPartResponse> uploadResponses = new
List<UploadPartResponse>();

        // 1. Initialize.
        InitiateMultipartUploadRequest initiateRequest = new
InitiateMultipartUploadRequest
        {
            BucketName = existingBucketName,
```

```
                Key = sourceKeyName,
                ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
            };

            InitiateMultipartUploadResponse initResponse =
               await s3Client.InitiateMultipartUploadAsync(initiateRequest);

            // 2. Upload Parts.
            long contentLength = new FileInfo(filePath).Length;
            long partSize = 5 * (long)Math.Pow(2, 20); // 5 MB

            try
            {
                long filePosition = 0;
                for (int i = 1; filePosition < contentLength; i++)
                {
                    UploadPartRequest uploadRequest = new UploadPartRequest
                    {
                        BucketName = existingBucketName,
                        Key = sourceKeyName,
                        UploadId = initResponse.UploadId,
                        PartNumber = i,
                        PartSize = partSize,
                        FilePosition = filePosition,
                        FilePath = filePath,
                        ServerSideEncryptionCustomerMethod =
ServerSideEncryptionCustomerMethod.AES256,
                        ServerSideEncryptionCustomerProvidedKey = base64Key
                    };

                    // Upload part and add response to our list.
                    uploadResponses.Add(await
s3Client.UploadPartAsync(uploadRequest));

                    filePosition += partSize;
                }

                // Step 3: complete.
                CompleteMultipartUploadRequest completeRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest
                {
                    BucketName = existingBucketName,
```

```
                    Key = sourceKeyName,
                    UploadId = initResponse.UploadId,
                    //PartETags = new List<PartETag>(uploadResponses)

                };
                completeRequest.AddPartETags(uploadResponses);

                CompleteMultipartUploadResponse completeUploadResponse =
                    await s3Client.CompleteMultipartUploadAsync(completeRequest);

            }
            catch (Exception exception)
            {
                Console.WriteLine("Exception occurred: {0}", exception.Message);
                AbortMultipartUploadRequest abortMPURequest = new
 AbortMultipartUploadRequest
                {
                    BucketName = existingBucketName,
                    Key = sourceKeyName,
                    UploadId = initResponse.UploadId
                };
                await s3Client.AbortMultipartUploadAsync(abortMPURequest);
            }
        }
    }
}
```

Protection des données avec le chiffrement côté client

Le chiffrement côté client est le fait de chiffrer vos données localement pour garantir leur sécurité en transit et au repos. Pour chiffrer vos objets avant de les envoyer à Amazon S3, utilisez le client de chiffrement Amazon S3. Lorsque vos objets sont chiffrés de cette manière, ils ne sont exposés à aucun tiers, y compris AWS. Amazon S3 reçoit vos objets déjà chiffrés. Amazon S3 ne joue aucun rôle dans le chiffrement ou le déchiffrement de vos objets. Vous pouvez utiliser à la fois le client de chiffrement Amazon S3 et le chiffrement côté serveur pour chiffrer vos données. Lorsque vous envoyez des objets chiffrés à Amazon S3, Amazon S3 ne reconnaît pas les objets comme étant chiffrés, il ne détecte que des objets classiques.

Le client de chiffrement Amazon S3 fait office d'intermédiaire entre vous et Amazon S3. Une fois que vous avez instancié le client de chiffrement Amazon S3, vos objets sont automatiquement chiffrés et déchiffrés dans le cadre de vos demandes Amazon S3 `PutObject` et `GetObject`. Vos

objets sont tous chiffrés à l'aide d'une clé de données unique. Le client de chiffrement Amazon S3 n'utilise ni n'interagit avec les clés de compartiment, même si vous spécifiez une clé KMS comme clé d'encapsulation.

Le Manuel du développeur du client de chiffrement Amazon S3 se concentre sur les versions 3.0 et ultérieures du client de chiffrement Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez What is the Amazon S3 Encryption Client? (Qu'est-ce que le client de chiffrement Amazon S3) dans le Guide du développeur du client de chiffrement Amazon S3.

Pour plus d'informations sur les versions précédentes du client de chiffrement Amazon S3, consultez le Manuel du développeur de kit AWS SDK correspondant à votre langage de programmation.

- AWS SDK pour Java
- AWS SDK pour .NET
- AWS SDK pour Go
- AWS SDK pour PHP
- AWS SDK pour Ruby
- AWS SDK pour C++

Confidentialité du trafic inter-réseau

Cette rubrique décrit comment Amazon S3 sécurise les connexions depuis le service vers d'autres emplacements.

Trafic entre les clients de service et sur site et les applications

Les connexions suivantes peuvent être combinées avec AWS PrivateLink afin de fournir une connectivité entre votre réseau privé et AWS :

- Une connexion Site-to-Site VPN AWS. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'AWS Site-to-Site VPN ?
- Une connexion Direct Connect. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Direct Connect ?

L'accès à Amazon S3 via le réseau s'effectue via les API publiées par AWS. Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2. Nous recommandons TLS 1.3. Les clients doivent également prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward

Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La plupart des systèmes modernes tels que Java 7 et les versions ultérieures prennent en charge ces modes. De plus, vous devez signer les demandes à l'aide d'un ID de clé d'accès et d'une clé d'accès secrète, associées à un principal IAM. Vous pouvez également utiliser le service AWS Security Token Service (STS) afin de générer des informations d'identification de sécurité temporaires pour signer les demandes.

Trafic entre des ressources AWS dans la même Région

Un point de terminaison de VPC (Virtual Private Cloud) pour Amazon S3 est une entité logique au sein d'un VPC qui autorise la connectivité uniquement à Amazon S3. Le VPC achemine les demandes vers Amazon S3 et les réponses en retour vers le VPC. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison d'un VPC dans le Guide de l'utilisateur de VPC. Pour obtenir des exemples de stratégie de compartiment que vous pouvez utiliser pour contrôler l'accès aux compartiments S3 à partir de points de terminaison d'un VPC, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.

AWS PrivateLink pour Amazon S3

Avec la technologie AWS PrivateLink pour Amazon S3, vous pouvez allouer des points de terminaison de VPC d'interface (points de terminaison d'interface) dans votre cloud privé virtuel (VPC). Ces points de terminaison sont directement accessibles à partir d'applications sur site via VPN et Direct Connect, ou dans une Région Région AWS différente via un appairage de VPC.

Les points de terminaison d'interface sont représentés par une ou plusieurs interfaces réseau Elastic (ENI) auxquelles des adresses IP privées sont attribuées à partir de sous-réseaux VPC. Les demandes adressées à Amazon S3 via les points de terminaison d'interface restent sur le réseau Amazon. Vous pouvez également accéder aux points de terminaison d'interface dans votre VPC à partir d'applications sur site via AWS Direct Connect ou AWS Virtual Private Network (Site-to-Site VPN). Pour plus d'informations sur la façon de connecter votre VPC à votre réseau sur site, consultez le Guide de l'utilisateur Direct Connect et le Guide de l'utilisateur AWS Site-to-Site VPN.

Pour des informations générales sur les points de terminaison d'interface, consultez Points de terminaison de VPC d'interface (AWS PrivateLink) dans le Guide AWS PrivateLink.

Rubriques

- Types de points de terminaison de VPC pour Amazon S3
- Restrictions et limitations d'AWS PrivateLink pour Amazon S3

- Création d'un point de terminaison d'un VPC
- Accès aux points de terminaison d'interface d'Amazon S3
- Private DNS
- Accès aux compartiments, aux points d'accès et aux opérations d'API de contrôle Amazon S3 depuis les points de terminaison de l'interface S3
- Mise à jour d'une configuration DNS sur site
- Création d'une stratégie de point de terminaison de VPC pour Amazon S3

Types de points de terminaison de VPC pour Amazon S3

Vous pouvez utiliser deux types de points de terminaison d'un VPC pour accéder à Amazon S3 : les points de terminaison de passerelle et les points de terminaison d'interface (en utilisant AWS PrivateLink). Un point de terminaison de passerelle est une passerelle que vous spécifiez dans votre table de routage pour accéder à Amazon S3 depuis votre VPC via le réseau AWS. Les points de terminaison d'interface étendent la fonctionnalité des points de terminaison de passerelle en utilisant des adresses IP privées pour acheminer les demandes vers Amazon S3 depuis votre VPC, sur site ou depuis un VPC dans une autre Région AWS à l'aide d'un appairage de VPC ou d'une AWS Transit Gateway. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que l'appairage de VPC ? et Transit Gateway vs VPC peering (Passerelle de transit ou appairage de VPC).

Les points de terminaison d'interface sont compatibles avec les points de terminaison de passerelle. Si vous avez un point de terminaison de passerelle existant dans votre VPC, vous pouvez utiliser les deux types de points de terminaison dans le même VPC.

Points de terminaison de passerelle pour Amazon S3	Points de terminaison d'interface pour Amazon S3
Dans les deux cas, votre trafic réseau reste sur le réseau AWS.	
Utiliser des adresses IP publiques Amazon S3	Utiliser des adresses IP privées depuis votre VPC pour accéder à Amazon S3
Utiliser les mêmes noms DNS Amazon S3	Exiger des noms DNS Amazon S3 spécifiques aux points de terminaison
N'autorise pas l'accès sur site	Autoriser l'accès depuis vos sites

Points de terminaison de passerelle pour Amazon S3	Points de terminaison d'interface pour Amazon S3
N'autorise pas l'accès depuis une autre Région AWS	Autorise l'accès à partir d'un VPC situé dans une autre Région AWS en utilisant un appairage de VPC ou AWS Transit Gateway
Non facturé	Facturé

Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle, consultez Points de terminaison de VPC de passerelle dans le Guide AWS PrivateLink.

Restrictions et limitations d'AWS PrivateLink pour Amazon S3

Les limitations de VPC s'appliquent à AWS PrivateLink pour Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Considérations sur les points de terminaison d'interface et Quotas AWS PrivateLink dans le Guide AWS PrivateLink. En outre, les restrictions suivantes s'appliquent.

AWS PrivateLink pour Amazon S3 ne prend pas en charge les éléments suivants :

- Points de terminaison FIPS (Federal Information Processing Standard
- Points de terminaison de sites web
- Points de terminaison globaux hérités
- Points de terminaison S3-région
- Points de terminaison Dual-Stack
- Utilisation de CopyObject ou UploadPartCopy entre des compartiments dans différentes Régions AWS
- Protocole TLS (Transport Layer Security) 1.0
- Protocole TLS (Transport Layer Security) 1.1
- Protocole TLS (Transport Layer Security) 1.3

Création d'un point de terminaison d'un VPC

Pour créer un point de terminaison d'interface de VPC, consultez Création d'un point de terminaison de VPC dans le Guide AWS PrivateLink.

Accès aux points de terminaison d'interface d'Amazon S3

Lorsque vous créez un point de terminaison d'interface, Amazon S3 génère deux types de noms DNS S3 spécifiques au point de terminaison : des noms Régionaux et des noms zonaux.

- Les noms DNS régionaux incluent un ID de point de terminaison d'un VPC unique, un identifiant de service, la Région AWS, et `vpce.amazonaws.com` dans son nom. Par exemple, pour l'ID de point de terminaison de VPC *`vpce-1a2b3c4d`*, le nom DNS généré peut être similaire à *`vpce-1a2b3c4d-5e6f`*`.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com`.
- Les noms DNS zonaux incluent la zone de disponibilité, par exemple, *`vpce-1a2b3c4d-5e6f`*`-`**`us-east-1a.`**`s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com`. Vous pouvez utiliser cette option si votre architecture isole les zones de disponibilité. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour contenir les pannes ou réduire les coûts de transfert de données Régionaux.

Les noms DNS S3 spécifiques au point de terminaison peuvent être résolus depuis le domaine DNS public S3.

Private DNS

Les options de DNS privé pour les points de terminaison de l'interface d'un VPC simplifient le routage du trafic S3 vers les points de terminaison d'un VPC et vous aident à tirer parti du chemin réseau le plus économique disponible pour votre application. Vous pouvez utiliser des options de DNS privé pour acheminer le trafic S3 régional sans mettre à jour vos clients S3 pour utiliser les noms DNS spécifiques aux points de terminaison de vos points de terminaison d'interface, ni gérer l'infrastructure DNS. Lorsque les noms de DNS privé sont activés, les requêtes DNS S3 régionales sont résolues vers les adresses IP privées de AWS PrivateLink pour les points de terminaison suivants :

- Points de terminaison régionaux de compartiment (par exemple, `s3.us-east-1.amazonaws.com`)
- Points de contrôle (par exemple, `s3-control.us-east-1.amazonaws.com`)
- Points de terminaison des points d'accès (par exemple, `s3-accesspoint.us-east-1.amazonaws.com`)

AWS PrivateLink pour Amazon S3 ne prend pas en charge l'utilisation des points de terminaison double pile Amazon S3. Si vous utilisez un nom de DNS S3 à double pile comme nom de DNS privé,

le trafic IPv6 sera soit abandonné, soit, si votre cloud privé virtuel (VPC) possède une passerelle Internet, le trafic IPv6 sera acheminé via la passerelle Internet de votre VPC.

Si votre VPC comporte un point de terminaison de passerelle, vous pouvez automatiquement acheminer les demandes internes au VPC via votre point de terminaison de passerelle S3 existant et les demandes sur site via le point de terminaison de votre interface. Cette approche vous permet d'optimiser vos coûts de mise en réseau en utilisant des points de terminaison de passerelle, qui ne sont pas facturés, pour votre trafic interne au VPC. Vos applications sur site peuvent utiliser AWS PrivateLink avec l'aide du point de terminaison du résolveur entrant. Amazon fournit un serveur DNS pour votre VPC, appelé Route 53 Resolver. Un point de terminaison Resolver entrant réachemine des requêtes DNS à partir du réseau sur site vers Route 53 Resolver.

> **Important**
>
> Pour bénéficier du chemin réseau le plus économique lorsque vous utilisez l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants, un point de terminaison de passerelle doit être présent dans votre VPC. La présence d'un point de terminaison de passerelle permet de garantir que le trafic interne au VPC passe toujours par le réseau privé d'AWS lorsque l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants est sélectionnée. Vous devez conserver ce point de terminaison de passerelle tant que l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants est sélectionnée. Si vous souhaitez supprimer le point de terminaison de votre passerelle, vous devez d'abord désactiver Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants.
>
> Si vous souhaitez mettre à jour un point de terminaison d'interface existant pour Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants, vérifiez d'abord que votre VPC possède un point de terminaison de passerelle S3. Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle et la gestion des noms DNS privés, consultez Points de terminaison de passerelle et Gestion des noms DNS privés dans le Guide AWS PrivateLink.

L'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants n'est disponible que pour les services qui prennent en charge les points de terminaison de passerelle.

Pour plus d'informations sur la création d'un point de terminaison d'un VPC utilisant l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants, consultez Créer un point de terminaison d'interface dans le Guide AWS PrivateLink.

Utilisation de la console du VPC

Dans la console, vous avez deux options : Activer le nom DNS et Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants. L'option Activer le nom DNS est prise en charge par AWS PrivateLink. En utilisant l'option Activer le nom DNS, vous pouvez utiliser la connectivité privée d'Amazon à Amazon S3, tout en envoyant des demandes aux noms DNS des points de terminaison publics par défaut. Lorsque cette option est activée, les clients peuvent bénéficier du chemin réseau le plus économique disponible pour leur application.

Lorsque vous activez les noms DNS privés sur un point de terminaison d'interface de VPC existant ou nouveau pour Amazon S3, l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants est sélectionnée par défaut. Si cette option est sélectionnée, vos applications utilisent uniquement des points de terminaison d'interface pour votre trafic sur site. Ce trafic interne au VPC utilise automatiquement les points de terminaison de passerelle les moins coûteux. Vous pouvez également désactiver l'option Activer le DNS privé uniquement pour les points de terminaison entrants afin d'acheminer toutes les demandes S3 via le point de terminaison de votre interface.

Utilisation de l AWS CLI

Si vous ne spécifiez pas de valeur pour `PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint`, la valeur par défaut est `true`. Toutefois, avant que votre VPC n'applique vos paramètres, il vérifie qu'un point de terminaison de passerelle est présent dans le VPC. Si un point de terminaison de passerelle est présent dans le VPC, l'appel aboutit. Sinon, le message d'erreur suivant s'affiche :

Pour définir PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint sur true, le VPC *`vpce_id`* doit disposer d'un point de terminaison de passerelle pour le service.

Pour un nouveau point de terminaison d'interface de VPC

Utilisez les attributs `private-dns-enabled` et `dns-options` pour activer le DNS privé via la ligne de commande. L'option `PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint` de l'attribut `dns-options` doit être définie sur `true`. Remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws ec2 create-vpc-endpoint \
--region us-east-1 \
--service-name s3-service-name \
--vpc-id client-vpc-id \
--subnet-ids client-subnet-id \
--vpc-endpoint-type Interface  \
```

```
--private-dns-enabled  \
--ip-address-type ip-address-type \
--dns-options PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint=true \
--security-group-ids client-sg-id
```

Pour un point de terminaison d'un VPC existant

Si vous souhaitez utiliser un DNS privé pour un point de terminaison d'un VPC existant, utilisez l'exemple de commande suivant et remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
--region us-east-1 \
--vpc-endpoint-id client-vpc-id \
--private-dns-enabled \
--dns-options PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint=false
```

Si vous souhaitez mettre à jour un point de terminaison d'un VPC existant afin d'activer le DNS privé uniquement pour le résolveur entrant, utilisez l'exemple suivant et remplacez les exemples de valeurs par les vôtres.

```
aws ec2 modify-vpc-endpoint \
--region us-east-1 \
--vpc-endpoint-id client-vpc-id \
--private-dns-enabled \
--dns-options PrivateDnsOnlyForInboundResolverEndpoint=true
```

Accès aux compartiments, aux points d'accès et aux opérations d'API de contrôle Amazon S3 depuis les points de terminaison de l'interface S3

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI ou les kits SDK AWS pour accéder aux compartiments, aux points d'accès S3 et aux opérations d'API de contrôle Amazon S3 via des points de terminaison d'interface S3.

L'image suivante illustre l'onglet Détails de la console VPC, où vous pouvez trouver le nom DNS d'un point de terminaison de VPC. Dans cet exemple, l'ID de point de terminaison de VPC

(vpce-id) est `vpce-0e25b8cdd720f900e` et le nom DNS est `*.vpce-0e25b8cdd720f900e-argc85vg.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com`.



Lorsque vous utilisez le nom DNS pour accéder à une ressource, remplacez * par la valeur appropriée. Les valeurs appropriées à utiliser à la place de * sont les suivantes :

- `bucket`
- `accesspoint`
- `control`

Par exemple, pour accéder à un compartiment, utilisez un nom DNS comme celui-ci :

`bucket.vpce-0e25b8cdd720f900e-argc85vg.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com`

Pour obtenir des exemples d'utilisation des noms DNS pour accéder aux compartiments, aux points d'accès et aux opérations d'API de contrôle Amazon S3, consultez les sections suivantes de Exemples avec l'AWS CLI et Exemples avec les kits AWS SDK.

Pour plus d'informations sur la façon d'afficher vos noms DNS spécifiques aux terminaux, consultez Viewing endpoint service private DNS name configuration (Affichage de la configuration du nom DNS privé du service de point de terminaison) dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Exemples avec l'AWS CLI

Pour accéder aux compartiments S3, aux points d'accès S3 ou aux opérations d'API de contrôle Amazon S3 via les points de terminaison de l'interface S3 dans les commandes AWS CLI, utilisez les paramètres `--region` et `--endpoint-url`.

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour répertorier les objets dans votre compartiment

Dans l'exemple suivant, remplacez le nom du compartiment *`my-bucket`*, la région *`us-east-1`* et le nom DNS de l'ID du point de terminaison de VPC *`vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com`* par vos propres informations.

```
aws s3 ls s3://my-bucket/ --region us-east-1 --endpoint-url
 https://bucket.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com
```

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour répertorier les objets depuis un point d'accès

- Méthode 1 : utilisation de l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès avec le point de terminaison du point d'accès

  Remplacez l'ARN *us-east-1:123456789012:accesspoint/accesspointexamplename*, la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

  ```
  aws s3api list-objects-v2 --bucket arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/
  accesspointexamplename --region us-east-1 --endpoint-url
   https://accesspoint.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com
  ```

  Si vous ne parvenez pas à exécuter la commande correctement, mettez à jour l'AWS CLI vers la version la plus récente et réessayez. Pour plus d'informations sur les instructions de mise à jour, consultez Installation ou mise à jour de la dernière version de l'interface AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

- Méthode 2 : utilisation de l'alias du point d'accès avec le point de terminaison régional du compartiment

  Dans l'exemple suivant, remplacez l'alias du point d'accès *accesspointexamplename-8tyekmigicmhun8n9kwpfur39dnw4use1a-s3alias*, la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

  ```
  aws s3api list-objects-v2 --
  bucket accesspointexamplename-8tyekmigicmhun8n9kwpfur39dnw4use1a-s3alias
   --region us-east-1 --endpoint-url https://bucket.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
  east-1.vpce.amazonaws.com
  ```

- Méthode 3 : utilisation de l'alias du point d'accès avec le point de terminaison du point d'accès

  Tout d'abord, pour construire un point de terminaison S3 avec le compartiment inclus dans le nom d'hôte, définissez le style d'adressage sur `virtual` pour `aws s3api`. Pour plus d'informations sur `AWS configure`, consultez Configuration and credential file settings (Paramètres des fichiers de

configuration et d'informations d'identification) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

```
aws configure set default.s3.addressing_style virtual
```

Ensuite, dans l'exemple suivant, remplacez l'alias du point d'accès *accesspointexamplename-8tyekmigicmhun8n9kwpfur39dnw4use1a-s3alias*, la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations. Pour plus d'informations sur les alias de point d'accès, consultez Alias de point d'accès.

```
aws s3api list-objects-v2 --
bucket accesspointexamplename-8tyekmigicmhun8n9kwpfur39dnw4use1a-s3alias --
region us-east-1 --endpoint-url https://accesspoint.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com
```

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour répertorier les tâches avec une opération d'API de contrôle S3

Dans l'exemple suivant, remplacez la région *us-east-1*, l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* et l'ID du compte *12345678* par vos propres informations.

```
aws s3control --region us-east-1 --endpoint-url
 https://control.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com list-jobs --
account-id 12345678
```

Exemples avec les kits AWS SDK

Pour accéder aux compartiments S3, aux points d'accès S3 et aux opérations d'API de contrôle Amazon S3 via des points de terminaison d'interface S3 avec les kits AWS SDK, mettez à jour vos kits SDK vers la dernière version. Configurez ensuite vos clients pour qu'ils utilisent une URL de point de terminaison afin d'accéder à un compartiment, un point d'accès ou des opérations d'API de contrôle Amazon S3 via des points de terminaison d'interface S3.

SDK for Python (Boto3)

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un compartiment S3

Dans l'exemple suivant, remplacez la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

```
s3_client = session.client(
service_name='s3',
region_name='us-east-1',
endpoint_url='https://bucket.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com'
)
```

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un point d'accès S3

Dans l'exemple suivant, remplacez la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

```
ap_client = session.client(
service_name='s3',
region_name='us-east-1',
endpoint_url='https://accesspoint.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com'
)
```

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour accéder à l'API de contrôle Amazon S3

Dans l'exemple suivant, remplacez la région *us-east-1* et l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

```
control_client = session.client(
service_name='s3control',
region_name='us-east-1',
endpoint_url='https://control.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com'
)
```

SDK for Java 1.x

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un compartiment S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

```
// bucket client
final AmazonS3 s3 = AmazonS3ClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(
```

```
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(
                "https://bucket.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com",
                Regions.DEFAULT_REGION.getName()
        )
).build();
List<Bucket> buckets = s3.listBuckets();
```

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un point d'accès S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* et l'ARN *us-east-1:123456789012:accesspoint/prod* par vos propres informations.

```
// accesspoint client
final AmazonS3 s3accesspoint =
 AmazonS3ClientBuilder.standard().withEndpointConfiguration(
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(
                "https://accesspoint.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                Regions.DEFAULT_REGION.getName()
        )
).build();
ObjectListing objects = s3accesspoint.listObjects("arn:aws:s3:us-
east-1:123456789012:accesspoint/prod");
```

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour accéder à une opération d'API de contrôle Amazon S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* par vos propres informations.

```
// control client
final AWSS3Control s3control =
 AWSS3ControlClient.builder().withEndpointConfiguration(
        new AwsClientBuilder.EndpointConfiguration(
                "https://control.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com",
                Regions.DEFAULT_REGION.getName()
        )
).build();
final ListJobsResult jobs = s3control.listJobs(new ListJobsRequest());
```

SDK for Java 2.x

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un compartiment S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* et la région *Region.US_EAST_1* par vos propres informations.

```
// bucket client
Region region = Region.US_EAST_1;
s3Client = S3Client.builder().region(region)

 .endpointOverride(URI.create("https://bucket.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com"))
                   .build()
```

Exemple : Utiliser une URL de point de terminaison pour accéder à un point d'accès S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* et la région *Region.US_EAST_1* par vos propres informations.

```
// accesspoint client
Region region = Region.US_EAST_1;
s3Client = S3Client.builder().region(region)

 .endpointOverride(URI.create("https://accesspoint.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com"))
                   .build()
```

Exemple : utilisez une URL de point de terminaison pour accéder à l'API de contrôle Amazon S3

Dans l'exemple suivant, remplacez l'ID du point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-east-1.vpce.amazonaws.com* et la région *Region.US_EAST_1* par vos propres informations.

```
// control client
Region region = Region.US_EAST_1;
s3ControlClient = S3ControlClient.builder().region(region)

 .endpointOverride(URI.create("https://control.vpce-1a2b3c4d-5e6f.s3.us-
east-1.vpce.amazonaws.com"))
```

```
                .build()
```

Mise à jour d'une configuration DNS sur site

Lorsque vous utilisez des noms DNS spécifiques aux points de terminaison pour accéder aux points de terminaison d'interface pour Amazon S3, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre résolveur DNS sur site. Vous pouvez résoudre le nom DNS spécifique au point de terminaison avec l'adresse IP privée du point de terminaison d'interface depuis le domaine DNS public Amazon S3.

Utilisation de points de terminaison d'interface pour accéder à Amazon S3 sans point de terminaison de passerelle ou passerelle Internet dans le VPC

Les points de terminaison d'interface de votre VPC peuvent acheminer les applications de VPC et les applications sur site vers Amazon S3 via le réseau Amazon, comme illustré dans le diagramme suivant.



Le diagramme illustre les éléments suivants :

- Votre réseau local utilise Direct Connect ou Site-to-Site VPN pour se connecter au VPC A.
- Vos applications sur site et dans le VPC A utilisent des noms DNS spécifiques aux points de terminaison pour accéder à Amazon S3 via le point de terminaison d'interface S3.
- Les applications sur site envoient des données au point de terminaison d'interface dans le VPC via Direct Connect (ou Site-to-Site VPN). La technologie AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison d'interface vers Amazon S3 via le réseau AWS.

- Les applications dans le VPC envoient également du trafic au point de terminaison d'interface. La technologie AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison d'interface vers Amazon S3 via le réseau AWS.

Utilisation conjointe de points de terminaison de passerelle et de points de terminaison d'interface dans le même VPC pour accéder à Amazon S3

Vous pouvez créer des points de terminaison d'interface et conserver le point de terminaison de passerelle existant dans le même VPC, comme le montre le diagramme suivant. En adoptant cette approche, vous autorisez les applications internes au VPC à continuer d'accéder à Amazon S3 via le point de terminaison de la passerelle, ce qui n'est pas facturé. Ensuite, seules vos applications sur site utilisent des points de terminaison d'interface pour accéder à Amazon S3. Pour accéder à Amazon S3 de cette façon, vous devez mettre à jour vos applications sur site afin d'utiliser des noms DNS spécifiques du point de terminaison pour Amazon S3.



Le diagramme illustre les éléments suivants :

- Les applications sur site utilisent des noms DNS spécifiques du point de terminaison pour envoyer des données au point de terminaison d'interface dans le VPC via Direct Connect (ou Site-to-Site VPN). La technologie AWS PrivateLink déplace les données du point de terminaison d'interface vers Amazon S3 via le réseau AWS.
- En utilisant des noms Amazon S3 Régionaux par défaut, les applications dans le VPC envoient des données au point de terminaison de passerelle qui se connecte à Amazon S3 via le réseau AWS.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison de passerelle, consultez Points de terminaison d'un VPC de passerelle dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Création d'une stratégie de point de terminaison de VPC pour Amazon S3

Vous pouvez attacher une stratégie de point de terminaison à votre point de terminaison de VPC qui contrôle l'accès à Amazon S3. La stratégie spécifie les informations suivantes :

- Le principal AWS Identity and Access Management (IAM) qui peut effectuer des actions.
- Les actions qui peuvent être effectuées.
- Les ressources sur lesquelles les actions peuvent être exécutées.

Vous pouvez également utiliser des stratégies de compartiment Amazon S3 pour restreindre l'accès à des compartiments spécifiques depuis un point de terminaison d'un VPC spécifique en utilisant la condition `aws:sourceVpce` de votre stratégie de compartiment. Les exemples suivants montrent les stratégies qui restreignent l'accès à un compartiment ou à un point de terminaison.

Rubriques

- Exemple : restriction de l'accès à un compartiment spécifique depuis le point de terminaison d'un VPC
- Exemple : restriction de l'accès aux compartiments dans un compte spécifique depuis le point de terminaison d'un VPC
- Exemple : restriction de l'accès au point de terminaison d'un VPC spécifique dans la stratégie de compartiment S3

Exemple : restriction de l'accès à un compartiment spécifique depuis le point de terminaison d'un VPC

Vous pouvez créer une stratégie de point de terminaison qui restreint l'accès à des compartiments Amazon S3 spécifiques uniquement. Ce type de stratégie est utile si d'autres Services AWS dans votre VPC utilisent des compartiments. La stratégie de compartiment suivante restreint l'accès à *amzn-s3-demo-bucket1* uniquement. Pour utiliser cette politique de point de terminaison, remplacez *amzn-s3-demo-bucket1* par le nom de votre compartiment.

JSON

```
{
```

```
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "Policy1415115909151",
  "Statement": [
    { "Sid": "Access-to-specific-bucket-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
                   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*"]
    }
  ]
}
```

Exemple : restriction de l'accès aux compartiments dans un compte spécifique depuis le point de terminaison d'un VPC

Vous pouvez créer une stratégie de point de terminaison qui limite l'accès aux compartiments S3 uniquement dans un Compte AWS spécifique. Pour empêcher les clients de votre VPC d'accéder aux compartiments dont vous n'êtes pas le propriétaire, utilisez la déclaration suivante dans votre stratégie de point de terminaison. L'exemple de déclaration suivant crée une stratégie qui restreint l'accès aux ressources appartenant à un seul ID de Compte AWS, *111122223333*.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Access-to-bucket-in-specific-account-only",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:s3:::*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
```

```
  ]
}
```

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser la clé Compte AWS ou `aws:ResourceAccount` dans votre politique IAM pour spécifier l'ID de `s3:ResourceAccount` de la ressource en cours d'accès. Cependant, n'oubliez pas que certains Services AWS reposent sur l'accès aux compartiments gérés par AWS. Par conséquent, l'utilisation de la clé `aws:ResourceAccount` ou `s3:ResourceAccount` dans votre politique IAM risque également d'avoir un impact sur l'accès à ces ressources.

Exemple : restriction de l'accès au point de terminaison d'un VPC spécifique dans la stratégie de compartiment S3

Exemple : restriction de l'accès au point de terminaison d'un VPC spécifique dans la stratégie de compartiment S3

La stratégie de compartiment Amazon S3 suivante autorise l'accès à un compartiment spécifique, *amzn-s3-demo-bucket2*, depuis le point de terminaison d'un VPC *vpce-1a2b3c4d* uniquement. La politique refuse tout accès au compartiment si le point de terminaison spécifié n'est pas utilisé. La condition `aws:sourceVpce` spécifie le point de terminaison et ne requiert pas d'Amazon Resource Name (ARN) pour la ressource de point de terminaison d'un VPC, mais uniquement l'ID du point de terminaison. Pour utiliser cette stratégie de point de terminaison, remplacez *amzn-s3-demo-bucket2* et *vpce-1a2b3c4d* par le nom et le point de terminaison de votre compartiment.

> **Important**
>
> - Lors de l'application de la stratégie de compartiment Amazon S3 suivante afin de restreindre l'accès à certains points de terminaison d'un VPC uniquement, vous pouvez bloquer involontairement votre accès au compartiment. Les stratégies de compartiment dans le but de restreindre l'accès aux connexions issues du point de terminaison de votre VPC peuvent bloquer toutes les connexions à ce compartiment. Pour des informations sur la correction de ce problème, consultez Ma stratégie de compartiment n'a pas le bon VPC ou ID de point de terminaison d'un VPC. Comment puis-je corriger la politique de

façon à pouvoir accéder au compartiment ? que vous trouverez dans le SupportCentre de connaissances.

- Avant d'utiliser l'exemple de stratégie suivant, remplacez l'ID de point de terminaison du VPC par une valeur appropriée pour votre cas d'utilisation. Dans le cas contraire, vous ne parviendrez pas à accéder à votre compartiment.
- Cette politique désactive l'accès de la console au compartiment spécifié, car les demandes de la console ne proviennent pas du point de terminaison du VPC défini.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "Policy1415115909152",
  "Statement": [
    { "Sid": "Access-to-specific-VPCE-only",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
                   "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"],
      "Condition": {"StringNotEquals": {"aws:sourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"}}
    }
  ]
}
```

Pour plus d'exemples de stratégie, consultez Points de terminaison pour Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur VPC.

Pour plus d'informations sur la connectivité VPC, consultez la section Options de connectivité réseau vers VPC du livre blanc AWS Options de connectivité du cloud privé virtuel Amazon.

Validation de conformité pour Amazon S3

La sécurité et la conformité d'Amazon S3 sont évaluées par des auditeurs tiers dans le cadre de plusieurs programmes de conformité AWS, notamment :

- System and Organization Controls (SOC)
- Norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS)
- Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

AWS fournit une liste fréquemment mise à jour des services AWS concernés par les différents programmes de conformité sur la page Services AWS concernés par le programme de conformité.

Les rapports d'audit tiers sont disponibles au téléchargement à l'aide de AWS Artifact. Pour plus d'informations, consultez Téléchargement des rapports dans AWS Artifact.

Pour plus d'informations sur les programmes de conformité AWS, consultez Programmes de conformité AWS.

Votre responsabilité de conformité lors de l'utilisation d'Amazon S3 est déterminée par la sensibilité de vos données, les objectifs de conformité de votre organisation, ainsi que par la législation et la réglementation applicables. Si votre utilisation d'Amazon S3 est soumise à la conformité à des normes telles que HIPAA, PCI, ou FedRAMP, AWS fournit des ressources pour vous aider :

- Les Guides Quick Start de la sécurité et de la conformité proposent des considérations architecturales et fournissent des étapes pour déployer des environnements de référence centrés sur la sécurité et la conformité sur AWS.
- Le livre blanc Architecture de la sécurité et de la conformité HIPAA explique comment les entreprises utilisent AWS pour les aider à répondre aux exigences HIPAA.
- La page Ressources de conformité AWS fournit plusieurs manuels et guides susceptibles de s'appliquer à votre secteur et à votre emplacement.
- Le service AWS Config peut permettre d'évaluer comment les configurations de vos ressources se conforment aux pratiques internes, aux normes et aux directives industrielles.
- Le service AWS Security Hub fournit une vue complète de votre état de sécurité au sein de AWS et vous permet de vérifier votre conformité aux normes du secteur et aux bonnes pratiques de sécurité.

- Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet peut vous aider à répondre aux exigences techniques de régulateurs des services financiers (comme les organismes SEC, FINRA et CFTC) qui exigent un stockage des données en écriture seule et lectures multiples (WORM) pour certains types de document et informations d'enregistrement.
- Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory peut vous aider à auditer et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets à des fins professionnelles, de conformité et d'obligations réglementaires.

Résilience dans Amazon S3

L'infrastructure mondiale AWS est construite autour de Régions et de zones de disponibilité. Les Régions AWS fournissent plusieurs zones de disponibilité physiquement séparées et isolées, reliées par un réseau à latence faible, à débit élevé et à forte redondance. Ces zones de disponibilité vous offrent un moyen efficace de concevoir et d'exploiter des applications et des bases de données. Elles sont plus hautement disponibles, tolérantes aux pannes et évolutives que les infrastructures traditionnelles à un ou plusieurs centres de données. Si vous devez spécifiquement répliquer vos données sur des distances géographiques plus importantes, vous pouvez utiliser la Réplication d'objets au sein des régions et entre elles, qui permet de copier automatiquement des objets de façon asynchrone entre des compartiments dans différentes Régions AWS.

Chaque Région AWS comporte plusieurs zones de disponibilité. Vous pouvez déployer vos applications dans plusieurs zones de disponibilité au sein d'une même Région pour bénéficier d'une tolérance aux pannes et d'une faible latence. Les zones de disponibilité sont connectées les unes aux autres via une mise en réseau à fibres optiques rapide et privée, ce qui nous permet de concevoir facilement des applications qui basculent automatiquement entre les zones de disponibilité sans interruption.

Pour plus d'informations sur les Régions AWS et les zones de disponibilité, consultez Infrastructure mondiale AWS.

Outre l'infrastructure mondiale AWS, Amazon S3 propose plusieurs fonctions qui contribuent à la prise en charge des vos besoins en matière de résilience et de sauvegarde de données.

Configuration du cycle de vie

Une configuration du cycle de vie est un ensemble de règles qui définit des action qu'Amazon S3 applique à un groupe d'objets. Avec des règles de configuration du cycle de vie, vous pouvez indiquer à Amazon S3 de passer à des classes de stockage moins onéreuses, de les archiver ou de les supprimer. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Gestion des versions

La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Verrouillage des objets S3

La fonctionnalité de verrouillage des objets S3 vous permet de stocker des objets selon un modèle WORM write once, read many. En utilisant le verrouillage des objets S3, vous pouvez empêcher qu'un objet soit supprimé ou remplacé sur une période déterminée ou indéfinie. La fonctionnalité de verrouillage des objets S3 vous permet de satisfaire aux exigences réglementaires qui nécessitent le stockage WORM, ou de simplement ajouter une couche supplémentaire de protection contre la suppression et les modifications d'objet. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Classes de stockage

Amazon S3 offre une gamme de classes de stockage à choisir en fonction des exigences de votre charge de travail. Les classes de stockage S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA sont conçues pour les données auxquelles vous accédez environ une fois par mois et nécessitent un accès en millisecondes. La classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval est conçue pour les données d'archivage de longue durée accessibles avec un accès en millisecondes auxquelles vous accédez environ une fois par trimestre. Pour les données d'archivage qui ne nécessitent pas d'accès immédiat, telles que les sauvegardes, vous pouvez utiliser les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la résilience :

- Enable versioning
- Consider Amazon S3 cross-region replication
- Identify and audit all your Amazon S3 buckets

Chiffrement des sauvegardes Amazon S3

Si vous stockez des sauvegardes à l'aide d'Amazon S3, le chiffrement de vos sauvegardes dépend de la configuration de ces compartiments. Amazon S3 fournit un moyen de définir le comportement de chiffrement par défaut pour un compartiment S3. Vous pouvez définir le chiffrement par défaut sur un compartiment afin que tous les objets soient chiffrés lorsqu'ils sont stockés dans le compartiment. Le chiffrement par défaut prend en charge les clés stockées dans AWS KMS (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.

Pour en savoir plus sur la gestion des versions et le verrouillage des objets, consultez les rubriques suivantes : Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3 Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet

Sécurité de l'infrastructure dans Amazon S3

En tant que service géré, Amazon S3 est protégé par les procédures de sécurité du réseau mondial AWS qui sont décrites dans le pilier de sécurité du AWS Cadre Well-Architected.

L'accès à Amazon S3 via le réseau s'effectue via les API publiées par AWS. Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.2. Nous recommandons également la prise en charge de TLS 1.3. (Pour plus d'informations sur cette recommandation, consultez Connexions AWS cloud plus rapides avec TLS 1.3 sur le Blog sur la sécurité AWS.)

> **Note**
>
> Le protocole TLS 1.3 est pris en charge sur tous les points de terminaison S3, à l'exception des points d'accès AWS PrivateLink pour Amazon S3 et des points d'accès multirégionaux.

Les clients doivent également prendre en charge les suites de chiffrement PFS (Perfect Forward Secrecy) comme Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) ou Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). De plus, les demandes doivent être signées à l'aide d'AWS Signature V4 ou AWS Signature V2, et exigent que des informations d'identification valides soient fournies.

Ces API peuvent être appelées depuis n'importe quel emplacement réseau. Toutefois, Amazon S3 prend bel et bien en charge les stratégies d'accès basées sur les ressources, ce qui peut inclure des restrictions en fonction de l'adresse IP source. Vous pouvez aussi utiliser des stratégies de compartiment Amazon S3 pour contrôler l'accès aux compartiments à partir de points de terminaison de Virtual Private Cloud (VPC) spécifiques ou de VPC spécifiques. En effet, cela permet d'isoler l'accès réseau à un compartiment Amazon S3 donné depuis le VPC spécifique uniquement au sein du réseau AWS. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la sécurité de l'infrastructure dans Amazon S3 :

- Consider VPC endpoints for Amazon S3 access
- Identify and audit all your Amazon S3 buckets

Configuration et analyse des vulnérabilités dans Amazon S3

AWS gère les tâches de sécurité de base comme les correctifs du système d'exploitation invité et de base de données, la configuration du pare-feu et la reprise après sinistre. Ces procédures ont été vérifiées et certifiées par les tiers appropriés. Pour plus de détails, consultez les ressources suivantes :

- Validation de conformité pour Amazon S3
- Modèle de responsabilité partagée
- Amazon Web Services : Présentation des procédures de sécurité

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la configuration et à l'analyse des vulnérabilités dans Amazon S3 :

- Identify and audit all your Amazon S3 buckets
- Activer AWS Config

Gestion des accès

Amazon S3 fournit divers outils de gestion des accès. Vous trouverez ci-dessous une liste de ces fonctionnalités et outils. Vous n'avez pas besoin de tous ces outils de gestion des accès, mais vous devez en utiliser un ou plusieurs pour accorder l'accès à vos compartiments et objets Amazon S3, ainsi qu'aux autres Ressources S3. Une utilisation adéquate de ces outils contribue à garantir que vos ressources ne sont accessibles qu'aux utilisateurs prévus.

L'outil de gestion des accès le plus couramment utilisé est une stratégie d'accès. Une stratégie d'accès peut être une politique basée sur les ressources. Dans ce cas, elle est associée à une ressource AWS, telle qu'une stratégie de compartiment. Une stratégie d'accès peut également être une politique basée sur l'identité. Dans ce cas, elle est associée à une identité AWS Identity and Access Management (IAM), telle qu'un utilisateur, un groupe ou un rôle IAM. Une stratégie d'accès décrit qui a accès à quoi. Écrivez une stratégie d'accès pour autoriser les Comptes AWS ainsi que les utilisateurs, les groupes et les rôles IAM à effectuer des opérations au niveau d'une ressource. Par exemple, vous pouvez accorder une autorisation `PUT Object` à un autre Compte AWS afin de lui permettre de charger des objets dans votre compartiment.

Les outils de gestion de l'accès disponibles dans Amazon S3 sont les suivants. Pour obtenir un guide plus complet sur le contrôle d'accès Amazon S3, consultez Contrôle d'accès dans Amazon S3.

Stratégie de compartiment

Une stratégie de compartiment Amazon S3 est une politique AWS Identity and Access Management (IAM) basée sur les ressources, au format JSON. Elle est associée à un compartiment particulier. Utilisez des stratégies de compartiment pour accorder à d'autres Comptes AWS ou à des identités IAM des autorisations pour le compartiment et les objets qu'il contient. De nombreux cas d'utilisation de la gestion des accès S3 peuvent être satisfaits au moyen d'une stratégie de compartiment. Avec les stratégies de compartiment, vous pouvez personnaliser l'accès au compartiment pour vous assurer que seules les identités que vous avez approuvées peuvent accéder aux ressources et effectuer des actions en leur sein. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.

Politique basée sur l'identité

Une politique utilisateur IAM ou basée sur l'identité est un type de politique AWS Identity and Access Management (IAM). Une politique basée sur l'identité est une politique au format JSON associée aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM dans votre compte AWS. Vous pouvez utiliser des politiques basées sur l'identité pour accorder à une identité IAM l'accès à vos compartiments ou objets. Vous pouvez créer des utilisateurs, des groupes et des rôles IAM dans votre compte et leur attacher des stratégies d'accès. Vous pouvez ensuite accorder l'accès aux ressources AWS, notamment aux ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.

S3 Access Grants

Utilisez S3 Access Grants pour créer des autorisations d'accès à vos données Amazon S3 pour les identités figurant dans les annuaires d'identités d'entreprise, telles qu'Active Directory, et les identités AWS Identity and Access Management (IAM). S3 Access Grants vous aide à gérer les autorisations de données à l'échelle. En outre, S3 Access Grants enregistre l'identité de l'utilisateur final et l'application utilisée pour accéder aux données S3 dans AWS CloudTrail. Cela fournit un historique d'audit détaillé remontant jusqu'à l'identité de l'utilisateur final pour tous les accès aux données de vos compartiments S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.

Points d'accès

Les points d'accès Amazon S3 simplifient la gestion de l'accès aux données à l'échelle pour les applications utilisant des jeux de données partagés dans S3. Les points d'accès sont appelés points de terminaison réseau. Ils sont associés à un compartiment. Vous pouvez utiliser des points d'accès

pour effectuer des opérations sur des objets S3 à l'échelle, comme le chargement et l'extraction d'objets. Jusqu'à 10 000 points d'accès peuvent être associés à un compartiment. Et pour chaque point d'accès, vous pouvez appliquer des autorisations et des contrôles réseau distincts pour vous donner un contrôle précis sur l'accès à vos objets S3. Les points d'accès S3 peuvent être associés à des compartiments du même compte ou d'un autre compte approuvé. Les stratégies de points d'accès sont basées sur les ressources. Elles sont évaluées conjointement avec la stratégie de compartiment sous-jacente. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données avec des points d'accès .

Liste de contrôle d'accès (ACL)

Une liste ACL est une liste d'autorisations identifiant le bénéficiaire et les autorisations accordées. Les listes ACL accordent des autorisations de base en lecture ou en écriture à d'autres Comptes AWS. Les listes ACL utilisent un schéma XML spécifique à Amazon S3. Une liste ACL est un type de politique AWS Identity and Access Management (IAM). Une liste ACL d'objet est utilisée pour gérer l'accès à un objet, tandis qu'une liste ACL de compartiment est utilisée pour gérer l'accès à un compartiment. Avec les stratégies de compartiment, une seule politique s'applique à l'ensemble du compartiment, mais les listes ACL d'objet sont définies pour chaque objet. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Pour en savoir plus sur l'utilisation des listes ACL, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Warning**
>
> La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation de listes ACL.

Propriétaire de l'objet

Pour gérer l'accès à vos objets, vous devez en être le propriétaire. Utilisez le paramètre Propriétaire de l'objet au niveau du compartiment pour contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment. Utilisez également le paramètre Propriétaire de l'objet pour activer les listes ACL. Par défaut, la propriété d'objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué, et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets présents dans le compartiment et gère exclusivement l'accès aux données. Pour gérer l'accès, le propriétaire du compartiment utilise des politiques, des stratégies ou tout autre outil de gestion des accès, à l'exception des listes ACL. Pour plus d'informations,

consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Pour obtenir un guide plus complet sur le contrôle d'accès Amazon S3 et d'autres bonnes pratiques, consultez Contrôle d'accès dans Amazon S3.

Inventaire des données Amazon Simple Storage Service

Amazon S3

Amazon S3 fournit un stockage d'objets évolutif dans le Cloud AWS. Il permet de stocker et de récupérer n'importe quel volume de données, depuis n'importe où sur le web. Grâce à son architecture unique, S3 est conçu pour dépasser 99,999999999 % (11 neuf) de durabilité des données. En outre, S3 stocke par défaut les données de manière redondante dans un minimum de trois zones de disponibilité, offrant ainsi une résilience intégrée en cas de sinistre généralisé. Les clients peuvent stocker leurs données dans une seule zone de disponibilité afin de réduire les coûts de stockage ou la latence, dans plusieurs zones de disponibilité pour faire face à la perte définitive d'un centre de données complet, ou dans plusieurs Régions AWS pour répondre aux exigences de résilience géographique.

Principales caractéristiques

Situation géographique

Amazon S3 est hébergé dans plusieurs endroits dans le monde. Sélectionnez des emplacements de stockage de vos données à proximité de vos clients.

Compartiments

Un compartiment est un conteneur d'objets stockés dans Amazon S3. Chaque objet est contenu dans un compartiment.

Objets

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Les objets sont composés de données et de métadonnées.

Classes de stockage

Amazon S3 offre différentes classes de stockage optimisées pour différents cas d'utilisation.

Gestion du stockage

Amazon S3 intègre des fonctionnalités de gestion du stockage que vous pouvez utiliser pour gérer vos coûts et respecter les exigences de conformité.

Gestion des accès et sécurité

Amazon S3 fournit des fonctions d'audit et de gestion de l'accès à vos compartiments et objets.

Situation géographique

Amazon S3 est disponible dans les Région AWS du monde entier. Chaque région constitue une zone géographique séparée.

Pourquoi est-ce important

Une fois que vous avez déterminé où vous souhaitez stocker vos données, vous pouvez décider de déployer un stockage fonctionnellement équivalent aux mêmes emplacements ou à des emplacements différents, en fonction de vos besoins.

Pour obtenir un résumé de vos compartiments Amazon S3 dans toutes les régions

Utilisez la commande AWS CLI suivante :

```
aws s3api list-buckets /
 --max-items 100 /
 --page-size 100
```

Pour plus d'informations, consultez list-buckets dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Compartiments

Les compartiments Amazon S3 sont des conteneurs d'objets. Chaque compartiment porte un nom unique au sein d'AWS. Amazon S3 prend en charge quatre types de compartiments : les compartiments à usage général, les compartiments de répertoires, les compartiments de table et les compartiments de vecteur. Chaque type de compartiment fournit un ensemble unique de fonctionnalités répondant à différents cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur les différents types de compartiments, consultez Compartiments dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

Pourquoi est-ce important

Après avoir répertorié vos compartiments, vous pouvez valider leurs paramètres pour des systèmes de stockage fonctionnellement équivalents en passant en revue les différents paramètres de configuration de vos compartiments.

Pour répertorier les configurations de vos compartiments

```
aws s3api get-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket1
aws s3api get-bucket-logging --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations, consultez get-bucket-versioning dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Objets

Les objets sont les entités fondamentales stockées dans Amazon S3. Chaque objet se compose de données, d'une clé (nom) et de métadonnées.

Pourquoi est-ce important

La compréhension des caractéristiques de votre objet vous aide à planifier des exigences de capacité de stockage et de performances équivalentes dans des systèmes fonctionnellement équivalents.

Pour répertorier les objets et leurs propriétés

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket1 /
    --query 'Contents[].{Key: Key, Size: Size, LastModified: LastModified}'
```

Pour plus d'informations, consultez list-objects-v2 dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Classes de stockage

- Amazon S3 Standard
- Amazon S3 Intelligent Tiering
- Amazon S3 Standard-IA
- Amazon S3 One Zone-IA
- Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

- Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval
- Amazon S3 Glacier Deep Archive
- Amazon S3 Express One Zone

Pourquoi est-ce important

La compréhension de votre utilisation des classes de stockage vous aide à déterminer les niveaux de stockage appropriés dans des systèmes fonctionnellement équivalents. Pour plus d'informations, consultez Compréhension et gestion des classes de stockage Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

Pour passer en revue votre sélection et votre utilisation des classes de stockage

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Storage Lens pour passer en revue votre sélection et votre utilisation des classes de stockage. Pour plus d'informations, consultez Compréhension et gestion des classes de stockage Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

Gestion du stockage

Pourquoi est-ce important

La compréhension de votre utilisation des fonctionnalités de gestion du stockage vous aide à planifier des fonctionnalités équivalentes afin de gérer les coûts et de respecter les exigences de conformité dans des systèmes fonctionnellement équivalents.

Pour passer en revue votre sélection et votre utilisation des fonctionnalités de gestion du stockage

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Storage Lens pour passer en revue votre sélection et votre utilisation des fonctionnalités de gestion du stockage. Pour plus d'informations, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3.

Gestion des accès et sécurité

Pourquoi est-ce important

La compréhension de vos paramètres de gestion des accès et de sécurité vous aide à planifier des fonctionnalités équivalentes pour gérer les exigences d'accès et de sécurité dans des systèmes fonctionnellement équivalents.

Pour passer en revue vos paramètres de gestion des accès et de sécurité

Après avoir répertorié vos compartiments, vous pouvez valider leurs paramètres de sécurité et d'accès pour des systèmes de stockage fonctionnellement équivalents en passant en revue les différents paramètres de configuration de vos compartiments.

```
aws s3api get-public-access-block --bucket amzn-s3-demo-bucket1
aws s3api get-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-bucket1
aws s3api get-bucket-encryption --bucket amzn-s3-demo-bucket1
aws s3api get-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Transfert de données

Vous pouvez transférer des données d'Amazon S3 à l'aide de plusieurs méthodes :

- AWS CLI
- Kits AWS SDK
- API REST Amazon S3
- Outils tiers

Exemple avec AWS CLI

Pour télécharger un compartiment entier :

```
aws s3 sync s3://amzn-s3-demo-bucket1 /local/path
```

Pour plus d'informations, consultez sync dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour télécharger des objets spécifiques :

```
aws s3 cp s3://amzn-s3-demo-bucket1/path/to/object /local/path
```

Pour plus d'informations, consultez cp dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Ressources connexes

Autres caractéristiques d'Amazon S3 :

- Contrôle d'accès dans Amazon S3
- Sécurité dans Amazon S3
- Protection des données dans Amazon S3
- Journalisation et surveillance dans Amazon S3

Protection des données dans Amazon S3

Outre la résilience offerte par l'infrastructure AWS mondiale, Amazon S3 propose un certain nombre de fonctionnalités qui contribuent à la protection des données contre les suppressions accidentelles ou les défaillances régionales.

Réplication S3

La réplication en direct permet la copie automatique et asynchrone d'objets entre les compartiments Amazon S3. Les compartiments configurés pour la réplication d'objet peuvent appartenir au même Compte AWS ou à des comptes distincts. Vous pouvez répliquer des objets vers un compartiment de destination unique ou plusieurs compartiments de destination. Les compartiments de destination peuvent se trouver dans différentes Régions AWS ou dans la même région que le compartiment source. Pour activer les contrôles de basculement, vous pouvez configurer la réplication pour qu'elle soit bidirectionnelle, afin que vos compartiments sources et de destination puissent rester synchronisés en cas de panne régionale. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets au sein des régions et entre elles".

Points d'accès multi-régions et contrôles de basculement

Les points d'accès multi-régions Amazon S3 fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments S3 situés dans plusieurs Régions AWS. Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer des applications multi-régions avec la même architecture utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications partout dans le monde. Au lieu d'envoyer les demandes sur l'Internet public encombré, les points d'accès multi-régions offrent une résilience de réseau intégrée avec une accélération des demandes Internet vers Amazon S3. Les demandes d'application adressées à un point de terminaison global de point d'accès multi-régions utilisent AWS Global Accelerator pour acheminer automatiquement sur le réseau mondial AWS vers le compartiment S3 le plus proche ayant un statut d'acheminement actif. Pour plus d'informations sur les points d'accès multi-régions, consultez the section called "Gestion du trafic multirégional ".

Grâce aux contrôles de basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3, vous pouvez maintenir la continuité des activités pendant les perturbations du trafic régional, tout en offrant à vos applications une architecture multi-régions pour répondre aux besoins de conformité et de redondance. Si votre trafic régional est perturbé, vous pouvez utiliser les contrôles de basculement du point d'accès multi-régions pour sélectionner la Régions AWS derrière un point d'accès multi-régions Amazon S3 qui traitera les demandes d'accès aux données et de stockage.

Pour prendre en charge le basculement, vous pouvez configurer votre point d'accès multi-régions dans une configuration active-passive, le trafic circulant vers la région active dans des conditions normales, et une région passive de secours pour le basculement. Si vous avez activé la réplication entre régions (CRR) de S3 avec des règles de réplication bidirectionnelle, vous pouvez garder vos compartiments synchronisés pendant un basculement. Pour plus d'informations sur les contrôles de basculement, consultez the section called "Configuration du basculement".

Gestion des versions S3

La gestion des versions est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Amazon S3. Le contrôle de version permet de récupérer facilement les données en cas d'actions involontaires des utilisateurs ou de défaillances des applications. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Verrouillage des objets S3

La fonctionnalité de verrouillage des objets S3 vous permet de stocker des objets selon un modèle WORM write once, read many. En utilisant le verrouillage des objets S3, vous pouvez empêcher qu'un objet soit supprimé ou remplacé sur une période déterminée ou indéfinie. La fonctionnalité de verrouillage des objets S3 vous permet de satisfaire aux exigences réglementaires qui nécessitent le stockage WORM, ou de simplement ajouter une couche supplémentaire de protection contre la suppression et les modifications d'objet. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

AWS Backup

Amazon S3 est intégré nativement à AWS Backup, un service entièrement géré et basé sur des politiques que vous pouvez utiliser pour définir de manière centralisée des politiques de sauvegarde afin de protéger vos données dans Amazon S3. Après avoir défini vos politiques de sauvegarde et affecté des ressources Amazon S3 aux politiques, AWS Backup automatise la création de sauvegardes Amazon S3 et stocke en toute sécurité les sauvegardes dans un coffre de sauvegarde chiffré que vous spécifiez dans votre plan de sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez the section called "Sauvegarde des données".

Pour un tutoriel sur l'utilisation conjointe de certaines de ces fonctionnalités afin de protéger vos données, consultez Didacticiel : Protéger les données sur Amazon S3 des suppressions accidentelles

ou des bogues de l'application avec la gestion des versions S3, le verrouillage d'objet S3 et la réplication S3.

> **Important**
>
> Outre l'utilisation des fonctionnalités précédentes pour protéger vos données, nous vous recommandons de consulter les recommandations fournies dans the section called "Bonnes pratiques de sécurité".

Rubriques

- Réplication d'objets au sein des régions et entre elles
- Gestion du trafic multirégional avec des points d'accès multirégionaux
- Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3
- Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet
- Sauvegarde de vos données Amazon S3

Réplication d'objets au sein des régions et entre elles

La réplication permet la copie automatique et asynchrone d'objets entre les compartiments Amazon S3. Les compartiments configurés pour la réplication d'objet peuvent appartenir au même Compte AWS ou à des comptes distincts. Vous pouvez répliquer des objets vers un compartiment de destination unique ou plusieurs compartiments de destination. Les compartiments de destination peuvent se trouver dans différentes Régions AWS ou dans la même région que le compartiment source.

Il existe deux types de réplication : la réplication en direct et la réplication à la demande.

- Réplication en direct : pour répliquer automatiquement les objets nouveaux et mis à jour à mesure qu'ils sont enregistrés dans le compartiment source, utilisez la réplication en direct. La réplication en direct ne réplique pas les objets qui existaient dans le compartiment avant la configuration de la réplication. Pour répliquer des objets qui existaient avant la configuration de la réplication, utilisez la réplication à la demande.
- Réplication à la demande : pour répliquer des objets existants depuis le compartiment source vers un ou plusieurs compartiments de destination à la demande, utilisez la réplication par lot S3. Pour en savoir plus sur la réplication d'objets existants, consultez Quand utiliser la réplication par lot S3.

Il existe deux formes de réplication en direct : la réplication interrégionale (CRR) et la réplication sur une même région (SRR).

- Réplication interrégionale (CRR) : la réplication CRR permet de répliquer des objets entre des compartiments S3 figurant dans différentes Régions AWS. Pour plus d'informations sur la réplication CRR, consultez the section called "Quand utiliser la réplication entre Régions".
- Réplication sur une même région (SRR) : la réplication SRR permet de copier des objets entre des compartiments Amazon S3 d'une même Région AWS. Pour plus d'informations sur la réplication SRR, consultez the section called "Quand utiliser la réplication au sein d'une même Région".

Rubriques

- Pourquoi utiliser la réplication ?
- Quand utiliser la réplication entre Régions
- Quand utiliser la réplication au sein d'une même Région
- Quand utiliser la réplication à double sens (réplication bi-directionnelle)
- Quand utiliser la réplication par lot S3
- Exigences relatives à la charge de travail et réplication en direct
- Ce qui est répliqué par Amazon S3
- Exigences et considérations relatives à la réplication
- Présentation de la configuration de la réplication en direct
- Gestion ou suspension de la réplication en direct
- Réplication d'objets existants via la réplication par lot
- Résolution des problèmes de réplication
- Surveillance de la réplication avec des métriques, des notifications d'événements et des statuts

Pourquoi utiliser la réplication ?

La réplication entre Régions peut vous aider à réaliser les tâches suivantes :

- Répliquer des objets tout en conservant les métadonnées – Vous pouvez utiliser la réplication pour faire des copies de vos objets qui conservent toutes les métadonnées, telles que les heures de création des objets d'origine et les ID de version. Cette fonctionnalité est importante si vous devez vous assurer que votre réplica est identique à l'objet source.

- Répliquer des objets dans différentes classes de stockage – Vous pouvez utiliser la réplication pour placer directement des objets dans S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive ou une autre classe dans les compartiments de destination. Vous pouvez également répliquer vos données dans la même classe de stockage et utiliser des configurations de cycle de vie sur les compartiments de destination pour déplacer vos objets vers une classe de stockage à froid si leur ancienneté le justifie.
- Conserver les copies d'objets sous différents propriétaires – Quel que soit le propriétaire de l'objet source, vous pouvez indiquer à Simple Storage Service (Amazon S3) de remplacer le propriétaire des réplicas par le Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Il s'agit de l'option de substitution du propriétaire. Vous pouvez utiliser cette option pour limiter l'accès aux réplicas d'objets.
- Conserver les objets stockés sur plusieurs Régions AWS – Afin de vous assurer de ne pas conserver vos données dans une seule zone géographique, vous pouvez définir plusieurs compartiments de destination entre différentes Régions AWS. Cette fonctionnalité peut vous aider à répondre à certaines exigences de conformité.
- Répliquer des objets en 15 minutes – Pour répliquer vos données dans la même Région AWS ou dans différentes Régions dans un laps de temps prévisible, vous pouvez utiliser le contrôle du délai de réplication S3 (S3 RTC). Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer 99,99 % des nouveaux objets stockés dans Simple Storage Service (Amazon S3) dans les 15 minutes (conformément à un contrat de niveau de service (SLA)). Pour plus d'informations, consultez the section called "Utiliser le contrôle du délai de réplication S3".

  > **Note**
  >
  > Le contrôle du délai de réplication S3 ne s'applique pas à la réplication par lot. La réplication par lot est une tâche de réplication à la demande et peut être suivie avec les opérations par lot S3. Pour plus d'informations, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement.

- Synchroniser des compartiments, répliquer des objets existants et répliquer des objets précédemment défaillants ou répliqués – Pour synchroniser des compartiments et répliquer des objets existants, utilisez la réplication par lot comme action de réplication à la demande. Pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation de la réplication par lot, consultez Quand utiliser la réplication par lot S3.
- Répliquer des objets et basculer vers un compartiment dans une autre Région AWS : pour que toutes les métadonnées et tous les objets restent synchronisés entre les compartiments

pendant la réplication des données, utilisez des règles de réplication bidirectionnelle avant de configurer les contrôles de basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3. Les règles de réplication bidirectionnelle permettent de s'assurer que lorsque des données sont écrites dans le compartiment S3 vers lequel le trafic bascule, ces données sont ensuite répliquées vers le compartiment source.

Quand utiliser la réplication entre Régions

La réplication entre Régions (CRR) S3 permet de copier des objets entre des compartiments Amazon S3 situés dans différentes Régions AWS. La réplication entre Régions aide à :

- Respecter les exigences de conformité – Bien que Simple Storage Service (Amazon S3) stocke vos données dans plusieurs zones de disponibilité distantes géographiquement par défaut, les exigences de conformité peuvent vous obliger à stocker les données séparées par des distances encore plus importantes. Pour satisfaire à ces exigences, la réplication entre Régions vous permet de répliquer des données entre des distantes Régions AWS.
- Réduire la latence – Si vos clients se trouvent à deux emplacements géographiques différents, vous pouvez réduire la latence lors de l'accès aux objets, en conservant des copies d'objets dans des Régions AWS qui sont géographiquement proches de vos utilisateurs.
- Augmenter l'efficacité opérationnelle – Si vous disposez de clusters de calcul dans deux Régions AWS différentes qui analysent le même jeu d'objets, vous pouvez choisir de conserver des copies d'objets dans ces régions.

Quand utiliser la réplication au sein d'une même Région

La réplication dans une même Région (SRR) est utilisée pour copier des objets entre compartiments Amazon S3 d'une même Région AWS. La SRR vous aide à :

- Regrouper les journaux dans un même compartiment – Si vous stockez des journaux dans plusieurs compartiments ou sur différents comptes, vous pouvez facilement répliquer les journaux dans un même compartiment d'une Région. Cela permet de simplifier le traitement des journaux dans un seul emplacement.

- Configurer la réplication en direct entre les comptes de production et de test – Si vous, ou vos clients, disposez de comptes de production et de test qui utilisent les mêmes données, vous pouvez répliquer des objets entre différents comptes, tout en conservant les métadonnées d'objet.
- Respecter les lois sur la souveraineté des données – Vous pourriez être tenu de stocker plusieurs copies de vos données dans des Comptes AWS distincts au sein d'une Région donnée. La réplication dans une même Région peut vous aider à répliquer des données critiques lorsque les exigences de conformité n'autorisent pas que les données sortent de votre pays.

Quand utiliser la réplication à double sens (réplication bi-directionnelle)

- Créer des jeux de données partagés sur plusieurs Régions AWS : avec la synchronisation des modifications de réplica, vous pouvez facilement répliquer les changements de métadonnées, tels que les listes de contrôle d'accès (ACL) aux objets, les étiquettes d'objets ou les verrouillages d'objets, sur les objets de réplication. Cette réplication bidirectionnelle est importante si vous voulez que tous les objets et les modifications des métadonnées des objets soient synchronisés. Vous pouvez activer la synchronisation de modification de réplica sur une règle de réplication nouvelle ou existante lors de l'exécution d'une réplication bidirectionnelle entre deux ou plusieurs compartiments dans des Régions AWS identiques ou différentes.
- Maintenir la synchronisation des données entre régions pendant le basculement : vous pouvez synchroniser les données dans des compartiments entre Régions AWS en configurant des règles de réplication bidirectionnelle avec la réplication entre régions (CRR) S3 directement à partir d'un point d'accès multi-régions. Pour prendre une décision éclairée sur le moment de lancer le basculement, vous pouvez également activer les métriques de réplication S3 pour surveiller la réplication dans Amazon CloudWatch, le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC), ou à partir du point d'accès multi-région.
- Make your application highly available (Rendre votre application hautement disponible) : même en cas de perturbation du trafic régional, vous pouvez utiliser des règles de réplication bidirectionnelle pour que toutes les métadonnées et tous les objets restent synchronisés entre les compartiments pendant la réplication des données.

Quand utiliser la réplication par lot S3

La réplication par lot réplique des objets existants dans différents compartiments (option à la demande). Contrairement à la réplication en direct, ces tâches peuvent être exécutées selon les besoins. La réplication par lot peut vous aider à réaliser les tâches suivantes :

- Répliquer des objets existants – Vous pouvez utiliser la réplication par lot pour répliquer des objets qui ont été ajoutés au compartiment avant la configuration de la réplication dans une même région ou de la réplication entre Régions.
- Répliquer les objets qui n'ont pas pu être répliqués auparavant – Vous pouvez filtrer une tâche de réplication par lot pour tenter de répliquer des objets dont le statut de réplication a ÉCHOUÉ.
- Répliquer des objets déjà répliqués – Vous pourriez devoir stocker plusieurs copies de vos données dans des Comptes AWS ou des Régions AWS distincts. La réplication par lot peut répliquer des objets existants vers des destinations nouvellement ajoutées.
- Répliquer des réplicas d'objets créés à partir d'une règle de réplication – Les configurations de réplication créent des réplicas d'objets dans des compartiments de destination. Les réplicas d'objets peuvent être répliqués uniquement via la réplication par lot.

Exigences relatives à la charge de travail et réplication en direct

Selon les exigences de votre charge de travail, certains types de réplication en direct seront mieux adaptés à votre cas d'utilisation que d'autres. Utilisez le tableau suivant pour déterminer le type de réplication à utiliser dans votre situation et si vous devez utiliser le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) pour votre charge de travail. Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer 99,99 % des nouveaux objets stockés dans Amazon S3 dans les 15 minutes (conformément à un contrat de niveau de service (SLA)). Pour plus d'informations, consultez the section called "Utiliser le contrôle du délai de réplication S3".

Exigence relative à la charge de travail	S3 RTC (SLA de 15 minutes)	Réplication entre régions (CRR)	Réplication sur une même région (SRR)
Répliquer des objets entre différents Comptes AWS	Oui	Oui	Oui
Répliquer des objets au sein d'une même	Non	Non	Oui

Exigence relative à la charge de travail	S3 RTC (SLA de 15 minutes)	Réplication entre régions (CRR)	Réplication sur une même région (SRR)
Région AWS dans un délai de 24 à 48 heures (non défini par un SLA)			
Répliquer des objets entre différentes Régions AWS dans un délai de 24 à 48 heures (non défini par un SLA)	Non	Oui	Non
Temps de réplication prévisible : défini par un SLA pour répliquer 99,9 % des objets en 15 minutes	Oui	Non	Non

Ce qui est répliqué par Amazon S3

Dans les compartiments, Simple Storage Service (Amazon S3) réplique uniquement les éléments spécifiques qui sont configurés pour la réplication.

Rubriques

- Qu'est-ce qui est répliqué avec les configurations de réplication ?
- Qu'est-ce qui n'est pas répliqué avec les configurations de réplication ?

Qu'est-ce qui est répliqué avec les configurations de réplication ?

Par défaut, Simple Storage Service (Amazon S3) réplique les éléments suivants :

- Objets créés après l'ajout d'une configuration de réplication.
- Objets non chiffrés.

- Objets chiffrés à l'aide de clés fournies par le client (SSE-C), objets chiffrés au repos sous une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) ou une clé KMS stockée dans AWS Key Management Service (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
- Métadonnées d'objet des objets source vers les réplicas. Pour plus d'informations sur la réplique des métadonnées des réplicas vers les objets source, consultez Réplication des modifications des métadonnées avec la synchronisation des modifications de réplica.
- Seuls les objets du compartiment source pour lesquels le propriétaire du compartiment dispose d'autorisations en lecture sur ces objets et leurs listes ACL.

  Pour de plus informations sur la propriété des ressources, consultez Propriété du compartiment et de l'objet Amazon S3.
- Les mises à jour des listes ACL d'objet, sauf si vous indiquez à Amazon S3 de modifier le propriétaire des réplicas lorsque les compartiments source et de destination n'appartiennent pas aux mêmes comptes.

  Pour plus d'informations, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

  Simple Storage Service (Amazon S3) peut mettre un certain temps à synchroniser les deux listes ACL. Ce changement de propriété s'applique uniquement aux objets créés après l'ajout d'une configuration de réplication dans le compartiment.
- Les balises d'objets, le cas échéant.
- Les informations de conservation du verrouillage des objets S3, le cas échéant.

  Quand Amazon S3 réplique des objets pour lesquels des informations de conservation ont été appliquées, il applique ces mêmes contrôles de conservation à vos réplicas, remplaçant ainsi la période de conservation par défaut configurée sur vos compartiments de destination. Si vous n'avez pas de contrôles de conservation appliqués aux objets de votre compartiment source, et que vous répliquez dans un compartiment de destination dont la période de conservation par défaut est définie, la période de conservation par défaut du compartiment de destination est appliquée à vos répliques d'objets. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Impact des opérations de suppression sur la réplication

Si vous supprimez un objet du compartiment source, les actions suivantes se produisent par défaut :

- Si vous émettez une demande de suppression (DELETE) sans spécifier d'ID de version d'objet, Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression. Amazon S3 traite le marqueur de suppression comme suit :
  - Si vous utilisez la dernière version de la configuration de réplication, en spécifiant l'élément `Filter` dans une règle de configuration de réplication, Simple Storage Service (Amazon S3) ne réplique pas le marqueur de suppression par défaut. Toutefois, vous pouvez ajouter la réplication de marqueur de suppression aux règles non basées sur des balises. Pour plus d'informations, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.
  - Si vous ne spécifiez pas l'élément `Filter`, Simple Storage Service (Amazon S3) suppose que la configuration de réplication est la version V1 et réplique les marqueurs de suppression résultant des actions de l'utilisateur. Toutefois, si Amazon S3 supprime un objet en raison d'une action de cycle de vie, le marqueur de suppression n'est pas répliqué dans les compartiments de destination.
- Si vous spécifiez un ID de version d'objet à supprimer dans une requête `DELETE`, Amazon S3 supprime cette version de l'objet dans le compartiment source. Mais le service ne réplique pas la suppression dans les compartiments de destination. En d'autres termes, il ne supprime pas la même version de l'objet dans les compartiments de destination. Les données sont ainsi protégées contre les suppressions malveillantes.

Qu'est-ce qui n'est pas répliqué avec les configurations de réplication ?

Par défaut, Simple Storage Service (Amazon S3) ne réplique pas les éléments suivants :

- Les objets du compartiment source qui sont des réplicas ayant été créés par une autre règle de réplication. Supposons, par exemple, que vous configurez une réplication où le compartiment A est le compartiment source et le compartiment B celui de destination. Supposons ensuite que vous ajoutez une autre configuration de réplication où le compartiment B est le compartiment source et le compartiment C celui de destination. Dans ce cas, les objets du compartiment B qui sont les réplicas d'objets du compartiment A ne sont pas répliqués dans le compartiment C.

  Pour répliquer des objets qui sont des réplicas, utilisez la réplication par lot. Pour en savoir plus sur la configuration de la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants.
- Objets du compartiment source qui ont déjà été répliqués vers une autre destination. Par exemple, si vous changez le compartiment de destination dans une configuration de réplication existante, Simple Storage Service (Amazon S3) ne procède pas à une nouvelle réplication des objets.

Pour répliquer des objets précédemment répliqués, utilisez la réplication par lot. Pour en savoir plus sur la configuration de la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants.

- La réplication par lot ne prend pas en charge la réplication répétée d'objets qui ont été supprimés avec l'ID de version de l'objet dans le compartiment de destination. Pour répéter la réplication de ces objets, vous pouvez copier les objets sources en place avec une tâche de copie par lot. La copie de ces objets en place crée de nouvelles versions des objets dans le compartiment source et lance automatiquement la réplication vers la destination. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Batch Copy, consultez Exemples qui utilisent Batch Operations pour copier des objets.
- Par défaut, lors de la réplication à partir d'un autre Compte AWS, les marqueurs de suppression ajoutés au compartiment source ne sont pas répliqués.

  Pour savoir comment répliquer des marqueurs de suppression, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.
- Objets stockés dans les classes ou niveaux de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, Archive Access de S3 Intelligent-Tiering ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering. Vous ne pouvez pas répliquer ces objets tant que vous ne les avez pas restaurés et copiés dans une autre classe de stockage.

  Pour en savoir plus sur S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, consultez Classes de stockage pour les objets rarement consultés.

  Pour en savoir plus sur S3 Intelligent-Tiering, consultez Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering.
- Objets dans le compartiment source pour lesquels le propriétaire du compartiment ne dispose pas des autorisations de réplication suffisantes.

  Pour obtenir des informations sur la façon dont un propriétaire d'objet peut accorder des autorisations à un propriétaire de compartiment, consultez Octroi d'autorisations intercomptes pour charger des objets tout en garantissant que le propriétaire du compartiment dispose d'un contrôle total.
- Les mises à jour des sous-ressources de niveau compartiment.

  Par exemple, si vous modifiez la configuration du cycle de vie ou ajoutez une configuration de notification à votre compartiment source, ces modifications ne sont pas appliquées au compartiment de destination. Cette fonction permet ainsi d'avoir des configurations différentes dans les compartiments source et de destination.

- Actions effectuées par la configuration du cycle de vie.

  Par exemple, si la configuration du cycle de vie est activée uniquement sur votre compartiment source, Simple Storage Service (Amazon S3) crée des marqueurs de suppression pour les objets expirés, mais ne réplique pas ces marqueurs. Si vous souhaitez appliquer la même configuration de cycle de vie aux compartiments source et de destination, activez la même configuration de cycle de vie sur les deux. Pour en savoir plus sur la configuration du cycle de vie, consultez Gestion du cycle de vie des objets.
- Lorsque vous utilisez des règles de réplication basées sur des balises avec la réplication en direct, les nouveaux objets doivent être balisés avec la balise de règle de réplication correspondante dans l'opération `PutObject`. Dans le cas contraire, les objets ne sont pas répliqués. Si des objets sont balisés après l'opération `PutObject`, ils ne sont pas non plus répliqués.

  Pour répliquer des objets balisés après l'opération `PutObject`, vous devez utiliser la réplication par lot S3. Pour en savoir plus sur la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants.

Exigences et considérations relatives à la réplication

La réplication Amazon S3 exige de respecter les conditions suivantes :

- Le propriétaire du compartiment source doit avoir activé les Régions AWS source et de destination pour son compte. Le propriétaire du compartiment de destination doit avoir activé la Région de destination pour son compte.

  Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation d'une Région AWS, consultez Spécification des Régions AWS que votre compte peut utiliser dans le Guide de référence Gestion de compte AWS.
- La gestion des versions doit être activée pour les compartiments source et de destination. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.
- Simple Storage Service (Amazon S3) doit disposer des autorisations adéquates pour répliquer en votre nom les objets issus du compartiment source vers le ou les compartiments de destination. Pour plus d'informations sur ces autorisations, consultez Configuration des autorisations pour la réplication en direct.
- Si le propriétaire du compartiment source ne possède pas l'objet dans le compartiment, le propriétaire de l'objet doit accorder au propriétaire du compartiment les autorisations `READ` et

`READ_ACP` avec la liste de contrôle d'accès (ACL) de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

- Si le verrouillage des objets S3 est activé dans le compartiment source, alors il doit également l'être dans les compartiments de destination.

  Pour activer la réplication sur un compartiment où le verrouillage d'objet est activé, vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface, l'API REST ou les kits AWS SDK. Pour plus d'informations générales, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

  > **Note**
  >
  > Vous devez accorder deux nouvelles autorisations sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux nouvelles autorisations sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une autorisation `s3:Get*`, il répond aux exigences. Pour plus d'informations, consultez Configuration des autorisations pour la réplication en direct.

Pour plus d'informations, consultez Présentation de la configuration de la réplication en direct.

Si vous définissez la configuration de réplication dans un scénario à plusieurs comptes, où les compartiments source et de destination appartiennent à différents Comptes AWS, la condition supplémentaire suivante s'applique :

- Le propriétaire des compartiments de destination doit accorder des autorisations au propriétaire du compartiment source lui permettant de répliquer des objets avec une politique de compartiment. Pour plus d'informations, consultez (Facultatif) Étape 3 : octroi d'autorisations lorsque les compartiments source et destination appartiennent à différents Comptes AWS.
- Les compartiments de destination ne peuvent pas être configurés en tant que compartiment Paiement par le demandeur. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.

Considérations liées à la réplication

Avant de créer une configuration de réplication, tenez compte des considérations suivantes.

Rubriques

- Configuration de cycle de vie et réplicas d'objets
- Configuration de la gestion des versions et configuration de la réplication
- Utiliser la réplication S3 avec S3 Intelligent-Tiering
- Configuration de la journalisation et configuration de la réplication
- Réplication entre Régions et Région de destination
- Réplication par lot S3
- Contrôle du temps de réplication S3

Configuration de cycle de vie et réplicas d'objets

Le temps nécessaire à Amazon S3 pour répliquer un objet dépend de la taille de ce dernier. Pour les objets volumineux, cela peut prendre plusieurs heures. Même si la mise à disposition d'un réplica dans la destination peut prendre du temps, la création du réplica prend autant de temps que la création de l'objet correspondant dans le compartiment source. Si une configuration de cycle de vie est activée dans le compartiment de destination, les règles de cycle de vie tiennent compte du moment de création de l'objet à l'origine, et non pas du moment où le réplica est devenu disponible dans le compartiment de destination.

La configuration de réplication nécessite que le compartiment soit activé pour la gestion des versions. Lorsque vous activez la gestion des versions pour un compartiment, considérez les éléments suivants :

- Si vous avez une configuration de cycle de vie d'expiration des objets, après avoir activé la gestion des versions, ajoutez une stratégie `NonCurrentVersionExpiration` pour conserver le même comportement de suppression définitive que celui défini avant l'activation de la gestion des versions.
- Si vous avez une configuration de cycle de vie de transition, après avoir activé la gestion des versions, envisagez d'ajouter une politique `NonCurrentVersionTransition`.

Configuration de la gestion des versions et configuration de la réplication

La gestion des versions doit être activée pour les deux compartiments source et de destination lorsque vous configurez une réplication dans un compartiment. Après avoir activé la gestion des versions dans les compartiments source et de destination, et configuré la réplication dans le compartiment source, les problèmes suivants se produisent :

- Si vous tentez de désactiver la gestion des versions sur le compartiment source, Amazon S3 renvoie une erreur. Vous devez supprimer la configuration de réplication avant de désactiver la gestion des versions dans le compartiment source.
- Si vous désactivez la gestion des versions dans le compartiment de destination, la réplication échoue. L'objet source a le statut de réplication `FAILED`.

Utiliser la réplication S3 avec S3 Intelligent-Tiering

La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering est conçue pour optimiser les coûts de stockage en transférant automatiquement les données vers le niveau d'accès le plus économique. Moyennant des frais mensuels minimes de surveillance et d'automatisation des objets, S3 Intelligent-Tiering surveille les modèles d'accès et déplace automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés vers des niveaux d'accès moins coûteux.

La réplication d'objets stockés dans S3 Intelligent-Tiering avec la réplication par lot S3 ou l'invocation de CopyObject ou de UploadPartCopy constitue un accès. Dans ces cas, les objets source des opérations de copie ou de réplication sont hiérarchisés.

Pour plus d'informations sur S3 Intelligent-Tiering, consultez Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering.

Configuration de la journalisation et configuration de la réplication

Si Amazon S3 livre des journaux à un compartiment où la réplication est activée, il réplique les objets journaux.

Si les journaux d'accès au serveur ou les journaux AWS CloudTrail sont activés sur votre compartiment source ou de destination, Amazon S3 inclut les demandes liées à la réplication dans ces journaux. Par exemple, Amazon S3 consigne chaque objet qu'il réplique.

Réplication entre Régions et Région de destination

La réplication entre Régions Amazon S3 (CRR) permet de copier des objets entre compartiments S3 dans différentes Régions AWS. Vous pouvez choisir la Région de votre compartiment de destination en fonction de vos besoins professionnels ou de considérations tarifaires. Par exemple, les frais de transfert de données entre Régions varient en fonction des Régions que vous choisissez.

Supposons que vous avez choisi USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`) comme région pour votre compartiment source. Si vous choisissez USA Ouest (Oregon) (`us-west-2`) comme région pour vos

compartiments de destination, vous payez plus que si vous choisissez la région USA Est (Ohio) (`us-east-2`). Pour en savoir plus sur la tarification, consultez « Tarification du transfert de données » dans Tarification Amazon S3.

Aucun frais de transfert de données n'est associé à la réplication dans une même Région (SRR).

Réplication par lot S3

Pour obtenir des informations sur les considérations relatives à la réplication par lot, consultez Considérations sur la réplication par lot S3.

Contrôle du temps de réplication S3

Pour obtenir des informations sur les bonnes pratiques et les considérations relatives au contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC), consultez Bonnes pratiques et directives pour le contrôle du temps de réplication S3.

Présentation de la configuration de la réplication en direct

> **Note**
>
> Les objets qui existaient avant la configuration de la réplication ne sont pas répliqués automatiquement. En d'autres termes, Simple Storage Service (Amazon S3) ne réplique pas les objets de manière rétroactive. Pour répliquer des objets créés avant la configuration de la réplication, utilisez la réplication par lot S3. Pour plus d'informations sur la configuration de la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants.

Pour activer la réplication en direct (réplication sur une même région (SRR) ou réplication interrégionale (CRR)), ajoutez une configuration de réplication à votre compartiment source. Cette configuration indique à Amazon S3 de répliquer les objets comme spécifié. Dans la configuration de réplication, vous devez renseigner les éléments suivants :

- Compartiments de destination – Compartiments dans lesquels vous souhaitez qu'Simple Storage Service (Amazon S3) réplique les objets.
- Objets que vous voulez répliquer : vous pouvez répliquer tous les objets figurant dans le compartiment source ou un sous-ensemble d'objets. Vous identifiez un sous-ensemble en fournissant un préfixe de nom de clé, une ou plusieurs balises d'objets, ou les deux dans la configuration.

Par exemple, si vous configurez une règle de réplication pour ne répliquer que les objets dotés du préfixe de nom de clé `Tax/`, Amazon S3 réplique les objets avec les clés `Tax/doc1` et `Tax/doc2`. Mais le service ne réplique pas les objets dotés d'une clé `Legal/doc3`. Si vous spécifiez un préfixe et une ou plusieurs balises, Simple Storage Service (Amazon S3) réplique uniquement les objets dotés du préfixe de clé et des balises spécifiques.

- Un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) : Amazon S3 endosse ce rôle pour répliquer les objets en votre nom. Pour plus d'informations sur la création de ce rôle IAM et la gestion des autorisations, consultez Configuration des autorisations pour la réplication en direct.

Outre ces conditions minimales requises, vous pouvez choisir les options suivantes :

- Classe de stockage des réplicas – Par défaut, Simple Storage Service (Amazon S3) stocke les réplicas d'objet dans la même classe de stockage que celle de l'objet source. Vous pouvez spécifier une classe de stockage différente pour les réplicas.
- Propriété des réplicas – Simple Storage Service (Amazon S3) suppose qu'un réplica d'objet appartient toujours au propriétaire de l'objet source. Ainsi, lorsqu'il réplique des objets, il réplique également la liste de contrôle d'accès (ACL) correspondante ou le paramètre de propriété de l'objet S3. Si les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents, vous pouvez configurer la réplication de sorte à remplacer le propriétaire d'un réplica par le Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez the section called "Modification du propriétaire d'un réplica".

Vous pouvez configurer la réplication à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Pour obtenir des instructions détaillées sur la configuration de la réplication, consultez the section called "Procédures de réplication".

Amazon S3 fournit également les opérations d'API REST pour prendre en charge la configuration des règles de réplication. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service :

- PutBucketReplication
- GetBucketReplication
- DeleteBucketReplication

Rubriques

- Éléments du fichier de configuration de réplication
- Configuration des autorisations pour la réplication en direct
- Exemples de configuration de la réplication en direct

Éléments du fichier de configuration de réplication

Amazon S3 stocke une configuration de réplication au format XML. Si vous configurez la réplication par programmation via l'API REST Amazon S3, vous spécifiez les différents éléments de votre configuration de réplication dans ce fichier XML. Si vous configurez la réplication via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous spécifiez votre configuration de réplication au format JSON. Pour des exemples JSON, consultez les procédures dans the section called "Procédures de réplication".

> **Note**
>
> La dernière version du format XML de configuration de réplication est V2. Les configurations de réplication XML V2 sont celles qui contiennent l'élément `<Filter>` pour les règles et les règles qui spécifient le contrôle du délai de réplication S3.
> Pour afficher votre version de configuration de réplication, vous pouvez utiliser l'opération d'API `GetBucketReplication`. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetBucketReplication dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
> Pour assurer la rétrocompatibilité, Amazon S3 continue de prendre en charge le format de configuration de réplication XML V1. Si vous avez utilisé le format de configuration de réplication XML V1, consultez Considérations relatives à la rétrocompatibilité pour les considérations de rétrocompatibilité.

Dans le fichier XML de configuration de réplication, vous devez spécifier un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) et une ou plusieurs règles, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
<ReplicationConfiguration>
    <Role>IAM-role-ARN</Role>
    <Rule>
        ...
    </Rule>
    <Rule>
```

```
        ...
    </Rule>
     ...
</ReplicationConfiguration>
```

Amazon S3 ne peut pas répliquer d'objets sans votre autorisation. Vous accordez des autorisations à Amazon S3 avec le rôle IAM que vous spécifiez dans la configuration de réplication. Amazon S3 endosse ce rôle IAM pour répliquer des objets en votre nom. Vous devez accorder les autorisations requises au rôle IAM en premier. Pour plus d'informations sur la gestion des autorisations, consultez Configuration des autorisations pour la réplication en direct.

Vous ajoutez une seule règle dans la configuration de réplication pour les scénarios suivants :

- Vous souhaitez répliquer tous les objets.
- Vous souhaitez répliquer un seul sous-ensemble d'objets. Vous identifiez le sous-ensemble d'objets en ajoutant un filtre dans la règle. Dans le filtre, vous spécifiez un préfixe de clé d'objet et/ou des balises pour identifier le sous-ensemble d'objets auquel la règle s'applique. Les filtres ciblent les objets qui correspondent exactement aux valeurs que vous avez spécifiées.

Si vous souhaitez répliquer des sous-ensembles d'objets différents, vous ajoutez plusieurs règles dans une configuration de réplication. Dans chaque règle, vous spécifiez un filtre qui sélectionne un sous-ensemble différent. Par exemple, vous pouvez choisir de répliquer des objets qui possèdent les préfixes de clé `tax/` ou `document/`. Pour ce faire, vous ajoutez deux règles, l'une qui spécifie le filtre de préfixe de clé `tax/` et l'autre qui spécifie le préfixe de clé `document/`. Pour plus d'informations sur les préfixes de clé d'objet, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.

Les sections suivantes fournissent des informations supplémentaires.

Rubriques

- Configuration de base d'une règle
- Facultatif : Spécification d'un filtre
- Configurations de destinations supplémentaires
- Exemples de configuration de réplication
- Considérations relatives à la rétrocompatibilité

Configuration de base d'une règle

Chaque règle doit inclure le statut et la priorité de la règle. La règle doit également indiquer s'il faut répliquer les marqueurs de suppression.

- L'élément `<Status>` indique si la règle est activée ou désactivée en utilisant les valeurs `Enabled` ou `Disabled`. Si une règle est désactivée, Simple Storage Service (Amazon S3) n'effectue pas les actions spécifiées dans la règle.
- L'élément `<Priority>` indique quelle règle a priorité en cas de conflit de deux règles de réplication ou plus. Simple Storage Service (Amazon S3) tente de répliquer les objets selon toutes les règles de réplication. Toutefois, s'il existe deux règles ou plus avec le même compartiment de destination, les objets sont répliqués selon la règle avec la priorité la plus élevée. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est haute.
- L'élément `<DeleteMarkerReplication>` indique s'il faut répliquer les marqueurs de suppression en utilisant les valeurs `Enabled` ou `Disabled`.

Dans la configuration de l'élément `<Destination>`, vous devez fournir le nom du ou des compartiments de destination où vous voulez qu'Amazon S3 réplique les objets.

L'exemple suivant indique les conditions minimales requises pour une règle V2. Pour assurer la compatibilité descendante, Amazon S3 continue de prendre en charge le format XML V1. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives à la rétrocompatibilité.

```
...
    <Rule>
        <ID>Rule-1</ID>
        <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
        <Filter>
            <Prefix></Prefix>
        </Filter>
        <Priority>integer</Priority>
        <DeleteMarkerReplication>
           <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
        </DeleteMarkerReplication>
        <Destination>
           <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
        </Destination>
    </Rule>
    <Rule>
         ...
    </Rule>
     ...
```

```
...
```

Vous pouvez également spécifier d'autres options de configuration. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser une classe de stockage pour les réplicas d'objets qui diffèrent de la classe associée à l'objet source.

Facultatif : Spécification d'un filtre

Pour choisir un sous-ensemble d'objets auquel la règle s'applique, ajoutez un filtre facultatif. Vous pouvez filtrer par préfixe de clé d'objet et/ou par balises d'objets. Si vous filtrez par préfixe de clé et par balises d'objet, Amazon S3 combine ces filtres au moyen de l'opérateur logique `AND`. En d'autres termes, la règle s'applique à un sous-ensemble d'objets doté à la fois d'un préfixe de clé et de balises spécifiques.

Filtre basé sur un préfixe de clé d'objet

Pour spécifier une règle avec un filtre basé sur un préfixe de clé d'objet, utilisez le code XML suivant. Vous ne pouvez spécifier qu'un seul préfixe par règle.

```
<Rule>
    ...
    <Filter>
        <Prefix>key-prefix</Prefix>
    </Filter>
    ...
</Rule>
...
```

Filtre basé sur des balises d'objet

Pour spécifier une règle avec un filtre basé sur des balises d'objets, utilisez le code XML suivant. Vous pouvez spécifier une ou plusieurs balises d'objets.

```
<Rule>
    ...
    <Filter>
        <And>
            <Tag>
                <Key>key1</Key>
                <Value>value1</Value>
            </Tag>
```

```
            <Tag>
                <Key>key2</Key>
                <Value>value2</Value>
            </Tag>
             ...
        </And>
    </Filter>
    ...
</Rule>
...
```

Filtre basé sur un préfixe de clé et des balises d'objet

Pour spécifier un filtre de règle combinant un préfixe de clé et des balises d'objets, utilisez le code XML suivant. Vous enveloppez ces filtres dans un élément parent <And>. Amazon S3 effectue une opération logique AND pour combiner ces filtres. En d'autres termes, la règle s'applique à un sous-ensemble d'objets doté à la fois d'un préfixe de clé et de balises spécifiques.

```
<Rule>
    ...
    <Filter>
        <And>
            <Prefix>key-prefix</Prefix>
            <Tag>
                <Key>key1</Key>
                <Value>value1</Value>
            </Tag>
            <Tag>
                <Key>key2</Key>
                <Value>value2</Value>
            </Tag>
             ...
    </Filter>
    ...
</Rule>
...
```

> **Note**
>
> - Si vous spécifiez une règle avec un élément <Filter> vide, votre règle s'applique à tous les objets de votre compartiment.

- Lorsque vous utilisez des règles de réplication basées sur des balises avec la réplication en direct, les nouveaux objets doivent être balisés avec la balise de règle de réplication correspondante dans l'opération `PutObject`. Dans le cas contraire, les objets ne sont pas répliqués. Si des objets sont balisés après l'opération `PutObject`, ils ne sont pas non plus répliqués.

  Pour répliquer des objets balisés après l'opération `PutObject`, vous devez utiliser la réplication par lot S3. Pour en savoir plus sur la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants.

Configurations de destinations supplémentaires

Dans la configuration de destination, vous spécifiez le ou les compartiments dans lesquels vous voulez qu'Amazon S3 réplique les objets. Vous pouvez définir des configurations pour répliquer des objets d'un compartiment source dans un ou plusieurs compartiments de destination.

```
...
<Destination>
    <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
</Destination>
...
```

Vous pouvez ajouter les options suivantes dans l'élément `<Destination>` :

Rubriques

- Spécifier une classe de stockage
- Ajouter plusieurs compartiments de destination
- Spécifier des paramètres différents pour chaque règle de réplication avec plusieurs compartiments de destination
- Modification du propriétaire d'un réplica
- Activer le contrôle du délai de réplication S3
- Répliquer les objets créés avec le chiffrement côté serveur via AWS KMS

Spécifier une classe de stockage

Vous pouvez spécifier la classe de stockage pour les réplicas d'objets. Par défaut, Amazon S3 utilise la classe de stockage de l'objet source pour créer les réplicas d'objets, comme dans l'exemple ci-dessous.

```
...
<Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
       <StorageClass>storage-class</StorageClass>
</Destination>
...
```

Ajouter plusieurs compartiments de destination

Vous pouvez ajouter plusieurs compartiments de destination dans une configuration de réplication unique, comme suit.

```
...
<Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    <Priority>integer</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket1</Bucket>
    </Destination>
</Rule>
<Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    <Priority>integer</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket2</Bucket>
    </Destination>
</Rule>
...
```

Spécifier des paramètres différents pour chaque règle de réplication avec plusieurs compartiments de destination

Lorsque vous ajoutez plusieurs compartiments de destination dans une configuration de réplication unique, vous pouvez spécifier différents paramètres pour chaque règle de réplication, comme suit.

```
...
<Rule>
    <ID>Rule-1</ID>
    <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    <Priority>integer</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>Disabled</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
      <Metrics>
    <Status>Enabled</Status>
    <EventThreshold>
      <Minutes>15</Minutes>
    </EventThreshold>
  </Metrics>
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket1</Bucket>
    </Destination>
</Rule>
<Rule>
    <ID>Rule-2</ID>
    <Status>Enabled-or-Disabled</Status>
    <Priority>integer</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>Enabled</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
      <Metrics>
    <Status>Enabled</Status>
    <EventThreshold>
      <Minutes>15</Minutes>
    </EventThreshold>
  </Metrics>
  <ReplicationTime>
    <Status>Enabled</Status>
    <Time>
      <Minutes>15</Minutes>
    </Time>
  </ReplicationTime>
```

```
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket2</Bucket>
    </Destination>
</Rule>
...
```

Modification du propriétaire d'un réplica

Lorsque les compartiments source et de destination n'appartiennent pas aux mêmes comptes, vous pouvez remplacer le propriétaire du réplica par le Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Pour ce faire, ajoutez l'élément `<AccessControlTranslation>`. Cet élément prend la valeur `Destination`.

```
...
<Destination>
   <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
   <Account>destination-bucket-owner-account-id</Account>
   <AccessControlTranslation>
       <Owner>Destination</Owner>
   </AccessControlTranslation>
</Destination>
...
```

Si vous n'ajoutez pas l'élément `<AccessControlTranslation>` à la configuration de réplication, les réplicas appartiennent au Compte AWS qui détient l'objet source. Pour plus d'informations, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Activer le contrôle du délai de réplication S3

Vous pouvez activer le contrôle du délai de réplication S3 dans votre configuration de réplication. S3 RTC réplique la plupart des objets en quelques secondes et 99,99 % des objets en l'espace de 15 minutes (soutenu par un contrat de niveau de service (SLA)).

> **Note**
>
> Seule une valeur de `<Minutes>15</Minutes>` est acceptée pour les éléments `<EventThreshold>` et `<Time>`.

```
...
```

```
<Destination>
  <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
  <Metrics>
    <Status>Enabled</Status>
    <EventThreshold>
      <Minutes>15</Minutes>
    </EventThreshold>
  </Metrics>
  <ReplicationTime>
    <Status>Enabled</Status>
    <Time>
      <Minutes>15</Minutes>
    </Time>
  </ReplicationTime>
</Destination>
...
```

Pour plus d'informations, consultez Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3. Pour obtenir des exemples d'API, consultez PutBucketReplication dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Répliquer les objets créés avec le chiffrement côté serveur via AWS KMS

Votre compartiment source peut contenir des objets créés à l'aide du chiffrement côté serveur au moyen de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS). Par défaut, Simple Storage Service (Amazon S3) ne réplique pas ces objets. Vous pouvez éventuellement demander à Simple Storage Service (Amazon S3) de répliquer ces objets. Pour ce faire, commencez par choisir explicitement cette fonctionnalité en ajoutant l'élément `<SourceSelectionCriteria>`. Fournissez ensuite l'AWS KMS key (pour la Région AWS du compartiment de destination) à utiliser pour chiffrer les réplicas d'objets. Les exemples suivants montrent comment spécifier ces éléments.

```
...
<SourceSelectionCriteria>
  <SseKmsEncryptedObjects>
    <Status>Enabled</Status>
  </SseKmsEncryptedObjects>
</SourceSelectionCriteria>
<Destination>
  <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
  <EncryptionConfiguration>
    <ReplicaKmsKeyID>AWS KMS key ID to use for encrypting object replicas</
ReplicaKmsKeyID>
```

```
  </EncryptionConfiguration>
</Destination>
...
```

Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C).

Exemples de configuration de réplication

Pour commencer, vous pouvez ajouter les exemples de configuration de réplication suivants à votre compartiment, selon les besoins.

> **Important**
>
> Pour ajouter une configuration de réplication à un compartiment, vous devez disposer de l'autorisation `iam:PassRole`. Cette autorisation vous permet de transmettre le rôle IAM qui accorde les autorisations de réplication à Amazon S3. Vous spécifiez le rôle IAM en fournissant l'Amazon Resource Name (ARN) utilisé dans l'élément `<Role>` du fichier XML de la configuration de réplication. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Example 1 : Configuration de réplication à une seule règle

La configuration de réplication de base suivante indique une règle. Cette règle spécifie un rôle IAM qu'Simple Storage Service (Amazon S3) peut endosser et un compartiment de destination unique pour les réplicas d'objets. La valeur `Enabled` de l'élément `<Status>` indique que la règle est en vigueur.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>

    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Pour choisir un sous-ensemble d'objets à répliquer, vous pouvez ajouter un filtre. Dans la configuration suivante, le filtre spécifie un préfixe de clé d'objet. Cette règle s'applique aux objets dotés du préfixe *Tax/* dans leur nom de clé.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Priority>1</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>

    <Filter>
       <Prefix>Tax/</Prefix>
    </Filter>

    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>

  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Si vous spécifiez l'élément `<Filter>`, vous devez également inclure les éléments `<Priority>` et `<DeleteMarkerReplication>`. Dans cet exemple, la valeur que vous définissez pour l'élément `<Priority>` n'a aucune importance, car il existe une seule règle.

Dans la configuration suivante, le filtre spécifie un préfixe et deux balises. La règle s'applique au sous-ensemble d'objets dotés du préfixe de clé et des balises spécifiés. Notamment, elle s'applique aux objets dotés du préfixe *Tax/* dans leur nom de clé et des deux balises d'objets spécifiées. Dans cet exemple, la valeur que vous définissez pour l'élément `<Priority>` n'a aucune importance, car il existe une seule règle.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Priority>1</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
```

```
        <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>

    <Filter>
        <And>
          <Prefix>Tax/</Prefix>
          <Tag>
             <Tag>
                <Key>tagA</Key>
                <Value>valueA</Value>
             </Tag>
          </Tag>
          <Tag>
             <Tag>
                <Key>tagB</Key>
                <Value>valueB</Value>
             </Tag>
          </Tag>
       </And>

    </Filter>

    <Destination>
        <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>

  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Vous pouvez spécifier une classe de stockage pour les réplicas d'objets, comme suit :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
       <StorageClass>storage-class</StorageClass>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Vous pouvez spécifier n'importe quelle classe de stockage prise en charge par Amazon S3.

Example 2 : Configuration de réplication à deux règles

Example

Dans la configuration de réplication suivante, les règles spécifient les éléments suivants :

- Chaque règle filtre un préfixe de clé différent afin que chaque règle s'applique à un sous-ensemble distinct d'objets. Dans cet exemple, Simple Storage Service (Amazon S3) réplique les objets avec les noms de clé *Tax/doc1.pdf* et *Project/project1.txt*, mais ne réplique pas les objets avec le nom de clé *PersonalDoc/documentA*.
- Bien que les deux règles spécifient une valeur pour l'élément <Priority>, la priorité des règles n'a aucune importance car les règles s'appliquent à deux ensembles d'objets distincts. L'exemple suivant décrit ce qui se passe lorsque la priorité des règles est appliquée.
- La deuxième règle spécifie la classe de stockage S3 Standard-Accès peu fréquent pour les réplicas d'objets. Simple Storage Service (Amazon S3) utilise la classe de stockage spécifiée pour ces réplicas d'objets.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Priority>1</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Filter>
        <Prefix>Tax</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>
     ...
  </Rule>
 <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
```

```
    <Priority>2</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Filter>
        <Prefix>Project</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
     <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
    </Destination>
     ...
  </Rule>


</ReplicationConfiguration>
```

Example 3 : Configuration de réplication à deux règles et avec des préfixes qui se chevauchent

Dans cette configuration, les deux règles indiquent des filtres avec des préfixes de clé se chevauchant, *star* et *starship*. Les deux règles s'appliquent aux objets portant le nom de clé *starship-x*. Dans ce cas, Amazon S3 utilise la priorité des règles pour déterminer la règle à appliquer. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est haute.

```
<ReplicationConfiguration>

  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>

  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Priority>1</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Filter>
        <Prefix>star</Prefix>
    </Filter>
    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>
  </Rule>
  <Rule>
```

```
    <Status>Enabled</Status>
    <Priority>2</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>string</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Filter>
        <Prefix>starship</Prefix>
    </Filter>
    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Example 4 : Exemples de procédures

Pour afficher des exemples, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct.

Pour plus d'informations sur la structure XML de la configuration de réplication, consultez PutBucketReplication dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service.

Considérations relatives à la rétrocompatibilité

La dernière version du format XML de configuration de réplication est V2. Les configurations de réplication XML V2 sont celles qui contiennent l'élément `<Filter>` pour les règles et les règles qui spécifient le contrôle du délai de réplication S3.

Pour afficher votre version de configuration de réplication, vous pouvez utiliser l'opération d'API `GetBucketReplication`. Pour plus d'informations, veuillez consulter GetBucketReplication dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour assurer la rétrocompatibilité, Amazon S3 continue de prendre en charge le format de configuration de réplication XML V1. Si vous avez utilisé la configuration de réplication XML V1, tenez compte des problèmes suivants qui ont un impact sur la rétrocompatibilité :

- Le format de configuration de réplication XML V2 inclut l'élément `<Filter>` pour les règles. L'élément `<Filter>` vous permet de spécifier des filtres d'objet basés sur le préfixe de clé d'objet et/ou des balises pour définir la portée des objets auxquels la règle s'applique. Le format de configuration de réplication XML V1 prend en charge un filtrage basé uniquement sur le préfixe de la clé. Dans ce cas, vous ajoutez directement l'élément `<Prefix>` en tant qu'élément enfant de l'élément `<Rule>`, comme dans l'exemple suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
  <Rule>
    <Status>Enabled</Status>
    <Prefix>key-prefix</Prefix>
    <Destination>
       <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
    </Destination>

  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

- Lorsque vous supprimez un objet de votre compartiment source, sans spécifier d'ID de version d'objet, Simple Storage Service (Amazon S3) ajoute un marqueur de suppression. Si vous utilisez le format de configuration de réplication XML V1, Amazon S3 réplique uniquement les marqueurs de suppression créés par les actions utilisateur. En d'autres termes, Amazon S3 réplique le marqueur de suppression uniquement si un utilisateur supprime un objet. Si un objet ayant expiré est supprimé par Amazon S3 (dans le cadre d'une action de cycle de vie), Amazon S3 ne réplique pas le marqueur de suppression.

  Dans le format de configuration de réplication XML V2, vous pouvez activer la réplication des marqueurs de suppression pour les règles qui ne sont pas basées sur des balises. Pour plus d'informations, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.

Configuration des autorisations pour la réplication en direct

Lors de la configuration de la réplication en direct dans Amazon S3, vous devez acquérir les autorisations nécessaires, comme suit :

- Vous devez accorder un certain ensemble d'autorisations au principal AWS Identity and Access Management (IAM) (utilisateur ou rôle) qui créera les règles de réplication.
- Simple Storage Service (Amazon S3) a besoin d'autorisations pour répliquer des objets en votre nom. Vous accordez ces autorisations en créant un rôle IAM, puis en spécifiant ce rôle dans votre configuration de réplication.

- Lorsque les compartiments source et de destination n'appartiennent pas aux mêmes comptes, le propriétaire du compartiment de destination doit accorder au propriétaire du compartiment source les autorisations adéquates pour stocker les réplicas.

> **Note**
>
> Si vous utilisez S3 Batch Operations pour répliquer des objets à la demande au lieu de configurer la réplication en direct, un rôle IAM et des politiques IAM différents sont nécessaires pour la réplication par lot S3. Pour des exemples de politiques et de rôles IAM de réplication par lot, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.

Rubriques

- Étape 1 : octroi d'autorisations au principal IAM qui crée les règles de réplication
- Étape 2 : création d'un rôle IAM à assumer par Amazon S3
- (Facultatif) Étape 3 : octroi d'autorisations lorsque les compartiments source et destination appartiennent à différents Comptes AWS
- (Facultatif) Étape 4 : octroi des autorisations pour modifier la propriété de réplica

Étape 1 : octroi d'autorisations au principal IAM qui crée les règles de réplication

L'utilisateur IAM ou le rôle IAM que vous utiliserez pour créer des règles de réplication a besoin d'autorisations pour créer des règles de réplication pour les réplications unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Si l'utilisateur ou le rôle ne dispose pas de ces autorisations, vous ne pourrez pas créer de règles de réplication. Pour plus d'informations, consultez Identités IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

L'utilisateur ou le rôle nécessite les actions suivantes :

- `iam:AttachRolePolicy`
- `iam:CreatePolicy`
- `iam:CreateServiceLinkedRole`
- `iam:PassRole`
- `iam:PutRolePolicy`
- `s3:GetBucketVersioning`

- s3:GetObjectVersionAcl
- s3:GetObjectVersionForReplication
- s3:GetReplicationConfiguration
- s3:PutReplicationConfiguration

Un exemple de politique IAM incluant ces actions est présenté ci-dessous.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetAccessPoint",
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock",
                "s3:GetBucketAcl",
                "s3:GetBucketLocation",
                "s3:GetBucketPolicyStatus",
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock",
                "s3:ListAccessPoints",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "s3:PutReplicationConfiguration",
                "s3:GetReplicationConfiguration",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:GetObjectVersionForReplication",
                "s3:GetObjectVersionAcl",
                "s3:GetObject",
                "s3:ListBucket",
                "s3:GetObjectVersion",
                "s3:GetBucketOwnershipControls",
                "s3:PutBucketOwnershipControls",
                "s3:GetObjectLegalHold",
                "s3:GetObjectRetention",
                "s3:GetBucketObjectLockConfiguration"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1-*",
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2-*/*"
```

```
            ]
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:List*AccessPoint*",
                "s3:GetMultiRegion*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:Get*",
                "iam:CreateServiceLinkedRole",
                "iam:CreateRole",
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/s3*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:List*"
            ],
            "Resource": "*"
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:AttachRolePolicy",
                "iam:PutRolePolicy",
                "iam:CreatePolicy"
              ],
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::*:policy/service-role/s3*",
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/s3*"
            ]
        }
    ]
}
```

Étape 2 : création d'un rôle IAM à assumer par Amazon S3

Par défaut, toutes les ressources Simple Storage Service (Amazon S3) (compartiments, objets et sous-ressources liées) sont privées : seul le propriétaire des ressources peut y accéder. Simple Storage Service (Amazon S3) a besoin d'autorisations pour lire et répliquer les objets du compartiment source. Vous accordez ces autorisations en créant un rôle IAM et en spécifiant ce rôle dans votre configuration de réplication.

Cette section décrit la politique d'approbation et la politique d'autorisations minimales requises qui sont attachées à ce rôle IAM. Les exemples de procédure fournissent des instructions étape par étape pour créer un rôle IAM. Pour plus d'informations, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct.

> **Note**
>
> Si vous utilisez la console pour créer votre configuration de réplication, nous vous recommandons d'ignorer cette section et de laisser la console créer ce rôle IAM ainsi que les politiques d'approbation et d'autorisation nécessaires pour vous.

La politique d'approbation identifie les identités de principal qui peuvent endosser le rôle IAM. La politique d'autorisations spécifie les actions que peut exécuter le rôle IAM, sur quelles ressources et dans quelles conditions.

- L'exemple suivant illustre une politique d'approbation permettant d'identifier Amazon S3 en tant que principal de Service AWS capable d'endosser le rôle :

  JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
```

```
}
```

- L'exemple suivant illustre une politique d'approbation permettant d'identifier Amazon S3 et les opérations par lot S3 en tant que principaux de service capables d'endosser le rôle. utilisez cette approche si vous créez une tâche de réplication par lot. Pour plus d'informations, consultez Créer une tâche de réplication par lot pour de nouvelles destinations ou règles de réplication.

  JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service": [
              "s3.amazonaws.com",
              "batchoperations.s3.amazonaws.com"
           ]
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

  Pour plus d'informations sur les rôles IAM, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

- L'exemple suivant illustre une politique d'autorisations permettant d'accorder au rôle IAM les autorisations d'effectuer les tâches de réplication en votre nom. Quand Simple Storage Service (Amazon S3) endosse le rôle, il dispose des autorisations que vous avez spécifiées dans cette stratégie. Dans cette politique, *amzn-s3-demo-source-bucket* est le compartiment source et *amzn-s3-demo-destination-bucket*, le compartiment de destination.

  JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:ListBucket"
```

```
            ],
            "Resource": [
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
            ]
         },
         {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "s3:GetObjectVersionForReplication",
               "s3:GetObjectVersionAcl",
               "s3:GetObjectVersionTagging"
            ],
            "Resource": [
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
            ]
         },
         {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
               "s3:ReplicateObject",
               "s3:ReplicateDelete",
               "s3:ReplicateTags"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
         }
      ]
}
```

La politique d'autorisations accorde des autorisations pour les actions suivantes :

- `s3:GetReplicationConfiguration` et `s3:ListBucket` : les autorisations d'exécuter ces actions sur le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket* permettent à Amazon S3 de récupérer la configuration de réplication et de répertorier le contenu du compartiment. (Le modèle d'autorisations actuel nécessite l'autorisation `s3:ListBucket` pour accéder aux marqueurs de suppression.)
- `s3:GetObjectVersionForReplication` et `s3:GetObjectVersionAcl` – Les autorisations d'effectuer ces actions accordées sur tous les objets permettent à Simple Storage Service (Amazon S3) d'obtenir une version d'objet particulière et la liste de contrôle d'accès (ACL) associée aux objets.

- `s3:ReplicateObject` et `s3:ReplicateDelete` – Les autorisations d'effectuer ces actions sur des objets du compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket* permettent à Simple

Storage Service (Amazon S3) de répliquer des objets ou des marqueurs de suppression dans le compartiment de destination. Pour de plus amples informations sur les marqueurs de suppression, consultez Impact des opérations de suppression sur la réplication.

> **Note**
>
> Les autorisations relatives à l'action `s3:ReplicateObject` sur le compartiment *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* permettent également la réplication de métadonnées telles que les balises d'objet et les listes ACL. Il n'est donc pas nécessaire d'accorder une autorisation explicite pour l'action `s3:ReplicateTags`.

- `s3:GetObjectVersionTagging` : les autorisations d'exécuter cette action sur des objets du compartiment *`amzn-s3-demo-source-bucket`* permettent à Amazon S3 de lire les balises d'objets pour la réplication. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises. Si Amazon S3 ne dispose pas de l'autorisation `s3:GetObjectVersionTagging`, il réplique les objets mais pas leurs balises.

Pour afficher la liste des actions Amazon S3, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

> **Important**
>
> Le Compte AWS qui possède le rôle IAM doit avoir des autorisations pour les actions qu'il octroie au rôle IAM.
> Supposons, par exemple, que le compartiment source contient des objets détenus par un autre Compte AWS. Le propriétaire des objets doit accorder de manière explicite au Compte AWS qui possède le rôle IAM les autorisations requises par l'intermédiaire des listes de contrôle d'accès (ACL) des objets. Dans le cas contraire, Amazon S3 ne peut pas accéder aux objets et la réplication des objets échoue. Pour plus d'informations sur les autorisations ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).
> Les autorisations décrites dans la présente section sont liées à la configuration de réplication minimale. Si vous choisissez d'ajouter des configurations de réplication facultatives, vous devez accorder des autorisations supplémentaires à Amazon S3 :

- Pour répliquer des objets chiffrés, vous devez également accorder les autorisations de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
- Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

(Facultatif) Étape 3 : octroi d'autorisations lorsque les compartiments source et destination appartiennent à différents Comptes AWS

Lorsque les compartiments source et de destination n'appartiennent pas aux mêmes comptes, le propriétaire du compartiment de destination doit également ajouter une politique de compartiment pour accorder au propriétaire du compartiment source les autorisations adéquates pour effectuer des actions de réplication, comme illustré dans l'exemple suivant. Dans cette exemple de politique, *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* est le compartiment de destination.

Vous pouvez également laisser la console Amazon S3 générer automatiquement cette politique de compartiment à votre place. Pour plus d'informations, consultez Activer la réception d'objets répliqués à partir d'un compartiment source.

> **Note**
>
> Le format ARN du rôle peut être différent. Si le rôle a été créé à l'aide de la console, le format ARN est `arn:aws:iam::`*`account-ID`*`:role/service-role/`*`role-name`*. Si le rôle a été créé à l'aide de l'AWS CLI, le format ARN est `arn:aws:iam::`*`account-ID`*`:role/`*`role-name`*. Pour plus d'informations, consultez Rôles IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "PolicyForDestinationBucket",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Permissions on objects",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/source-
account-IAM-role"
            },
            "Action": [
                "s3:ReplicateDelete",
                "s3:ReplicateObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
        },
        {
            "Sid": "Permissions on bucket",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/source-
account-IAM-role"
            },
            "Action": [
                "s3:List*",
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketVersioning"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
        }
    ]
}
```

Pour obtenir un exemple, consultez Configuration de la réplication pour des compartiments dans des comptes distincts.

Si des objets stockés dans le compartiment source sont balisés, notez les points suivants :

- Si le propriétaire du compartiment source octroie à Amazon S3 l'autorisation d'effectuer les actions `s3:GetObjectVersionTagging` et `s3:ReplicateTags` en vue de répliquer des balises d'objets (via le rôle IAM), Amazon S3 réplique les balises en même temps que les objets. Pour

obtenir des informations sur le rôle IAM, consultez Étape 2 : création d'un rôle IAM à assumer par Amazon S3.

- Si le propriétaire du compartiment de destination ne souhaite pas répliquer les balises, il peut ajouter l'instruction suivante à la stratégie du compartiment de destination en vue de lui refuser explicitement l'autorisation d'exécuter l'action `s3:ReplicateTags`. Dans cette politique, *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* est le compartiment de destination.

```
...
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Deny",
         "Principal":{
            "AWS":"arn:aws:iam::source-bucket-account-id:role/service-role/source-account-IAM-role"
         },
         "Action":"s3:ReplicateTags",
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      }
   ]
...
```

> **Note**
>
> - Si vous souhaitez répliquer des objets chiffrés, vous devez également accorder les autorisations de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
> - Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

Activation de la réception d'objets répliqués à partir d'un compartiment source

Au lieu d'ajouter manuellement la politique précédente à votre compartiment de destination, vous pouvez rapidement générer les politiques nécessaires pour activer la réception d'objets répliqués à partir d'un compartiment source via la console Amazon S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment que vous souhaitez utiliser comme compartiment de destination.
4. Choisissez l'onglet Management (Gestion), puis faites défiler jusqu'à Replication rules (Règles de réplication).
5. Pour Actions, choisissez Receive replicated objects (Recevoir des objets répliqués).

   Suivez les instructions et saisissez l'ID de Compte AWS du compte de compartiment source, puis choisissez Générer des stratégies. La console génère une politique de compartiment Amazon S3 et une stratégie de clé KMS.
6. Pour ajouter cette politique à votre politique de compartiment existante, choisissez Apply settings (Appliquer les paramètres) ou Copy (Copier) pour copier manuellement les modifications.
7. (Facultatif) Copiez la stratégie AWS KMS dans la stratégie de clé KMS souhaitée dans la console AWS Key Management Service.

(Facultatif) Étape 4 : octroi des autorisations pour modifier la propriété de réplica

Lorsque différents Comptes AWS détiennent les compartiments source et de destination, vous pouvez indiquer à Simple Storage Service (Amazon S3) de remplacer le propriétaire d'un réplica par le Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Pour annuler la propriété des réplicas, vous devez accorder des autorisations supplémentaires ou ajuster les paramètres de propriété des objets S3 pour le compartiment de destination. Pour plus d'informations sur l'option de substitution du propriétaire, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Exemples de configuration de la réplication en direct

Les exemples suivants montrent, étape par étape, comment configurer la réplication en direct pour des cas d'utilisation courants.

> **Note**
>
> La réplication en direct fait référence à la réplication dans une même région (SRR) et une réplication entre régions (CRR). La réplication en direct ne réplique pas les objets qui existaient dans le compartiment avant la configuration de la réplication. Pour répliquer des objets qui existaient avant la configuration de la réplication, utilisez la réplication à la demande. Pour synchroniser des compartiments et répliquer des objets existants à la demande, consultez Réplication d'objets existants.

Ces exemples montrent comment créer une configuration de réplication en utilisant la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK (des exemples des kits AWS SDK pour Java et AWS SDK pour .NET sont présentés).

Pour obtenir des informations sur l'installation et la configuration de l'AWS CLI, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface :

- Premiers pas avec l AWS CLI
- Configuration de l'AWS CLI : vous devez configurer au moins un profil. Si vous explorez des scénarios entre comptes, configurez deux profils.

Pour obtenir des informations sur les kits AWS SDK, consultez AWS SDK pour Java et AWS SDK pour .NET.

> **Tip**
>
> Pour un didacticiel étape par étape démontrant comment utiliser la réplication en direct pour répliquer des données, consultez Didacticiel : Répliquer les données d'une région et les données entre les Régions AWS en utilisant la réplication S3.

Rubriques

- Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte
- Configuration de la réplication pour des compartiments dans des comptes distincts
- Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3
- Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C)

- Réplication des modifications des métadonnées avec la synchronisation des modifications de réplica
- Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments

Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte

La réplication en direct correspond à la copie automatique et asynchrone d'objets entre des compartiments figurant dans la même région ou dans des Régions AWS différentes. La réplication en direct copie les objets nouvellement créés et les mises à jour d'objets à partir d'un compartiment source vers un ou plusieurs compartiments de destination. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Lorsque vous configurez la réplication, vous ajoutez des règles de réplication au compartiment source. Les règles de réplication définissent les objets du compartiment source à répliquer, ainsi que le ou les compartiments de destination dans lesquels les objets répliqués seront stockés. Vous pouvez créer une règle pour répliquer tous les objets ou un sous-ensemble d'objets d'un compartiment à l'aide de préfixes de nom de clé ou d'autres balises d'objet, ou les deux. Un compartiment de destination peut se trouver dans le même Compte AWS que le compartiment source, mais il peut également se trouver dans un autre compte.

Si vous spécifiez un ID de version d'objet à supprimer, Amazon S3 supprime cette version de l'objet dans le compartiment source. Mais le service ne réplique pas la suppression dans le compartiment de destination. En d'autres termes, il ne supprime pas la même version de l'objet dans le compartiment de destination. Les données sont ainsi protégées contre les suppressions malveillantes.

Lorsque vous ajoutez une règle de réplication à un compartiment, celle-ci est activée par défaut et entre en fonctionnement dès que vous l'enregistrez.

Dans cet exemple, vous configurez la réplication en direct pour les compartiments source et de destination qui appartiennent au même Compte AWS. Des exemples sont fournis pour l'utilisation de la console Amazon S3, d'AWS Command Line Interface (AWS CLI), et des kits AWS SDK pour Java et AWS SDK pour .NET.

Prérequis

Avant d'utiliser les procédures suivantes, assurez-vous que vous avez configuré les autorisations nécessaires pour la réplication, selon que les compartiments source et de destination sont détenus

par des comptes identiques ou différents. Pour plus d'informations, consultez the section called "Configurer les autorisations".

> **Note**
>
> - Si vous souhaitez répliquer des objets chiffrés, vous devez également accorder les autorisations de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
> - Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

Utilisation de la console S3

Suivez ces étapes pour configurer une règle de réplication quand le compartiment de destination se trouve dans le même Compte AWS que le compartiment source.

Si le compartiment de destination se trouve dans un compte différent du compartiment source, vous devez ajouter une politique de compartiment au compartiment de destination pour accorder au propriétaire du compte du compartiment source l'autorisation d'effectuer des réplications d'objets dans le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez (Facultatif) Étape 3 : octroi d'autorisations lorsque les compartiments source et destination appartiennent à différents Comptes AWS.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez Gestion, faites défiler jusqu'à Règles de réplication, puis sélectionnez Créer une règle de réplication.

5. Dans la section Configuration de la règle de réplication, sous Nom de la règle de réplication, saisissez un nom pour votre règle afin de l'identifier facilement plus tard. Ce nom est obligatoire et doit être unique dans le compartiment.
6. Sous Statut, Activé est sélectionné par défaut. Un règle activée entre en fonctionnement dès que l'avez enregistrée. Si vous souhaitez activer la règle ultérieurement, sélectionnez Désactivé.
7. Si le compartiment possède des règles de réplication existantes, il vous est demandé de définir une priorité pour la règle. Vous devez définir une priorité pour la règle pour éviter les conflits provoqués par les objets inclus dans l'étendue de plusieurs règles. En cas de chevauchement de règles, Amazon S3 utilise la priorité des règles pour déterminer la règle à appliquer. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est haute. Pour plus d'informations sur la priorité des règles, consultez Éléments du fichier de configuration de réplication.
8. Sous Compartiment source, vous disposez des options suivantes pour définir la source de réplication :

   - Pour répliquer l'ensemble du compartiment, choisissez Appliquer à tous les objets du compartiment.
   - Pour répliquer tous les objets ayant le même préfixe, choisissez Limit the scope of this rule using one or more filters (Limiter la portée de cette règle en utilisant un ou plusieurs filtres). Cela limite la réplication à tous les objets dont les noms commencent par le préfixe que vous spécifiez (par exemple, `pictures`). Saisissez un préfixe dans la zone Préfixe.

     > **Note**
     >
     > Si vous entrez un préfixe correspondant à un nom de dossier, vous devez insérer le caractère / (barre oblique) à la fin (par exemple, `pictures/`).

   - Pour répliquer tous les objets avec une ou plusieurs balises d'objet, sélectionnez Ajouter une balise et saisissez la paire clé-valeur dans les zones. Répétez la procédure pour ajouter une autre balise. Vous pouvez combiner un préfixe et des balises. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

   Le nouveau schéma XML de configuration de la réplication prend en charge le balisage de préfixe et de balise, et la priorité des règles. Pour plus d'informations sur le nouveau schéma, consultez Considérations relatives à la rétrocompatibilité. Pour plus d'informations sur le XML utilisé avec l'API Amazon S3 qui fonctionne derrière l'interface utilisateur, reportez-vous à

Éléments du fichier de configuration de réplication. Le nouveau schéma est décrit comme configuration de réplication XML V2.

9. Sous Destination, sélectionnez le compartiment où vous souhaitez qu'Amazon S3 réplique les objets.

> **Note**
>
> Le nombre de compartiments de destination est limité au nombre de Régions AWS dans une partition donnée. Une partition est un regroupement de Régions. AWS dispose actuellement de trois partitions : `aws` (Régions Standard), `aws-cn` (Régions Chine) et `aws-us-gov` (Régions AWS GovCloud (US)). Vous pouvez utiliser Service Quotas pour demander une augmentation de votre limite de compartiments de destination.

- Pour répliquer vers un compartiment ou plusieurs compartiments de votre compte, sélectionnez Choisir un compartiment dans ce compte et saisissez ou recherchez le nom du compartiment de destination.
- Pour répliquer vers un ou plusieurs compartiments dans un autre Compte AWS, sélectionnez Choisir un compartiment dans un autre compte et saisissez le nom et l'ID de compte du compartiment de destination.

  Si la destination se trouve dans un compte différent du compartiment source, vous devez ajouter une politique de compartiment aux compartiments de destination pour accorder au propriétaire du compte du compartiment source l'autorisation d'effectuer des réplications d'objets. Pour plus d'informations, consultez (Facultatif) Étape 3 : octroi d'autorisations lorsque les compartiments source et destination appartiennent à différents Comptes AWS.

  (Facultatif) Si vous souhaitez aider à normaliser la propriété des nouveaux objets dans le compartiment de destination, choisissez Remplacer la propriété de l'objet par le propriétaire du compartiment de destination. Pour plus d'informations sur cette option, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Note**
>
> Si la gestion des versions n'est pas activée sur le compartiment de destination, un message d'avertissement avec le bouton Activer la gestion des versions s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour activer la gestion des versions sur le compartiment.

10. Configurez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) pouvant être endossé par Amazon S3 pour répliquer des objets en votre nom.

    Pour configurer un rôle IAM, dans la section Rôle IAM, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante des rôles IAM :

    - Nous vous recommandons vivement de choisir Create new role (Créer un nouveau rôle) pour demander à Amazon S3 de créer nouveau rôle IAM pour vous. Lorsque vous enregistrez la règle, une nouvelle stratégie est générée pour le rôle IAM correspondant aux compartiments source et cible que vous choisissez.
    - Vous pouvez également choisir d'utiliser un rôle IAM existant. Dans ce cas, vous devez choisir un rôle qui octroie à Amazon S3 les autorisations nécessaires pour la réplication. La réplication échoue si ce rôle n'accorde pas à Amazon S3 les autorisations suffisantes pour suivre votre règle de réplication.

    > **Important**
    >
    > Lorsque vous ajoutez une règle de réplication à un compartiment, vous devez disposer de l'autorisation `iam:PassRole` pour pouvoir transmettre le rôle IAM qui accorde les autorisations de réplication Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

11. Pour répliquer des objets du compartiment source chiffrés avec le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), sous Chiffrement, sélectionnez Répliquer les objets chiffrés avec AWS KMS. Sous Clés AWS KMS pour le chiffrement des objets de destination se trouvent les clés source que la réplication est autorisée à utiliser. Toutes les clés source KMS sont incluses par défaut. Vous pouvez choisir un alias ou un ID de clé afin de restreindre la sélection des clés KMS.

Les objets chiffrés parAWS KMS keys que vous ne sélectionnez pas ne seront pas répliqués. Une clé KMS ou un groupe de clés KMS est sélectionné pour vous, mais vous pouvez choisir les clés KMS que vous souhaitez utiliser si vous le souhaitez. Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS KMS avec une réplication, consultez Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C).

> **Important**
>
> Lorsque vous répliquez des objets qui sont chiffrés avec AWS KMS, le débit de demandes AWS KMS double dans la Région source et augmente dans la Région de destination dans les mêmes proportions. Ces taux d'appel accrus vers AWS KMS sont dus à la manière dont les données sont chiffrées à nouveau à l'aide de la clé KMS que vous définissez pour la région de destination de la réplications. AWS KMS possède un quota de débit de demandes par compte d'appel et par région. Pour obtenir des informations sur les quotas par défaut, consultez Quotas AWS KMS – nombre de demandes par seconde : variable dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
>
> Si votre taux de demandes d'objet PUT Amazon S3 actuel lors de la réplication est supérieur à la moitié de la limite de taux AWS KMS par défaut pour votre compte, nous vous recommandons de demander une augmentation de votre quota de taux de demandes AWS KMS. Pour demander une augmentation, contactez-nous afin de créer un cas dans le Centre Support. Par exemple, supposons que votre taux de demandes d'objet PUT actuel est de 1 000 demandes par seconde et que vous utilisez AWS KMS pour chiffrer vos objets. Dans ce cas, nous vous recommandons de demander au Support d'augmenter votre limite de débit de demandes AWS KMS à 2 500 demandes par seconde pour vos Régions source et de destination (s'il s'agit de Régions différentes) afin de vous assurer qu'aucune limitation ne sera appliquée par AWS KMS.
>
> Pour consulter votre taux de demandes d'objet PUT dans le compartiment source, affichez `PutRequests` dans les métriques de demande Amazon CloudWatch pour Amazon S3. Pour obtenir des informations sur l'affichage des métriques CloudWatch, consultez Utilisation de la console S3.

Si vous avez choisi de répliquer des objets chiffrés avec AWS KMS, procédez comme suit :

- Sous AWS KMS key pour le chiffrement des objets de destination, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

  - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

    La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
  - Pour saisir l'Amazon Resource Name (ARN) de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche. Cela chiffre les réplicas dans le compartiment de destination. Vous trouverez l'ARN de votre clé KMS dans la console IAM, sous Clés de chiffrement.
  - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

    Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

    > **Important**
    >
    > Vous pouvez uniquement utiliser des clés KMS activées dans la même Région AWS que le compartiment. Lorsque vous choisissez Choisir parmi vos clés KMS, la console S3 ne répertorie que 100 clés KMS par région. Si vous avez plus de 100 clés KMS dans la même Région, vous pourrez uniquement afficher les 100 premières clés KMS dans la console S3. Pour utiliser une clé KMS qui n'est pas répertoriée dans la console, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de la clé KMS.
    > Lorsque vous utilisez une AWS KMS key pour le chiffrement côté serveur dans Amazon S3, vous devez choisir une clé KMS de chiffrement symétrique. Amazon S3 prend uniquement en charge les clés KMS symétriques de chiffrement et ne prend pas en charge les clés KMS asymétriques. Pour plus d'informations, consultez la section Identifying symmetric and asymmetric KMS keys (Identification des clés KMS symétriques et asymétriques) dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour en savoir plus sur la création d'une AWS KMS key, consultez Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service. Pour en savoir plus sur l'utilisation de AWS KMS avec Amazon S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

12. Sous Classe de stockage de destination, si vous voulez répliquer vos données dans une classe de stockage spécifique dans le compartiment de destination, sélectionnez Modifier la classe de stockage pour les objets répliqués. Choisissez ensuite la classe de stockage que vous voulez utiliser pour les objets répliqués dans la destination. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la classe de stockage utilisée pour les objets répliqués est identique à celle des objets d'origine.
13. Vous disposez des options supplémentaires suivantes lors de la définition des Options de réplication supplémentaires :

    - Si vous souhaitez activer le Contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) dans votre configuration de réplication, sélectionnez Contrôle du délai de réplication (RTC). Pour plus d'informations sur cette option, consultez Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3.
    - Si vous souhaitez activer les métriques de réplication S3 dans votre configuration de réplication, sélectionnez Replication metrics and events (Métriques et événements de réplication). Pour plus d'informations, consultez Surveillance de la réplication avec des métriques, des notifications d'événements et des statuts.
    - Si vous souhaitez activer la réplication de marqueurs de suppression dans votre configuration de réplication, sélectionnez Réplication des marqueurs de suppression. Pour plus d'informations, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.
    - Si vous souhaitez activer la synchronisation des modifications de réplica Amazon S3 dans votre configuration de réplication, sélectionnez Synchronisation des modifications de réplica. Pour plus d'informations, consultez Réplication des modifications des métadonnées avec la synchronisation des modifications de réplica.

    > **Note**
    >
    > Des frais supplémentaires s'appliquent lorsque vous utilisez des métriques de réplication S3 RTC ou S3.

14. Pour terminer, choisissez Enregistrer.

15. Une fois votre règle enregistrée, vous pouvez la modifier, l'activer, la désactiver ou la supprimer en la sélectionnant et en choisissant Edit rule (Modifier la règle).

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser AWS CLI afin de configurer une réplication quand les compartiments source et de destination appartiennent au même Compte AWS, effectuez les actions suivantes :

- Créez des compartiments source et de destination.
- Activez la gestion des versions sur ces compartiments.
- Créez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui octroie à Amazon S3 l'autorisation de répliquer des objets.
- Ajoutez la configuration de réplication au compartiment source.

Testez votre configuration pour la vérifier.

Pour configurer la réplication quand les compartiments source et de destination appartiennent au même Compte AWS

1. Définissez un profil d'informations d'identification pour l'AWS CLI. Cet exemple utilise le nom de profil `acctA`. Pour obtenir des informations sur la définition des profils d'informations d'identification et l'utilisation de profils nommés, consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

   > **Important**
   >
   > Le profil que vous utilisez dans cet exemple doit disposer des autorisations nécessaires. Par exemple, dans la configuration de réplication, vous spécifiez le rôle IAM qu'Amazon S3 peut endosser. Vous ne pouvez effectuer cette tâche que si le profil que vous utilisez dispose de l'autorisation `iam:PassRole`. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM. Si vous utilisez les informations d'identification d'un administrateur pour créer un profil nommé, vous pouvez exécuter toutes les tâches.

2. Créez un compartiment source et activez la gestion des versions sur celui-ci en utilisant les commandes AWS CLI suivantes. Pour utiliser ces commandes, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

   La commande `create-bucket` suivante crée un compartiment source nommé *amzn-s3-demo-source-bucket* dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`) :

   ```
   aws s3api create-bucket \
   --bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
   --region us-east-1 \
   --profile acctA
   ```

   La commande `put-bucket-versioning` suivante active la gestion des versions S3 sur le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket* :

   ```
   aws s3api put-bucket-versioning \
   --bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
   --versioning-configuration Status=Enabled \
   --profile acctA
   ```

3. Créez un compartiment de destination et activez la gestion des versions sur celui-ci en utilisant les commandes AWS CLI suivantes. Pour utiliser ces commandes, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

   > **Note**
   >
   > Pour définir une configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination figurent dans le même Compte AWS, vous utilisez le même profil pour les compartiments source et de destination. Cet exemple utilise `acctA`.
   > Pour tester une configuration de réplication lorsque les compartiments sont détenus par des Comptes AWS différents, spécifiez des profils différents pour chaque compte. Par exemple, utilisez un profil `acctB` pour le compartiment de destination.

   La commande `create-bucket` suivante crée un compartiment de destination nommé *amzn-s3-demo-destination-bucket* dans la région USA Ouest (Oregon) (`us-west-2`) :

```
aws s3api create-bucket \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--region us-west-2 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2 \
--profile acctA
```

La commande `put-bucket-versioning` suivante active la gestion des versions S3 sur le compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket* :

```
aws s3api put-bucket-versioning \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--versioning-configuration Status=Enabled \
--profile acctA
```

4. Créez un rôle IAM. Vous précisez ce rôle dans la configuration de réplication que vous ajouterez ultérieurement au compartiment source. Amazon S3 endosse ce rôle pour répliquer des objets en votre nom. Vous créez un rôle IAM en deux étapes :

   - Créez un rôle.
   - Attachez une stratégie d'autorisation au rôle.

   a. Créez le rôle IAM.

      i. Copiez la stratégie d'approbation suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé `s3-role-trust-policy.json` dans le répertoire actif sur votre ordinateur local. Cette politique accorde au principal de service Amazon S3 les autorisations permettant d'endosser ce rôle.

      JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"s3.amazonaws.com"
         },
```

```
            "Action":"sts:AssumeRole"
         }
      ]
}
```

ii. Exécutez la commande suivante pour créer un rôle.

```
$ aws iam create-role \
--role-name replicationRole \
--assume-role-policy-document file://s3-role-trust-policy.json  \
--profile acctA
```

b. Attachez une stratégie d'autorisation au rôle.

i. Copiez la politique d'autorisations suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé `s3-role-permissions-policy.json` dans le répertoire actuel de votre ordinateur local. Cette stratégie accorde des autorisations pour diverses actions sur les compartiments et les objets Amazon S3.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObjectVersionForReplication",
            "s3:GetObjectVersionAcl",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetReplicationConfiguration"
         ],
         "Resource":[
```

```
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ReplicateObject",
            "s3:ReplicateDelete",
            "s3:ReplicateTags"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      }
   ]
}
```

> **Note**
>
> - Si vous souhaitez répliquer des objets chiffrés, vous devez également accorder les autorisations de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
> - Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

ii. Exécutez la commande suivante pour créer une stratégie et l'attacher au rôle. Remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
$ aws iam put-role-policy \
--role-name replicationRole \
--policy-document file://s3-role-permissions-policy.json \
--policy-name replicationRolePolicy \
--profile acctA
```

5. Ajoutez une configuration de réplication au compartiment source.

   a. Bien que l'API Amazon S3 exige que vous spécifiiez la configuration de réplication au format XML, l'AWS CLI exige que vous spécifiiez la configuration de réplication au format JSON. Enregistrez la configuration JSON dans un fichier (`replication.json`) dans le répertoire local de votre ordinateur.

```
{
  "Role": "IAM-role-ARN",
  "Rules": [
    {
      "Status": "Enabled",
      "Priority": 1,
      "DeleteMarkerReplication": { "Status": "Disabled" },
      "Filter" : { "Prefix": "Tax"},
      "Destination": {
        "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
      }
    }
  ]
}
```

   b. Mettez à jour le code JSON en remplaçant les valeurs de *amzn-s3-demo-destination-bucket* et *IAM-role-ARN* par vos propres informations. Enregistrez les modifications.

   c. Exécutez la commande `put-bucket-replication` suivante pour ajouter la configuration de réplication à votre compartiment source. Veillez à fournir le nom du compartiment source.

```
$ aws s3api put-bucket-replication \
--replication-configuration file://replication.json \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--profile acctA
```

   Pour récupérer la configuration de réplication, utilisez la commande `get-bucket-replication` :

```
$ aws s3api get-bucket-replication \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--profile acctA
```

6. Testez la configuration dans la console Amazon S3 en procédant comme suit :

a. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

b. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le compartiment source.

c. Dans le compartiment source, créez un dossier nommé *Tax*.

d. Ajoutez des exemples d'objets dans le dossier *Tax* du compartiment source.

> **Note**
>
> Le temps nécessaire à Amazon S3 pour répliquer un objet dépend de la taille de l'objet. Pour obtenir des informations sur la consultation du statut de la réplication, veuillez consulter Obtention d'informations sur le statut de la réplication.

Dans le compartiment de destination, vérifiez les éléments suivants :

- Amazon S3 a répliqué les objets.
- Les objets sont des réplicas. Dans l'onglet Propriétés de vos objets, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Présentation de la gestion des objets. Sous Configurations de gestion, lisez la valeur sous Statut de réplication. Assurez-vous que cette valeur est définie sur `REPLICA`.
- Les réplicas appartiennent au compte du compartiment source. Vous pouvez vérifier l'appartenance des objets dans l'onglet Autorisations de vos objets.

  Si les compartiments source et de destination appartiennent à des comptes différents, vous pouvez ajouter une configuration facultative pour indiquer à Amazon S3 de remplacer le propriétaire des réplicas par le compte de destination. Pour obtenir un exemple, consultez Comment modifier le propriétaire du réplica.

Utilisation des kits AWS SDK

Utilisez les exemples de code suivants pour ajouter une configuration de réplication à un compartiment avec les kits AWS SDK pour Java et AWS SDK pour .NET respectivement.

> **Note**
>
> - Si vous souhaitez répliquer des objets chiffrés, vous devez également accorder les autorisations de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets chiffrés".
> - Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

Java

Pour ajouter une configuration de réplication à un compartiment, puis récupérer et vérifier la configuration à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez utiliser le S3Client pour gérer les paramètres de réplication par programmation.

Pour obtenir des exemples de configuration de la réplication avec le kit AWS SDK pour Java, Définition de la configuration de réplication sur un compartiment dans la Référence des API Amazon S3.

C#

L'exemple de code de AWS SDK pour .NET suivant ajoute une configuration de réplication à un compartiment, puis la récupère. Pour utiliser ce code, fournissez les noms de vos compartiments et l'Amazon Resource Name (ARN) de votre rôle IAM. Pour plus d'informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Premiers pas avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
```

```
   class CrossRegionReplicationTest
   {
       private const string sourceBucket = "*** source bucket ***";
       // Bucket ARN example - arn:aws:s3:::destinationbucket
       private const string destinationBucketArn = "*** destination bucket ARN
***";
       private const string roleArn = "*** IAM Role ARN ***";
       // Specify your bucket region (an example region is shown).
       private static readonly RegionEndpoint sourceBucketRegion =
RegionEndpoint.USWest2;
       private static IAmazonS3 s3Client;
       public static void Main()
       {
           s3Client = new AmazonS3Client(sourceBucketRegion);
           EnableReplicationAsync().Wait();
       }
       static async Task EnableReplicationAsync()
       {
           try
           {
               ReplicationConfiguration replConfig = new ReplicationConfiguration
               {
                   Role = roleArn,
                   Rules =
                       {
                           new ReplicationRule
                           {
                               Prefix = "Tax",
                               Status = ReplicationRuleStatus.Enabled,
                               Destination = new ReplicationDestination
                               {
                                   BucketArn = destinationBucketArn
                               }
                           }
                       }
               };

               PutBucketReplicationRequest putRequest = new
PutBucketReplicationRequest
               {
                   BucketName = sourceBucket,
                   Configuration = replConfig
               };
```

```
                PutBucketReplicationResponse putResponse = await
 s3Client.PutBucketReplicationAsync(putRequest);

                // Verify configuration by retrieving it.
                await RetrieveReplicationConfigurationAsync(s3Client);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
        private static async Task RetrieveReplicationConfigurationAsync(IAmazonS3
 client)
        {
            // Retrieve the configuration.
            GetBucketReplicationRequest getRequest = new GetBucketReplicationRequest
            {
                BucketName = sourceBucket
            };
            GetBucketReplicationResponse getResponse = await
 client.GetBucketReplicationAsync(getRequest);
            // Print.
            Console.WriteLine("Printing replication configuration information...");
            Console.WriteLine("Role ARN: {0}", getResponse.Configuration.Role);
            foreach (var rule in getResponse.Configuration.Rules)
            {
                Console.WriteLine("ID: {0}", rule.Id);
                Console.WriteLine("Prefix: {0}", rule.Prefix);
                Console.WriteLine("Status: {0}", rule.Status);
            }
        }
    }
}
```

Configuration de la réplication pour des compartiments dans des comptes distincts

La réplication en direct correspond à la copie automatique et asynchrone d'objets entre des compartiments figurant dans la même région ou dans des Régions AWS différentes. La réplication en direct copie les objets nouvellement créés et les mises à jour d'objets à partir d'un compartiment source vers un ou plusieurs compartiments de destination. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Lorsque vous configurez la réplication, vous ajoutez des règles de réplication au compartiment source. Les règles de réplication définissent les objets du compartiment source à répliquer, ainsi que le ou les compartiments de destination dans lesquels les objets répliqués seront stockés. Vous pouvez créer une règle pour répliquer tous les objets ou un sous-ensemble d'objets d'un compartiment à l'aide de préfixes de nom de clé ou d'autres balises d'objet, ou les deux. Un compartiment de destination peut se trouver dans le même Compte AWS que le compartiment source, mais il peut également se trouver dans un autre compte.

Si vous spécifiez un ID de version d'objet à supprimer, Amazon S3 supprime cette version de l'objet dans le compartiment source. Mais le service ne réplique pas la suppression dans le compartiment de destination. En d'autres termes, il ne supprime pas la même version de l'objet dans le compartiment de destination. Les données sont ainsi protégées contre les suppressions malveillantes.

Lorsque vous ajoutez une règle de réplication à un compartiment, celle-ci est activée par défaut et entre en fonctionnement dès que vous l'enregistrez.

La configuration de la réplication en direct quand les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents est similaire à la configuration de la réplication quand les deux compartiments appartiennent au même compte. Toutefois, il existe plusieurs différences lorsque vous configurez la réplication dans un scénario intercompte :

- Le propriétaire du compartiment de destination doit accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation de répliquer des objets dans la politique de compartiment de destination.
- Si vous répliquez des objets chiffrés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) dans un scénario intercompte, le propriétaire de la clé KMS doit accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation d'utiliser la clé KMS. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations supplémentaires pour les scénarios à plusieurs comptes.
- Par défaut, les objets répliqués appartiennent au propriétaire du compartiment source. Dans un scénario intercompte, vous pouvez configurer la réplication pour remplacer le propriétaire des

objets répliqués par le propriétaire du compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Pour configurer une réplication quand les compartiments source et de destination appartiennent à des distincts Comptes AWS

1. Dans cet exemple, vous créez les compartiments source et de destination dans deux Comptes AWS différents. Vous devez avoir défini deux profils d'informations d'identification pour l'AWS CLI. Cet exemple utilise `acctA` et `acctB` pour ces noms de profil. Pour obtenir des informations sur la définition des profils d'informations d'identification et l'utilisation de profils nommés, consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.
2. Suivez les instructions pas à pas de Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte en tenant compte des modifications suivantes :
   - Pour toutes les commandes AWS CLI liées aux activités du compartiment source (telles que la création du compartiment source, l'activation de la gestion des versions et la création du rôle IAM), utilisez le profil `acctA`. Utilisez le profil `acctB` pour créer le compartiment de destination.
   - Assurez-vous que la politique d'autorisations pour le rôle IAM spécifie les compartiments source et de destination que vous avez créés pour cet exemple.
3. Dans la console, ajoutez la politique de compartiment suivante au compartiment de destination pour autoriser le propriétaire du compartiment source à répliquer des objets. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Ajout d'une stratégie de compartiment à l'aide de la console Amazon S3. Veillez à modifier la politique en fournissant l'ID de Compte AWS du propriétaire du compartiment source, le nom du rôle IAM et le nom du compartiment de destination.

   > **Note**
   >
   > Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Remplacez *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* par le nom de votre compartiment de destination. Remplacez *`source-bucket-account-ID`*`:role/service-role/`*`source-account-IAM-role`* dans l'Amazon Resource Name (ARN) IAM par le rôle IAM que vous utilisez pour cette configuration de réplication.

Si vous avez créé le rôle de service IAM manuellement, définissez le chemin du rôle dans l'ARN IAM sur `role/service-role/`, comme illustré dans l'exemple de politique suivant. Pour plus d'informations, consultez ARN IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Set-permissions-for-objects",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/source-account-IAM-role"
            },
            "Action": [
                "s3:ReplicateObject",
                "s3:ReplicateDelete"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
        },
        {
            "Sid": "Set-permissions-on-bucket",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/source-account-IAM-role"
            },
            "Action": [
                "s3:GetBucketVersioning",
                "s3:PutBucketVersioning"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
        }
    ]
}
```

4. (Facultatif) Si vous répliquez des objets chiffrés par SSE-KMS, le propriétaire de la clé KMS doit accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation d'utiliser la clé KMS. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations supplémentaires pour les scénarios à plusieurs comptes.
5. (Facultatif) Dans une réplication, par défaut, le réplica appartient au propriétaire de l'objet source. Si les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents, vous pouvez ajouter des paramètres de configuration facultatifs pour changer l'appartenance des réplicas au Compte AWS qui possède les compartiments de destination. Cela comprend l'octroi de l'autorisation `ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`. Pour plus d'informations, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Modification du propriétaire d'un réplica

Dans une réplication, par défaut, le réplica appartient également au propriétaire de l'objet source. Toutefois, quand les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents, vous pouvez changer le propriétaire des réplicas. Par exemple, vous pouvez changer l'appartenance afin de limiter l'accès aux réplicas d'objets. Dans votre configuration de réplication, vous pouvez ajouter des paramètres de configuration facultatifs pour attribuer la propriété des réplicas au Compte AWS qui possède les compartiments de destination.

Pour changer le propriétaire des réplicas, procédez comme suit :

- Ajoutez l'option de substitution du propriétaire à la configuration de réplication pour indiquer à Amazon S3 de modifier le propriétaire des réplicas.
- Accordez à Amazon S3 l'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner` de modifier le propriétaire des réplicas.
- Ajoutez l'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner` dans la politique du compartiment de destination pour autoriser la modification du propriétaire des réplicas. L'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner` permet au propriétaire des compartiments de destination d'accepter la propriété des réplicas d'objet.

Pour plus d'informations, consultez the section called "Considérations relatives à l'option de substitution de propriété" et Ajout de l'option de substitution du propriétaire à la configuration de réplication. Pour accéder à un exemple avec des instructions pas à pas, consultez Comment modifier le propriétaire du réplica.

> **Important**
>
> Au lieu d'utiliser l'option de substitution du propriétaire, vous pouvez utiliser le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour Propriété d'objets. Lorsque vous utilisez la réplication et que les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents, le propriétaire du compartiment de destination peut utiliser le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour Propriété d'objets afin d'attribuer l'appartenance des réplicas au Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Ce paramètre désactive les listes de contrôle d'accès (ACL) des objets.
> Le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment imite le comportement de substitution de propriétaire existant sans avoir besoin de l'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`. Tous les objets répliqués dans le compartiment de destination avec le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué appartiennent au propriétaire du compartiment de destination. Pour en savoir plus sur la propriété des objets, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Considérations relatives à l'option de substitution de propriété

Lorsque vous configurez l'option de substitution de propriété, les considérations suivantes s'appliquent :

- Par défaut, le propriétaire de l'objet source possède également le réplica. Amazon S3 réplique la version de l'objet et la liste ACL qui lui est associée.

  Si vous ajoutez l'option de substitution de propriétaire à votre configuration de réplication, Amazon S3 réplique uniquement la version de l'objet, mais pas la liste ACL. En outre, Amazon S3 ne réplique pas les modifications ultérieures de la liste ACL de l'objet source. Amazon S3 définit la liste ACL sur le réplica qui accorde un contrôle total au propriétaire du compartiment de destination.
- Lorsque vous mettez à jour une configuration de réplication pour activer ou désactiver la substitution de propriétaire, le comportement suivant intervient :
  - Si vous ajoutez l'option de substitution du propriétaire à la configuration de réplication :

    Quand Amazon S3 réplique une version de l'objet, il supprime la liste ACL associée à l'objet source. Amazon S3 définit à la place la liste ACL sur le réplica et accorde un contrôle total au propriétaire du compartiment de destination. Amazon S3 ne réplique pas les modifications ultérieures de la liste ACL de l'objet source. Toutefois, cette modification de liste de contrôle

d'accès (ACL) ne s'applique pas aux versions d'objet répliquées avant la définition de l'option de substitution du propriétaire. Les mises à jour de liste de contrôle d'accès (ACL) pour les objets source répliqués avant la spécification de la substitution du propriétaire continuent donc d'être répliquées (car l'objet et ses réplicas continuent d'avoir le même propriétaire).

- Si vous supprimez l'option de substitution du propriétaire de la configuration de réplication :

  Amazon S3 réplique les nouveaux objets qui apparaissent dans le compartiment source et les listes ACL associées dans les compartiments de destination. Pour les objets répliqués avant la suppression de la substitution de propriétaire, Amazon S3 ne réplique pas les listes ACL car la modification de propriétaire des objets effectuée par Amazon S3 est toujours en vigueur. Les listes de contrôle d'accès (ACL) mises sur les versions d'objets qui étaient répliquées lorsque la substitution du propriétaire a été définie ne sont toujours pas répliquées.

Ajout de l'option de substitution du propriétaire à la configuration de réplication

> **Warning**
>
> Ajoutez l'option de substitution du propriétaire uniquement lorsque les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents. Amazon S3 ne vérifie pas si les compartiments appartiennent au même compte ou à des comptes différents. Si vous ajoutez la substitution du propriétaire lorsque les deux compartiments appartiennent au même Compte AWS, Amazon S3 applique la substitution du propriétaire. Cette option accorde les autorisations complètes au propriétaire du compartiment de destination et ne réplique pas les mises à jour ultérieures des listes de contrôle d'accès (ACL) des objets sources. Le propriétaire du réplica peut procéder directement à des modifications de la liste de contrôle d'accès (ACL) associée à un réplica à l'aide d'une requête `PutObjectAcl`, mais pas par l'intermédiaire de la réplication.

Pour spécifier l'option de substitution du propriétaire, ajoutez les informations suivantes à chaque élément `Destination` :

- L'élément `AccessControlTranslation`, qui indique à Amazon S3 de modifier le propriétaire des réplicas
- L'élément `Account`, qui spécifie le Compte AWS du propriétaire du compartiment de destination

```
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    ...
    <Destination>
      ...
      <AccessControlTranslation>
           <Owner>Destination</Owner>
       </AccessControlTranslation>
      <Account>destination-bucket-owner-account-id</Account>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

L'exemple de configuration de réplication suivant indique à Amazon S3 de répliquer les objets ayant le préfixe de clé *Tax* dans le compartiment de destination *amzn-s3-demo-destination-bucket* et de modifier le propriétaire des réplicas. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReplicationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
   <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
   <Rule>
      <ID>Rule-1</ID>
      <Priority>1</Priority>
      <Status>Enabled</Status>
      <DeleteMarkerReplication>
         <Status>Disabled</Status>
      </DeleteMarkerReplication>
      <Filter>
         <Prefix>Tax</Prefix>
      </Filter>
      <Destination>
         <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
         <Account>destination-bucket-owner-account-id</Account>
         <AccessControlTranslation>
            <Owner>Destination</Owner>
         </AccessControlTranslation>
      </Destination>
   </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Octroi à Amazon S3 de l'autorisation de modifier le propriétaire des réplicas

Accordez à Amazon S3 les autorisations de modifier le propriétaire des réplicas en ajoutant une autorisation pour l'action `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner` dans la politique d'autorisations associée au rôle AWS Identity and Access Management (IAM). Il s'agit du rôle IAM spécifié dans la configuration de réplication qui autorise Amazon S3 à endosser le rôle et à répliquer les objets en votre nom. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket* par le nom du compartiment de destination.

```
...
{
    "Effect":"Allow",
         "Action":[
       "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner"
    ],
    "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
}
...
```

Ajout d'autorisations dans la stratégie du compartiment de destination pour autoriser la modification de propriété du réplica

Le propriétaire du compartiment de destination doit accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation de modifier la propriété du réplica. Le propriétaire du compartiment de destination accorde au propriétaire du compartiment source l'autorisation pour l'action `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`. Cette autorisation permet au propriétaire du compartiment de destination d'accepter la propriété des réplicas d'objet. L'exemple d'instruction de politique de compartiment suivant montre comment procéder. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
...
{
    "Sid":"1",
    "Effect":"Allow",
    "Principal":{"AWS":"source-bucket-account-id"},
    "Action":["s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner"],
    "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
}
...
```

Comment modifier le propriétaire du réplica

Si les compartiments source et de destination d'une configuration de réplication appartiennent à des Comptes AWS différents, vous pouvez indiquer à Amazon S3 d'attribuer la propriété du réplica au Compte AWS qui possède le compartiment de destination. Les exemples suivants montrent comment utiliser la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK pour changer l'appartenance du réplica.

Utilisation de la console S3

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte. Cette rubrique fournit des instructions pour définir une configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination appartiennent au même compte ou à des Comptes AWS différents.

Utilisation de la AWS CLI

La procédure suivante explique comment changer l'appartenance du réplica à l'aide de l'AWS CLI. Dans cette procédure, effectuez les opérations suivantes :

- Créez les compartiments source et de destination.
- Activez la gestion des versions sur ces compartiments.
- Créez un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui octroie à Amazon S3 l'autorisation de répliquer des objets.
- Ajoutez la configuration de réplication au compartiment source.
- Dans la configuration de réplication, vous chargez Amazon S3 de changer l'appartenance du réplica.
- Vous testez votre configuration de réplication.

Pour changer l'appartenance du réplica lorsque les compartiments source et de destination appartiennent à des Comptes AWS différents (AWS CLI)

Pour utiliser les exemples de commandes AWS CLI dans cette procédure, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

1. Dans cet exemple, vous créez les compartiments source et de destination dans deux Comptes AWS différents. Pour utiliser ces deux comptes, configurez l'AWS CLI avec deux profils

nommés. Cet exemple utilise des profils respectivement nommés *acctA* et *acctB*. Pour obtenir des informations sur la définition des profils d'informations d'identification et l'utilisation de profils nommés, consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

> **Important**
>
> Les profils que vous utilisez pour cette procédure doivent disposer des autorisations nécessaires. Par exemple, dans la configuration de réplication, vous spécifiez le rôle IAM qu'Amazon S3 peut endosser. Vous ne pouvez effectuer cette tâche que si le profil que vous utilisez dispose de l'autorisation `iam:PassRole`. Si vous utilisez des informations d'identification d'administrateur pour créer un profil nommé, vous pouvez effectuer toutes les tâches de cette procédure. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

2. Créez le compartiment source et activez la gestion des versions. Cet exemple crée un compartiment source nommé *amzn-s3-demo-source-bucket* dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`).

```
aws s3api create-bucket \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--region us-east-1 \
--profile acctA
```

```
aws s3api put-bucket-versioning \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--versioning-configuration Status=Enabled \
--profile acctA
```

3. Créez un compartiment de destination et activez la gestion des versions. Cet exemple crée un compartiment de destination nommé *amzn-s3-demo-destination-bucket* dans la région USA Ouest (Oregon) (`us-west-2`). Utilisez un profil de Compte AWS différent de celui utilisé pour le compartiment source.

```
aws s3api create-bucket \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--region us-west-2 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2 \
```

```
--profile acctB
```

```
aws s3api put-bucket-versioning \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--versioning-configuration Status=Enabled \
--profile acctB
```

4. Vous devez ajouter des autorisations à la stratégie de votre compartiment de destination pour autoriser la modification de propriété du réplica.

   a. Enregistrez la politique suivante dans un fichier nommé *destination-bucket-policy*.json. Veillez à remplacer les *user input placeholders* par vos propres informations.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "destination_bucket_policy_sid",
            "Principal": {
                "AWS": "source-bucket-owner-account-id"
            },
            "Action": [
                "s3:ReplicateObject",
                "s3:ReplicateDelete",
                "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
                "s3:ReplicateTags",
                "s3:GetObjectVersionTagging"
            ],
            "Effect": "Allow",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
            ]
        }
    ]
}
```

   b. Ajoutez la politique précédente au compartiment de destination à l'aide de la commande `put-bucket-policy` suivante :

```
aws s3api put-bucket-policy --region $ {destination-region} --bucket $ {amzn-s3-demo-destination-bucket} --policy file://destination_bucket_policy.json
```

5. Créez un rôle IAM. Vous précisez ce rôle dans la configuration de réplication que vous ajouterez ultérieurement au compartiment source. Amazon S3 endosse ce rôle pour répliquer des objets en votre nom. Vous créez un rôle IAM en deux étapes :

   - Créez le rôle.
   - Attachez une stratégie d'autorisation au rôle.

   a. Créez le rôle IAM.

      i. Copiez la stratégie d'approbation suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé *s3-role-trust-policy*`.json` dans le répertoire actif sur votre ordinateur local. Cette stratégie octroie à Amazon S3 les autorisations pour endosser le rôle.

      JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

      ii. Exécutez la commande AWS CLI `create-role` suivante pour créer le rôle IAM :

```
$ aws iam create-role \
--role-name replicationRole \
--assume-role-policy-document file://s3-role-trust-policy.json  \
--profile acctA
```

Notez l'Amazon Resource Name (ARN) du rôle IAM que vous avez créé. Vous aurez besoin de cet ARN dans une étape ultérieure.

b. Attachez une stratégie d'autorisation au rôle.

i. Copiez la politique d'autorisations suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé *s3-role-perm-pol-changeowner*.json dans le répertoire actuel de votre ordinateur local. Cette stratégie accorde des autorisations pour diverses actions sur les compartiments et les objets Amazon S3. Au cours des étapes suivantes, vous attachez cette politique au rôle IAM que vous avez créé précédemment.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObjectVersionForReplication",
            "s3:GetObjectVersionAcl"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetReplicationConfiguration"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ReplicateObject",
            "s3:ReplicateDelete",
```

```
            "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner",
            "s3:ReplicateTags",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
         ],
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      }
   ]
}
```

ii. Pour attacher la politique d'autorisations précédente au rôle, exécutez la commande `put-role-policy` suivante :

```
$ aws iam put-role-policy \
--role-name replicationRole \
--policy-document file://s3-role-perm-pol-changeowner.json \
--policy-name replicationRolechangeownerPolicy \
--profile acctA
```

6. Ajoutez une configuration de réplication à votre compartiment source.

a. L'AWS CLI exige de spécifier la configuration de réplication au format JSON. Enregistrez la configuration JSON suivante dans un fichier nommé *replication*`.json` dans le répertoire actif sur votre ordinateur local. Dans cette configuration, `AccessControlTranslation` spécifie le changement d'appartenance du réplica du propriétaire du compartiment source au propriétaire du compartiment de destination.

```
{
   "Role":"IAM-role-ARN",
   "Rules":[
      {
         "Status":"Enabled",
         "Priority":1,
         "DeleteMarkerReplication":{
            "Status":"Disabled"
         },
         "Filter":{
         },
         "Status":"Enabled",
         "Destination":{
            "Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
            "Account":"destination-bucket-owner-account-id",
            "AccessControlTranslation":{
```

```
                "Owner":"Destination"
            }
         }
      }
   ]
}
```

b. Modifiez le code JSON en fournissant des valeurs pour le nom du compartiment de destination, l'ID de compte du propriétaire du compartiment de destination et *IAM-role-ARN*. Remplacez *IAM-role-ARN* par l'ARN du rôle IAM que vous avez créé auparavant. Enregistrez les modifications.

c. Pour ajouter la configuration de réplication au compartiment source, exécutez la commande suivante :

```
$ aws s3api put-bucket-replication \
--replication-configuration file://replication.json \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--profile acctA
```

7. Testez votre configuration de réplication en vérifiant l'appartenance du réplica dans la console Amazon S3.

   a. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

   b. Ajoutez des objets au compartiment source. Vérifiez que le compartiment de destination contient les réplicas d'objet et que l'appartenance des réplicas a été modifiée au profit du Compte AWS qui détient le compartiment de destination.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir un exemple de code illustrant l'ajout d'une configuration de réplication, consultez Utilisation des kits AWS SDK. Vous devez modifier la configuration de réplication en conséquence. Pour obtenir des informations conceptuelles, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3

Le contrôle du délai de réplication Amazon S3 vous aide à respecter les règles de conformité et les besoins métier en matière de réplication des données, et améliore la visibilité des délais de réplication Amazon S3. Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer la plupart

des objets que vous chargez dans Amazon S3 en quelques secondes, et 99,9 % de ces objets en 15 minutes.

Par défaut, le contrôle du temps de réplication S3 inclut deux méthodes pour suivre la progression de la réplication :

- Métriques de réplication S3 : vous pouvez utiliser les métriques de réplication S3 pour surveiller le nombre total d'opérations d'API S3 en attente de réplication, la taille totale des objets en attente de réplication, la durée maximale de réplication vers la région de destination et le nombre total d'opérations pour lesquelles la réplication a échoué. Vous pouvez ensuite surveiller chaque jeu de données que vous répliquez séparément. Vous pouvez également activer les métriques de réplication S3 indépendamment du contrôle du temps de réplication S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation des métriques de réplication S3".

  Les règles de réplication avec le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) activé publient des métriques de réplication S3. Les mesures de réplication sont disponibles dans les 15 minutes suivant l'activation de S3 RTC. Les métriques de réplication sont disponibles via la console Amazon S3, l'API Amazon S3, les kits AWS SDK, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et Amazon CloudWatch. Pour de plus amples informations sur les métriques CloudWatch, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations sur la consultation des métriques de réplication via la console Amazon S3, consultez Affichage des métriques de réplication.

  Les métriques de réplication S3 sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées Amazon CloudWatch. Pour obtenir des informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

- Notifications d'événement Amazon S3 : le contrôle du temps de réplication S3 fournit des événements `OperationMissedThreshold` et `OperationReplicatedAfterThreshold` qui notifient le propriétaire du compartiment si la réplication d'objet dépasse ou a lieu après le seuil de 15 minutes. Avec le contrôle du temps de réplication S3, les notifications d'événements Amazon S3 peuvent vous avertir dans les rares cas où les objets ne se répliquent pas dans les 15 minutes mais après le seuil de 15 minutes.

  Les événements de réplication sont disponibles dans les 15 minutes suivant l'activation du contrôle du délai de réplication S3. Les notifications d'événements Amazon S3 sont disponibles via Amazon SQS, Amazon SNS et AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réception des événements d'échec de réplication".

Bonnes pratiques et directives pour le contrôle du temps de réplication S3

Lorsque vous répliquez des données dans Amazon S3 avec le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC), suivez les directives de ces bonnes pratiques pour optimiser les performances de réplication pour vos charges de travail.

Rubriques

- Directives en matière de performances de réplication et de débit de demandes Amazon S3
- Estimation de vos débits de demandes de réplication
- Dépassement des quotas de débit de transfert de données RTC S3
- Taux de demande de réplication d'objet chiffré AWS KMS

Directives en matière de performances de réplication et de débit de demandes Amazon S3

Vos applications peuvent exécuter des milliers de transactions par seconde en termes de performances de demande lors du chargement et de la récupération du stockage depuis Amazon S3. Par exemple, une application peut atteindre au moins 3 500 demandes `PUT/COPY/POST/DELETE` ou 5 500 demandes `GET/HEAD` par seconde et par préfixe dans un compartiment S3, y compris les demandes que la réplication S3 effectue en votre nom. Il n'existe aucune limite au nombre de préfixes dans un compartiment. Vous pouvez augmenter vos performances de lecture et d'écriture en effectuant une mise en parallèle des lectures. Par exemple, si vous créez 10 préfixes dans un compartiment S3 pour paralléliser les lectures, vous pouvez mettre à l'échelle vos performances de lecture à 55 000 demandes de lecture par seconde.

Amazon S3 effectue automatiquement une mise à l'échelle en réponse à des débits de demandes soutenus supérieurs à ces directives, ou à des débits de demandes soutenus simultanés à des demandes `LIST`. Tandis qu'Amazon S3 optimise en interne le débit de nouvelles demandes, vous pouvez recevoir temporairement des réponses HTTP 503 jusqu'à ce que l'optimisation soit terminée. Ce comportement peut se produire avec des augmentations des débits de demandes par seconde, ou lorsque vous activez S3 RTC pour la première fois. Au cours de ces périodes, votre latence de réplication peut augmenter. Le contrat de niveau de service (SLA) du contrôle du délai de réplication S3 ne s'applique pas aux périodes où les directives en matière de performances Amazon S3 sur les demandes par seconde sont dépassées.

Le SLA du contrôle du temps de réplication S3 ne s'applique pas non plus pendant les périodes où votre débit de transfert de données de réplication dépasse le quota par défaut de 1 gigabit par seconde (Gbit/s). Si vous pensez que votre débit de transfert de réplication va dépasser 1 Gbit/

s, vous pouvez contacter le Centre AWS Support ou utiliser Service Quotas pour demander une augmentation de votre quota de débit de transfert de réplication.

Estimation de vos débits de demandes de réplication

Votre débit de demandes total, y compris les demandes que la réplication Amazon S3 effectue en votre nom, doit être conforme aux directives en matière de débit de demandes Amazon S3 pour les compartiments source et de destination de réplication. Pour chaque objet répliqué, la réplication Amazon S3 effectue jusqu'à cinq demandes `GET/HEAD` et une demande `PUT` vers le compartiment source, ainsi qu'une demande `PUT` vers chaque compartiment de destination.

Par exemple, si vous envisagez de répliquer 100 objets par seconde, la réplication Amazon S3 peut effectuer 100 demandes `PUT` supplémentaires en votre nom pour un total de 200 demandes `PUT` par seconde vers le compartiment S3 source. La réplication Amazon S3 peut également effectuer jusqu'à 500 demandes `GET/HEAD` (5 demandes `GET/HEAD` pour chaque objet répliqué).

> **Note**
>
> Vous n'engagez des coûts que pour une seule demande `PUT` par objet répliqué. Pour plus d'informations, consultez les informations de tarification dans les questions fréquentes (FAQ) sur Amazon S3 relatives à la réplication.

Dépassement des quotas de débit de transfert de données RTC S3

Si vous pensez que votre débit de transfert de données RTC S3 va dépasser le quota par défaut de 1 Gbit/s, contactez le Centre AWS Support ou utilisez Service Quotas pour demander une augmentation de votre quota de débit de transfert de réplication.

Taux de demande de réplication d'objet chiffré AWS KMS

Lorsque vous répliquez des objets chiffrés avec le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), des quotas de demandes AWS KMS par seconde s'appliquent. AWS KMS peut rejeter une demande par ailleurs valide si votre taux de demande dépasse le quota pour le nombre de demandes par seconde. Quand une demande est limitée, AWS KMS renvoie une erreur `ThrottlingException`. Le quota de débit de demandes AWS KMS s'applique aux demandes que vous effectuez directement et aux demandes effectuées par la réplication Amazon S3 en votre nom.

Par exemple, si vous envisagez de répliquer 1 000 objets par seconde, vous pouvez soustraire 2 000 demandes de votre quota de débit de demandes AWS KMS. Le taux de demande par seconde qui en résulte est disponible pour vos charges de travail AWS KMS, à l'exclusion de la réplication. Vous pouvez utiliser les métriques de demande AWS KMS dans Amazon CloudWatch pour contrôler le débit de demandes AWS KMS sur votre compte Compte AWS.

Pour demander une augmentation de votre quota de demandes AWS KMS par seconde, contactez le Centre AWS Support ou utilisez Service Quotas.

Activation du contrôle du délai de réplication S3

Vous pouvez commencer à utiliser le contrôle du délai de réplication S3 avec une règle de réplication nouvelle ou existante. Vous pouvez choisir d'appliquer votre règle de réplication à un compartiment entier ou à des objets avec un préfixe ou une balise spécifique. Lorsque vous activez S3 RTC, les métriques de réplication S3 sont également activées sur votre règle de réplication.

Vous pouvez configurer S3 RTC à l'aide de la console Amazon S3, de l'API Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Utilisation de la console S3

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte. Cette rubrique fournit des instructions pour activer S3 RTC dans votre configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination sont détenus par un même compte ou des Comptes AWS différents.

Utilisation de la AWS CLI

Pour utiliser AWS CLI afin de répliquer des objets avec S3 RTC activé, vous devez créer des compartiments, activer la gestion des versions sur les compartiments, créer un rôle IAM qui donne à Amazon S3 l'autorisation de répliquer des objets, et ajouter la configuration de réplication au compartiment source. La configuration de réplication doit avoir activé S3 RTC, comme illustré dans l'exemple suivant.

Pour obtenir des instructions pas à pas afin de définir votre configuration de réplication à l'aide de l'AWS CLI, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte.

L'exemple de configuration de réplication suivant active et définit les valeurs `ReplicationTime` et `EventThreshold` pour une règle de réplication. L'activation et la définition de ces valeurs permettent d'activer S3 RTC sur la règle.

```
{
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": "Tax"
            },
            "DeleteMarkerReplication": {
                "Status": "Disabled"
            },
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
                "Metrics": {
                    "Status": "Enabled",
                    "EventThreshold": {
                        "Minutes": 15
                    }
                },
                "ReplicationTime": {
                    "Status": "Enabled",
                    "Time": {
                        "Minutes": 15
                    }
                }
            },
            "Priority": 1
        }
    ],
    "Role": "IAM-Role-ARN"
}
```

> **Important**
>
> `Metrics:EventThreshold:Minutes` et `ReplicationTime:Time:Minutes` peuvent uniquement avoir 15 comme valeur valide.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Voici un exemple Java permettant d'ajouter une configuration de réplication avec le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) activé.

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsBasicCredentials;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteMarkerReplication;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Destination;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Metrics;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.MetricsStatus;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketReplicationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationConfiguration;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationRule;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationRuleFilter;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationTime;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationTimeStatus;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ReplicationTimeValue;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    S3Client s3 = S3Client.builder()
      .region(Region.US_EAST_1)
      .credentialsProvider(() -> AwsBasicCredentials.create(
          "AWS_ACCESS_KEY_ID",
          "AWS_SECRET_ACCESS_KEY")
      )
      .build();

    ReplicationConfiguration replicationConfig = ReplicationConfiguration
      .builder()
      .rules(
          ReplicationRule
            .builder()
            .status("Enabled")
            .priority(1)
            .deleteMarkerReplication(
                DeleteMarkerReplication
                    .builder()
                    .status("Disabled")
                    .build()
            )
            .destination(
                Destination
                    .builder()
                    .bucket("destination_bucket_arn")
                    .replicationTime(
```

```
                        ReplicationTime.builder().time(
                            ReplicationTimeValue.builder().minutes(15).build()
                        ).status(
                            ReplicationTimeStatus.ENABLED
                        ).build()
                    )
                    .metrics(
                        Metrics.builder().eventThreshold(
                            ReplicationTimeValue.builder().minutes(15).build()
                        ).status(
                            MetricsStatus.ENABLED
                        ).build()
                    )
                    .build()
            )
            .filter(
                ReplicationRuleFilter
                    .builder()
                    .prefix("testtest")
                    .build()
            )
        .build())
        .role("role_arn")
        .build();

    // Put replication configuration
    PutBucketReplicationRequest putBucketReplicationRequest =
 PutBucketReplicationRequest
      .builder()
      .bucket("source_bucket")
      .replicationConfiguration(replicationConfig)
      .build();

    s3.putBucketReplication(putBucketReplicationRequest);
  }
}
```

Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C)

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Certaines considérations particulières doivent être prises en compte lorsque vous répliquez des objets qui ont été chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur. Amazon S3 prend en charge les types suivants de chiffrement côté serveur :

- Chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)
- Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS)
- Chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS)
- Chiffrement côté serveur avec clés fournies par le client (SSE-C)

Pour plus d'informations sur le chiffrement côté serveur, consultez the section called "Chiffrement côté serveur".

Cette rubrique explique les autorisations dont vous avez besoin pour demander à Amazon S3 de répliquer des objets qui ont été chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur. Cette rubrique fournit également des éléments de configuration supplémentaires que vous pouvez ajouter ainsi que des exemples de politiques AWS Identity and Access Management (IAM) qui accordent les autorisations nécessaires à la réplication d'objets chiffrés.

Pour découvrir un exemple avec des instructions pas à pas, consultez Activation de la réplication pour les objets chiffrés. Pour en savoir plus sur la création d'une configuration de réplication, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS keys multi-régions dans Amazon S3. Cependant, Amazon S3 traite actuellement les clés multi-régions comme s'il s'agissait de clés à région unique et n'utilise pas les fonctions multi-régions de la clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des clés multi-régions dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Rubriques

- Comment le chiffrement par défaut du compartiment a un impact sur la réplication
- Réplication d'objets chiffrés avec SSE-C
- Réplication d'objets chiffrés avec SSE-S3, SSE-KMS ou DSSE-KMS
- Activation de la réplication pour les objets chiffrés

Comment le chiffrement par défaut du compartiment a un impact sur la réplication

Après avoir activé le chiffrement par défaut pour un compartiment de destination de réplication, le comportement de chiffrement suivant s'applique :

- Si des objets du compartiment source ne sont pas chiffrés, les objets réplica du compartiment de destination sont chiffrés à l'aide des paramètres de chiffrement par défaut du compartiment de destination. Par conséquent, les balises d'entité (ETags) des objets sources diffèrent des ETags des objets réplica. Si certaines de vos applications utilisent des ETags, vous devez les mettre à jour pour tenir compte de cette différence.
- Si des objets du compartiment source sont chiffrés en utilisant le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS), les objets réplica du compartiment de destination utilisent le même type de chiffrement que les objets sources. Les paramètres de chiffrement par défaut du compartiment de destination ne sont pas utilisés.

Réplication d'objets chiffrés avec SSE-C

Vous pouvez gérer vos propres clés propriétaires de chiffrement en utilisant un chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Avec le SSE-C, vous gérez les clés tandis

qu'Amazon S3 gère le processus de chiffrement et de déchiffrement. Vous devez fournir une clé de chiffrement dans le cadre de votre demande, mais vous n'avez pas besoin d'écrire de code pour effectuer le chiffrement ou le déchiffrement d'objets. Lorsque vous chargez un objet, Amazon S3 chiffre l'objet au moyen de la clé que vous avez fournie. Amazon S3 élimine ensuite cette clé de la mémoire. Lorsque vous récupérez un objet, vous devez fournir la même clé de chiffrement dans la demande. Pour plus d'informations, consultez the section called "Clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C)".

La réplication S3 prend en charge les objets chiffrés avec le SSE-C. Vous pouvez configurer la réplication d'objets SSE-C dans la console Amazon S3 ou à l'aide des kits AWS SDK, de la même manière que vous configurez la réplication pour les objets non chiffrés. Il n'existe pas d'autorisations SSE-C supplémentaires au-delà de celles actuellement requises pour la réplication.

La réplication S3 réplique automatiquement les objets chiffrés par SSE-C nouvellement chargés s'ils sont éligibles, conformément à votre configuration de réplication S3. Pour répliquer des objets existants dans vos compartiments, utilisez la réplication par lot S3. Pour plus d'informations sur la réplication d'objets existants, consultez the section called "Configuration de la réplication en direct" et the section called "Réplication d'objets existants".

La réplication d'objets SSE-C n'entraîne pas de frais supplémentaires. Pour en savoir plus sur la tarification de la réplication, consultez Tarification Amazon S3.

Réplication d'objets chiffrés avec SSE-S3, SSE-KMS ou DSSE-KMS

Par défaut, Amazon S3 ne réplique pas les objets chiffrés avec SSE-KMS ou DSSE-KMS. Cette section explique les éléments de configuration supplémentaire que vous pouvez ajouter de manière à indiquer à Amazon S3 de répliquer ces objets.

Pour découvrir un exemple avec des instructions pas à pas, consultez Activation de la réplication pour les objets chiffrés. Pour en savoir plus sur la création d'une configuration de réplication, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Spécification d'informations supplémentaires dans la configuration de la réplication

Dans la configuration de réplication, procédez comme suit :

- Dans l'élément `Destination` de votre configuration de réplication, ajoutez l'ID de la clé symétrique gérée par le client AWS KMS que vous voulez qu'Amazon S3 utilise pour chiffrer des réplicas d'objets, comme illustré dans l'exemple de configuration de réplication suivant.

- Validez explicitement votre choix en activant la réplication d'objets chiffrés avec des clés KMS (SSE-KMS ou DSSE-KMS). Pour valider, ajoutez l'élément `SourceSelectionCriteria`, comme illustré dans l'exemple de configuration de réplication suivant.

```
<ReplicationConfiguration>
   <Rule>
      ...
      <SourceSelectionCriteria>
         <SseKmsEncryptedObjects>
           <Status>Enabled</Status>
         </SseKmsEncryptedObjects>
      </SourceSelectionCriteria>

      <Destination>
          ...
          <EncryptionConfiguration>
             <ReplicaKmsKeyID>AWS KMS key ARN or Key Alias ARN that's in the same
 Région AWS as the destination bucket.</ReplicaKmsKeyID>
          </EncryptionConfiguration>
       </Destination>
      ...
   </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

> **Important**
>
> - La clé KMS doit avoir été créée dans la même Région AWS que le compartiment de destination.
> - La clé KMS doit être valide. L'opération d'API `PutBucketReplication` ne vérifie pas la validité des clés KMS. Si vous utilisez une clé KMS non valide, vous recevez le code de statut HTTP `200 OK` en réponse, mais la réplication échoue.

L'exemple suivant montre une configuration de réplication qui inclut des éléments de configuration facultatifs. Cette configuration de réplication a une règle. Cette règle s'applique aux objets dotés du préfixe de clé *`Tax`*. Amazon S3 utilise l'ID AWS KMS key spécifié pour chiffrer ces réplicas d'objets.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ReplicationConfiguration>
   <Role>arn:aws:iam::account-id:role/role-name</Role>
   <Rule>
      <ID>Rule-1</ID>
      <Priority>1</Priority>
      <Status>Enabled</Status>
      <DeleteMarkerReplication>
         <Status>Disabled</Status>
      </DeleteMarkerReplication>
      <Filter>
         <Prefix>Tax</Prefix>
      </Filter>
      <Destination>
         <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
         <EncryptionConfiguration>
            <ReplicaKmsKeyID>AWS KMS key ARN or Key Alias ARN that's in the same Région
 AWS as the destination bucket.</ReplicaKmsKeyID>
         </EncryptionConfiguration>
      </Destination>
      <SourceSelectionCriteria>
         <SseKmsEncryptedObjects>
            <Status>Enabled</Status>
         </SseKmsEncryptedObjects>
      </SourceSelectionCriteria>
   </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Octroi d'autorisations supplémentaires pour le rôle IAM

Pour répliquer des objets chiffrés au repos avec SSE-S3, SSE-KMS ou DSSE-KMS, accordez les autorisations supplémentaires suivantes au rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous spécifiez dans la configuration de réplication. Vous octroyez ces autorisations en mettant à jour la stratégie d'autorisations associée au rôle IAM.

- Action **`s3:GetObjectVersionForReplication`** pour les objets sources – Cette action permet à Amazon S3 de répliquer les objets non chiffrés et les objets créés avec un chiffrement côté serveur en utilisant une clé SSE-S3, SSE-KMS ou DSSE-KMS.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser l'action `s3:GetObjectVersionForReplication` à la place de l'action `s3:GetObjectVersion`, car

`s3:GetObjectVersionForReplication` fournit uniquement à Amazon S3 le minimum d'autorisations nécessaires pour la réplication. De plus, l'action `s3:GetObjectVersion` permet la réplication des objets non chiffrés et des objets chiffrés avec SSE-S3, mais pas la réplication des objets chiffrés avec des clés KMS (SSE-KMS ou DSSE-KMS).

- Action AWS KMS **`kms:Decrypt`** et **`kms:Encrypt`** pour les clés KMS
  - Vous devez accorder des autorisations `kms:Decrypt` pour l'AWS KMS key utilisée pour déchiffrer l'objet source.
  - Vous devez accorder des autorisations `kms:Encrypt` pour la AWS KMS key utilisée pour chiffrer le réplica source.
- Action **`kms:GenerateDataKey`** pour la réplication d'objets en texte brut – Si vous répliquez des objets en texte brut dans un compartiment avec le chiffrement SSE-KMS ou DSSE-KMS activé par défaut, vous devez inclure l'autorisation `kms:GenerateDataKey` pour le contexte de chiffrement de destination et la clé KMS dans la politique IAM.

Nous vous recommandons de restreindre ces autorisations uniquement aux compartiments et aux objets de destination à l'aide des clés de condition AWS KMS. Le Compte AWS qui possède le rôle IAM doit avoir des autorisations pour les actions `kms:Encrypt` et `kms:Decrypt` pour les clés KMS répertoriées dans la politique. Si les clés KMS sont détenues par un autre compte Compte AWS, le propriétaire des clés KMS devra accorder ces autorisations au Compte AWS qui possède le rôle IAM. Pour plus d'informations sur la gestion de l'accès à ces clés KMS, consultez Utilisation des politiques IAM avec AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Clés de compartiment S3 et réplication

Pour utiliser la réplication avec une clé de compartiment S3, la politique de AWS KMS key pour la clé KMS utilisée pour chiffrer le réplica d'objet doit inclure l'autorisation `kms:Decrypt` pour le principal qui appelle. L'appel à `kms:Decrypt` vérifie l'intégrité de la clé de compartiment S3 avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'une clé de compartiment S3 avec réplication.

Lorsqu'une clé de compartiment S3 est activée pour le compartiment source ou de destination, le contexte de chiffrement est l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment et non l'ARN de l'objet (par exemple, `arn:aws:s3:::`*`bucket_ARN`*). Vous devez mettre à jour vos politiques IAM pour utiliser l'ARN du compartiment pour le contexte de chiffrement :

```
"kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": [
"arn:aws:s3:::bucket_ARN"
```

```
]
```

Pour plus d'informations, consultez Contexte de chiffrement (`x-amz-server-side-encryption-context`) (dans la section « Utilisation de l'API REST ») et Modifications à prendre en compte avant d'activer une clé de compartiment S3.

Exemples de politiques : utilisation de SSE-S3 et de SSE-KMS avec la réplication

L'exemple suivant de politiques IAM montre des instructions pour l'utilisation du SSE-S3 et du SSE-KMS avec la réplication.

Example : utilisation de SSE-KMS avec des compartiments de destination distincts

L'exemple suivant de politique présente des instructions pour l'utilisation du SSE-KMS avec des compartiments de destination distincts.

Example : réplication d'objets créés avec SSE-S3 et SSE-KMS

Vous trouverez ci-dessous une politique IAM complète qui accorde les autorisations nécessaires pour répliquer des objets non chiffrés, des objets créés avec le SSE-S3 et des objets créés avec le SSE-KMS.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObjectVersionForReplication",
            "s3:GetObjectVersionAcl"
```

```
            ],
            "Resource":[
               "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/key-prefix1*"
            ]
         },
         {
            "Effect":"Allow",
            "Action":[
               "s3:ReplicateObject",
               "s3:ReplicateDelete"
            ],
            "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/key-prefix1*"
         },
         {
            "Action":[
               "kms:Decrypt"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Condition":{
               "StringLike":{
                  "kms:ViaService":"s3.us-east-1.amazonaws.com",
                  "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/key-prefix1*"
                  ]
               }
            },
            "Resource":[
              "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
            ]
         },
         {
            "Action":[
               "kms:Encrypt"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Condition":{
               "StringLike":{
                  "kms:ViaService":"s3.us-east-1.amazonaws.com",
                  "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/prefix1*"
                  ]
               }
            },
            "Resource":[
```

```
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
         ]
      }
   ]
}
```

Example : réplication d'objets avec des clés de compartiment S3

Voici une politique IAM complète qui accorde les autorisations nécessaires pour répliquer des objets avec des clés de compartiment S3.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:ListBucket"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:GetObjectVersionForReplication",
            "s3:GetObjectVersionAcl"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/key-prefix1*"
         ]
      },
      {
         "Effect":"Allow",
         "Action":[
            "s3:ReplicateObject",
            "s3:ReplicateDelete"
         ],
```

```
            "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/key-prefix1*"
         },
         {
            "Action":[
               "kms:Decrypt"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Condition":{
               "StringLike":{
                  "kms:ViaService":"s3.us-east-1.amazonaws.com",
                  "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
                  ]
               }
            },
            "Resource":[
              "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
            ]
         },
         {
            "Action":[
               "kms:Encrypt"
            ],
            "Effect":"Allow",
            "Condition":{
               "StringLike":{
                  "kms:ViaService":"s3.us-east-1.amazonaws.com",
                  "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
                  ]
               }
            },
            "Resource":[
               "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
            ]
         }
      ]
}
```

Octroi d'autorisations supplémentaires pour les scénarios à plusieurs comptes

Dans un scénario à plusieurs comptes où les compartiments source et de destination appartiennent à différents Comptes AWS, vous pouvez utiliser une clé KMS pour chiffrer les réplicas d'objet. Le propriétaire de la clé KMS doit accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation d'utiliser la clé KMS.

> **Note**
>
> Si vous devez répliquer des données SSE-KMS entre comptes, votre règle de réplication doit spécifier une clé gérée par le client AWS KMS pour le compte de destination. Les Clés gérées par AWS n'autorisent pas une utilisation intercompte et ne peuvent donc pas être utilisées pour effectuer une réplication intercompte.

Pour accorder au propriétaire du compartiment source l'autorisation d'utiliser la clé KMS (console AWS KMS)

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console AWS KMS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/kms.
2. Pour changer de Région AWS, utilisez le sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
3. Pour afficher les clés de votre compte que vous créez et gérez vous-même, dans le volet de navigation, choisissez Clés gérées par le client.
4. Sélectionnez la clé KMS.
5. Sous la section Configuration générale, choisissez l'onglet Stratégie de clé.
6. Faites défiler la page jusqu'à Autres Comptes AWS.
7. Choisissez Ajouter d'autres Comptes AWS.

   La boîte de dialogue Autres Comptes AWS s'affiche.
8. Dans la boîte de dialogue, choisissez Ajouter un autre Compte AWS. Pour arn:aws:iam::, saisissez l'ID de compte du compartiment source.
9. Sélectionnez Save Changes.

Pour octroyer au propriétaire du compartiment source l'autorisation d'utiliser la clé KMS (AWS CLI)

- Pour plus d'informations sur la commande `put-key-policy` de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), consultez put-key-policy dans la Référence des commandes de l'AWS CLI. Pour plus d'informations sur l'opération d'API `PutKeyPolicy` sous-jacente, consultez PutKeyPolicy dans la Référence d'API AWS Key Management Service.

Considérations relatives aux quotas de transactions AWS KMS

Lorsque vous ajoutez un grand nombre de nouveaux objets avec le chiffrement AWS KMS après avoir activé la réplication entre régions (CRR), vous pouvez rencontrer des limitations (erreurs `503 Service Unavailable` HTTP). La limitation survient lorsque le nombre de transactions AWS KMS par seconde dépasse le quota actuel. Pour plus d'informations, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour demander l'augmentation d'un quota, utilisez Service Quotas. Pour plus d'informations, consultez Demande d'augmentation de quota. Si les Service Quotas ne sont pas pris en charge dans votre Région, ouvrez un cas de AWS Support.

Activation de la réplication pour les objets chiffrés

Par défaut, Amazon S3 ne réplique pas les objets chiffrés en utilisant le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) ou le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS). Pour répliquer des objets chiffrés avec SSE-KMS ou DSS-KMS, vous devez modifier la configuration de réplication des compartiments de façon à demander à Amazon S3 de répliquer ces objets. Cet exemple décrit comment utiliser la console Amazon S3 et AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour modifier la configuration de réplication de compartiment afin d'activer la réplication des objets chiffrés.

> **Note**
>
> Lorsqu'une clé de compartiment S3 est activée pour le compartiment source ou de destination, le contexte de chiffrement est l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment et non l'ARN de l'objet. Vous devez mettre à jour vos politiques IAM pour utiliser l'ARN du compartiment pour le contexte de chiffrement. Pour plus d'informations, consultez Clés de compartiment S3 et réplication.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser une clé AWS KMS keys multi-régions dans Amazon S3. Cependant, Amazon S3 traite actuellement les clés multi-régions comme s'il s'agissait de clés à région unique et n'utilise pas les fonctions multi-régions de la clé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des clés multi-régions dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

Utilisation de la console S3

Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte. Cette rubrique fournit des instructions pour définir une configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination appartiennent au même compte ou à des Comptes AWS différents.

Utilisation de la AWS CLI

Pour répliquer des objets chiffrés avec l'AWS CLI, procédez comme suit :

- Créez les compartiments source et de destination et activez la gestion des versions pour ces mêmes compartiments.
- Créez une fonction du service AWS Identity and Access Management (IAM) qui accorde à Amazon S3 l'autorisation de répliquer des objets. Les autorisations accordées au rôle IAM incluent les autorisations nécessaires à la réplication des objets chiffrés.
- Ajoutez une configuration de réplication au compartiment source. La configuration de réplication fournit des informations sur la réplication des objets chiffrés à l'aide de clés KMS.
- Ajoutez des objets chiffrés au compartiment source.
- Testez la configuration pour vérifier que vos objets chiffrés sont répliqués dans le compartiment de destination.

Les procédures suivantes vous guident tout au long de ce processus.

Pour répliquer des objets chiffrés côté serveur (AWS CLI)

Pour utiliser les exemples de cette procédure, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

1. Dans cet exemple, vous créez à la fois les compartiments source (*amzn-s3-demo-source-bucket*) et de destination (*amzn-s3-demo-destination-bucket*) dans le même Compte AWS. Vous allez également définir un profil d'informations d'identification pour l'AWS CLI. Cet exemple utilise le nom de profil *acctA*.

   Pour obtenir des informations sur la définition des profils d'informations d'identification et l'utilisation de profils nommés, consultez Paramètres des fichiers de configuration et d'informations d'identification dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface.

2. Utilisez les commandes suivantes pour créer le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket* et activer la gestion des versions sur celui-ci. Les commandes de l'exemple suivant créent le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket* dans la région USA Est (Virginie du Nord) (`us-east-1`).

```
aws s3api create-bucket \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--region us-east-1 \
--profile acctA
```

```
aws s3api put-bucket-versioning \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--versioning-configuration Status=Enabled \
--profile acctA
```

3. Utilisez les commandes suivantes pour créer le compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket* et activer la gestion des versions sur celui-ci. Les commandes de l'exemple suivant créent le compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket* dans la région USA Ouest (Oregon) (`us-west-2`).

> **Note**
>
> Pour définir une configuration de réplication lorsque les compartiments *amzn-s3-demo-source-bucket* et *amzn-s3-demo-destination-bucket* se trouvent dans le même Compte AWS, utilisez le même profil. Cet exemple utilise *acctA*. Pour configurer la réplication lorsque les compartiments appartiennent à des Comptes AWS différents, spécifiez des profils différents pour chaque compte.

```
aws s3api create-bucket \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--region us-west-2 \
--create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2 \
--profile acctA
```

```
aws s3api put-bucket-versioning \
--bucket amzn-s3-demo-destination-bucket \
--versioning-configuration Status=Enabled \
--profile acctA
```

4. Ensuite, créez un rôle de service IAM. Vous allez spécifier ce rôle dans la configuration de réplication que vous ajouterez ultérieurement au compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*. Amazon S3 endosse ce rôle pour répliquer des objets en votre nom. Vous créez un rôle IAM en deux étapes :

   - Créez un rôle de service.
   - Attachez une stratégie d'autorisation au rôle.

   a. Pour créer un rôle de service IAM, procédez comme suit :

      i. Copiez la stratégie d'approbation suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé *s3-role-trust-policy-kmsobj*`.json` dans le répertoire actif sur votre ordinateur local. Cette politique accorde au principal de service Amazon S3 les autorisations nécessaires pour endosser le rôle et permettre ainsi à Amazon S3 d'effectuer des tâches en votre nom.

      JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
```

```
        }
    ]
}
```

ii. Utilisez la commande suivante pour créer le rôle :

```
$ aws iam create-role \
--role-name replicationRolekmsobj \
--assume-role-policy-document file://s3-role-trust-policy-kmsobj.json  \
--profile acctA
```

b. Ensuite, attachez une stratégie d'autorisation au rôle. Cette stratégie accorde des autorisations pour diverses actions sur les compartiments et les objets Amazon S3.

i. Copiez la politique d'autorisations suivante et enregistrez-la dans un fichier nommé *s3-role-permissions-policykmsobj*.json dans le répertoire actuel de votre ordinateur local. Vous allez créer un rôle IAM et attacherez par la suite la stratégie à celui-ci.

> **Important**
>
> Dans la stratégie d'autorisation, précisez les ID de clé AWS KMS qui seront utilisés pour le chiffrement des compartiments *amzn-s3-demo-source-bucket* et *amzn-s3-demo-destination-bucket*. Vous devez créer deux clés KMS distinctes pour les compartiments *amzn-s3-demo-source-bucket* et *amzn-s3-demo-destination-bucket*. Les AWS KMS keys ne sont pas partagées hors de la Région AWS où elles ont été créées.

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Action":[
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:GetObjectVersionForReplication",
            "s3:GetObjectVersionAcl",
```

```
            "s3:GetObjectVersionTagging"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Resource":[
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Action":[
            "s3:ReplicateObject",
            "s3:ReplicateDelete",
            "s3:ReplicateTags"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Condition":{
            "StringLikeIfExists":{
               "s3:x-amz-server-side-encryption":[
                  "aws:kms",
                  "AES256",
                  "aws:kms:dsse"
               ],
               "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id":[
                  "AWS KMS key IDs(in ARN format) to use for
encrypting object replicas"
               ]
            }
         },
         "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      },
      {
         "Action":[
            "kms:Decrypt"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Condition":{
            "StringLike":{
               "kms:ViaService":"s3.us-east-1.amazonaws.com",
               "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
               ]
            }
         },
         "Resource":[
```

```
            "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/key-id"
         ]
      },
      {
         "Action":[
            "kms:Encrypt"
         ],
         "Effect":"Allow",
         "Condition":{
            "StringLike":{
               "kms:ViaService":"s3.us-west-2.amazonaws.com",
               "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn":[
                  "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
               ]
            }
         },
         "Resource":[
            "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/key-id"
         ]
      }
   ]
}
```

ii. Créez une politique et attachez-la au rôle.

```
$ aws iam put-role-policy \
--role-name replicationRolekmsobj \
--policy-document file://s3-role-permissions-policykmsobj.json \
--policy-name replicationRolechangeownerPolicy \
--profile acctA
```

5. Ensuite, ajoutez la configuration de réplication suivante au compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*. Elle demande à Amazon S3 de répliquer les objets dotés du préfixe *Tax/* dans le compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket*.

> **Important**
>
> Dans la configuration de réplication, spécifiez le rôle IAM qu'Amazon S3 peut endosser. Vous ne pouvez effectuer cette tâche que si vous disposez de l'autorisation `iam:PassRole`. Le profil que vous spécifiez dans la commande CLI doit disposer

de cette autorisation. Pour plus d'informations, consultez Octroi d'autorisations à un utilisateur pour transférer un rôle à un Service AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
 <ReplicationConfiguration>
  <Role>IAM-Role-ARN</Role>
  <Rule>
    <Priority>1</Priority>
    <DeleteMarkerReplication>
       <Status>Disabled</Status>
    </DeleteMarkerReplication>
    <Filter>
       <Prefix>Tax</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <SourceSelectionCriteria>
      <SseKmsEncryptedObjects>
        <Status>Enabled</Status>
      </SseKmsEncryptedObjects>
    </SourceSelectionCriteria>
    <Destination>
      <Bucket>arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket</Bucket>
      <EncryptionConfiguration>
        <ReplicaKmsKeyID>AWS KMS key IDs to use for encrypting object replicas</
ReplicaKmsKeyID>
      </EncryptionConfiguration>
    </Destination>
  </Rule>
</ReplicationConfiguration>
```

Pour ajouter une configuration de réplication au compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*, procédez comme suit :

a. L'AWS CLI, exige de spécifier la configuration de réplication au format JSON. Enregistrez la configuration JSON suivante dans un fichier (*replication*.json) dans le répertoire actuel sur votre ordinateur local.

```
{
   "Role":"IAM-Role-ARN",
   "Rules":[
      {
```

```
            "Status":"Enabled",
            "Priority":1,
            "DeleteMarkerReplication":{
               "Status":"Disabled"
            },
            "Filter":{
               "Prefix":"Tax"
            },
            "Destination":{
               "Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
               "EncryptionConfiguration":{
                  "ReplicaKmsKeyID":"AWS KMS key IDs (in ARN format) to use for
 encrypting object replicas"
               }
            },
            "SourceSelectionCriteria":{
               "SseKmsEncryptedObjects":{
                  "Status":"Enabled"
               }
            }
         }
      ]
}
```

b. Modifiez le JSON pour indiquer les valeurs du compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket*, des *AWS KMS key IDs (in ARN format)* et de l'*IAM-role-ARN*. Enregistrez les modifications.

c. Utilisez la commande suivante pour ajouter la configuration de réplication à votre compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*. Veillez à saisir le nom du compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*.

```
$ aws s3api put-bucket-replication \
--replication-configuration file://replication.json \
--bucket amzn-s3-demo-source-bucket \
--profile acctA
```

6. Testez la configuration pour vérifier que les objets chiffrés ont été répliqués. Dans la console Amazon S3, procédez comme suit :

a. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

b. Dans le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*, créez un dossier nommé *Tax*.

c. Ajoutez des exemples d'objet au dossier. Assurez-vous de choisir l'option de chiffrement et de spécifier votre clé KMS pour chiffrer les objets.

d. Vérifiez que le compartiment *amzn-s3-demo-destination-bucket* contient les réplicas d'objets et qu'ils ont été chiffrés avec la clé KMS que vous avez spécifiée dans la configuration. Pour plus d'informations, consultez the section called "Obtention du statut de réplication".

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir un exemple de code montrant comment ajouter une configuration de réplication, consultez Utilisation des kits AWS SDK. Vous devez modifier la configuration de réplication en conséquence.

Réplication des modifications des métadonnées avec la synchronisation des modifications de réplica

La synchronisation des modifications de réplica Amazon S3 peut vous aider à conserver les métadonnées d'objet telles que les balises, les listes de contrôle d'accès (ACL) et les paramètres de verrouillage d'objet répliqués entre les réplicas et les objets sources. Par défaut, Amazon S3 réplique les métadonnées des objets source vers les réplicas uniquement. Lorsque la synchronisation des modifications de réplica est activée, Amazon S3 réplique les modifications de métadonnées apportées aux copies de réplica vers l'objet source, ce qui rend la réplication bidirectionnelle.

Activer de la synchronisation des modifications de réplica

Vous pouvez utiliser la synchronisation des modifications de réplica Amazon S3 avec des règles de réplication nouvelles ou existantes. Vous pouvez l'appliquer à un compartiment entier ou à des objets qui ont un préfixe spécifique.

Pour activer la synchronisation des modifications de réplica à l'aide de la console Amazon S3, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct. Cette rubrique fournit des instructions pour activer la synchronisation des modifications de réplica dans votre configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination appartiennent au même compte ou à des Comptes AWS différents.

Pour activer la synchronisation des modifications de réplica à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous devez ajouter une configuration de réplication au compartiment contenant les réplicas avec `ReplicaModifications` activé. Pour configurer la réplication bidirectionnelle, créez une règle de réplication à partir du compartiment source (*amzn-s3-demo-source-bucket*)

vers le compartiment contenant les réplicas (*amzn-s3-demo-destination-bucket*). Ensuite, créez une seconde règle de réplication à partir du compartiment contenant les réplicas (*amzn-s3-demo-destination-bucket*) vers le compartiment source (*amzn-s3-demo-source-bucket*). Les compartiments source et de destination peuvent se trouver dans la même région ou dans des Régions AWS différentes.

> **Note**
>
> Vous devez activer la synchronisation des modifications de réplica sur les deux compartiments source et de destination pour répliquer les modifications de métadonnées de réplica, telles que les listes de contrôle d'accès (ACL) d'objet, les balises d'objet ou les paramètres de verrouillage d'objet sur les objets répliqués. Comme toutes les règles de réplication, vous pouvez appliquer ces règles à l'ensemble du compartiment ou à un sous-ensemble d'objets filtrés par un préfixe ou des balises d'objet.

Dans l'exemple de configuration suivant, Amazon S3 réplique les modifications de métadonnées sous le préfixe *Tax* dans le compartiment *amzn-s3-demo-source-bucket*, qui contient les objets sources.

```
{
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": "Tax"
            },
            "SourceSelectionCriteria": {
                "ReplicaModifications":{
                    "Status": "Enabled"
                }
            },
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
            },
            "Priority": 1
        }
    ],
    "Role": "IAM-Role-ARN"
}
```

Pour obtenir des instructions complètes sur la création de règles de réplication à l'aide de l'AWS CLI, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte.

Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments

Par défaut, lorsque la réplication S3 est activée et qu'un objet est supprimé dans le compartiment source, Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression dans le compartiment source uniquement. Cette action aide à protéger les données dans les compartiments de destination contre les suppressions accidentelles ou malveillantes. Si la réplication des marqueurs de suppression est activée, ces marqueurs sont copiés dans les compartiments de destination et Amazon S3 se comporte comme si l'objet avait été supprimé dans les compartiments source et de destination. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des marqueurs de suppression, consultez Utilisation des marqueurs de suppression.

> **Note**
>
> - La réplication des marqueurs de suppression n'est pas prise en charge pour les règles de réplication basées sur des balises. La réplication des marqueurs de suppression ne respecte pas non plus le contrat de niveau de service (SLA) de 15 minutes convenu pour l'utilisation du contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC).
> - Si vous n'utilisez pas la dernière version XML de configuration de réplication, les opérations de suppression affectent la réplication différemment. Pour plus d'informations, consultez Impact des opérations de suppression sur la réplication.
> - Si vous activez la réplication des marqueurs de suppression et que votre compartiment source possède une règle d'expiration du cycle de vie S3, les marqueurs de suppression ajoutés par la règle d'expiration du cycle de vie S3 ne seront pas répliqués dans le compartiment de destination.

Activer la réplication des marqueurs de suppression

Vous pouvez commencer à utiliser la réplication des marqueurs de suppression avec une règle de réplication nouvelle ou existante. Vous pouvez appliquer la réplication des marqueurs de suppression à un compartiment entier ou à des objets dotés d'un préfixe spécifique.

Pour activer la réplication des marqueurs de suppression à l'aide de la console Amazon S3, consultez Utilisation de la console S3. Cette rubrique fournit des instructions pour activer la réplication des marqueurs de suppression dans votre configuration de réplication lorsque les

compartiments source et de destination appartiennent au même compte ou à des Comptes AWS différents.

Pour activer la réplication des marqueurs de suppression à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous devez ajouter une configuration de réplication au compartiment source avec `DeleteMarkerReplication` activé, comme illustré dans l'exemple de configuration suivant.

Dans l'exemple de configuration de réplication suivant, les marqueurs de suppression sont répliqués dans le compartiment de destination *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* pour les objets sous le préfixe *`Tax`*.

```
{
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": "Tax"
            },
            "DeleteMarkerReplication": {
                "Status": "Enabled"
            },
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
            },
            "Priority": 1
        }
    ],
    "Role": "IAM-Role-ARN"
}
```

Pour obtenir des instructions complètes sur la création de règles de réplication via l'AWS CLI, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte.

Gestion ou suspension de la réplication en direct

La réplication en direct correspond à la copie automatique et asynchrone d'objets entre des compartiments figurant dans la même région ou dans des Régions AWS différentes. Une fois que vous avez défini votre configuration de réplication, Amazon S3 réplique les objets nouvellement créés et les mises à jour d'objets à partir d'un compartiment source vers un ou plusieurs compartiments de destination spécifiés.

Utilisez la console Amazon S3 pour ajouter des règles de réplication dans le compartiment source. Les règles de réplication définissent les objets du compartiment source à répliquer, ainsi que le compartiment de destination dans lequel les objets répliqués seront stockés. Pour plus d'informations sur la réplication, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Vous pouvez gérer les règles de réplication sur la page Réplication dans la console Amazon S3. Vous pouvez ajouter, afficher, modifier, activer, désactiver ou supprimer des règles de réplication. Vous pouvez également modifier la priorité de vos règles de réplication. Pour plus d'informations sur l'ajout de règles de réplication à un compartiment, consultez Utilisation de la console S3.

Pour gérer les règles de réplication pour un compartiment à l'aide de la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans l'onglet Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
4. Choisissez l'onglet Gestion, puis faites défiler jusqu'à Règles de réplication.
5. Vous pouvez modifier vos règles de réplication des manières suivantes :
   - Pour activer ou désactiver une règle de réplication, sélectionnez la case d'option située à gauche de la règle. Dans le menu Actions, choisissez Activer la règle ou Désactiver la règle. Vous pouvez également désactiver, activer ou supprimer toutes les règles du compartiment à partir du menu Actions.

     > **Note**
     >
     > Si vous désactivez une règle de réplication puis la réactivez ultérieurement, les objets nouveaux ou modifiés qui n'ont pas été répliqués lorsque la règle était désactivée ne sont pas automatiquement répliqués lors de la réactivation de la règle. Pour répliquer ces objets, vous devez utiliser la réplication par lot S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets existants".

   - Pour modifier la priorité d'une règle, sélectionnez la case d'option située à gauche de la règle, puis choisissez Modifier la règle.

     Vous devez définir les priorités des règles pour éviter les conflits provoqués par les objets inclus dans l'étendue de plusieurs règles. En cas de chevauchement de règles, Amazon S3

utilise la priorité des règles pour déterminer la règle à appliquer. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est haute. Pour plus d'informations sur la priorité des règles, consultez Éléments du fichier de configuration de réplication.

Suspension ou arrêt de la réplication

Pour suspendre temporairement la réplication et la reprendre automatiquement ultérieurement, vous pouvez utiliser l'action `aws:s3:bucket-pause-replication` dans AWS Fault Injection Service. Pour plus d'informations, consultez aws:s3:bucket-pause-replication et Suspendre la réplication S3 dans le Guide de l'utilisateur AWS Fault Injection Service.

Pour arrêter la réplication dans Amazon S3, nous vous recommandons de désactiver vos règles de réplication. Si vous désactivez une règle de réplication puis la réactivez ultérieurement, les objets nouveaux ou modifiés qui n'ont pas été répliqués lorsque la règle était désactivée ne sont pas automatiquement répliqués lors de la réactivation de la règle. Pour répliquer ces objets, vous devez utiliser la réplication par lot S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets existants".

La réplication s'arrêtera également si vous supprimez le rôle AWS Identity and Access Management (IAM), les autorisations AWS Key Management Service (AWS KMS) ou les autorisations de la politique de compartiment qui accordent à Amazon S3 les autorisations requises. Toutefois, nous ne recommandons pas ces approches, car elles entraînent l'échec de la réplication. Amazon S3 signale le statut de réplication pour les objets affectés sous la forme `FAILED`. Si les autorisations sont restaurées ultérieurement, les objets marqués `FAILED` ne sont pas automatiquement répliqués. Pour répliquer ces objets, vous devez utiliser la réplication par lot S3.

Réplication d'objets existants via la réplication par lot

La réplication par lot S3 diffère de la réplication en direct, qui réplique en continu et automatiquement les nouveaux objets entre les compartiments Amazon S3. Au lieu de cela, la réplication par lot S3 s'effectue à la demande sur des objets existants. La réplication par lot S3 vous permet de répliquer les types d'objets suivants :

- Objets qui existaient avant la mise en place d'une configuration de réplication
- Objets qui ont déjà été répliqués
- Objets dont la réplication a échoué

Vous pouvez répliquer ces objets à la demande à l'aide d'une tâche d'opérations par lot.

Pour commencer avec la réplication par lot, vous pouvez :

- Lancer la réplication par lot pour une nouvelle règle de réplication ou une nouvelle destination : vous pouvez créer une tâche de réplication par lot unique lors de la création de la première règle dans une nouvelle configuration de réplication ou de l'ajout d'un nouveau compartiment de destination à une configuration existante via la console Amazon S3.
- Lancer la réplication par lot pour une configuration de réplication existante : vous pouvez créer une nouvelle tâche de réplication par lot à l'aide des opérations par lot S3 via la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3.

Lorsque la tâche de réplication par lot est terminée, vous recevez un rapport de fin d'opérations. Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser ce rapport pour examiner la tâche, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement.

Considérations sur la réplication par lot S3

Avant d'utiliser la réplication par lot S3, examinez la liste suivante de considérations :

- Votre compartiment source doit être associé à une configuration de réplication existante. Pour activer la réplication, consultez Présentation de la configuration de la réplication en direct et Exemples de configuration de la réplication en direct.
- Si le cycle de vie S3 est configuré pour votre compartiment, nous vous recommandons de désactiver vos règles de cycle de vie lorsque la tâche de réplication par lot est active. Cela permet d'assurer la parité entre les compartiments source et de destination. Sinon, ces compartiments peuvent diverger et le compartiment de destination ne sera pas un réplica exact du compartiment source. Par exemple, imaginez le scénario suivant:
  - Votre compartiment source possède plusieurs versions d'un objet et un marqueur de suppression sur cet objet.
  - Vos compartiments source et de destination disposent d'une configuration de cycle de vie pour retirer les marqueurs de suppression expirés.

  Dans ce scénario, la réplication par lot peut répliquer le marqueur de suppression dans le compartiment de destination avant de répliquer les versions de l'objet. Ce comportement peut avoir pour conséquence que votre configuration du cycle de vie marque le marqueur de suppression comme étant expiré et que le marqueur de suppression soit supprimé du compartiment de destination avant que les versions d'objet soient répliquées.

- Le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous spécifiez pour exécuter la tâche d'opérations par lot doit disposer des autorisations nécessaires pour effectuer l'opération de réplication par lot sous-jacente. Pour plus d'informations sur la création de rôles IAM, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.
- La réplication par lot nécessite un manifeste qui peut être généré par Amazon S3. Le manifeste généré doit être stocké dans la même Région AWS que le compartiment source. Si vous choisissez de ne pas générer le manifeste, vous pouvez fournir un rapport d'inventaire Amazon S3 ou un fichier CSV contenant les objets que vous souhaitez répliquer. Pour plus d'informations, consultez the section called "Spécification d'un manifeste pour une tâche de réplication par lot".
- La réplication par lot ne prend pas en charge la réplication renouvelée d'objets qui ont été supprimés en spécifiant l'ID de version de l'objet dans le compartiment de destination. Pour répéter la réplication de ces objets, vous pouvez copier les objets sources en place avec une tâche de copie par lot. La copie de ces objets en place crée de nouvelles versions des objets dans le compartiment source et lance automatiquement la réplication vers le compartiment de destination. La suppression et la recréation du compartiment de destination ne déclenchent pas la réplication.

  Pour plus d'informations sur la copie par lot, consultez Exemples qui utilisent Batch Operations pour copier des objets.
- Si vous utilisez une règle de réplication sur le compartiment source, veillez à mettre à jour votre configuration de réplication en accordant au rôle IAM attaché à la règle de réplication les autorisations appropriées pour répliquer des objets. Le rôle IAM doit disposer des autorisations nécessaires pour effectuer la réplication à la fois sur les compartiments source et de destination.
- Si vous soumettez plusieurs tâches de réplication par lot pour le même compartiment dans un court laps de temps, Amazon S3 exécute ces tâches simultanément.
- Si vous soumettez plusieurs tâches de réplication par lot pour deux compartiments différents, sachez qu'Amazon S3 risque de ne pas exécuter toutes les tâches simultanément. Si vous dépassez le nombre de tâches de réplication par lot pouvant être exécutées simultanément sur votre compte, Amazon S3 suspend les tâches les moins prioritaires pour travailler sur les tâches les plus prioritaires. Une fois les tâches les plus prioritaires terminées, toutes les tâches suspendues redeviennent actives.
- La réplication par lot n'est pas prise en charge pour les objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.
- Pour répliquer par lot des objets S3 Intelligent-Tiering stockés dans les niveaux de stockage d'accès Archive ou Deep Archive, vous devez d'abord lancer une demande de restauration, puis attendre que les objets soient déplacés dans le niveau Accès fréquent.

- Une seule tâche de réplication par lot peut prendre en charge un manifeste contenant jusqu'à 20 milliards d'objets.

Spécification d'un manifeste pour une tâche de réplication par lot

Un manifeste est un objet Amazon S3 qui contient les clés d'objet sur lesquelles Amazon S3 doit agir. Pour créer une tâche de réplication par lot, vous devez fournir un manifeste généré par l'utilisateur ou demander à Amazon S3 de générer un manifeste basé sur votre configuration de réplication.

Si vous fournissez un manifeste généré par l'utilisateur, il doit se présenter sous la forme d'un rapport Amazon S3 Inventory ou d'un fichier CSV. Si les objets de votre manifeste sont dans un compartiment versionné, vous devez spécifier les ID de version des objets. Seul l'objet dont l'ID de version est spécifié dans le manifeste sera répliqué. Pour en savoir plus sur la spécification d'un manifeste, consultez Spécification d'un manifeste.

Si vous choisissez de demander à Amazon S3 de générer un fichier manifeste en votre nom, les objets répertoriés utilisent le même compartiment source, le même préfixe et les mêmes balises que vos configurations de réplication sur le compartiment source. Avec un manifeste généré, Amazon S3 réplique toutes les versions éligibles de vos objets.

> **Note**
>
> Si vous décidez de demander à Amazon S3 de générer le manifeste, ce dernier doit être stocké dans la même Région AWS que le compartiment source.

Filtres pour une tâche de réplication par lot

Lors de la création de votre tâche de réplication par lot, vous pouvez éventuellement spécifier des filtres supplémentaires, tels que la date de création d'objet et le statut de la réplication afin de réduire la portée de la tâche.

Vous pouvez filtrer les objets à répliquer sur la base de la valeur `ObjectReplicationStatuses`, en fournissant une ou plusieurs des valeurs suivantes :

- `"NONE"` – Indique qu'Amazon S3 n'a jamais tenté de répliquer l'objet auparavant.
- `"FAILED"` – Indique qu'Amazon S3 a déjà tenté mais n'a pas réussi à répliquer l'objet.
- `"COMPLETED"` : indique qu'Amazon S3 a déjà répliqué l'objet avec succès.

- `"REPLICA"` – Indique que cet objet est un réplica répliqué par Amazon S3 à partir d'un autre compartiment source.

Pour plus d'informations sur les statuts de la réplication, consultez Obtention d'informations sur le statut de la réplication.

Si vous ne filtrez pas votre tâche de réplication par lot, les opérations par lot tentent de répliquer tous les objets (quel que soit leur `ObjectReplicationStatus`) dans votre manifeste qui répondent aux règles de votre configuration de réplication, à l'exception de certains objets qui ne sont pas répliqués par défaut. Pour plus d'informations, consultez the section called "Qu'est-ce qui n'est pas répliqué avec les configurations de réplication ?"

En fonction de votre objectif, vous pouvez définir `ObjectReplicationStatuses` sur une ou plusieurs des valeurs suivantes :

- Pour répliquer uniquement des objets existants qui n'ont jamais été répliqués, incluez uniquement `"NONE"`.
- Pour réessayer de répliquer uniquement les objets qui n'ont pas pu être répliqués auparavant, incluez uniquement `"FAILED"`.
- Pour à la fois répliquer des objets existants et réessayer de répliquer des objets qui n'ont pas pu être répliqués auparavant, incluez `"NONE"` et `"FAILED"`.
- Pour remplir un compartiment de destination avec des objets répliqués vers une autre destination, incluez `"COMPLETED"`.
- Pour répliquer des objets qui ont déjà été répliqués, incluez `"REPLICA"`.

Rapport de fin de la réplication par lot

Lorsque vous créez une tâche de réplication par lot, vous pouvez demander un rapport de fin CSV. Ce rapport présente les objets, les codes de réussite ou d'échec de réplication, les résultats et les descriptions. Pour plus d'informations sur le suivi des tâches et les rapports de fin, consultez Rapports de fin de tâche.

Pour obtenir la liste des codes d'échec de réplication avec leurs descriptions, consultez Raisons de l'échec de la réplication Amazon S3.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes de réplication par lot, consultez Erreurs de réplication par lot.

Démarrer avec la réplication par lot

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la réplication par lot, consultez Tutoriel : Réplication d'objets existants dans vos compartiments Amazon S3 avec la réplication par lot S3.

Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3

Dans la mesure où la réplication par lot Amazon S3 est un type de tâche d'opérations par lot, vous devez créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) pour accorder des autorisations d'opérations par lot afin d'effectuer des actions en votre nom. Vous devez également associer une politique IAM de réplication par lot au rôle IAM Opérations par lot.

Utilisez les procédures suivantes pour créer une politique et un rôle IAM qui donne aux opérations par lot l'autorisation de lancer une tâche de réplication par lot.

Pour créer une politique pour la réplication par lot

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Sous Access Management (Gestion des accès), choisissez Policies (politiques).
3. Choisissez Créer une politique.
4. Sur la page Spécifier les autorisations, choisissez JSON.
5. Insérez l'une des politiques suivantes, selon que votre manifeste est généré par Amazon S3 ou que vous fournissez votre propre manifeste. Pour de plus amples informations sur les manifestes, consultez Spécification d'un manifeste pour une tâche de réplication par lot.

   Avant d'utiliser ces politiques, remplacez les *`user input placeholders`* dans les politiques suivantes par les noms de vos compartiment source de réplication, compartiment de manifeste et compartiment de rapport d'achèvement.

   > **Note**
   >
   > Votre rôle IAM pour la réplication par lot nécessite des autorisations différentes, selon que vous générez un manifeste ou que vous en fournissez un. Assurez-vous donc de choisir la politique appropriée dans les exemples suivants.

   Politique en cas d'utilisation et de stockage d'un manifeste généré par Amazon S

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Action": [
            "s3:InitiateReplication"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Action": [
            "s3:GetReplicationConfiguration",
            "s3:PutInventoryConfiguration"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
         ]
      },
      {
         "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
```

```
         ]
      }
   ]
}
```

Politique en cas d'utilisation d'un manifeste fourni par l'utilisateur

JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement": [
      {
         "Action": [
            "s3:InitiateReplication"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectVersion"
         ],
         "Effect": "Allow",
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/*"
         ]
      },
      {
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject"
         ],
         "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket/*"
         ]
      }
   ]
```

```
}
```

6. Choisissez Suivant.
7. Spécifiez un nom pour la politique, puis choisissez Créer une politique.

Pour créer un rôle IAM pour la réplication par lot

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console IAM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Sous Access Management (Gestion des accès), choisissez Roles (Rôles).
3. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).
4. Choisissez Service AWS comme type d'entité de confiance. Dans la section Cas d'utilisation, choisissez S3 comme service et Opérations par lot S3 comme cas d'utilisation.
5. Choisissez Suivant. La page Ajouter des autorisations s'affiche. Dans la zone de recherche, recherchez la politique que vous avez créée dans la procédure précédente. Cochez la case à côté du nom de la politique, puis choisissez Suivant.
6. Sur la page Nommer, vérifier et créer, spécifiez un nom pour votre rôle IAM.
7. Dans la section Étape 1 : identités de confiance, vérifiez que votre rôle IAM utilise la politique d'approbation suivante :

   JSON

```
{
   "Version":"2012-10-17",
   "Statement":[
      {
         "Effect":"Allow",
         "Principal":{
            "Service":"batchoperations.s3.amazonaws.com"
         },
         "Action":"sts:AssumeRole"
      }
   ]
}
```

8. Dans la section Étape 2 : ajouter des autorisations, vérifiez que votre rôle IAM utilise la politique que vous avez créée précédemment.

9. Sélectionnez Create role (Créer un rôle).

Créer une tâche de réplication par lot pour de nouvelles destinations ou règles de réplication

Dans Amazon S3, la réplication en direct ne réplique aucun objet qui existait déjà dans votre compartiment source avant que vous ayez créé une configuration de réplication. La réplication en direct réplique automatiquement uniquement les objets nouveaux et mis à jour qui sont écrits dans le compartiment une fois la configuration de réplication créée. Pour répliquer des objets déjà existants, vous pouvez répliquer ces objets à la demande via la réplication par lot S3.

Lorsque vous créez la première règle dans une nouvelle configuration de réplication en direct ou que vous ajoutez un nouveau compartiment de destination à une configuration de réplication existante via la console Amazon S3, vous pouvez éventuellement créer une tâche de réplication par lot. Vous pouvez utiliser cette tâche de réplication par lot pour répliquer des objets existants dans le compartiment source vers le compartiment de destination.

Pour utiliser la réplication par lot pour une configuration existante sans ajouter un nouveau compartiment de destination, consultez Créer une tâche de réplication par lot pour les règles de réplication existantes.

Prérequis

Avant de créer votre tâche de réplication par lot, vous devez créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) d'opérations par lot pour accorder à Amazon S3 les autorisations nécessaires pour effectuer des actions en votre nom. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.

Utilisation de la réplication par lot pour une nouvelle destination ou règle de réplication via la console Amazon S3

Lorsque vous créez la première règle dans une nouvelle configuration de réplication ou que vous ajoutez un nouveau compartiment de destination à une configuration existante via la console Amazon S3, vous pouvez choisir de créer une tâche de réplication par lot pour répliquer les objets existants dans le compartiment source.

Pour créer une tâche de réplication par lot lors de la création ou de la mise à jour d'une configuration de réplication

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez répliquer.
4. Pour créer une nouvelle règle de réplication ou modifier une règle existante, choisissez l'onglet Gestion et faites défiler l'écran jusqu'à Règles de réplication :

   - Pour créer une nouvelle règle de réplication, choisissez Créer une règle de réplication. Pour obtenir des exemples de configuration d'une règle de réplication de base, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct.
   - Pour modifier une règle de réplication existante, sélectionnez la case d'option en regard du nom de la règle, puis choisissez Modifier la règle.
5. Créez votre nouvelle règle de réplication ou modifiez la destination de votre règle de réplication existante, puis choisissez Enregistrer.

   Une fois que vous avez créé la première règle dans une nouvelle configuration de réplication ou modifié une configuration existante pour ajouter une nouvelle destination, la boîte de dialogue Répliquer des objets existants ? s'affiche et vous permet de créer une tâche de réplication par lots.
6. Si vous souhaitez créer et exécuter cette tâche maintenant, choisissez Oui, répliquer les objets existants.

   Si vous souhaitez créer une tâche de réplication par lot ultérieurement, choisissez Non, ne pas répliquer les objets existants.
7. Si vous avez choisi Oui, répliquer les objets existants, la page Créer une tâche d'opérations par lots apparaît. La tâche de réplication par lot S3 comporte les paramètres suivants :

   Options d'exécution de tâche

   Si vous souhaitez que la tâche de réplication par lots S3 soit exécutée immédiatement, choisissez Exécuter automatiquement la tâche lorsqu'elle est prête. Si vous souhaitez exécuter la tâche ultérieurement, choisissez Attendre l'exécution de la tâche lorsqu'elle est prête.

> **Note**
>
> Si vous choisissez Exécuter automatiquement la tâche lorsqu'elle est prête, vous ne pourrez pas créer ni enregistrer un manifeste d'opérations par lot. Pour enregistrer le manifeste des opérations par lot, choisissez Attendre l'exécution de la tâche lorsqu'elle est prête.

Manifeste des opérations par lot

Si vous avez choisi Attendre l'exécution de la tâche lorsqu'elle est prête, la section Manifeste des opérations par lots apparaît. Le manifeste est la liste de tous les objets sur lesquels vous souhaitez exécuter l'action spécifiée. Vous pouvez choisir d'enregistrer le manifeste. Comme pour les fichiers Inventaire S3, le manifeste est enregistré en tant que fichier CSV et stocké dans un compartiment. Pour en savoir plus sur les manifestes Batch Operations, consultez Spécification d'un manifeste.

Rapport de fin de tâche

Les opérations par lot S3 exécutent une seule tâche pour chaque objet spécifié dans le manifeste. Les rapports d'achèvement fournissent un moyen facile de consulter les résultats de vos tâches dans un format consolidé sans nécessiter de configuration supplémentaire. Vous pouvez demander un rapport de fin pour toutes les tâches ou uniquement pour les tâches qui ont échoué. Pour en savoir plus sur les rapports de fin, consultez Rapports de fin de tâche.

Autorisations

L'une des causes les plus courantes des échecs de réplication est l'insuffisance des autorisations dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) fourni. Pour en savoir plus sur la création de ce rôle, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3. Veillez à créer ou à choisir un rôle IAM disposant des autorisations requises pour la réplication par lot.

8. Choisissez Enregistrer.

Créer une tâche de réplication par lot pour les règles de réplication existantes

Dans Amazon S3, la réplication en direct ne réplique aucun objet qui existait déjà dans votre compartiment source avant que vous ayez créé une configuration de réplication. La réplication en direct réplique automatiquement uniquement les objets nouveaux et mis à jour qui sont écrits dans le compartiment une fois la configuration de réplication créée. Pour répliquer des objets déjà existants, vous pouvez répliquer ces objets à la demande via la réplication par lot S3.

Vous pouvez configurer la réplication par lot S3 pour une configuration de réplication existante à l'aide des kits SDK AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), ou la console Simple Storage Service (Amazon S3). Pour obtenir une vue d'ensemble de la réplication par lot, consultez Réplication d'objets existants via la réplication par lot.

Lorsque la tâche de réplication par lot est terminée, vous recevez un rapport de fin d'opérations. Pour plus d'informations sur l'utilisation du rapport pour examiner la tâche, consultez Suivi de l'état de la tâche et des rapports d'achèvement.

Prérequis

Avant de créer votre tâche de réplication par lot, vous devez créer un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) d'opérations par lot pour accorder à Amazon S3 les autorisations nécessaires pour effectuer des actions en votre nom. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Choisissez Créer une tâche.
4. Vérifiez que la section Région AWS indique la région dans laquelle vous souhaitez créer votre tâche.
5. Dans la section Manifeste, spécifiez le format du manifeste que vous souhaitez utiliser. Le manifeste est la liste de tous les objets sur lesquels vous souhaitez exécuter l'action spécifiée. Pour en savoir plus sur les manifestes Batch Operations, consultez Spécification d'un manifeste.

   - Si un manifeste a été préparé, choisissez S3 inventory report (manifest.json) (Rapport d'inventaire S3 (manifest.json)) ou CSV. Si votre manifeste se trouve dans un compartiment versionné, vous pouvez spécifier l'ID de version du manifeste. Si vous ne spécifiez pas d'ID

de version, les opérations par lot utilisent la version actuelle de votre manifeste. Pour plus d'informations sur la création d'un manifeste, consultez Spécification d'un manifeste.

> **Note**
>
> Si les objets de votre manifeste sont dans un compartiment versionné, vous devez spécifier les ID de version des objets. Pour plus d'informations, consultez Spécification d'un manifeste.

- Pour créer un manifeste basé sur votre configuration de la réplication, choisissez Create manifest using S3 Replication configuration (Créer un manifeste à l'aide de la configuration de réplication S3). Choisissez ensuite le compartiment source de votre configuration de la réplication.

6. (Facultatif) Si vous avez choisi Créer un manifeste à l'aide de la configuration de réplication S3, vous pouvez inclure des filtres supplémentaires, tels que la date de création de l'objet et le statut de réplication. Pour obtenir des exemples de filtrage par statut de réplication, consultez Spécification d'un manifeste pour une tâche de réplication par lot.
7. (Facultatif) Si vous avez choisi Créer un manifeste à l'aide de la configuration de réplication S3, vous pouvez enregistrer le manifeste généré. Pour enregistrer ce manifeste, sélectionnez Enregistrer le manifeste des opérations par lots. Spécifiez ensuite le compartiment de destination pour le manifeste et choisissez de chiffrer ou non le manifeste.

> **Note**
>
> Le manifeste généré doit être stocké dans la même Région AWS que le compartiment source.

8. Choisissez Suivant.
9. Sur la page Opérations, choisissez Répliquer, puis Suivant.
10. (Facultatif) Fournissez une description.
11. Ajustez la Priority (priorité) de la tâche si nécessaire. Un nombre plus élevé est synonyme de priorité supérieure. Simple Storage Service (Amazon S3) tente d'exécuter des tâches à priorité supérieure avant les tâches à priorité inférieure. Pour plus d'informations sur la priorité des tâches, consultez Affectation d'une priorité de tâche.
12. (Facultatif) Générez un rapport de fin de tâche. Pour générer ce rapport, sélectionnez Générer le rapport d'achèvement.

Si vous choisissez de générer un rapport de fin de tâche, vous devez choisir de créer un rapport concernant Failed tasks only (uniquement les tâches ayant échoué) ou All tasks (toutes les tâches), et fournir un compartiment de destination pour le rapport.

13. Dans la section Autorisations, veillez à choisir un rôle IAM disposant des autorisations requises pour la réplication par lot. L'une des causes les plus courantes des échecs de réplication est l'insuffisance des autorisations dans le rôle IAM fourni. Pour en savoir plus sur la création de ce rôle, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.
14. (Facultatif) Ajoutez des identifications de tâche à la tâche de réplication par lot.
15. Choisissez Suivant.
16. Passez en revue la configuration de la tâche, puis choisissez Créer une tâche.

Utilisation de l'AWS CLI avec un manifeste S3

L'exemple de commande `create-job` suivant crée une tâche de réplication par lot S3 à l'aide d'un manifeste généré par S3 pour le Compte AWS *111122223333*. Cet exemple réplique des objets existants et des objets qui n'ont pas pu être répliqués auparavant. Pour obtenir des informations sur le filtrage par statut de réplication, consultez Spécification d'un manifeste pour une tâche de réplication par lot.

Pour utiliser cette commande, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations. Remplacez le rôle IAM `role/`*batch-Replication-IAM-policy* par le rôle IAM que vous avez créé précédemment. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.

```
aws s3control create-job --account-id 111122223333 \
--operation '{"S3ReplicateObject":{}}' \
--report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",\
"Prefix":"batch-replication-report", \
"Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"ReportScope":"AllTasks"}' \
--manifest-generator '{"S3JobManifestGenerator": {"ExpectedBucketOwner":
 "111122223333", \
"SourceBucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket", \
"EnableManifestOutput": false, "Filter": {"EligibleForReplication": true, \
"ObjectReplicationStatuses": ["NONE","FAILED"]}}}' \
--priority 1 \
--role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/batch-Replication-IAM-policy \
--no-confirmation-required \
--region source-bucket-region
```

> **Note**
>
> Vous devez lancer la tâche à partir de la même Région AWS que le compartiment source de réplication.

Une fois que vous avez lancé avec succès une tâche de réplication par lot, vous recevez l'ID de la tâche en tant que réponse. Vous pouvez surveiller cette tâche à l'aide de la commande `describe-job` suivante. Pour utiliser cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control describe-job --account-id 111122223333 --job-id job-id --region source-bucket-region
```

Utilisation de l'AWS CLI avec un manifeste fourni par l'utilisateur

L'exemple suivant crée une tâche de réplication par lot S3 à l'aide d'un manifeste défini par l'utilisateur pour le Compte AWS *`111122223333`*. Si les objets de votre manifeste sont dans un compartiment versionné, vous devez spécifier les ID de version des objets. Seul l'objet dont l'ID de version est spécifié dans l'attaque de l'homme du milieu (HDM) sera répliqué. Pour plus d'informations sur la création d'un manifeste, consultez Spécification d'un manifeste.

Pour utiliser cette commande, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations. Remplacez le rôle IAM `role/`*`batch-Replication-IAM-policy`* par le rôle IAM que vous avez créé précédemment. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un rôle IAM pour la réplication par lot S3.

```
aws s3control create-job --account-id 111122223333 \
--operation '{"S3ReplicateObject":{}}' \
--report '{"Bucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-completion-report-bucket",\
"Prefix":"batch-replication-report", \
"Format":"Report_CSV_20180820","Enabled":true,"ReportScope":"AllTasks"}' \
--manifest '{"Spec":{"Format":"S3BatchOperations_CSV_20180820",\
"Fields":["Bucket","Key","VersionId"]},\
"Location":{"ObjectArn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-manifest-bucket/manifest.csv",\
"ETag":"Manifest Etag"}}' \
--priority 1 \
--role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/batch-Replication-IAM-policy \
--no-confirmation-required \
--region source-bucket-region
```

> **Note**
>
> Vous devez lancer la tâche à partir de la même Région AWS que le compartiment source de réplication.

Une fois que vous avez lancé avec succès une tâche de réplication par lot, vous recevez l'ID de la tâche en tant que réponse. Vous pouvez surveiller cette tâche à l'aide de la commande `describe-job` suivante.

```
aws s3control describe-job --account-id 111122223333 --job-id job-id --region source-bucket-region
```

Résolution des problèmes de réplication

Cette section contient des conseils de résolution des problèmes relatifs à la réplication Amazon S3 et des informations sur les erreurs de réplication par lot S3.

Rubriques

- Conseils pour la résolution des problèmes de réplication S3
- Erreurs de réplication par lot

Conseils pour la résolution des problèmes de réplication S3

Si les réplicas d'objets ne figurent pas dans le compartiment de destination après la configuration de la réplication, utilisez les conseils de dépannage suivants pour identifier les problèmes et les résoudre.

- La plupart des objets se répliquent en 15 minutes. Le temps nécessaire à Amazon S3 pour répliquer un objet dépend de plusieurs facteurs, y compris de la paire de régions source et de destination et de la taille de l'objet. Pour les objets volumineux, la réplication peut prendre plusieurs heures. Pour plus de visibilité sur les temps de réplication, vous pouvez utiliser le Contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC).

  Si l'objet répliqué est volumineux, attendez un moment avant de vérifier s'il apparaît dans la destination. Vous pouvez également vérifier le statut de réplication de l'objet source. Si le statut de réplication de l'objet est `PENDING`, cela signifie qu'Amazon S3 n'a pas terminé la réplication. Si

le statut de réplication de l'objet est `FAILED`, vérifiez la configuration de réplication définie sur le compartiment source.

En outre, pour recevoir des informations sur les échecs de réplication, vous pouvez configurer une réplication des notifications d'événements Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Recevoir des événements d'échec de réplication avec des notifications d'événements Amazon S3.

- Pour vérifier le statut de réplication d'un objet, vous pouvez appeler l'opération d'API `HeadObject`. L'opération d'API `HeadObject` renvoie le statut de réplication `PENDING`, `COMPLETED` ou `FAILED` d'un objet. En réponse à un appel d'API `HeadObject`, le statut de réplication est renvoyé dans l'en-tête `x-amz-replication-status`.

  > **Note**
  >
  > Pour exécuter `HeadObject`, vous devez disposer d'un accès en lecture sur l'objet que vous demandez. Une demande `HEAD` possède les mêmes options qu'une demande `GET`, sans effectuer d'opération `GET`. Par exemple, pour exécuter une demande `HeadObject` à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous pouvez exécuter la commande suivante. Remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.
  >
  > ```
  > aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-source-bucket --key index.html
  > ```

- Si `HeadObject` renvoie les objets avec un statut de réplication `FAILED`, vous pouvez utiliser la réplication par lot S3 pour répliquer les objets ayant échoué. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réplication d'objets existants". Vous pouvez également charger à nouveau les objets ayant échoué dans le compartiment source, ce qui lancera la réplication des nouveaux objets.
- Dans la configuration de réplication du compartiment source, procédez aux vérifications suivantes :
  - L'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment de destination est correct.
  - Le préfixe de nom de clé est correct. A titre d'exemple, si vous définissez la configuration pour répliquer des objets avec le préfixe `Tax`, seuls les objets dotés de noms de clés `Tax/document1` ou `Tax/document2` seront répliqués. Tout objet avec le nom de clé `document3` n'est pas répliqué.
  - Le statut de la règle de réplication est `Enabled`.
- Vérifiez que la gestion des versions n'a pas été suspendue sur aucun compartiment dans la configuration de la réplication. La gestion des versions doit être activée pour les compartiments source et de destination.

- Si une règle de réplication est définie sur Remplacer la propriété de l'objet par le propriétaire du compartiment de destination, alors le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) utilisé pour la réplication doit disposer de l'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`. Cette autorisation est accordée sur la ressource (dans ce cas, le compartiment de destination). Par exemple, la déclaration `Resource` suivante montre comment accorder cette autorisation sur le compartiment de destination :

```
{
  "Effect":"Allow",
  "Action":[
    "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner"
  ],
  "Resource":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
}
```

- Si le compartiment de destination appartient à un autre compte, le propriétaire du compartiment de destination doit également accorder l'autorisation `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner` au propriétaire du compartiment source, conformément à la politique de compartiment de destination. Pour utiliser l'exemple de politique de compartiment suivant, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations :

  JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Id": "Policy1644945280205",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1644945277847",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789101:role/s3-replication-role"
      },
      "Action": [
        "s3:ReplicateObject",
        "s3:ReplicateTags",
        "s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
    }
  ]
```

```
}
```

> **Note**
>
> Si les paramètres de propriété de l'objet du compartiment de destination incluent Propriétaire du compartiment appliqué, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le paramètre pour Remplacer la propriété de l'objet par le propriétaire du compartiment de destination dans la règle de réplication. Le changement de propriété de l'objet se produira par défaut. Pour plus d'informations sur la modification du propriétaire d'un réplica, consultez Modification du propriétaire d'un réplica.

- Si vous définissez la configuration de réplication dans un scénario intercompte, où les compartiments source et de destination appartiennent à différents Comptes AWS, les compartiments de destination ne peuvent pas être configurés en tant que compartiments de type Paiement par le demandeur. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.
- Si les objets sources d'un compartiment sont chiffrés côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), la règle de réplication doit être configurée pour inclure les objets chiffrés par AWS KMS. Assurez-vous de sélectionner Répliquer les objets chiffrés avec AWS KMS dans les paramètres de Chiffrement de la console Amazon S3. Sélectionnez ensuite une clé AWS KMS pour chiffrer les objets de destination.

> **Note**
>
> Si le compartiment de destination se trouve dans un autre compte, spécifiez une clé gérée par le client AWS KMS appartenant au compte de destination. N'utilisez pas la clé par défaut gérée par Amazon S3 (`aws/s3`). L'utilisation de la clé par défaut chiffre les objets à l'aide de la clé gérée par Amazon S3 appartenant au compte source, empêchant ainsi le partage de l'objet avec un autre compte. Par conséquent, le compte de destination ne pourra pas accéder aux objets du compartiment de destination.

Pour utiliser une clé AWS KMS appartenant au compte de destination afin de chiffrer les objets de destination, le compte de destination doit accorder les autorisations`kms:GenerateDataKey` et `kms:Encrypt` au rôle de réplication dans la stratégie de clé KMS. Pour utiliser l'exemple de déclaration suivant dans votre stratégie de clé KMS, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations :

```
{
    "Sid": "AllowS3ReplicationSourceRoleToUseTheKey",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789101:role/s3-replication-role"
    },
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Encrypt"],
    "Resource": "*"
}
```

Si vous utilisez un astérisque (*) pour la déclaration `Resource` dans la stratégie de clé AWS KMS, la stratégie autorise l'utilisation de la clé KMS uniquement pour le rôle de réplication. La stratégie n'autorise pas le rôle de réplication à augmenter ses autorisations.

Par défaut, la stratégie de clé KMS accorde à l'utilisateur root des autorisations complètes sur la clé. Ces autorisations peuvent être déléguées à d'autres utilisateurs du même compte. À moins que la stratégie de clé KMS source ne contienne des déclarations `Deny`, l'utilisation d'une politique IAM pour accorder des autorisations de rôle de réplication à la clé KMS source est suffisante.

> **Note**
>
> Les stratégies de clé KMS qui limitent l'accès à des plages d'adresses CIDR, à des points de terminaison de cloud privé virtuel (VPC) ou à des points d'accès S3 spécifiques peuvent entraîner l'échec de la réplication.

Si les clés KMS source ou de destination accordent des autorisations en fonction du contexte de chiffrement, vérifiez que les clés de compartiment Amazon S3 sont activées pour les compartiments. Si les clés de compartiment S3 sont activées dans les compartiments, le contexte de chiffrement doit être la ressource au niveau du compartiment, comme suit :

```
"kms:EncryptionContext:arn:aws:arn": [
     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
     ]
"kms:EncryptionContext:arn:aws:arn": [
     "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"
     ]
```

Outre les autorisations accordées par la stratégie de clé KMS, le compte source doit ajouter les autorisations minimales suivantes à la politique IAM du rôle de réplication :

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [
        "Source-KMS-Key-ARN"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Encrypt"
    ],
    "Resource": [
        "Destination-KMS-Key-ARN"
    ]
}
```

Pour plus d'informations sur la réplication des objets chiffrés avec AWS KMS, consultez Réplication d'objets chiffrés.

- Si le compartiment de destination appartient à un autre Compte AWS, vérifiez si le propriétaire du compartiment dispose d'une politique de compartiment sur le compartiment de destination, qui permet au propriétaire du compartiment source de répliquer des objets. Pour obtenir un exemple, consultez Configuration de la réplication pour des compartiments dans des comptes distincts.
- Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3".

- Si vos objets ne se répliquent toujours pas une fois que vous avez validé les autorisations, vérifiez la présence de déclarations `Deny` explicites dans les emplacements suivants :
  - Les déclarations `Deny` figurant dans les politiques du compartiment source ou de destination. La réplication échoue si la politique de compartiment refuse l'accès au rôle de réplication pour l'une des actions suivantes :

    Compartiment source :

    ```
    "s3:GetReplicationConfiguration",
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetObjectVersionForReplication",
    "s3:GetObjectVersionAcl",
    "s3:GetObjectVersionTagging"
    ```

    Compartiments de destination :

    ```
    "s3:ReplicateObject",
    "s3:ReplicateDelete",
    "s3:ReplicateTags"
    ```

  - Les déclarations `Deny` ou les limites des autorisations associées au rôle IAM peuvent entraîner l'échec de la réplication.
  - Les déclarations `Deny` figurant dans les politiques de contrôle des services (SCP) AWS Organizations, qui sont associées aux comptes source ou de destination, peuvent entraîner l'échec de la réplication.
  - Les déclarations `Deny` figurant dans les politiques de contrôle des ressources (RCP) AWS Organizations, qui sont associées aux compartiments source ou de destination, peuvent entraîner l'échec de la réplication.
- Si un réplica d'objet ne figure pas dans le compartiment de destination, les problèmes suivants ont pu empêcher la réplication :
  - Amazon S3 ne réplique pas un objet figurant dans un compartiment source qui est lui-même un réplica créé par une autre configuration de réplication. Par exemple, si vous définissez une configuration de réplication à partir du compartiment A vers le compartiment B vers le compartiment C, Amazon S3 ne réplique pas les réplicas d'objets dans le compartiment B vers le compartiment C.
  - Un propriétaire de compartiment source peut accorder à d'autres Comptes AWS l'autorisation de charger des objets. Par défaut, le propriétaire du compartiment source ne possède aucune

autorisation pour les objets créés par d'autres comptes. La configuration de réplication réplique uniquement les objets pour lesquels le propriétaire du compartiment source dispose des autorisations d'accès. Pour éviter ce problème, le propriétaire du compartiment source peut accorder d'autres autorisations Comptes AWS permettant de créer des objets de manière conditionnelle, en exigeant des autorisations d'accès explicites sur ces objets. Pour un exemple de politique, consultez Octroi d'autorisations intercomptes pour charger des objets tout en garantissant que le propriétaire du compartiment dispose d'un contrôle total.

- Supposons que vous ajoutiez une règle dans la configuration de réplication pour répliquer un sous-ensemble d'objets dotés d'une balise spécifique. Dans ce cas, vous devez attribuer une clé et une valeur de balise spécifiques au moment de la création de l'objet pour qu'Amazon S3 puisse répliquer l'objet. Si vous commencez par créer un objet, puis ajoutez la balise à l'objet existant, Amazon S3 ne réplique pas l'objet.
- Utilisez les notifications d'événements Amazon S3 pour vous avertir dans les cas où les objets ne sont pas répliqués vers leur Région AWS de destination. Les notifications d'événements Amazon S3 sont disponibles via Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez Recevoir des événements d'échec de réplication avec des notifications d'événements Amazon S3.

  Vous pouvez également consulter les raisons de l'échec de la réplication en utilisant les notifications d'événements Amazon S3. Pour consulter la liste des raisons d'échec, consultez Raisons de l'échec de la réplication Amazon S3.

Erreurs de réplication par lot

Pour résoudre les problèmes liés aux objets qui ne sont pas répliqués vers le compartiment de destination, vérifiez les différents types d'autorisations pour vos compartiments, le rôle de réplication et le rôle IAM utilisés pour créer la tâche de réplication par lot. Assurez-vous également de vérifier les paramètres de blocage de l'accès public et les paramètres de propriété d'objets S3 de vos compartiments.

Pour d'autres conseils de résolution des problèmes relatifs à l'utilisation des opérations par lot, consultez the section called "Résolution des problèmes liés à S3 Batch Operations".

Si vous avez configuré la réplication et que les objets ne se répliquent pas, consultez Pourquoi mes objets Amazon S3 ne se répliquent-ils pas lorsque je configure la réplication entre mes compartiments ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Vous pouvez rencontrer l'une des erreurs suivantes avec la réplication par lot :

- La génération du manifeste n'a trouvé aucune clé correspondant aux critères du filtre.

  Cette erreur se produit pour l'une des raisons suivantes :

  - Quand des objets du compartiment source sont stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.

    Pour utiliser la réplication par lot sur ces objets, commencez par les restaurer dans la classe de stockage S3 Standard en utilisant une opération Restaurer (`S3InitiateRestoreObjectOperation`) dans une tâche d'opérations par lot. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé et Restaurer des objets (opérations par lot). Une fois les objets restaurés, vous pouvez les répliquer à l'aide d'une tâche de réplication par lot.

  - Lorsque les critères de filtre fournis ne correspondent à aucun objet valide dans le compartiment source.

    Vérifiez et corrigez les critères de filtre. Par exemple, dans la règle de réplication par lot, le critère de filtre recherche tous les objets du compartiment source avec le préfixe `Tax/`. Si le nom du préfixe a été saisi de manière inexacte, avec une barre oblique au début et à la fin, `/Tax/`, plutôt qu'à la fin uniquement, aucun objet S3 n'a été trouvé. Pour résoudre l'erreur, corrigez le préfixe, dans ce cas, de `/Tax/` à `Tax/` dans la règle de réplication.

- L'opération par lot a un statut d'échec pour une raison : le rapport de tâche n'a pas pu être écrit dans votre compartiment de rapports.

  Cette erreur se produit si le rôle IAM utilisé pour la tâche d'opérations par lot ne parvient pas à placer le rapport de fin à l'emplacement spécifié lors de la création de la tâche. Pour résoudre cette erreur, vérifiez que le rôle IAM dispose de l'autorisation `s3:PutObject` pour le compartiment dans lequel vous souhaitez enregistrer le rapport de fin des opérations par lot. Nous vous recommandons de transmettre le rapport dans un compartiment autre que le compartiment source.

- L'opération par lot est terminée avec des échecs et le nombre total d'échecs n'est pas égal à 0.

  Cette erreur se produit en cas de problèmes d'autorisations d'objet insuffisantes avec la tâche de réplication par lot en cours d'exécution. Si vous utilisez une règle de réplication pour votre tâche de réplication par lot, assurez-vous que le rôle IAM utilisé pour la réplication dispose des autorisations appropriées pour accéder aux objets depuis le compartiment source ou de destination. Vous pouvez également consulter le Rapport de fin de la réplication par lot pour connaître les raisons spécifiques de l'échec de la réplication Amazon S3.

- La tâche par lot s'est correctement exécutée, mais le nombre d'objets attendus dans le compartiment de destination n'est pas le même.

  Cette erreur se produit lorsqu'il existe une incompatibilité entre les objets répertoriés dans le manifeste fourni dans la tâche de réplication par lot et les filtres que vous avez sélectionnés lors de la création de la tâche. Vous pouvez également recevoir ce message lorsque les objets de votre compartiment source ne correspondent à aucune règle de réplication et ne sont pas inclus dans le manifeste généré.

Les échecs des opérations par lot se produisent après l'ajout d'une nouvelle règle de réplication à une configuration de réplication existante

Les opérations par lot tentent de répliquer des objets existants pour chaque règle de la configuration de réplication du compartiment source. En cas de problème avec l'une des règles de réplication existantes, des échecs peuvent survenir.

Le rapport de fin de la tâche d'opérations par lot explique les raisons de l'échec de la tâche. Pour obtenir une liste des erreurs courantes, consultez Raisons de l'échec de la réplication Amazon S3.

Surveillance de la réplication avec des métriques, des notifications d'événements et des statuts

Vous pouvez surveiller vos configurations de réplication en direct et vos tâches de réplication par lot S3 par le biais des mécanismes suivants :

- Métriques de réplication S3 : lorsque vous activez les métriques de réplication S3, Amazon CloudWatch émet des métriques que vous pouvez utiliser pour effectuer le suivi des octets en attente, des opérations en attente et de la latence de réplication au niveau des règles de réplication. Vous pouvez afficher les métriques de réplication S3 via la console Amazon S3 et la console Amazon CloudWatch. Dans la console Amazon S3, vous pouvez consulter ces métriques dans l'onglet Métriques du compartiment source. Pour plus d'informations sur les métriques de réplication S3, consultez the section called "Utilisation des métriques de réplication S3".
- Métriques S3 Storage Lens : outre les métriques de réplication S3, vous pouvez utiliser les métriques de protection des données relatives à la réplication fournies par les tableaux de bord S3 Storage Lens. Par exemple, si vous utilisez les métriques gratuites de S3 Storage Lens, vous pouvez consulter des métriques telles que le nombre total d'octets répliqués depuis le compartiment source ou le nombre d'objets répliqués depuis le compartiment source.

Pour auditer votre position de réplication globale, vous pouvez activer les métriques avancées dans S3 Storage Lens. Grâce aux métriques avancées de S3 Storage Lens, vous pouvez voir le nombre de règles de réplication de différents types dont vous disposez, y compris le nombre de règles de réplication dont la destination de réplication n'est pas valide.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des métriques de réplication dans S3 Storage Lens, consultez the section called "Affichage des métriques de réplication dans les tableaux de bord S3 Storage Lens".

- Notifications d'événements S3 : les notifications d'événements S3 peuvent vous avertir au niveau de l'objet dans les cas où les objets ne sont pas répliqués vers leur Région AWS de destination ou si les objets ne sont pas répliqués en deçà de certains seuils. Les notifications d'événements S3 fournissent les types d'événements de réplication suivants : `s3:Replication:OperationFailedReplication`, `s3:Replication:OperationMissedThreshold`, `s3:Replication:OperationReplicatedAfterThreshold` et `s3:Replication:OperationNotTracked`.

  Comme les autres événements Amazon S3, les événements de réplication S3 sont disponibles via Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez the section called "Réception des événements d'échec de réplication".

- Valeurs de statut de réplication : vous pouvez également récupérer le statut de réplication de vos objets. Le statut de réplication peut vous aider à déterminer l'état actuel d'un objet en cours de réplication. Le statut de réplication d'un objet source renvoie soit `PENDING`, `COMPLETED` ou `FAILED`. Le statut de réplication d'un réplica renvoie `REPLICA`.

  Vous pouvez également utiliser les valeurs de statut de réplication lorsque vous créez des tâches de réplication par lot S3. Par exemple, vous pouvez utiliser ces valeurs de statut pour répliquer des objets qui n'ont jamais été répliqués ou dont la réplication a échoué.

  Pour plus d'informations sur la récupération du statut de réplication de vos objets, consultez the section called "Obtention du statut de réplication". Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces valeurs avec la réplication par lot, consultez the section called "Filtres pour une tâche de réplication par lot".

Rubriques

- Utilisation des métriques de réplication S3
- Affichage des métriques de réplication dans les tableaux de bord S3 Storage Lens
- Recevoir des événements d'échec de réplication avec des notifications d'événements Amazon S3
- Obtention d'informations sur le statut de la réplication

Utilisation des métriques de réplication S3

Les métriques de réplication S3 fournissent des métriques détaillées pour les règles de réplication dans votre configuration de réplication. Grâce aux métriques de réplication, vous pouvez surveiller la progression minute par minute en suivant les octets en attente, les opérations en attente, les opérations pour lesquelles la réplication a échoué et la latence de réplication.

> **Note**
>
> - Les métriques de réplication S3 sont facturées au même tarif que les métriques personnalisées Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.
> - Si vous utilisez le contrôle du temps de réplication S3, Amazon CloudWatch commence à signaler les métriques de réplication 15 minutes après que vous avez activé le contrôle du délai de réplication S3 sur la règle de réplication respective.

Les métriques de réplication S3 sont activées automatiquement lorsque vous activez le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC). Vous pouvez également activer les métriques de réplication S3 indépendamment du contrôle du temps de réplication S3 lors de la création ou de la modification d'une règle. S3 RTC inclut d'autres fonctions telles qu'un contrat de niveau de service (SLA) et des notifications pour les seuils non respectés. Pour plus d'informations, consultez Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3.

Lorsque les métriques de réplication S3 sont activées, Amazon S3 publie les métriques suivantes sur Amazon CloudWatch. Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible.

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
Octets en attente de réplication	Nombre total d'octets d'objets en attente de réplication pour une règle de réplication donnée.	Cette métrique s'applique uniquement aux nouveaux objets répliqués avec la réplication interrégionale S3 (S3 CRR) ou la réplication S3 sur une même région (S3 SRR).	Cette métrique est publiée dans la région du compartiment de destination.	Non	Oui
Latence de réplication	Nombre maximal de secondes pendant lesquelles le compartiment de destination de réplicati	Cette métrique s'applique uniquement aux nouveaux objets répliqués	Cette métrique est publiée dans la région du compartiment de destination.	Non	Oui

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
	on se trouve derrière le compartiment source pour une règle de réplication donnée.	avec S3 CRR ou S3 SRR.			

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
Opérations en attente de réplication	Nombre d'opérations en attente de réplication pour une règle de réplication donnée. Cette métrique suit les opérations liées aux objets, les marqueurs de suppression, les balises, les listes de contrôle d'accès (ACL) et le verrouillage d'objets S3.	Cette métrique s'applique uniquement aux nouveaux objets répliqués avec S3 CRR ou S3 SRR.	Cette métrique est publiée dans la région du compartiment de destination.	Non	Oui

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
Échec de la réplication des opérations	Nombre d'opérations pour lesquelles la réplication a échoué pour une règle de réplication donnée. Cette métrique suit les opérations liées aux objets, les marqueurs de suppression, les balises, les listes de contrôle d'accès (ACL) et le verrouillage d'objet. Échec de la réplication des opérations suit les	Cette métrique s'applique aux nouveaux objets répliqués avec S3 CRR ou S3 SRR, ainsi qu'aux objets existants répliqués avec la réplication par lot S3. **Note** Si une tâche de réplication par lot S3 ne	Cette métrique est publiée dans la région du compartiment source.	Oui	Non

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
	échecs de réplication S3 agrégés par minute. Pour identifier les objets spécifiques pour lesquels la réplication a échoué et les raisons de leur échec, abonnez-vous à l'événement `OperationFailedReplication` dans les notifications d'événements Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Recevoir des	s'exécute pas, les métriques ne sont pas envoyées à Amazon CloudWatch. Par exemple, votre tâche ne sera pas exécutée si vous ne disposez pas des autorisations nécessair			

Nom de la métrique	Description de la métrique	À quels objets cette métrique s'applique-t-elle ?	Dans quelle région cette métrique est-elle publiée ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si le compartiment de destination est supprimé ?	Cette métrique est-elle toujours publiée si la réplication n'a pas lieu ?
	événements d'échec de réplication avec des notifications d'événements Amazon S3.	es pour exécuter une tâche de réplication par lot S3, ou si les balises ou le préfixe de votre configuration de réplication ne correspondent pas.			

Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ces métriques dans CloudWatch, consultez the section called "Métriques de réplication S3 dans CloudWatch".

Activation des métriques de réplication S3

Vous pouvez commencer à utiliser des métriques de réplication S3 avec une règle de réplication nouvelle ou existante. Pour obtenir des instructions complètes sur la création de règles de réplication, consultez Configuration d'une réplication pour des compartiments dans le même compte. Vous pouvez choisir d'appliquer votre règle de réplication à un compartiment S3 entier ou à des objets Amazon S3 avec un préfixe ou une balise spécifique.

Cette rubrique fournit des instructions pour activer les métriques de réplication S3 dans votre configuration de réplication lorsque les compartiments source et de destination sont détenus par des Comptes AWS identiques ou différents.

Pour activer les métriques de réplication à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), vous devez ajouter une configuration de réplication au compartiment source avec `Metrics` activé. Dans cet exemple de configuration, les objets sous le préfixe *`Tax`* sont répliqués dans le compartiment de destination *`amzn-s3-demo-bucket`* et des métriques sont générées pour ces objets.

```
{
    "Rules": [
        {
            "Status": "Enabled",
            "Filter": {
                "Prefix": "Tax"
            },
            "Destination": {
                "Bucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
                "Metrics": {
                    "Status": "Enabled"
                }
            },
            "Priority": 1
        }
    ],
    "Role": "IAM-Role-ARN"
}
```

Affichage des métriques de réplication

Vous pouvez consulter les métriques de réplication S3 dans l'onglet Métriques du compartiment source dans la console Amazon S3. Ces métriques Amazon CloudWatch sont également disponibles dans la console Amazon CloudWatch. Lorsque vous activez les métriques de réplication S3, Amazon CloudWatch émet des métriques que vous pouvez utiliser pour effectuer le suivi des octets en attente, des opérations en attente et de la latence de réplication au niveau des règles de réplication.

Les métriques de réplication S3 sont activées automatiquement lorsque vous activez la réplication avec le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) à l'aide de la console Amazon S3 ou de l'API REST Amazon S3. Vous pouvez également activer les métriques de réplication S3 indépendamment du contrôle du temps de réplication S3 lors de la création ou de la modification d'une règle.

Si vous utilisez le contrôle du temps de réplication S3, Amazon CloudWatch commence à signaler les métriques de réplication 15 minutes après que vous avez activé le contrôle du délai de réplication S3 sur la règle de réplication respective. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des métriques de réplication S3.

Les métriques de réplication suivent les ID de règle de la configuration de réplication. Un ID de règle de réplication peut être spécifique à un préfixe, à une balise ou à une combinaison des deux.

Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch pour Amazon S3, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

Prérequis

Créez une règle de réplication avec les métriques de réplication S3 activées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des métriques de réplication".

Pour afficher les métriques de réplication S3 via l'onglet Métriques du compartiment source

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets pour lesquels vous souhaitez des métriques de réplication.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Sous Métriques de réplication, choisissez les règles de réplication pour lesquelles vous souhaitez consulter les métriques.

6. Choisissez Display charts (Afficher les graphiques).

   Amazon S3 affiche les graphiques Latence de réplication, Octets en attente de réplication, Opérations en attente de réplication et Échec de la réplication des opérations pour les règles que vous avez sélectionnées.

Affichage des métriques de réplication dans les tableaux de bord S3 Storage Lens

Outre les métriques de réplication S3, vous pouvez utiliser les métriques de protection des données relatives à la réplication fournies par S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Storage Lens pour protéger vos données.

S3 Storage Lens fournit deux niveaux de métriques : les métriques gratuites et des métriques et recommandations avancées, que vous pouvez utiliser moyennant des frais supplémentaires. Les métriques et recommandations avancées vous donnent accès à des métriques et à des fonctionnalités supplémentaires pour mieux comprendre votre stockage. Pour obtenir des informations sur la tarification de S3 Storage Lens, consultez la tarification Amazon S3.

Si vous utilisez les métriques gratuites de S3 Storage Lens, vous pouvez consulter des métriques telles que le nombre total d'octets répliqués depuis le compartiment source ou le nombre d'objets répliqués depuis le compartiment source.

Pour auditer votre position de réplication globale, vous pouvez activer les métriques avancées dans S3 Storage Lens. Grâce aux métriques avancées de S3 Storage Lens, vous pouvez voir le nombre de règles de réplication de différents types dont vous disposez, y compris le nombre de règles de réplication dont la destination de réplication n'est pas valide.

Pour obtenir la liste complète des métriques S3 Storage Lens, y compris les métriques de réplication figurant dans chaque niveau, consultez Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

Prérequis

Créez une configuration de réplication en direct ou une tâche de réplication par lot S3.

Pour afficher les métriques de réplication dans Amazon S3 Storage Lens

1. Créez un tableau de bord S3 Storage Lens. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez the section called "Utilisation de la console S3".

2. (Facultatif) Lors de la configuration de votre tableau de bord, si vous souhaitez voir toutes les métriques de réplication de S3 Storage Lens, sélectionnez Métriques et recommandations avancées, puis sélectionnez Métriques avancées sur la protection des données. Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

   Si vous activez les métriques et recommandations avancées, vous pouvez obtenir des informations exploitables supplémentaires sur vos configurations de réplication. Par exemple, vous pouvez utiliser les métriques de décompte des règles de réplication S3 Storage Lens pour obtenir des informations détaillées sur vos compartiments configurés pour la réplication. Ces informations incluent les règles de réplication au sein des compartiments et des régions et entre eux. Pour plus d'informations, consultez the section called "Décompte du nombre total de règles de réplication pour chaque compartiment".
3. Après avoir créé votre tableau de bord, ouvrez-le et choisissez l'onglet Compartiments.
4. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Data protection (Protection des données). Effacez ensuite Summary (Résumé).
5. Pour filtrer la liste Compartiments afin d'afficher uniquement les métriques de réplication, choisissez l'icône des préférences ( ).
6. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur la protection des données jusqu'à ce que seules les métriques de réplication restent sélectionnées.
7. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
8. Choisissez Continuer.

Recevoir des événements d'échec de réplication avec des notifications d'événements Amazon S3

Si vous avez activé les métriques de réplication S3 sur votre configuration de réplication, vous pouvez configurer les notifications d'événements Amazon S3 pour vous avertir lorsque les objets ne sont pas répliqués vers leur Région AWS de destination. Si vous avez activé le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) dans votre configuration de réplication, vous pouvez également être averti lorsque les objets ne sont pas répliqués dans le délai maximal de 15 minutes fixé par S3 RTC pour la réplication.

Grâce aux types d'événements `Replication` suivants, vous pouvez surveiller la progression des événements de réplication minute par minute en suivant les octets en attente, les opérations en attente et la latence de réplication. Pour plus d'informations sur les métriques de réplication S3, consultez Utilisation des métriques de réplication S3.

- Le type d'événement `s3:Replication:OperationFailedReplication` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication n'a pas pu être répliqué.
- Le type d'événement `s3:Replication:OperationMissedThreshold` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication et qui utilise S3 RTC dépasse le délai maximal de 15 minutes pour la réplication.
- Le type d'événement `s3:Replication:OperationReplicatedAfterThreshold` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication et qui utilise S3 RTC est répliqué après le délai maximal de 15 minutes.
- Le type d'événement `s3:Replication:OperationNotTracked` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication en direct (réplication sur une même région [SRR] ou réplication interrégionale [CRR]) n'est plus suivi par les métriques de réplication.

Pour obtenir des descriptions complètes de tous les types d'événements de réplication pris en charge, consultez the section called "Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda".

Pour obtenir la liste des codes d'échec capturés par les notifications d'événements S3, consultez Raisons de l'échec de la réplication Amazon S3.

Vous pouvez recevoir des notifications d'événements S3 via Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez the section called "Notifications d'événements Amazon S3".

Pour obtenir des instructions sur la configuration des notifications d'événements Amazon S3, consultez Activation des notifications d'événements.

> **Note**
>
> Outre l'activation des notifications d'événements, veillez également à activer les métriques de réplication S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Activation des métriques de réplication".

Le message suivant est un exemple de message envoyé par Amazon S3 pour publier un événement `s3:Replication:OperationFailedReplication`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Structure des messages d'événements".


```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "2.2",
      "eventSource": "aws:s3",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventTime": "2024-09-05T21:04:32.527Z",
      "eventName": "Replication:OperationFailedReplication",
      "userIdentity": {
        "principalId": "s3.amazonaws.com"
      },
      "requestParameters": {
        "sourceIPAddress": "s3.amazonaws.com"
      },
      "responseElements": {
        "x-amz-request-id": "123bf045-2b4b-4ca8-a211-c34a63c59426",
        "x-amz-id-2":
 "12VAWNDIHnwJsRhTccqQTeAPoXQmRt22KkewMV8G3XZihAuf9CLDdmkApgZzudaIe2KlLfDqGS0="
      },
      "s3": {
        "s3SchemaVersion": "1.0",
        "configurationId": "ReplicationEventName",
        "bucket": {
          "name": "amzn-s3-demo-bucket1",
          "ownerIdentity": {
            "principalId": "111122223333"
          },
          "arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
        },
        "object": {
          "key": "replication-object-put-test.png",
          "size": 520080,
          "eTag": "e12345ca7e88a38428305d3ff7fcb99f",
          "versionId": "abcdeH0Xp66ep__QDjR76LK7Gc9X4wKO",
          "sequencer": "0066DA1CBF104C0D51"
        }
      },
      "replicationEventData": {
        "replicationRuleId": "notification-test-replication-rule",
```

```
        "destinationBucket": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2",
        "s3Operation": "OBJECT_PUT",
        "requestTime": "2024-09-05T21:03:59.168Z",
        "failureReason": "AssumeRoleNotPermitted"
      }
    }
  ]
}
```

Raisons de l'échec de la réplication Amazon S3

Le tableau suivant répertorie les raisons des échecs de la réplication Amazon S3. Vous pouvez consulter ces raisons en recevant l'événement `s3:Replication:OperationFailedReplication` avec les notifications d'événements Amazon S3, puis en examinant la valeur `failureReason`.

Vous pouvez également consulter ces raisons d'échec dans un rapport de fin de la réplication par lot S3. Pour plus d'informations, consultez Rapport de fin de la réplication par lot.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`AssumeRoleNotPermitted`	Amazon S3 ne peut pas assumer le rôle IAM AWS Identity and Access Managemen t spécifié dans la configuration de réplication ou dans la tâche d'opérations par lot.
`DstBucketInvalidRegion`	Le compartiment de destination n'est pas dans la même Région AWS que celle spécifiée par la tâche d'opérations par lot. Cette erreur est spécifique à la réplication par lot.
`DstBucketNotFound`	Amazon S3 n'est pas en mesure de trouver le compartiment de destination spécifié dans la configuration de la réplication.
`DstBucketObjectLockConfigMissing`	Pour répliquer des objets à partir d'un compartiment source avec le verrouillage d'objets activé, il doit également être activé dans le compartiment de destination. Cette

Raison de l'échec de la réplication	Description
	erreur indique que le verrouillage d'objets n'est peut-être pas activé dans le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives au verrouillage d'objet.
`DstBucketUnversioned`	La gestion des versions n'est pas activée pour le compartiment de destination S3. Pour répliquer des objets avec la réplication S3, activez la gestion des versions pour le compartiment de destination.
`DstDelObjNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de répliquer des marqueurs de suppression vers le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateDelete` peut être manquante pour le compartiment de destination.
`DstKmsKeyInvalidState`	La clé AWS Key Management Service (AWS KMS) du compartiment de destination n'est pas dans un état valide. Vérifiez et activez la clé AWS KMS requise. Pour plus d'informations sur la gestion des clés AWS KMS, consultez Principaux états des clés AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
`DstKmsKeyNotFound`	La clé AWS KMS configurée pour le compartiment de destination dans la configuration de réplication n'existe pas.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`DstMultipartCompleteNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de terminer les chargements partitionnés des objets dans le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateObject` peut être manquante pour le compartiment de destination.
`DstMultipartInitNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de lancer les chargements partitionnés des objets dans le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateObject` peut être manquante pour le compartiment de destination.
`DstMultipartUploadNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de charger les objets de chargement partitionné dans le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateObject` peut être manquante pour le compartiment de destination.
`DstObjectHardDeleted`	La réplication par lot S3 ne prend pas en charge la réplication répétée d'objets supprimés avec l'ID de version de l'objet dans le compartiment de destination. Cette erreur est spécifique à la réplication par lot.
`DstPutAclNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de répliquer les listes de contrôle d'accès (ACL) de l'objet vers le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateObject` peut être manquante pour le compartiment de destination.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`DstPutLegalHoldNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'effectuer une conservation légale du verrouillage d'objet lors de la réplication d'objets immuables. L'autorisation `s3:PutObjectLegalHold` peut être manquante pour le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Conservations légales.
`DstPutObjectNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de répliquer des objets vers le compartiment de destination. Cela peut se produire lorsque les autorisations requises (autorisations `s3:ReplicateObject` ou `s3:ObjectOwnerOverrideToBucketOwner`) sont manquantes pour le compartiment de destination ou lorsque la stratégie de clé AWS KMS n'autorise pas le rôle de réplication du compartiment source à utiliser la clé AWS KMS (actions `kms:Decrypt` et `kms:GenerateDataKey*`) dans le compartiment de destination.
`DstPutRetentionNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de définir une période de rétention sur les objets de destination lors de la réplication d'objets immuables. L'autorisation `s3:PutObjectRetention` peut être manquante pour le compartiment de destination.
`DstPutTaggingNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de répliquer des balises d'objets vers le compartiment de destination. L'autorisation `s3:ReplicateObject` peut être manquante pour le compartiment de destination.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`DstVersionNotFound`	Amazon S3 n'est pas en mesure de trouver la version d'objet requise dans le compartiment de destination pour lequel les métadonnées doivent être répliquées.
`InitiateReplicationNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de lancer la réplication sur des objets. L'autorisation `s3:InitiateReplication` peut être manquante pour la tâche d'opérations par lot. Cette erreur est spécifique à la réplication par lot.
`SrcBucketInvalidRegion`	Le compartiment source n'est pas dans la même Région AWS que celle spécifiée par la tâche Batch Operations. Cette erreur est spécifique à la réplication par lot.
`SrcBucketNotFound`	Amazon S3 n'est pas en mesure de trouver le compartiment source.
`SrcBucketReplicationConfigMissing`	Amazon S3 n'a pas trouvé de configuration de réplication pour le compartiment source.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`SrcGetAclNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'accéder à l'objet dans le compartiment source pour la réplication. L'autorisation `s3:GetObjectVersionAcl` peut être manquante pour l'objet du compartiment source. Les objets du compartiment source doivent appartenir au propriétaire du compartiment. Si les listes ACL sont activées, vérifiez si la propriété de l'objet est définie sur Propriétaire du compartiment préféré ou Créateur d'objet. Si la propriété de l'objet est définie sur Propriétaire du compartiment préféré, les objets du compartiment source doivent disposer de la liste ACL `bucket-owner-full-control` pour que le propriétaire du compartiment devienne propriétaire de l'objet. Le compte source peut prendre possession de tous les objets dans leur compartiment en définissant le paramètre Propriété d'objets sur Propriétaire du compartiment appliqué et en désactivant les listes ACL.
`SrcGetLegalHoldNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'accéder aux informations de conservation légale du verrouillage d'objet S3.
`SrcGetObjectNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'accéder à l'objet dans le compartiment source pour la réplication. L'autorisation `s3:GetObjectVersionForReplication` peut être manquante pour le compartiment source.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`SrcGetRetentionNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'accéder aux informations de période de conservation du verrouillage des objets S3.
`SrcGetTaggingNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure d'accéder aux informations de la balise d'objet depuis le compartiment source. L'autorisation `s3:GetObjectVersionTagging` peut être manquante pour le compartiment source.
`SrcHeadObjectNotPermitted`	Amazon S3 n'est pas en mesure de récupérer les métadonnées de l'objet depuis le compartiment source. L'autorisation `s3:GetObjectVersionForReplication` peut être manquante pour le compartiment source.
`SrcKeyNotFound`	Amazon S3 n'est pas en mesure de trouver la clé de l'objet source à répliquer. L'objet source a peut-être été supprimé avant la fin de la réplication.
`SrcKmsKeyInvalidState`	La clé AWS KMS du compartiment source n'est pas dans un état valide. Vérifiez et activez la clé AWS KMS requise. Pour plus d'informations sur la gestion des clés AWS KMS, consultez Principaux états des clés AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.
`SrcObjectNotEligible`	Certains objets ne sont pas éligibles à la réplication. Cela peut être dû à la classe de stockage de l'objet ou aux balises de l'objet qui ne correspondent pas à la configuration de réplication.

Raison de l'échec de la réplication	Description
`SrcObjectNotFound`	L'objet source n'existe pas.
`SrcReplicationNotPending`	Amazon S3 a déjà répliqué cet objet. Cet objet n'est plus en attente de réplication.
`SrcVersionNotFound`	Amazon S3 n'est pas en mesure de trouver la version de l'objet source à répliquer. La version de l'objet source a peut-être été supprimée avant la fin de la réplication.

Rubriques en relation

Configuration des autorisations pour la réplication en direct

Résolution des problèmes de réplication

Obtention d'informations sur le statut de la réplication

Le statut de réplication peut vous aider à déterminer l'état actuel d'un objet répliqué. Le statut de réplication d'un objet source renvoie soit `PENDING`, `COMPLETED` ou `FAILED`. Le statut de réplication d'un réplica renvoie `REPLICA`.

Vous pouvez également utiliser les valeurs de statut de réplication lorsque vous créez des tâches de réplication par lot S3. Par exemple, vous pouvez utiliser ces valeurs de statut pour répliquer des objets qui n'ont jamais été répliqués ou dont la réplication a échoué. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces valeurs avec la réplication par lot, consultez the section called "Utilisation des informations de statut de réplication avec les tâches de réplication par lot".

Rubriques

- Vue d'ensemble des statuts de réplication
- Statut de la réplication en cas de réplication vers plusieurs compartiments de destination
- Statut de la réplication si la synchronisation des modifications de réplica Simple Storage Service (Amazon S3) est activée
- Utilisation des informations de statut de réplication avec les tâches de réplication par lot
- Recherche du statut de réplication

Vue d'ensemble des statuts de réplication

Dans le cadre de la réplication, vous disposez d'un compartiment source dans lequel vous configurez la réplication et d'un ou de plusieurs compartiments de destination dans lesquels Amazon S3 réplique les objets. Lorsque vous demandez un objet (à l'aide de `GetObject`) ou des métadonnées d'objet (à l'aide de `HeadObject`) à partir de ces compartiments, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-replication-status` dans la réponse :

- Lorsque vous demandez un objet depuis le compartiment source, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-replication-status` si l'objet demandé peut être répliqué.

  Par exemple, imaginons que vous spécifiez le préfixe d'objet `TaxDocs` dans votre configuration de réplication pour indiquer à Amazon S3 de ne répliquer que les objets dotés du préfixe de nom de clé `TaxDocs`. Tous les objets que vous chargez ayant ce préfixe de nom de clé (par exemple, `TaxDocs/document1.pdf`) seront répliqués. Pour les demandes d'objet avec ce préfixe de nom de clé, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-replication-status` avec l'une des valeurs suivantes pour le statut de réplication de l'objet : `PENDING`, `COMPLETED` ou `FAILED`.

  > **Note**
  >
  > Si la réplication d'objet échoue après avoir chargé un objet, vous ne pouvez pas relancer la réplication. Vous devez charger à nouveau l'objet ou utiliser la réplication par lot S3 pour répliquer tous les objets défaillants. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la réplication par lot, consultez the section called "Réplication d'objets existants".
  > Les objets passent à un état `FAILED` en cas de problèmes, par exemple si les autorisations de rôle de réplication, les autorisations AWS Key Management Service (AWS KMS) ou les autorisations de compartiment sont manquantes. Pour les échecs temporaires, par exemple si un compartiment ou une région n'est pas disponible, le statut de réplication ne passe pas à `FAILED`, mais reste `PENDING`. Une fois la ressource remise en ligne, Amazon S3 reprend la réplication de ces objets.

- Lorsque vous demandez un objet à partir du compartiment de destination, si l'objet demandé est un réplica créé par Amazon S3, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-replication-status` avec la valeur `REPLICA`.

> **Note**
>
> Avant de supprimer un objet d'un compartiment source pour lequel la réplication a été activée, contrôlez le statut de réplication de l'objet pour vous assurer qu'il a été répliqué. Si une configuration du cycle de vie S3 est activée sur le compartiment source, Amazon S3 interrompt les actions de cycle de vie tant que le statut des objets n'est pas marqué comme `COMPLETED` ou `FAILED`.

Statut de la réplication en cas de réplication vers plusieurs compartiments de destination

Lorsque vous répliquez des objets vers plusieurs compartiments de destination, l'en-tête `x-amz-replication-status` agit différemment. L'en-tête de l'objet source renvoie la valeur `COMPLETED` seulement quand la réplication a réussi vers toutes les destinations. L'en-tête reste à la valeur `PENDING` jusqu'à ce que la réplication soit terminée pour toutes les destinations. Si la réplication échoue vers une ou plusieurs destinations, l'en-tête renvoie `FAILED`.

Statut de la réplication si la synchronisation des modifications de réplica Simple Storage Service (Amazon S3) est activée

Lorsque vos règles de réplication activent la synchronisation des modifications de réplica Simple Storage Service (Amazon S3), les statuts des réplicas peuvent être différents de `REPLICA`. Si des modifications de métadonnées sont en cours de réplication, l'en-tête `x-amz-replication-status` renvoie `PENDING`. Si la synchronisation des modifications du réplica ne parvient pas à répliquer les métadonnées, l'en-tête renvoie `FAILED`. Si les métadonnées sont répliquées correctement, les réplicas retournent l'en-tête `REPLICA`.

Utilisation des informations de statut de réplication avec les tâches de réplication par lot

Lors de la création d'une tâche de réplication par lot, vous pouvez éventuellement spécifier des filtres supplémentaires, tels que la date de création d'objet et le statut de réplication, afin de réduire la portée de la tâche.

Vous pouvez filtrer les objets à répliquer sur la base de la valeur `ObjectReplicationStatuses`, en fournissant une ou plusieurs des valeurs suivantes :

- `"NONE"` – Indique qu'Amazon S3 n'a jamais tenté de répliquer l'objet auparavant.
- `"FAILED"` – Indique qu'Amazon S3 a déjà tenté mais n'a pas réussi à répliquer l'objet.
- `"COMPLETED"` : indique qu'Amazon S3 a déjà répliqué l'objet avec succès.

- `"REPLICA"` – Indique qu'il s'agit d'un objet de réplica répliqué par Amazon S3 à partir d'une autre source.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces valeurs de statut de réplication avec la réplication par lot, consultez the section called "Filtres pour une tâche de réplication par lot".

Recherche du statut de réplication

Pour obtenir le statut de réplication des objets dans un compartiment, utilisez l'outil d'inventaire Amazon S3. Amazon S3 envoie un fichier CSV au compartiment de destination que vous spécifiez dans la configuration d'inventaire. Vous pouvez également utiliser Amazon Athena pour interroger le statut de réplication dans le rapport d'inventaire. Pour plus d'informations sur l'inventaire Amazon S3, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

Vous pouvez également trouver le statut de réplication d'un objet à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou du kit AWS SDK.

Utilisation de la console S3

Dans la console Amazon S3, vous pouvez afficher le statut de réplication d'un objet sur la page des détails de l'objet.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment source de réplication.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez le nom de l'objet. La page de détails de l'objet s'affiche.
5. Dans l'onglet Propriétés, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Présentation de la gestion des objets. Sous Configurations de gestion, lisez la valeur sous Statut de réplication.

Utilisation de la AWS CLI

Utilisez la commande `head-object` de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) pour récupérer les métadonnées d'un objet, comme illustré dans l'exemple suivant. Remplacez le *`amzn-s3-demo-source-bucket1`* par le nom de votre compartiment source de réplication et remplacez les autres *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-source-bucket1 --key object-key --version-
id object-version-id
```

La commande renvoie les métadonnées de l'objet, y compris `ReplicationStatus` comme illustré dans l'exemple de réponse suivant.

```
{
   "AcceptRanges":"bytes",
   "ContentType":"image/jpeg",
   "LastModified":"Mon, 23 Mar 2015 21:02:29 GMT",
   "ContentLength":3191,
   "ReplicationStatus":"COMPLETED",
   "VersionId":"jfnW.HIMOfYiD_9rGbSkmroXsFj3fqZ.",
   "ETag":"\"6805f2cfc46c0f04559748bb039d69ae\"",
   "Metadata":{

   }
}
```

Utilisation des kits AWS SDK

Les fragments de code suivants obtiennent votre statut de réplication en utilisant respectivement les kits AWS SDK pour Java et AWS SDK pour .NET.

Java

```
GetObjectMetadataRequest metadataRequest = new GetObjectMetadataRequest(bucketName,
 key);
ObjectMetadata metadata = s3Client.getObjectMetadata(metadataRequest);

System.out.println("Replication Status : " +
 metadata.getRawMetadataValue(Headers.OBJECT_REPLICATION_STATUS));
```

.NET

```
GetObjectMetadataRequest getmetadataRequest = new GetObjectMetadataRequest
    {
         BucketName = sourceBucket,
         Key        = objectKey
    };
```

```
GetObjectMetadataResponse getmetadataResponse =
 client.GetObjectMetadata(getmetadataRequest);
Console.WriteLine("Object replication status: {0}",
 getmetadataResponse.ReplicationStatus);
```

Gestion du trafic multirégional avec des points d'accès multirégionaux

Les points d'accès multirégionaux Amazon S3 fournissent un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments S3 situés dans plusieurs Régions AWS. Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer des applications multi-régions avec la même architecture utilisée dans une seule région, puis exécuter ces applications partout dans le monde. Au lieu d'envoyer les demandes sur l'Internet public encombré, les points d'accès multirégionaux offrent une résilience de réseau intégrée avec une accélération des demandes basées sur Internet vers Amazon S3. Les demandes d'application adressées à un point de terminaison global d'un point d'accès multirégional utilisent AWS Global Accelerator pour router automatiquement via le réseau mondial AWS vers le compartiment S3 le plus proche ayant un statut de routage actif.

En cas d'interruption du trafic régional, vous pouvez utiliser les contrôles de basculement des points d'accès multirégionaux pour déplacer le trafic des demandes de données S3 entre les Régions AWS et rediriger le trafic S3 hors des perturbations en quelques minutes. Vous pouvez également tester la résilience des applications face à une interruption pour réaliser le basculement des applications et effectuer des simulations de reprise après sinistre. Si vous devez connecter et accélérer les demandes adressées à S3 depuis l'extérieur d'un VPC, vous pouvez simplifier les applications et l'architecture réseau avec les points d'accès multirégionaux Amazon S3. Vos demandes de points d'accès multirégionaux seront routées via le réseau mondial AWS, puis renvoyées vers S3 au sein de la Région AWS, sans avoir à passer par le réseau Internet public. Par conséquent, vous pouvez créer des applications à plus haute disponibilité.

Lorsque vous créez et configurez des point d'accès multirégionaux, vous spécifiez un ensemble de Régions AWS dans lesquelles vous souhaitez stocker les données à diffuser via ces points d'accès multirégionaux. Vous pouvez utiliser le nom de point de terminaison des points d'accès multirégionaux fourni pour connecter vos clients. Une fois que vous avez établi vos connexions client, vous pouvez sélectionner les compartiments existants ou nouveaux entre lesquels vous souhaitez router les demandes de points d'accès multirégionaux. Ensuite, utilisez les règles de réplication interrégionale (CRR) S3 pour synchroniser les données entre les compartiments de ces régions.

Une fois que vous avez configuré votre point d'accès multirégional, vous pouvez demander ou écrire des données via le point de terminaison global des points d'accès multirégionaux. Amazon S3 traite automatiquement les demandes du jeu de données répliqué à partir de la région disponible la plus proche. Dans la AWS Management Console, vous pouvez également consulter la topologie de réplication sous-jacente et les métriques de réplication associées à vos demandes de points d'accès multirégionaux. Cela vous permet de créer, de gérer et de surveiller encore plus facilement le stockage pour les applications multirégionales. Vous pouvez également utiliser Amazon CloudFront pour automatiser la création et la configuration des points d'accès multirégionaux S3.

L'image suivante est une représentation graphique d'un point d'accès multi-régions Amazon S3 dans une configuration active-active. Le graphique montre comment les demandes Amazon S3 sont automatiquement acheminées vers les compartiments de la Région AWS active la plus proche.



L'image suivante est une représentation graphique d'un point d'accès multi-régions Amazon S3 dans une configuration active-passive. Le graphique montre comment vous pouvez contrôler le trafic d'accès aux données d'Amazon S3 pour basculer entre une Régions AWS active et passive.



Rubriques

- Création de points d'accès multi-Régions
- Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink
- Effectuer des requêtes par l'intermédiaire d'un point d'accès multi-régions

Création de points d'accès multi-Régions

Pour créer un point d'accès multi-régions Amazon S3, procédez comme suit :

- Spécifiez le nom du point d'accès multi-régions.
- Choisissez un compartiment dans chaque Région AWS où vous souhaitez traiter des demandes pour le point d'accès multi-régions.
- Configurez les paramètres de blocage de l'accès public Amazon S3 pour le point d'accès multi-régions.

Vous fournissez toutes cces informations dans une demande de création, qu'Amazon S3 traite de manière asynchrone. Amazon S3 fournit un jeton que vous pouvez utiliser pour surveiller l'état de la demande de création asynchrone.

Veillez à résoudre les avertissements de sécurité, les erreurs, les avertissements généraux et les suggestions provenant d'AWS Identity and Access Management Access Analyzer avant d'enregistrer votre stratégie. IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politiques pour valider votre

politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Ces vérifications génèrent des résultats et fournissent des recommandations exploitables pour vous aider à créer des stratégies fonctionnelles et conformes aux bonnes pratiques en matière de sécurité. Pour en savoir plus sur la validation des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour afficher la liste des avertissements, erreurs et suggestions renvoyés par IAM Access Analyzer, consultez la Référence de vérification de politique IAM Access Analyzer.

Lorsque vous utilisez l'API, la demande de création d'un point d'accès multi-Régions est asynchrone. Lorsque vous soumettez une demande de création d'un point d'accès multi-Régions, Amazon S3 autorise la demande de manière synchrone. Il renvoie ensuite immédiatement un jeton que vous pouvez utiliser pour suivre la progression de la demande de création. Pour en savoir plus sur le suivi des demandes asynchrones pour créer et gérer des points d'accès multi-Régions, consultez Utilisation de points d'accès multi-régions avec des opérations d'API prises en charge.

Après avoir créé le point d'accès multi-Régions, vous pourrez créer une politique de contrôle d'accès pour celui-ci. Chaque point d'accès multi-Régions peut être associé à une politique. Une politique de point d'accès multi-régions est une politique basée sur les ressources qui vous permet de limiter l'utilisation du point d'accès multi-régions par ressource, utilisateur ou autres conditions.

> **Note**
>
> Pour qu'une application ou un utilisateur puisse accéder à un objet via un point d'accès multi-régions, les deux stratégies suivantes doivent autoriser la demande :
>
> - La stratégie d'accès associée au point d'accès multi-régions
> - La stratégie d'accès pour le compartiment sous-jacent qui contient l'objet
>
> Lorsque les deux politiques sont différentes, la politique la plus restrictive a la priorité. Pour simplifier la gestion des autorisations pour les points d'accès multi-régions, vous pouvez déléguer le contrôle d'accès du compartiment au point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez the section called "Exemples de politique de point d'accès multi-régions".

L'utilisation d'un compartiment avec un point d'accès multi-régions ne modifie pas le comportement du compartiment si le compartiment est accessible via le nom de compartiment existant ou un nom Amazon Resource Name (ARN). Toutes les opérations existantes sur le compartiment continuent de

fonctionner comme auparavant. Les restrictions que vous incluez dans une politique de point d'accès s'appliquent uniquement aux demandes effectuées via ce point d'accès.

Vous pouvez mettre à jour la politique pour un point d'accès multi-Régions après l'avoir créée, mais vous ne pouvez pas la supprimer. Vous pouvez toutefois mettre à jour la politique de point d'accès multi-régions pour refuser toutes les autorisations.

Rubriques

- Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3
- Règles de sélection des compartiments pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3
- Création d'un point d'accès multi-régions Amazon S3
- Bloquer l'accès public à l'aide des points d'accès multi-Régions Amazon S3
- Affichage des détails de la configuration des points d'accès multi-régions Amazon S3
- Suppression d'un point d'accès multi-régions

Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3

Lorsque vous créez un point d'accès multi-Régions, vous lui attribuez un nom, qui est une chaîne que vous choisissez. Vous ne pourrez pas modifier le nom du point d'accès multi-Régions après sa création. Le nom doit être unique dans votre Compte AWS, et il doit être conforme aux exigences de dénomination répertoriées dans Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions. Pour vous aider à identifier le point d'accès multi-Régions, utilisez un nom significatif pour vous, pour votre organisation ou qui reflète le scénario.

Vous utiliserez ce nom lors de l'appel d'opérations de gestion de points d'accès multi-Régions, telles que `GetMultiRegionAccessPoint` et `PutMultiRegionAccessPointPolicy`. Le nom n'est pas utilisé pour envoyer des demandes au point d'accès multi-régions, et il n'est pas nécessaire de l'exposer aux clients qui effectuent des demandes à l'aide du point d'accès multi-régions.

Quand Amazon S3 crée un point d'accès multi-Régions, il lui attribue automatiquement un alias. Cet alias est une chaîne alphanumérique unique qui se termine par `.mrap`. L'alias est utilisé pour créer le nom d'hôte et le nom Amazon Resource Name (ARN) d'un point d'accès multi-Régions. Le nom complet est également basé sur l'alias du point d'accès multi-Régions.

Vous ne pouvez pas déterminer le nom d'un point d'accès multi-Régions à partir de son alias, de sorte que vous pouvez divulguer un alias sans risque d'exposer le nom, l'objectif ou le propriétaire du

point d'accès multi-Régions. Amazon S3 sélectionne l'alias pour chaque nouveau point d'accès multi-Régions et l'alias ne peut pas être modifié. Pour en savoir plus sur le traitement d'un point d'accès multi-Régions, consultez Effectuer des requêtes par l'intermédiaire d'un point d'accès multi-régions.

Les alias de points d'accès multi-Régions sont uniques dans le temps et ne sont pas basés sur le nom ou sur la configuration d'un point d'accès multi-Régions. Si vous créez un point d'accès multi-Régions, puis le supprimez et en créez un autre portant le même nom et ayant la même configuration, le deuxième point d'accès multi-Régions aura un alias différent du premier. Les nouveaux points d'accès multi-Régions ne peuvent jamais avoir le même alias qu'un point d'accès multi-Régions précédent.

Règles de sélection des compartiments pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3

Chaque point d'accès multi-Régions est associé aux Régions où vous souhaitez traiter les demandes. Le point d'accès multi-Régions doit être associé à exactement un compartiment dans chacune de ces Régions. Vous indiquez le nom de chaque compartiment dans la demande de création du point d'accès multi-Régions. Les compartiments qui prennent en charge le point d'accès multi-régions peuvent se trouver dans le même Compte AWS qui possède le point d'accès multi-régions ou dans d'autres Comptes AWS.

Un seul compartiment peut être utilisé par plusieurs points d'accès multi-Régions.

Important

- Vous pouvez indiquer les compartiments associés à un point d'accès multi-Régions uniquement au moment de sa création. Une fois créé, vous ne pourrez pas ajouter, modifier ou supprimer des compartiments de la configuration de point d'accès multi-Régions. Pour modifier les compartiments, vous devrez supprimer tout le point d'accès multi-Régions et en créer un autre.
- Vous ne pouvez pas supprimer un compartiment qui fait partie d'un point d'accès multi-Régions. Si vous souhaitez supprimer un compartiment attaché à un point d'accès multi-régions, supprimez d'abord le point d'accès multi-régions.
- Si vous ajoutez un compartiment qui appartient à un autre compte à votre point d'accès multi-régions, le propriétaire doit également mettre à jour sa politique de compartiment pour accorder des autorisations sur le point d'accès multi-régions. Sinon, le point d'accès multi-régions ne sera pas en mesure de récupérer les données de ce compartiment. Pour des

exemples de politiques indiquant comment accorder un tel accès, consultez Exemples de politique de point d'accès multi-régions.

- Les Régions ne prennent pas toutes en charge les points d'accès multi-Régions. Pour obtenir la liste des Régions de prise en charge, consultez Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions.

Vous pouvez créer des règles de réplication pour synchroniser les données entre les compartiments. Ces règles vous permettent de copier automatiquement les données des compartiments source vers des compartiments de destination. Le fait d'avoir des compartiments connectés à un point d'accès multi-Régions n'affecte pas le fonctionnement de la réplication. La configuration de la réplication avec des points d'accès multi-Régions est décrite dans une section ultérieure.

Important

Lorsque vous effectuez une demande à un point d'accès multi-régions, le point d'accès multi-régions ne connaît pas le contenu des compartiments dans le point d'accès multi-régions. Par conséquent, le compartiment qui reçoit la demande peut ne pas contenir les données demandées. Pour créer des jeux de données cohérents dans les compartiments Amazon S3 associés à un point d'accès multi-régions, nous vous recommandons de configurer la réplication entre régions (CRR) S3. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la réplication à utiliser avec des points d'accès multi-régions.

Création d'un point d'accès multi-régions Amazon S3

L'exemple suivant montre comment créer un point d'accès multi-régions à l'aide de la console Amazon S3.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès multi-régions

Note

Les régions d'adhésion à des points d'accès multi-régions ne sont pas prises en charge à l'heure actuelle dans la console Amazon S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez Créer des points d'accès multi-régions pour commencer à créer votre point d'accès multi-régions.
4. Sur la page Point d'accès multi-régions, indiquez un nom pour le point d'accès multi-régions dans le champ Nom du point d'accès multi-régions.
5. Sélectionnez les compartiments qui seront associés à ce point d'accès multi-régions. Vous pouvez choisir des compartiments qui se trouvent dans votre compte ou choisir des compartiments provenant d'autres comptes.

> **Note**
>
> Vous devez ajouter au moins un compartiment à partir de votre compte ou d'autres comptes. Sachez également que les points d'accès multi-régions ne prennent en charge qu'un seul compartiment par Région AWS. Par conséquent, vous ne pouvez pas ajouter deux compartiments de la même région. Les Régions AWS désactivées par défaut ne sont pas prises en charge.

- Pour ajouter un compartiment qui se trouve dans votre compte, choisissez Ajouter des compartiments. Une liste de tous les compartiments de votre compte s'affiche. Vous pouvez rechercher votre compartiment par nom ou trier les noms des compartiments par ordre alphabétique.
- Pour ajouter un compartiment à partir d'un autre compte, choisissez Ajouter un compartiment à partir d'autres comptes. Assurez-vous de connaître le nom et l'ID de Compte AWS exacts du compartiment, car vous ne pouvez pas rechercher ou parcourir des compartiments dans d'autres comptes.

> **Note**
>
> Vous devez saisir un ID de Compte AWS et un nom de compartiment valides. Le compartiment doit également se trouver dans une région prise en charge, sinon vous rencontrerez une erreur lorsque vous tenterez de créer votre point d'accès multi-

régions. Pour obtenir la liste des régions qui prennent en charge les points d'accès multi-régions, consultez Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions.

6. (Facultatif) Si vous devez supprimer un compartiment que vous avez ajouté, choisissez Supprimer.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas ajouter ni supprimer de compartiments à ce point d'accès multi-régions une fois que vous avez fini de le créer.

7. Sous Paramètres de blocage de l'accès public à ce point d'accès multi-Régions, sélectionnez les paramètres de blocage de l'accès public que vous souhaitez appliquer au point d'accès multi-Régions. Tous les paramètres de blocage de l'accès public sont activés par défaut pour les points d'accès. Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres activés, sauf si vous savez que vous avez un besoin spécifique de désactiver l'un d'entre eux.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public après la création du point d'accès multi-régions. Par conséquent, si vous avez l'intention de bloquer l'accès public, assurez-vous que vos applications fonctionnent correctement sans accès public avant de créer un point d'accès multi-régions.

8. Choisissez Créer un point d'accès multi-Régions.

> **Important**
>
> Quand vous ajoutez un compartiment qui appartient à un autre compte à votre point d'accès multi-régions, le propriétaire doit également mettre à jour sa politique de compartiment pour accorder des autorisations sur le point d'accès multi-régions. Sinon, le point d'accès multi-régions ne sera pas en mesure de récupérer les données de ce compartiment. Pour des exemples de politiques indiquant comment accorder un tel accès, consultez Exemples de politique de point d'accès multi-régions.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser le AWS CLI pour créer un point d'accès multi-Régions. Lorsque vous créez le point d'accès multi-régions, vous devez indiquer tous les compartiments qu'il devra prendre en charge. Vous ne pouvez pas ajouter des compartiments au point d'accès multi-régions après sa création.

L'exemple suivant crée un point d'accès multi-régions avec deux compartiments à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Pour créer un point d'accès multi-régions à l'aide de compartiments dans une région d'adhésion, assurez-vous d'activer d'abord toutes les régions d'adhésion. Dans le cas contraire, vous recevrez un message d'erreur `403 InvalidRegion` lorsque vous tenterez de créer un point d'accès multi-régions à l'aide de compartiments pour une région à laquelle vous n'avez pas encore adhéré.

```
aws s3control create-multi-region-access-point --account-id 111122223333 --details '{
        "Name": "simple-multiregionaccesspoint-with-two-regions",
        "PublicAccessBlock": {
            "BlockPublicAcls": true,
            "IgnorePublicAcls": true,
            "BlockPublicPolicy": true,
            "RestrictPublicBuckets": true
        },
        "Regions": [
            { "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket1" },
            { "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket2" }
        ]
    }' --region us-west-2
```

Bloquer l'accès public à l'aide des points d'accès multi-Régions Amazon S3

Chaque point d'accès multi-Régions dispose de paramètres distincts pour bloquer l'accès public Amazon S3. Ces paramètres fonctionnent conjointement avec les paramètres de blocage de l'accès public pour le Compte AWS qui possède à la fois le point d'accès multi-régions et les compartiments sous-jacents.

Quand Amazon S3 autorise une demande, il applique la combinaison la plus restrictive de ces paramètres. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour l'une de ces ressources (le compte propriétaire du point d'accès multi-régions, le compartiment sous-jacent ou le compte propriétaire du compartiment) bloquent l'accès à l'action ou à la ressource demandée, Amazon S3 rejettera la demande.

Nous vous recommandons d'activer tous les paramètres de blocage de l'accès public sauf si vous devez spécifiquement en désactiver certains. Tous les paramètres de blocage de l'accès public sont activés par défaut pour les points d'accès. Si l'option de blocage de l'accès public est activée, le point d'accès multi-régions ne peut pas accepter les demandes basées sur Internet.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public après la création du point d'accès multi-régions.

Pour en savoir plus sur le blocage de l'accès public Amazon S3, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Affichage des détails de la configuration des points d'accès multi-régions Amazon S3

L'exemple suivant montre comment afficher les détails de la configuration d'un point d'accès multi-régions à l'aide de la console Amazon S3.

Utilisation de la console S3

Pour créer un point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom du point d'accès multi-régions dont vous souhaitez afficher les détails de la configuration.

   - L'onglet Propriétés répertorie tous les compartiments associés à votre point d'accès multi-régions, la date de création, l'Amazon Resource Name (ARN) et l'alias. La colonne ID de Compte AWS répertorie également tous les compartiments appartenant à des comptes externes associés à votre point d'accès multi-régions.

- L'onglet Autorisations répertorie les paramètres de blocage d'accès public appliqués aux compartiments associés à ce point d'accès multi-régions. Vous pouvez également afficher la politique de point d'accès multi-régions, si vous en avez créé une. L'alerte Infos sur la page Autorisations répertorie également tous les compartiments (de votre compte et d'autres comptes) pour ce point d'accès multi-régions pour lesquels le paramètre L'accès public est bloqué est activé.
- L'onglet Réplication et basculement fournit une vue cartographique des compartiments associés à votre point d'accès multi-régions et des régions dans lesquelles se trouvent les compartiments. S'il existe des compartiments provenant d'un autre compte dont vous n'êtes pas autorisé à extraire des données, la région sera marquée en rouge sur la carte Récapitulatif de réplication, ce qui indique qu'il s'agit d'une Région AWS présentant des erreurs lors de l'obtention du statut de réplication.

  > **Note**
  >
  > Pour récupérer les informations sur le statut de réplication d'un compartiment dans un compte externe, le propriétaire du compartiment doit vous accorder l'autorisation `s3:GetBucketReplication` conformément à sa politique en matière de compartiment.

  Cet onglet fournit également les métriques de réplication, les règles de réplication et les statuts de basculement pour les régions utilisées avec votre point d'accès multi-régions.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour afficher les détails de la configuration d'un point d'accès multi-régions.

L'exemple d'AWS CLI suivant affiche la configuration actuelle de votre point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control get-multi-region-access-point --account-id 111122223333 --name amzn-s3-demo-bucket
```

Suppression d'un point d'accès multi-régions

La procédure suivante montre comment supprimer un point d'accès multi-régions à l'aide de la console Amazon S3. N'oubliez pas que la suppression d'un point d'accès multi-régions ne supprime pas les compartiments associés au point d'accès multi-régions. Au lieu de cela, elle supprime uniquement le point d'accès multi-régions.

> **Note**
>
> Les points d'accès multi-régions S3 utilisant des compartiments dans des régions d'adhésion AWS ne sont actuellement pris en charge que par le biais des kits AWS SDK et de l'AWS CLI. Pour supprimer un point d'accès multi-régions à l'aide de compartiments situés dans une région d'adhésion, assurez-vous de spécifier les régions d'adhésion AWS que votre compte peut utiliser en premier. Dans le cas contraire, si vous essayez de supprimer un point d'accès multi-régions qui utilise des compartiments dans des régions où les régions d'adhésion AWS désactivées, vous recevrez un message d'erreur.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer un point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Sélectionnez le bouton d'option en regard du nom de votre point d'accès multi-régions.
4. Choisissez Supprimer.
5. Dans la boîte de dialogue Supprimer le point d'accès multi-régions, saisissez le nom du compartiment AWS à supprimer.

   > **Note**
   >
   > Assurez-vous de saisir un nom de compartiment valide. Dans le cas contraire, le bouton Supprimer sera désactivé.

6. Choisissez Supprimer pour confirmer la suppression de votre point d'accès multi-régions.

Utilisation de la AWS CLI

Vous pouvez utiliser l'AWS CLI pour supprimer un point d'accès multi-régions. L'action ne supprime pas les compartiments associés au point d'accès multi-régions, mais uniquement le point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control delete-multi-region-access-point --account-id 123456789012 --details
 Name=example-multi-region-access-point-name
```

Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink

Vous pouvez utiliser les points d'accès multi-régions pour acheminer le trafic de demandes Amazon S3 entre plusieurs Régions AWS. Chaque point d'accès multi-régions achemine le trafic de demandes de données Amazon S3 depuis plusieurs sources sans que vous ayez à créer des configurations réseau complexes avec des points de terminaison distincts. Ces sources de trafic de demandes de données incluent :

- Trafic provenant d'un cloud privé virtuel (VPC)
- Trafic provenant de centres de données sur site vers AWS PrivateLink
- Trafic provenant de l'Internet public

Si vous établissez une connexion AWS PrivateLink à un point d'accès multi-régions S3, vous pouvez acheminer les demandes S3 vers AWS ou entre plusieurs Régions AWS via une connexion privée en utilisant une architecture et une configuration réseau simples. Lorsque vous utilisez AWS PrivateLink, vous n'avez pas besoin de configurer une connexion d'appairage de VPC.

Rubriques

- Configuration de régions d'adhésion de points d'accès multi-régions
- Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink
- Supprimer l'accès à un point d'accès multi-Régions à partir d'un point de terminaison d'un VPC

Configuration de régions d'adhésion de points d'accès multi-régions

Une région d'adhésion AWS est une région qui n'est pas activée par défaut dans votre compte AWS. En revanche, les régions activées par défaut sont appelées Régions AWS ou régions commerciales.

Pour commencer à utiliser les points d'accès multi-régions dans les régions d'adhésion AWS, vous devez activer manuellement la région d'adhésion pour votre compte AWS avant de créer votre point d'accès multi-régions. Après avoir activé la région d'adhésion, vous pouvez créer des points d'accès multi-régions avec des compartiments dans la région d'adhésion sélectionnée. Pour savoir comment activer ou désactiver une région d'adhésion pour votre compte AWS ou AWS Organization, consultez Activation ou désactivation d'une région pour les comptes autonomes ou Activation ou désactivation d'une région dans votre organisation.

> **Note**
>
> Les régions d'adhésion aux points d'accès multi-régions ne sont actuellement prises en charge que par le biais des kits AWS SDK et de l'AWS CLI.

Les points d'accès multi-régions S3 prennent en charge les régions d'adhésion AWS suivantes :

- `Africa (Cape Town)`
- `Asia Pacific (Hong Kong)`
- `Asia Pacific (Jakarta)`
- `Asia Pacific (Melbourne)`
- `Asia Pacific (Hyderabad)`
- `Canada West (Calgary)`
- `Europe (Zurich)`
- `Europe (Milan)`
- `Europe (Spain)`
- `Israel (Tel Aviv)`
- `Middle East (Bahrain)`
- `Middle East (UAE)`

> **Note**
>
> L'activation d'une région d'adhésion est disponible sans frais supplémentaires. Cependant, la création ou l'utilisation d'une ressource dans un point d'accès multi-régions entraîne des frais de facturation.

Utilisation d'un point d'accès multi-régions dans une région d'adhésion AWS

Pour effectuer une opération de plan de données sur votre point d'accès multi-régions, tous les comptes AWS associés doivent activer les régions d'adhésion qui font partie du point d'accès multi-régions. Cette exigence s'applique au compte du demandeur, au propriétaire du point d'accès multi-régions, aux propriétaires du compartiment S3 et au propriétaire du point de terminaison d'un VPC. Si l'un de ces comptes n'active pas les régions d'adhésion AWS, les demandes de point d'accès multi-régions échouent. Pour plus d'informations sur les erreurs `InvalidToken` ou `AllAccessDisabled`, consultez Liste des codes d'erreur.

> **Note**
>
> Les opérations du plan de contrôle, telles que la mise à jour de votre politique de point d'accès multi-régions ou la mise à jour de votre configuration de basculement, ne sont pas affectées par le statut de région d'adhésion des régions faisant partie de votre point d'accès multi-régions. Il n'est pas non plus nécessaire de désactiver les régions d'adhésion actives avant de supprimer un point d'accès multi-régions.

Désactivation d'une région d'adhésion AWS active

Si vous désactivez la région d'adhésion qui fait partie de votre point d'accès multi-régions, les demandes acheminées vers cette région génèrent une erreur `403 AllAccessDisabled`. Pour désactiver en toute sécurité une région d'adhésion, nous vous recommandons d'abord d'identifier une autre région dans la configuration de votre point d'accès multi-régions vers laquelle acheminer le trafic. Vous pouvez ensuite utiliser les commandes de basculement des points d'accès multi-régions pour marquer la région alternative comme active et marquer la région à désactiver comme passive. Après avoir modifié les commandes de basculement, vous pouvez désactiver la région dont vous souhaitez vous désinscrire.

Activation d'une région d'adhésion AWS précédemment désactivée

Pour activer une région d'adhésion AWS qui était précédemment désactivée pour votre point d'accès multi-régions, assurez-vous de mettre à jour les paramètres de votre compte AWS. Après avoir réactivé la région d'adhésion, exécutez l'opération d'API PutMultiRegionAccessPointPolicy pour appliquer la politique des points d'accès multi-régions à la région d'adhésion.

Si vous accédez à votre point d'accès multi-régions via un point de terminaison d'un VPC, nous vous recommandons de mettre à jour votre politique VPCE et d'utiliser l'opération d'API ModifyVpcEndpoint pour appliquer la politique de point de terminaison d'un VPC mise à jour à la région d'adhésion réactivée.

Politique de point d'accès multi-régions et comptes AWS multiples

Si votre politique de points d'accès multi-régions accorde l'accès à des comptes AWS multiples, tous les comptes demandeurs doivent également activer les mêmes régions d'adhésion dans leurs paramètres de compte. Si le compte du demandeur soumet une demande de point d'accès multi-régions sans activer les régions d'adhésion qui font partie du point d'accès multi-régions, une erreur `400 InvalidToken` se produit.

Considérations relatives à la région d'adhésion AWS

Lorsque vous accédez à un point d'accès multi-régions à partir d'une région d'adhésion, tenez compte des points suivants :

- Après avoir activé la région d'adhésion, vous pouvez créer des points d'accès multi-régions avec des compartiments dans la région d'adhésion sélectionnée. Lorsque vous désactivez une région d'adhésion, le point d'accès multi-régions n'est plus pris en charge dans la région d'adhésion. Si vous ne souhaitez plus activer de région d'adhésion pour votre point d'accès multi-régions, assurez-vous d'abord de désactiver la région pour votre compte. Créez ensuite un nouveau point d'accès multi-régions avec votre liste préférée de régions d'adhésion.
- Si vous tentez de créer votre point d'accès multi-régions avec une région d'adhésion désactivée, vous recevrez un message d'erreur `403 InvalidRegion`. Après avoir activé la région d'adhésion, essayez de créer à nouveau le point d'accès multi-régions.
- Le nombre maximum de régions prises en charge pour un point d'accès multi-régions est de 17. Cela inclut à la fois les régions d'adhésion et les régions commerciales. Pour plus d'informations, consultez Restrictions et limites des points d'accès multi-régions.
- Les demandes de plan de contrôle pour les points d'accès multi-régions fonctionneront, même si vous n'avez adhéré à aucune région.

- Lorsque vous essayez de créer un point d'accès multi-régions pour la première fois, vous devez adhérer à toutes les régions qui font partie du point d'accès multi-régions.
- Tous les comptes AWS autorisés à accéder à un point d'accès multi-régions S3 via la politique de point d'accès multi-régions doivent également activer les régions d'adhésion qui font partie du point d'accès multi-régions.

Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink

AWS PrivateLink vous fournit une connectivité privée à Amazon S3 à l'aide d'adresses IP privées dans votre Virtual Private Cloud (VPC). Vous pouvez provisionner un ou plusieurs points de terminaison d'interface dans votre VPC pour vous connecter aux points d'accès multi-Régions Amazon S3.

Vous pouvez créer des points de terminaison com.amazonaws.s3-global.accesspointpour les points d'accès multi-Régions via le AWS Management Console, AWS CLI, ou les SDK AWS. Pour en savoir plus sur la configuration d'un point de terminaison d'interface pour un point d'accès multi-Régions, consultez Points de terminaison d'un VPC d'interface dans le guide de l'utilisateur VPC.

Pour adresser des demandes à un point d'accès multi-Régions via des points de terminaison d'interface, procédez comme suit pour configurer le VPC et le point d'accès multi-Régions.

Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink

1. Créez ou disposez d'un point de terminaison d'un VPC approprié qui peut se connecter à des points d'accès multi-Régions. Pour en savoir plus sur les points de terminaison d'un VPC, consultez Points de terminaison d'un VPC d'interface dans le guide de l'utilisateur VPC.

   > **Important**
   >
   > Veillez à créer un point de terminaison com.amazonaws.s3-global.accesspoint. Les autres types de points de terminaison ne peuvent pas accéder aux points d'accès multi-Régions.

   Après la création de ce point de terminaison d'un VPC, toutes les demandes de point d'accès multi-Régions dans le VPC seront acheminées via ce point de terminaison si vous disposez d'un DNS privé activé pour le point de terminaison. Cela est activé par défaut.

2. Si la politique de point d'accès multi-Régions ne prend pas en charge les connexions à partir des points de terminaison d'un VPC, vous devrez la mettre à jour.
3. Vérifiez que les politiques de compartiment individuelles autorisent l'accès aux utilisateurs du point d'accès multi-Régions.

N'oubliez pas que les points d'accès multi-Régions fonctionnent en acheminant les demandes vers des compartiments, non en les exécutant eux-mêmes. Il est important de s'en souvenir, car l'expéditeur de la demande doit disposer des autorisations sur le point d'accès multi-Régions et être autorisé à accéder aux compartiments individuels dans le point d'accès multi-Régions. Sinon, la demande risque d'être acheminée vers un compartiment où l'expéditeur n'a pas les autorisations nécessaires pour répondre à la demande. Un point d'accès multi-régions et les compartiments qui y sont associés peuvent appartenir au même compte AWS ou à un autre. Toutefois, les VPC de comptes différents peuvent utiliser un point d'accès multi-Régions si les autorisations sont configurées correctement.

Pour cette raison, la politique de point de terminaison d'un VPC doit autoriser l'accès au point d'accès multi-Régions et à chaque compartiment sous-jacent qui doit être capable de traiter les demandes. Par exemple, supposons que vous ayez un point d'accès multi-Régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`. Il est soutenu par des compartiments `amzn-s3-demo-bucket1` et `amzn-s3-demo-bucket2` qui appartiennent tous deux à un compte AWS`123456789012`. Dans ce cas, la politique de point de terminaison VPC suivante permettrait que les demandes `GetObject` du VPC faites à `mfzwi23gnjvgw.mrap` soient satisfaites par l'un ou l'autre des compartiments de sauvegarde.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Sid": "Read-buckets-and-MRAP-VPCE-policy",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
```

```
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*",
            "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap/object/*"
        ]
    }]
}
```

Comme mentionné précédemment, vous devez également vous assurer que la politique de point d'accès multi-Régions est configurée de manière à prendre en charge l'accès via un point de terminaison d'un VPC. Il n'est pas nécessaire de préciser le point de terminaison d'un VPC qui demande l'accès. L'exemple de politique suivant accorderait l'accès à tout demandeur essayant d'utiliser le point d'accès multi-régions pour les demandes `GetObject`.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
    {
        "Sid": "Open-read-MRAP-policy",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": "*",
        "Action": [
            "s3:GetObject"
          ],
        "Resource": "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap/
object/*"
    }]
}
```

Et, bien entendu, les compartiments individuels auraient chacun besoin d'une politique pour prendre en charge l'accès à partir des demandes soumises via le point de terminaison d'un VPC. L'exemple de politique suivant accorde l'accès en lecture à tous les utilisateurs anonymes, ce qui inclut les demandes effectuées via le point de terminaison VPC.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
```

```
   "Statement": [
   {
       "Sid": "Public-read",
       "Effect": "Allow",
       "Principal": "*",
       "Action": "s3:GetObject",
       "Resource": [
           "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1",
           "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/*"]
    }]
}
```

Pour en savoir plus sur la modification d'une politique de point de terminaison d'un VPC, consultez Contrôle de l'accès aux services avec des points de terminaison d'un VPC dans le guide de l'utilisateur VPC.

Supprimer l'accès à un point d'accès multi-Régions à partir d'un point de terminaison d'un VPC

Si vous possédez un point d'accès multi-régions et souhaitez en supprimer l'accès à partir d'un point de terminaison d'interface, vous devrez fournir une nouvelle stratégie d'accès au point d'accès multi-régions qui empêche l'accès aux demandes provenant des points de terminaison d'un VPC. Cependant, si les compartiments de votre point d'accès multi-régions prennent en charge les demandes via des points de terminaison d'un VPC, ils continueront à prendre en charge ces demandes. Si vous souhaitez empêcher cette prise en charge, vous devrez également mettre à jour les politiques des compartiments. La fourniture d'une nouvelle stratégie d'accès au point d'accès multi-régions empêche uniquement l'accès au point d'accès multi-régions, pas aux compartiments sous-jacents.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas supprimer une politique d'accès pour un point d'accès multi-Régions. Pour supprimer l'accès à un point d'accès multi-Régions, vous devez fournir une nouvelle politique d'accès avec l'accès modifié souhaité.

Au lieu de mettre à jour la stratégie d'accès pour le point d'accès multi-régions, vous pouvez mettre à jour les politiques de compartiment pour empêcher les demandes via les points de terminaison d'un VPC. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent toujours accéder au point d'accès multi-régions via

le point de terminaison d'un VPC. Mais si la demande de point d'accès multi-régions est acheminée vers un compartiment où la politique de compartiment empêche l'accès, elle générera un message d'erreur.

Effectuer des requêtes par l'intermédiaire d'un point d'accès multi-régions

Comme les autres ressources, les points d'accès multi-régions Amazon S3 comportent des noms Amazon Resource Name (ARN). Vous pouvez utiliser ces ARN pour diriger les demandes vers les points d'accès multi-régions en utilisant l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits SDK AWS ou l'API Amazon S3. Vous pouvez également utiliser ces ARN pour identifier les points d'accès multi-régions dans les stratégies de contrôle d'accès. Un ARN de point d'accès multi-régions n'inclut pas ou ne divulgue pas son nom. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Name (ARN) dans le Références générales AWS.

> **Note**
>
> L'alias et l'ARN du point d'accès multirégion ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable.

Les ARN des points d'accès multi-régions utilisent le format suivant :

`arn:aws:s3::`*`account-id`*`:accesspoint/`*`MultiRegionAccessPoint_alias`*

Voici quelques exemples d'ARN de points d'accès multi-régions :

- `arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap` représente le point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, détenu par le Compte AWS `123456789012`.
- `arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/*` représente tous les points d'accès multi-régions du compte `123456789012`. Cet ARN correspond à tous les points d'accès multi-régions du compte `123456789012`, mais il ne correspond à aucun point d'accès Amazon S3 régional, car l'ARN n'inclut pas de Région AWS. En revanche, l'ARN `arn:aws:s3:us-west-2:123456789012:accesspoint/*` correspond à tous les points d'accès Amazon S3 régionaux de la région `us-west-2` pour le compte `123456789012`, mais il ne correspond à aucun point d'accès multi-régions.

Les ARN des objets accessibles via un point d'accès multi-régions utilisent le format suivant :

`arn:aws:s3::account_id:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias//key`

Comme pour les ARN des points d'accès multi-régions, les ARN des objets accessibles via des points d'accès multi-régions n'incluent pas la Région AWS. Voici quelques exemples.

- `arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap//-01` représente l'objet `-01`, accessible via le point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, qui appartient à un compte `123456789012`.
- `arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap//*` représente tous les objets accessibles via le point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, dans un compte `123456789012`.
- `arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/mfzwi23gnjvgw.mrap//-01/finance/*` représente tous les objets accessibles sous le préfixe `-01/finance/` pour le point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, dans un compte `123456789012`.

Noms d'hôte des points d'accès multi-Régions

Vous pouvez accéder aux données Amazon S3 via un point d'accès multi-régions à l'aide du nom d'hôte du point d'accès multi-régions. Les requêtes peuvent être dirigées vers ce nom d'hôte depuis l'Internet public. Si vous avez configuré une ou plusieurs passerelles Internet pour le point d'accès multi-régions, les requêtes peuvent également être dirigées vers ce nom d'hôte depuis un cloud privé virtuel (VPC). Pour en savoir plus sur la création de points de terminaison d'interface VPC à utiliser avec des points d'accès multi-Régions, consultez Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink.

Pour effectuer des demandes via un point d'accès multi-régions à partir d'un VPC utilisant un point de terminaison d'un VPC, vous pouvez utiliser AWS PrivateLink. Lorsque vous effectuez des demandes auprès d'un point d'accès multi-régions en utilisant AWS PrivateLink, vous ne pouvez pas utiliser directement un nom de système de nom de domaine (DNS) régional spécifique au point de terminaison qui se termine par `region.vpce.amazonaws.com`. Ce nom d'hôte ne sera pas associé à un certificat, il ne peut donc pas être utilisé directement. Vous pouvez toujours utiliser le nom de système de nom de domaine (DNS) public du point de terminaison d'un VPC comme une cible `CNAME` ou `ALIAS`. Vous pouvez également activer le système de nom de domaine (DNS) privé sur le point de terminaison et utiliser le nom du système de nom de domaine (DNS) standard `MultiRegionAccessPoint_alias.accesspoint.s3-global.amazonaws.com` du point d'accès multi-régions, comme décrit dans cette section.

Lorsque vous faites des demandes à l'API pour les opérations sur les données Amazon S3 (par exemple, `GetObject`) via un point d'accès multi-régions, le nom d'hôte de la demande est le suivant :

`MultiRegionAccessPoint_alias``.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`

Par exemple, pour effectuer une requête `GetObject` via le point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, faites une demande au nom d'hôte `mfzwi23gnjvgw.mrap.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`. La partie `s3-global` du nom d'hôte indique que ce nom d'hôte n'est pas destiné à une région particulière.

Faire des demandes via un point d'accès multi-Régions est similaire à faire des demandes via un point d'accès à une seule Région. Toutefois, il est important de connaître les différences suivantes :

- Les ARN des points d'accès multi-régions n'incluent aucune Région AWS. Ils suivent le format `arn:aws:s3::`*`account-id`*`:accesspoint/`*`MultiRegionAccessPoint_alias`*.
- Pour les demandes effectuées via des opérations d'API (ces demandes ne nécessitent pas l'utilisation d'un ARN), les points d'accès multi-régions utilisent un modèle de point de terminaison différent. Le est est *`MultiRegionAccessPoint_alias`*`.accesspoint.s3-global.amazonaws.com` (par exemple, `mfzwi23gnjvgw.mrap.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`). Notez les différences par rapport à un point d'accès à une seule Région :
  - Les noms d'hôtes de points d'accès multi-Régions utilisent leurs alias, pas le nom du point d'accès multi-Régions.
  - Les noms d'hôtes des points d'accès multi-régions n'incluent pas l'ID Compte AWS du propriétaire.
  - Les noms d'hôtes des points d'accès multi-régions n'incluent aucune Région AWS.
  - Les noms d'hôte des points d'accès multi-Régions incluent `s3-global.amazonaws.com` au lieu de `s3.amazonaws.com`.
- Les requêtes de points d'accès multi-régions doivent être signées en utilisant la version 4A de la signature (SigV4A). Si vous utilisez le kit SDK AWS, il convertira automatiquement une SigV4 en SigV4A. Par conséquent, vérifiez que votre version de votre kit SDK AWS prend en charge SigV4A comme mise en œuvre de la signature qui est utilisée pour signer les demandes pour les Région AWS mondiales. Pour plus d'informations sur SigV4A, consultez Signature des demandes d'API AWS dans la Références générales AWS.

Points d'accès multi-Régions et Amazon S3 Transfer Acceleration

Amazon S3 Transfer Acceleration est une fonction qui permet des transferts de données rapides vers des compartiments. L'accélération du transfert est configurée au niveau de chaque compartiment. Pour plus d'informations sur Transfer Acceleration, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Les points d'accès multi-régions utilisent un mécanisme de transfert accéléré similaire à l'accélération du transfert pour envoyer des objets volumineux sur le réseau AWS. Pour cette raison, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'accélération du transfert lorsque vous envoyez des requêtes via un point d'accès multi-régions. Ces performances de transfert accrues sont automatiquement intégrées au point d'accès multi-régions.

Rubriques

- Autorisations
- Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions
- Routage des demandes de points d'accès multi-Régions
- Contrôles de basculement des points d'accès multi-régions Amazon S3
- Configuration de la réplication à utiliser avec des points d'accès multi-régions
- Utilisation de points d'accès multi-régions avec des opérations d'API prises en charge
- Surveillance et journalisation des demandes effectuées via un point d'accès multi-Régions vers les ressources sous-jacentes

Autorisations

Les points d'accès multi-régions Amazon S3 peuvent simplifier l'accès aux données pour les compartiments Amazon S3 dans plusieurs Régions AWS. Les points d'accès multi-régions sont des points de terminaison mondiaux nommés que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations sur les objets d'accès aux données Amazon S3, telles que `GetObject` et `PutObject`. Chaque point d'accès multi-régions peut comporter des autorisations et des contrôles de réseau distincts pour toute requête effectuée par le point de terminaison global.

Chaque point d'accès multi-régions peut également appliquer une stratégie d'accès personnalisée qui fonctionne conjointement avec la politique de compartiment attachée au compartiment sous-jacent. Pour qu'une demande d'accès entre comptes aboutisse, tous les éléments suivants doivent autoriser l'opération :

- La politique de point d'accès multi-régions
- La politique AWS Identity and Access Management (IAM) sous-jacente
- La politique de compartiment sous-jacente (vers laquelle la requête est routée).

> **Note**
>
> Pour les demandes portant sur le même compte, seule la politique IAM sous-jacente, qui accorde l'accès approprié, est requise.

Vous pouvez configurer toute politique de point d'accès multi-régions pour qu'elle n'accepte que les requêtes provenant d'utilisateurs ou de groupes IAM spécifiques. Pour obtenir un exemple de la manière de procéder, consultez l'exemple 2 dans the section called "Exemples de politique de point d'accès multi-régions". Pour limiter l'accès aux données Amazon S3 à un réseau privé, vous pouvez configurer la politique de point d'accès multi-régions pour accepter les requêtes provenant uniquement d'un cloud privé virtuel (VPC).

Par exemple, supposons que vous créez une requête `GetObject` via un point d'accès multi-Régions à l'aide d'un utilisateur appelé `AppDataReader` dans votre compte AWS. Pour vous assurer que la demande ne sera pas refusée, l'utilisateur `AppDataReader` doit se voir accorder l'autorisation `s3:GetObject` par le point d'accès multi-Régions et par chaque compartiment sous-jacent au point d'accès multi-Régions. `AppDataReader` ne sera pas en mesure de récupérer des données d'un compartiment qui n'octroie pas cette autorisation.

> **Important**
>
> La délégation du contrôle d'accès d'un compartiment à une politique de point d'accès multi-régions ne modifie pas le comportement du compartiment lorsqu'on y accède directement par son nom de compartiment ou Amazon Resource Name (ARN). Toutes les opérations effectuées directement sur le compartiment continueront à fonctionner comme avant. Les restrictions que vous incluez dans une politique de point d'accès multi-régions s'appliquent uniquement aux demandes effectuées via ce point d'accès.

Gestion de l'accès public vers un point d'accès multi-Régions

Les points d'accès multi-Régions prennent en charge des paramètres de blocage d'accès public indépendants pour chaque point d'accès multi-Régions. Lorsque vous créez un point d'accès multi-Régions, vous pouvez indiquer les paramètres de blocage d'accès public qui s'appliquent à ce point d'accès multi-Régions.

> **Note**
>
> Tous les paramètres de blocage de l'accès public qui sont activés dans Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compte (dans votre propre compte) ou dans Paramètres de blocage public pour les compartiments externes s'appliquent, même si les paramètres indépendants de blocage de l'accès public pour votre point d'accès multi-régions sont désactivés.

Pour toute requête effectuée par le biais d'un point d'accès multi-régions, Amazon S3 évalue les paramètres de blocage de l'accès public pour les éléments suivants :

- Le point d'accès multi-régions
- Les compartiments sous-jacents (y compris les compartiments externes)
- Le compte propriétaire du point d'accès multi-régions
- Le compte propriétaire des compartiments sous-jacents (y compris les comptes externes)

Si l'un de ces paramètres indique que la demande doit être bloquée, Amazon S3 rejettera la demande. Pour en savoir de plus sur le blocage de l'accès public Amazon S3, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

> **Important**
>
> Tous les paramètres de blocage de l'accès public sont activés par défaut pour les points d'accès. Vous devez désactiver explicitement tous les paramètres que vous ne souhaitez pas appliquer à un point d'accès multi-Régions.
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public après la création du point d'accès multi-régions.

Affichage des paramètres de blocage d'accès public pour un point d'accès multi-régions

Pour afficher les paramètres de blocage d'accès public d'un point d'accès multi-régions, procédez comme suit

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom du point d'accès multi-régions que vous voulez examiner.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Sous Block Public Access settings for this Multi-Region Access Point (Bloquer les paramètres d'accès public pour ce point d'accès multi-régions), vérifiez les paramètres de blocage de l'accès public pour votre point d'accès multi-régions.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de blocage de l'accès public après la création du point d'accès multi-régions. Par conséquent, si vous avez l'intention de bloquer l'accès public, assurez-vous que vos applications fonctionnent correctement sans accès public avant de créer un point d'accès multi-régions.

Utilisation d'une politique de point d'accès multi-régions

L'exemple suivant de politique de point d'accès multi-régions accorde à un utilisateur IAM l'accès à la liste et au téléchargement de fichiers depuis votre point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de politique, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement":[
     {
        "Effect":"Allow",
        "Principal":{
           "AWS":"arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe"
        },
```

```
         "Action":[
            "s3:ListBucket",
            "s3:GetObject"
         ],
         "Resource":[
            "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias",
            "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias/
object/*"
         ]
      }
   ]
}
```

Pour associer votre politique de point d'accès multi-régions au point d'accès multi-régions spécifié avec AWS Command Line Interface (AWS CLI), utilisez la commande `put-multi-region-access-point-policy` suivante. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Chaque point d'accès multi-régions ne peut avoir qu'une seule politique, donc une demande faite à l'action `put-multi-region-access-point-policy` remplace toute politique existante associée au point d'accès multi-régions spécifié.

AWS CLI

```
aws s3control put-multi-region-access-point-policy
--account-id 111122223333
--details { "Name": "amzn-s3-demo-bucket-MultiRegionAccessPoint",
 "Policy": "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": { \"Effect\":
 \"Allow\", \"Principal\": { \"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:root
\" }, \"Action\": [\"s3:ListBucket\", \"s3:GetObject\"], \"Resource\":
 [ \"arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias",
 \"arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias/object/*
\" ] } }" }
```

Pour interroger les résultats de l'opération précédente, utilisez la commande suivante :

AWS CLI

```
aws s3control describe-multi-region-access-point-operation
--account-id 111122223333
--request-token-arn requestArn
```

Pour récupérer votre politique de point d'accès multi-régions, utilisez la commande suivante :

AWS CLI

```
aws s3control get-multi-region-access-point-policy
--account-id 111122223333
--name=amzn-s3-demo-bucket-MultiRegionAccessPoint
```

Modification de la politique de point d'accès multi-régions

La politique de point d'accès multi-régions (écrite en JSON) fournit un accès de stockage aux compartiments Amazon S3 qui sont utilisés avec ce point d'accès multi-régions. Vous pouvez autoriser ou empêcher des principaux spécifiques d'effectuer diverses actions sur votre point d'accès multi-régions. Lorsqu'une requête est routée vers un compartiment via le point d'accès multi-régions, les stratégies d'accès du point d'accès multi-régions et du compartiment s'appliquent. La stratégie d'accès la plus restrictive a toujours la priorité.

> **Note**
>
> Si un compartiment contient des objets appartenant à d'autres comptes, la politique du point d'accès multi-régions ne s'applique pas aux objets appartenant à d'autres Comptes AWS.

Après avoir appliqué une politique de point d'accès multi-régions, la politique ne peut pas être supprimée. Vous pouvez soit modifier la politique, soit créer une nouvelle politique qui écrase la politique existante.

Pour modifier la politique de point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom du point d'accès multi-régions pour lequel vous souhaitez modifier la politique.
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Multi-Region Access Point policy (Politique de point d'accès multi-régions). Choisissez Edit (Modifier) pour mettre à jour la politique (en JSON).

6. La page Edit Multi-Region Access Point policy (Modifier la politique de point d'accès multi-régions) s'affiche. Vous pouvez soit saisir la politique directement dans le champ de texte, soit choisir Add statement (Ajouter une instruction) pour sélectionner les éléments de la politique dans une liste déroulante.

> **Note**
>
> La console affiche automatiquement l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès multi-régions, que vous pouvez utiliser dans la politique. Pour obtenir des exemples de politique de point d'accès multi-régions, consultez the section called “Exemples de politique de point d'accès multi-régions”.

Exemples de politique de point d'accès multi-régions

Les points d'accès multi-régions Amazon S3 prennent en charge les politiques de ressources AWS Identity and Access Management (IAM). Ces politiques peuvent contrôler l'utilisation du point d'accès multi-régions par ressource, par utilisateur ou d'autres conditions. Pour qu'une application ou un utilisateur puisse accéder à des objets par le biais d'un point d'accès multi-régions, le point d'accès multi-régions et le compartiment sous-jacent doivent tous deux permettre le même accès.

Pour autoriser le même accès à la fois au point d'accès multi-régions et au compartiment sous-jacent, effectuez l'une des opérations suivantes :

- (Recommandé) Pour simplifier les contrôles d'accès lors de l'utilisation d'un point d'accès multi-régions Amazon S3, déléguez le contrôle d'accès pour le compartiment Amazon S3 au point d'accès multi-régions. Pour obtenir un exemple de la manière de procéder, reportez-vous à l'exemple 1 de cette section.
- Ajoutez les mêmes autorisations contenues dans la politique de point d'accès multi-régions à la politique de compartiment sous-jacente.

> **Important**
>
> La délégation du contrôle d'accès d'un compartiment à une politique de point d'accès multi-régions ne modifie pas le comportement du compartiment lorsqu'on y accède directement par son nom de compartiment ou Amazon Resource Name (ARN). Toutes les opérations effectuées directement sur le compartiment continueront à fonctionner comme avant. Les

restrictions que vous incluez dans une politique de point d'accès multi-régions s'appliquent uniquement aux demandes effectuées via ce point d'accès.

Example 1 : délégation de l'accès à des points d'accès multi-régions spécifiques dans votre politique de compartiment (pour le même compte ou intercompte)

L'exemple suivant de politique de compartiment permet un accès complet à un point d'accès multi-régions spécifique. Cela signifie que tout accès à ce compartiment est contrôlé par les politiques qui sont attachées au point d'accès multi-régions. Nous vous recommandons de configurer vos compartiments de cette façon pour tous les cas d'utilisation qui ne demandent pas d'accès direct au compartiment. Vous pouvez utiliser cette structure de politique de compartiment pour les points d'accès multi-régions du même compte ou d'un autre compte.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement" : [
    {
        "Effect": "Allow",
        "Principal" : { "AWS": "*" },
        "Action" : "*",
        "Resource" : [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket", "arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-bucket/*"],
        "Condition": {
            "StringEquals" : { "s3:DataAccessPointArn" :
 "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/example-multi-region-access-point" }
        }
    }]
}
```

Note

Si vous accordez l'accès à plusieurs points d'accès multi-régions, assurez-vous de lister chaque point d'accès multi-régions.

Example 2 : accorder l'accès d'un compte à un point d'accès multi-régions dans votre politique de point d'accès multi-régions

La stratégie de point d'accès multi-région suivante accorde l'autorisation au compte *123456789012* de lister et de lire les objets contenus dans le point d'accès multi-région défini par *MultiRegionAccessPoint_ARN*.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
       "Effect": "Allow",
       "Principal": {
          "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe"
       },
       "Action": [
          "s3:ListBucket",
          "s3:GetObject"
       ],
       "Resource": [
          "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias",
          "arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias/
object/*"
       ]
     }
  ]
}
```

Example 3 – Stratégie de point d'accès multi-région autorisant le listage des compartiments

La stratégie de point d'accès multi-région suivante accorde l'autorisation au compte *123456789012* de lister les objets contenus dans le point d'accès multi-région défini par *MultiRegionAccessPoint_ARN*.

Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions

Les points d'accès Amazon S3 comportent les restrictions et limitations suivantes :

Noms et alias

Les noms des points d'accès multi-régions doivent respecter les exigences suivantes :

- Ils doivent être uniques dans un seul compte AWS.
- Ils doivent commencer par un chiffre ou une lettre minuscule.
- Ils doivent comporter entre 3 et 50 caractères.
- Ils ne peuvent pas commencer ou se terminer par un trait d'union (`-`).
- Ils ne peuvent contenir ni traits de soulignement (_), ni lettres majuscules, ni points (`.`).
- Il est impossible de les modifier après qu'ils aient été créés.

Les alias de point d'accès multi-régions (différents du nom d'un point d'accès multi-régions) sont générés automatiquement par Amazon S3 et ne peuvent pas être modifiés ou réutilisés. Pour plus d'informations sur la différence entre les alias de point d'accès multi-régions et les noms de point d'accès multi-régions et leurs règles de dénomination respectives, consultez Règles relatives à l'attribution de noms pour les points d'accès multi-Régions Amazon S3.

Accès à un point d'accès multi-régions

Vous ne pouvez pas accéder à des données via un point d'accès multi-régions en utilisant des points de terminaison de passerelle. En revanche, vous pouvez accéder aux données via un point d'accès multi-région en utilisant des points de terminaison d'interface. Pour utiliser AWS PrivateLink, vous devez créer des points de terminaison d'un VPC. Pour plus d'informations, consultez Configurer un point d'accès multi-Régions pour utilisation avec AWS PrivateLink. Sachez toutefois que IPv6 n'est pas pris en charge.

Pour utiliser des points d'accès multi-régions avec Amazon CloudFront, vous devez configurer le point d'accès multi-région en tant que type de distribution `Custom Origin`. Pour en savoir plus sur les différents types d'origine, consultez Utilisation de différentes origines avec des distributions CloudFront. Pour en savoir plus sur l'utilisation de points d'accès multi-régions avec Amazon CloudFront, consultez Building an active-active, proximity-based application across multiple Regions sur le Blog AWS Storage.

> **Note**
>
> Les compartiments Amazon S3 sur Outposts ne sont pas pris en charge.

Signature des demandes d'API AWS

Pour signer une demande d'API AWS, votre point d'accès multi-régions doit répondre aux exigences minimales suivantes :

> **Note**
>
> Les points d'accès multi-régions ne prennent pas en charge les demandes anonymes.

- Prise en charge du protocole TLS (Transport Layer Security) version 1.2.
- Prise en charge de Signature Version 4 (SigV4A) : cette version de SigV4 permet de signer des demandes pour plusieurs Régions AWS. Cette fonction est utile dans les opérations d'API qui peuvent entraîner un accès aux données à partir d'une de plusieurs régions. Lorsque vous utilisez un kit SDK AWS, vous fournissez vos informations d'identification et les demandes aux points d'accès multi-régions utiliseront Signature version 4A sans configuration supplémentaire. Assurez-vous de vérifier la compatibilité de votre kit AWS SDK avec l'algorithme SigV4A. Pour plus d'informations sur SigV4A, consultez Signature des demandes d'API AWS dans la Références générales AWS.

  > **Note**
  >
  > Pour utiliser SigV4A avec des informations d'identification de sécurité temporaires (par exemple, lors de l'utilisation de rôles AWS Identity and Access Management (IAM)), vous pouvez demander les informations d'identification temporaires à partir d'un point de terminaison régional du AWS Security Token Service (AWS STS). Si vous demandez les informations d'identification temporaires à partir du point de terminaison AWS STS global (`sts.amazonaws.com`), vous devez d'abord définir la compatibilité régionale des jetons de session pour que le point de terminaison global soit valide dans toutes les Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Gestion de AWS STS dans une Région AWS dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Opération d'API Amazon S3

- `CopyObject` est pris en charge comme destination uniquement lors de l'utilisation de l'ARN du point d'accès multi-régions.
- La fonctionnalité S3 Batch Operations n'est pas prise en charge.

Kits AWS SDK

Certains kits AWS SDK ne sont pas pris en charge. Pour confirmer quels kits AWS SDK sont pris en charge pour les points d'accès multirégions, consultez Compatibilité avec les kits AWS SDK.

Service Quotas

Tenez compte des limitations de quotas de service suivantes :

- Il existe une limite maximale de 100 points d'accès multi-régions par compte.
- Il existe une limite de 17 régions pour un seul point d'accès multi-régions.

Création, suppression ou modification d'un point d'accès multi-régions

Lorsque vous créez, supprimez ou modifiez un point d'accès multi-régions, tenez compte des règles et restrictions suivantes :

- Une fois le point d'accès multi-régions créé, vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des compartiments de la configuration du point d'accès multi-régions. Pour modifier les compartiments, vous devrez supprimer tout le point d'accès multi-Régions et en créer un autre. Si un compartiment multi-comptes de votre point d'accès multi-régions est supprimé, la seule façon de reconnecter ce compartiment est de le recréer, en utilisant le même nom et la même région dans ce compte.
- Les compartiments sous-jacents (dans le même compte) utilisés dans un point d'accès multi-régions peuvent être supprimés uniquement si ce point d'accès multi-régions est supprimé.

Prise en charge de la région

Demandes relatives au plan de contrôle

Toutes les demandes du plan de contrôle de création ou de gestion de points d'accès multirégions doivent être routées vers la région `US West (Oregon)`. Pour les demandes de plan de données de points d'accès multirégions, il n'est pas nécessaire de spécifier les régions.

Pour le plan de contrôle de basculement des points d'accès multirégions, les demandes doivent être routées vers l'une des cinq régions prises en charge suivantes :

- `US East (N. Virginia)`
- `US West (Oregon)`

- Asia Pacific (Sydney)
- Asia Pacific (Tokyo)
- Europe (Ireland)

Régions activées par défaut

Votre point d'accès multi-régions prend en charge les compartiments par défaut suivants Régions AWS (qui sont activés par défaut dans votreCompte AWS) :

- US East (N. Virginia)
- US East (Ohio)
- US West (N. California)
- US West (Oregon)
- Asia Pacific (Mumbai)
- Asia Pacific (Osaka)
- Asia Pacific (Seoul)
- Asia Pacific (Singapore)
- Asia Pacific (Sydney)
- Asia Pacific (Tokyo)
- Canada (Central)
- Europe (Frankfurt)
- Europe (Ireland)
- Europe (London)
- Europe (Paris)
- Europe (Stockholm)
- South America (São Paulo)

Régions d'adhésion AWS

Votre point d'accès multi-régions prend en charge les compartiments dans les régions d'adhésion suivantes Régions AWS (qui sont désactivées par défaut dans votre Compte AWS) :

- Africa (Cape Town)

- Asia Pacific (Hong Kong)
- Asia Pacific (Jakarta)
- Asia Pacific (Melbourne)
- Asia Pacific (Hyderabad)
- Canada West (Calgary)
- Europe (Zurich)
- Europe (Milan)
- Europe (Spain)
- Israel (Tel Aviv)
- Middle East (Bahrain)
- Middle East (UAE)

> **Note**
>
> L'activation d'une région d'adhésion est disponible sans frais supplémentaires. Cependant, la création ou l'utilisation d'une ressource dans un point d'accès multi-régions entraîne des frais de facturation.

Une région d'adhésion doit être activée manuellement lors de la configuration ou de la création de votre point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations sur les comportements de la région d'adhésion pour les points d'accès multi-régions, consultez Configuration de régions d'adhésion de points d'accès multi-régions. Pour en savoir plus sur la façon d'activer une région d'adhésion dans votre Compte AWS, consultez Activation ou désactivation d'une région pour les comptes autonomes dans le Guide de référence de Gestion de compte AWS.

Routage des demandes de points d'accès multi-Régions

Lorsque vous effectuez une demande via un point d'accès multi-régions, Amazon S3 détermine lequel des compartiments associés au point d'accès multi-régions est le plus proche de vous. Amazon S3 dirige ensuite la demande vers ce compartiment, quelle que soit la Région AWS dans laquelle il est situé.

Une fois que le point d'accès multi-régions a acheminé la demande vers le compartiment le plus proche, Amazon S3 traite la demande comme si vous l'aviez adressée directement à ce

compartiment. Les points d'accès multi-régions ne connaissent pas le contenu des données d'un compartiment Amazon S3. Par conséquent, le compartiment qui reçoit la demande peut ne pas contenir les données demandées. Pour créer des jeux de données cohérents dans les compartiments Amazon S3 associés à un point d'accès multi-régions, vous pouvez configurer la réplication entre régions (CRR) S3. Ensuite, n'importe quel compartiment peut répondre à la demande avec succès.

Amazon S3 dirige les demandes de points d'accès multi-Régions conformément aux règles suivantes :

- Amazon S3 optimise l'exécution des requêtes en fonction de leur proximité. Il examine les compartiments pris en charge par le point d'accès multi-régions et transmet la requête au compartiment le plus proche.
- Si la demande indique une ressource existante (par exemple, `GetObject`), Amazon S3 peut ne pas tenir compte du nom de l'objet lorsqu'il exécutera la demande. Cela signifie que même si un objet existe dans un compartiment dans le point d'accès multi-régions, votre demande peut être acheminée vers un compartiment qui ne contient pas l'objet. Cela entraînera un message d'erreur 404 retourné au client.

  Pour éviter les erreurs 404, nous vous recommandons de configurer la réplication entre régions (CRR) S3 pour vos compartiments. La réplication permet de résoudre le problème potentiel lorsque l'objet que vous voulez est dans un compartiment dans le point d'accès multi-régions, mais qu'il ne se trouve pas dans le compartiment spécifique vers lequel votre demande a été acheminée. Pour obtenir des informations sur la configuration de réplication de base, consultez Configuration de la réplication à utiliser avec des points d'accès multi-régions.

  Pour vous assurer que vos demandes sont traitées à l'aide des objets spécifiques que vous souhaitez, nous vous recommandons également d'activer la gestion des versions du compartiment et d'inclure des ID de version dans vos demandes. Cette approche permet de vous assurer que vous disposez de la version correcte de l'objet que vous recherchez. Les compartiments avec la gestion des versions activée vous permettent de récupérer des objets en cas de remplacement accidentel. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la gestion des versions dans les compartiments S3.
- Si la demande vise à créer une ressource (par exemple, `PutObject` ou `CreateMultipartUpload`), Amazon S3 répond à la demande en utilisant le compartiment le plus proche. Prenons l'exemple d'une société de vidéo qui souhaite prendre en charge les chargements de vidéos de n'importe où dans le monde vers le compartiment le plus proche. Lorsqu'un utilisateur effectue une demande PUT au point d'accès multi-régions, l'objet est placé dans le compartiment le plus proche. Pour ensuite permettre à des utilisateurs du monde entier de télécharger cette vidéo

avec la latence la plus faible, vous pouvez utiliser le CRR avec une réplication bidirectionnelle. L'utilisation du CRR avec une réplication bidirectionnelle permet de synchroniser le contenu de tous les compartiments associés au point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations sur la réplication avec des points d'accès multi-régions, consultez Configuration de la réplication à utiliser avec des points d'accès multi-régions.

Contrôles de basculement des points d'accès multi-régions Amazon S3

Grâce aux contrôles de basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3, vous pouvez maintenir la continuité des activités pendant les perturbations du trafic régional, tout en offrant à vos applications une architecture multi-régions pour répondre aux besoins de conformité et de redondance. Si votre trafic régional est perturbé, vous pouvez utiliser les contrôles de basculement du point d'accès multi-régions pour sélectionner la Régions AWS derrière un point d'accès multi-régions Amazon S3 qui traitera les demandes d'accès aux données et de stockage.

Pour prendre en charge le basculement, vous pouvez configurer votre point d'accès multi-régions dans une configuration active-passive, le trafic circulant vers la région active dans des conditions normales, et une région passive de secours pour le basculement.

Par exemple, pour effectuer un basculement vers une Région AWS de votre choix, vous déplacez le trafic de votre région principale (active) vers votre région secondaire (passive). Dans une configuration active-passive comme celle-ci, un compartiment est actif et accepte le trafic, tandis que l'autre est passif et n'accepte pas le trafic. Le compartiment passif est utilisé pour la reprise après sinistre. Lorsque vous lancez le basculement, tout le trafic (tel que les requêtes `GET` et `PUT`) est dirigé vers le compartiment actif (dans une région) et éloigné du compartiment passif (dans une autre région).

Si vous avez activé la réplication entre régions (CRR) de S3 avec des règles de réplication bidirectionnelle, vous pouvez garder vos compartiments synchronisés pendant un basculement. En outre, si vous avez activé la fonction CRR dans une configuration active-active, les points d'accès multi-régions d'Amazon S3 peuvent également récupérer des données à partir de l'emplacement du compartiment le plus proche, ce qui améliore les performances des applications.

Région AWSPrise en charge de

Grâce aux contrôles de basculement des points d'accès multi-régions d'Amazon S3, vos compartiments S3 peuvent se trouver dans l'une des 17 régions où les points d'accès multi-régions sont pris en charge. Vous pouvez initier un basculement sur deux régions à la fois.

> **Note**
>
> Bien que le basculement ne soit initié qu'entre deux régions à la fois, vous pouvez mettre à jour séparément les statuts de routage pour plusieurs régions en même temps dans votre point d'accès multi-régions.

Les rubriques suivantes expliquent comment utiliser et gérer les contrôles de basculement du point d'accès multi-régions Amazon S3.

Rubriques

- États d'acheminement des points d'accès multi-régions Amazon S3
- Utilisation des contrôles de basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3
- Erreurs de contrôle du basculement du point d'accès multi-régions Amazon S3

États d'acheminement des points d'accès multi-régions Amazon S3

Votre configuration de basculement des points d'accès multi-régions Amazon S3 détermine le statut de routage de la Régions AWS utilisée avec le point d'accès multi-régions. Vous pouvez configurer votre point d'accès multi-régions Amazon S3 pour qu'il soit dans un état actif-actif ou actif-passif.

- Active-active : dans une configuration active-active, toutes les requêtes sont automatiquement envoyées vers la Région AWS la plus proche de votre point d'accès multi-régions. Une fois que le point d'accès multi-régions a été configuré pour être dans un état actif-actif, toutes les régions peuvent recevoir du trafic. Si une interruption du trafic se produit dans une configuration active-active, le trafic réseau sera automatiquement redirigé vers l'une des régions actives.
- Active-passive : dans une configuration active-passive, les régions actives de votre point d'accès multi-régions reçoivent du trafic et les régions passives n'en reçoivent pas. Si vous avez l'intention d'utiliser les contrôles de basculement S3 pour initier le basculement en cas de sinistre, configurez vos points d'accès multi-régions dans une configuration active-passive pendant les tests et la planification de la reprise après sinistre.

Utilisation des contrôles de basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3

Cette section explique comment gérer et utiliser les contrôles de basculement de vos points d'accès multi-régions Amazon S3 à l'aide de la fonction AWS Management Console.

Il existe deux commandes de basculement dans la section Failover configuration (Configuration du basculement) de la page de détails de votre point d'accès multi-régions, dans la AWS Management Console : Edit routing status (Modifier l'état du routage) et Failover (Basculement). Vous pouvez utiliser ces contrôles comme suit :

- Edit routing status (Modifier le statut de routage) : vous pouvez modifier manuellement le statut de routage d'un maximum de 17 Régions AWS en une seule demande pour votre point d'accès multi-régions en sélectionnant Edit routing status (Modifier le statut de routage). Vous pouvez utiliser la fonction Edit routing status (Modifier le statut de routage) pour les raisons suivantes :
  - Pour définir ou modifier les statuts d'acheminement d'une ou plusieurs régions dans votre point d'accès multi-régions.
  - Pour créer une configuration de basculement pour votre point d'accès multi-régions en configurant deux régions dans un état actif-passif.
  - Pour basculer manuellement sur vos régions
  - Pour basculer manuellement le trafic entre les régions
- Failover (Basculement): lorsque vous lancez le basculement en sélectionnant Failover (Basculement), vous ne faites que mettre à jour les statuts d'acheminement de deux régions qui sont déjà configurées pour être dans un état actif-passif. Lors d'un basculement que vous avez déclenché en sélectionnant Failover (Basculement), les statuts d'acheminement entre les deux régions sont automatiquement permutés.

Modification du statut de routage des régions dans votre point d'accès multi-régions.

Vous pouvez mettre à jour manuellement les statuts d'acheminement de jusqu'à 17 Régions AWS en une seule demande pour votre point d'accès multi-régions en choisissant Edit routing status (Modifier le statut de routage) dans la section Failover configuration (Configuration du basculement) sur la page de détails de votre point d'accès multi-régions. Cependant, lorsque vous lancez le basculement en sélectionnant Failover (Basculement), vous ne faites que mettre à jour les statuts de routage de deux régions qui sont déjà configurées pour être dans un état actif-passif. Lors d'un basculement que vous avez déclenché en sélectionnant Failover (Basculement), les statuts d'acheminement entre les deux régions sont automatiquement permutés.

Vous pouvez utiliser l'option Edit routing status (Modifier le statut de routage) comme décrit dans la procédure suivante, aux fins suivantes :

- Pour définir ou modifier les statuts d'acheminement d'une ou plusieurs régions dans votre point d'accès multi-régions.

- Pour créer une configuration de basculement pour votre point d'accès multi-régions en configurant deux régions dans un état actif-passif.
- Pour basculer manuellement sur vos régions
- Pour basculer manuellement le trafic entre les régions

Utilisation de la console S3

Pour mettre à jour le statut de routage des régions dans votre point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS.
2. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
4. Choisissez le point d'accès multi-régions que vous souhaitez mettre à jour.
5. Choisissez l'onglet Réplication et basculement.
6. Sélectionnez une ou plusieurs régions dont vous voulez modifier le statut de routage.

   > **Note**
   >
   > Pour initier le basculement, au moins une Région AWS doit être désignée comme Active et une région doit être désignée comme Passive dans votre point d'accès multi-régions.

7. Choisissez Edit routing status (Modifier le statut du routage).
8. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez Active ou Passive pour le Routing status (Statut de routage) de chaque région.

   Un état actif permet de router le trafic vers la région. Un état passif empêche tout trafic d'être dirigé vers la région.

   Si vous créez une configuration de basculement pour votre point d'accès multi-régions ou si vous initiez un basculement, au moins une Région AWS doit être désignée comme Active et une région doit être désignée comme Passive dans votre point d'accès multi-régions.
9. Sélectionnez Save routing status (Enregistrer le statut de routage). Il faut environ deux minutes pour que le trafic soit redirigé.

Après avoir soumis le statut de routage des Régions AWS pour votre point d'accès multi-régions, vous pouvez vérifier les changements de votre statut de routage. Pour vérifier ces changements, rendez-vous sur Amazon CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ pour surveiller le déplacement de votre trafic de requêtes de données Amazon S3 (par exemple, GET et PUT) entre les régions actives et passives. Les connexions existantes ne seront pas interrompues pendant le basculement. Les connexions existantes se poursuivront jusqu'à ce qu'elles atteignent un statut de réussite ou d'échec.

Utilisation de la AWS CLI

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes de routage AWS CLI de points d'accès multi-régions dans n'importe laquelle de ces cinq régions :
>
> - ap-southeast-2
> - ap-northeast-1
> - us-east-1
> - us-west-2
> - eu-west-1

L'exemple de commande suivant met à jour la configuration des itinéraires de votre point d'accès multi-régions actuel. Pour mettre à jour l'état actif ou passif d'un compartiment, définissez la valeur TrafficDialPercentage sur 100 pour actif et sur 0 pour passif. Dans cet exemple, la valeur *amzn-s3-demo-bucket1* est réglée sur actif, et *amzn-s3-demo-bucket2* est réglée sur passif. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control submit-multi-region-access-point-routes
--region ap-southeast-2
--account-id 123456789012
--mrap MultiRegionAccessPoint_ARN
--route-updates Bucket=amzn-s3-demo-bucket1,TrafficDialPercentage=100
                Bucket=amzn-s3-demo-bucket2
,TrafficDialPercentage=0
```

L'exemple de commande suivant permet d'obtenir votre configuration de routage de point d'accès multi-régions mise à jour. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-multi-region-access-point-routes
--region eu-west-1
--account-id 123456789012
--mrap MultiRegionAccessPoint_ARN
```

Initialisation du basculement

Lorsque vous lancez le basculement en sélectionnant Failover (Basculement) dans la section Failover configuration (Configuration du basculement) sur la page de détails de votre point d'accès multi-régions, le trafic des demandes Amazon S3 est automatiquement transféré vers une autre Région AWS. Le processus de basculement s'achève dans les deux minutes.

Vous pouvez déclencher un basculement sur deux Régions AWS à la fois (parmi les 17 régions où les points d'accès multi-régions sont pris en charge). Les événements de basculement sont ensuite consignés dans AWS CloudTrail. Une fois le basculement terminé, vous pouvez surveiller le trafic Amazon S3 et toutes les mises à jour de routage du trafic vers la nouvelle région active dans Amazon CloudWatch.

> **Important**
>
> Pour que toutes les métadonnées et tous les objets soient synchronisés entre les compartiments pendant la réplication des données, nous vous recommandons de créer des règles de réplication bidirectionnelle et d'activer la synchronisation des modifications des réplicas avant de configurer vos contrôles de basculement.
> Les règles de réplication bidirectionnelle permettent de s'assurer que lorsque des données sont écrites dans le compartiment Amazon S3 vers lequel le trafic bascule, ces données sont ensuite répliquées vers le compartiment source. La synchronisation des modifications des réplicas permet de s'assurer que les métadonnées des objets sont également synchronisées entre les compartiments pendant la réplication bidirectionnelle.
> Pour plus d'informations sur la configuration de la réplication pour prendre en charge le basculement, consultez the section called “Réplication de compartiment”.

Pour initier le basculement entre les compartiments répliqués

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS.
2. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
4. Choisissez le point d'accès multi-régions que vous voulez utiliser pour initier le basculement.
5. Choisissez l'onglet Réplication et basculement.
6. Descendez jusqu'à la section Failover configuration (Configuration du basculement) et sélectionnez deux Régions AWS.

   > **Note**
   >
   > Pour initier le basculement, au moins une Région AWS doit être désignée comme Active et une région doit être désignée comme Passive dans votre point d'accès multi-régions. Un état actif permet de diriger le trafic vers une région. Un état passif empêche tout trafic d'être dirigé vers la région.

7. Choisissez Basculement.
8. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Failover (Basculement) à nouveau pour lancer le processus de basculement. Au cours de ce processus, les statuts de routage des deux régions sont automatiquement permutés. Tout nouveau trafic est dirigé vers la région qui devient active, et le trafic cesse d'être dirigé vers la région qui devient passive. Il faut environ deux minutes pour que le trafic soit redirigé.

   Après avoir lancé le processus de basculement, vous pouvez contrôler vos modifications de trafic. Pour vérifier ces changements, rendez-vous sur Amazon CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ pour surveiller le déplacement de votre trafic de requêtes de données Amazon S3 (par exemple, GET et PUT) entre les régions actives et passives. Les connexions existantes ne seront pas interrompues pendant le basculement. Les connexions existantes se poursuivront jusqu'à ce qu'elles atteignent un statut de réussite ou d'échec.

Visualisation des contrôles de routage de votre point d'accès multi-régions Amazon S3

Utilisation de la console S3

Pour afficher les commandes de routage de votre point d'accès Multi-Régions Amazon S3

1. Connectez-vous à la console de gestion AWS.
2. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
3. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
4. Choisissez le point d'accès multi-régions que vous voulez examiner.
5. Choisissez l'onglet Réplication et basculement. Cette page affiche les détails et la synthèse de la configuration du routage pour votre point d'accès multi-régions, les règles de réplication associées et les métriques de réplication. Vous pouvez voir le statut de routage de vos régions dans la section Failover configuration (Configuration du basculement).

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande suivant de la AWS CLI permet d'obtenir la configuration actuelle de l'itinéraire du point d'accès multi-régions pour la région spécifiée. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-multi-region-access-point-routes
--region eu-west-1
--account-id 123456789012
--mrap MultiRegionAccessPoint_ARN
```

> **Note**
>
> Cette commande ne peut être exécutée que sur les cinq régions suivantes :
>
> - ap-southeast-2
> - ap-northeast-1
> - us-east-1
> - us-west-2
> - eu-west-1

Erreurs de contrôle du basculement du point d'accès multi-régions Amazon S3

Lorsque vous mettez à jour la configuration du basculement pour votre point d'accès multi-régions, vous pouvez rencontrer l'une des erreurs suivantes :

- HTTP 400 Demande erronée : ce problème peut survenir si vous entrez un ARN de point d'accès multi-régions non valide lors de la mise à jour de votre configuration de basculement. Vous pouvez confirmer votre ARN de point d'accès multi-régions en consultant votre politique de point d'accès multi-régions. Pour réviser ou mettre à jour votre politique de point d'accès multi-régions, consultez Editing the Multi-Region Access Point policy (Modification de la politique de point d'accès multi-régions). Cette erreur peut également se produire si vous utilisez une chaîne vide ou une chaîne aléatoire lors de la mise à jour de vos contrôles de basculement du point d'accès multi-régions Amazon S3. Veillez à utiliser le format ARN du point d'accès multi-régions :

  `arn:aws:s3::account-id:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias`

- HTTP 503 Slow Down (HTTP 503 Ralentissement) : cette erreur se produit si vous envoyez trop de requêtes dans un court laps de temps. Les requêtes rejetées donneront lieu à une erreur.
- HTTP 409 Conflict (HTTP 409 Conflit) : cette erreur survient lorsque deux ou plusieurs requêtes simultanées de mise à jour de la configuration des itinéraires visent un seul point d'accès multi-régions. La première requête aboutit, mais toutes les autres échouent avec une erreur.
- HTTP 405 Method Not Allowed (Méthode HTTP 405 non autorisée) : cette erreur se produit lorsque vous avez sélectionné un point d'accès multi-régions avec une seule Région AWS lors du lancement du basculement. Vous devez sélectionner deux régions avant de pouvoir lancer le basculement. Sinon, une erreur est renvoyée.

Configuration de la réplication à utiliser avec des points d'accès multi-régions

Lorsque vous adressez une demande à un point de terminaison d'accès multi-régions, Amazon S3 achemine automatiquement la demande vers le compartiment le plus proche de vous. Amazon S3 ne tient pas compte du contenu de la demande lorsqu'il prend cette décision. Si vous envoyez une demande pour `GET` un objet, votre demande peut être acheminée vers un compartiment qui n'a pas de copie de cet objet. Si c'est le cas, vous recevez un code d'erreur HTTP 404 (Not Found) [HTTP 404 (Introuvable)]. Pour plus d'informations sur l'acheminement d'une demande d'un point d'accès multi-régions, consultez the section called “Routage des demandes”.

Si vous voulez que le point d'accès multi-régions puisse récupérer l'objet quel que soit le compartiment qui reçoit la requête, vous devez configurer la réplication entre régions (CRR) d'Amazon S3.

Par exemple, prenons un point d'accès multi-régions avec trois compartiments :

- Un compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1* dans la région US West (Oregon) qui contient un objet my-image.jpg
- Un compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket2* dans la région Asia Pacific (Mumbai) qui contient un objet my-image.jpg
- Un compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket* dans la région Europe (Frankfurt) qui ne contient pas l'objet my-image.jpg

Dans cette situation, si vous faites une demande GetObjectpour l'objet my-image.jpg, la réussite de cette demande dépend du compartiment qui reçoit votre demande. Étant donné qu'Amazon S3 ne tient pas compte du contenu de la requête, il se peut que votre requête GetObject soit acheminée vers le compartiment *amzn-s3-demo-bucket* le plus proche. Même si votre objet se trouve dans un compartiment du point d'accès multi-régions, vous obtiendrez une erreur HTTP 404 Not Found [HTTP 404 (Introuvable)], car le compartiment individuel qui a reçu votre requête ne possède pas l'objet.

L'activation de la réplication entre régions (CRR) permet d'éviter ce résultat. Avec les règles de réplication appropriées, l'objet my-image.jpg est copié dans le compartiment *amzn-s3-demo-bucket*. Par conséquent, si Amazon S3 achemine votre requête vers ce compartiment, vous pouvez maintenant récupérer l'objet.

La réplication fonctionne normalement avec des compartiments qui sont affectés à un point d'accès multi-Régions. Amazon S3 n'effectue pas de traitement spécial de réplication avec les compartiments qui se trouvent dans des points d'accès multi-régions. Pour en savoir plus sur la configuration de la réplication dans vos compartiments, consultez Présentation de la configuration de la réplication en direct.

Recommandations pour l'utilisation de la réplication avec des points d'accès multi-régions

Pour obtenir les meilleures performances de réplication lorsque vous travaillez avec des points d'accès multi-régions, nous vous recommandons ce qui suit :

- Configurez le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC). Pour répliquer vos données sur différentes régions dans un délai prévisible, vous pouvez utiliser S3 RTC. Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer 99,99 % des nouveaux objets stockés dans Simple Storage Service (Amazon S3) dans les 15 minutes (conformément à un contrat de niveau de service (SLA)). Pour plus d'informations, consultez the section called "Utiliser le contrôle du délai de réplication S3". Des frais supplémentaires sont facturés pour l'utilisation de S3 RTC. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

- Utilisez la réplication bidirectionnelle pour maintenir les compartiments synchronisés lorsque les compartiments sont mis à jour par le point d'accès multi-régions. Pour plus d'informations, consultez the section called "Création de règles de réplication bidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions".
- Créez des points d'accès multi-régions intercompte pour répliquer des données dans des compartiments dans différents Comptes AWS. Cette approche permet une séparation au niveau des comptes, de sorte que les données peuvent être consultées et répliquées sur différents comptes dans différentes régions autres que le compartiment source. La configuration de points d'accès multi-régions intercompte n'entraîne aucun coût supplémentaire. Si vous êtes propriétaire d'un compartiment mais que vous ne possédez pas le point d'accès multi-régions, vous ne payez que les frais de transfert de données et de demande. Les propriétaires de points d'accès multi-régions paient pour l'acheminement des données et les coûts d'accélération d'Internet. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.
- Activez la synchronisation des modifications des réplicas pour chaque règle de réplication afin de synchroniser également les modifications des métadonnées de vos objets. Pour plus d'informations, consultez Activation de la synchronisation des modifications de réplicas.
- Activez les métriques Amazon CloudWatch pour surveiller les événements de réplication. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez les métriques de CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

Rubriques

- Création de règles de réplication unidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions
- Création de règles de réplication bidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions
- Affichage des règles de réplication pour votre point d'accès multi-régions

Création de règles de réplication unidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions

Les règles de réplication permettent de copier automatiquement et de manière asynchrone les objets d'un compartiment à l'autre. Une règle de réplication unidirectionnelle permet de garantir que les données sont entièrement répliquées depuis un compartiment source d'une Région AWS vers un compartiment de destination dans une autre région. Lorsque la réplication unidirectionnelle est configurée, le système crée une règle de réplication du compartiment source (*amzn-s3-demo-bucket*) vers le compartiment de destination (*amzn-s3-demo-bucket*). Comme toutes les règles de réplication, vous pouvez appliquer la règle de réplication unidirectionnelle à l'ensemble du

compartiment Amazon S3 ou à un sous-ensemble d'objets filtrés par un préfixe ou des étiquettes d'objet.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser la réplication unidirectionnelle si vos utilisateurs ne consomment que des objets de vos compartiments de destination. Si vos utilisateurs doivent télécharger ou modifier les objets de vos compartiments de destination, utilisez la réplication bidirectionnelle pour synchroniser tous vos compartiments. Nous recommandons également la réplication bidirectionnelle si vous prévoyez d'insérer le point d'accès multi-régions à des fins de basculement. Pour configurer la réplication bidirectionnelle, consultez the section called “Création de règles de réplication bidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions”.

Pour créer une règle de réplication unidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom de votre point d'accès multi-régions.
4. Choisissez l'onglet Réplication et basculement.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Règles de réplication, puis sélectionnez Créer des règles de réplication. Assurez-vous que vous disposez des autorisations suffisantes pour créer la règle de réplication. Dans le cas contraire, la gestion des versions sera désactivée.

   > **Note**
   >
   > Vous pouvez créer des règles de réplication uniquement pour les compartiments dans votre compte. Pour créer des règles de réplication pour des compartiments externes, les propriétaires des compartiments doivent créer les règles de réplication pour ces compartiments.

6. Sur la page Créer des règles de réplication, choisissez le modèle Répliquer les objets d'un ou de plusieurs compartiments sources vers un ou plusieurs compartiments de destination.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez des règles de réplication à l'aide de ce modèle, elles remplacent toutes les règles de réplication existantes qui sont déjà affectées au compartiment. Pour ajouter ou modifier une règle de réplication existante au lieu de la remplacer, accédez à l'onglet Management (Gestion) de chaque compartiment dans la console, puis modifiez la règle dans la section Replication rules (Règles de réplication). Vous pouvez également ajouter ou modifier des règles de réplication existantes en utilisant la AWS CLI, les kits SDK ou l'API REST. Pour plus d'informations, consultez Éléments du fichier de configuration de réplication.

7. Dans la section Source et destination, sous Compartiments source, sélectionnez un ou plusieurs compartiments à partir desquels vous souhaitez répliquer les objets. Tous les compartiments (source et destination) choisis pour la réplication doivent avoir l'option de gestion des versions S3 activée, et chaque compartiment doit résider dans une Région AWS différente. Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez la section Using versioning in Amazon S3 buckets (Utilisation de la la gestion des versions dans les compartiments Amazon S3).

   Sous Compartiments de destination, sélectionnez un ou plusieurs compartiments à partir desquels vous souhaitez répliquer les objets.

8. Dans la section Replication rule configuration (Configuration de la règle de réplication), choisissez si la règle de réplication sera Enabled (Activée) ou Disabled (Désactivée) lors de sa création.

   > **Note**
   >
   > Vous ne pouvez pas saisir de nom dans la case Replication rule name (Nom de la règle de réplication). Les noms des règles de réplication sont générés en fonction de votre configuration lorsque vous créez la règle de réplication.

9. Dans la section Scope (Étendue), choisissez l'étendue appropriée pour votre réplication.

   - Pour répliquer l'ensemble du compartiment, choisissez Appliquer à tous les objets du compartiment.

- Pour répliquer un sous-ensemble des objets du compartiment, sélectionnez Limit the scope of this rule using one or more filters (Limiter l'étendue de cette règle à l'aide d'un ou plusieurs filtres).

  Vous pouvez filtrer vos objets en utilisant un préfixe, des étiquettes d'objets ou une combinaison des deux.

  - Pour limiter la réplication à tous les objets dont le nom commence par la même chaîne (par exemple `pictures`), saisissez un préfixe dans la case Préfixe.

    Si vous saisissez un préfixe correspondant à un nom de dossier, vous devez insérer un caractère `/` à la fin pour indiquer son niveau de hiérarchie (par exemple, `pictures/`). Pour plus d'informations sur les préfixes, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.
  - Pour répliquer tous les objets avec une ou plusieurs balises d'objet, sélectionnez Ajouter une balise et saisissez la paire clé-valeur dans les zones. Pour ajouter une autre étiquette, répétez la procédure. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

10. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Options de réplication supplémentaires, puis sélectionnez les options de réplication que vous souhaitez appliquer.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons d'appliquer les options suivantes :
>
> - Contrôle du temps de réplication (RTC) : pour répliquer vos données sur différentes régions dans un délai prévisible, vous pouvez utiliser le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC). Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer 99,99 % des nouveaux objets stockés dans Simple Storage Service (Amazon S3) dans les 15 minutes (conformément à un contrat de niveau de service (SLA)). Pour plus d'informations, consultez the section called "Utiliser le contrôle du délai de réplication S3".
> - Replication metrics and notifications (Métriques et notifications de réplication) : activez les métriques Amazon CloudWatch pour surveiller les événements de réplication.
> - Réplication des marqueurs de suppression : les marqueurs de suppression créés par les opérations de suppression de S3 seront répliqués. Les marqueurs de suppression créés par les règles de cycle de vie ne sont pas répliqués. Pour plus d'informations, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.

Des frais supplémentaires sont facturés pour les métriques et les notifications de réplication du contrôle du temps de réplication S3 et de CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Pricing (Tarification d'Amazon S3) et Amazon CloudWatch pricing (Tarification d'Amazon CloudWatch).

11. Si vous écrivez une nouvelle règle de réplication qui remplace une règle existante, sélectionnez Je reconnais qu'en choisissant l'option Créer des règles de réplication, ces règles de réplication existantes seront écrasées.
12. Choisissez Créer des règles de réplication pour créer et enregistrer votre nouvelle règle de réplication unidirectionnelle.

Création de règles de réplication bidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions

Les règles de réplication permettent de copier automatiquement et de manière asynchrone les objets d'un compartiment à l'autre. Une règle de réplication bidirectionnelle garantit que les données sont entièrement synchronisées entre deux ou plusieurs compartiments dans différentes Régions AWS. Lorsque la réplication bidirectionnelle est configurée, le système crée une règle de réplication du compartiment source (DOC-EXAMPLE-BUCKET-1) vers le compartiment contenant les réplicas (DOC-EXAMPLE-BUCKET-2). Ensuite, une deuxième règle de réplication est créée depuis le compartiment contenant les réplicas (DOC-EXAMPLE-BUCKET-2) vers le compartiment source (DOC-EXAMPLE-BUCKET-1).

Comme toutes les règles de réplication, vous pouvez appliquer la règle de réplication bidirectionnelle à l'ensemble du compartiment Amazon S3 ou à un sous-ensemble d'objets filtrés par un préfixe ou des étiquettes d'objet. Vous pouvez également synchroniser les modifications des métadonnées de vos objets en activant la synchronisation des modifications des réplicas pour chaque règle de réplication. Vous pouvez activer la synchronisation des modifications de réplicas via la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits AWS SDK, l'API REST Amazon S3 ou AWS CloudFormation.

Pour surveiller la progression de la réplication des objets et des métadonnées d'objets dans Amazon CloudWatch, activez les métriques et les notifications de réplication S3. Pour plus d'informations, consultez Monitoring progress with replication metrics and Amazon S3 event notifications (Suivi de la progression avec les métriques de réplication et les notifications d'événements Amazon S3).

Pour créer une règle de réplication bidirectionnelle pour votre point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom du point d'accès multi-régions que vous souhaitez mettre à jour.
4. Choisissez l'onglet Réplication et basculement.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Règles de réplication, puis sélectionnez Créer des règles de réplication.
6. Sur la page Create replication rules (Créer des règles de réplication), choisissez le modèle Replicate objects among all specified buckets (Répliquer les objets parmi tous les compartiments spécifiés). Le modèle Replicate objects among all specified buckets (Répliquer les objets parmi tous les compartiments spécifiés) configure une réplication bidirectionnelle (avec des capacités de basculement) pour vos compartiments.

   > **Important**
   >
   > Lorsque vous créez des règles de réplication à l'aide de ce modèle, elles remplacent toutes les règles de réplication existantes qui sont déjà affectées au compartiment. Pour ajouter ou modifier une règle de réplication existante au lieu de la remplacer, accédez à l'onglet Management (Gestion) de chaque compartiment dans la console, puis modifiez la règle dans la section Replication rules (Règles de réplication). Vous pouvez également ajouter ou modifier des règles de réplication existantes en utilisant l'AWS CLI, les kits SDK AWS ou l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Éléments du fichier de configuration de réplication.

7. Dans la section Buckets (Compartiments), sélectionnez au moins deux compartiments à partir desquels vous souhaitez répliquer des objets. Tous les compartiments choisis pour la réplication doivent avoir l'option gestion des versions S3 activée, et chaque compartiment doit résider dans une Région AWS différente. Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez la section Using versioning in Amazon S3 buckets (Utilisation de la la gestion des versions dans les compartiments Amazon S3).

   > **Note**
   >
   > Assurez-vous de disposer des autorisations de lecture et de réplication requises pour établir la réplication, sinon vous risquez de rencontrer des erreurs. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle IAM.

8. Dans la section Replication rule configuration (Configuration de la règle de réplication), choisissez si la règle de réplication sera Enabled (Activée) ou Disabled (Désactivée) lors de sa création.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas saisir de nom dans la case Replication rule name (Nom de la règle de réplication). Les noms des règles de réplication sont générés en fonction de votre configuration lorsque vous créez la règle de réplication.

9. Dans la section Scope (Étendue), choisissez l'étendue appropriée pour votre réplication.

   - Pour répliquer l'ensemble du compartiment, choisissez Appliquer à tous les objets du compartiment.
   - Pour répliquer un sous-ensemble des objets du compartiment, sélectionnez Limit the scope of this rule using one or more filters (Limiter l'étendue de cette règle à l'aide d'un ou plusieurs filtres).

     Vous pouvez filtrer vos objets en utilisant un préfixe, des étiquettes d'objets ou une combinaison des deux.

     - Pour limiter la réplication à tous les objets dont le nom commence par la même chaîne (par exemple `pictures`), saisissez un préfixe dans la case Préfixe.

       Si vous entrez un préfixe correspondant à un nom de dossier, vous devez insérer le caractère `/` (barre oblique) en tant que dernier caractère (par exemple, `pictures/`).
     - Pour répliquer tous les objets avec une ou plusieurs balises d'objet, sélectionnez Ajouter une balise et saisissez la paire clé-valeur dans les zones. Pour ajouter une autre étiquette, répétez la procédure. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

10. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Options de réplication supplémentaires, puis sélectionnez les options de réplication que vous souhaitez appliquer.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons d'appliquer les options suivantes, en particulier si vous avez l'intention de configurer votre point d'accès multi-régions pour prendre en charge le basculement :

- Contrôle du temps de réplication (RTC) : pour répliquer vos données sur différentes régions dans un délai prévisible, vous pouvez utiliser le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC). Le contrôle du temps de réplication S3 permet de répliquer 99,99 % des nouveaux objets stockés dans Simple Storage Service (Amazon S3) dans les 15 minutes (conformément à un contrat de niveau de service (SLA)). Pour plus d'informations, consultez the section called "Utiliser le contrôle du délai de réplication S3".
- Replication metrics and notifications (Métriques et notifications de réplication) : activez les métriques Amazon CloudWatch pour surveiller les événements de réplication.
- Réplication des marqueurs de suppression : les marqueurs de suppression créés par les opérations de suppression de S3 seront répliqués. Les marqueurs de suppression créés par les règles de cycle de vie ne sont pas répliqués. Pour plus d'informations, consultez Répliquer des marqueurs de suppression entre les compartiments.
- Replica modification sync (Synchronisation des modifications de réplicas) : activez la synchronisation des modifications des réplicas pour chaque règle de réplication afin de synchroniser également les modifications des métadonnées de vos objets. Pour plus d'informations, consultez Activation de la synchronisation des modifications de réplicas.

Des frais supplémentaires sont facturés pour les métriques et les notifications de réplication du contrôle du temps de réplication S3 et de CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Pricing (Tarification d'Amazon S3) et Amazon CloudWatch pricing (Tarification d'Amazon CloudWatch).

11. Si vous écrivez une nouvelle règle de réplication qui remplace une règle existante, sélectionnez Je reconnais qu'en choisissant l'option Créer des règles de réplication, ces règles de réplication existantes seront écrasées.
12. Choisissez Create replication rules (Créer des règles de réplication) pour créer et enregistrer vos nouvelles règles de réplication bidirectionnelle.

Affichage des règles de réplication pour votre point d'accès multi-régions

Avec les points d'accès multi-régions, vous pouvez configurer des règles de réplication unidirectionnelles ou des règles de réplication bidirectionnelles. Pour plus d'informations sur la

gestion de vos règles de réplication, consultez Gérer les règles de réplication à l'aide de la console Amazon S3.

Pour afficher des règles de réplication pour votre point d'accès multi-régions

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Points d'accès multi-régions.
3. Choisissez le nom de votre point d'accès multi-régions.
4. Choisissez l'onglet Réplication et basculement.
5. Faites défiler jusqu'à la section Règles de réplication. Cette section répertorie toutes les règles de réplication créées pour votre point d'accès multi-régions.

> **Note**
>
> Si vous avez ajouté un compartiment provenant d'un autre compte à ce point d'accès multi-régions, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetBucketReplication` du propriétaire du compartiment pour consulter les règles de réplication de ce compartiment.

Utilisation de points d'accès multi-régions avec des opérations d'API prises en charge

Amazon S3 fournit un ensemble d'opérations permettant de gérer les points d'accès multi-régions. Amazon S3 traite certaines de ces opérations de manière synchrone et d'autres de manière asynchrone. Lorsque vous invoquez une opération asynchrone, Amazon S3 autorise d'abord l'opération demandée de manière synchrone. Si l'autorisation réussit, Amazon S3 renvoie un jeton que vous pourrez utiliser pour suivre la progression et les résultats de l'opération demandée.

> **Note**
>
> Les demandes effectuées via la console Amazon S3 sont toujours synchrones. La console attend que la demande soit terminée avant de vous autoriser à envoyer une autre demande.

Vous pouvez afficher le statut actuel et les résultats des opérations asynchrones à l'aide de la console, ou utiliser `DescribeMultiRegionAccessPointOperation` dans l'interface AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST. Amazon S3 fournit un jeton de suivi dans la réponse

à une opération asynchrone. Vous devrez inclure ce jeton de suivi en tant qu'argument de `DescribeMultiRegionAccessPointOperation`. Quand vous incluez le jeton de suivi, Amazon S3 renvoie ensuite le statut actuel et les résultats de l'opération spécifiée, notamment les éventuelles erreurs ou informations pertinentes sur les ressources. Amazon S3 effectue les opérations `DescribeMultiRegionAccessPointOperation` de manière synchrone.

Toutes les demandes du plan de contrôle de création ou de gestion de points d'accès multirégions doivent être routées vers la région `US West (Oregon)`. Pour les demandes de plan de données de points d'accès multirégions, il n'est pas nécessaire de spécifier les régions. Pour le plan de contrôle de basculement des points d'accès multirégions, la demande doit être routée vers l'une des cinq régions prises en charge. Pour plus d'informations sur les régions prises en charge par les points d'accès multirégionaux, consultez Restrictions et limitations des points d'accès multi-régions.

De plus, vous devez accorder l'autorisation `s3:ListAllMyBuckets` à l'utilisateur, au rôle ou à toute autre entité AWS Identity and Access Management (IAM) qui fait une demande de gestion d'un point d'accès multi-régions.

Les exemples suivants montrent comment utiliser des points d'accès multi-régions avec des opérations compatibles dans Amazon S3.

Rubriques

- Compatibilité des points d'accès multi-régions avec les Services AWS et les kits SDK AWS
- Compatibilité du point d'accès multi-régions avec les opérations S3
- Visualisez la configuration du routage de votre point d'accès multi-régions.
- Mettez à jour votre politique de compartiment Amazon S3 sous-jacente.
- Mise à jour de la configuration des itinéraires d'un point d'accès multi-régions
- Ajouter un objet à un compartiment dans votre point d'accès multirégion
- Récupération d'objets depuis votre point d'accès multirégion
- Liste des objets stockés dans un compartiment sous-jacent à votre point d'accès multirégion
- Utiliser une URL présignée avec des points d'accès multi-régions
- Utiliser un compartiment configuré avec Requester Pays avec des points d'accès multi-régions

Compatibilité des points d'accès multi-régions avec les Services AWS et les kits SDK AWS

Pour utiliser un point d'accès multirégion avec des applications qui nécessitent un nom de compartiment Amazon S3, utilisez l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès multirégion

lorsque vous effectuez des demandes à l'aide d'un kit AWS SDK. Pour vérifier si les kits AWS SDK sont compatibles avec les points d'accès multirégions, consultez Compatibilité avec les kits AWS SDK.

Compatibilité du point d'accès multi-régions avec les opérations S3

Vous pouvez utiliser les opérations d'API du plan de données Amazon S3 suivantes pour effectuer des actions sur des objets dans des compartiments associés à votre point d'accès multirégion. Les opérations S3 suivantes peuvent accepter les ARN de points d'accès multi-régions :

- AbortMultipartUpload
- CompleteMultipartUpload
- CreateMultipartUpload
- DeleteObject
- DeleteObjectTagging
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectLegalHold
- GetObjectRetention
- GetObjectTagging
- HeadObject
- ListMultipartUploads
- ListObjectsV2
- ListParts
- PutObject
- PutObjectAcl
- PutObjectLegalHold
- PutObjectRetention
- PutObjectTagging
- RestoreObject
- UploadPart

> **Note**
>
> Les points d'accès multirégionaux prennent en charge les opérations de copie utilisant des points d'accès multirégionaux uniquement comme destination lors de l'utilisation de l'ARN du point d'accès multirégional.

Vous pouvez utiliser les opérations de plan de contrôle Amazon S3 suivantes pour créer et gérer vos points d'accès multirégions :

- CreateMultiRegionAccessPoint
- DescribeMultiRegionAccessPointOperation
- GetMultiRegionAccessPoint
- GetMultiRegionAccessPointPolicy
- GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus
- GetMultiRegionAccessPointRoutes
- ListMultiRegionAccessPoints
- PutMultiRegionAccessPointPolicy
- SubmitMultiRegionAccessPointRoutes

Visualisez la configuration du routage de votre point d'accès multi-régions.

AWS CLI

L'exemple de commande suivant récupère la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions afin que vous puissiez voir les statuts de routage actuels de vos compartiments. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control get-multi-region-access-point-routes
--region eu-west-1
--account-id 111122223333
--mrap arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap
```

SDK for Java

Le kit SDK suivant pour le code Java récupère la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions afin que vous puissiez voir les statuts de routage actuels de vos compartiments. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
    .region(Region.US_EAST_1)
    .credentialsProvider(credentialsProvider)
    .build();

GetMultiRegionAccessPointRoutesRequest request =
 GetMultiRegionAccessPointRoutesRequest.builder()
    .accountId("111122223333")
    .mrap("arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
    .build();

GetMultiRegionAccessPointRoutesResponse response =
 s3ControlClient.getMultiRegionAccessPointRoutes(request);
```

SDK for JavaScript

Le kit SDK suivant pour le code JavaScript récupère la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions afin que vous puissiez voir les statuts de routage actuels de vos compartiments. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
const REGION = 'us-east-1'

const s3ControlClient = new S3ControlClient({
  region: REGION
})

export const run = async () => {
  try {
    const data = await s3ControlClient.send(
      new GetMultiRegionAccessPointRoutesCommand({
        AccountId: '111122223333',
        Mrap: 'arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap',
      })
    )
```

```
    console.log('Success', data)
    return data
  } catch (err) {
    console.log('Error', err)
  }
}

run()
```

SDK for Python

Le kit SDK suivant pour le code Python récupère la configuration des itinéraires de votre point d'accès multi-régions afin que vous puissiez voir les statuts de routage actuels de vos compartiments. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
s3.get_multi_region_access_point_routes(
        AccountId=111122223333,
        Mrap=arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap)['Routes']
```

Mettez à jour votre politique de compartiment Amazon S3 sous-jacente.

Pour accorder un accès approprié, vous devez également mettre à jour la politique sous-jacente du compartiment Amazon S3. Les exemples suivants délèguent le contrôle d'accès à la politique du point d'accès multi-régions. Une fois que vous avez délégué le contrôle d'accès à la politique de point d'accès multi-régions, la politique de compartiment n'est plus utilisée pour le contrôle d'accès lors de demandes effectuées via ce point d'accès.

Voici un exemple de politique de compartiment qui délègue le contrôle d'accès à la politique de point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de politique de compartiment, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations. Pour appliquer cette politique via la commande AWS CLI `put-bucket-policy`, comme indiqué dans l'exemple suivant, enregistrez la politique dans un fichier, par exemple `policy.json`.

JSON

```
{
  "Version":"2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:DataAccessPointAccount": "444455556666"
        }
      }
    }
  ]
}
```

L'exemple de commande `put-bucket-policy` suivant associe la politique de compartiment S3 mise à jour à votre compartiment S3 :

```
aws s3api put-bucket-policy
  --bucket amzn-s3-demo-bucket
  --policy file:///tmp/policy.json
```

Mise à jour de la configuration des itinéraires d'un point d'accès multi-régions

L'exemple de commande suivant met à jour la configuration des itinéraires du point d'accès multi-régions. Les commandes d'itinéraire des points d'accès multi-régions peuvent être exécutées dans les cinq régions suivantes :

- `ap-southeast-2`
- `ap-northeast-1`
- `us-east-1`
- `us-west-2`

- eu-west-1

Dans une configuration de routage de point d'accès multi-régions, vous pouvez définir des compartiments avec un statut de routage actif ou passif. Les compartiments actifs reçoivent du trafic, tandis que les compartiments passifs n'en reçoivent pas. Vous pouvez définir le statut de routage d'un compartiment en définissant la valeur `TrafficDialPercentage` de ce dernier sur `100` pour actif ou `0` pour passif.

AWS CLI

L'exemple de commande suivant met à jour la configuration du routage de votre point d'accès multi-régions. Dans cet exemple, la valeur *amzn-s3-demo-bucket1* est réglée sur le statut actif et *amzn-s3-demo-bucket2* est réglée sur le statut passif. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control submit-multi-region-access-point-routes
--region ap-southeast-2
--account-id 111122223333
--mrap arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap
--route-updates Bucket=amzn-s3-demo-bucket1,TrafficDialPercentage=100
                Bucket=amzn-s3-demo-bucket2,TrafficDialPercentage=0
```

SDK for Java

Le kit SDK suivant pour le code Java met à jour la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
    .region(Region.ap-southeast-2)
    .credentialsProvider(credentialsProvider)
    .build();

SubmitMultiRegionAccessPointRoutesRequest request =
 SubmitMultiRegionAccessPointRoutesRequest.builder()
    .accountId("111122223333")
    .mrap("arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
    .routeUpdates(
        MultiRegionAccessPointRoute.builder()
            .region("eu-west-1")
            .trafficDialPercentage(100)
```

```
            .build(),
        MultiRegionAccessPointRoute.builder()
            .region("ca-central-1")
            .bucket("111122223333")
            .trafficDialPercentage(0)
            .build()
    )
    .build();

SubmitMultiRegionAccessPointRoutesResponse response =
 s3ControlClient.submitMultiRegionAccessPointRoutes(request);
```

SDK for JavaScript

Le code suivant du kit SDK pour JavaScript met à jour la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
const REGION = 'ap-southeast-2'

const s3ControlClient = new S3ControlClient({
  region: REGION
})

export const run = async () => {
  try {
    const data = await s3ControlClient.send(
      new SubmitMultiRegionAccessPointRoutesCommand({
        AccountId: '111122223333',
        Mrap: 'arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap',
        RouteUpdates: [
          {
            Region: 'eu-west-1',
            TrafficDialPercentage: 100,
          },
          {
            Region: 'ca-central-1',
            Bucket: 'amzn-s3-demo-bucket1',
            TrafficDialPercentage: 0,
          },
        ],
      })
    )
```

```
    console.log('Success', data)
    return data
  } catch (err) {
    console.log('Error', err)
  }
}

run()
```

SDK for Python

Le kit SDK suivant pour le code Python met à jour la configuration de l'itinéraire de votre point d'accès multi-régions. Pour utiliser cet exemple de syntaxe, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
s3.submit_multi_region_access_point_routes(
        AccountId=111122223333,
        Mrap=arn:aws:s3::111122223333:accesspoint/abcdef0123456.mrap,
        RouteUpdates= [{
            'Bucket': amzn-s3-demo-bucket,
            'Region': ap-southeast-2,
            'TrafficDialPercentage': 10
        }])
```

Ajouter un objet à un compartiment dans votre point d'accès multirégion

Pour ajouter un objet au compartiment associé au point d'accès multirégion, vous pouvez utiliser l'opération PutObject. Pour maintenir synchronisés tous les compartiments dans le point d'accès multirégion, activez la réplication entre régions.

> **Note**
>
> Pour utiliser cette opération, vous devez disposer de l'autorisation `s3:PutObject` pour le point d'accès multirégion. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux autorisations des points d'accès multirégions, consultez Autorisations.

AWS CLI

L'exemple de demande de plan de données suivant charge *example.txt* dans le point d'accès multirégion spécifié. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3api put-object --bucket
 arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap --key example.txt --
body example.txt
```

SDK for Java

```
S3Client s3Client = S3Client.builder()
        .build();

PutObjectRequest objectRequest = PutObjectRequest.builder()
        .bucket("arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
        .key("example.txt")
        .build();

s3Client.putObject(objectRequest, RequestBody.fromString("Hello S3!"));
```

SDK for JavaScript

```
const client = new S3Client({});

async function putObjectExample() {
    const command = new PutObjectCommand({
        Bucket: "arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap",
        Key: "example.txt",
        Body: "Hello S3!",
    });

    try {
        const response = await client.send(command);
        console.log(response);
    } catch (err) {
        console.error(err);
    }
}
```

SDK for Python

```
import boto3

client = boto3.client('s3')
client.put_object(
    Bucket='arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap',
    Key='example.txt',
    Body='Hello S3!'
)
```

Récupération d'objets depuis votre point d'accès multirégion

Pour récupérer des objets depuis le point d'accès multirégion, vous pouvez utiliser l'opération GetObject.

> **Note**
>
> Pour utiliser cette opération d'API, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetObject` pour le point d'accès multirégion. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux autorisations des points d'accès multirégions, consultez Autorisations.

AWS CLI

L'exemple de demande de plan de données suivant récupère *`example.txt`* depuis le point d'accès multirégion spécifié et le télécharge en tant que *`downloaded_example.txt`*. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3api get-object --bucket
 arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap --
key example.txt downloaded_example.txt
```

SDK for Java

```
S3Client s3 = S3Client
   .builder()
   .build();
```

```
GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder()
    .bucket("arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
    .key("example.txt")
    .build();

s3Client.getObject(getObjectRequest);
```

SDK for JavaScript

```
const client = new S3Client({})

async function getObjectExample() {
    const command = new GetObjectCommand({
        Bucket: "arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap",
        Key: "example.txt"
    });

    try {
        const response = await client.send(command);
        console.log(response);
    } catch (err) {
        console.error(err);
    }
}
```

SDK for Python

```
import boto3

client = boto3.client('s3')
client.get_object(
    Bucket='arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap',
    Key='example.txt'
)
```

Liste des objets stockés dans un compartiment sous-jacent à votre point d'accès multirégion

Pour renvoyer la liste des objets stockés dans un compartiment sous-jacent à votre point d'accès multirégion, utilisez l'opération ListObjectsV2. Dans l'exemple de commande suivant, tous les objets du point d'accès multirégion spécifié sont répertoriés à l'aide de l'ARN du point d'accès multirégion. Dans ce cas, l'ARN du point d'accès multirégion est :

`arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap`

> **Note**
>
> Pour utiliser cette opération d'API, vous devez disposer de l'autorisation `s3:ListBucket` pour le point d'accès multirégion et le compartiment sous-jacent. Pour plus d'informations sur les exigences relatives aux autorisations des points d'accès multirégions, consultez Autorisations.

AWS CLI

L'exemple de demande de plan de données suivant répertorie les objets présents dans le compartiment sous-jacent au point d'accès multirégion spécifié par l'ARN. Pour utiliser cet exemple, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket
 arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap
```

SDK for Java

```
S3Client s3Client = S3Client.builder()
        .build();

String bucketName = "arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap";

ListObjectsV2Request listObjectsRequest = ListObjectsV2Request
    .builder()
    .bucket(bucketName)
    .build();

 s3Client.listObjectsV2(listObjectsRequest);
```

SDK for JavaScript

```
const client = new S3Client({});

async function listObjectsExample() {
    const command = new ListObjectsV2Command({
        Bucket: "arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap",
    });
```

```
    try {
        const response = await client.send(command);
        console.log(response);
    } catch (err) {
        console.error(err);
    }
}
```

SDK for Python

```
import boto3

client = boto3.client('s3')
client.list_objects_v2(
    Bucket='arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap'
)
```

Utiliser une URL présignée avec des points d'accès multi-régions

Vous pouvez utiliser une URL présignée pour générer une URL permettant aux autres d'accéder à vos compartiments Amazon S3 via un point d'accès multirégion Amazon S3. Lorsque vous créez une URL présignée, vous l'associez à une action d'objet spécifique, telle qu'un chargement S3 (`PutObject`) ou un téléchargement S3 (`GetObject`). Vous pouvez partager l'URL présignée, et toute personne y ayant accès peut effectuer l'action intégrée dans l'URL comme s'il s'agissait de l'utilisateur connecté d'origine.

Les URL présignées ont une date d'expiration. Lorsque le délai d'expiration est atteint, l'URL ne fonctionne plus.

Avant d'utiliser des points d'accès multi-régions S3 avec des URL présignées, vérifiez la compatibilité du kit SDK AWS avec l'algorithme SigV4A. Vérifiez que la version de votre kit SDK prend en charge SigV4A comme mise en œuvre de la signature qui est utilisée pour signer les requêtes globales Région AWS. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'URL présignées avec Amazon S3, consultez Partage d'objets à l'aide d'URL présignées.

Les exemples suivants montrent comment vous pouvez utiliser les points d'accès multirégions avec des URL présignées. Pour utiliser ces exemples, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

AWS CLI

```
aws s3 presign
 arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/MultiRegionAccessPoint_alias/example-file.txt
```

SDK for Python

```
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

s3_client = boto3.client('s3',aws_access_key_id='xxx',aws_secret_access_key='xxx')
s3_client.generate_presigned_url(HttpMethod='PUT',ClientMethod="put_object",
 Params={'Bucket':'arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/
abcdef0123456.mrap','Key':'example-file'})
```

SDK for Java

```
S3Presigner s3Presigner = S3Presigner.builder()
    .credentialsProvider(StsAssumeRoleCredentialsProvider.builder()
        .refreshRequest(assumeRole)
        .stsClient(stsClient)
        .build())
    .build();

GetObjectRequest getObjectRequest = GetObjectRequest.builder()
    .bucket("arn:aws:s3::123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
    .key("example-file")
    .build();

GetObjectPresignRequest preSignedReq = GetObjectPresignRequest.builder()
    .getObjectRequest(getObjectRequest)
    .signatureDuration(Duration.ofMinutes(10))
    .build();

PresignedGetObjectRequest presignedGetObjectRequest =
 s3Presigner.presignGetObject(preSignedReq);
```

> **Note**
>
> Pour utiliser SigV4A avec des informations d'identification de sécurité temporaires (par exemple, lors de l'utilisation de rôles (IAM)), veillez à demander les informations d'identification temporaires à partir d'un point de terminaison régional dans AWS Security Token Service (AWS STS), au lieu d'un point de terminaison global. Si vous utilisez le point de terminaison global pour AWS STS (`sts.amazonaws.com`), AWS STS génère des informations d'identification temporaires à partir d'un point de terminaison global, ce qui n'est pas supporté par Sig4A. Par conséquent, vous obtenez une erreur. Pour résoudre ce problème, utilisez l'un des points de terminaison Régionaux listés pour AWS STS.

Utiliser un compartiment configuré avec Requester Pays avec des points d'accès multi-régions

Si un compartiment S3 associé à vos points d'accès multirégions est configuré pour utiliser le paiement par le demandeur, le demandeur paiera à la fois la demande de compartiment, le téléchargement et tous les coûts liés aux points d'accès multirégions. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Voici un exemple de demande de plan de données adressée à un point d'accès multirégion connecté à un compartiment de type Paiement par le demandeur.

AWS CLI

Pour télécharger des objets à partir d'un point d'accès multirégion connecté à un compartiment de type Paiement par le demandeur, vous devez spécifier `--request-payer requester` dans le cadre de votre demande get-object. Vous devez également spécifier le nom du fichier dans le compartiment, ainsi que l'emplacement où le fichier téléchargé doit être stocké.

```
aws s3api get-object --bucket MultiRegionAccessPoint_ARN --request-payer requester
 --key example-file-in-bucket.txt example-location-of-downloaded-file.txt
```

SDK for Java

Pour télécharger des objets à partir d'un point d'accès multirégion connecté à un compartiment de type Paiement par le demandeur, vous devez spécifier `RequestPayer.REQUESTER` dans le cadre de votre demande `GetObject`. Vous devez également spécifier le nom du fichier dans le compartiment, ainsi que l'emplacement où il doit être stocké.

```
GetObjectResponse getObjectResponse = s3Client.getObject(GetObjectRequest.builder()
```

```
    .key("example-file.txt")
    .bucket("arn:aws:s3::
123456789012:accesspoint/abcdef0123456.mrap")
    .requestPayer(RequestPayer.REQUESTER)
    .build()
).response();
```

Surveillance et journalisation des demandes effectuées via un point d'accès multi-Régions vers les ressources sous-jacentes

Amazon S3 journalise les demandes effectuées via les points d'accès multi-régions et les demandes adressées aux opérations d'API qui les gèrent, telles que `CreateMultiRegionAccessPoint` et `GetMultiRegionAccessPointPolicy`. Les requêtes adressées à Amazon S3 via un point d'accès apparaissent dans vos journaux d'accès au serveur S3 et les journaux AWS CloudTrail portant le nom d'hôte du point d'accès multi-Régions. Le nom d'hôte d'un point d'accès prend la forme *`MRAP_alias`*`.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`. Par exemple, supposons que vous disposez de la configuration de compartiment et de point d'accès multi-Régions suivante :

- Un compartiment nommé `my-bucket-usw2` dans la région `us-west-2` qui contient un objet `my-image.jpg`.
- Un compartiment nommé `my-bucket-aps1` dans la région `ap-south-1` qui contient un objet `my-image.jpg`.
- Un compartiment nommé `my-bucket-euc1` dans la région `eu-central-1` qui ne contient pas d'objet nommé `my-image.jpg`.
- Un point d'accès multi-Régions nommé `my-mrap`avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap` qui est configuré pour traiter les demandes des trois compartiments.
- L'ID de compte AWS est `123456789012`.

Une demande effectuée pour récupérer `my-image.jpg` directement via le compartiment apparaît dans vos journaux avec un nom d'hôte *`bucket_name`*`.s3.`*`Region`*`.amazonaws.com`.

Si vous faites la demande par le biais du point d'accès multi-régions, Amazon S3 détermine d'abord lequel des compartiments des différentes régions est le plus proche. Une fois qu'Amazon S3 aura déterminé le compartiment à utiliser pour traiter la demande, il enverra la demande à ce compartiment et journalisera l'opération à l'aide du nom d'hôte du point d'accès multi-régions. Dans cet exemple, si Amazon S3 relaye la demande à `my-bucket-aps1`, vos journaux refléteront une

demande GET réussie pour `my-image.jpg` depuis `my-bucket-aps1`, en utilisant un nom d'hôte de `mfzwi23gnjvgw.mrap.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`.

> **Important**
>
> Les points d'accès multi-régions ne connaissent pas le contenu des données des compartiment sous-jacents. Par conséquent, le compartiment qui reçoit la demande peut ne pas contenir les données demandées. Par exemple, si Amazon S3 détermine que le compartiment `my-bucket-euc1` est le plus proche, vos journaux indiqueront l'échec d'une demande GET pour `my-image.jpg`, depuis `my-bucket-euc1`, avec un nom d'hôte de `mfzwi23gnjvgw.mrap.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`. Si la demande a été acheminée vers `my-bucket-usw2` au lieu de cela, vos journaux indiqueraient une demande GET réussie.

Pour en savoir plus sur les journaux d'accès au serveur Amazon S3, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur. Pour plus d'informations sur AWS CloudTrail, consultez Qu'est-ce que AWS CloudTrail ? dans le guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Surveillance et journalisation des demandes faites aux opérations d'API de gestion de points d'accès multi-régions

Amazon S3 fournit plusieurs opérations d'API de gestion des points d'accès multi-régions, telles que `CreateMultiRegionAccessPoint` et `GetMultiRegionAccessPointPolicy`. Lorsque vous effectuez des demandes à ces opérations d'API à l'aide de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits SDK AWS ou de l'API REST d'Amazon S3, Amazon S3 traite ces demandes de manière asynchrone. Si vous disposez des autorisations appropriées pour la demande, Amazon S3 renverra un jeton pour ces demandes. Vous pouvez utiliser ce jeton avec `DescribeAsyncOperation` pour vous aider à afficher le statut des opérations asynchrones en cours. Amazon S3 traite `DescribeAsyncOperation` de manière synchrone. Pour afficher le statut des demandes asynchrones, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'AWS CLI, les kits SDK ou l'API REST.

> **Note**
>
> La console affiche uniquement l'état des demandes asynchrones effectuées au cours des 14 jours précédents. Pour afficher l'état des demandes plus anciennes, utilisez la AWS CLI, les kits SDK ou l'API REST.

Les opérations de gestion asynchrone peuvent avoir l'un des états suivants :

NEW

Amazon S3 a reçu la demande et se prépare à effectuer l'opération.

IN_PROGRESS

Amazon S3 effectue actuellement l'opération.

SUCCESS

L'opération a réussi. La réponse inclut des informations pertinentes, telles que l'alias de point d'accès multi-Régions pour une demande `CreateMultiRegionAccessPoint`.

FAILED

L'opération a échoué. La réponse inclut un message d'erreur indiquant la raison de l'échec de la demande.

Utilisation d'AWS CloudTrail avec des points d'accès multi-régions

Vous pouvez utiliser AWS CloudTrail pour afficher, rechercher, télécharger, archiver, analyser et traiter l'activité de compte sur votre infrastructure AWS. Grâce aux points d'accès multi-régions et à la journalisation CloudTrail, vous pouvez identifier les éléments suivants :

- Qui ou quoi a pris quelle mesure
- Quelles ressources ont été utilisées
- Moment où l'événement est survenu
- Autres détails concernant l'événement

Vous pouvez utiliser ces informations de journalisation pour vous aider à analyser les activités qui se sont produites via vos points d'accès multi-régions et à y répondre.

Comment configurer AWS CloudTrail pour les points d'accès multi-Régions

Pour activer la journalisation CloudTrail de toutes les opérations liées à la création ou à la maintenance de points d'accès multi-régions, vous devez configurer la journalisation CloudTrail pour enregistrer les événements dans la région USA Ouest (Oregon). Vous devez configurer votre journalisation de cette façon, quelle que soit la région dans laquelle vous vous trouvez lorsque

vous effectuez la demande, ou quelles que soient les régions prises en charge par le point d'accès multi-régions. Toutes les demandes de création ou de gestion d'un point d'accès multi-régions sont acheminées via la région USA Ouest (Oregon). Nous vous recommandons d'ajouter cette région à un journal d'activité existant ou de créer un journal d'activité contenant cette région et toutes les régions associées au point d'accès multi-régions.

Amazon S3 enregistre les demandes de journalisation effectuées via un point d'accès multi-régions et les demandes adressées aux opérations d'API qui gèrent les points d'accès, telles que `CreateMultiRegionAccessPoint` et `GetMultiRegionAccessPointPolicy`. Lorsque vous enregistrez ces demandes via un point d'accès multi-Régions, elles apparaissent dans votre AWS CloudTrail avec le nom d'hôte du point d'accès multi-Régions. Par exemple, si vous effectuez des demandes à un compartiment via un point d'accès multi-régions avec l'alias `mfzwi23gnjvgw.mrap`, les entrées du journal CloudTrail auront un nom d'hôte de `mfzwi23gnjvgw.mrap.accesspoint.s3-global.amazonaws.com`.

Pour cette raison, lorsque vous consulterez les journaux CloudTrail pour un point d'accès multi-régions, vous verrez des demandes effectuées aux compartiments sous-jacents. Certaines de ces demandes peuvent être des demandes directes vers le compartiment et non acheminées via le point d'accès multi-régions. Gardez ce fait en tête lorsque vous examinez le trafic. Si un compartiment est dans un point d'accès multi-Régions, les demandes pourront toujours être adressées directement à ce compartiment sans passer par le point d'accès multi-Régions.

Des événements asynchrones sont impliqués dans la création et la gestion des points d'accès multi-Régions. Les demandes asynchrones ne sont pas accompagnées d'événements d'achèvement dans le journal CloudTrail. Pour en savoir plus amples sur les demandes asynchrones, consultez Surveillance et journalisation des demandes faites aux opérations d'API de gestion de points d'accès multi-régions.

Pour plus d'informations sur AWS CloudTrail, consultez Qu'est-ce que AWS CloudTrail ? dans le guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3

La gestion des versions Simple Storage Service (Amazon S3) permet de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de gestion des versions S3 pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans

vos compartiments. La gestion des versions permet de récupérer facilement les données en cas d'action involontaire d'un utilisateur ou de défaillance applicative. Lorsque la gestion des versions est activée pour un compartiment, si Simple Storage Service (Amazon S3) reçoit simultanément plusieurs demandes d'écriture pour le même objet, il stocke tous ces objets.

Les compartiments activés pour la gestion des versions vous permettent de récupérer des objets en cas de suppression ou remplacement accidentel. Par exemple, si vous supprimez un objet, Amazon S3 insère un marqueur de suppression au lieu de supprimer l'objet définitivement. Le marqueur de suppression devient la version actuelle de l'objet. Si vous remplacez un objet, cela crée une nouvelle version d'objet dans le compartiment. Vous pouvez toujours restaurer la version précédente. Pour plus d'informations, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions.

Par défaut, la gestion des versions S3 est désactivé sur les compartiments et vous devez l'activer explicitement. Pour plus d'informations, consultez Activation de la gestion des versions sur les compartiments.

> **Note**
>
> - L'API SOAP ne prend pas en charge la gestion des versions S3. La prise en charge de SOAP via HTTP est obsolète, mais continue d'être disponible sur HTTP. Les nouvelles fonctions Amazon S3 ne sont pas prises en charge pour SOAP.
> - Les tarifs Amazon S3 normaux s'appliquent pour chaque version d'un objet stocké ou transféré. Chaque version d'un objet est l'objet entier ; il ne s'agit pas simplement d'une différence par rapport à la version précédente. Par conséquent, si vous possédez trois versions d'un objet stocké, vous êtes facturé pour trois objets.

Compartiments non versionnés, activés pour la gestion des versions et suspendus

Les compartiments peuvent être dans l'un des trois états suivants :

- Non versionné (valeur par défaut)
- Gestion des versions activée
- Gestion des versions suspendue

L'activation et la suspension de la gestion des versions se fait au niveau du compartiment. Lorsque vous activez un compartiment pour la gestion des versions, il ne peut jamais revenir à un état non versionné. Toutefois, il est possible d'annuler la gestion des versions sur ce compartiment.

L'état de gestion des versions s'applique à tous les objets (jamais à certains) du compartiment. Lorsque vous activez la gestion des versions dans un compartiment, tous les nouveaux objets sont versionnés et reçoivent un ID de version unique. Les objets qui existaient déjà dans le compartiment au moment où la gestion de versions a été activée seront toujours versionnés et dotés d'un ID de version unique lorsqu'ils seront modifiés par des demandes futures. Remarques :

- Les objets qui sont stockés dans le compartiment avant que vous définissiez l'état de la gestion des versions ont un ID de version `null`. Lorsque vous activez la gestion des versions, les objets existants dans le compartiment ne changent pas. Seule la façon dont Amazon S3 gère les objets dans les futures demandes change. Pour plus d'informations, consultez Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions.
- Le propriétaire du compartiment (ou tout utilisateur doté des autorisations adaptées) peut désactiver la gestion des versions pour stopper l'accumulation des versions d'objet. Lorsque vous désactivez la gestion des versions, les objets existants du compartiment ne changent pas. Seule la façon dont Amazon S3 gère les objets dans les futures demandes change. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets dans un compartiment désactivé pour la gestion des versions.

Utilisation de la gestion des versions S3 avec le cycle de vie S3

Pour personnaliser votre approche de la conservation des données et maîtriser les coûts de stockage, utilisez la gestion des versions des objets avec le cycle de vie S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets. Pour plus d'informations sur la création de configurations de cycle de vie S3 à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS CLI, des kits SDK AWS ou de l'API REST, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

> **Important**
>
> Si vous avez une configuration de cycle de vie d'expiration des objets dans votre compartiment non versionné et que vous souhaitez conserver le même comportement de suppression définitive lorsque vous activez la gestion des versions, vous devez ajouter une configuration d'expiration des versions anciennes. La configuration du cycle de vie

d'expiration des versions non actuelles gère les suppressions des versions non actuelles des objets dans le compartiment avec gestion des versions. (Un compartiment avec gestion des versions conserve une version actuelle et aucune, une ou plusieurs versions non actuelles d'un objet.) Pour plus d'informations, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la gestion des versions S3, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Fonctionnement de la gestion des versions S3
- Activation de la gestion des versions sur les compartiments
- Configuration de la fonction Supprimer MFA
- Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions
- Utilisation des objets dans un compartiment désactivé pour la gestion des versions
- Résolution des problèmes de gestion des versions

Fonctionnement de la gestion des versions S3

Vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour conserver plusieurs versions d'un objet dans un même compartiment afin de pouvoir restaurer des objets qui sont accidentellement supprimés ou remplacés. Par exemple, si vous appliquez la gestion des versions S3 à un compartiment, les modifications suivantes se produisent :

- Si vous supprimez un objet, au lieu de supprimer l'objet définitivement, Amazon S3 insère un marqueur de suppression, qui devient la version d'objet actuelle. Vous pouvez ensuite restaurer la version précédente. Pour plus d'informations, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions.
- Si vous remplacez un objet, Amazon S3 ajoute une nouvelle version d'objet dans le compartiment. La version précédente reste dans le compartiment et devient une version ancienne. Vous pouvez restaurer la version précédente.

> **Note**
>
> Les tarifs Amazon S3 normaux s'appliquent pour chaque version d'un objet stocké et transféré. Chaque version d'un objet est l'objet entier ; il n'est pas différent de la version précédente. Par conséquent, si vous possédez trois versions d'un objet stocké, vous êtes facturé pour trois objets.

Chaque compartiment S3 créé possède une sous-ressource de gestion des versions qui lui est associée. (Pour plus d'informations, consultez Options de configuration des compartiments à usage général.) Par défaut, votre compartiment est non versionné, et la sous-ressource de la gestion des versions stocke une configuration de gestion des versions vide, comme suit :

```
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
</VersioningConfiguration>
```

Pour activer la gestion des versions, vous pouvez envoyer une demande à Amazon S3 avec une configuration de la gestion des versions qui inclut un statut `Enabled`.

```
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Status>Enabled</Status>
</VersioningConfiguration>
```

Pour désactiver la gestion des versions, vous configurez la valeur du statut sur `Suspended`.

> **Note**
>
> Quand vous activez la gestion des versions sur un compartiment pour la première fois, la propagation complète de la modification peut prendre un court laps de temps. Pendant que cette modification se propage, il est possible que vous rencontriez des erreurs HTTP `404 NoSuchKey` intermittentes pour les demandes adressées aux objets créés ou mis à jour après l'activation de la gestion des versions. Nous vous recommandons d'attendre 15 minutes après l'activation de la gestion des versions avant d'exécuter des opérations d'écriture (`PUT` ou `DELETE`) sur les objets du compartiment.

Le propriétaire du compartiment et tous les utilisateurs AWS Identity and Access Management (IAM) autorisés peuvent activer la gestion des versions. Le propriétaire du compartiment est le

Compte AWS qui a créé le compartiment. Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de la gestion des versions S3 à l'aide de la AWS Management Console, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API REST, consultez the section called "Activation de la gestion des versions sur les compartiments".

Rubriques

- ID de version
- Flux de travail de la gestion des versions

ID de version

Si vous activez la gestion des versions pour un compartiment, Simple Storage Service (Amazon S3) génère automatiquement un ID de version unique pour l'objet qui est stocké. Par exemple, dans un compartiment, vous pouvez avoir deux objets avec la même clé (nom d'objet), mais des ID de version différents, comme `photo.gif` (version 111111) et `photo.gif` (version 121212).
Diagramme illustrant un compartiment avec gestion des versions qui possède deux objets dotés de la même clé mais d'ID de version différents.

Chaque objet possède un ID de version, que la gestion des versions S3 soit activée ou non. Si la gestion des versions S3 n'est pas activée, Amazon S3 définit la valeur de l'ID de version sur `null`. Si vous activez la gestion des versions S3, Simple Storage Service (Amazon S3) attribue une valeur d'ID de version à l'objet. Cette valeur distingue l'objet des autres versions de la même clé.

Lorsque vous activez la gestion des versions S3 dans un compartiment existant, les objets déjà stockés dans le compartiment ne changent pas. Leurs ID de version (`null`), le contenu et les autorisations restent les mêmes. Après avoir activé la gestion des versions S3, chaque objet ajouté au compartiment obtient un ID de version, qui le distingue des autres versions de la même clé.

Seul Amazon S3 génère des ID de version, et ils ne peuvent pas être modifiés. Les ID de version sont des chaînes de caractères opaques Unicode, encodées UTF-8, prêtes pour l'URL, d'une longueur maximale de 1 024 octets. Voici un exemple :

```
3sL4kqtJlcpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY+MTRCxf3vjVBH40Nr8X8gdRQBpUMLUo
```

> **Note**
>
> Pour plus de simplicité, les autres exemples de cette rubrique utilisent des ID beaucoup plus courts.

Flux de travail de la gestion des versions

Lorsque vous faites une demande PUT sur un objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions, l'ancienne version n'est pas remplacée. Comme le montre la figure suivante, lorsqu'une nouvelle version de `photo.gif` est PUT dans un compartiment qui contient déjà un objet portant le même nom, le comportement suivant se produit :

- L'objet d'origine (ID = 111111) reste dans le compartiment.
- Amazon S3 génère un nouvel ID de version (121212) et ajoute cette nouvelle version de l'objet au compartiment.

Diagramme illustrant le fonctionnement de la gestion des versions S3 lorsque vous faites une requête PUT sur un objet dans un compartiment compatible avec la gestion des versions.

Cette fonctionnalité vous permet de récupérer une version précédente d'un objet si celui-ci a été accidentellement remplacé ou supprimé.

Lorsque vous faites une requête `DELETE` sur un objet, toutes les versions restent dans le compartiment et Amazon S3 insère un marqueur de suppression, comme illustré dans le schéma suivant.



Le marqueur de suppression devient la version actuelle de l'objet. Par défaut, les demandes GET récupèrent la version la plus récemment stockée. Le fait d'effectuer une requête `GET Object` lorsque la version actuelle est un marqueur de suppression renvoie une erreur `404 Not Found`, comme illustré dans la figure suivante.
Illustration qui montre un appel GetObject pour un marqueur de suppression renvoyant une erreur 404 (Introuvable).

Vous pouvez, toutefois, vous pouvez faire une demande GET sur une ancienne version d'un objet en spécifiant son ID de version. Dans le schéma suivant, vous faites une demande GET sur une version d'objet spécifique, 111111. Amazon S3 renvoie une version d'objet même s'il ne s'agit pas de la version actuelle.

Pour plus d'informations, consultez Récupération de versions d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions.
Diagramme illustrant le fonctionnement de la gestion des versions S3 lorsque vous faites une requête GET sur une version ancienne dans un compartiment compatible avec la gestion des versions.

Vous pouvez supprimer définitivement un objet en spécifiant la version que vous souhaitez supprimer. Seul le propriétaire d'un compartiment Amazon S3 ou d'un utilisateur IAM autorisé peut supprimer une version de manière définitive. Si votre opération DELETE inclut l'élément `versionId`, cette version de l'objet est définitivement supprimée et Amazon S3 n'insère pas de marqueur de suppression.
Schéma qui montre comment `DELETE versionId` supprime définitivement une version d'objet spécifique.

Vous pouvez ajouter une sécurité supplémentaire en configurant un compartiment pour activer la suppression par authentification multifactorielle (MFA). Quand vous activez la suppression MFA pour un compartiment, le propriétaire du compartiment doit inclure deux formes d'authentification pour toute demande de suppression d'une version ou de changement de l'état de la gestion des versions du compartiment. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

Quand les nouvelles versions sont-elles créées pour un objet ?

Les nouvelles versions sont créées uniquement lorsque vous faites une requête PUT sur un nouvel objet. Sachez que certaines actions, comme `CopyObject`, fonctionnent en mettant en œuvre une opération PUT.

Certaines actions qui modifient l'objet actuel ne créent pas de nouvelle version, car elles ne font pas de requête PUT sur le nouvel objet. Cela inclut des actions telles que la modification des balises sur un objet.

> **Important**
>
> Si vous remarquez une augmentation importante du nombre de réponses HTTP 503 (Service indisponible) reçues pour les requêtes d'objet PUT ou DELETE Amazon S3 concernant un compartiment pour lequel la gestion des versions S3 est activée, il est possible qu'il y ait un ou plusieurs objets du compartiment avec des millions de versions. Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des versions S3 de Résolution des problèmes de gestion des versions.

Activation de la gestion des versions sur les compartiments

Vous pouvez utiliser la gestion des versions Simple Storage Service (Amazon S3) pour conserver plusieurs versions d'un objet dans un même compartiment. Cette section fournit des exemples d'activation de la gestion des versions sur un compartiment à l'aide de la console, de l'API REST, des kits SDK AWS et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

> **Note**
>
> Après avoir activé la gestion des versions sur un compartiment pour la première fois, la propagation complète de la modification dans le système S3 peut prendre jusqu'à 15 minutes. Pendant ce temps, les demandes GET d'objets créés ou mis à jour après l'activation de la gestion des versions peuvent entraîner des erreurs `HTTP 404 NoSuchKey`. Nous vous recommandons d'attendre 15 minutes après l'activation de la gestion des versions avant d'exécuter des opérations d'écriture (PUT ou DELETE) sur les objets du compartiment. Cette période d'attente permet d'éviter les problèmes potentiels liés à la visibilité des objets et au suivi de la gestion des versions.

Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'objets se trouvant dans un compartiment dont la gestion des versions est activée, consultez Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la gestion des versions S3 pour protéger les données, consultez Tutoriel : protection des données sur Amazon S3 contre les suppressions accidentelles ou les bogues d'application à l'aide de l'archivage par versions S3, du verrouillage d'objets S3 et de la réplication S3.

Chaque compartiment S3 créé possède une sous-ressource de gestion des versions qui lui est associée. (Pour plus d'informations, consultez Options de configuration des compartiments à usage général.) Par défaut, votre compartiment est non versionné, et la sous-ressource de la gestion des versions stocke une configuration de gestion des versions vide, comme suit :

```
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
</VersioningConfiguration>
```

Pour activer la gestion des versions, vous pouvez envoyer une demande à Simple Storage Service (Amazon S3) avec une configuration de la gestion des versions qui inclut un statut.

```
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Status>Enabled</Status>
</VersioningConfiguration>
```

Pour désactiver la gestion des versions, vous configurez la valeur du statut sur `Suspended`.

Le propriétaire du compartiment et tous les utilisateurs autorisés peuvent activer la gestion des versions. Le propriétaire du compartiment est le Compte AWS qui a créé le compartiment (le compte racine). Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Les sections suivantes fournissent plus de détails sur l'activation de la gestion des versions S3 à l'aide de la console, de la AWS CLI et des kits SDK AWS.

Utilisation de la console S3

Procédez comme suit pour utiliser la AWS Management Console pour activer la gestion des versions sur un compartiment S3.

Pour activer ou désactiver la gestion des versions dans un compartiment à usage général S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer la gestion des versions.
4. Choisissez Propriétés.

5. Sous Bucket Versioning (Gestion des versions de compartiment), choisissez Edit (Modifier).
6. Choisissez Interrompre ou Activer, puis Enregistrer les modifications.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser l'authentification multifacteur (MFA) AWS avec la gestion des versions. Lorsque vous utilisez l'authentification multifacteur (MFA) avec la gestion des versions, vous devez fournir les clés d'accès de votre Compte AWS et un code valide à partir de l'appareil MFA du compte afin de supprimer définitivement la version d'un objet ou d'interrompre ou réactiver la gestion des versions.
>
> Pour utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) avec la gestion des versions, vous activez `MFA Delete`. Vous ne pouvez pas activer `MFA Delete` à l'aide de la AWS Management Console. Vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou l'API. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant active la gestion des versions sur un compartiment à usage général S3.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --versioning-
configuration Status=Enabled
```

L'exemple suivant active la gestion des versions S3 et la fonction de suppression de l'authentification multifactorielle (MFA) sur un compartiment pour un dispositif MFA physique. Pour les dispositifs MFA physiques, dans le paramètre `--mfa`, transmettez une concaténation du numéro de série du dispositif MFA, d'un espace et de la valeur affichée sur votre dispositif d'authentification.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --versioning-
configuration Status=Enabled,MFADelete=Enabled --mfa "SerialNumber 123456"
```

L'exemple suivant active la gestion des versions S3 et la fonction de suppression de l'authentification multifactorielle (MFA) sur un compartiment pour un dispositif MFA virtuel. Pour les dispositifs MFA virtuels, dans le paramètre `--mfa`, transmettez une concaténation de l'ARN du dispositif MFA, d'un espace et de la valeur affichée sur votre dispositif d'authentification.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --versioning-
configuration Status=Enabled,MFADelete=Enabled --mfa "arn:aws:iam::account-id:mfa/root-
account-mfa-device 123789"
```

> **Note**
>
> L'utilisation de la fonction Supprimer MFA nécessite un périphérique d'authentification physique ou virtuel approuvé. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction Supprimer MFA dans Amazon S3, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

Pour plus d'informations sur l'activation de la gestion des versions à l'aide de l'AWS CLI, consultez put-bucket-versioning dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples suivants activent la gestion des versions sur un compartiment, puis récupèrent l'état de la gestion des versions à l'aide du AWS SDK pour Java et du kit AWS SDK pour .NET. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez le Centre pour développeurs AWS.

.NET

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using System;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;

namespace s3.amazon.com.docsamples
{
    class BucketVersioningConfiguration
    {
        static string bucketName = "*** bucket name ***";

        public static void Main(string[] args)
        {
            using (var client = new AmazonS3Client(Amazon.RegionEndpoint.USEast1))
            {
                try
```

```
                {
                    EnableVersioningOnBucket(client);
                    string bucketVersioningStatus =
RetrieveBucketVersioningConfiguration(client);
                }
                catch (AmazonS3Exception amazonS3Exception)
                {
                    if (amazonS3Exception.ErrorCode != null &&
                        (amazonS3Exception.ErrorCode.Equals("InvalidAccessKeyId")
                        ||
                        amazonS3Exception.ErrorCode.Equals("InvalidSecurity")))
                    {
                        Console.WriteLine("Check the provided AWS Credentials.");
                        Console.WriteLine(
                        "To sign up for service, go to http://aws.amazon.com/s3");
                    }
                    else
                    {
                        Console.WriteLine(
                         "Error occurred. Message:'{0}' when listing objects",
                         amazonS3Exception.Message);
                    }
                }
            }

            Console.WriteLine("Press any key to continue...");
            Console.ReadKey();
        }

        static void EnableVersioningOnBucket(IAmazonS3 client)
        {

                PutBucketVersioningRequest request = new PutBucketVersioningRequest
                {
                    BucketName = bucketName,
                    VersioningConfig = new S3BucketVersioningConfig
                    {
                        Status = VersionStatus.Enabled
                    }
                };

                PutBucketVersioningResponse response =
client.PutBucketVersioning(request);
        }
```

```
        static string RetrieveBucketVersioningConfiguration(IAmazonS3 client)
        {
                GetBucketVersioningRequest request = new GetBucketVersioningRequest
                {
                    BucketName = bucketName
                };

                GetBucketVersioningResponse response =
 client.GetBucketVersioning(request);
                return response.VersioningConfig.Status;
            }
    }
}
```

Java

Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Region;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.services.s3.model.BucketVersioningConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3.model.SetBucketVersioningConfigurationRequest;

public class BucketVersioningConfigurationExample {
    public static String bucketName = "*** bucket name ***";
    public static AmazonS3Client s3Client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        s3Client = new AmazonS3Client(new ProfileCredentialsProvider());
        s3Client.setRegion(Region.getRegion(Regions.US_EAST_1));
        try {

            // 1. Enable versioning on the bucket.
         BucketVersioningConfiguration configuration =
           new BucketVersioningConfiguration().withStatus("Enabled");
```

```
  SetBucketVersioningConfigurationRequest setBucketVersioningConfigurationRequest
=
    new SetBucketVersioningConfigurationRequest(bucketName,configuration);


s3Client.setBucketVersioningConfiguration(setBucketVersioningConfigurationRequest);

  // 2. Get bucket versioning configuration information.
  BucketVersioningConfiguration conf =
s3Client.getBucketVersioningConfiguration(bucketName);
   System.out.println("bucket versioning configuration status:    " +
conf.getStatus());

       } catch (AmazonS3Exception amazonS3Exception) {
           System.out.format("An Amazon S3 error occurred. Exception: %s",
amazonS3Exception.toString());
       } catch (Exception ex) {
           System.out.format("Exception: %s", ex.toString());
       }
   }
}
```

Python

L'exemple de code Python suivant crée un compartiment Amazon S3, l'active pour la gestion des versions, et configure un cycle de vie qui fait expirer les versions d'objet anciennes après 7 jours.

```
def create_versioned_bucket(bucket_name, prefix):
    """
    Creates an Amazon S3 bucket, enables it for versioning, and configures a
lifecycle
    that expires noncurrent object versions after 7 days.

    Adding a lifecycle configuration to a versioned bucket is a best practice.
    It helps prevent objects in the bucket from accumulating a large number of
    noncurrent versions, which can slow down request performance.

    Usage is shown in the usage_demo_single_object function at the end of this
module.

    :param bucket_name: The name of the bucket to create.
    :param prefix: Identifies which objects are automatically expired under the
```

```
                    configured lifecycle rules.
    :return: The newly created bucket.
    """
    try:
        bucket = s3.create_bucket(
            Bucket=bucket_name,
            CreateBucketConfiguration={
                "LocationConstraint": s3.meta.client.meta.region_name
            },
        )
        logger.info("Created bucket %s.", bucket.name)
    except ClientError as error:
        if error.response["Error"]["Code"] == "BucketAlreadyOwnedByYou":
            logger.warning("Bucket %s already exists! Using it.", bucket_name)
            bucket = s3.Bucket(bucket_name)
        else:
            logger.exception("Couldn't create bucket %s.", bucket_name)
            raise

    try:
        bucket.Versioning().enable()
        logger.info("Enabled versioning on bucket %s.", bucket.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't enable versioning on bucket %s.", bucket.name)
        raise

    try:
        expiration = 7
        bucket.LifecycleConfiguration().put(
            LifecycleConfiguration={
                "Rules": [
                    {
                        "Status": "Enabled",
                        "Prefix": prefix,
                        "NoncurrentVersionExpiration": {"NoncurrentDays":
expiration},
                    }
                ]
            }
        )
        logger.info(
            "Configured lifecycle to expire noncurrent versions after %s days "
            "on bucket %s.",
            expiration,
```

```
            bucket.name,
        )
    except ClientError as error:
        logger.warning(
            "Couldn't configure lifecycle on bucket %s because %s. "
            "Continuing anyway.",
            bucket.name,
            error,
        )

    return bucket
```

Configuration de la fonction Supprimer MFA

Lorsque vous travaillez avec la gestion des versions S3 dans des compartiments Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez ajouter une couche de sécurité en activant la fonction MFA delete (Suppression de l'authentification multifacteur). Quand vous procédez ainsi, le propriétaire du compartiment doit inclure deux formes d'authentification dans toute demande pour supprimer une version ou modifier l'état de la gestion des versions du compartiment.

La fonction Supprimer MFA exige une authentification supplémentaire pour les opérations suivantes :

- Changer l'état de la gestion des versions de votre compartiment
- Supprimer définitivement une version d'objet

La fonction Supprimer MFA exige deux formes d'authentification appliquées ensemble :

- Les informations d'identification de sécurité
- L'enchaînement d'un numéro de série valide, d'un espace et du code à six chiffres affiché sur un appareil d'authentification approuvé

La fonction Supprimer MFA fournit donc une sécurité supplémentaire, par exemple, en cas de mise en danger de vos informations d'identification de sécurité. La fonction Supprimer MFA peut aider à prévenir les suppressions accidentelles de compartiments en obligeant l'utilisateur qui lance l'action de suppression à prouver la possession physique d'un appareil MFA avec un code MFA et en ajoutant une couche de friction et de sécurité supplémentaire à l'action de suppression.

Pour identifier les compartiments pour lesquels la suppression MFA est activée, vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec S3 Storage Lens. Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez le Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

Le propriétaire du compartiment, le Compte AWS qui a créé le compartiment (compte racine) et tous les utilisateurs autorisés peuvent activer la gestion des versions. Toutefois, seul le propriétaire du compartiment (compte racine) peut activer la fonction Supprimer MFA. Pour plus d'informations, consultez le billet Sécuriser l'accès à AWS avec MFA du blog sur la sécurité d'AWS.

> **Note**
>
> Pour utiliser la suppression MFA avec la gestion des versions, vous devez activer `MFA Delete`. Toutefois, vous ne pouvez pas activer `MFA Delete` à l'aide de la AWS Management Console. Vous devez utiliser l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou l'API.
>
> Consultez la section Exemples dans la rubrique Activation de la gestion des versions sur les compartiments pour découvrir des cas d'utilisation de la suppression MFA avec la gestion des versions.
>
> Vous ne pouvez pas utiliser la suppression MFA avec des configurations de cycle de vie. Pour en savoir plus sur les configurations de cycle de vie et sur leur interaction avec d'autres configurations, consultez Comment le cycle de vie S3 interagit avec d'autres configurations de compartiments.

Pour activer ou désactiver la suppression MFA, vous devez utiliser la même API que celle utilisée pour configurer la gestion des versions sur un compartiment. Simple Storage Service (Amazon S3) stocke la configuration de la fonction Supprimer MFA dans la même sous-ressource de gestion des versions que celle de l'état de la gestion des versions du compartiment.

```
<VersioningConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Status>VersioningState</Status>
  <MfaDelete>MfaDeleteState</MfaDelete>
</VersioningConfiguration>
```

Pour utiliser la fonction Supprimer MFA, vous pouvez utiliser un appareil MFA matériel ou virtuel pour générer un code d'authentification. L'exemple suivant montre un code d'authentification généré et affiché sur un périphérique matériel.

Les fonctions Supprimer MFA et d'accès à l'API protégée par MFA sont conçues pour fournir une protection dans différents scénarios. Vous configurez la fonction Supprimer MFA sur un compartiment pour garantir que les données de votre compartiment ne puissent pas être supprimées par erreur. La fonction d'accès à l'API protégée par MFA est utilisée pour appliquer un autre facteur d'authentification (code MFA) lors de l'accès aux ressources Amazon S3 sensibles. Vous pouvez exiger que toute opération sur ces ressources Amazon S3 soit effectuée avec des informations d'identification temporaires créées grâce à la fonction MFA. Pour obtenir un exemple, consultez Exigence d'une MFA.

Pour en savoir plus sur l'achat et l'activation d'un appareil d'authentification, consultez Authentification multifactorielle.

Pour activer la gestion des versions S3 et configurer la fonction Supprimer MFA

Utilisation de la AWS CLI

Le numéro de série est le numéro qui identifie de manière unique le dispositif MFA. Pour les dispositifs MFA physiques, il s'agit du numéro de série unique fourni avec le dispositif. Pour les dispositifs MFA virtuels, le numéro de série est l'ARN du dispositif. Pour utiliser cette commande, remplacez les *espaces réservés à la saisie utilisateur* par vos propres informations.

L'exemple suivant active la gestion des versions S3 et la fonction de suppression de l'authentification multifactorielle (MFA) sur un compartiment pour un dispositif MFA physique. Pour les dispositifs MFA physiques, dans le paramètre `--mfa`, transmettez une concaténation du numéro de série du dispositif MFA, d'un espace et de la valeur affichée sur votre dispositif d'authentification.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --versioning-
configuration Status=Enabled,MFADelete=Enabled --mfa "SerialNumber 123456"
```

L'exemple suivant active la gestion des versions S3 et la fonction de suppression de l'authentification multifactorielle (MFA) sur un compartiment pour un dispositif MFA virtuel. Pour les dispositifs MFA

virtuels, dans le paramètre `--mfa`, transmettez une concaténation de l'ARN du dispositif MFA, d'un espace et de la valeur affichée sur votre dispositif d'authentification.

```
aws s3api put-bucket-versioning --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --versioning-
configuration Status=Enabled,MFADelete=Enabled --mfa "arn:aws:iam::account-id:mfa/root-
account-mfa-device 123789"
```

Pour plus d'informations, consultez l'article AWS rePost Comment activer la fonction Supprimer MFA de mon compartiment Amazon S3 ?

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur la spécification de la fonction Supprimer MFA à l'aide de l'API REST Amazon S3, consultez PutBucketVersioning dans le manuel Amazon Simple Storage Service API Reference.

Utiliser des objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions

Les objets qui sont stockés dans un compartiment Simple Storage Service (Amazon S3) avant d'en définir l'état de la gestion des versions ont un ID de version `null`. Lorsque vous activez la gestion des versions, les objets existants dans le compartiment ne changent pas. Seule la façon dont Amazon S3 gère les objets dans les futures demandes change.

Transition des versions d'un objet

Vous pouvez définir les règles de configuration du cycle de vie pour les objets qui possèdent un cycle de vie bien défini, afin de transférer les versions d'objet vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval à un moment spécifique dans la durée de vie de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Les rubriques de cette section expliquent plusieurs opérations d'objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Rubriques

- Ajout d'objets dans des compartiments activés pour la gestion des versions
- Liste d'objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions
- Récupération de versions d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions
- Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions

- Configuration des autorisations d'objet soumis à la gestion des versions

Ajout d'objets dans des compartiments activés pour la gestion des versions

Après avoir activé la gestion des versions sur un compartiment, Simple Storage Service (Amazon S3) ajoute automatiquement un ID de version unique à chaque objet stocké (à l'aide de `PUT`, `POST` ou `CopyObject`) dans le compartiment.

Le schéma suivant montre qu'Amazon S3 ajoute un ID de version unique à un objet ajouté à un compartiment activé pour la gestion des versions.



> **Note**
>
> Les valeurs de l'ID de version qu'Amazon S3 attribue sont sûres pour l'URL (elles peuvent être incluses dans une URI).

Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3. Vous pouvez ajouter des versions d'objet à un compartiment activé pour la gestion des versions à l'aide de la console, des kits SDK AWS et de l'API REST.

Utilisation de la console

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Chargement d'objets.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples de chargement d'objets grâce aux kits SDK AWS pour Java, .NET et PHP, consultez Chargement d'objets. Les exemples de chargement d'objets dans des compartiments

non versionnés et activés pour la gestion des versions sont identiques, même si dans le cas des compartiments activés pour la gestion des versions, Amazon S3 attribue un numéro de version. Sinon, le numéro de version est null.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez le Centre pour développeurs AWS.

Utilisation de l'API REST

Pour ajouter des objets dans des compartiments activés pour la gestion des versions

1. Activez la gestion des versions sur un compartiment grâce à une demande `PutBucketVersioning`.

   Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketVersioning dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
2. Envoyez une demande `PUT`, `POST`, ou `CopyObject` pour stocker un objet dans le compartiment.

Lorsque vous ajoutez un objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions, Simple Storage Service (Amazon S3) renvoie l'ID de version de l'objet dans l'en-tête de la réponse `x-amz-version-id`, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
x-amz-version-id: 3/L4kqtJlcpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY
```

Liste d'objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions

Cette section fournit des exemples de listes de versions d'objet à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions. Amazon S3 stocke les informations relatives aux versions d'objet dans la sous-ressource versions associée au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Options de configuration des compartiments à usage général. Pour répertorier les objets d'un compartiment dont la gestion des versions est activée, vous avez besoin de l'autorisation `ListBucketVersions`.

Utilisation de la console S3

Procédez comme suit pour utiliser la console Amazon S3 pour afficher les différentes versions d'un objet.

Pour afficher différentes versions d'un objet

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
3. Pour afficher la liste des versions des objets du compartiment, choisissez le commutateur Show versions (Afficher les versions).

   Pour chaque version d'objet, la console affiche un ID de version unique, la date et l'heure auxquelles la version d'objet a été créée, et d'autres propriétés. (Les objets stockés dans le compartiment avant la configuration de l'état de la gestion des versions possèdent un ID de version null.)

   Pour répertorier les objets sans les versions, choisissez le commutateur List versions (Répertorier les versions).

Vous pouvez également afficher, télécharger et supprimer les versions d'un objet dans le panneau de présentation de l'objet sur la console. Pour plus d'informations, consultez Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour accéder à des versions d'objets antérieures à 300 versions, vous devez utiliser l'AWS CLI ou l'URL de l'objet.

> **Important**
>
> Vous pouvez annuler la suppression d'un objet uniquement si celui-ci a été supprimé en tant que version la plus récente (version actuelle). Vous ne pouvez pas restaurer une version précédente d'un objet supprimé. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples de cette section montrent comment récupérer une liste d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions. Chaque demande renvoie jusqu'à 1 000 versions,

sauf si vous spécifiez un nombre inférieur. Si le compartiment contient plus de versions que cette limite, vous devez envoyer une série de demandes pour récupérer la liste de toutes les versions. Ce processus de renvoi des résultats dans des « pages » s'appelle pagination.

Pour illustrer le fonctionnement de la pagination, les exemples limitent chaque réponse à deux versions d'objet. Après avoir récupéré la première page de résultats, chaque exemple vérifie si la liste de versions a été tronquée. Si tel est le cas, l'exemple continue de récupérer les pages jusqu'à ce que toutes les versions aient été récupérées.

> **Note**
>
> Les exemples suivants fonctionnent également avec un compartiment qui n'est pas activé pour la gestion des versions ou pour des objets qui n'ont pas de versions individuelles. Dans ces cas de figure, Amazon S3 renvoie la liste d'objets avec l'ID de version `null`.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez le Centre pour développeurs AWS.

Java

Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.ListVersionsRequest;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3VersionSummary;
import com.amazonaws.services.s3.model.VersionListing;

public class ListKeysVersioningEnabledBucket {

    public static void main(String[] args) {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";
```

```
        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(clientRegion)
                    .build();

            // Retrieve the list of versions. If the bucket contains more versions
            // than the specified maximum number of results, Amazon S3 returns
            // one page of results per request.
            ListVersionsRequest request = new ListVersionsRequest()
                    .withBucketName(bucketName)
                    .withMaxResults(2);
            VersionListing versionListing = s3Client.listVersions(request);
            int numVersions = 0, numPages = 0;
            while (true) {
                numPages++;
                for (S3VersionSummary objectSummary :
versionListing.getVersionSummaries()) {
                    System.out.printf("Retrieved object %s, version %s\n",
                            objectSummary.getKey(),
                            objectSummary.getVersionId());
                    numVersions++;
                }
                // Check whether there are more pages of versions to retrieve. If
                // there are, retrieve them. Otherwise, exit the loop.
                if (versionListing.isTruncated()) {
                    versionListing =
s3Client.listNextBatchOfVersions(versionListing);
                } else {
                    break;
                }
            }
            System.out.println(numVersions + " object versions retrieved in " +
numPages + " pages");
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

```
}
```

.NET

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class ListObjectsVersioningEnabledBucketTest
    {
        static string bucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;

        public static void Main(string[] args)
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            GetObjectListWithAllVersionsAsync().Wait();
        }

        static async Task GetObjectListWithAllVersionsAsync()
        {
            try
            {
                ListVersionsRequest request = new ListVersionsRequest()
                {
                    BucketName = bucketName,
                    // You can optionally specify key name prefix in the request
                    // if you want list of object versions of a specific object.

                    // For this example we limit response to return list of 2
 versions.
```

```
                    MaxKeys = 2
                };
                do
                {
                    ListVersionsResponse response = await
 s3Client.ListVersionsAsync(request);
                    // Process response.
                    foreach (S3ObjectVersion entry in response.Versions)
                    {
                        Console.WriteLine("key = {0} size = {1}",
                            entry.Key, entry.Size);
                    }

                    // If response is truncated, set the marker to get the next
                    // set of keys.
                    if (response.IsTruncated)
                    {
                        request.KeyMarker = response.NextKeyMarker;
                        request.VersionIdMarker = response.NextVersionIdMarker;
                    }
                    else
                    {
                        request = null;
                    }
                } while (request != null);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Example — Liste de toutes les versions d'objet dans un compartiment

Pour répertorier toutes les versions de tous les objets d'un compartiment, vous utilisez la sous-ressource `versions` dans une demande `GET Bucket`. Amazon S3 peut récupérer 1 000 objets maximum, et chaque version d'objet compte pleinement comme un objet. Par conséquent, si un compartiment contient deux clés (par exemple, `photo.gif` et `picture.jpg`), et que la première clé comporte 990 versions et la seconde 400 versions, une seule demande peut récupérer les 990 versions de `photo.gif` et uniquement les 10 versions les plus récentes de `picture.jpg`.

Amazon S3 renvoie des versions d'objet dans l'ordre dans lequel elles sont stockées ; les plus récemment stockées sont renvoyées en premier.

Dans une demande `GET Bucket`, incluez la sous-ressource `versions`.

```
GET /?versions HTTP/1.1
Host: bucketName.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 +0000
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Example — Récupération de toutes les versions d'une clé

Pour récupérer un sous-ensemble de versions d'objet, vous utilisez les paramètres de requête pour `GET Bucket`. Pour plus d'informations, consultez GET Bucket.

1. Configurez le paramètre `prefix` sur la clé de l'objet que vous souhaitez récupérer.
2. Envoyez une demande `GET Bucket` grâce à la sous-ressource `versions` et `prefix`.

   ```
   GET /?versions&prefix=objectName HTTP/1.1
   ```

Example — Récupération d'objets à l'aide d'un préfixe

L'exemple suivant récupère des objets dont la clé est ou commence par `myObject`.

```
GET /?versions&prefix=myObject HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Vous pouvez utiliser les autres paramètres de la demande pour récupérer un sous-ensemble de toutes les versions de l'objet. Pour plus d'informations, veuillez consulter GET Bucket dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Example — Récupération d'une liste d'objets supplémentaires si la réponse est tronquée

Si le nombre d'objets qui peuvent être renvoyés dans une demande GET dépasse la valeur de `max-keys`, la réponse contient `<isTruncated>true</isTruncated>`, et inclut la première clé (dans `NextKeyMarker`) et le premier ID de version (dans `NextVersionIdMarker`) qui satisfont la demande, mais qui n'ont pas été renvoyés. Vous utilisez ces valeurs renvoyées comme la position de départ dans une demande suivante pour récupérer les objets supplémentaires qui satisfont la demande GET.

Utilisez le processus suivant pour récupérer des objets supplémentaires qui satisfont la demande `GET Bucket versions` originale à partir d'un compartiment. Pour plus d'informations sur `key-marker`, `version-id-marker`, `NextKeyMarker` et `NextVersionIdMarker`, consultez GET Bucket dans la référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

Ces quelques réponses supplémentaires satisfont à la requête GET d'origine :

- Configurez la valeur de `key-marker` sur la clé renvoyée dans `NextKeyMarker` dans la réponse précédente.
- Configurez la valeur de `version-id-marker` sur l'ID de version renvoyé dans `NextVersionIdMarker` dans la réponse précédente.
- Envoyez une demande `GET Bucket versions` avec `key-marker` et `version-id-marker`.

Example — Récupération des objets commençant par une clé et un ID de version spécifiés

```
GET /?versions&key-marker=myObject&version-id-marker=298459348571 HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Utilisation de la AWS CLI

La commande suivante renvoie des métadonnées relatives à toutes les versions des objets contenus dans un compartiment.

```
aws s3api list-object-versions --bucket amzn-s3-demo-bucket1
```

Pour plus d'informations sur `list-object-versions`, consultez list-object-versions dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Récupération de versions d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions

La gestion des versions dans Simple Storage Service (Amazon S3) est un moyen de conserver plusieurs variantes d'un objet dans le même compartiment. Une simple demande `GET` récupère la version actuelle d'un objet. Le schéma suivant montre comment une demande `GET` renvoie la version actuelle de l'objet, `photo.gif`.



Pour récupérer une version spécifique, vous devez spécifier son ID de version. Le schéma suivant montre qu'une demande `GET versionId` récupère la version spécifiée de l'objet (pas nécessairement la version actuelle).



Vous pouvez récupérer des versions d'objets dans Amazon S3 à l'aide de la console, des kits SDK AWS ou de l'API REST.

> **Note**
>
> Pour accéder à des versions d'objets antérieures à 300 versions, vous devez utiliser l'AWS CLI ou l'URL de l'objet.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
3. Dans la liste Objets, choisissez le nom de l'objet.
4. Choisissez Versions.

   Amazon S3 affiche toutes les versions de l'objet.
5. Sélectionnez la case à cocher en regard de l'ID de version des versions que vous souhaitez récupérer.
6. Choisissez Actions, choisissez Téléchargeret enregistrez l'objet.

Vous pouvez également afficher, télécharger et supprimer les versions d'un objet dans le panneau de présentation de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3.

> **Important**
>
> Vous pouvez annuler la suppression d'un objet uniquement si celui-ci a été supprimé en tant que version la plus récente (version actuelle). Vous ne pouvez pas restaurer une version précédente d'un objet supprimé. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples de chargement d'objets dans des compartiments non versionnés et activés pour la gestion des versions sont les mêmes. Toutefois, pour les compartiments activés pour la gestion des versions, Simple Storage Service (Amazon S3) attribue un numéro de version. Sinon, le numéro de version est null.

Pour obtenir des exemples de téléchargement d'objets à l'aide des kits SDK AWS pour Java, .NET et PHP, consultez Téléchargement d'objets.

Pour obtenir des exemples de liste des versions d'objets à l'aide de kits SDK AWS pour .NET et Rust, consultez List the version of objects in an Amazon S3 bucket (Répertorier la version des objets dans un compartiment Amazon S3).

Utilisation de l'API REST

Pour récupérer une version d'objet spécifique

1. Configurez la valeur `versionId` sur l'ID de la version de l'objet que vous souhaitez récupérer.
2. Envoyez une demande `GET Object versionId`.

Example Récupération d'un objet soumis à la gestion des versions

La demande suivante récupère la version `L4kqtJlcpXroDTDmpUMLUo` de `my-image.jpg`.

```
GET /my-image.jpg?versionId=L4kqtJlcpXroDTDmpUMLUo HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Seules les métadonnées d'un objet peuvent être récupérées, et pas son contenu. Pour en savoir plus, consultez the section called "Récupération des métadonnées de version".

Pour plus d'informations sur la restauration d'une version d'objet précédente, consultez the section called "Restauration des versions précédentes".

Récupération des métadonnées d'une version d'objet

Si vous souhaitez uniquement récupérer les métadonnées d'un objet (et pas son contenu), vous utilisez l'opération `HEAD`. Par défaut, vous obtenez les métadonnées de la version la plus récente. Pour récupérer les métadonnées d'une version d'objet spécifique, vous spécifiez son ID de version.

Pour récupérer les métadonnées d'une version d'objet

1. Configurez la valeur `versionId` sur l'ID de la version de l'objet dont vous souhaitez récupérer les métadonnées.
2. Envoyez une demande `HEAD Object versionId`.

Example — Récupération des métadonnées d'un objet soumis à la gestion des versions

La requête suivante récupère les métadonnées de la version `3HL4kqCxf3vjVBH40Nrjfkd` de `my-image.jpg`.

```
HEAD /my-image.jpg?versionId=3HL4kqCxf3vjVBH40Nrjfkd HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Voici un exemple de réponse.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: ef8yU9AS1ed4OpIszj7UDNEHGran
x-amz-request-id: 318BC8BC143432E5
x-amz-version-id: 3HL4kqtJlcpXroDTDmjVBH40Nrjfkd
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Last-Modified: Sun, 1 Jan 2006 12:00:00 GMT
ETag: "fba9dede5f27731c9771645a39863328"
Content-Length: 434234
Content-Type: text/plain
Connection: close
Server: AmazonS3
```

Restauration des versions précédentes

Vous pouvez utiliser la gestion des versions pour récupérer les versions précédentes d'un objet. Pour ce faire, deux approches sont possibles :

- La copie d'une version précédente de l'objet dans le même compartiment.

  L'objet copié devient la version actuelle de cet objet et toutes les versions d'objet sont préservées.
- La suppression définitive de la version actuelle de l'objet.

  Lorsque vous supprimez la version d'objet actuelle, vous transformez la version précédente en version actuelle de cet objet.

Etant donné que toutes les versions d'objet sont préservées, vous pouvez réaliser une version antérieure à la version actuelle en copiant une version spécifique de l'objet dans le même compartiment. Dans le schéma suivant, l'objet source (ID = 111111) est copié dans le même

compartiment. Amazon S3 fournit un nouvel ID (88778877) qui devient la version actuelle de l'objet. Le compartiment possède donc la version d'objet originale (111111) et sa copie (88778877). Pour plus d'informations sur l'obtention d'une version précédente, puis son chargement pour en faire la version actuelle, consultez Récupération des versions d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions et Chargement d'objets.



Une version ultérieure GET récupère la version 88778877.

Le schéma suivant illustre comment la suppression de la version actuelle (121212) d'un objet permet à la version précédente (111111) de devenir l'objet actuel. Pour plus d'informations sur la suppression d'un objet, consultez Suppression d'un objet unique.



Une version ultérieure GET récupère la version 111111.

> **Note**
>
> Pour restaurer des versions d'objets par lots, vous pouvez utiliser l'opération `CopyObject`. L'opération `CopyObject` copie chaque objet spécifié dans le manifeste. Cependant, sachez que les objets ne sont pas nécessairement copiés dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent dans le manifeste. Pour les compartiments activés pour la gestion des versions, si la préservation de l'ordre des versions actuelles ou anciennes est importante, vous devez d'abord copier toutes les anciennes versions. Ensuite, une fois la première tâche terminée, copiez les versions actuelles dans une tâche ultérieure.

Pour restaurer les versions d'objets précédentes

Pour plus d'informations sur la restauration d'objets supprimés, consultez Comment récupérer un objet Amazon S3 qui a été supprimé dans un compartiment pour lequel la gestion des versions est activée ? dans le Centre de connaissances AWS re:Post.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
3. Dans la liste Objets, choisissez le nom de l'objet.
4. Choisissez Versions.

   Amazon S3 affiche toutes les versions de l'objet.
5. Sélectionnez la case à cocher en regard de l'ID de version des versions que vous souhaitez récupérer.
6. Choisissez Actions, choisissez Téléchargeret enregistrez l'objet.

Vous pouvez également afficher, télécharger et supprimer les versions d'un objet dans le panneau de présentation de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Affichage des propriétés d'un objet dans la console Amazon S3.

> **Important**
>
> Vous pouvez annuler la suppression d'un objet uniquement si celui-ci a été supprimé en tant que version la plus récente (version actuelle). Vous ne pouvez pas restaurer une version précédente d'un objet supprimé. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez le Centre pour développeurs AWS.

Python

L'exemple de code Python suivant restaure la version précédente d'un objet versionné en supprimant toutes les versions qui sont apparues après la version de restauration spécifiée.

```
def rollback_object(bucket, object_key, version_id):
    """
    Rolls back an object to an earlier version by deleting all versions that
    occurred after the specified rollback version.

    Usage is shown in the usage_demo_single_object function at the end of this
 module.

    :param bucket: The bucket that holds the object to roll back.
    :param object_key: The object to roll back.
    :param version_id: The version ID to roll back to.
    """
    # Versions must be sorted by last_modified date because delete markers are
    # at the end of the list even when they are interspersed in time.
    versions = sorted(
        bucket.object_versions.filter(Prefix=object_key),
        key=attrgetter("last_modified"),
        reverse=True,
    )

    logger.debug(
        "Got versions:\n%s",
        "\n".join(
            [
```

```
                f"\t{version.version_id}, last modified {version.last_modified}"
                for version in versions
            ]
        ),
    )

    if version_id in [ver.version_id for ver in versions]:
        print(f"Rolling back to version {version_id}")
        for version in versions:
            if version.version_id != version_id:
                version.delete()
                print(f"Deleted version {version.version_id}")
            else:
                break

        print(f"Active version is now {bucket.Object(object_key).version_id}")
    else:
        raise KeyError(
            f"{version_id} was not found in the list of versions for "
f"{object_key}."
        )
```

Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions

Vous pouvez supprimer des versions d'objets des compartiments Amazon S3 quand vous le souhaitez. Vous pouvez également définir des règles de configuration du cycle de vie pour les objets qui possèdent un cycle de vie bien défini pour demander à Amazon S3 d'expirer les versions d'objet actuelles ou de supprimer définitivement les anciennes versions d'objet. Lorsque la gestion des versions est activée ou suspendue pour un compartiment, les actions de la configuration du cycle de vie fonctionnent comme suit :

- L'action `Expiration` s'applique à la version actuelle de l'objet. Au lieu de supprimer la version actuelle de l'objet, Amazon S3 la conserve en tant que version ancienne en ajoutant un marqueur de suppression, qui devient ensuite la version actuelle.
- L'action `NoncurrentVersionExpiration` s'applique aux anciennes versions d'objet, et Amazon S3 les supprime définitivement. Vous ne pouvez pas récupérer définitivement les objets supprimés.

Pour plus d'informations sur le cycle de vie S3, consultez Gestion du cycle de vie des objets et Exemples de configurations du cycle de vie S3.

Pour connaître le nombre de versions actuelles et anciennes des objets de vos compartiments, vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Pour plus d'informations, consultez Using S3 Storage Lens to optimize your storage costs (Utilisation de S3 Storage Lens pour optimiser vos coûts de stockage). Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez le Glossaire des métriques S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> Les tarifs Amazon S3 normaux s'appliquent pour chaque version d'un objet stockée et transférée, y compris les versions non actuelles de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Supprimer les cas d'utilisation de demandes

Une demande `DELETE` possède les cas d'utilisation suivants :

- Lorsque la gestion des versions est activée, une simple demande `DELETE` ne peut pas supprimer définitivement un objet. (Une demande `DELETE` simple est une demande qui ne spécifie pas d'ID de version.) À la place, Amazon S3 insère un marqueur de suppression dans le compartiment qui devient la version actuelle de l'objet avec un nouvel ID.

  Lorsque vous essayez de faire une demande `GET` sur un objet dont la version actuelle est un marqueur de suppression, Amazon S3 se comporte comme si l'objet avait été supprimé (même si ce n'est pas le cas) et renvoie une erreur 404. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des marqueurs de suppression.

  Le schéma suivant montre qu'une simple demande `DELETE` ne supprime pas réellement l'objet spécifié. Au lieu de cela, Amazon S3 insère un marqueur de suppression.



- Pour supprimer définitivement les objets soumis à la gestion des versions, vous devez utiliser `DELETE Object versionId`.

  Le schéma suivant montre que la suppression d'un objet spécifié supprime définitivement cet objet.



Pour supprimer des versions d'un objet

Vous pouvez supprimer des versions d'objet dans Amazon S3 à l'aide de la console, des kits SDK AWS, de l'API REST ou d'AWS Command Line Interface.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.

3. Dans la liste Objets, choisissez le nom de l'objet.
4. Choisissez Versions.

   Amazon S3 affiche toutes les versions de l'objet.
5. Sélectionnez la case à cocher en regard de l'ID de version des versions que vous supprimer définitivement.
6. Choisissez Supprimer.
7. Dans Supprimer définitivement les objets ?, saisissez **`permanently delete`**.

   > ⚠ Warning
   >
   > Lorsque vous supprimez définitivement une version d'objet, l'action ne peut pas être annulée.
8. Choisissez Supprimer les objets.

   Amazon S3 supprime la version de l'objet.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples de suppression d'objets grâce aux kits SDK AWS pour Java, .NET et PHP, consultez Suppression d'objets Amazon S3. Les exemples de suppression d'objets dans des compartiments non versionnés et activés pour la gestion des versions sont les mêmes. Toutefois, pour les compartiments activés pour la gestion des versions, Simple Storage Service (Amazon S3) attribue un numéro de version. Sinon, le numéro de version est null.

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'autres kits AWS SDK, consultez le Centre pour développeurs AWS.

Python

L'exemple de code Python suivant supprime définitivement un objet assorti d'une gestion des versions en supprimant toutes ses versions.

```
def permanently_delete_object(bucket, object_key):
    """
    Permanently deletes a versioned object by deleting all of its versions.
```

```
    Usage is shown in the usage_demo_single_object function at the end of this
module.

    :param bucket: The bucket that contains the object.
    :param object_key: The object to delete.
    """
    try:
        bucket.object_versions.filter(Prefix=object_key).delete()
        logger.info("Permanently deleted all versions of object %s.", object_key)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete all versions of %s.", object_key)
        raise
```

Utilisation de l'API REST

Pour supprimer une version spécifique d'un objet

- Dans une demande `DELETE`, spécifiez un ID de version.

Example — Suppression d'une version spécifique

L'exemple suivant supprime la version `UIORUnfnd89493jJFJ` de `photo.gif`.

```
DELETE /photo.gif?versionId=UIORUnfnd89493jJFJ HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:xQE0diMbLRepdf3YB+FIEXAMPLE=
Content-Type: text/plain
Content-Length: 0
```

Utilisation de la AWS CLI

La commande suivante supprime un objet nommé test.txt d'un compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1*. Pour supprimer une version spécifique d'un objet, vous devez être le propriétaire du compartiment et vous devez utiliser la sous-ressource d'ID de version.

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key test.txt --version-
id versionID
```

Pour plus d'informations sur `delete-object`, consultez delete-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Pour plus d'informations sur la suppression des versions d'objet, consultez ces rubriques :

- Utilisation des marqueurs de suppression
- Suppression des marqueurs de suppression pour rendre une version plus ancienne à jour
- Suppression d'un objet à partir d'un compartiment activé pour la fonction Supprimer MFA

Utilisation des marqueurs de suppression

Dans Amazon S3, un marqueur de suppression désigne un espace réservé (ou marqueur) pour un objet soumis à la gestion des versions qui a été spécifié dans une demande `DELETE` simple. Une demande `DELETE` simple est une demande qui ne spécifie pas d'ID de version. Étant donné que l'objet était dans un compartiment activé pour la gestion des versions, il n'a pas été supprimé. Toutefois, à cause du marqueur de suppression, Amazon S3 se comporte comme si l'objet est supprimé. Vous pouvez utiliser un appel `DELETE` d'API Amazon S3 sur un marqueur de suppression. Pour ce faire, vous devez effectuer la demande `DELETE` à l'aide d'un utilisateur ou d'un rôle AWS Identity and Access Management (IAM) disposant des autorisations appropriées.

Un marqueur de suppression possède un nom de clé (ou clé) et un ID de version comme tout autre objet. Toutefois, un marqueur de suppression diffère des autres objets des manières suivantes :

- Un marqueur de suppression n'a pas de données qui lui sont associées.
- Un marqueur de suppression n'est associé à aucune valeur de liste de contrôle d'accès (ACL).
- Si vous émettez une demande `GET` pour un marqueur de suppression, la demande `GET` ne récupère rien, car le marqueur de suppression ne contient aucune donnée. Plus précisément, lorsque votre demande `GET` ne spécifie pas de `versionId`, vous obtenez une erreur 404 (Introuvable).

Les marqueurs de suppression accumulent une charge minimale pour le stockage dans Amazon S3. La taille de stockage d'un marqueur de suppression est égale à la taille du nom de clé du marqueur de suppression. Un nom de clé est une séquence de caractères Unicode. L'encodage UTF-8 du nom de clé ajoute 1 à 4 octets de stockage à votre compartiment pour chaque caractère dans le nom. Les marqueurs de suppression sont stockés dans la classe de stockage S3 standard.

Si vous souhaitez connaître le nombre de marqueurs de suppression dont vous disposez et la classe de stockage dans laquelle ils sont stockés, vous pouvez utiliser Amazon S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec Amazon S3 Storage Lens et Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Pour en savoir plus sur les noms de clé, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3. Pour plus d'informations sur le marqueur de suppression, consultez Gestion des marqueurs de suppression.

Seul Simple Storage Service (Amazon S3) peut créer un marqueur de suppression, et il le fait dès que vous envoyez une demande `DeleteObject` sur un objet dans un compartiment activé ou désactivé pour la gestion des versions. L'objet spécifié dans la demande `DELETE` n'est pas réellement supprimé. A la place, le marqueur de suppression devient la version actuelle de l'objet. Le nom de clé de l'objet (ou clé) devient la clé du marqueur de suppression.

Quand vous obtenez un objet sans spécifier de `versionId` dans votre demande, si sa version actuelle est un marqueur de suppression, Amazon S3 fournit les réponses suivantes :

- Une erreur 404 (Introuvable)
- En-tête de réponse, `x-amz-delete-marker: true`

Quand vous obtenez un objet en spécifiant un `versionId` dans votre demande, si la version actuelle est un marqueur de suppression, Amazon S3 fournit les réponses suivantes :

- Une erreur 405 (méthode non autorisée)
- En-tête de réponse, `x-amz-delete-marker: true`
- Un en-tête de réponse, `Last-Modified: timestamp` (uniquement lors de l'utilisation des opérations d'API HeadObject ou GetObject)

L'en-tête de réponse `x-amz-delete-marker: true` vous indique que l'objet consulté était un marqueur de suppression. Cet en-tête de réponse ne renvoie jamais `false`, car lorsque la valeur est `false`, la version actuelle ou spécifiée de l'objet n'est pas un marqueur de suppression.

L'en-tête de réponse `Last-Modified` indique l'heure de création des marqueurs de suppression.

La figure suivante montre comment un appel d'API `GetObject` sur un objet dont la version actuelle est un marqueur de suppression répond avec une erreur 404 (Introuvable) et avec un en-tête de réponse incluant `x-amz-delete-marker: true`.



Si vous effectuez un appel `GetObject` sur un objet en spécifiant un `versionId` dans votre demande, et si la version spécifiée est un marqueur de suppression, Amazon S3 répond avec une erreur 405 (Méthode non autorisée) et les en-têtes de réponse incluent `x-amz-delete-marker: true` et `Last-Modified: timestamp`.



Même s'ils sont remplacés, les marqueurs de suppression restent dans les versions de vos objets. Le seul moyen de répertorier des marqueurs de suppression (et d'autres versions d'un objet) est d'utiliser une demande ListObjectVersions. Vous pouvez faire cette demande dans la AWS Management Console en répertoriant vos objets dans un compartiment à usage général et en sélectionnant Afficher les versions. Pour plus d'informations, consultez Liste d'objets dans un compartiment activé pour la gestion des versions.

La figure suivante montre qu'une demande ListObjectsV2 ou ListObjects ne renvoie pas d'objets dont la version actuelle est un marqueur de suppression.



Gestion des marqueurs de suppression

Configuration du cycle de vie pour nettoyer automatiquement les marqueurs de suppression expirés

Un marqueur de suppression d'objet expiré est un marqueur dans lequel toutes les versions d'objet sont supprimées et où il ne reste qu'un seul marqueur de suppression. Si la configuration de cycle de vie est définie pour supprimer les versions actuelles, ou si l'action `ExpiredObjectDeleteMarker` est explicitement définie, Amazon S3 supprime le marqueur de suppression de l'objet expiré. Pour obtenir un exemple, consultez Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions.

Suppression des marqueurs de suppression pour rendre une version plus ancienne à jour

Lorsque vous supprimez un objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions, toutes les versions restent dans le compartiment et Simple Storage Service (Amazon S3) crée un marqueur de suppression pour l'objet. Pour annuler la suppression de l'objet, vous devez supprimer ce marqueur de suppression. Pour plus d'informations sur la gestion des versions et les marqueurs de suppression, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Pour supprimer un marqueur de suppression définitivement, vous devez inclure son ID de version dans une demande `DeleteObject versionId`. Le schéma suivant montre comment une demande `DeleteObject versionId` supprime définitivement un marqueur de suppression.



Suite à la suppression du marqueur de suppression, une simple demande GET récupère désormais l'ID de version actuelle (121212) de l'objet.

> **Note**
>
> Si vous utilisez une demande `DeleteObject` où la version actuelle est un marqueur de suppression (sans spécifier l'ID de version du marqueur de suppression), Amazon S3 ne supprime pas le marqueur de suppression, mais à la place, PUTs un autre marqueur de suppression.

Pour supprimer un marqueur de suppression avec un ID de version NULL, vous devez transmettre l'ID de version NULL comme ID de version dans la demande `DeleteObject`. La figure suivante illustre comment un demande `DeleteObject` adressée sans ID de version, où la version actuelle est un marqueur de suppression, ne supprime rien, mais ajoute à la place un marqueur de suppression supplémentaire avec un ID de version unique (7498372).



Utilisation de la console S3

Suivez ces étapes pour récupérer des objets supprimés qui ne sont pas des dossiers de votre compartiment S3, y compris les objets qui se trouvent dans ces dossiers.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
3. Pour afficher la liste des versions des objets du compartiment, choisissez le commutateur Répertorier les versions. Vous pourrez voir les marqueurs de suppression pour les objets supprimés.
4. Pour annuler la suppression d'un objet, vous devez supprimer le marqueur de suppression. Cochez la case en regard du marqueur de suppression de l'objet à récupérer, puis choisissez Delete (Supprimer).
5. Confirmez la suppression sur la page Delete objects (Supprimer les objets).
   a. Pour Permanently delete objects? (Supprimer définitivement des objets ?), saisissez **`permanently delete`**.
   b. Choisissez Supprimer les objets.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser la console Amazon S3 pour restaurer des dossiers. Vous devez utiliser AWS CLI ou le kit SDK. Pour des exemples, consultez Comment récupérer un objet

Simple Storage Service (Amazon S3) supprimé d'un compartiment activé pour la gestion des versions ? dans le Centre de connaissances AWS.

Utilisation de l'API REST

Pour supprimer définitivement un marqueur de suppression

1. Configurez la valeur `versionId` sur l'ID de la version du marqueur de suppression que vous souhaitez supprimer.
2. Envoyez une demande `DELETE Object versionId`.

Example — Suppression d'un marqueur de suppression

L'exemple suivant supprime le marqueur de suppression pour la version 4857693 `photo.gif`.

```
DELETE /photo.gif?versionId=4857693 HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Lorsque vous supprimez un marqueur de suppression, Amazon S3 inclut les éléments suivants dans la réponse.

```
204 NoContent
x-amz-version-id: versionID
x-amz-delete-marker: true
```

Utilisation des kits AWS SDK

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'autres kits SDK AWS, consultez le Centre pour développeurs AWS.

Python

L'exemple de code Python suivant montre comment supprimer un marqueur de suppression d'un objet et transformer ainsi la version ancienne la plus récente en la version actuelle de l'objet.

```
def revive_object(bucket, object_key):
    """
```

```
    Revives a versioned object that was deleted by removing the object's active
    delete marker.
    A versioned object presents as deleted when its latest version is a delete
marker.
    By removing the delete marker, we make the previous version the latest version
    and the object then presents as *not* deleted.

    Usage is shown in the usage_demo_single_object function at the end of this
module.

    :param bucket: The bucket that contains the object.
    :param object_key: The object to revive.
    """
    # Get the latest version for the object.
    response = s3.meta.client.list_object_versions(
        Bucket=bucket.name, Prefix=object_key, MaxKeys=1
    )

    if "DeleteMarkers" in response:
        latest_version = response["DeleteMarkers"][0]
        if latest_version["IsLatest"]:
            logger.info(
                "Object %s was indeed deleted on %s. Let's revive it.",
                object_key,
                latest_version["LastModified"],
            )
            obj = bucket.Object(object_key)
            obj.Version(latest_version["VersionId"]).delete()
            logger.info(
                "Revived %s, active version is now %s  with body '%s'",
                object_key,
                obj.version_id,
                obj.get()["Body"].read(),
            )
        else:
            logger.warning(
                "Delete marker is not the latest version for %s!", object_key
            )
    elif "Versions" in response:
        logger.warning("Got an active version for %s, nothing to do.", object_key)
    else:
        logger.error("Couldn't get any version info for %s.", object_key)
```

Suppression d'un objet à partir d'un compartiment activé pour la fonction Supprimer MFA

Lorsque vous configurez la suppression MFA, seul l'utilisateur racine peut supprimer définitivement les versions des objets ou modifier la configuration de gestion des versions sur le compartiment S3. Vous devez utiliser un dispositif MFA pour authentifier l'utilisateur racine afin d'effectuer l'action de suppression.

Si la fonction Supprimer MFA est activée dans la configuration de la gestion des versions d'un compartiment, le propriétaire du compartiment doit inclure l'en-tête de la demande `x-amz-mfa` dans les demandes pour supprimer définitivement une version d'objet ou modifier l'état de la gestion des versions du compartiment. Les demandes qui incluent `x-amz-mfa` doivent utiliser HTTPS.

La valeur de l'en-tête est la concaténation du numéro de série du périphérique d'authentification, un espace et le code d'authentification affiché dessus. Si vous n'incluez pas cet en-tête de la demande, cette dernière échoue.

Lorsque vous utilisez l'AWS CLI, incluez les mêmes informations que la valeur du paramètre `mfa`.

Pour en savoir plus sur les périphériques d'authentification, consultez Authentification multifacteur.

Pour en savoir plus sur l'activation de la fonction Supprimer MFA, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

> **Note**
>
> La suppression d'un objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions et pour la fonction de suppression de MFA n'est pas disponible via la AWS Management Console.

Utilisation de la AWS CLI

Pour supprimer un objet dans un compartiment activé pour la gestion des versions et pour la fonction de suppression de MFA, utilisez la commande suivante. Lorsque vous utilisez l'exemple de commande suivant, remplacez les *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
 aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key OBJECT-KEY --version-
id "VERSION ID" --mfa "MFA_DEVICE_SERIAL_NUMBER MFA_DEVICE_CODE"
```

Utilisation de l'API REST

L'exemple suivant montre comment supprimer `my-image.jpg` (avec la version spécifiée), qui se trouve dans un compartiment où la fonction Suppression MFA est activée.

Pour plus d'informations, consultez DeleteObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service

```
DELETE /my-image.jpg?versionId=3HL4kqCxf3vjVBH40Nrjfkd HTTPS/1.1
Host: bucketName.s3.amazonaws.com
x-amz-mfa: 20899872 301749
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Configuration des autorisations d'objet soumis à la gestion des versions

Les autorisations pour les objets dans Amazon S3 sont définies au niveau de la version. Chaque version est dotée de son propre propriétaire d'objet. Le Compte AWS qui crée la version de l'objet est le propriétaire. Vous pouvez donc configurer différentes autorisations pour différentes versions du même objet. Pour ce faire, vous devez spécifier l'ID de version de l'objet dont vous souhaitez configurer les autorisations dans une demande `PUT Object versionId acl`. Pour une description détaillée et des instructions sur l'utilisation des listes ACL, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.

Example — Configuration des autorisations pour une version d'objet

La requête suivante définit les autorisations du bénéficiaire, `BucketOwner@amazon.com`, à `FULL_CONTROL` sur la clé, `my-image.jpg`, ID de version, `3HL4kqtJvjVBH40Nrjfkd`.

```
PUT /my-image.jpg?acl&versionId=3HL4kqtJvjVBH40Nrjfkd HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
Content-Length: 124

<AccessControlPolicy>
  <Owner>
    <ID>75cc57f09aa0c8caeab4f8c24e99d10f8e7faeebf76c078efc7c6caea54ba06a</ID>
    <DisplayName>mtd@amazon.com</DisplayName>
```

```
  </Owner>
  <AccessControlList>
    <Grant>
      <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="CanonicalUser">
        <ID>a9a7b886d6fd24a52fe8ca5bef65f89a64e0193f23000e241bf9b1c61be666e9</ID>
        <DisplayName>BucketOwner@amazon.com</DisplayName>
      </Grantee>
      <Permission>FULL_CONTROL</Permission>
    </Grant>
  </AccessControlList>
  </AccessControlPolicy>
```

De la même façon, pour obtenir les autorisations d'une version d'objet spécifique, vous devez spécifier son ID de version dans une demande `GET Object versionId acl`. Vous devez inclure l'ID de version car, par défaut, la demande `GET Object acl` renvoie les autorisations de la version actuelle de l'objet.

Example — Récupération des autorisations pour une version d'objet spécifique

Dans l'exemple suivant, Amazon S3 renvoie les autorisations pour la clé, `my-image.jpg`, l'ID de version, `DVBH40Nr8X8gUMLUo`.

```
GET /my-image.jpg?versionId=DVBH40Nr8X8gUMLUo&acl HTTP/1.1
Host: bucket.s3.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:0RQf4/cRonhpaBX5sCYVf1bNRuU
```

Pour plus d'informations, veuillez consulter GetObjectAcl dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des objets dans un compartiment désactivé pour la gestion des versions

Dans Simple Storage Service (Amazon S3), vous pouvez désactiver la gestion des versions pour stopper l'accumulation de nouvelles versions du même objet dans un compartiment. Vous pouvez le faire car vous ne souhaitez qu'une seule version d'un objet dans un compartiment. Ou, vous ne voudrez peut-être pas accumuler de frais pour plusieurs versions.

Lorsque vous désactivez la gestion des versions, les objets existants du compartiment ne changent pas. Seule la façon dont Amazon S3 gère les objets dans les futures demandes change. Les

rubriques de cette section expliquent les diverses opérations d'objet dans un compartiment dont la gestion des versions est désactivée, notamment l'ajout, la récupération et la suppression des objets.

Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3. Pour plus d'informations sur la récupération des versions d'objet, consultez Récupération de versions d'objets à partir d'un compartiment activé pour la gestion des versions.

Rubriques

- Ajout d'objets dans des compartiments désactivés pour la gestion des versions
- Récupération d'objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions
- Suppression d'objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions

Ajout d'objets dans des compartiments désactivés pour la gestion des versions

Vous pouvez ajouter des objets aux compartiments désactivés pour la gestion des versions dans Simple Storage Service (Amazon S3) afin de créer l'objet avec un ID de version null ou bien pour écraser toute version d'objet avec un ID de version correspondant.

Après avoir désactivé la gestion des versions sur un compartiment, Simple Storage Service (Amazon S3) ajoute ensuite automatiquement un ID de version `null` à chaque objet stocké ultérieurement (à l'aide de la demande `PUT`, `POST`, ou `CopyObject`) dans le compartiment.

Le schéma suivant montre comment Amazon S3 ajoute l'ID de version `null` à un objet lorsqu'il est ajouté à un compartiment désactivé pour la gestion des versions.



Si une version null est déjà dans le compartiment et que vous ajoutez un autre objet avec la même clé, l'objet ajouté remplace la version nulle originale.

En cas de présence d'objets versionnés dans le compartiment, la version pour laquelle vous faites une demande PUT devient la version actuelle de l'objet. Le schéma suivant montre en quoi l'ajout d'un objet à un compartiment qui contient des objets versionnés ne remplace pas l'objet déjà dans le compartiment.

Dans ce cas, la version 111111 était déjà dans le compartiment. Amazon S3 attache un ID de version null à l'objet en train d'être ajouté et le stocke dans le compartiment. La version 111111 n'est pas remplacée.



Si une version null existe déjà dans un compartiment, elle est remplacée, comme illustré dans le schéma suivant.



Notez que même si la clé et l'ID de version (`null`) de la version null sont identiques avant et après la demande PUT, le contenu de la version null initialement stocké dans le compartiment est remplacé par le contenu de l'objet PUT dans le compartiment.

Récupération d'objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions

Une demande `GET Object` renvoie la version actuelle d'un objet que vous ayez activé ou non la gestion des versions sur un compartiment. Le schéma suivant montre comment une simple demande `GET` renvoie la version actuelle d'un objet.



Suppression d'objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions

Vous pouvez supprimer des objets à partir des compartiments désactivés pour la gestion des versions afin de supprimer un objet ayant un ID de version null.

Si la gestion des versions est suspendue pour un compartiment, une demande `DELETE` :

- Peut uniquement supprimer un objet dont l'ID de version est `null`.
- Ne supprime rien s'il n'y a aucune version null de l'objet dans le compartiment.
- Insère un marqueur de suppression dans le compartiment.

Si la gestion des versions du compartiment est suspendue, l'opération supprime l'objet dont la valeur `versionId` est null. Si un ID de version existe, Amazon S3 insère un marqueur de suppression qui devient la version actuelle de l'objet. La figure suivante montre comment une demande `DELETE` simple supprime une version null et Amazon S3 insère un marqueur de suppression à la place avec un ID de version `null`.



Pour supprimer définitivement un objet doté d'un `versionId`, vous devez inclure le `versionId` de l'objet dans la demande. Comme un marqueur de suppression ne contient aucun contenu, vous perdez le contenu pour la version `null` lorsqu'un marqueur de suppression la remplace.

Le schéma suivant montre un compartiment qui ne possède pas de version null. Dans ce cas, la commande `DELETE` ne supprime rien. À la place, Amazon S3 insère simplement un marqueur de suppression.



Même dans un compartiment dont la gestion des versions est suspendue, le propriétaire du compartiment peut supprimer définitivement une version spécifiée en incluant l'ID de la version dans la demande `DELETE`. Le schéma suivant montre que la suppression d'un objet spécifié supprime définitivement cette version de l'objet. Seul le propriétaire du compartiment peut supprimer une version d'objet spécifiée.



Résolution des problèmes de gestion des versions

Les rubriques suivantes peuvent vous aider à résoudre des problèmes courants de gestion des versions sur Amazon S3.

Rubriques

- Je souhaite récupérer des objets qui ont été supprimés accidentellement dans un compartiment avec la gestion des versions.
- Je souhaite supprimer définitivement les objets avec la gestion des versions
- Je constate une dégradation des performances après avoir activé la gestion des versions sur les compartiments

Je souhaite récupérer des objets qui ont été supprimés accidentellement dans un compartiment avec la gestion des versions.

En général, lorsque des versions d'objets sont supprimées des compartiments S3, Amazon S3 n'a aucun moyen de les récupérer. Toutefois, si vous avez activé la gestion des versions S3 sur votre compartiment S3, une demande `DELETE` qui ne spécifie pas d'ID de version ne peut pas supprimer définitivement un objet. Au lieu de cela, un marqueur de suppression est ajouté en tant qu'espace réservé. Ce marqueur de suppression devient la version actuelle de l'objet.

Pour vérifier si vos objets supprimés sont définitivement ou temporairement supprimés (avec un marqueur de suppression à leur place), procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet.
4. Dans la liste Objets, activez le bouton Afficher les versions à droite de la barre de recherche, puis recherchez l'objet supprimé dans la barre de recherche. Cette option n'est disponible que si la gestion des versions a précédemment été activée sur le compartiment.

   Vous pouvez également utiliser S3 Inventory pour rechercher des objets supprimés.
5. Si vous ne trouvez pas l'objet après avoir activé l'option Afficher les versions ou créé un rapport d'inventaire, et que vous ne trouvez pas non plus de marqueur de suppression de l'objet, la suppression est définitive et l'objet ne peut pas être récupéré.

Vous pouvez également vérifier le statut d'un objet supprimé en utilisant l'opération d'API `HeadObject` à partir de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour ce faire, utilisez la commande `head-object` suivante et remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations :

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html
```

Si vous exécutez la commande `head-object` sur un objet avec la gestion des versions dont la version actuelle est un marqueur de suppression, vous recevrez une erreur 404 Introuvable. Par exemple :

Une erreur s'est produite (404) lors de l'appel de l'opération HeadObject : Introuvable

Si vous exécutez la commande `head-object` sur un objet avec la gestion des versions et que vous fournissez l'ID de version de l'objet, Amazon S3 récupère les métadonnées de l'objet, confirmant ainsi que l'objet existe toujours et qu'il n'est pas supprimé définitivement.

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html --
version-id versionID
```

```
{
"AcceptRanges": "bytes",
"ContentType": "text/html",
"LastModified": "Thu, 16 Apr 2015 18:19:14 GMT",
```

```
"ContentLength": 77,
"VersionId": "Zg5HyL7m.eZU9iM7AVlJkrqAiE.0UG4q",
"ETag": "\"30a6ec7e1a9ad79c203d05a589c8b400\"",
"Metadata": {}
}
```

Si l'objet est trouvé et que la version la plus récente est un marqueur de suppression, la version précédente de l'objet existe toujours. Le marqueur de suppression étant la version actuelle de l'objet, vous pouvez récupérer l'objet en supprimant le marqueur de suppression.

Une fois que vous avez supprimé définitivement le marqueur de suppression, la deuxième version la plus récente de l'objet devient la version actuelle de l'objet, ce qui rend votre objet à nouveau disponible. Pour une représentation visuelle de la façon dont les objets sont récupérés, consultez Suppression des marqueurs de suppression.

Pour supprimer une version spécifique d'un objet, vous devez être le propriétaire du compartiment. Pour supprimer un marqueur de suppression définitivement, vous devez inclure son ID de version dans une demande `DeleteObject`. Pour supprimer le marqueur de suppression, utilisez la commande suivante et remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations :

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key index.html --
version-id versionID
```

Pour plus d'informations sur la commande `delete-object`, consultez delete-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI. Pour plus d'informations sur la suppression permanente de marqueurs de suppression, consultez Gestion des marqueurs de suppression.

Je souhaite supprimer définitivement les objets avec la gestion des versions

Dans un compartiment avec la gestion des versions, une demande `DELETE` sans ID de version ne peut pas supprimer de façon permanente un objet. Au lieu de cela, une telle demande insère un marqueur de suppression.

Pour supprimer définitivement des objets avec la gestion des versions, vous pouvez choisir l'une des méthodes suivantes :

- Créez une règle de cycle de vie S3 pour supprimer définitivement les anciennes versions. Pour supprimer définitivement les versions anciennes d'objets, sous Supprimer définitivement les anciennes versions des objets, dans Jours après lesquels les objets deviennent anciens, saisissez le nombre de jours. Vous pouvez éventuellement spécifier le nombre de versions plus récentes

à conserver en saisissant une valeur sous Nombre de versions plus récentes à conserver. Pour plus d'informations sur la création de cette règle, consultez Setting an S3 Lifecycle configuration (Définition d'une configuration du cycle de vie S3).

- Supprimez une version spécifiée en incluant l'ID de version dans la demande `DELETE`. Pour plus d'informations, consultez How to delete versioned objects permanently (Comment supprimer des objets avec la gestion des versions de façon permanente).
- Créez une règle de cycle de vie pour faire expirer les versions actuelles. Pour faire expirer les versions actuelles des objets, sous Expirer les versions actuelles d'objets, dans Jours après la création de l'objet, saisissez le nombre de jours. Pour plus d'informations sur la création de cette règle de cycle de vie, consultez Setting an S3 Lifecycle configuration (Définition d'une configuration du cycle de vie S3).
- Pour supprimer définitivement tous les objets avec la gestion des versions et supprimer les marqueurs, créez deux règles de cycle de vie : l'une pour faire expirer les versions actuelles et supprimer définitivement les versions anciennes des objets, et l'autre pour supprimer les marqueurs de suppression d'objets expirés.

Dans un compartiment avec la gestion des versions, une demande `DELETE` qui ne spécifie pas d'ID de version ne peut supprimer que les objets dotés d'un identifiant de version `NULL`. Si l'objet a été chargé lorsque la gestion des versions était activée, une demande `DELETE` qui ne spécifie pas d'ID de version crée un marqueur de suppression de cet objet.

> **Note**
>
> Pour les compartiments avec le verrouillage des objets S3, une demande d'objet `DELETE` avec un ID de version d'objet protégé provoque une erreur 403 Accès refusé. Une demande d'objet `DELETE` sans ID de version ajoute un marqueur de suppression en tant que version la plus récente de l'objet avec une réponse 200 OK. Les objets protégés par le verrouillage des objets ne peuvent pas être supprimés définitivement tant que leurs périodes de rétention et leurs conservations légales ne sont pas levées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Fonctionnement du verrouillage d'objet S3".

Je constate une dégradation des performances après avoir activé la gestion des versions sur les compartiments

Une dégradation des performances peut se produire sur les compartiments avec la gestion des versions s'il y a trop de marqueurs de suppression ou d'objets avec la gestion des versions et si les meilleures pratiques ne sont pas suivies.

Marqueurs de suppression trop nombreux

Après avoir activé la gestion des versions sur un compartiment, une demande `DELETE` faite à un objet sans ID de version crée un marqueur de suppression avec un ID de version unique. Les configurations de cycle de vie avec une règle Expirer les versions actuelles d'objets ajoutent un marqueur de suppression avec un ID de version unique à chaque objet. Un nombre excessif de marqueurs de suppression peut réduire les performances du compartiment.

Lorsque la gestion des versions est suspendue sur un compartiment, Amazon S3 marque l'ID de version comme `NULL` sur les nouveaux objets créés. Dans un compartiment avec la gestion des versions suspendue, l'action d'expiration entraîne la création par Amazon S3 d'un marqueur de suppression avec l'ID de version `NULL`. Dans un compartiment avec la gestion des versions suspendue, un marqueur de suppression `NULL` est créé pour chaque demande de suppression. Ces marqueurs de suppression `NULL` sont également appelés marqueurs de suppression d'objet expiré lorsque toutes les versions d'objet sont supprimées et qu'il ne reste qu'un seul marqueur de suppression. Si trop de marqueurs de suppression `NULL` s'accumulent, les performances du compartiment se dégradent.

Objets avec la gestion des versions trop nombreux

Si un compartiment avec la gestion des versions contient des objets contenant des millions de versions, le nombre d'erreurs 503 Service indisponible peut augmenter. Si vous remarquez une augmentation importante du nombre de réponses HTTP 503 Service indisponible reçues pour des demandes d'objet `PUT` ou `DELETE` vers un compartiment avec la gestion des versions, il est possible qu'un ou plusieurs objets du compartiment aient des millions de versions. Lorsque vous avez des objets avec des millions de versions, Amazon S3 limite automatiquement les demandes vers le compartiment. La limitation des demandes protège votre compartiment d'une quantité excessive de trafic de demandes qui pourrait potentiellement gêner d'autres demandes effectuées auprès du même compartiment.

Pour déterminer quels objets ont des millions de versions, utilisez S3 Inventory. S3 Inventory génère un rapport qui fournit une liste de fichiers plats des objets d'un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

Pour vérifier si le compartiment contient un nombre élevé d'objets avec la gestion des versions, utilisez les métriques de S3 Storage Lens pour afficher Nombre d'objets de version actuelle Nombre d'objets de version ancienne et Nombre d'objets marqueur de suppression. Pour plus d'informations sur les métriques de Storage Lens, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

L'équipe Amazon S3 encourage les clients à examiner les applications qui remplacent souvent le même objet et créent potentiellement des millions de versions de cet objet, afin de déterminer si l'application fonctionne comme prévu. Par exemple, une application qui remplace le même objet toutes les minutes pendant une semaine peut créer plus de dix mille versions. Nous recommandons de stocker moins de cent mille versions pour chaque objet. Si vous avez un cas d'utilisation qui requiert des millions de versions pour un ou plusieurs objets, contactez l'équipe AWS Support qui vous aidera à trouver une meilleure solution.

Bonnes pratiques

Pour éviter les problèmes de dégradation des performances liés à la gestion des versions, nous vous recommandons de suivre les bonnes pratiques suivantes :

- Activez une règle de cycle de vie pour faire expirer les anciennes versions des objets. Par exemple, vous pouvez créer une règle de cycle de vie pour faire expirer les versions anciennes 30 jours après la fin de la période d'inactivité de l'objet. Vous pouvez également conserver plusieurs anciennes versions si vous ne souhaitez pas toutes les supprimer. Pour plus d'informations, consultez Setting an S3 Lifecycle configuration (Définition d'une configuration du cycle de vie S3).
- Activez une règle de cycle de vie pour supprimer les marqueurs de suppression d'objets expirés auxquels aucun objet de données n'est associé dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Suppression des marqueurs de suppression d'objet expiré.

Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques d'optimisation des performances d'Amazon S3, consultez Schémas de conception des bonnes pratiques.

Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet

Le verrouillage d'objet S3 permet d'empêcher la suppression ou le remplacement d'objets Amazon S3 sur une période déterminée ou indéfinie. Le verrouillage d'objet utilise un modèle à inscription unique et lecture multiple (WORM) pour stocker les objets. Le verrouillage d'objet vous permet de satisfaire aux exigences réglementaires qui nécessitent le stockage WORM, ou bien d'ajouter une couche de protection supplémentaire contre la suppression et les modifications d'objets.

> **Note**
>
> Le verrouillage d'objet S3 a été évalué par Cohasset Associates en vue de son utilisation dans les environnements soumis aux réglementations SEC 17a-4, CFTC et FINRA. Pour plus d'informations sur la conformité du verrouillage d'objet vis-à-vis de ces réglementations, consultez Cohasset Associates Compliance Assessment.

Le verrouillage d'objet propose deux façons de gérer la rétention des objets : les périodes de rétention et les conservations légales. Une version d'un objet peut être assortie d'une période de rétention, d'une conservation légale ou des deux.

- Période de rétention : la période de rétention est une période fixe au cours de la laquelle une version d'objet reste verrouillée. Vous pouvez définir une période de conservation unique pour des objets individuels. En outre, vous pouvez définir une période de conservation par défaut sur un compartiment S3. Vous pouvez également limiter les périodes de conservation autorisées minimale et maximale en utilisant la clé de condition `s3:object-lock-remaining-retention-days` figurant dans la politique de compartiment. Cette clé de condition vous aide à définir la période de rétention autorisée. Pour plus d'informations, consultez Définition de limites sur les périodes de rétention à l'aide d'une stratégie de compartiment.
- Conservation légale : une conservation légale assure la même protection que la période de rétention, mais n'a pas de date d'expiration. La conservation légale reste en vigueur tant que vous ne la retirez pas explicitement. Les conservations légales sont indépendantes des périodes de rétention et sont mises en place sur des versions d'objet individuelles.

Le verrouillage d'objet fonctionne uniquement dans les compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée. Lorsque vous verrouillez une version d'objet, Amazon S3 stocke les informations de verrouillage dans les métadonnées de cette version d'objet. Le fait de définir une période de rétention ou une conservation légale sur un objet a pour effet de protéger uniquement

la version spécifiée dans la demande. Les périodes de rétention et les conservation légales n'empêchent pas la création de nouvelles versions de l'objet, ni l'ajout de marqueurs de suppression sur l'objet. Pour en savoir plus sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Si vous placez un objet dans un compartiment qui contient déjà un objet protégé existant doté du même nom de clé d'objet, Amazon S3 crée une nouvelle version de cet objet. La version protégée existante de l'objet reste verrouillée conformément à sa configuration de rétention.

Fonctionnement du verrouillage d'objet S3

Rubriques

- Périodes de rétention
- Modes de conservation
- Conservations légales
- Fonctionnement des suppressions avec le verrouillage d'objet S3
- Bonnes pratiques pour l'utilisation du verrouillage d'objet S3
- Autorisations requises

Périodes de rétention

Une période de rétention protège une version d'objet pendant une durée fixe. Lorsque vous mettez en place une période de rétention sur une version d'objet, Amazon S3 stocke un horodatage dans les métadonnées de la version d'objet pour indiquer la date à laquelle la période de rétention expire. Après l'expiration de la période de rétention, la version de l'objet peut être remplacée ou supprimée.

Vous pouvez définir une période de rétention de manière explicite sur une version d'objet individuelle ou sur les propriétés d'un compartiment afin qu'elle s'applique automatiquement à tous les objets du compartiment. Lorsque vous appliquez explicitement une période de rétention à une version d'objet, vous spécifiez une Date de fin de conservation pour la version de l'objet. Amazon S3 stocke cette date dans les métadonnées de la version de l'objet.

Vous pouvez également définir une période de rétention dans les propriétés d'un compartiment. Lorsque vous définissez une période de rétention sur un compartiment, vous spécifiez une durée, en jours ou en années, pendant laquelle chaque version d'objet placée dans le compartiment sera protégée. Lorsque vous placez un objet dans le compartiment, Amazon S3 calcule une échéance de rétention pour la version de l'objet en ajoutant la durée spécifiée à l'horodatage de création de la

version de l'objet. La version de l'objet est ensuite protégée exactement comme si vous aviez mis en place un verrouillage individuel de manière explicite avec la même période de rétention sur la version de l'objet.

> **Note**
>
> Lorsque vous placez (PUT) une version d'objet dotée d'un mode et d'une période de rétention individuels explicites dans un compartiment, les paramètres individuels de verrouillage d'objet de la version de l'objet remplacent tous les paramètres de rétention des propriétés du compartiment.

À l'instar de tous les autres paramètres de la fonctionnalité de verrouillage des objets, les périodes de rétention s'appliquent aux versions d'objet individuelles. Les différentes versions d'un seul objet peuvent avoir des modes et des périodes de rétention différents.

Par exemple, supposons que vous ayez un objet qui en est à 15 jours sur une période de conservation de 30 jours, et que vous PUT un objet dans Amazon S3 ayant le même nom et une période de rétention de 60 jours. Dans ce cas, votre demande PUT aboutit et Amazon S3 crée une nouvelle version de l'objet avec une période de rétention de 60 jours. L'ancienne version conservera sa période de rétention originale et pourra être supprimée dans 15 jours.

Après avoir appliqué un paramètre de rétention à une version d'objet, vous pouvez prolonger la période de rétention. Pour ce faire, envoyez une nouvelle demande de verrouillage d'objet pour la version d'objet avec une échéance de rétention postérieure à celle actuellement configurée pour la version d'objet. Amazon S3 remplace la période de rétention existante par la nouvelle période plus longue. Tout utilisateur disposant d'autorisations pour définir une période de rétention d'objet peut prolonger cette période pour une version d'objet. Pour définir une période de rétention, vous devez avoir l'autorisation `s3:PutObjectRetention`.

Lorsque vous définissez une période de rétention sur un objet ou un compartiment S3, vous devez sélectionner l'un des deux modes de rétention : conformité ou gouvernance.

Modes de conservation

Le verrouillage d'objet S3 fournit deux modes de rétention qui appliquent différents niveaux de protection à vos objets :

- Mode conformité

- Mode gouvernance

En mode Conformité, une version d'objet protégée ne peut pas être remplacée ou supprimée par n'importe quel utilisateur, notamment l'utilisateur racine de votre Compte AWS. Lorsqu'un objet est verrouillé en mode Conformité, son mode de rétention ne pas être modifié et sa période de rétention ne peut pas être raccourcie. Le mode Conformité garantit qu'une version d'objet ne peut pas être écrasée ou supprimée pendant la durée de la période de rétention.

> **Note**
>
> Le seul moyen de supprimer un objet en mode de conformité avant l'expiration de sa date de rétention est de supprimer le Compte AWS associé.

Dans le mode Gouvernance, les utilisateurs ne peuvent pas remplacer ou supprimer une version d'objet ou en modifier les paramètres de verrouillage, sauf s'ils disposent d'autorisations spéciales. Avec le mode de gouvernance, vous protégez les objets contre leur suppression par la plupart des utilisateurs, mais vous pouvez toujours accorder à certains utilisateurs l'autorisation de modifier les paramètres de rétention ou de supprimer les objets si nécessaire. Vous pouvez également utiliser le mode Gouvernance pour tester les paramètres de la période de rétention, avant de créer une période de rétention en mode Conformité.

Pour remplacer ou supprimer des paramètres de rétention en mode de gouvernance, vous devez disposer de l'autorisation `s3:BypassGovernanceRetention` et explicitement inclure `x-amz-bypass-governance-retention:true` en tant qu'en-tête de toute demande nécessitant un remplacement dans le mode de gouvernance.

> **Note**
>
> Par défaut, la console Amazon S3 inclut l'en-tête `x-amz-bypass-governance-retention:true`. Si vous tentez de supprimer des objets protégés par le mode de gouvernance et que vous disposez de l'autorisation `s3:BypassGovernanceRetention`, l'opération aboutit.

Conservations légales

Avec le verrouillage d'objet, vous pouvez également définir une conservation légale sur une version d'objet. À l'instar d'une période de rétention, une conservation légale empêche une version d'objet d'être remplacée ou supprimée. Toutefois, une conservation légale n'a pas de période de rétention associée et reste en vigueur jusqu'à sa suppression. Les conservations légales peuvent être librement mises en place et supprimées par tous les utilisateurs disposant de l'autorisation `s3:PutObjectLegalHold`.

Les conservations légales sont indépendantes des périodes de rétention. La mise en place d'une conservation légale sur une version d'objet n'affecte pas le mode ou la période de rétention pour cette version d'objet.

Par exemple, supposons que vous définissiez une conservation légale sur une version d'objet, alors que cette version d'objet est également protégée par une période de rétention. Si la période de rétention expire, l'objet ne perd pas sa protection WORM. À la place, la conservation légale continue de protéger l'objet jusqu'à ce qu'un utilisateur autorisé la supprime de manière explicite. De la même façon, si vous supprimez une conservation légale alors qu'une période de rétention est en vigueur pour une version d'objet, cette dernière reste protégée jusqu'à l'expiration de la période de rétention.

Fonctionnement des suppressions avec le verrouillage d'objet S3

Si le verrouillage d'objet S3 est activé sur votre compartiment et que l'objet est protégé par une période de rétention ou une conservation légale et que vous essayez de supprimer un objet, Amazon S3 renvoie l'une des réponses suivantes, selon la manière dont vous avez essayé de supprimer l'objet :

- Demande **`DELETE`** permanente : si vous avez émis une demande `DELETE` permanente (une demande qui spécifie un ID de version), Amazon S3 renvoie un message erreur Accès refusé (`403 Forbidden`) lorsque vous essayez de supprimer l'objet. Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés aux erreurs d'accès refusé avec le verrouillage d'objet, consultez the section called "Paramètres de verrouillage des objets S3".
- Demande **`DELETE`** simple : si vous avez émis une demande `DELETE` simple (une demande qui ne spécifie pas d'ID de version), Amazon S3 renvoie une réponse `200 OK` et insère un marqueur de suppression dans le compartiment. Ce marqueur devient la version en cours de l'objet avec un nouvel ID. Pour plus d'informations sur la gestion des marqueurs de suppression avec le verrouillage d'objet, consultez the section called "Gestion des marqueurs de suppression avec le verrouillage d'objet".

Bonnes pratiques pour l'utilisation du verrouillage d'objet S3

Envisagez d'utiliser le Mode de gouvernance si vous souhaitez empêcher la suppression d'objets par la plupart des utilisateurs pendant une période de conservation prédéfinie, tout en permettant à certains utilisateurs disposant d'autorisations spéciales de modifier les paramètres de conservation ou de supprimer les objets.

Envisagez d'utiliser le Mode de conformité si vous ne voulez pas qu'un utilisateur, y compris l'utilisateur racine de votre Compte AWS, puisse supprimer les objets pendant une période de conservation prédéfinie. Vous pouvez utiliser ce mode au cas où vous auriez besoin de stocker des données conformes.

Vous pouvez utiliser la Conservation légale lorsque vous ne savez pas pendant combien de temps vous souhaitez que vos objets restent immuables. Cela peut être utile si un audit de externe vos données approche et que vous souhaitez que les objets restent immuables jusqu'à la fin de l'audit. Cela peut également servir si vous travaillez sur un projet qui utilise un jeu de données qui doit rester immuable jusqu'à la fin du projet.

Autorisations requises

Les opérations de verrouillage des objets nécessitent des autorisations spécifiques. En fonction de l'opération exacte que vous tentez de réaliser, vous aurez peut-être besoin de l'une des autorisations suivantes :

- `s3:BypassGovernanceRetention`
- `s3:GetBucketObjectLockConfiguration`
- `s3:GetObjectLegalHold`
- `s3:GetObjectRetention`
- `s3:PutBucketObjectLockConfiguration`
- `s3:PutObjectLegalHold`
- `s3:PutObjectRetention`

Pour obtenir la liste complète des autorisations Amazon S3 avec leurs descriptions, consultez Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service.

Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de conditions avec les autorisations, consultez Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition.

Considérations relatives au verrouillage d'objet

Le verrouillage d'objet Amazon S3 permet d'empêcher la suppression ou le remplacement d'objets sur une période déterminée ou indéfinie.

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3 pour afficher ou définir les informations de verrouillage d'objet. Pour obtenir des informations générales sur les fonctionnalités de verrouillage d'objet S3, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

> **Important**
>
> - Après avoir activé le verrouillage d'objet sur un compartiment, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage d'objet ni interrompre la gestion des versions pour ce compartiment.
> - Les compartiments S3 avec verrouillage d'objet ne peuvent pas être utilisés comme compartiments de destination pour les journaux d'accès au serveur. Pour plus d'informations, consultez the section called "Enregistrement de l'accès au serveur".

Rubriques

- Autorisations d'affichage des informations de verrouillage
- Ignorer le mode de gouvernance
- Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3
- Utilisation du verrouillage d'objet avec un chiffrement
- Utilisation du verrouillage d'objet avec l'inventaire Amazon S3
- Gestion des politiques de cycle de vie S3 avec le verrouillage d'objet
- Gestion des marqueurs de suppression avec le verrouillage d'objet
- Utilisation de S3 Storage Lens avec le verrouillage d'objet
- Chargement d'objets dans un compartiment avec le verrouillage d'objet activé
- Configuration d'événements et de notifications
- Définition de limites sur les périodes de rétention à l'aide d'une politique de compartiment

Autorisations d'affichage des informations de verrouillage

Vous pouvez afficher par programmation le statut de verrouillage d'objet d'une version d'objet Amazon S3 à l'aide des opérations HeadObject ou GetObject. Les deux opérations renvoient le mode de rétention, Rétention jusqu'à la date, et le statut de conservation légale pour la version d'objet spécifiée. En outre, vous pouvez consulter le statut du verrouillage d'objet pour plusieurs objets de votre compartiment S3 à l'aide de l'inventaire S3.

Pour afficher le mode de conservation et la période de conservation d'une version d'objet, vous devez avoir l'autorisation `s3:GetObjectRetention`. Pour afficher le statut de conservation légale d'une version d'objet, vous devez avoir l'autorisation `s3:GetObjectLegalHold`. Pour afficher la configuration de rétention par défaut d'un compartiment, vous devez disposer de l'autorisation `s3:GetBucketObjectLockConfiguration`. Si vous effectuez une demande pour une configuration de verrouillage d'objet sur un compartiment pour lequel le verrouillage d'objet S3 n'est pas activé, Amazon S3 renvoie une erreur.

Ignorer le mode de gouvernance

Si vous disposez de l'autorisation `s3:BypassGovernanceRetention`, vous pouvez effectuer des opérations sur les versions d'objet verrouillées en mode de gouvernance comme si elles n'étaient pas protégées. Ces opérations incluent la suppression d'une version d'objet, le raccourcissement de la période de rétention ou la suppression de la période de rétention de verrouillage d'objet en plaçant une nouvelle demande `PutObjectRetention` avec des paramètres vides.

Afin d'ignorer le mode de gouvernance, vous devez indiquer explicitement dans votre demande que vous voulez l'ignorer. Pour ce faire, incluez l'en-tête `x-amz-bypass-governance-retention:true` dans votre demande d'opération d'API `PutObjectRetention` ou utilisez le paramètre équivalent avec les demandes effectuées via AWS CLI ou les kits AWS SDK. La console S3 applique automatiquement cet en-tête pour les demandes effectuées via la console S3 si vous disposez de l'autorisation `s3:BypassGovernanceRetention`.

> **Note**
>
> L'ignorance du mode de gouvernance n'affecte pas le statut de conservation légale d'une version d'objet. Si une conservation légale est activée pour une version d'objet, cette conservation légale reste en vigueur et empêche que les demandes remplacent ou suppriment la version d'objet.

Utilisation du verrouillage d'objet avec la réplication S3

Vous pouvez utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication S3 pour activer la copie automatique et asynchrone d'objets verrouillés et de leurs métadonnées de rétention entre des compartiments S3. Cela signifie que pour les objets répliqués, Amazon S3 utilise la configuration de verrouillage d'objet du compartiment source. En d'autres termes, si le verrouillage d'objet est activé sur le compartiment source, il doit également être activé sur les compartiments de destination. Si vous chargez un objet directement dans le compartiment de destination (en dehors de la réplication S3), il hérite du verrouillage d'objet du compartiment de destination. Lorsque vous utilisez la réplication, les objets d'un compartiment source sont répliqués vers un ou plusieurs compartiments de destination.

Pour configurer la réplication sur un compartiment avec le verrouillage d'objet activé, vous pouvez utiliser la console S3, AWS CLI, l'API REST Amazon S3 ou les kits AWS SDK.

> **Note**
>
> Pour utiliser le verrouillage d'objet avec la réplication, vous devez accorder deux autorisations supplémentaires sur le compartiment S3 source dans le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) que vous utilisez pour configurer la réplication. Les deux autorisations supplémentaires sont `s3:GetObjectRetention` et `s3:GetObjectLegalHold`. Si le rôle dispose d'une déclaration d'autorisation `s3:Get*`, cette déclaration répond à l'exigence. Pour plus d'informations, consultez Configuration des autorisations pour la réplication en direct.
>
> Pour obtenir des informations générales sur la réplication S3, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.
>
> Pour examiner des exemples de configuration de la réplication S3, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct.

Utilisation du verrouillage d'objet avec un chiffrement

Amazon S3 chiffre par défaut tous les nouveaux objets. Vous pouvez utiliser le verrouillage d'objet avec vos objets chiffrés. Pour plus d'informations, consultez Protection des données à l'aide du chiffrement.

Le verrouillage d'objet contribue à empêcher la suppression et le remplacement d'objets Amazon S3, mais il ne protège pas contre la perte d'accès aux clés de chiffrement ni contre leur suppression. Par exemple, si vous chiffrez vos objets à l'aide d'un chiffrement AWS KMS côté serveur et que votre clé AWS KMS est supprimée, vos objets peuvent devenir illisibles.

Utilisation du verrouillage d'objet avec l'inventaire Amazon S3

Vous pouvez configurer l'inventaire Amazon S3 pour créer des listes d'objets dans un compartiment S3 selon une planification définie. Vous pouvez configurer l'inventaire Amazon S3 pour inclure les métadonnées de verrouillage d'objet suivantes pour vos objets :

- Date limite de rétention
- Mode de rétention
- Statut de conservation légale

Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

Gestion des politiques de cycle de vie S3 avec le verrouillage d'objet

Les configurations de gestion du cycle de vie des objets continuent à fonctionner normalement sur les objets protégés, y compris le placement des marqueurs de suppression. Toutefois, une version verrouillée d'un objet ne peut pas être supprimée par une politique d'expiration du cycle de vie S3. Le verrouillage d'objet est maintenu quelle que soit la classe de stockage dans laquelle réside l'objet et tout au long des transitions du cycle de vie S3 entre les classes de stockage.

Pour plus d'informations sur la gestion des cycles de vie d'objet, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Gestion des marqueurs de suppression avec le verrouillage d'objet

Même si vous ne pouvez pas supprimer une version d'objet protégée, vous pouvez continuer à créer un marqueur de suppression pour cet objet. Le placement d'un marqueur de suppression sur un objet n'a pas pour effet de supprimer l'objet ou des versions de celui-ci. Cependant, il conduit Amazon S3 à se comporter la plupart du temps comme si l'objet avait été supprimé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des marqueurs de suppression.

> **Note**
>
> Les marqueurs de suppression ne sont pas protégés par WORM, quelles que soient la période de rétention ou la conservation légale en place sur l'objet sous-jacent.

Utilisation de S3 Storage Lens avec le verrouillage d'objet

Pour consulter les statistiques relatives aux nombres d'objets et d'octets de stockage avec verrouillage d'objets activé, vous pouvez utiliser Amazon S3 Storage Lens. S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analytique du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Storage Lens pour protéger vos données.

Pour obtenir une liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Chargement d'objets dans un compartiment avec le verrouillage d'objet activé

L'en-tête `Content-MD5` ou `x-amz-sdk-checksum-algorithm` est requis pour toute demande de chargement d'un objet dont la période de conservation est configurée à l'aide du verrouillage d'objet. Ces en-têtes permettent de vérifier l'intégrité de votre objet lors du chargement.

Lorsque vous chargez un objet à l'aide de la console Amazon S3, S3 ajoute automatiquement l'en-tête `Content-MD5`. Vous pouvez éventuellement spécifier une fonction de somme de contrôle supplémentaire et une valeur de somme de contrôle via la console en tant qu'en-tête `x-amz-sdk-checksum-algorithm`. Si vous utilisez l'API PutObject, vous devez spécifier l'en-tête `Content-MD5`, l'en-tête `x-amz-sdk-checksum-algorithm`, ou les deux, pour configurer la période de conservation du verrouillage d'objet.

Pour plus d'informations, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.

Configuration d'événements et de notifications

Vous pouvez utiliser les notifications d'événements Amazon S3 pour suivre les accès et les modifications de votre configuration du verrouillage d'objet et de vos données avec AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur CloudTrail, consultez Qu'est-ce qu'AWS CloudTrail ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Vous pouvez également utiliser Amazon CloudWatch pour générer des alertes basées sur ces données. Pour plus d'informations sur CloudWatch, consultez Qu'est-ce qu'Amazon CloudWatch ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Définition de limites sur les périodes de rétention à l'aide d'une politique de compartiment

Vous pouvez définir des périodes de rétention autorisées minimale et maximale pour un compartiment en utilisant une politique de compartiment. La période de conservation maximale est de 100 ans.

L'exemple suivant montre une politique de compartiment qui utilise la clé de condition `s3:object-lock-remaining-retention-days` pour définir une période de conservation maximale de 10 jours.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "SetRetentionLimits",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "SetRetentionPeriod",
            "Effect": "Deny",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:PutObjectRetention"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/*",
            "Condition": {
                "NumericGreaterThan": {
                    "s3:object-lock-remaining-retention-days": "10"
                }
            }
        }
    ]
}
```

> **Note**
>
> Si votre compartiment est le compartiment de destination d'une configuration de réplication, vous pouvez configurer des périodes de rétention minimale et maximale autorisées pour les réplicas d'objet créés à l'aide de la réplication. Pour ce faire, vous devez autoriser l'action

`s3:ReplicateObject` dans votre politique de compartiment. Pour plus d'informations sur les autorisations de réplication, consultez the section called "Configurer les autorisations".

Pour plus d'informations sur les politiques de compartiment, consultez les rubriques suivantes :

- Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service

  Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.
- Opérations d'objet
- Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition

Configuration du verrouillage d'objet S3

Le verrouillage d'objet Amazon S3 vous permet de stocker des objets dans les compartiments à usage général Amazon S3 en utilisant un modèle à inscription unique et lecture multiple (WORM). En utilisant le verrouillage des objets S3, vous pouvez empêcher qu'un objet ne soit supprimé ou remplacé sur une période déterminée ou indéfinie. Pour obtenir des informations générales sur les fonctionnalités du verrouillage d'objet, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Avant de verrouiller des objets, vous devez activer la gestion des versions S3 et le verrouillage d'objet sur un compartiment à usage général. Vous pouvez ensuite définir une période de rétention, une conservation légale ou les deux.

Pour utiliser le verrouillage d'objet, vous devez disposer de certaines autorisations. Pour obtenir la liste des autorisations associées aux différentes opérations de verrouillage d'objet, consultez the section called "Autorisations requises".

⚠ Important

- Après avoir activé le verrouillage d'objet sur un compartiment, vous ne pouvez pas désactiver le verrouillage d'objet ni interrompre la gestion des versions pour ce compartiment.

- Les compartiments S3 avec verrouillage d'objet ne peuvent pas être utilisés comme compartiments de destination pour les journaux d'accès au serveur. Pour plus d'informations, consultez the section called "Enregistrement de l'accès au serveur".

Rubriques

- Activation du verrouillage d'objet à la création d'un nouveau compartiment à usage général S3
- Activation du verrouillage d'objet sur un compartiment S3 existant
- Définition ou modification d'une conservation légale sur un objet S3
- Définition ou modification d'une période de rétention sur un objet S3
- Définition ou modification d'une période de rétention par défaut sur un compartiment S3

Activation du verrouillage d'objet à la création d'un nouveau compartiment à usage général S3

Vous pouvez activer le verrouillage d'objet lors de la création d'un nouveau compartiment à usage général S3 à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Choisissez Créer un compartiment.

   La page Créer un compartiment s'ouvre.
4. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment.

   > **Note**
   >
   > Après avoir créé un compartiment, vous ne pouvez pas modifier son nom. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms à des compartiments, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.
5. Dans Région, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

6. Sous Propriété d'objets, choisissez de désactiver ou d'activer les listes de contrôle d'accès (ACL) et de contrôler la propriété des objets chargés dans votre compartiment.
7. Dans Paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment, choisissez les paramètres Bloquer l'accès public que vous souhaitez appliquer au compartiment.
8. Sous Gestion des versions de compartiment, choisissez Activée.

   Le verrouillage d'objet fonctionne uniquement avec des compartiments versionnés.
9. (Facultatif) Sous Tags (Balises), vous pouvez choisir d'ajouter des balises à votre compartiment. Les balises sont des paires clé-valeur utilisées pour classer le stockage et allouer des coûts.
10. Sous Paramètres avancés, recherchez Verrouillage d'objet et choisissez Activer.

    Vous devez reconnaître que l'activation du verrouillage d'objet permettra de verrouiller définitivement les objets de ce compartiment.
11. Choisissez Créer un compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple `create-bucket` suivant crée un nouveau compartiment S3 nommé *`amzn-s3-demo-bucket1`* avec le verrouillage d'objet activé :

```
aws s3api create-bucket --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --object-lock-enabled-for-bucket
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez create-bucket dans la Référence des commandes AWS CLI.

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI depuis la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour créer un nouveau compartiment S3 avec le verrouillage d'objet activé. Pour plus d'informations, veuillez consulter CreateBucket dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples d'activation du verrouillage d'objet lors de la création d'un nouveau compartiment S3 avec les kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des exemples sur la façon d'obtenir la configuration actuelle du verrouillage d'objet avec les kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour un scénario interactif illustrant les différentes fonctionnalités du verrouillage d'objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Activation du verrouillage d'objet sur un compartiment S3 existant

Vous pouvez activer le verrouillage d'objet pour un compartiment S3 existant à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Utilisation de la console S3

> **Note**
>
> Le verrouillage d'objet fonctionne uniquement avec des compartiments versionnés.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment sur lequel vous souhaitez activer le verrouillage d'objet.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.

5. Sous Propriétés, faites défiler l'affichage jusqu'à la section Verrouillage d'objet et choisissez Modifier.
6. Sous Verrouillage d'objet, choisissez Activer.

   Vous devez reconnaître que l'activation du verrouillage d'objet permettra de verrouiller définitivement les objets de ce compartiment.
7. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object-lock-configuration` suivant définit une période de rétention de verrouillage d'objet de 50 jours sur un compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1* :

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --object-
lock-configuration='{ "ObjectLockEnabled": "Enabled", "Rule": { "DefaultRetention":
 { "Mode": "COMPLIANCE", "Days": 50 }}}'
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-lock-configuration dans la Référence des commandes AWS CLI.

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI depuis la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST Amazon S3 pour activer le verrouillage d'objet sur un compartiment S3 existant. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectLockConfiguration dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples d'activation du verrouillage d'objet pour un compartiment S3 existant avec les kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des exemples sur la façon d'obtenir la configuration actuelle du verrouillage d'objet avec les kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour un scénario interactif illustrant les différentes fonctionnalités du verrouillage d'objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Définition ou modification d'une conservation légale sur un objet S3

Vous pouvez définir ou supprimer une conservation légale sur un objet S3 à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

> **Important**
>
> - Si vous souhaitez définir une conservation légale sur un objet, le verrouillage d'objet doit déjà être activé sur le compartiment de l'objet.
> - Lorsque vous placez (PUT) une version d'objet dotée d'un mode et d'une période de rétention individuels explicites dans un compartiment, les paramètres individuels de verrouillage d'objet de la version de l'objet remplacent tous les paramètres de rétention des propriétés du compartiment.

Pour plus d'informations, consultez the section called "Conservations légales".

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet sur lequel vous souhaitez définir ou modifier une conservation légale.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez l'objet sur lequel vous souhaitez définir ou modifier une conservation légale.
5. Sur la page Propriétés de l'objet, recherchez la section Conservation légale du verrouillage d'objet et choisissez Modifier.

6. Choisissez Activer pour définir une conservation légale ou Désactiver pour supprimer une conservation légale.
7. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple `put-object-legal-hold` suivant définit une conservation légale sur l'objet *my-image.fs* dans le compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1* :

```
aws s3api put-object-legal-hold --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key my-image.fs --
legal-hold="Status=ON"
```

L'exemple `put-object-legal-hold` suivant supprime une conservation légale sur l'objet *my-image.fs* dans le compartiment nommé *amzn-s3-demo-bucket1* :

```
aws s3api put-object-legal-hold --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key my-image.fs --
legal-hold="Status=OFF"
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-legal-hold dans la Référence des commandes AWS CLI.

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI depuis la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour définir ou modifier une conservation légale sur un objet. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectLegalHold dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples sur la manière de définir une conservation légale sur un objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des exemples sur la manière d'obtenir le statut actuel de la conservation légale à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour un scénario interactif illustrant les différentes fonctionnalités du verrouillage d'objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Définition ou modification d'une période de rétention sur un objet S3

Vous pouvez définir ou modifier une période de rétention sur un objet S3 à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

> **Important**
>
> - Si vous souhaitez définir une période de rétention sur un objet, le verrouillage d'objet doit déjà être activé sur le compartiment de l'objet.
> - Lorsque vous placez (PUT) une version d'objet dotée d'un mode et d'une période de rétention individuels explicites dans un compartiment, les paramètres individuels de verrouillage d'objet de la version de l'objet remplacent tous les paramètres de rétention des propriétés du compartiment.
> - Le seul moyen de supprimer un objet en mode de conformité avant l'expiration de sa date de rétention est de supprimer le Compte AWS associé.

Pour plus d'informations, consultez Périodes de rétention.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.

3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet sur lequel vous souhaitez définir ou modifier une période de rétention.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez l'objet sur lequel vous souhaitez définir ou modifier une période de rétention.
5. Sur la page Propriétés de l'objet, recherchez la section Rétention Verrouillage d'objet et choisissez Modifier.
6. Sous Rétention, choisissez Activer pour définir une période de rétention ou Désactiver pour supprimer une période de rétention.
7. Si vous avez choisi Activer, sous Mode de rétention, choisissez Mode de gouvernance ou Mode de conformité. Pour plus d'informations, consultez Modes de conservation.
8. Sous Rétention jusqu'à la date, choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de rétention se termine. Durant cette période, l'objet est protégé selon le modèle WORM et ne peut être ni remplacé ni supprimé. Pour plus d'informations, consultez Périodes de rétention.
9. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple `put-object-retention` suivant définit une période de rétention sur l'objet *`my-image.fs`* dans le compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket1`* jusqu'au 1er janvier 2025 :

```
aws s3api put-object-retention --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key my-image.fs --
retention='{ "Mode": "GOVERNANCE", "RetainUntilDate": "2025-01-01T00:00:00" }'
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-retention dans la Référence des commandes AWS CLI.

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI depuis la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour définir une période de rétention sur un objet. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectRetention dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples sur la manière de définir une période de conservation sur un objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des exemples sur la manière d'obtenir la période de conservation définie sur un objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour un scénario interactif illustrant les différentes fonctionnalités du verrouillage d'objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Définition ou modification d'une période de rétention par défaut sur un compartiment S3

Vous pouvez définir ou modifier une période de rétention par défaut sur un compartiment S3 à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Vous spécifiez une durée, en jours ou en années, pendant laquelle chaque version d'objet placée dans le compartiment sera protégée.

Important

- Si vous souhaitez définir une période de rétention par défaut sur un compartiment, le verrouillage d'objet doit déjà être activé sur ce compartiment.
- Lorsque vous placez (PUT) une version d'objet dotée d'un mode et d'une période de rétention individuels explicites dans un compartiment, les paramètres individuels de verrouillage d'objet de la version de l'objet remplacent tous les paramètres de rétention des propriétés du compartiment.
- Le seul moyen de supprimer un objet en mode de conformité avant l'expiration de sa date de rétention est de supprimer le Compte AWS associé.

Pour plus d'informations, consultez Périodes de rétention.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment sur lequel vous souhaitez définir ou modifier une période de rétention par défaut.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sous Propriétés, faites défiler l'affichage jusqu'à la section Verrouillage d'objet et choisissez Modifier.
6. Sous Rétention par défaut, choisissez Activer pour définir une rétention par défaut ou Désactiver pour supprimer une rétention par défaut.
7. Si vous avez choisi Activer, sous Mode de rétention, choisissez Mode de gouvernance ou Mode de conformité. Pour plus d'informations, consultez Modes de conservation.
8. Sous Période de rétention par défaut, choisissez le nombre de jours ou d'années que vous souhaitez comme période de rétention. Les objets placés dans ce compartiment seront verrouillés pendant ce nombre de jours ou d'années. Pour plus d'informations, consultez Périodes de rétention.
9. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande `put-object-lock-configuration` suivant définit une période de rétention de verrouillage d'objet de 50 jours sur le compartiment nommé *`amzn-s3-demo-bucket1`* en utilisant le mode de conformité :

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --object-
lock-configuration='{ "ObjectLockEnabled": "Enabled", "Rule": { "DefaultRetention":
 { "Mode": "COMPLIANCE", "Days": 50 }}}'
```

L'exemple `put-object-lock-configuration` suivant supprime la configuration de rétention par défaut sur un compartiment :

```
aws s3api put-object-lock-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --object-lock-
configuration='{ "ObjectLockEnabled": "Enabled"}'
```

Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-object-lock-configuration dans la Référence des commandes AWS CLI.

> **Note**
>
> Vous pouvez exécuter des commandes AWS CLI depuis la console en utilisant AWS CloudShell. AWS CloudShell est un shell préauthentifié, basé sur un navigateur, que vous pouvez lancer directement à partir de la AWS Management Console. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce que CloudShell ? dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudShell.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez utiliser l'API REST pour définir une période de conservation par défaut sur un compartiment S3 existant. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutObjectLockConfiguration dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples sur la manière de définir une période de conservation par défaut sur un compartiment S3 à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour un scénario interactif illustrant les différentes fonctionnalités du verrouillage d'objet à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation des différents kits AWS SDK, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.

Sauvegarde de vos données Amazon S3

Amazon S3 est intégré nativement à AWS Backup, un service entièrement géré et basé sur des politiques que vous pouvez utiliser pour définir de manière centralisée des politiques de sauvegarde afin de protéger vos données dans Amazon S3. Après avoir défini vos politiques de sauvegarde et affecté des ressources Amazon S3 aux politiques, AWS Backup automatise la création de

sauvegardes Amazon S3 et stocke en toute sécurité les sauvegardes dans un coffre de sauvegarde chiffré que vous spécifiez dans votre plan de sauvegarde.

Lorsque vous utilisez AWS Backup pour Amazon S3, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Créez des sauvegardes continues et des sauvegardes périodiques. Les sauvegardes continues sont utiles pour une restauration à un instant donné dans le passé, et les sauvegardes périodiques sont utiles pour répondre à vos besoins de rétention de données à long terme.
- Automatisez la planification et la rétention des sauvegardes en configurant les stratégies de sauvegarde de manière centralisée.
- Restaurez les sauvegardes des données Amazon S3 à un point dans le temps que vous spécifiez.

Avec AWS Backup, vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 et la réplication S3 afin de pouvoir mieux récupérer après des suppressions accidentelles et effectuer vos propres opérations d'auto-récupération.

Prérequis

Vous devez activer la gestion des versions S3 sur votre compartiment avant qu'AWS Backup ne puisse le sauvegarder.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons de définir une règle d'expiration du cycle de vie pour les compartiments compatibles avec la gestion des versions qui sont sauvegardés. Si vous ne définissez pas de période d'expiration du cycle de vie, vos coûts de stockage Amazon S3 risquent d'augmenter car AWS Backup conserve toutes les versions de vos données Amazon S3.

Mise en route

Pour commencer à utiliser AWS Backup pour Amazon S3, consultez Création des sauvegardes Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Backup.

Restrictions et limitations

Pour en savoir plus sur les limites, consultez Création des sauvegardes Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Backup.

Optimisation des coûts

Amazon S3 offre une gamme de fonctionnalités et de classes de stockage pour vous aider à optimiser les coûts tout au long du cycle de vie de vos données. Les classes de stockage offrent la flexibilité nécessaire pour gérer vos coûts, en fournissant différents niveaux d'accès aux données aux coûts correspondants, sans frais initiaux ni engagement quant à la quantité de contenu que vous stockez. Comme avec les autres services AWS, vous payez au fur et à mesure et uniquement ce que vous utilisez.

Les classes de stockage Amazon S3 sont spécialement conçues pour fournir le stockage le moins coûteux pour différents modèles d'accès. Il s'agit des licences suivantes :

- S3 Standard pour le stockage à usage général de données fréquemment consultées.
- Amazon S3 Express One Zone pour des données hautes performances fréquemment consultées dans une zone de disponibilité unique.
- S3 Intelligent-Tiering pour optimiser automatiquement les coûts pour les données dont les modèles d'accès sont inconnus ou variables.
- S3 Standard-IA (S3 Standard-IA) et S3 One Zone-IA (S3 One Zone-IA) pour les données de longue durée, mais moins fréquemment consultées.
- S3 Glacier Instant Retrieval pour les données d'archive nécessitant un accès immédiat.
- S3 Glacier Flexible Retrieval pour les données d'archive qui ne nécessitent pas un accès immédiat mais qui ont besoin de la flexibilité nécessaire pour récupérer gratuitement de grands jeux de données.
- S3 Glacier Deep Archive pour l'archivage à long terme et la préservation numérique aux coûts de stockage les plus bas dans le cloud.

Vous pouvez déplacer des objets vers la classe de stockage la plus économique à tout moment. En outre, Amazon S3 fournit des fonctionnalités pour gérer le cycle de vie de vos données. Par exemple, vous pouvez utiliser la configuration du cycle de vie S3 pour automatiser la transition des objets vers des classes de stockage plus économiques ou pour supprimer automatiquement les objets expirés en fonction de règles que vous définissez.

Des fonctionnalités telles que l'analyse des classes de stockage S3, le balisage de répartition des coûts et les rapports de facturation et d'utilisation vous aident à analyser vos modèles de coûts et d'utilisation.

Rubriques

- Rapports d'utilisation et de facturation pour Amazon S3
- Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3
- Gestion du cycle de vie des objets

Rapports d'utilisation et de facturation pour Amazon S3

Lorsque vous utilisez Amazon S3, vous n'avez rien à payer d'avance et n'avez pas à vous engager sur le volume de votre stockage. Comme avec Services AWS, vous payez au fur et à mesure et uniquement ce que vous utilisez.

AWS propose les rapports suivants pour Amazon S3 :

- Rapports de facturation : plusieurs rapports qui fournissent des vues de haut niveau de l'ensemble des activités des Services AWS que vous utilisez, y compris Amazon S3. AWS facture toujours au propriétaire du compartiment S3 les frais Amazon S3, sauf si le compartiment a été créé en tant que compartiment de type Paiement par le demandeur. Pour en savoir plus sur les compartiments de ce type, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage. Pour en savoir plus sur les rapports de facturation, consultez Rapports de AWS Billing pour Amazon S3.
- Rapport d'utilisation – Résumé des activités pour un service spécifique, avec les totaux horaires, quotidiens ou mensuels. Vous voulez choisir le type d'utilisation et les opérations à inclure. Vous pouvez également choisir la manière dont les données sont agrégées. Pour plus d'informations, consultez Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3.

Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les rapports d'utilisation et de facturation pour Amazon S3.

Rubriques

- Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3
- Rapports de AWS Billing pour Amazon S3
- Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3
- Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3
- Facturation des réponses d'erreur Amazon S3

Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3

Pour effectuer le suivi des coûts de stockage ou d'autres éléments pour des projets ou groupes de projets, étiquetez vos compartiments Amazon S3 à l'aide de balises de répartition des coûts. Une balise de répartition des coûts correspond à une paire clé-valeur que vous associez à un compartiment S3. Une fois que ces balises sont activées, AWS s'en sert pour organiser les coûts de vos ressources dans votre rapport de répartition des coûts. Les balises de répartition des coûts ne peuvent être utilisées que pour nommer les compartiments. Pour en savoir plus sur les balises utilisées pour la dénomination d'objets, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Le rapport de répartition des coûts répertorie l'utilisation d'AWS correspondant à votre compte par catégorie de produits et l'utilisateur de compte lié. Il contient les mêmes postes que le rapport de facturation détaillée (consultez Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3), ainsi que des colonnes supplémentaires pour vos clés de balises.

AWS fournit deux types de balises de répartition des coûts, une balise générée par AWS et des balises définies par l'utilisateur. AWS définit, crée et applique l'étiquette `createdBy` générée par AWS après un événement Amazon S3 CreateBucket. Vous pouvez définir, créer et appliquer des balises définies par l'utilisateur à votre compartiment S3.

Vous devez activer ces deux types de balises séparément dans la console de gestion des coûts et de la facturation pour qu'elles apparaissent dans vos rapports de facturation. Pour de plus amples informations sur les balises générées par AWS, veuillez consulter Balises de répartition des coûts générées par AWS.

Pour de plus amples informations sur l'activation de balises, veuillez consulter Utilisation des étiquettes de répartition des coûts dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.

Balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur

Une balise de répartition des coûts définie par l'utilisateur comprend les composants suivants :

- Clé de balise . il s'agit du nom de la balise. Par exemple, dans la balise projet/Trinity, projet est la clé. La balise est sensible à la casse et doit contenir entre 1 et 128 caractères Unicode.

- Valeur de balise. Il s'agit d'une chaîne obligatoire. Par exemple, dans la balise projet/Trinity, Trinity est la valeur. La valeur de clé est sensible à la casse et doit contenir entre 0 et 256 caractères Unicode.

Pour connaître les caractères autorisés dans les étiquettes définies par l'utilisateur et les autres restrictions, veuillez consulter la section Restrictions encadrant les étiquettes définies par l'utilisateur du Guide de l'utilisateur AWS Billing. Pour de plus amples informations sur les étiquettes définies par l'utilisateur, veuillez consulter la section Étiquettes de répartition des coûts définies par l'utilisateur du Guide de l'utilisateur AWS Billing.

Balises de compartiment S3

Chaque compartiment S3 possède un ensemble de balises. Un ensemble de balises contient toutes les balises associées au compartiment. Un ensemble de balises peut contenir jusqu'à 50 balises ou n'en contenir aucune. Dans un ensemble de balises, les clés doivent être uniques, contrairement aux valeurs. Par exemple, vous pouvez utiliser une valeur identique dans des ensembles de balises nommés projet/Trinity et centre-de-coûts/Trinity.

Si, dans un compartiment, vous ajoutez une balise qui dispose de la même clé qu'une balise existante, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.

AWS n'applique aucune signification sémantique à vos balises. Nous interprétons les balises de façon stricte, en tant que chaîne de caractères.

Pour ajouter, répertorier, modifier ou supprimer des étiquettes, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou l'API Amazon S3.

Gestion des balises des compartiments à usage général

Vous pouvez ajouter ou gérer des balises pour des compartiments à usage général à l'aide de la console Amazon S3, de l'interface de ligne de commande (CLI) AWS, des kits AWS SDK ou des API S3. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Utilisation de la console Amazon S3

Pour créer des balises dans la console, consultez :

- Affichage des propriétés d'un compartiment à usage général S3.

Utilisation de l'API

Pour gérer les balises à l'aide de l'API Amazon S3, consultez les pages d'API suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

- PutBucketTagging
- GetBucketTagging
- DeleteBucketTagging

Utilisation de l'interface de ligne de commande (CLI)

Pour gérer les balises à l'aide de l'AWS CLI, consultez les pages suivantes dans la Référence des commandes de 'l'AWS CLI.

- put-bucket-tagging
- get-bucket-tagging
- delete-bucket-tagging

Plus d'informations

- Utilisation des étiquettes de répartition des coûts dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.
- Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3
- Rapports de AWS Billing pour Amazon S3

Rapports de AWS Billing pour Amazon S3

La facture mensuelle envoyée par AWS sépare vos informations d'utilisation et les coûts correspondants par Service AWS et fonction. Plusieurs rapports de AWS Billing sont disponibles : le rapport mensuel, le rapport d'allocation des coûts et le rapport de facturation détaillée. Pour plus d'informations sur l'affichage de vos rapports de facturation, consultez Affichage d'une facture dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.

Pour suivre votre utilisation de AWS et fournir une estimation des frais associés à votre compte, vous pouvez configurer les Cost and Usage Reports AWS. Pour plus d'informations, consultez Que sont les Cost and Usage ReportsAWS ? dans le Guide de l'utilisateur AWS.

Vous pouvez également télécharger un rapport d'utilisation, qui fournit plus d'informations sur votre utilisation du stockage Amazon S3 que les rapports de facturation. Pour plus d'informations, consultez Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3.

Le tableau suivant répertorie les coûts liés à l'utilisation d'Amazon S3.

Opération payante	Commentaires
Stockage	Des frais de stockage d'objets dans vos compartiments S3 vous sont facturés. Le tarif qui vous est facturé dépend de la taille de vos objets, de leur durée de stockage au cours du mois et de leur classe de stockage. Amazon S3 propose les classes de stockage suivantes : S3 Standard, S3 Express One Zone, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA (IA signifie Accès peu fréquent), S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive ou Reduced Redundancy Storage (RRS). Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Sachez que si la gestion des versions S3 est activée, vous êtes facturé pour chaque version d'un objet conservé. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Fonctionnement de la gestion des versions S3.
Compartiments à usage général	Les 2 000 premiers compartiments à usage général que vous créez dans votre compte ne vous sont pas facturés. Toutefois, il existe un tarif par compartiment pour chaque compartiment que vous créez au-delà des 2 000 premiers. Ce tarif est facturé par compartiment/mois. Pour obtenir des informations sur la tarification des compartiments à usage général, consultez Tarification Amazon S3.
Surveillance et automatisation	Vous payez mensuellement des frais de surveillance et d'automatisation par objet stocké dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Cela permet de surveiller les

Opération payante	Commentaires
	modèles d'accès et de déplacer les objets dans les niveaux d'accès au sein de la dite classe.
Requêtes	Vous payez pour les demandes, par exemple les demandes `GET`, émises sur vos objets et compartiments S3. Les demandes liées au cycle de vie sont incluses. Le montant facturé pour les demandes dépend du type des demandes émises. Pour plus d'informations sur la tarification des demandes, consultez Tarification Amazon S3.
Extractions	Des frais vous sont facturés pour l'extraction d'objets stockés dans les espaces de stockage S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.
Suppressions anticipées	Si vous supprimez un objet stocké dans un espace de stockage S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive avant expiration du délai de stockage minimum pour lequel vous vous êtes engagé, des frais de suppression anticipée vous sont facturés pour l'objet en question.
Gestion du stockage	Vous payez pour les fonctionnalités de gestion du stockage (inventaire Amazon S3, analytique et balisage des objets) activées sur les compartiments de votre compte.

Opération payante	Commentaires
Bande passante	Vous payez pour l'ensemble de la bande passante entrante et sortante dans Amazon S3, à l'exception des éléments ci-dessous : • Données transférées depuis Internet • Données transférées sortantes vers une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lorsque l'instance appartient à la même Région AWS que le compartiment S3 • Données transférées sortantes vers Amazon CloudFront (CloudFront) Vous payez également des frais pour tout transfert de données via Amazon S3 Transfer Acceleration.

Pour des informations détaillées sur les frais d'utilisation d'Amazon S3 pour le stockage, le transfert de données et les services, consultez Tarification Amazon S3 et Questions fréquentes (FAQ) sur Amazon S3.

Pour obtenir des informations sur les codes et abréviations utilisés dans les rapports d'utilisation et de facturation pour Amazon S3, consultez Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3.

Plus d'informations

- Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3
- Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3
- AWS Billing et gestion des coûts
- Tarification Amazon S

Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3

Lorsque vous téléchargez un rapport d'utilisation, vous pouvez demander à cumuler les données d'utilisation sur une base horaire, quotidienne ou mensuelle. Le rapport d'utilisation d'Amazon S3 répertorie les opérations par type d'utilisation et par Région AWS. Pour des rapports plus détaillés sur l'utilisation de l'espace de stockage Amazon S3, téléchargez les rapports d'utilisation AWS générés de façon dynamique. Vous voulez choisir le type d'utilisation, les opérations et la période à inclure. Vous pouvez également choisir la manière dont les données sont agrégées. Pour plus d'informations sur les rapports d'utilisation, consultez Rapport d'utilisation AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Data Exports.

Le rapport d'utilisation Amazon S3 inclut les informations suivantes :

- Service – Amazon S3
- Operation – Opération effectuée sur votre compartiment ou objet. Pour obtenir une explication détaillée des opérations Amazon S3, consultez Opérations de suivi dans vos rapports d'utilisation.
- UsageType – L'une des valeurs suivantes :
  - Code qui identifie le type de stockage
  - Code qui identifie le type de demande
  - Code qui identifie le type d'extraction
  - Code qui identifie le type de transfert de données
  - Code qui identifie les suppressions anticipées dans les espaces de stockage S3 Intelligent-Tiering, S3 standard – Accès peu fréquent, S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA), S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive
  - `StorageObjectCount` – Nombre d'objets stockés dans un compartiment donné

  Pour obtenir une explication détaillée des types d'utilisation d'Amazon S3, consultez Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3.
- Ressource : nom du compartiment ou de la table associée à l'utilisation répertoriée.
- StartTime – Heure de début d'utilisation le jour auquel l'utilisation s'applique, en heure universelle coordonnée (UTC).
- EndTime – Heure de fin d'utilisation le jour auquel l'utilisation s'applique, en heure universelle coordonnée (UTC).

- UsageValue – L'une des valeurs de volume suivantes. L'unité de mesure standard des données est le gigaoctet (Go). Toutefois, selon le service et le rapport, des téraoctets (To) peuvent apparaître à la place.
  - Nombre de requêtes au cours de la période spécifiée
  - Volume de données transférées
  - Volume de données stockées dans une heure donnée
  - Volume de données associées à des restaurations à partir d'un espace de stockage S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive

> **Tip**
>
> Pour plus d'informations sur les demandes reçues par Amazon S3 pour vos objets, activez la journalisation des accès serveur de vos compartiments. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

Vous pouvez télécharger un rapport d'utilisation au format XML ou CSV (séparé par des virgules). Voici un exemple de rapport d'utilisation au format CSV ouvert dans un tableur.

Service	Operation	UsageType	Resource	StartTime	EndTime	UsageValue
AmazonS3	HeadBucket	USW2-C3DataTransfer-Out-Bytes	admin-created3	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	15309
AmazonS3	PutObject	USW2-C3DataTransfer-In-Bytes	admin-created3	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	19062
AmazonS3	HeadBucket	USW2-Requests-Tier2	admin-created3	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	68
AmazonS3	PutObjectForRepl	USW1-Requests-SIA-Tier1	ca-example-bucket	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	178294
AmazonS3	PutObjectForRepl	USW1-USW2-AWS-In-Bytes	ca-example-bucket	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	387929083
AmazonS3	GetObjectForRepl	USW2-Requests-NoCharge	admin-created3	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	108
AmazonS3	GetObjectForRepl	USW2-USW1-AWS-Out-Bytes	my-test-bucket-bash	6/1/2017 0:00	7/1/2017 0:00	387910021

Pour plus d'informations, consultez Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3.

Téléchargement du rapport d'utilisation AWS

Vous pouvez télécharger un rapport d'utilisation en tant que fichier XML ou CSV.

Pour télécharger le rapport d'utilisation

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans la barre de titre, choisissez votre nom d'utilisateur ou ID de compte, puis choisissez Facturation et gestion des coûts.
3. Dans le volet de navigation, choisissez Pages héritées et Rapports d'utilisation et de coûts.
4. Sous Rapport d'utilisation AWS, choisissez Créer un rapport d'utilisation.
5. Dans la page Télécharger le rapport d'utilisation, choisissez les paramètres suivants :
   - Services : choisissez Amazon Simple Storage Service.
   - Usage Types (Types d'utilisation) – Pour obtenir une explication détaillée des types d'utilisation Amazon S3, consultez Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3.
   - Operation (Opération) – Pour obtenir une explication détaillée des opérations Amazon S3, consultez Opérations de suivi dans vos rapports d'utilisation.
   - Period (Période) – Période que le rapport doit couvrir.
   - Report Granularity (Niveau de détail du rapport) – Indiquez si vous souhaitez que le rapport intègre les sous-totaux par heure, jour ou mois.
6. Choisissez Télécharger, choisissez le format de téléchargement (rapport XML ou rapport CSV), puis suivez les invites pour ouvrir ou enregistrer le rapport.

Plus d'informations

- Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3
- Rapports de AWS Billing pour Amazon S3

Présentation des rapports d'utilisation et de facturation AWS pour Amazon S3

Lorsque vous utilisez Amazon S3, nous incluons les codes associés dans vos rapports de facturation et d'utilisation AWS. L'examen de ces codes vous aide à comprendre les coûts et les habitudes d'utilisation d'Amazon S3. Le suivi et la gestion de vos dépenses sont essentiels pour optimiser vos coûts. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Les rapports d'utilisation et de facturation Amazon S3 utilisent des codes et abréviations. Pour les types d'utilisation figurant dans la table ci-dessous, remplacez *`region`* et *`region1`* par les abréviations *`region2`* des codes de facturation Région AWS dans le Guide de l'utilisateur des Régions AWS et des zones de disponibilité.

Pour les types d'utilisation des points d'accès multi-régions S3 dans le tableau suivant, remplacez *regiongroup1* et *regiongroup2* par les abréviations figurant dans cette liste.

- AP : Asie-Pacifique
- AU : Australie
- EU : Europe
- IN : Inde
- NA : Amérique du Nord
- SA : Amérique du Sud

Les groupes de régions sont des regroupements géographiques de plusieurs Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Régions et zones de disponibilité. Pour obtenir des informations sur la tarification par Région AWS, consultez Tarification Amazon S3.

La première colonne du tableau suivant répertorie les types d'utilisation qui apparaissent dans les rapports d'utilisation et de facturation. L'unité de mesure standard des données est le gigaoctet (Go). Toutefois, selon le service et le rapport, des téraoctets (To) peuvent apparaître à la place.

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region1-*region2*-AWS-In-A Bytes	Go	Par heure	Quantité de données accélérées transférées vers *region1* depuis *region2*
region1-*region2*-AWS-In-A Bytes-T1	Go	Par heure	Quantité de données accélérées T1 transféré es vers *region1* depuis *region2*, où T1 fait référence aux demandes CloudFront aux points de présence (POPs) aux États-Unis, en Europe et au Japon
region1-*region2*-AWS-In-A Bytes-T2	Go	Par heure	Quantité de données accélérées T2 transféré

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
			es vers *region1* depuis *region2*, où T2 fait référence aux demandes CloudFront aux POPs dans tous les autres emplacements périphéri ques AWS
region1-*region2*-AWS-In-Bytes	Go	Par heure	Quantité de données transférées vers *region1* depuis *region2*
region1-*region2*-AWS-Out-ABytes	Go	Par heure	Quantité de données accélérées transférées de *region1* vers *region2*
region1-*region2*-AWS-Out-ABytes-T1	Go	Par heure	Quantité de données accélérées T1 transféré es de *region1* vers *region2*, où T1 fait référence aux demandes CloudFront aux POP aux États-Unis, en Europe et au Japon
region1-*region2*-AWS-Out-ABytes-T2	Go	Par heure	Quantité de données accélérées T2 transféré es de *region1* vers *region2*, où T2 fait référence aux demandes CloudFront aux POP dans tous les autres emplacements périphéri ques AWS

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region1-*region2*-AWS-Out-Bytes	Go	Par heure	Quantité de données transférées de *region1* vers *region2*
region-BatchOperations-Jobs	Nombre	Par heure	Nombre de tâches S3 Batch Operations exécutées.
region-BatchOperations-Objects	Nombre	Par heure	Nombre d'opérations d'objets effectuées par S3 Batch Operations
region-Bulk-Retrieval-Bytes	Go	Par heure	Volume de données extraites à l'aide de demandes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive en bloc
region-BytesDeleted-GDA	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Glacier Deep Archive
region-BytesDeleted-GIR	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Glacier Instant Retrieval

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-BytesDeleted-GLACIER	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
region-BytesDeleted-INT	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-BytesDeleted-RRS	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject à partir du stockage RRS (Reduced Redundancy Storage)
region-BytesDeleted-SIA	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Standard-IA
region-BytesDeleted-STANDARD	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 Standard
region-BytesDeleted-ZIA	Go	Mensuel	Quantité de données supprimées par une opération DeleteObject du stockage S3 One Zone-IA

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-C3DataTransfer-In-Bytes	Go	Par heure	La quantité de données transférées vers Amazon S3 à partir d'Amazon EC2 au sein de la même Région AWS
region-C3DataTransfer-Out-Bytes	Go	Par heure	La quantité de données transférées à partir d'Amazon S3 vers Amazon EC2 au sein de la même Région AWS
region-CloudFront-In-Bytes	Go	Par heure	La quantité de données transférées vers une Région AWS à partir d'une distribution CloudFront
region-CloudFront-Out-Bytes	Go	Par heure	La quantité de données transférées à partir d'une Région AWS vers une distribution CloudFront
region-DataTransfer-In-Bytes	Go	Par heure	Volume de données transférées vers Amazon S3 à partir d'internet
region-DataTransfer-Out-Bytes	Go	Par heure	Volume de données transférées depuis Amazon S3 vers internet[1]
region-DataTransfer-Regional-Bytes	Go	Par heure	La quantité de données transférées depuis Amazon S3 vers des ressources AWS au sein de la même Région AWS

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-EarlyDelete-ByteHrs	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, calculé au prorata, pour les objets supprimés de l'espace de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval , avant expiration du délai d'engagement minimum de 90 jours[2]
region-EarlyDelete-GDA	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, calculé au prorata, pour les objets supprimés de l'espace de stockage S3 Glacier Deep Archive, avant expiration du délai d'engagement minimum de 180 jours [2]
region-EarlyDelete-GIR	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, calculé au prorata, pour les objets supprimés ou transférés de l'espace de stockage S3 Glacier Instant Retrieval, avant expiration du délai d'engagement minimum de 90 jours.

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-EarlyDelete-GIR-SmObjects	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, calculé au prorata, pour les petits objets (de moins de 128 Ko) qui ont été supprimés de S3 Glacier Instant Retrieval avant expiration du délai d'engagement minimum de 90 jours
region-EarlyDelete-SIA	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, au prorata, pour les objets supprimés dans le stockage S3 standard – Accès peu fréquent, avant expiration du délai d'engagement minimum de 30 jours[3]
region-EarlyDelete-SIA-SmObjects	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, au prorata, pour les petits objets (de moins de 128 Ko) qui ont été supprimés du stockage S3 standard – Accès peu fréquent avant expiration du délai d'engagement minimum de 30 jours[3]

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-EarlyDelete-ZIA	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, au prorata, pour les objets supprimés dans le stockage S3 One Zone-IA, avant expiration du délai d'engagement minimum de 30 jours[3]
region-EarlyDelete-ZIA-SmObjects	Go-heures	Par heure	Volume d'utilisation du stockage, au prorata, pour les petits objets (de moins de 128 Ko) qui ont été supprimés du stockage S3 One Zone-IA avant expiration du délai d'engagement minimum de 30 jours[3]
region-Expedited-Retrieval-Bytes	Go	Par heure	Volume de données extraites à l'aide de demandes S3 Glacier Flexible Retrieval accélérées
Global-Bucket-Hrs-FreeTier	Compartiment	Mensuel	Nombre de compartiments à usage général présents dans votre compte dans le cadre du niveau gratuit de 2 000 compartiments au niveau du compte

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
`Global-Bucket-Hrs`	Compartiment	Mensuel	Nombre de compartiments à usage général présents dans votre compte au-delà du cadre du niveau gratuit de 2 000 compartiments au niveau du compte
region`-Inventory-Objects Listed`	Objets	Par heure	Nombre d'objets répertoriés pour un groupe d'objets (les objets sont regroupés par compartiment ou préfixe) avec une liste d'inventaire
region`-Metadata-Updates`	Mises à jour	Par heure	Frais par mise à jour pour les mises à jour traitées par les métadonnées S3
region`-Monitoring-Automation-INT`	Objets	Par heure	Nombre d'objets uniques surveillés et à niveau automatique de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering
region`-MRAP-Out-Bytes`	Go	Par heure	Quantité de données transférées via un point de terminaison de points d'accès multi-régions S3 hors des compartiments d'une région (tarification du routage des données MRAP).

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-MRAP-In-Bytes	Go	Par heure	Quantité de données transférées via un point de terminaison de points d'accès multi-régions S3 hors des compartiments d'une région (tarification du routage des données MRAP).
regiongroup1-regiongroup2--MRAP-Out-Bytes	Go	Par heure	Quantité de données transférées via un point de terminaison de points d'accès multi-régions S3 depuis un compartiment figurant dans *regiongroup1* vers un client figurant dans *regiongroup2* situé en dehors du réseau AWS.
regiongroup1-regiongroup2--MRAP-In-Bytes	Go	Par heure	Quantité de données transférées via un point de terminaison de points d'accès multi-régions S3 vers un compartiment figurant dans *regiongroup1* à partir d'un client figurant dans *regiongroup2* situé en dehors du réseau AWS.

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-OverwriteBytes-Copy-GDA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Glacier Deep Archive
region-OverwriteBytes-Copy-GIR	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Glacier Instant Retrieval
region-OverwriteBytes-Copy-GLACIER	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
region-OverwriteBytes-Copy-INT	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-OverwriteBytes-Copy-RRS	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage RRS (Reduced Redundancy Storage)
region-OverwriteBytes-Copy-SIA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Standard-IA

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-OverwriteBytes-Copy-STANDARD	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 Standard
region-OverwriteBytes-Copy-ZIA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération CopyObject à partir du stockage S3 One Zone-IA
region-OverwriteBytes-Put-GDA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Glacier Deep Archive
region-OverwriteBytes-Put-GIR	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Glacier Instant Retrieval
region-OverwriteBytes-Put-GLACIER	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
region-OverwriteBytes-Put-INT	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Intelligent-Tiering

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-OverwriteBytes-Put-RRS	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage RRS (Reduced Redundancy Storage)
region-OverwriteBytes-Put-SIA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Standard-IA
region-OverwriteBytes-Put-STANDARD	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 Standard
region-OverwriteBytes-Put-ZIA	Go	Mensuel	Quantité de données écrasées par une opération PutObject à partir du stockage S3 One Zone-IA

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region1-*region2*-S3RTC-In-Bytes	Go	Mensuel	Quantité de données transférées pour le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) de *region2* vers *region1* par les opérationsPutObjectReplTime, GetObjectReplTime, InitiateMultipartUploadReplTime, UploadPartTReplTime, CompleteMultipartUploadReplTime et WriteACLReplTime
region1-*region2*-S3RTC-Out-Bytes	Go	Mensuel	Quantité de données transférées pour le contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) de *region1* vers *region2* par les opérationsPutObjectReplTime, GetObjectReplTime, InitiateMultipartUploadReplTime, UploadPartTReplTime, CompleteMultipartUploadReplTime et WriteACLReplTime

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Requests-GDA-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY, POST, CreateMultipartUpload , UploadPart ou CompleteMultipartUpload sur les objets S3 Glacier Deep Archive [6]
region-Requests-GDA-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre de demandes GET et HEAD sur les objets S3 Glacier Deep Archive
region-Requests-GDA-Tier3	Nombre	Par heure	Nombre de demandes de restauration standard S3 Glacier Deep Archive
region-Requests-GDA-Tier5	Nombre	Par heure	Nombre de demandes de restauration S3 Glacier Deep Archive en bloc
region-Requests-GIR-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY ou POST sur les objets S3 Glacier Instant Retrieval.
region-Requests-GIR-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre de demandes GET et de toutes les autres demandes non-S3 Glacier Instant Retrieval -Tier1 sur les objets S3 Glacier Instant Retrieval

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Requests-GLACIER-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY, POST, CreateMultipartUpload , UploadPart ou CompleteMultipartUpload sur les objets S3 Glacier Flexible Retrieval [6]
region-Requests-GLACIER-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre de demandes GET et de toutes les autres demandes non répertoriées sur les objets S3 Glacier Flexible Retrieval
region-Requests-INT-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY ou POST portant sur les objets S3 Intelligent-Tiering
region-Requests-INT-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre des demandes GET et de toutes les autres demandes non-Tier1 portant sur les objets S3 Intelligent-Tiering
region-Requests-SIA-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY ou POST portant sur les objets S3 Standard-IA

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Requests-SIA-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre de demandes GET et de toutes les autres demandes non-S3 Glacier Instant Retrieval -Tier1 portant sur les objets S3 Standard-IA
region-Requests-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY ou POST pour S3 Standard, RRS et les balises, plus les demandes LIST pour tous les compartiments et les objets
region-Requests-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre des demandes GET et de toutes les autres demandes non-Tier1
region-Requests-Tier3	Nombre	Par heure	Nombre de demandes de cycle de vie envoyées à S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive et de demandes de restauration standard S3 Glacier Flexible Retrieval

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Requests-Tier4	Nombre	Par heure	Nombre de transitions du cycle de vie vers le stockage S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA
region-Requests-Tier5	Nombre	Par heure	Nombre de demandes de restauration S3 Glacier Flexible Retrieval en bloc
region-Requests-Tier6	Nombre	Par heure	Nombre de demandes de restauration S3 Glacier Flexible Retrieval accélérées
region-Requests-Tier8	Nombre	Par heure	Nombre de demandes d'autorisations d'accès S3
region-Requests-XZ-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT ou COPY portant sur les objets S3 Express One Zone
region-Requests-XZ-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre de demandes GET et de toutes les autres demandes non-S3 Express One Zone-Tier 1 portant sur les objets S3 Express One Zone

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Requests-ZIA-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT, COPY ou POST portant sur les objets S3 One Zone-IA
region-Requests-ZIA-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre des demandes GET et de toutes les autres demandes non-S3 One Zone-IA-Tier1 portant sur les objets S3 One Zone-IA
region-Retrieval-GIR	Go	Par heure	Volume de données extraites du stockage S3 Glacier Instant Retrieval
region-Retrieval-SIA	Go	Par heure	Volume de données extraites du stockage S3 standard – Accès peu fréquent
region-Retrieval-XZ	Go	Par heure	Partie des données qui dépasse 512 Ko dans une demande de récupération donnée (PUT ou COPY) avec le stockage S3 Express One Zone
region-Retrieval-ZIA	Go	Par heure	Volume de données extraites du stockage S3 One Zone-IA
region-S3DSSE-In-Bytes	Go	Mensuel	Quantité de données à double chiffrement par Amazon S3

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-S3DSSE-Out-Bytes	Go	Mensuel	Quantité de données à double chiffrement déchiffrées par Amazon S3
region-S3G-DataTransfer-In-Bytes	Go	Par heure	Volume de données transférées vers Amazon S3 pour restaurer des objets à partir d'un espace de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive
region-S3G-DataTransfer-Out-Bytes	Go	Par heure	Volume de données transférées depuis Amazon S3 pour transmettre des objets vers un espace de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive
region-Select-Returned-Bytes	Go	Par heure	Volume de données retournées avec des demandes Select dans un stockage S3 Standard
region-Select-Returned-GIR-Bytes	Go	Par heure	Volume de données retournées avec des demandes Select du stockage S3 Glacier Instant Retrieval

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Select-Returned-INT-Bytes	Go	Par heure	Volume de données retournées avec des demandes Select dans un stockage S3 Intelligent-Tiering
region-Select-Returned-SIA-Bytes	Go	Par heure	Volume de données retournées avec des demandes Select dans un stockage S3 standard – Accès peu fréquent
region-Select-Returned-ZIA-Bytes	Go	Par heure	Volume de données retournées avec des demandes Select dans un stockage S3 One Zone-IA
region-Select-Scanned-Bytes	Go	Par heure	Volume de données analysées avec des demandes Select dans un stockage S3 Standard
region-Select-Scanned-GIR-Bytes	Go	Par heure	Volume de données analysées avec des demandes Select du stockage S3 Glacier Instant Retrieval
region-Select-Scanned-INT-Bytes	Go	Par heure	Volume de données analysées avec les demandes Select d'un stockage S3 Intelligent-Tiering

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Select-Scanned-SIA-Bytes	Go	Par heure	Volume de données analysées avec des demandes Select dans un stockage S3 Standard-IA
region-Select-Scanned-ZIA-Bytes	Go	Par heure	Volume de données analysées avec des demandes Select dans un stockage S3 One Zone-IA
region-Standard-Retrieval-Bytes	Go	Par heure	Volume de données extraites à l'aide de demandes S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive standard
region-StorageAnalytics-ObjCount	Objets	Par heure	Nombre d'objets uniques surveillés dans chaque configuration Analyse de classe de stockage.
region-StorageLens-ObjCount	Objets	Chaque jour	Nombre d'objets uniques dans chaque tableau de bord S3 Storage Lens qui sont suivis par des métriques avancées et des recommandations S3 Storage Lens.

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-StorageLensFreeTier-ObjCount	Objets	Chaque jour	Nombre d'objets uniques dans chaque tableau de bord S3 Storage Lens qui sont suivis par des métriques d'utilisation S3 Storage Lens.
StorageObjectCount	Nombre	Chaque jour	Nombre d'objets stockés dans un compartiment donné
region-Tables-Compacted0bjects	Objets	Par heure	Nombre d'objets compactés dans des compartiments de table Amazon S3 à l'aide de la stratégie de compactage `binpack` dans le cadre d'une tâche de compactage d'Amazon S3 Tables.
region-Tables-SortCompactedObjects-	Objets	Par heure	Nombre d'objets compactés dans des compartiments de table Amazon S3 à l'aide de stratégies de compactage `sort` ou `z-order` dans le cadre d'une tâche de compactage d'Amazon S3 Tables.
region-Tables-Monitored0bjects	Objets	Par heure	Nombre d'objets de compartiments de table Amazon S3

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-Tables-ProcessedBytes	Go	Par heure	Nombre de données traitées pour le compactage dans les compartiments de table Amazon S3
region-Tables-Requests-Tier1	Nombre	Par heure	Nombre de demandes PUT sur les compartiments de table Amazon S3
region-Tables-Requests-Tier2	Nombre	Par heure	Nombre des demandes GET et de toutes les autres demandes non-Tier1 dans les compartiments de table Amazon S3
region-Tables-TimedStorage-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans des compartiments de table Amazon S3
region-TagStorage-TagHrs	Balise-heures	Chaque jour	Nombre total de balises sur l'ensemble des objets du compartiment, par heure
region-TimedStorage-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Standard
region-TimedStorage-GDA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Glacier Deep Archive

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-TimedStorage-GDA-Staging	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage intermédiaire S3 Glacier Deep Archive
region-TimedStorage-GIR-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Glacier Instant Retrieval
region-TimedStorage-GIR-SmObjects	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de petits objets (inférieurs à 128 Ko) stockés dans le stockage S3 Glacier Instant Retrieval.
region-TimedStorage-GlacierByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
region-TimedStorage-GlacierStaging	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage intermédiaire S3 Glacier Flexible Retrieval
region-TimedStorage-INT-FA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le niveau Accès fréquent du stockage S3 Intelligent-Tiering[5]

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-TimedStorage-INT-IA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le niveau Accès peu fréquent du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-TimedStorage-INT-AA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le niveau Archive Access du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-TimedStorage-INT-AIA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le niveau Archive Instant Access du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-TimedStorage-INT-DAA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le niveau Deep Archive Access du stockage S3 Intelligent-Tiering
region-TimedStorage-RRS-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage RRS (Reduced Redundancy Storage)
region-TimedStorage-SIA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Standard-IA

Type d'utilisation	Unités	Granularité	Description
region-TimedStorage-SIA-SmObjects	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de petits objets (inférieurs à 128 Ko) stockés dans le stockage S3 Standard-IA[4]
region-TimedStorage-XZ-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 Express One Zone
region-TimedStorage-ZIA-ByteHrs	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de données stockées dans le stockage S3 One Zone-IA
region-TimedStorage-ZIA-SmObjects	Go-mois	Chaque jour	Nombre de Go-mois de petits objets (inférieurs à 128 Ko) stockés dans le stockage S3 One Zone-IA
region-Upload-XZ	Go	Par heure	Quantité de données dépassant 512 Ko dans une demande de chargement donnée (PUT ou COPY) avec S3 Express One Zone

Remarques

1. Les types d'utilisation Global-Bucket-Hrs et Global-Bucket-Hrs-FreeTier s'appliquent aux compartiments à usage général dans les Régions AWS commerciales et AWS GovCloud (US).
2. Si vous interrompez un transfert avant qu'il ne soit terminé, la quantité de données transférée peut dépasser la quantité de données que votre application reçoit. Cet écart peut survenir si une demande d'arrêt de transfert ne peut pas être exécutée instantanément et qu'une certaine quantité

de données en transit est en attente de l'exécution de la demande de terminaison. Ces données en transit sont facturées comme données transférées « depuis ».

3. Lorsque des objets archivés dans les classes de stockage S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive sont supprimés, remplacés ou déplacés vers une autre classe de stockage avant que la période d'engagement minimum de stockage ne soit écoulée (celle-ci étant de 90 jours pour S3 Glacier Instant Retrieval et S3 Glacier Flexible Retrieval et de 180 jours pour S3 Glacier Deep Archive), une facturation calculée au prorata par gigaoctet est appliquée pour les jours restants. Ces frais sont reflétés sous forme de types d'utilisation `EarlyDelete-GIR`, `EarlyDelete-ByteHrs` et `EarlyDelete-GDA` respectivement sur votre facture.
4. Si des objets enregistrés dans le stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA sont supprimés, écrasés ou transférés vers une autre classe de stockage avant 30 jours, des frais sont facturés au prorata par gigaoctet pour les jours restants.
5. Si de petits objets (inférieurs à 128 Ko) enregistrés dans le stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA sont supprimés, écrasés ou transférés vers une autre classe de stockage avant 30 jours, des frais sont facturés au prorata par gigaoctet pour les jours restants.
6. Il n'existe pas de taille d'objet facturable minimale pour les objets de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Les objets dont la taille est inférieure à 128 Ko ne sont pas surveillés ni admissibles à la hiérarchisation automatique. Les objets plus petits sont stockés dans S3 Intelligent-Tiering – Accès fréquent.
7. Lorsque vous lancez une demande `CreateMultipartUpload`, `UploadPart` ou `UploadPartCopy` vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, les demandes sont facturées aux tarifs des demandes S3 Standard jusqu'à ce que vous ayez terminé le chargement partitionné. Une fois le chargement terminé, la demande `CompleteMultipartUpload` unique est facturée au tarif `PUT` du stockage S3 Glacier de destination. Les parties d'un chargement partitionné en cours d'exécution d'une commande `PUT` vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval sont facturées en tant que stockage de transit S3 Glacier Flexible Retrieval aux tarifs de stockage S3 Standard jusqu'à ce que le chargement soit terminé. De même, les parties d'un chargement partitionné en cours d'exécution d'une commande `PUT` vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive sont facturées en tant que stockage de transit S3 Glacier Deep Archive aux tarifs de stockage S3 Standard jusqu'à ce que le chargement soit terminé.
8. S3 Express One Zone applique des frais fixes par demande pour les demandes d'une taille allant jusqu'à 512 Ko. Des frais supplémentaires par Go sont appliqués pour les demandes `PUT` et `GET` pour la partie de demande qui dépasse 512 Ko.

9. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge pour la classe de stockage S3 Express One Zone, consultez Fonctionnalités Amazon S3 non prises en charge par les compartiments de répertoires .
10. Les types d'utilisation dont les unités sont facturées en Go sont calculés en octets dans les rapports d'utilisation.
11. Un Go-mois est obtenu en prenant le nombre total de Go-heures, en les agrégeant tout au long d'un mois, puis en les divisant par le nombre d'heures dans le mois en question. Pour plus d'informations, consultez Questions fréquentes (FAQ) : Comment mon utilisation d'Amazon S3 m'est-elle facturée ?

> **Note**
>
> En général, les propriétaires de compartiments S3 se voient facturer les demandes comportant des réponses positives HTTP `200 OK` et des réponses d'erreur client HTTP `4XX`. Les propriétaires de compartiments ne se voient pas facturer les réponses d'erreur de serveur HTTP `5XX`, telles que les erreurs HTTP `503 Slow Down`. Pour plus d'informations sur les codes d'erreur S3 sous les codes de statut HTTP `3XX` et `4XX` non facturés, consultez Facturation des réponses d'erreur Amazon S3. Pour plus d'informations sur les frais de facturation si votre compartiment est configuré en tant que compartiment de type Paiement par le demandeur, consultez Fonctionnement du Paiement par le demandeur.

Opérations de suivi dans vos rapports d'utilisation

Les opérations décrivent l'action prise sur votre objet ou compartiment AWS par le type d'utilisation spécifié. Les opérations sont indiquées par des codes explicites comme `PutObject` ou `ListBucket`. Pour savoir quelles actions prises sur votre compartiment ont généré un type d'utilisation spécifique, utilisez ces codes. Lorsque vous générez un rapport d'utilisation, vous pouvez baser votre rapport sur toutes les opérations ou sur une opération en particulier comme `GetObject`.

Plus d'informations

- Rapports d'utilisation AWS pour Amazon S3
- Rapports de AWS Billing pour Amazon S3
- Tarification Amazon S
- Questions fréquentes (FAQ) sur Amazon S

Facturation des réponses d'erreur Amazon S3

En général, les propriétaires de compartiments S3 se voient facturer les demandes comportant des réponses positives HTTP `200 OK` et des réponses d'erreur client HTTP `4XX`. Les propriétaires de compartiments ne se voient pas facturer les réponses d'erreur de serveur HTTP `5XX`, telles que les erreurs HTTP `503 Slow Down`. Pour plus d'informations sur les frais de facturation si votre compartiment est configuré en tant que compartiment de type Paiement par le demandeur, consultez Fonctionnement du Paiement par le demandeur.

Le tableau suivant répertorie les codes d'erreur spécifiques sous les codes de statut HTTP `3XX` et `4XX` qui ne sont pas facturés. Pour les compartiments configurés avec l'hébergement de site Web, les frais de demande et autres frais applicables continueront de s'appliquer lorsque S3 renvoie un document d'erreur personnalisé ou pour les redirections personnalisées.

> **Note**
>
> Pour `AccessDenied` (HTTP `403 Forbidden`), S3 ne fait pas payer le propriétaire du compartiment lorsque la demande est initiée en dehors du compte AWS individuel du propriétaire du compartiment ou de l'organisation AWS du propriétaire du compartiment.

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
301 – Déplacé de façon permanente	PermanentRedirect	Le compartiment auquel vous tentez d'accéder doit être adressé à l'aide du point de terminaison spécifié. Envoyez toutes les demandes futures à ce point de terminaison.	
	PermanentRedirectControlError	L'opération d'API à laquelle vous tentez d'accéder doit être adressée à l'aide du point de terminaison	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur
		spécifié. Envoyez toutes les demandes futures à ce point de terminaison.
307 – Redirection temporaire	TemporaryRedirect	Vous êtes redirigé vers le compartiment pendant la mise à jour du serveur du système de nom de domaine (DNS).
400 Requête erronée	AuthorizationHeaderMalformed	L'en-tête d'autorisation que vous avez fourni n'est pas valide.
	AuthorizationQueryParametersError	Les paramètres de requête d'autorisation que vous avez fournis ne sont pas valides.
	ConnectionClosedByRequester	Renvoyé à l'appelant d'origine lorsqu'une erreur est rencontrée lors de la lecture du corps de WriteGetObjectResponse.
	DeviceNotActiveError	L'appareil n'est actuellement pas actif.
	EndpointNotFound	Dirigez les demandes vers le point de terminaison approprié.
	ExpiredToken	Le jeton fourni a expiré.

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	IllegalLocationConstraintException	Vous essayez d'accéder à un compartiment depuis une région différente de celle où le compartiment existe. Pour éviter cette erreur, utilisez l'option `--region`. Par exemple: `aws s3 cp` *`awsexample.txt`* `s3://` *`amzn-s3-demo-bucket`* `/ --region` *`ap-east-1`* .	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	InvalidArgument	Cette erreur peut se produire dans les conditions suivantes : • L'argument spécifié n'était pas valide. • Il manquait un en-tête obligatoire à la demande. • L'argument spécifié était incomplet ou n'était pas au bon format. • L'argument spécifié doit avoir une longueur supérieure ou égale à 3.	
	InvalidBucketOwnerAWSAccountID	La valeur du paramètre de propriétaire attendu du compartiment doit être un ID Compte AWS.	
	InvalidDigest	La valeur de Content-MD5 ou de somme de contrôle que vous avez spécifiée n'est pas valide.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	InvalidEncryptionAlgorithmError	La demande de chiffrement que vous avez spécifiée n'est pas valide. La valeur valide est . AES256.	
	InvalidHostHeader	Les en-têtes d'hôte fournis dans la demande utilisaient un style d'adressage incorrect.	
	InvalidHttpMethod	La demande est effectuée à l'aide d'une méthode HTTP inattendue.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	InvalidRequest	Cette erreur peut se produire dans les conditions suivantes : • La version de signature utilisée dans la demande est incorrecte. Utilisez `AWS4-HMAC-SHA256` (Signature Version 4). • Un point d'accès ne peut être créé que pour un compartiment existant. • Le point d'accès n'est pas dans un état où il peut être supprimé. • Un point d'accès ne peut être répertorié que pour un compartiment existant. • Le jeton suivant n'est pas valide. • Au moins une action doit être spécifiée dans une règle du cycle de vie. •	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
		Au moins une règle du cycle de vie doit être spécifiée. • Le nombre de règles du cycle de vie ne doit pas dépasser la limite autorisée de 1 000 règles. • La plage pour le paramètre `MaxResults` n'est pas valide. • Les demandes SOAP doivent être effectuées via une connexion HTTPS. • Amazon S3 Transfer Acceleration n'est pas pris en charge pour les compartiments dont les noms ne sont pas conformes à DNS. • Amazon S3 Transfer Acceleration n'est pas pris en charge pour les compartiments dont le nom contient des points (.). •	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
		Le point de terminaison Amazon S3 Transfer Acceleration ne prend en charge que les demandes de style virtuelles. • Amazon S3 Transfer Acceleration n'est pas configuré sur ce compartiment. • Amazon S3 Transfer Acceleration est désactivé sur ce compartiment. • Amazon S3 Transfer Acceleration n'est pas pris en charge sur ce compartiment. Pour obtenir de l'aide, contactez Support. • Amazon S3 Transfer Acceleration ne peut pas être activé sur ce compartiment. Pour obtenir de l'aide, contactez Support. • Valeurs contradictoires fournies dans les	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
		en-têtes HTTP et les paramètres de requête. • Valeurs contradictoires fournies dans les en-têtes HTTP et les champs de formulaire POST. • Demande CopyObject effectuée sur des objets d'une taille supérieure à 5 Go.	
	InvalidSessionException	Renvoyé si la session n'existe plus après avoir expiré.	
	InvalidSignature	La signature de demande que le serveur a calculée ne correspond pas à la signature que vous avez fournie. Vérifiez votre clé d'accès secrète AWS et la méthode de signature. Pour plus d'informations, consultez Signature et authentification des demandes REST.	
	InvalidSOAPRequest	Le corps de la demande SOAP n'est pas valide.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	InvalidStorageClass	La classe de stockage que vous avez spécifiée n'est pas valide.	
	InvalidTag	Votre demande contient une entrée de balise qui n'est pas valide. Par exemple, votre demande peut contenir des clés dupliquées, des clés ou des valeurs trop longues ou des balises système.	
	InvalidToken	Le jeton fourni est mal formé ou n'est pas valide.	
	InvalidURI	L'URI spécifié n'a pas pu être analysé.	
	KeyTooLongError	Votre clé est trop longue.	
	KMS.DisabledException	La demande a été rejetée, car la clé KMS spécifiée n'est pas activée.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	KMS.InvalidKeyUsageException	Cette demande a été rejetée pour l'une des raisons suivantes : • La valeur KeyUsage de la clé KMS est incompatible avec l'opération d'API. • L'algorithme de chiffrement ou de signature spécifié pour l'opération n'est pas compatible avec le type de clé dans la clé KMS (KeySpec). Pour le chiffrement, le déchiffrement, le rechiffrement et la génération de clés de données, KeyUsage doit avoir la valeur ENCRYPT_DECRYPT. Pour signer et vérifier les messages, KeyUsage doit avoir la valeur SIGN_VERIFY. Pour générer et vérifier des codes d'authentification de messages (MAC), KeyUsage doit avoir la valeur GENERATE_	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
		VERIFY_MAC. Pour dériver les secrets d'accord de clé, KeyUsage doit avoir la valeur KEY_AGREEMENT. Pour trouver le paramètre KeyUsage d'une clé KMS, utilisez l'opération DescribeKey. Pour trouver les algorithmes de chiffrement ou de signature pris en charge pour une clé KMS particulière, utilisez l'opération DescribeKey.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	KMS.KMSInvalidStateException	La demande a été rejetée, car l'état de la ressource spécifiée n'est pas valide pour cette demande. Cette exception a l'une des significations suivantes : • L'état de clé de la clé KMS n'est pas compatible avec l'opération. Pour trouver l'état de clé, utilisez l'opération DescribeKey. Pour plus d'informations sur les états de clé compatibles avec chaque opération KMS, consultez États de clé de AWS KMS keys dans le Guide du développeur AWS Key Management Service. • Pour les opérations cryptographiques sur les clés KMS dans les magasins de clés personnalisés, cette exception représente un échec général avec de nombreuses causes	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
		possibles. Pour identifier la cause, consultez le message d'erreur qui accompagne l'exception.	
	KMS.NotFoundException	La demande a été rejetée, car l'entité ou la ressource spécifiée est introuvable.	
	LambdaInvalidResponse	Renvoyé à l'appelant d'origine lorsque WriteGetObjectResponse répond par ValidationError à AWS Lambda. Consultez le message ValidationError pour plus de détails. Tous les cas de ValidationError n'entraînent pas une erreur LambdaInvalidResponse.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	LambdaInvocationFailed	L'invocation de la fonction Lambda a échoué. Les appelants peuvent recevoir l'erreur suivante lorsque S3 Object Lambda ne parvient pas à invoquer correctem ent la fonction Lambda configurée. Le message d'erreur peut contenir des détails sur une erreur éventuelle renvoyée par le service AWS Lambda lors de l'invocat ion de la fonction (par exemple, le code de statut, le code d'erreur, le message d'erreur et l'ID de demande).	
	MalformedACLError	La liste ACL que vous avez fournie n'est pas bien formée ou n'a pas été validée par rapport à notre schéma publié.	
	MalformedPOSTRequest	Le corps de votre demande POST n'est pas un multipart/form-data bien formé.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	MalformedXML	Le code XML que vous avez fourni n'est pas bien formé ou n'a pas été validé par rapport à notre schéma publié.	
	MaxPostPreDataLengthExceededError	Les champs de votre demande POST précédant le fichier de chargement étaient trop volumineux.	
	MetadataTooLarge	Vos en-têtes de métadonnées dépassent la taille de métadonnées maximale autorisée.	
	MissingAttachment	Une pièce jointe SOAP était attendue, mais aucune n'a été trouvée.	
	MissingRequestBodyError	Vous avez envoyé un document XML vide sous forme de demande.	
	MissingSecurityHeader	Il manque un en-tête obligatoire dans votre demande.	
	NoLoggingStatusForKey	Il n'existe pas de sous-ressource de statut de journalisation pour une clé.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	NotDeviceOwnerError	L'appareil qui a généré le jeton n'appartient pas à l'utilisateur authentifié.	
	ResponseInterrupted	Renvoyé à l'appelant d'origine lorsqu'une erreur est rencontrée lors de la lecture du corps de WriteGetObjectResponse.	
	RequestHeaderSectionTooLarge	L'en-tête de demande et les paramètres de requête utilisés pour que la demande dépasse les tailles maximales autorisées	
	TokenCodeInvalidError	Le numéro de série et/ou le code de jeton que vous avez fournis ne sont pas valides.	
	UnexpectedContent	Cette demande contient du contenu non pris en charge.	
	UnsupportedArgument	La demande contenait un argument non pris en charge.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	UnsupportedSignature	La demande fournie est signée avec une version de jeton STS non prise en charge ou la version de signature n'est pas prise en charge.	
	UserKeyMustBeSpecified	La demande POST du compartiment doit contenir le nom de champ spécifié. S'il est spécifié, vérifiez l'ordre des champs.	
	IncorrectEndpoint	Le compartiment spécifié existe dans une autre région. Dirigez les demandes vers le point de terminaison approprié.	
	ValidationError	Des erreurs de validation peuvent être renvoyées par l'opération d'API WriteGetObjectResponse et peuvent se produire pour de nombreuses raisons. Consultez le message d'erreur pour plus de détails.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
403 Forbidden	RequestTimeTooSkewed	La différence entre l'heure de la demande et celle du serveur est trop importante.	
	SignatureDoesNotMatch	La signature de demande que le serveur a calculée ne correspond pas à la signature que vous avez fournie. Vérifiez votre clé d'accès secrète AWS et la méthode de signature. Pour plus d'informations, consultez Authentification REST et Authentification SOAP.	
	NotSignedUp	Votre compte n'est pas inscrit pour le service Amazon S3. Vous devez vous inscrire avant de pouvoir utiliser Amazon S3. Vous pouvez vous inscrire à l'URL suivante : https://aws.amazon.com/s3	
	InvalidSecurity	Les informations d'identification de sécurité fournies ne sont pas valides.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	InvalidPayer	Tous les accès à cet objet ont été désactivés. Pour obtenir de l'aide, consultez Contactez-nous.	
	InvalidAccessKeyId	L'ID de clé d'accès AWS que vous avez fourni n'existe pas dans nos enregistrements.	
	AccountProblem	Il y a un problème avec votre Compte AWS qui empêche l'opération de se terminer avec succès. Pour obtenir de l'aide, consultez Contactez-nous.	
	UnauthorizedAccessError	Applicable dans les régions de Chine uniquement. Renvoyé lorsqu'une demande est adressée à un compartiment qui ne possède pas de licence ICP. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement ICP.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	UnexpectedIPError	Applicable dans les régions de Chine uniquement. Cette demande a été rejetée, car l'adresse IP était inattendue.	
	MissingAuthenticationToken	La demande n'a pas été signée.	
	LambdaPermissionError	L'appelant n'est pas autorisé à invoquer la fonction Lambda. L'appelant doit être autorisé à invoquer la fonction Lambda. Vérifiez les politiques associées à l'appelant et assurez-vous qu'elles ont été autorisées à utiliser `lambda:Invoke` pour la fonction configurée. Le message d'erreur peut contenir des détails sur une erreur éventuelle renvoyée par le service Lambda lors de l'invocation de la fonction (par exemple, le code de statut, le code d'erreur, le message d'erreur et l'ID de demande).	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
404 – Non trouvé	LambdaNotFound	La fonction AWS Lambda est introuvable. La fonction, la version ou l'alias Lambda configurés n'ont pas été trouvés lors de la tentative d'invocation. Veillez à ce que la configuration du point d'accès S3 Object Lambda pointe vers l'ARN correct de la fonction Lambda. Le message d'erreur peut contenir des détails sur une erreur éventuelle renvoyée par le service AWS Lambda lors de l'invocation de la fonction (par exemple, le code de statut, le code d'erreur, le message d'erreur et l'ID de demande).	
	NoSuchAsyncRequest	La demande spécifiée est introuvable.	
	NoSuchObjectLockConfiguration	L'objet spécifié ne possède pas de configuration ObjectLock.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
	NoSuchUpload	Le chargement partitionné spécifié n'existe pas. L'ID de chargement n'est peut-être pas valide ou le chargement partitionné a peut-être été abandonné ou terminé.	
	NoSuchWebsiteConfiguration	Le compartiment spécifié n'a aucune configuration de site Web.	
	NoTransformationDefined	Aucune transformation n'a été trouvée pour ce point d'accès Object Lambda.	
	ObjectLockConfigurationNotFoundError	La configuration de verrouillage d'objet n'existe pas pour ce compartiment.	
405 – Méthode non autorisée	MethodNotAllowed	La méthode spécifiée n'est pas autorisée sur cette ressource.	

Code de statut HTTP	Code d'erreur	Description du code d'erreur	
409 – Conflit	BucketAlreadyExists	Le nom de compartiment demandé n'est pas disponible. L'espace de noms de compartiments est partagé par tous les utilisateurs du système. Spécifiez un nom différent et réessayez.	
	InvalidBucketState	La demande n'est pas valide pour l'état actuel du compartiment.	
	OperationAborted	Une opération conditionnelle conflictuelle est actuellement en cours sur cette ressource. Réessayez.	
411 – Longueur requise	MissingContentLength	Vous devez fournir l'en-tête HTTP Content-Length.	
412 – Échec de condition préalable	RequestIsNotMultiPartContent	Une demande POST de compartiment doit être du type d'encadrement multipart/form-data.	
416 – Plage demandée impossible à respecter	InvalidRange	La plage demandée n'est pas valide pour la demande. Essayez d'utiliser une autre plage.	

Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3

Dans Simple Storage Service (Amazon S3), chaque objet possède une classe de stockage qui lui est associée. Par défaut, les objets figurant dans S3 sont stockés dans la classe de stockage S3 Standard, mais Amazon S3 offre toute une gamme d'autres classes de stockage pour vos objets. Vous choisissez une classe de stockage en fonction du cas d'utilisation et des exigences en matière de performances d'accès. Le choix d'une classe de stockage adaptée à votre cas d'utilisation vous permet d'optimiser les coûts, les performances et la disponibilité du stockage de vos objets. Toutes ces classes de stockage offrent une durabilité élevée.

Les sections suivantes fournissent des détails sur les différentes classes de stockage et vous expliquent comment définir une classe de stockage pour vos objets.

Rubriques

- Classes de stockage pour les objets fréquemment consultés
- Classe de stockage pour l'optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers
- Classes de stockage pour les objets à accès peu fréquent
- Classes de stockage pour les objets rarement consultés
- Classe de stockage pour Amazon S3 sur Outposts
- Comparaison des classes de stockage Amazon S3
- Définition de la classe de stockage d'un objet
- Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage
- Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering
- Présentation des classes de stockage S3 Glacier pour le stockage de données à long terme
- Utilisation des objets archivés

Classes de stockage pour les objets fréquemment consultés

Pour les cas d'utilisation sensibles aux performances (requérant des temps d'accès de l'ordre de la milliseconde) et les données fréquemment consultées, Simple Storage Service (Amazon S3) fournit les classes de stockage suivantes :

- S3 Standard (`STANDARD`) : classe de stockage par défaut. Si vous ne spécifiez pas la classe de stockage lors du chargement d'un objet, Simple Storage Service (Amazon S3) affecte la classe de

stockage S3 Standard. Pour mieux optimiser les coûts entre S3 Standard et S3 Standard-IA, vous pouvez utiliser Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage.

- S3 Express One Zone (`EXPRESS_ONEZONE`) : Amazon S3 Express One Zone est une classe de stockage Amazon S3 d'une seule zone à hautes performances, spécialement conçue pour fournir un accès aux données cohérent en moins de dix millisecondes pour vos applications les plus sensibles à la latence. S3 Express One Zone est la classe de stockage d'objets cloud qui présente la latence la plus faible à l'heure actuelle, avec une vitesse d'accès aux données jusqu'à 10 fois plus grande et des coûts de demande 50 % inférieurs à ceux de S3 Standard. Avec S3 Express One Zone, vos données sont stockées de façon redondante sur plusieurs appareils au sein d'une même zone de disponibilité. Pour plus d'informations, consultez S3 Express One Zone.
- Stockage à redondance réduite (`REDUCED_REDUNDANCY`) : la classe de stockage à redondance réduite (RRS) est conçue pour les données reproductibles non critiques pouvant être stockées avec moins de redondance que la classe de stockage S3 standard.

  > **Important**
  >
  > Nous vous recommandons de ne pas utiliser cette classe de stockage. La classe de stockage S3 Standard est plus économique.

  En matière de durabilité, les objets RRS présentent une perte moyenne annuelle de 0,01 % d'objets. Si un objet RRS est perdu, lorsque des demandes sont effectuées sur cet objet, Simple Storage Service (Amazon S3) renvoie une erreur 405.

Classe de stockage pour l'optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers

S3 Intelligent-Tiering (`INTELLIGENT_TIERING`) est une classe de stockage Amazon S3 conçue pour optimiser les coûts de stockage en déplaçant automatiquement les données vers le niveau d'accès le plus rentable, sans impact sur les performances ni surcharge opérationnelle. S3 Intelligent-Tiering est la seule classe de stockage dans le cloud qui permet de réaliser automatiquement des économies en déplaçant les données à un niveau d'objet granulaire entre les niveaux d'accès lorsque les modèles d'accès changent. S3 Intelligent-Tiering est la classe de stockage idéale si vous souhaitez optimiser vos coûts de stockage pour les données dont les modèles d'accès sont inconnus ou variables. L'utilisation de la classe S3 Intelligent-Tiering n'implique aucuns frais de récupération.

Moyennant des frais mensuels minimes de surveillance et d'automatisation des objets, S3 Intelligent-Tiering surveille les schémas d'accès et déplace automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés vers des niveaux d'accès moins coûteux. S3 Intelligent-Tiering permet de réduire automatiquement les coûts de stockage grâce à trois niveaux d'accès à faible latence et à haut débit. Pour les données accessibles de manière asynchrone, vous pouvez choisir d'activer les capacités d'archivage automatique dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. S3 Intelligent-Tiering est conçue pour une disponibilité de 99,9 % et une durabilité de 99,999999999 %.

S3 Intelligent-Tiering stocke automatiquement les objets dans trois niveaux d'accès :

- Accès fréquent : les objets chargés ou migrés dans S3 Intelligent-Tiering sont stockés automatiquement au niveau Accès fréquent.
- Accès peu fréquent : S3 Intelligent-Tiering déplace vers le niveau Accès peu fréquent les objets qui n'ont pas été consultés pendant 30 jours consécutifs.
- Accès Archive Instant : avec S3 Intelligent-Tiering, tous les objets existants qui n'ont pas été consultés pendant 90 jours consécutifs sont automatiquement transférés vers le niveau d'accès Archive Instant.

Outre ces trois niveaux, S3 Intelligent-Tiering propose deux niveaux d'accès d'archive en option :

- Accès Archive : S3 Intelligent-Tiering vous offre la possibilité d'activer le niveau d'accès Archive pour les données accessibles de manière asynchrone. Une fois activé, le niveau d'accès Archive archive automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés pendant un minimum de 90 jours consécutifs.
- Accès Deep Archive : S3 Intelligent-Tiering vous offre la possibilité d'activer le niveau d'accès Deep Archive pour les données accessibles de manière asynchrone. Une fois activé, le niveau d'accès Deep Archive archive automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés pendant un minimum de 180 jours consécutifs.

> **Note**
>
> - N'activez le niveau d'accès Archive que pendant 90 jours si vous souhaitez contourner le niveau d'accès Archive Instant. Le niveau d'accès Archive offre un coût de stockage légèrement inférieur avec des temps de récupération de moins d'une heure. Le niveau d'accès Archive Instant offre un accès de l'ordre de la milliseconde et des performances à haut débit.

- Activez les niveaux d'accès Archive et Deep Archive uniquement si vos objets sont accessibles de manière asynchrone par votre application. Si l'objet que vous récupérez est stocké au niveau d'accès Archive ou Deep Archive, restaurez d'abord l'objet à l'aide de `RestoreObject`.

Vous pouvez déplacer les données récemment créées vers S3 Intelligent-Tiering en le définissant comme classe de stockage par défaut. Vous pouvez également choisir d'activer l'un ou les deux niveaux d'accès d'archive en utilisant l'opération d'API `PutBucketIntelligentTieringConfiguration`, AWS CLI ou la console Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'utilisation de S3 Intelligent-Tiering et sur l'activation des niveaux d'accès d'archive, consultez Utiliser S3 Intelligent-Tiering.

Pour accéder à des objets aux niveaux Archive Access ou Deep Archive Access, vous devez d'abord les restaurer. Pour plus d'informations, consultez Restauration des objets à partir des niveaux d'accès Archive et Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering.

> **Note**
>
> Si la taille d'un objet est inférieure à 128 Ko, il ne sera pas admissible à la hiérarchisation automatique. Les objets plus petits sont toujours stockés dans le niveau Accès fréquent. Pour plus d'informations sur S3 Intelligent-Tiering, consultez Niveaux d'accès S3 Intelligent-Tiering..

Classes de stockage pour les objets à accès peu fréquent

Les classes de stockage S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA sont conçues pour des données à longue durée de vie et à accès peu fréquent. (IA correspond à « Infrequent Access » [Accès peu fréquent].) Les objets S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA sont disponibles avec un temps d'accès de l'ordre de la milliseconde (comme la classe de stockage S3 Standard). Simple Storage Service (Amazon S3) facture des frais de récupération pour ces objets. Ils sont donc plus adaptés aux données à accès peu fréquent. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Par exemple, vous pouvez choisir les classes de stockage S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA pour les utilisations suivantes :

- Pour le stockage des sauvegardes.
- Pour des données anciennes qui sont rarement consultées, mais qui requièrent encore des temps d'accès de l'ordre de la milliseconde. Par exemple, lorsque vous chargez des données, vous pouvez choisir la classe de stockage S3 standard et utiliser la configuration du cycle de vie pour indiquer à Simple Storage Service (Amazon S3) de faire passer les objets vers la classe S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA.

  Pour plus d'informations sur la gestion du cycle de vie, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

> **Note**
>
> Les classes de stockage S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA sont adaptées pour les objets de plus de 128 Ko que vous envisagez de stocker pendant au moins 30 jours. Si un objet a une taille inférieure à 128 Ko, Amazon S3 vous facture 128 Ko. Si vous supprimez un objet avant la période minimale de stockage de 30 jours, les 30 jours vous sont facturés. Les objets supprimés, remplacés ou transférés dans une autre classe de stockage dans les 30 jours sont soumis aux frais d'utilisation normaux du stockage, auxquels s'ajoutent des frais calculés au prorata pour le reste de la période minimale de 30 jours. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Ces classes de stockage diffèrent sur les points suivants :

- S3 standard – Accès peu fréquent (`STANDARD_IA`) : Amazon S3 stocke les données d'objet de manière redondante dans plusieurs zones de disponibilité géographiquement séparées les unes des autres (comme la classe de stockage S3 standard). Les objets S3 standard – Accès peu fréquent résistent à la perte d'une zone de disponibilité. Cette classe de stockage offre plus de disponibilité et de résilience que la classe S3 One Zone-IA. Pour mieux optimiser les coûts entre S3 Standard et S3 Standard-IA, vous pouvez utiliser . Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage
- S3 One Zone-IA (`ONEZONE_IA`) : Amazon S3 stocke les données d'objet dans une seule zone de disponibilité, ce qui en fait une solution moins onéreuse que S3 standard – Accès peu fréquent. Toutefois, les données ne résistent pas à la perte physique de la zone de disponibilité suite à une catastrophe naturelle, telle qu'un séisme ou une inondation. La classe de stockage S3 One Zone-IA a la même durabilité que S3 Standard-IA, mais elle présente une disponibilité et une résilience moindres. Pour comparer la durabilité et la disponibilité des classes de stockage, consultez

Comparaison des classes de stockage Amazon S3 à la fin de cette section. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3. Pour les cas d'utilisation liés à la résidence des données et à leur isolation, vous pouvez créer des compartiments de répertoires dans AWS Local Zones et utiliser les classes de stockage S3 Express One Zone (`EXPRESS_ONEZONE`) et S3 One Zone-IA (`ONEZONE_IA`). Pour plus d'informations sur les compartiments de répertoires dans les zones locales, consultez Charges de travail liées à la résidence des données.

Nous vous recommandons la procédure suivante :

- S3 standard – Accès peu fréquent (`STANDARD_IA`) : utilisez cette classe pour votre copie principale ou unique de données qui ne peuvent pas être recréées.
- S3 One Zone-IA (`ONEZONE_IA`) : utilisez cette classe si vous pouvez recréer les données en cas de défaillance de la zone de disponibilité, pour les réplicas d'objets, lorsque vous configurez la réplication entre régions (CRR) S3. En outre, pour la résidence et l'isolation des données, vous pouvez créer des compartiments de répertoires dans les zones locales AWS et utiliser la classe de stockage S3 One Zone-IA.

Classes de stockage pour les objets rarement consultés

Les classes de stockage S3 Glacier Instant Retrieval (`GLACIER_IR`), S3 Glacier Flexible Retrieval (`GLACIER`) et S3 Glacier Deep Archive (`DEEP_ARCHIVE`) sont conçues pour un stockage de données et un archivage à long terme et à faible coût. Ces classes de stockage nécessitent des durées de stockage minimales et induisent des frais de récupération minimum, ce qui les rend particulièrement efficaces pour les données rarement consultées. Pour plus d'informations sur les classes de stockage S3 Glacier, consultez Présentation des classes de stockage S3 Glacier pour le stockage de données à long terme.

Amazon S3 fournit les classes de stockage S3 Glacier suivantes :

- S3 Glacier Instant Retrieval (`GLACIER_IR`) : utilisez cette classe pour des données à long terme rarement consultées qui nécessitent une récupération en quelques millisecondes. Les données de cette classe de stockage sont disponibles pour un accès en temps réel.
- S3 Glacier Flexible Retrieval (`GLACIER`) : utilisez cette classe pour les archives où des portions de données doivent être récupérées en quelques minutes. Les données de cette classe de stockage sont archivées et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel.

- S3 Glacier Deep Archive (`DEEP_ARCHIVE`) : utilisez cette classe pour archiver les données qui ont rarement besoin d'être consultées. Les données de cette classe de stockage sont archivées et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel.

Récupération d'objets archivés

Vous pouvez définir la classe de stockage d'un objet sur S3 Glacier Flexible Retrieval (`GLACIER`) ou S3 Glacier Deep Archive (`DEEP_ARCHIVE`) de la même façon que vous le feriez pour les autres classes de stockage, tel que décrit dans la section Définition de la classe de stockage d'un objet. Toutefois, les objets S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont archivés et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel. Pour plus d'informations, consultez Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

> **Note**
>
> Lorsque vous utilisez les classes de stockage S3 Glacier, vos objets restent dans Amazon S3. Vous ne pouvez pas y accéder directement via le service Amazon Glacier distinct. Pour en savoir plus sur le service Amazon Glacier, consultez le Guide du développeur Amazon Glacier.

Classe de stockage pour Amazon S3 sur Outposts

Avec Amazon S3 sur Outposts, vous pouvez créer des compartiments S3 sur vos ressources AWS Outposts afin de stocker et récupérer des objets sur site pour les applications qui nécessitent un accès aux données locales, un traitement local des données et une résidence des données. Vous pouvez utiliser les mêmes opérations et fonctionnalités d'API sur AWS Outposts que sur Amazon S3, y compris les stratégies d'accès, le chiffrement et le balisage. Vous pouvez utiliser S3 on Outposts via la AWS Management Console, la AWS CLI, des kits AWS SDK ou une API REST.

S3 sur Outposts fournit une nouvelle classe de stockage, S3 Outposts (`OUTPOSTS`). La classe de stockage S3 Outposts n'est disponible que pour les objets stockés dans des compartiments sur Outposts. Si vous essayez d'utiliser cette classe de stockage avec un compartiment S3 dans une Région AWS, une erreur `InvalidStorageClass` se produit. En outre, si vous essayez d'utiliser d'autres classes de stockage S3 avec des objets stockés dans S3 sur Outposts, la même réponse d'erreur se produit.

Les objets stockés dans la classe de stockage S3 Outposts (OUTPOSTS) sont toujours chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Vous pouvez également choisir explicitement de chiffrer les objets stockés dans la classe de stockage S3 Outposts en utilisant le chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C). Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec les clés fournies par le client (SSE-C).

> **Note**
>
> S3 sur Outposts ne prend pas en charge le chiffrement côté serveur avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

Pour plus d'informations sur S3 sur Outposts, consultez Qu'est-ce que S3 sur Outposts ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3 sur Outposts.

Comparaison des classes de stockage Amazon S3

Le tableau suivant compare les classes de stockage, y compris leur disponibilité, leur durabilité, leur durée de stockage minimale et d'autres considérations.

Storage Class	Designed for	Durability (designed for)	Availability (designed for)	Availability Zones	Min storage duration	Min billable object size	Other Considerations
STANDARD	Frequently accessed data	99.999999999%	99.99%	>= 3	None	None	None
STANDARD_IA	Long-lived, infrequently accessed data	99.999999999%	99.9%	>= 3	30 days	128 KB	Per GB retrieval fees apply.
INTELLIGENT_TIERING	Long-lived data with changing or unknown access patterns	99.999999999%	99.9%	>= 3	30 days	None	Monitoring and automation fees per object apply. No retrieval fees.
ONEZONE_IA	Long-lived, infrequently accessed, non-critical data	99.999999999%	99.5%	1	30 days	128 KB	Per GB retrieval fees apply. Not resilient to the loss of the Availability Zone.
GLACIER	Long-term data archiving with retrieval times ranging from minutes to hours	99.999999999%	99.99% (after you restore objects)	>= 3	90 days	None	Per GB retrieval fees apply. You must first restore archived objects before you can access them. For more information, see Restoring Archived Objects.
DEEP_ARCHIVE	Archiving rarely accessed data with a default retrieval time of 12 hours	99.999999999%	99.99% (after you restore objects)	>= 3	180 days	None	Per GB retrieval fees apply. You must first restore archived objects before you can access them. For more information, see Restoring Archived Objects.
RRS (Not recommended)	Frequently accessed, non-critical data	99.99%	99.99%	>= 3	None	None	None

* S3 Glacier Flexible Retrieval nécessite 40 Ko de métadonnées supplémentaires pour chaque objet archivé. Cela inclut 32 Ko de métadonnées facturés au tarif S3 Glacier Flexible Retrieval (requis pour identifier et récupérer vos données), et 8 Ko de données supplémentaires facturés au tarif S3 Standard. Le tarif S3 Standard est requis pour conserver le nom et les métadonnées définis par l'utilisateur pour les objets archivés dans S3 Glacier Flexible Retrieval. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Classes de stockage Amazon S3.

** S3 Glacier Deep Archive nécessite 40 Ko de métadonnées supplémentaires pour chaque objet archivé. Cela inclut 32 Ko de métadonnées facturés au tarif S3 Glacier Deep Archive (requis pour identifier et récupérer vos données), et 8 Ko de données supplémentaires facturés au tarif S3 Standard. Le tarif S3 Standard est requis pour conserver le nom et les métadonnées définis par l'utilisateur pour les objets archivés dans Amazon S3 Glacier Deep Archive. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Classes de stockage Amazon S3.

Sachez que toutes les classes de stockage à l'exception de S3 One Zone-IA (`ONEZONE_IA`) et S3 Express One Zone (`EXPRESS_ONEZONE`) sont conçues pour résister à la perte physique d'une zone de disponibilité suite à une catastrophe naturelle. De plus, outre les performances requises par votre scénario d'application, tenez compte des coûts. Pour connaître les prix des classes de stockage, consultez Tarification Amazon S3.

Définition de la classe de stockage d'un objet

Vous pouvez spécifier une classe de stockage pour un objet lorsque vous le chargez. Si vous ne le faites pas, Amazon S3 utilise la classe de stockage Amazon S3 Standard par défaut pour les objets dans les compartiments à usage général. Vous pouvez également remplacer la classe de stockage d'un objet déjà stocké dans un compartiment à usage général Amazon S3 par toute autre classe de stockage à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Toutes ces approches utilisent les opérations d'API Amazon S3 pour envoyer des demandes à Amazon S3.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier la classe de stockage des objets stockés dans les compartiments de répertoires.

Vous pouvez indiquer à Amazon S3 de changer automatiquement la classe de stockage d'objets en ajoutant une configuration du cycle de vie S3 à un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Lors de la définition d'une configuration de réplication S3, vous pouvez définir la classe de stockage pour les objets répliqués sur n'importe quelle autre classe de stockage. Cependant, vous ne pouvez pas répliquer des objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour plus d'informations, consultez Éléments du fichier de configuration de réplication.

Lorsque vous définissez la classe de stockage par programmation, vous fournissez la valeur de la classe de stockage. Voici la liste des noms de consoles pour les classes de stockage avec leurs valeurs d'API correspondantes :

- Stockage à redondance réduite : `REDUCED_REDUNDANCY`
- S3 Express One Zone – `EXPRESS_ONEZONE`
- S3 Glacier Deep Archive – `DEEP_ARCHIVE`
- S3 Glacier Flexible Retrieval – `GLACIER`
- S3 Glacier Instant Retrieval – `GLACIER_IR`
- S3 Intelligent-Tiering – `INTELLIGENT_TIERING`
- S3 One Zone-IA – `ONEZONE_IA`
- S3 Standard – `STANDARD`
- S3 Standard-IA – `STANDARD_IA`

Définition de la classe de stockage d'un nouvel objet

Pour définir la classe de stockage lors du chargement d'un objet, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes.

Utilisation de la console S3

Pour définir la classe de stockage lors du chargement d'un nouvel objet dans la console :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment dans lequel vous souhaitez charger vos dossiers ou fichiers.
4. Choisissez Charger.

5. Dans la fenêtre Charger, choisissez Propriétés.
6. Sous Classe de stockage, choisissez une classe de stockage pour les fichiers que vous chargez.
7. (Facultatif) Configurez toutes les propriétés supplémentaires pour les fichiers que vous chargez. Pour plus d'informations, consultez Chargement d'objets.
8. Dans la fenêtre Charger, procédez de l'une des manières suivantes :
   - Faites glisser les fichiers et les dossiers dans la fenêtre Charger.
   - Choisissez Ajouter un fichier ou Ajouter un dossier, puis choisissez les fichiers ou les dossiers à charger et Ouvrir.
9. Au bas de la page, choisissez Charger.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez spécifier la classe de stockage d'un objet lorsque vous le créez à l'aide des opérations d'API `PutObject`, `POST Object` ou `CreateMultipartUpload`, et ajoutez l'en-tête de demande `x-amz-storage-class`. Si vous n'ajoutez pas cet en-tête, Amazon S3 utilise la classe de stockage S3 Standard (`STANDARD`) par défaut.

Cet exemple de demande utilise la commande `PutObject` pour définir la classe de stockage d'un nouvel objet sur S3 Intelligent-Tiering :

```
PUT /my-image.jpg HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket1.s3.Region.amazonaws.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: authorization string
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 11434
Expect: 100-continue
x-amz-storage-class: INTELLIGENT_TIERING
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple utilise la commande `put-object` pour charger le fichier *`my_images.tar.bz2`* dans *`amzn-s3-demo-bucket1`*, dans la classe de stockage *`GLACIER`* :

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --key dir-1/my_images.tar.bz2 --
storage-class GLACIER --body my_images.tar.bz2
```

Si la taille de l'objet est supérieure à 5 Go, utilisez la commande suivante pour définir la classe de stockage :

```
aws s3 cp large_test_file s3://amzn-s3-demo-bucket1 --storage-class GLACIER
```

Modification de la classe de stockage d'un objet existant

Pour définir la classe de stockage lors du chargement d'un objet, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes.

Utilisation de la console S3

Vous pouvez changer la classe de stockage d'un objet à l'aide de la console Amazon S3 si la taille de l'objet est inférieure à 5 Go. Pour une taille supérieure, nous vous recommandons d'ajouter une configuration de cycle de vie S3 pour changer la classe de stockage de l'objet.

Pour modifier la classe de stockage d'un objet dans la console :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez modifier.
4. Cochez la case située à gauche du nom des objets que vous souhaitez modifier.
5. Dans le menu Actions, choisissez Modifier la classe de stockage à partir de la liste d'options qui s'affiche.
6. Sélectionnez l'une des classes de stockage disponibles pour votre objet.
7. Sous Paramètres de copie supplémentaires, choisissez Copie des paramètres source, Aucune spécification de paramètres ou Spécification des paramètres. L'option par défaut est Copie des paramètres source. Si vous souhaitez uniquement copier l'objet sans les attributs des paramètres source, choisissez Aucune spécification de paramètres. Choisissez Spécification des

paramètres pour définir les paramètres de classe de stockage, de listes ACL, de balises d'objet, de métadonnées, de chiffrement côté serveur et de sommes de contrôle supplémentaires.

8. En bas à droite, choisissez Enregistrer les modifications. Amazon S3 enregistre les modifications apportées.

Utilisation de l'API REST

Pour modifier la classe de stockage d'un objet existant, utilisez les méthodes suivantes.

Cet exemple de demande utilise la commande `PutObject` pour définir la classe de stockage d'un nouvel objet sur S3 Intelligent-Tiering :

```
PUT /my-image.jpg HTTP/1.1
Host: amzn-s3-demo-bucket1.s3.Region.amazonaws.com
Date: Wed, 12 Oct 2009 17:50:00 GMT
Authorization: authorization string
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 11434
Expect: 100-continue
x-amz-storage-class: INTELLIGENT_TIERING
```

Utilisation de la AWS CLI

Cet exemple utilise la commande `cp` pour modifier la classe de stockage d'un objet existant de sa classe de stockage actuelle en classe de stockage *DEEP_ARCHIVE* :

```
aws s3 cp object_S3_URI object_S3_URI --storage-class DEEP_ARCHIVE
```

Restriction des autorisations de stratégie d'accès à une classe de stockage spécifique

Lorsque vous accordez des autorisations de stratégie d'accès pour les opérations Amazon S3, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:x-amz-storage-class` pour restreindre la classe de stockage à utiliser lors du stockage des objets chargés. Par exemple, lorsque vous accordez l'autorisation `s3:PutObject`, vous pouvez restreindre les chargements d'objets à une classe de stockage spécifique. Pour un exemple de politique, consultez Exemple : Restreindre les chargements aux objets avec une classe de stockage spécifique.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des conditions dans les politiques et une liste complète des clés de condition Amazon S3, consultez les rubriques suivantes :

- Actions, ressources et clés de condition pour Amazon S3 dans la Référence de l'autorisation de service

  Pour plus d'informations sur les autorisations relatives aux opérations d'API S3 par type de ressource S3, consultez Autorisations requises pour les opérations d'API Amazon S3.
- Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition

Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage

Grâce à l'analyse de classe de stockage Analyses Amazon S3, vous pouvez analyser des modèles d'accès au stockage pour décider à quel moment transférer les données appropriées vers la classe de stockage qui convient. Cette nouvelle fonction Analyses Amazon S3 observe les modèles d'accès aux données pour vous aider à déterminer le moment où passer du stockage STANDARD moins fréquemment utilisé à la classe de stockage STANDARD_IA (« IA » correspondant à « infrequent access », soit accès peu fréquents). Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Une fois que l'analyse de classe de stockage a observé les modèles d'accès peu fréquents d'un ensemble filtré de données sur une période donnée, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour vous aider à améliorer vos configurations de cycle de vie. Vous pouvez configurer l'analyse de classe de stockage pour analyser tous les objets d'un compartiment. Ou, vous pouvez configurer des filtres pour regrouper des objets pour l'analyse par préfixe commun (c'est-à-dire des objets qui ont des noms qui commencent par une chaîne courante), par balises d'objets, ou par préfixe et balises. Vous trouverez très probablement qu'un filtrage par groupes d'objets est le meilleur moyen de tirer parti de l'analyse de classe de stockage.

> **Important**
>
> L'analyse de classe de stockage fournit uniquement des recommandations pour les classes standard à standard – Accès peu fréquent.

Vous pouvez avoir plusieurs filtres d'analyse de classe de stockage par compartiment, jusqu'à 1 000, et vous recevrez une analyse distincte pour chaque filtre. Plusieurs configurations de filtres vous

permettent d'analyser des groupes spécifiques d'objets pour améliorer vos configurations de cycle de vie qui transfèrent des objets vers STANDARD_IA.

L'analyse de classe de stockage affiche des visualisations de l'utilisation du stockage dans la console Amazon S3 qui sont mises à jour quotidiennement. Vous pouvez également exporter ces données d'utilisation quotidienne vers un compartiment S3 et les afficher dans une application de feuille de calcul ou avec des outils de business intelligence, comme Quick Suite.

Il y a des coûts associés à l'analyse de la classe de stockage. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Gestion et informations Tarification Amazon S3.

Rubriques

- Comment configurer une analyse de classe de stockage ?
- Comment utiliser l'analyse de classe de stockage ?
- Comment exporter des données d'analyse de classe de stockage ?
- Configuration d'une analyse de classe de stockage

Comment configurer une analyse de classe de stockage ?

Vous configurez l'analyse de classe de stockage en configurant les données d'objet que vous voulez analyser. Vous pouvez configurer l'analyse de classe de stockage pour effectuer les opérations suivantes :

- Analyser l'ensemble des contenus d'un compartiment.

  Vous recevrez une analyse pour tous les objets du compartiment.
- Analyser les objets regroupés par préfixe et balises.

  Vous pouvez configurer des filtres qui regroupent des objets pour l'analyse par préfixe, par balises d'objets ou par une combinaison de préfixe et de balises. Vous recevez une analyse distincte pour chaque filtre que vous configurez. Vous pouvez avoir plusieurs configurations de filtres par compartiment, jusqu'à 1 000.
- Exporter les données d'analyse.

  Lorsque vous configurez l'analyse de classe de stockage pour un compartiment ou un filtre, vous pouvez choisir que les données d'analyse exportées soient exportées dans un fichier chaque jour. L'analyse du jour est ajoutée au fichier pour former un journal d'analyse historique du filtre

configuré. Le fichier est mis à jour quotidiennement au lieu de destination de votre choix. Lors de la sélection des données à exporter, vous spécifiez un compartiment de destination et un préfixe de destination facultatif où le fichier est écrit.

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'API REST, l'AWS CLI ou des kits AWS SDK pour configurer l'analyse de classe de stockage.

- Pour en savoir plus sur la configuration de l'analyse de classe de stockage dans la console Amazon S3, consultez Configuration d'une analyse de classe de stockage.
- Pour utiliser l'API Amazon S3, utilisez l'API REST PutBucketAnalyticsConfiguration ou l'équivalent, depuis la AWS CLI ou des kits SDK AWS.

Comment utiliser l'analyse de classe de stockage ?

Vous utilisez l'analyse de classe de stockage pour observer vos modèles d'accès aux données dans le temps en vue de collecter des informations vous permettant d'améliorer la gestion du cycle de vie de votre stockage STANDARD_IA. Une fois qu'un filtre est configuré, vous commencez à voir l'analyse des données basée sur le filtre dans la console Amazon S3 dans les 24 à 48 heures. Toutefois, l'analyse de classe de stockage observe les modèles d'accès d'un ensemble filtré de données pendant 30 jours ou plus afin d'obtenir des informations pour l'analyse avant de fournir un résultat. L'analyse se poursuit après le résultat initial et met à jour le résultat à mesure que les modèles d'accès changent

Lorsque vous configurez un filtre pour la première fois, la console Simple Storage Service (Amazon S3) peut prendre du temps pour analyser vos données.

L'analyse de classe de stockage observe les modèles d'accès d'un ensemble filtré de données d'objet pendant 30 jours ou plus pour collecter suffisamment d'informations pour l'analyse. Une fois que l'analyse de classe de stockage a rassemblé suffisamment d'informations, un message indiquant que l'analyse a été complétée s'affiche dans la console Amazon S3.

Lors de l'analyse des objets faisant l'objet d'accès peu fréquents, la classe de stockage examine le jeu filtré d'objets regroupés en fonction de l'âge comme ils ont été téléchargés vers Amazon S3. L'analyse de classe de stockage détermine si la tranche d'âge fait l'objet d'accès peu fréquents en regardant les facteurs suivants de l'ensemble filtré de données :

- Objets de la classe de stockage STANDARD de plus de 128 Ko.
- Stockage total moyen à disposition par tranche d'âge.

- Nombre moyen d'octets transférés (et non la fréquence) par tranche d'âge.
- Les données d'exportation d'analyse incluent uniquement les demandes avec des données pertinentes pour l'analyse de classe de stockage. Cela peut entraîner des différences dans le nombre de demandes, et dans le total des octets de chargement et de demande par rapport à ce qui est affiché dans les métriques de stockage ou suivi dans vos propres système internes.
- Les demandes GET et PUT en échec ne sont pas comptabilisées pour l'analyse. Cependant, vous voyez les demandes en échec dans les métriques de stockage.

Quelle quantité de données a été extraite du stockage?

La console Amazon S3 affiche la quantité de stockage de l'ensemble de données filtré qui a été récupérée pour la période d'observation.

Quel pourcentage de données a été extrait du stockage?

La console Amazon S3 affiche également le pourcentage de stockage de l'ensemble de données filtré qui a été récupéré pour la période d'observation.

Comme indiqué précédemment dans cette rubrique, lorsque vous exécutez l'analyse pour les objets faisant l'objet d'accès peu fréquents, l'analyse de classe de stockage examine le jeu filtré d'objets regroupés en fonction de l'âge comme ils ont été chargés dans Amazon S3. L'analyse de classe de stockage utilise les tranches d'âge d'objets prédéfinies suivantes :

- Objets Amazon S3 ayant moins de 15 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 15 et 29 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 30 et 44 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 45 et 59 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 60 et 74 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 75 et 89 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 90 et 119 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 120 et 149 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 150 et 179 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 180 et 364 jours
- Objets Amazon S3 ayant entre 365 et 729 jours
- Objets Amazon S3 ayant 730 jours et plus

Généralement, il faut environ 30 jours d'observation des modes d'accès pour collecter suffisamment d'informations pour un résultat d'analyse. Cette opération peut durer plus de 30 jours, selon le modèle d'accès unique de vos données. Toutefois, une fois qu'un filtre est configuré, vous commencez à voir l'analyse des données basée sur le filtre dans la console Amazon S3 dans les 24 à 48 heures. Vous pouvez voir quotidiennement l'analyse de l'accès aux objets réparti par tranche d'âge d'objets dans la console Amazon S3.

Quelle quantité de données du stockage fait l'objet d'accès peu fréquents?

La console Amazon S3 affiche les modèles d'accès regroupés par groupes d'âge d'objets prédéfinis. Le texte Frequently accessed (Accès fréquent) ou Infrequently accessed (Accès peu fréquent) est conçu comme une aide visuelle pour vous aider dans le processus de création du cycle de vie.

Comment exporter des données d'analyse de classe de stockage ?

Vous pouvez choisir que le rapport d'analyse de classe de stockage soit au format de fichier plat CSV (valeurs séparées par une virgule). Les rapports sont mis à jour quotidiennement et sont basés sur les filtres de tranche d'âge d'objet que vous configurez. Lorsque vous utilisez la console Amazon S3, vous pouvez choisir l'option d'exportation des rapports quand vous créez un filtre. Lors de la sélection des données à exporter, vous spécifiez un compartiment de destination et un préfixe de destination facultatif où le fichier est écrit. Vous pouvez exporter les données vers un compartiment de destination d'un autre compte. Le compartiment de destination doit se trouver dans la même Région que le compartiment que vous configurez pour être analysé.

Vous devez créer une politique de compartiment sur le compartiment de destination pour octroyer des autorisations à Amazon S3 permettant de vérifier que le Compte AWS est bien le propriétaire du compartiment et d'écrire des objets dans le compartiment à l'emplacement défini. Pour un exemple de politique, consultez Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3..

Une fois les rapports d'analyse de classe de stockage configurés, vous commencez à obtenir le rapport exporté quotidiennement au bout de 24 heures. Passé ce délai, Amazon S3 continue de surveiller et de fournir des exportations quotidiennes.

Vous pouvez ouvrir le fichier CSV dans une application de feuille de calcul ou importer le fichier dans d'autres applications comme Amazon Quick Suite. Pour en savoir plus sur l'utilisation des fichiers Amazon S3 avec Amazon Quick Suite, consultez Création d'un ensemble de données en utilisant des fichiers Amazon S3 dans le Guide de l'utilisateur Amazon Quick Suite.

Les données du fichier exporté sont triées par date dans la tranche d'âge d'objets, comme illustré dans les exemples suivants. Si la classe de stockage est STANDARD, la ligne

contient également les données des colonnes `ObjectAgeForSIATransition` et `RecommendedObjectAgeForSIATransition`.

Date	ConfigId	Filter	StorageClass	ObjectAge	ObjectCount	DataUploaded_MB	Storage_MB	DataRetrieved_MB	GetRequestCount	CumulativeAccessRatio	ObjectAgeForSIATransition	RecommendedObjectAgeForSIATransition
8/17/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014			0.4313			0		
9/2/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014						0.04096734		
8/22/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014			0.4313			0		
8/25/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014			0.4313			0		
9/6/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014						0.04096734		
8/30/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014						0.04096734		
8/28/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014						0.04096734		
8/21/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014			0.4313			0		
9/5/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	000-014						0.04096734		

À la fin du rapport, la tranche d'âge d'objets est nommée ALL. Les lignes ALL contiennent les totaux cumulés de toutes les tranche d'âge pour cette journée, y compris pour les objets inférieurs à 128 Ko.

8/24/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014
9/3/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0.02426125	015-029
8/28/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0.03545875	015-029
8/17/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014
8/25/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014
9/6/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0.0209529	015-029
9/4/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0.02304819	015-029
8/22/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014
8/21/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014
8/30/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0.03073092	015-029
8/20/2021	SalesMaterial	SalesMaterial	STANDARD	ALL	3		0.4599			0	000-014

La section suivante décrit les colonnes utilisées dans le rapport.

Disposition du fichier exporté

Le tableau suivant décrit la mise en page du fichier d'exportation d'analyse de la classe de stockage Amazon S3.

Configuration d'une analyse de classe de stockage

Grâce à l'outil d'analyse de classe de stockage Amazon S3, vous pouvez analyser des modèles d'accès au stockage pour décider à quel moment transférer les données appropriées vers la classe de stockage qui convient. L'analyse de classe de stockage observe les modèles d'accès aux données pour vous aider à déterminer quand il faut passer du mode STANDARD au mode STANDARD_IA (« IA » correspondant à « infrequent access », soit accès peu fréquent). Pour plus d'informations sur STANDARD_IA, consultez la FAQ Amazon S3 et Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Vous configurez l'analyse de classe de stockage en configurant les données d'objet que vous voulez analyser. Vous pouvez configurer l'analyse de classe de stockage pour effectuer les opérations suivantes :

- Analyser l'ensemble des contenus d'un compartiment.

  Vous recevrez une analyse pour tous les objets du compartiment.
- Analyser les objets regroupés par préfixe et balises.

Vous pouvez configurer des filtres qui regroupent des objets pour l'analyse par préfixe, par balises d'objets ou par une combinaison de préfixe et de balises. Vous recevez une analyse distincte pour chaque filtre que vous configurez. Vous pouvez avoir plusieurs configurations de filtres par compartiment, jusqu'à 1 000.

- Exporter les données d'analyse.

  Lorsque vous configurez l'analyse de classe de stockage pour un compartiment ou un filtre, vous pouvez choisir que les données d'analyse exportées soient exportées dans un fichier chaque jour. L'analyse du jour est ajoutée au fichier pour former un journal d'analyse historique du filtre configuré. Le fichier est mis à jour quotidiennement au lieu de destination de votre choix. Lors de la sélection des données à exporter, vous spécifiez un compartiment de destination et un préfixe de destination facultatif où le fichier est écrit.

Vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'API REST, l'AWS CLI ou des kits AWS SDK pour configurer l'analyse de classe de stockage.

> **Important**
>
> L'analyse de classe de stockage ne fournit pas de recommandations pour les transitions vers les classes de stockage One Zone-IA ou S3 Glacier Flexible Retrieval.
> Si vous souhaitez configurer l'analyse de classe de stockage pour exporter vos résultats en tant que fichier .csv et que le compartiment de destination utilise le chiffrement de compartiment par défaut avec une AWS KMS key, vous devrez mettre à jour la politique de clé AWS KMS pour accorder à Amazon S3 l'autorisation de chiffrer le fichier .csv. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Octroi à Amazon S3 d'utiliser votre clé gérée par le client pour le chiffrement.

Pour plus d'informations sur l'analytique, consultez Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage.

Utilisation de la console S3

Pour configurer une analyse de classe de stockage

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général ou Compartiments de répertoires.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez configurer une analyse de classe de stockage.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Sous Analyse des classes de stockage, choisissez Créer une configuration d'analyse.
6. Attribuez un nom au filtre. Pour analyser le compartiment entier, n'indiquez rien dans le champ Préfixe.
7. Dans le champ Préfixe, saisissez du texte pour le préfixe des objets que vous souhaitez analyser.
8. Pour ajouter une balise, choisissez Ajouter une balise. Saisissez une clé et une valeur pour la balise. Vous pouvez entrer un préfixe et plusieurs balises.
9. Vous pouvez également choisir Activer sous Exporter vers CSV pour exporter des rapports d'analyse au format de fichier plat de valeurs séparées par une virgule (.csv). Choisissez un compartiment de destination dans lequel le fichier peut être stocké. Vous pouvez saisir un préfixe pour le compartiment de destination. Le compartiment de destination doit se trouver dans la même Région AWS que le compartiment pour lequel vous configurez l'analyse. Le compartiment de destination peut se trouver dans un autre Compte AWS.

   Si le compartiment de destination du fichier .csv utilise le chiffrement de compartiment par défaut avec une clé KMS, vous devrez mettre à jour la politique de clé AWS KMS pour accorder à Amazon S3 l'autorisation de chiffrer le fichier .csv. Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Octroi à Amazon S3 d'utiliser votre clé gérée par le client pour le chiffrement.
10. Choisissez Créer une configuration.

Amazon S3 crée une politique de compartiment sur le compartiment de destination qui accorde à Amazon S3 une autorisation en écriture. Cela l'autorise à écrire les données d'exportation dans le compartiment.

Si une erreur se produit lorsque vous tentez de créer la politique de compartiment, des instructions s'affichent pour vous indiquer comment la résoudre. Par exemple, si vous avez choisi un compartiment de destination dans un autre Compte AWS et ne disposez pas des autorisations nécessaires pour lire et écrire dans la politique de compartiment, le message suivant s'affiche. Vous devez demander au propriétaire du compartiment de destination d'ajouter la politique de compartiment affichée au compartiment de destination. Si la stratégie n'est pas ajoutée au

compartiment de destination, vous ne recevez pas les données d'exportation, car Amazon S3 n'est pas autorisé à écrire dans le compartiment de destination. Si le compartiment source est détenu par un compte autre que celui de l'utilisateur actuel, l'ID de compte correct du compartiment source doit être remplacé dans la stratégie.

Pour plus d'informations sur les données exportées et le fonctionnement du filtre, consultez Analyses Amazon S3 - Analyse de classe de stockage.

Utilisation de l'API REST

Pour configurer l'analyse de classe de stockage à l'aide de l'API REST, utilisez PutBucketAnalyticsConfiguration. Vous pouvez également utiliser l'opération équivalente avec la AWS CLI ou des kits SDK AWS.

Vous pouvez utiliser les API REST suivantes pour travailler avec l'analyse de classe de stockage :

- DELETE Bucket Analytics configuration
- GET Bucket Analytics configuration
- List Bucket Analytics Configuration

Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering

La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering est conçue pour optimiser les coûts de stockage en déplaçant automatiquement les données vers le niveau d'accès de stockage le plus rentable lorsque les modèles d'accès changent, sans incidence sur les performances ni sur les frais d'exploitation. Moyennant des frais mensuels minimes de surveillance et d'automatisation des objets, S3 Intelligent-Tiering surveille les modèles d'accès et déplace automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés vers des niveaux d'accès moins coûteux.

S3 Intelligent-Tiering permet de réduire automatiquement les coûts de stockage grâce à trois niveaux d'accès à faible latence et à haut débit. Pour les données accessibles de manière asynchrone, vous pouvez choisir d'activer les capacités d'archivage automatique dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. L'utilisation de S3 Intelligent-Tiering n'entraîne aucuns frais de récupération. Si un objet du niveau d'accès Peu fréquent ou Archive Instant est consulté ultérieurement, il est automatiquement replacé dans le niveau d'accès Fréquent. Aucuns frais supplémentaires ne s'appliquent lorsque des objets sont déplacés entre des niveaux d'accès de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering.

S3 Intelligent-Tiering est la classe de stockage recommandée pour les données avec des modèles d'accès inconnus, changeants ou imprévisibles, indépendamment de la taille de l'objet ou de la période de rétention, telles que les lacs de données, l'analytique des données et les nouvelles applications.

La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering prend en charge toutes les fonctions Amazon S3, y compris les suivantes :

- S3 Inventory, pour vérifier le niveau d'accès des objets
- Réplication S3, pour répliquer des données vers n'importe quelle Région AWS
- S3 Storage Lens, pour afficher les métriques d'utilisation et d'activité du stockage
- Chiffrement côté serveur, pour protéger les données objet
- Verrouillage des objets S3, pour empêcher la suppression accidentelle de données
- AWS PrivateLink, pour accéder à Amazon S3 via un point de terminaison privé dans un cloud privé virtuel (VPC)

Pour en savoir sur l'utilisation de S3 Intelligent-Tiering, consultez les sections suivantes :

Rubriques

- Fonctionnement de S3 Intelligent-Tiering
- Utiliser S3 Intelligent-Tiering
- Gestion de S3 Intelligent-Tiering

Fonctionnement de S3 Intelligent-Tiering

La classe de stockage Amazon S3 Intelligent-Tiering stocke automatiquement les objets dans trois niveaux d'accès. Un niveau est optimisé pour les accès fréquents, un niveau à coût réduit est optimisé pour les accès peu fréquents, et un autre niveau au coût très réduit est optimisé pour les données rarement accessibles. Pour un faible coût mensuel de surveillance et d'automatisation des objets, S3 Intelligent-Tiering surveille les modèles d'accès et déplace automatiquement les objets vers le niveau d'accès Peu fréquent lorsque ceux-ci n'ont pas été consultés pendant 30 jours consécutifs. Après 90 jours sans accès, les objets sont déplacés vers le niveau d'accès Archive Instant sans impact sur les performances ni sur les frais d'exploitation.

Pour obtenir le coût de stockage le plus bas sur des données auxquelles on peut accéder en quelques minutes ou quelques heures, activez les capacités d'archivage pour ajouter deux niveaux

d'accès supplémentaires. Vous pouvez répartir les objets sur le niveau d'accès Archive, le niveau d'accès Deep Archive, ou les deux. Avec l'accès Archive, S3 Intelligent-Tiering déplace les objets qui n'ont pas été consultés pendant un minimum de 90 jours consécutifs vers le niveau d'accès Archive. Avec l'accès Deep Archive, S3 Intelligent-Tiering déplace les objets vers le niveau d'accès Deep Archive après un minimum de 180 jours consécutifs sans accès. Pour les deux niveaux, vous pouvez configurer le nombre de jours sans accès en fonction de vos besoins.

Les actions suivantes constituent un accès qui empêche de classer vos objets dans le niveau d'accès Archive ou le niveau d'accès Deep Archive :

- Télécharger ou copier un objet archivé via la console Amazon S3.
- Invocation de CopyObject, UploadPartCopy ou réplication d'objets avec la réplication par lot S3. Dans ces cas, les objets source des opérations de copie ou de réplication sont hiérarchisés.
- Invocation de GetObject, PutObject, RestoreObject, CompleteMultipartUpload ou SelectObjectContent.

Par exemple, si vous accédez à vos objets via `SelectObjectContent` avant le nombre de jours sans accès que vous avez spécifié (180 jours, par exemple), cette action réinitialise le chronomètre. Vos objets ne sont pas déplacés vers le niveau d'accès Archive ni vers le niveau d'accès Deep Archive tant que la dernière demande `SelectObjectContent` n'a pas atteint le nombre de jours spécifiés.

Si un objet du niveau d'accès Peu fréquent ou Archive Instant est consulté ultérieurement, il est automatiquement replacé dans le niveau d'accès Fréquent.

Les actions suivantes constituent un accès qui renvoie automatiquement des objets du niveau d'accès Peu fréquent ou Archive Instant vers le niveau d'accès Fréquent :

- Télécharger ou copier un objet archivé via la console Amazon S3.
- Invocation de CopyObject, UploadPartCopy ou réplication d'objets avec la réplication par lot. Dans ces cas, les objets source des opérations de copie ou de réplication sont hiérarchisés.
- Invocation de GetObject, PutObject, RestoreObject ou CompleteMultipartUpload.

Les autres actions ne constituent pas un accès qui renvoie automatiquement des objets du niveau d'accès Peu fréquent ou Archive Instant vers le niveau d'accès Fréquent. Voici un exemple, et non une liste définitive, de telles actions :

- Invocation de HeadObject, GetObjectTagging, PutObjectTagging, ListObjects, ListObjectsV2 ou ListObjectVersions.
- L'invocation de SelectObjectContent ne constitue pas un accès qui fait passer les objets au niveau d'accès Fréquent. De plus, elle n'empêche pas de hiérarchiser les objets du niveau d'accès fréquent au niveau d'accès peu fréquent, puis jusqu'au niveau Archive Instant Access.

Vous pouvez utiliser S3 Intelligent-Tiering comme classe de stockage par défaut pour les données nouvellement créées en spécifiant `INTELLIGENT-TIERING` dans l'en-tête de demande `x-amz-storage-class` lorsque vous appelez les opérations `PutObject`, `CopyObject` ou `CreateMultipartUpload`. S3 Intelligent-Tiering est conçue pour une disponibilité de 99,9 % et une durabilité de 99,999999999 %.

> **Note**
>
> Si la taille d'un objet est inférieure à 128 Ko, il n'est pas contrôlé et n'est pas admissible à la hiérarchisation automatique. Les objets plus petits sont toujours stockés dans le niveau Accès fréquent.

Niveaux d'accès S3 Intelligent-Tiering.

La section suivante explique les différents niveaux d'accès automatiques et facultatifs. Lorsque des objets se déplacent entre les niveaux d'accès, la classe de stockage reste la même (S3 Intelligent-Tiering).

Niveau Accès fréquent (automatique)

C'est le niveau d'accès par défaut dans lequel tout objet créé ou migré dans S3 Intelligent-Tiering commence son cycle de vie. Un objet reste dans ce niveau tant qu'il est accessible. Le niveau d'accès fréquent offre une faible latence et des performances de débit élevées.

Niveau d'accès peu fréquent (automatique)

Si vous n'accédez pas à un objet pendant 30 jours consécutifs, il passera au niveau Accès peu fréquent. Le niveau d'accès peu fréquent offre une faible latence et des performances de débit élevées.

Niveau d'accès Archive Instant (automatique)

Si vous n'accédez pas à un objet pendant 90 jours consécutifs, il passera au niveau d'accès Archive Instant. Le niveau Archive Instant Access offre une faible latence et des performances de débit élevées.

Niveau d'accès Archive (facultatif)

S3 Intelligent-Tiering vous offre la possibilité d'activer le niveau d'accès Archive pour les données accessibles de manière asynchrone. Une fois activé, le niveau d'accès Archive archive automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés pendant un minimum de 90 jours consécutifs. Vous pouvez prolonger le délai de dernier accès pour l'archivage jusqu'à un maximum de 730 jours. Le niveau d'accès Archive offre les mêmes performances que la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval.

Les temps de récupération standard pour ce niveau d'accès peuvent varier de 3 à 5 heures. Si vous lancez votre demande de restauration à l'aide d'opérations par lot S3, votre restauration démarre en quelques minutes. Pour plus d'informations sur les options et les durées de récupération, consultez the section called "Restauration des objets à partir des niveaux d'accès Archive et Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering".

> **Note**
>
> N'activez le niveau d'accès Archive que pendant 90 jours si vous souhaitez contourner le niveau d'accès Archive Instant. Le niveau Archive Access offre des coûts de stockage légèrement inférieurs avec des durées de récupération allant de quelques minutes à plusieurs heures. Le niveau d'accès Archive Instant offre un accès de l'ordre de la milliseconde et des performances à haut débit.

Niveau d'accès Deep Archive (facultatif)

S3 Intelligent-Tiering vous offre la possibilité d'activer le niveau d'accès Deep Archive pour les données accessibles de manière asynchrone. Une fois activé, le niveau d'accès Deep Archive archive automatiquement les objets qui n'ont pas été consultés pendant un minimum de 180 jours consécutifs. Vous pouvez prolonger le délai de dernier accès pour l'archivage jusqu'à un maximum de 730 jours. Le niveau d'accès Deep Archive offre les mêmes performances que la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.

La récupération standard des objets dans ce niveau d'accès a lieu dans les 12 heures. Si vous lancez votre demande de restauration à l'aide d'opérations par lot S3, votre restauration démarre dans les 9 heures. Pour plus d'informations sur les options et les durées de récupération, consultez the section called "Restauration des objets à partir des niveaux d'accès Archive et Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering".

> **Note**
>
> Activez les niveaux d'accès Archive et Deep Archive uniquement si vos objets sont accessibles de manière asynchrone par votre application. Si l'objet que vous récupérez est stocké au niveau d'accès Archive ou Deep Archive, vous devez d'abord restaurer l'objet à l'aide de l'opération `RestoreObject`.
>
> Vous pouvez restaurer des objets archivés avec un maximum de 1 000 transactions par seconde (TPS) de demandes de restauration d'objets par compte et par région AWS avec S3 Intelligent-Tiering Archive Access et S3 Intelligent-Tiering.

Utiliser S3 Intelligent-Tiering

Vous pouvez utiliser la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering afin d'optimiser automatiquement les coûts de stockage. S3 Intelligent-Tiering permet de réaliser automatiquement des économies en déplaçant les données à un niveau d'objet granulaire entre les niveaux d'accès lorsque les modèles d'accès changent. Pour les données accessibles de manière asynchrone, vous pouvez choisir d'activer l'archivage automatique dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering à l'aide de AWS Management Console, AWS CLI ou API Amazon S3.

Déplacement des données vers S3 Intelligent-Tiering

Il existe deux façons de déplacer des données vers S3 Intelligent-Tiering. Vous pouvez charger des objets directement dans S3 Intelligent-Tiering depuis la console ou par programmation à l'aide d'une opération PUT. Pour de plus amples informations, consultez Définition de la classe de stockage d'un objet. Vous pouvez également configurer des configurations du cycle de vie S3 pour transférer des objets depuis S3 Standard ou S3 Standard-Infrequent Access vers S3 Intelligent-Tiering.

Chargement de données vers S3 Intelligent-Tiering à l'aide de Direct PUT

Lorsque vous chargez un objet vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering à l'aide de l'opération d'API PUT, vous spécifiez S3 Intelligent-Tiering dans l'en-tête de demande `x-amz-storage-class`.

La requête suivante stocke l'image, `my-image.jpg`, dans le `myBucket`compartiment. La requête utilise l'en-tête `x-amz-storage-class` pour demander que l'objet soit stocké à l'aide de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering.

Example

```
PUT /my-image.jpg HTTP/1.1
Host: myBucket.s3.<Region>.amazonaws.com (http://amazonaws.com/)
Date: Wed, 1 Sep 2021 17:50:00 GMT
Authorization: authorization string
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 11434
Expect: 100-continue
x-amz-storage-class: INTELLIGENT_TIERING
```

Transition des données vers S3 Intelligent-Tiering depuis S3 standard ou S3 Standard-Accès peu fréquent à l'aide du cycle de vie S3

Vous pouvez ajouter des règles à une configuration de cycle de vie S3 afin d'indiquer à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets d'une classe de stockage vers une autre. Pour plus d'informations sur les transitions prises en charge et les contraintes associées, consultez Transition des objets à l'aide du cycle de vie S3.

Vous pouvez spécifier des configurations de cycle de vie S3 au niveau du compartiment ou du préfixe. Dans cette règle de configuration de cycle de vie S3, le filtre spécifie un préfixe de clé (`documents/`). Par conséquent, la règle s'applique aux objets avec le préfixe du nom de clé `documents/`, comme `documents/doc1.txt` et `documents/doc2.txt`. La règle spécifie une action `Transition` indiquant à Amazon S3 d'effectuer la transition d'objets vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering 0 jour après leur création. Dans ce cas, les objets sont admissibles à la transition vers S3 Intelligent-Tiering à minuit TUC après leur création.

Example

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
```

```
    <ID>ExampleRule</ID>
    <Filter>
       <Prefix>documents/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>0</Days>
      <StorageClass>INTELLIGENT_TIERING</StorageClass>
    </Transition>
 </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Un compartiment activé pour la gestion des versions maintient une version d'objet actuelle et aucune ou plusieurs versions d'objets anciennes. Vous pouvez définir des règles de cycle de vie séparées pour les versions d'objet actuelles et anciennes.

Pour de plus amples informations, consultez Éléments de la configuration du cycle de vie.

Activation des niveaux d'accès S3 Intelligent-Tiering Archive et Deep Archive

Pour bénéficier des coûts de stockage les plus bas pour les données accessibles sur une période allant de quelques minutes à plusieurs heures, vous pouvez activer l'un ou les deux niveaux d'accès d'archivage en créant une configuration de niveau du compartiment, du préfixe ou de la balise d'objet à l'aide de AWS Management Console, AWS CLI ou de l'API Amazon S3.

Utilisation de la console S3

Activer l'archivage automatique S3 Intelligent-Tiering

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser.
3. Choisissez Propriétés.
4. Accédez à la section Configuration d'archivage S3 Intelligent-Tiering, puis choisissez Créer une configuration.
5. Dans la section Paramètres de configuration d'archivage, précisez un nom de configuration descriptif pour votre configuration d'archivage S3 Intelligent-Tiering.
6. Sous Choisir une portée de configuration, choisissez une portée de configuration à utiliser. Le cas échéant, vous pouvez limiter la portée de configuration aux objets spécifiés dans un compartiment à l'aide d'un préfixe partagé, d'une balise d'objet ou d'une combinaison des deux.

a. Pour limiter la portée de la configuration, sélectionnez Limiter la portée de cette configuration à l'aide d'un ou de plusieurs filtres.

b. Pour limiter la portée de la configuration à l'aide d'un préfixe unique, saisissez le préfixe sous Préfixe.

c. Pour limiter la portée de la configuration à l'aide de balises d'objet, sélectionnez Ajouter une balise, puis saisissez une valeur de clé.

7. Sous État, sélectionnez Activer.
8. Dans la section Paramètres Archive, sélectionnez l'un ou les deux niveaux d'accès Archive à activer.
9. Choisissez Créer.

Utilisation de l'AWS CLI

Pour gérer les configurations S3 Intelligent-Tiering, vous pouvez utiliser les commandes AWS CLIsuivantes :

- `delete-bucket-intelligent-tiering-configuration`
- `get-bucket-intelligent-tiering-configuration`
- `list-bucket-intelligent-tiering-configurations`
- `put-bucket-intelligent-tiering-configuration`

Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence d'API Amazon S3.

Lorsque vous utilisez AWS CLI, vous ne pouvez pas spécifier la configuration en tant que fichier XML. Vous devez spécifier le format JSON à la place. Voici un exemple de configuration S3 Intelligent-Tiering au format XML et de son équivalent au format JSON que vous pouvez spécifier dans une commande AWS CLI.

L'exemple suivant montre comment placer une configuration S3 Intelligent-Tiering dans le compartiment spécifié.

Example **put-bucket-intelligent-tiering-configuration**

JSON

```
{
  "Id": "string",
  "Filter": {
    "Prefix": "string",
    "Tag": {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    },
    "And": {
      "Prefix": "string",
      "Tags": [
        {
          "Key": "string",
          "Value": "string"
        }
        ...
      ]
    }
  },
  "Status": "Enabled"|"Disabled",
  "Tierings": [
    {
      "Days": integer,
      "AccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"|"DEEP_ARCHIVE_ACCESS"
    }
    ...
  ]
}
```

XML

```
PUT /?intelligent-tiering&id=Id HTTP/1.1
Host: Bucket.s3.amazonaws.com
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IntelligentTieringConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
   <Id>string</Id>
   <Filter>
      <And>
         <Prefix>string</Prefix>
```

```
         <Tag>
            <Key>string</Key>
            <Value>string</Value>
         </Tag>
         ...
      </And>
      <Prefix>string</Prefix>
      <Tag>
         <Key>string</Key>
         <Value>string</Value>
      </Tag>
   </Filter>
   <Status>string</Status>
   <Tiering>
      <AccessTier>string</AccessTier>
      <Days>integer</Days>
   </Tiering>
   ...
</IntelligentTieringConfiguration>
```

Utilisation de l'opération d'API PUT

Vous pouvez utiliser l'opération `PutBucketIntelligentTieringConfiguration` pour un compartiment spécifié et jusqu'à 1 000 configurations S3 Intelligent-Tiering par compartiment. Vous pouvez définir les objets d'un compartiment qui peuvent bénéficier des niveaux d'accès Archive à l'aide d'un préfixe partagé ou d'une balise d'objet. Utiliser un préfixe partagé ou une balise d'objet permet de faire correspondre des applications métier, des flux de travail ou des organisations internes spécifiques. Vous avez également la possibilité d'activer le niveau d'accès Archive, le niveau d'accès Deep Archive, ou les deux.

Démarrer avec Amazon S3 Intelligent-Tiering

Pour en savoir plus sur l'utilisation de S3 Intelligent-Tiering, consultez Tutorial: Getting started using S3 Intelligent-Tiering (Tutoriel : démarrer avec Amazon S3 Intelligent-Tiering).

Gestion de S3 Intelligent-Tiering

Le classe de stockage S3 Intelligent-Tiering permet de réduire automatiquement les coûts de stockage grâce à trois niveaux d'accès à faible latence et à haut débit. Il offre également des fonctionnalités d'archivage en option vous permettant de bénéficier des coûts de stockage les plus

bas dans le cloud pour les données accessibles sur une période allant de quelques minutes à plusieurs heures.

Identification des objets du niveau d'accès S3 Intelligent-Tiering qui sont stockés dans

Pour obtenir la liste de vos objets et de leurs métadonnées correspondantes, y compris de leur niveau d'accès S3 Intelligent-Tiering, vous pouvez utiliser l'inventaire Amazon S3. L'inventaire S3 fournit des fichiers de sortie CSV, ORC ou Parquet qui répertorient vos objets et leurs métadonnées correspondantes. Vous pouvez recevoir ces rapports d'inventaire sur une base quotidienne ou hebdomadaire pour un compartiment Amazon S3 ou un préfixe partagé. (Le préfixe partagé fait référence aux objets dont les noms commencent par une chaîne commune.)

Affichage de l'état de l'archive d'un objet dans S3 Intelligent-Tiering

Vous pouvez configurer des notifications d'événements S3 afin d'être informé lorsqu'un objet de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering passe au niveau Archive Access ou Deep Archive Access. Pour plus d'informations, consultez Activation des notifications d'événement.

Amazon S3 peut publier des notifications d'événement dans une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou une fonction AWS Lambda. Pour de plus amples informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Le message suivant est un exemple de message envoyé par Amazon S3 pour publier un événement `s3:IntelligentTiering`. Pour de plus amples informations, consultez the section called "Structure des messages d'événements".

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"2.3",
         "eventSource":"aws:s3",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "eventTime":"1970-01-01T00:00:00.000Z",
         "eventName":"IntelligentTiering",
         "userIdentity":{
            "principalId":"s3.amazonaws.com"
         },
         "requestParameters":{
            "sourceIPAddress":"s3.amazonaws.com"
         },
```

```
         "responseElements":{
            "x-amz-request-id":"C3D13FE58DE4C810",
            "x-amz-id-2":"FMyUVURIY8/IgAtTv8xRjskZQpcIZ9KG4V5Wp6S7S/
JRWeUWerMUE5JgHvANOjpD"
         },
         "s3":{
            "s3SchemaVersion":"1.0",
            "configurationId":"testConfigRule",
            "bucket":{
               "name":"amzn-s3-demo-bucket",
               "ownerIdentity":{
                  "principalId":"A3NL1KOZZKExample"
               },
               "arn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            },
            "object":{
               "key":"HappyFace.jpg",
               "size":1024,
               "eTag":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
            }
         },
         "intelligentTieringEventData":{
            "destinationAccessTier": "ARCHIVE_ACCESS"
            }
      }
   ]
}
```

Vous pouvez également utiliser une demande d'objet HEAD pour afficher le statut d'archivage d'un objet. Si un objet est stocké dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering et se trouve dans l'un des niveaux d'archivage, la réponse de l'objet HEAD affiche le niveau d'archivage actuel. Pour afficher le niveau d'archivage, la demande utilise l'en-tête x-amz-archive-status.

La demande d'objet HEAD suivante renvoie les métadonnées d'un objet (dans ce cas, *my-image.jpg*).

Example

```
HEAD /my-image.jpg HTTP/1.1
Host: bucket.s3.region.amazonaws.com
Date: Wed, 28 Oct 2009 22:32:00 GMT
Authorization: AWS AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:02236Q3V0RonhpaBX5sCYVf1bNRuU=
```

Vous pouvez également utiliser des demandes d'objet HEAD pour surveiller le statut d'une demande `restore-object`. Si la restauration de l'archive est en cours, la réponse de l'objet HEAD inclut l'en-tête x-amz-restore.

L'exemple suivant de réponse d'objet HEAD montre un objet archivé à l'aide de S3 Intelligent-Tiering avec une demande de restauration en cours.

Example

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amz-id-2: FSVaTMjrmBp3Izs1NnwBZeu7M19iI8UbxMbi0A8AirHANJBo+hEftBuiESACOMJp
x-amz-request-id: E5CEFCB143EB505A
Date: Fri, 13 Nov 2020 00:28:38 GMT
Last-Modified: Mon, 15 Oct 2012 21:58:07 GMT
ETag: "1accb31fcf202eba0c0f41fa2f09b4d7"
x-amz-storage-class: 'INTELLIGENT_TIERING'
x-amz-archive-status: 'ARCHIVE_ACCESS'
x-amz-restore: 'ongoing-request="true"'
x-amz-restore-request-date: 'Fri, 13 Nov 2020 00:20:00 GMT'
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: binary/octet-stream
Content-Length: 300
Server: AmazonS3
```

Restauration des objets à partir des niveaux d'accès Archive et Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering

Pour accéder aux objets des niveaux Archive Access et Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, vous devez lancer une demande de restauration, puis attendre que l'objet soit placé au niveau d'accès fréquent. Pour plus d'informations sur les objets archivés, consultez the section called "Utilisation des objets archivés".

Lorsque vous restaurez un objet depuis les niveaux d'accès Archive et Deep Archive, l'objet retourne au niveau d'accès Fréquent. Par la suite, si vous n'accédez pas à l'objet dans les 30 jours consécutifs, il sera automatiquement déplacé vers le niveau d'accès Peu fréquent. Ensuite, après un minimum de 90 jours consécutifs sans accès, l'objet passe au niveau Archive Access. Après un minimum de 180 jours consécutifs sans accès, l'objet passe au niveau Deep Archive Access. Pour de plus amples informations, consultez the section called "Fonctionnement de S3 Intelligent-Tiering".

Vous pouvez restaurer un objet archivé à l'aide de la console Amazon S3, des opérations par lots S3, de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour de plus amples informations, consultez the section called "Utilisation des objets archivés".

Présentation des classes de stockage S3 Glacier pour le stockage de données à long terme

Vous pouvez utiliser les classes de stockage S3 Glacier d'Amazon S3 pour fournir des solutions économiques de stockage de données à long terme qui ne sont pas souvent consultées. Les classes de stockage S3 Glacier sont :

- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive

Le choix d'une de ces classes de stockage dépend de la fréquence à laquelle vous accédez à vos données et de la rapidité avec laquelle vous devez les récupérer. Chacune de ces classes de stockage offre une durabilité et une résilience égales à celles de la classe de stockage S3 standard, mais pour des coûts de stockage inférieurs. Pour plus d'informations sur les classes de stockage S3 Glacier, consultez https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/glacier/.

Rubriques

- Comparaison des classes de stockage S3 Glacier
- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive
- Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive
- Différences entre ces classes de stockage et le service Amazon Glacier

Comparaison des classes de stockage S3 Glacier

Chaque classe de stockage S3 Glacier présente une durée de stockage minimale pour tous les objets. Si vous supprimez l'objet, le remplacez ou le transférez dans une autre classe de stockage avant la durée minimale, le reste de cette durée vous est facturé.

Certaines classes de stockage S3 Glacier sont de type archivage, ce qui signifie que les objets stockés dans ces classes sont archivés et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel.

Pour plus d'informations, consultez Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

Les classes de stockage conçues pour des modèles d'accès moins fréquents avec des temps de récupération plus longs offrent des coûts de stockage inférieurs. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez https://aws.amazon.com/s3/pricing/.

Le tableau suivant récapitule les points clés à prendre en compte lors du choix d'une classe de stockage S3 Glacier :

S3 Glacier Instant Retrieval

Nous recommandons d'utiliser S3 Glacier Instant Retrieval pour des données à long terme auxquelles vous souhaitez accéder une fois par trimestre avec un temps de récupération de quelques millisecondes. Cette classe de stockage est idéale pour les cas d'utilisation sensibles aux performances tels que l'hébergement d'images, les applications de partage de fichiers et le stockage de dossiers médicaux qui doivent être accessibles pendant une consultation.

La classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval offre un accès en temps réel à vos objets avec la même latence et les mêmes performances de débit que la classe de stockage S3 Standard – Accès peu fréquent. Comparée à S3 Standard – Accès peu fréquent, la classe S3 Glacier Instant Retrieval présente des coûts de stockage inférieurs mais des coûts d'accès aux données plus élevés.

Une taille d'objet minimale de 128 Ko s'applique aux données stockées dans la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval. Cette classe de stockage a également une durée de stockage minimum de 90 jours.

S3 Glacier Flexible Retrieval

Nous recommandons d'utiliser S3 Glacier Flexible Retrieval pour des données d'archive auxquelles vous souhaitez accéder une ou deux fois par an et qui ne nécessitent pas un accès immédiat. S3 Glacier Flexible Retrieval offre des temps de récupération flexibles pour vous aider à équilibrer les coûts, avec des temps d'accès allant de quelques minutes à quelques heures, et des récupérations en bloc gratuites. Cette classe de stockage est idéale pour la sauvegarde et la reprise après sinistre.

Les objets stockés dans S3 Glacier Flexible Retrieval sont archivés et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel. Pour plus d'informations, consultez Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Pour accéder à ces objets, vous devez d'abord lancer une demande de restauration pour créer une copie temporaire de l'objet auquel

vous pourrez accéder une fois la demande terminée. Pour en savoir plus, consultez Utilisation des objets archivés. Lorsque vous restaurez un objet, vous pouvez choisir un niveau de récupération adapté à votre cas d'utilisation, avec des coûts moindres pour des délais de restauration plus longs.

Les niveaux de récupération suivants sont disponibles pour S3 Glacier Flexible Retrieval :

- Récupération accélérée : la restauration de l'objet prend généralement entre 1 et 5 minutes. Les récupérations accélérées dépendent de la demande. Pour garantir des délais de restauration fiables et prévisibles, nous vous recommandons d'acheter une capacité de récupération provisionnée. Pour plus d'informations, consultez Capacité provisionnée.
- Récupération standard : la restauration de l'objet prend généralement entre 3 et 5 heures, ou entre 1 minute et 5 heures lorsque vous utilisez les opérations par lot S3. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'objets à l'aide de Batch Operations.
- Récupération en bloc : la restauration de l'objet prend généralement entre 5 et 12 heures. Les récupérations en bloc sont gratuites.

La durée minimale de stockage des objets dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval est de 90 jours.

S3 Glacier Flexible Retrieval nécessite 40 Ko de métadonnées supplémentaires pour chaque objet. Cela inclut 32 Ko de métadonnées nécessaires à l'identification et à la récupération des données, facturés au tarif par défaut pour S3 Glacier Flexible Retrieval. 8 Ko supplémentaires de données sont requis pour conserver le nom et les métadonnées définis par l'utilisateur pour les objets archivés, qui sont facturés au tarif S3 Standard.

S3 Glacier Deep Archive

Nous recommandons d'utiliser S3 Glacier Deep Archive pour les données d'archive consultées moins d'une fois par an. Cette classe de stockage est conçue pour conserver les jeux de données pendant plusieurs années afin de répondre à des exigences de conformité. Elle peut également être utilisée pour la sauvegarde ou la reprise après sinistre ou pour des données quelconques rarement consultées dont vous pouvez attendre la récupération jusqu'à 72 heures. S3 Glacier Deep Archive est l'option de stockage la moins chère dans AWS.

Les objets stockés dans S3 Glacier Deep Archive sont archivés et ne sont pas disponibles pour un accès en temps réel. Pour plus d'informations, consultez Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Pour accéder à ces objets, vous devez d'abord lancer une demande de restauration pour créer une copie temporaire de l'objet auquel vous

pourrez accéder une fois la demande terminée. Pour en savoir plus, consultez Utilisation des objets archivés. Lorsque vous restaurez un objet, vous pouvez choisir un niveau de récupération adapté à votre cas d'utilisation, avec des coûts moindres pour des délais de restauration plus longs.

Les niveaux de récupération suivants sont disponibles pour S3 Glacier Deep Archive :

- Récupération standard : restaure généralement l'objet dans les 12 heures ou entre 9 et 12 heures lorsque vous utilisez les opérations par lot S3. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'objets à l'aide de Batch Operations.
- Récupération en bloc : restaure généralement l'objet dans les 48 heures pour une fraction du coût du niveau de récupération standard.

La durée minimale de stockage des objets dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive est de 180 jours.

S3 Glacier Deep Archive nécessite 40 Ko de métadonnées supplémentaires pour chaque objet. Cela inclut 32 Ko de métadonnées nécessaires à l'identification et à la récupération des données, facturés au tarif par défaut pour S3 Glacier Deep Archive. 8 Ko supplémentaires de données sont requis pour conserver le nom et les métadonnées définis par l'utilisateur pour les objets archivés, qui sont facturés au tarif S3 Standard.

Présentation du stockage d'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont des classes de stockage d'archivage. Cela signifie que lorsque vous stockez un objet dans ces classes de stockage, l'objet est archivé et n'est pas accessible directement. Pour accéder à un objet archivé, vous soumettez une demande de restauration, puis vous attendez que le service restaure l'objet. La demande de restauration restaure une copie temporaire de l'objet, qui est supprimée à l'expiration du délai spécifié dans la demande. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets archivés.

La transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive est unidirectionnelle.

Si vous souhaitez modifier la classe de stockage d'un objet archivé en une autre classe, vous devez utiliser l'opération de restauration pour effectuer d'abord une copie de l'objet. Utilisez ensuite l'opération de copie pour remplacer l'objet en spécifiant S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou Stockage à redondance réduite comme classe de stockage.

> **Note**
>
> L'opération de copie des objets restaurés n'est pas prise en charge dans la console Amazon S3 pour les objets des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour ce type d'opération de copie, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits SDK AWS ou l'API REST.

Vous pouvez restaurer des objets archivés dans ces classes de stockage avec un maximum de 1 000 transactions par seconde (TPS) de demandes de restauration d'objets par compte et par Région AWS.

Considérations de coût

Si vous envisagez d'archiver des données rarement accédées pendant plusieurs mois ou années, les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive peuvent réduire vos coûts de stockage. Toutefois, pour vous assurer que la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive vous convient, tenez compte des éléments suivants :

- Frais de la surcharge de stockage : chaque objet archivé nécessite 40 Ko de métadonnées supplémentaires. Cela inclut 32 Ko de métadonnées nécessaires à l'identification et à la récupération des données, facturés au tarif par défaut de la classe de stockage. 8 Ko supplémentaires de données sont requis pour conserver le nom et les métadonnées définis par l'utilisateur pour les objets archivés, qui sont facturés au tarif S3 Standard.

  Si vous archivez de petits objets, tenez compte de ces frais de stockage. Pensez également à regrouper de nombreux petits objets en un plus petit nombre de gros objets afin de réduire les frais généraux.
- Tarification du chargement partitionné : les objets des classes de stockage S3 Glacier et S3 Glacier Deep Archive sont facturés aux tarifs de la classe de stockage S3 Standard lorsque vous les chargez via des chargements partitionnés. Pour plus d'informations, consultez Chargement partitionné et tarification.
- Frais de stockage minimum de 30 jours : S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont des solutions d'archivage à long terme. La durée minimale de stockage est de 90 jours pour la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et de 180 jours pour S3 Glacier Deep Archive. La suppression des données archivées dans ces classes de stockage n'entraîne aucun frais si les objets que vous supprimez sont archivés depuis plus longtemps que la durée de stockage

minimale. Si vous supprimez ou remplacez un objet archivé avant la durée minimale, Amazon S3 facture le reste de cette durée.

- Frais de récupération de données : lorsque vous restaurez un objet archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, des frais de récupération de données par demande sont facturés. Ces frais varient en fonction du niveau de récupération que vous choisissez lorsque vous lancez une restauration. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.
- Cycle de vie S3 : lorsque vous restaurez un objet archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, des frais de récupération de données par demande sont facturés. Ces frais varient en fonction du niveau de récupération que vous choisissez lorsque vous lancez une restauration. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Restauration d'objets archivés

Les objets archivés ne sont pas accessibles en temps réel. Vous devez d'abord lancer une demande de restauration puis attendre jusqu'à ce qu'une copie temporaire de l'objet soit disponible pour la durée spécifiée dans la demande. Une fois que vous avez reçu une copie temporaire de l'objet restauré, la classe de stockage de l'objet reste S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. (Une demande d'opération d'API HeadObject ou GetObject renvoie S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive comme classe de stockage.)

> **Note**
>
> Lorsque vous restaurez une archive, vous payez à la fois l'archive (tarif S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive) et une copie que vous avez restaurée temporairement (tarif de stockage S3 standard). Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Vous pouvez restaurer la copie d'un objet par programmation ou à l'aide de la console Amazon S3. Amazon S3 ne traite qu'une seule demande de restauration simultanée par objet. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé.

Différences entre ces classes de stockage et le service Amazon Glacier

Les classes de stockage S3 Glacier font partie du service Amazon S3 et stockent les données sous forme d'objets dans des compartiments S3. Vous pouvez gérer les objets dans ces classes de stockage via la console S3 ou par programmation via les API S3 ou les kits SDK. Lorsque vous

stockez des objets dans les classes de stockage S3 Glacier, vous pouvez utiliser les fonctionnalités S3 telles que le chiffrement avancé, le balisage des objets et les configurations du cycle de vie S3 pour mieux gérer l'accessibilité et le coût des données.

> **Important**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser les classes de stockage S3 Glacier au sein du service Amazon S3 pour toutes vos données à long terme.

Le service Amazon Glacier est un service distinct qui stocke les données sous forme d'archives dans des coffres-forts. Ce service ne prend pas en charge les fonctionnalités Amazon S3 et n'assure pas la prise en charge par une console des opérations de chargement et de téléchargement de données. Nous ne vous recommandons pas d'utiliser le service Amazon Glacier pour vos données à long terme. Les données stockées dans ce service ne sont pas accessibles à partir du service Amazon S3. Si vous recherchez des informations sur le service Amazon Glacier, consultez le Guide du développeur Amazon Glacier. Pour transférer des données du service Amazon Glacier vers une classe de stockage dans Amazon S3, consultez Transfert de données de coffres-forts Amazon Glacier vers Amazon S3 dans la bibliothèque de solutions AWS.

Utilisation des objets archivés

Pour réduire vos coûts de stockage pour les objets rarement consultés, vous pouvez archiver ces objets. Lorsque vous archivez un objet, il est placé dans un espace de stockage à faible coût, ce qui signifie que vous ne pouvez pas y accéder en temps réel.

Bien que les objets archivés ne soient pas accessibles en temps réel, vous pouvez les restaurer en quelques minutes ou quelques heures, selon la classe de stockage. Vous pouvez restaurer un objet archivé à l'aide de la console Amazon S3, des opérations par lot S3, de l'API REST, des kits AWS SDK et de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Restauration d'un objet archivé.

Les objets Amazon S3 figurant dans les classes ou niveaux de stockage suivants sont archivés et ne sont pas accessibles en temps réel :

- Classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
- Classe de stockage S3 Glacier Deep Archive
- Niveau Accès aux archives S3 Intelligent-Tiering.

- Niveau d'accès Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering

Pour restaurer les objets archivés, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Pour les objets des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, vous devez d'abord lancer une demande de restauration, puis attendre qu'une copie temporaire de l'objet soit disponible. Lorsqu'une copie temporaire de l'objet restauré est créée, la classe de stockage de l'objet reste la même. (Une demande d'opération d'API HeadObject ou GetObject renvoie S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive en tant que classe de stockage.)
- Pour les objets appartenant aux niveaux d'accès Archive S3 Intelligent-Tiering et Deep Archive S3 Intelligent-Tiering, vous devez lancer la demande de restauration et attendre que l'objet soit déplacé dans le niveau d'accès Frequent.

Pour en savoir plus sur la comparaison de toutes les classes de stockage Amazon S3, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Pour plus d'informations sur S3 Intelligent-Tiering, consultez the section called "Fonctionnement de S3 Intelligent-Tiering".

Le temps nécessaire à l'exécution d'une tâche de restauration dépend de la classe de stockage d'archive ou du niveau de stockage que vous utilisez et de l'option de récupération que vous spécifiez : Expédié (uniquement disponible pour S3 Glacier Flexible Retrieval et le niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering), Standard ou En bloc. Pour plus d'informations, consultez Présentation des options de récupération d'archives.

Vous pouvez être averti à l'issue de la restauration grâce aux notifications d'événements Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Restauration d'objets depuis Amazon Glacier

Lorsque vous utilisez S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 restaure une copie temporaire de l'objet uniquement pour la durée spécifiée. Une fois ce temps écoulé, il supprime la copie de l'objet restaurée. Vous pouvez modifier la période d'expiration d'une copie restaurée en réémettant une demande de restauration. Dans ce cas, Amazon S3 met à jour la période d'expiration relative à l'heure actuelle.

> **Note**
>
> Lorsque vous restaurez un objet archivé depuis S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, vous payez à la fois pour l'objet archivé et pour la copie que vous avez

restaurée temporairement. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Amazon S3 calcule le délai d'expiration de la copie d'objet restaurée en ajoutant le nombre de jours spécifié dans la demande de restauration au moment où la restauration demandée est terminée. Amazon S3 arrondit ensuite la date et l'heure obtenues au jour suivant à minuit heure UTC (Universal Coordinated Time). Par exemple, supposons qu'une copie d'objet restaurée a été créée le 15 octobre 2012 à 10h30 UTC et que la période de restauration a été spécifiée comme étant de trois jours. Dans ce cas, la copie restaurée expire le 19 octobre 2012 à minuit heure UTC, moment auquel Amazon S3 supprime la copie de l'objet.

Restauration des objets depuis S3 Intelligent-Tiering

Lorsque vous restaurez un objet à partir du niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering ou du niveau Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, l'objet revient au niveau d'accès fréquent de S3 Intelligent-Tiering. Si vous n'accédez pas à l'objet dans 30 jours consécutifs, il est automatiquement déplacé vers le niveau Accès peu fréquent. Après un minimum de 90 jours consécutifs sans accès, l'objet passe au niveau Accès aux archives S3 Intelligent-Tiering. Si vous n'accédez pas à l'objet pendant un minimum de 180 jours consécutifs, il passe au niveau Accès Deep Archive.

> **Note**
>
> Contrairement aux classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, les demandes de restauration pour les objets S3 Intelligent-Tiering n'acceptent pas la valeur `Days`.

Utilisation des opérations par lots S3 avec les demandes de restauration

Pour restaurer plusieurs objets Amazon S3 avec une seule demande, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'opérations par lots S3. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels effectuer des opérations. S3 Batch Operations appelle l'opération d'API respective pour effectuer l'opération spécifiée. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données.

Rubriques

- Présentation des options de récupération d'archives
- Restauration d'un objet archivé

Présentation des options de récupération d'archives

Voici les opérations relatives aux options de récupération lors de la restauration d'un objet archivé dans Amazon S3 :

- Expédié : accédez rapidement à vos données stockées dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou au niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering. Vous pouvez utiliser cette option lorsque des demandes urgentes occasionnelles concernant un sous-ensemble d'archives sont nécessaires. Pour tous les objets archivés, à l'exception des plus volumineux (plus de 250 Mo), les données auxquelles vous accédez à l'aide des récupérations rapides sont généralement disponibles en 1 à 5 minutes.

  > **Note**
  >
  > Les récupérations accélérées sont une fonctionnalité premium et sont facturées au tarif des demandes et des récupérations accélérées.
  > Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez Tarification Amazon S3.

  La capacité provisionnée aide à garantir que la capacité de récupération pour les récupérations rapides de S3 Glacier Flexible Retrieval est disponible lorsque vous en avez besoin. Pour plus d'informations, consultez Capacité provisionnée.
- Standard : accédez à tous vos objets archivés en quelques heures. Standard constitue l'option par défaut pour les demandes de récupération qui ne spécifient pas l'option de récupération. Les récupérations standard prennent généralement 3 à 5 heures pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou dans le niveau d'accès Archive de S3 Intelligent-Tiering. Ces récupérations se terminent généralement en 12 heures pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive ou au niveau d'accès Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering. Les récupérations standard sont gratuites pour les objets stockés dans S3 Intelligent-Tiering.

> **Note**
>
> - Pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou au niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, les récupérations standard lancées via l'opération de restauration des opérations par lot S3 commencent généralement au bout de quelques minutes et prennent entre 3 et 5 heures.
> - Pour les objets figurant dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive ou au niveau Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, les récupérations standard lancées via l'opération de restauration Opérations par lot commencent généralement dans les 9 heures et se terminent dans les 12 heures.

- En bloc : accédez à vos données avec l'option de récupération la moins coûteuse dans les classes de stockage S3 Glacier. Avec les récupérations en bloc, vous pouvez récupérer de grandes quantités de données, même des pétaoctets, à moindre coût.

  Pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou au niveau Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, les récupérations en bloc se terminent généralement dans les 5 à 12 heures. Pour les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive ou au niveau Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, les récupérations se terminent généralement dans les 48 heures.

  Les récupérations en bloc sont gratuites pour les objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Intelligent-Tiering.

Le tableau suivant récapitule les options de récupération d'archive. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Pour effectuer une récupération `Expedited`, `Standard` ou `Bulk`, définissez l'élément de demande `Tier` de la demande d'opération d'API REST RestoreObject sur l'option que vous souhaitez, ou choisissez l'équivalent dans l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits SDK AWS. Si vous avez acheté une capacité provisionnée, toutes les récupérations rapides de type Expedited sont automatiquement transmises par le biais de votre capacité provisionnée.

Capacité provisionnée

La capacité provisionnée aide à garantir que votre capacité de récupération pour les récupérations accélérées depuis S3 Glacier Flexible Retrieval est disponible lorsque vous en avez besoin. Chaque

unité de capacité garantit qu'au moins trois récupérations accélérées peuvent être effectuées toutes les 5 minutes et fournit jusqu'à 150 méga-octets par seconde (Mo/s) de débit de récupération.

Si votre charge de travail nécessite un accès extrêmement fiable et prévisible à un sous-ensemble de vos données en quelques minutes, envisagez d'acheter une capacité de récupération provisionnée. Sans capacité provisionnée, les récupérations accélérées peuvent ne pas être acceptées lors de périodes de demandes élevées. Si vous avez besoin d'un accès aux récupérations accélérées en toutes circonstances, nous vous recommandons d'acheter de la capacité de récupération provisionnée.

Les unités de capacité provisionnées sont allouées à un Compte AWS. Ainsi, le demandeur de la récupération accélérée des données doit acheter l'unité de capacité provisionnée, et non pas le propriétaire du compartiment.

Vous pouvez acheter une capacité provisionnée à l'aide de la console Amazon S3, de la console Amazon Glacier, de l'opération d'API REST Acheter la capacité allouée, des kits AWS SDK ou de l'AWS CLI. Pour de plus amples informations sur la tarification de la capacité provisionnée, consultez Tarification Amazon S3.

Taux de demandes d'initiation de restauration S3 Glacier

Lorsque vous lancez des demandes de restauration pour des objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, un quota de demandes de récupération est appliqué pour votre Compte AWS. S3 Glacier prend en charge les demandes de restauration à un débit allant jusqu'à 1 000 transactions par seconde. Si ce taux est dépassé, des demandes valides sont limitées ou rejetées et Amazon S3 renvoie une erreur `ThrottlingException`.

En option, vous pouvez également utiliser les opérations par lots S3 pour récupérer un grand nombre d'objets stockés dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive avec une demande simple. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations.

Restauration d'un objet archivé

Les objets Amazon S3 figurant dans les classes ou niveaux de stockage suivants sont archivés et ne sont pas accessibles en temps réel :

- Classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
- Classe de stockage S3 Glacier Deep Archive

- Niveau Accès aux archives S3 Intelligent-Tiering.
- Niveau d'accès Deep Archive de S3 Intelligent-Tiering

Les objets Amazon S3 stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive ne sont pas immédiatement accessibles. Pour accéder à un objet dans ces classes de stockage, vous devez en restaurer une copie temporaire de l'objet dans son compartiment S3 pendant une durée spécifiée (nombre de jours). Si vous souhaitez une copie permanente de l'objet, restaurez l'objet, puis créez-en une copie dans votre compartiment Amazon S3. La copie des objets restaurés n'est pas prise en charge dans la console Amazon S3. Pour ce type d'opération de copie, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits SDK AWS ou l'API REST. Excepté dans le cas où vous effectuez une copie et modifiez sa classe de stockage, l'objet sera toujours stocké dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ces classes de stockage, consultez Classes de stockage pour les objets rarement consultés.

Pour accéder aux objets dans les niveaux Archive Access et Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering, vous devez lancer une demande de restauration, puis attendre que l'objet soit placé au niveau d'accès fréquent. Lorsque vous restaurez un objet depuis les niveaux d'accès Archive et Deep Archive, l'objet retourne au niveau d'accès Fréquent. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de ces classes de stockage, consultez Classe de stockage pour l'optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers.

Pour obtenir des informations générales sur les objets archivés, consultez Utilisation des objets archivés.

> **Note**
>
> - Lorsque vous restaurez un objet archivé à partir des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, vous payez à la fois pour l'objet archivé et pour la copie que vous restaurez temporairement.
> - Lorsque vous restaurez un objet à partir de S3 Intelligent-Tiering, aucun frais de récupération n'est facturé pour les récupérations standard ou en bloc.
> - Les demandes de restauration ultérieures appelées sur des objets archivés qui ont déjà été restaurés sont facturées en tant que demandes `GET`. Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Restauration d'un objet archivé

Vous pouvez restaurer un objet archivé à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou des opérations par lot S3.

Utilisation de la console S3

Restauration d'objets à l'aide de la console Amazon S3

Utilisez la procédure suivante pour restaurer un objet qui a été archivé dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, ou aux niveaux de stockage Archive Access ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering.

Pour restaurer un objet archivé

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez restaurer.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez le ou les objets à restaurer, choisissez Actions, puis Lancer la restauration.
5. Si vous effectuez une restauration depuis S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez que vos données archivées soient accessibles dans la zone Nombre de jours pendant lesquels la copie restaurée est disponible.
6. Dans Niveau d'extraction, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Choisissez Récupération en bloc ou Récupération standard, puis Commencer la restauration.
   - Choisissez Récupération accélérée (disponible uniquement pour S3 Glacier Flexible Retrieval ou l'accès Archive de S3 Intelligent-Tiering). Si vous restaurez un objet dans S3 Glacier Flexible Retrieval, vous pouvez choisir d'acheter une capacité provisionnée pour votre récupération accélérée. Si vous souhaitez acheter une capacité provisionnée, passez à l'étape suivante. Si ce n'est pas le cas, choisissez Commencer la restauration.

> **Note**
>
> Les objets des niveaux Archive Access et Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering sont restaurés automatiquement au niveau d'accès fréquent.

7. (Facultatif) Si vous restaurez un objet dans S3 Glacier Flexible Retrieval et que vous avez choisi Récupération accélérée, vous pouvez choisir d'acheter une capacité provisionnée. La capacité provisionnée n'est disponible que pour les objets se trouvant dans S3 Glacier Flexible Retrieval. Si vous disposez d'une capacité provisionnée, choisissez Commencer la restauration pour démarrer une récupération provisionnée.

   Si vous disposez d'une capacité provisionnée, toutes vos récupérations accélérées sont effectuées avec votre capacité provisionnée. Pour plus d'informations, consultez Capacité provisionnée.

   - Si vous ne disposez pas d'une capacité provisionnée et que vous ne voulez pas en acheter, choisissez Commencer la restauration.
   - Si vous ne disposez pas d'une capacité provisionnée, mais que vous souhaitez acheter des unités de capacité provisionnée (PCU), choisissez Acheter des PCU. Dans la boîte de dialogue Acheter des PCU, choisissez le nombre de PCU que vous souhaitez acheter, confirmez votre achat, puis choisissez Acheter des PCU. Lorsque le message Réussite de l'achat s'affiche, choisissez Commencer la restauration pour démarrer la récupération provisionnée.

Utilisation de la AWS CLI

Restauration d'objets depuis S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive

L'exemple suivant utilise la commande `restore-object` pour restaurer l'objet *`dir1/example.obj`* dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`*pendant 25 jours.

```
aws s3api restore-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir1/example.obj --restore-request '{"Days":25,"GlacierJobParameters":{"Tier":"Standard"}}'
```

Si la syntaxe JSON utilisée dans cet exemple génère une erreur sur un client Windows, remplacez la demande de restauration par la syntaxe suivante :

```
--restore-request Days=25,GlacierJobParameters={"Tier"="Standard"}
```

Restauration d'objets depuis le niveau Archive Access ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering

L'exemple suivant utilise la commande `restore-object` pour restaurer l'objet *`dir1/example.obj`* dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`* au niveau d'accès fréquent.

```
aws s3api restore-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir1/example.obj --restore-request '{}'
```

> **Note**
>
> Contrairement aux classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, les demandes de restauration pour les objets S3 Intelligent-Tiering n'acceptent pas la valeur `Days`.

Surveillance du statut de la restauration

Pour surveiller le statut de votre demande `restore-object`, utilisez la commande suivante `head-object` :

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir1/example.obj
```

Pour plus d'informations, consultez restore-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Amazon S3 fournit une opération d'API pour vous permettre de lancer la restauration d'un objet archivé. Pour plus d'informations, veuillez consulter RestoreObject dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Utilisation des kits AWS SDK

Pour obtenir des exemples illustrant comment restaurer des objets archivés dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive à l'aide des kits AWS SDK, consultez Exemples de code dans la Référence d'API Amazon S3.

Utilisation des opérations par lot S3

Pour restaurer plusieurs objets archivés avec une seule demande, vous pouvez utiliser les opérations par lot S3. Vous fournissez à S3 Batch Operations une liste d'objets sur lesquels effectuer des opérations. S3 Batch Operations appelle l'opération d'API respective pour effectuer l'opération spécifiée. Une tâche Batch Operations peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données.

Pour créer une tâche d'opérations par lot, vous devez disposer d'un manifeste contenant uniquement les objets que vous souhaitez restaurer. Vous pouvez créer un manifeste à l'aide de S3 Inventory ou vous pouvez fournir un fichier CSV contenant les informations nécessaires. Pour plus d'informations, consultez the section called "Spécification d'un manifeste".

Avant de créer et d'exécuter des tâches d'opérations par lot S3, vous devez accorder des autorisations à Amazon S3 pour effectuer des opérations par lot S3 en votre nom. Pour les autorisations requises, consultez the section called "Octroi d'autorisations".

> **Note**
>
> Batch Operations peut fonctionner sur les objets de classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, ou sur les objets des niveaux de stockage Archive Access et Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering. Batch Operations ne peut pas fonctionner sur les deux types d'objets archivés dans la même tâche. Pour restaurer des objets des deux types, vous devez créer des tâches Batch Operations.
> Pour plus d'informations sur l'utilisation des opérations par lot pour restaurer des objets archivés, consultez the section called "Restaurer des objets".

Pour créer une tâche d'opérations par lot Lancer une restauration d'objet S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Opérations par lot.
3. Choisissez Créer une tâche.
4. Pour Région AWS, choisissez la Région dans laquelle vous souhaitez créer votre tâche.
5. Sous Format du manifeste, choisissez le type de manifeste à utiliser.

- Si vous choisissez Rapport d'inventaire S3, entrez le chemin d'accès de l'objet `manifest.json` généré par Amazon S3 dans le cadre du rapport d'inventaire au format CSV. Si vous souhaitez utiliser une version de manifeste autre que la plus récente, saisissez l'ID de version de l'objet `manifest.json`.
- Si vous choisissez CSV, entrez le chemin vers un objet manifeste au format CSV. L'objet manifeste doit respecter le format décrit dans la console. Si vous souhaitez utiliser une version autre que la plus récente, vous pouvez éventuellement inclure l'ID de version de l'objet manifeste.

6. Choisissez Suivant.
7. Dans la section Opération, choisissez Restaurer.
8. Dans la section Restaurer, pour Restaurer la source, choisissez Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Deep Archive ou Niveau Archive Access ou Deep Archive Access d'Intelligent-Tiering.

   Si vous avez choisi Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Deep Archive, entrez un nombre pour Nombre de jours pendant lesquels la copie restaurée est disponible.

   Pour Niveau d'extraction, choisissez le niveau que vous souhaitez utiliser.
9. Choisissez Suivant.
10. Sur la page Configurer des options supplémentaires, remplissez les sections suivantes :

    - Dans la section Options supplémentaires, fournissez une description de la tâche et spécifiez un numéro de priorité pour la tâche. Un nombre plus élevé indique une priorité plus élevée. Pour plus d'informations, consultez the section called "Affectation d'une priorité de tâche".
    - Dans la section Rapport d'achèvement, sélectionnez si les opérations par lot doivent créer un rapport d'achèvement. Pour plus d'informations sur les rapports d'achèvement, consultez the section called "Rapports de fin de tâche".
    - Dans la section Autorisations, vous devez accorder des autorisations à Amazon S3 pour effectuer des opérations par lot en votre nom. Pour les autorisations requises, consultez the section called "Octroi d'autorisations".
    - (Facultatif) Dans la section Balises de tâche, ajoutez des balises dans les paires clé-valeur. Pour plus d'informations, consultez the section called "Utilisation d'étiquettes".

    Lorsque vous avez terminé, choisissez Suivant.

11. Sur la page Vérification, vérifiez les paramètres. Si vous devez apporter des modifications, choisissez Précédent. Sinon, choisissez Créer une tâche.

Pour plus d'informations sur les opérations par lot, consultez Restauration d'objets à l'aide de Batch Operations et Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Vérification du statut et de la date d'expiration de la restauration

Vous pouvez vérifier le statut d'une demande de restauration ou sa date d'expiration à l'aide de la console Amazon S3, des notifications d'événements Amazon S3, de l'AWS CLI ou de l'API REST Amazon S3.

> **Note**
>
> Les objets restaurés à partir des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive sont stockés uniquement pendant le nombre de jours que vous spécifiez. Les procédures suivantes renvoient la date d'expiration de ces copies.
> Les objets restaurés à partir des niveaux de stockage Archive Access ou Deep Archive Access de S3 Intelligent-Tiering n'ont pas de date d'expiration et sont renvoyés au niveau d'accès fréquent.

Utilisation de la console S3

Pour vérifier le statut de la restauration et la date d'expiration d'un objet dans la console Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient l'objet que vous restaurez.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez l'objet que vous êtes en train de restaurer. La page de détails de l'objet s'affiche.

    - Si la restauration n'est pas terminée, en haut de la page, vous voyez une section qui stipule Restauration en cours.
    - Si la restauration est terminée, en haut de la page, vous voyez une section qui stipule Restauration terminée. Si vous effectuez une restauration depuis S3 Glacier Flexible Retrieval

ou S3 Glacier Deep Archive, cette section affiche également la Date d'expiration de la restauration. Amazon S3 supprimera à cette date la copie restaurée de votre objet archivé.

Utilisation des notifications d'événements Amazon S3

Vous pouvez être averti par notification de la fin de la restauration d'un objet en utilisant l'action `s3:ObjectRestore:Completed` avec la fonctionnalité Notifications d'événements Amazon S3. Pour plus d'informations sur l'activation des notifications d'événements, consultez Activation des notifications à l'aide d'Amazon SQS, d'Amazon SNS ou d'AWS Lambda. Pour plus d'informations sur les divers types d'événements `ObjectRestore`, consultez the section called "Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda".

Utilisation de la AWS CLI

Vérification du statut de restauration et de la date d'expiration d'un objet à l'aide de l'interface AWS CLI

L'exemple suivant utilise la commande `head-object` pour afficher les métadonnées de l'objet *`dir1/example.obj`* dans le compartiment *`amzn-s3-demo-bucket`*. Lorsque vous exécutez cette commande sur un objet en cours de restauration, Amazon S3 indique si la restauration est en cours et (le cas échéant) la date d'expiration.

```
aws s3api head-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key dir1/example.obj
```

Résultat attendu (restauration en cours) :

```
{
    "Restore": "ongoing-request=\"true\"",
    "LastModified": "2020-06-16T21:55:22+00:00",
    "ContentLength": 405,
    "ETag": "\"b662d79adeb7c8d787ea7eafb9ef6207\"",
    "VersionId": "wbYaE2vtOV0iIBXrOqGAJt3fP1cHB8Wi",
    "ContentType": "binary/octet-stream",
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Metadata": {},
    "StorageClass": "GLACIER"
}
```

Résultat attendu (restauration terminée) :

```
{
    "Restore": "ongoing-request=\"false\", expiry-date=\"Wed, 12 Aug 2020 00:00:00 GMT
\"",
    "LastModified": "2020-06-16T21:55:22+00:00",
    "ContentLength": 405,
    "ETag": "\"b662d79adeb7c8d787ea7eafb9ef6207\"",
    "VersionId": "wbYaE2vtOV0iIBXrOqGAJt3fP1cHB8Wi",
    "ContentType": "binary/octet-stream",
    "ServerSideEncryption": "AES256",
    "Metadata": {},
    "StorageClass": "GLACIER"
}
```

Pour plus d'informations sur `head-object`, consultez head-object dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Utilisation de l'API REST

Amazon S3 fournit une opération d'API qui vous permet de récupérer les métadonnées des objets. Pour vérifier le statut de restauration et la date d'expiration d'un objet archivé à l'aide de l'API REST, consultez HeadObject dans la Référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

Mise à niveau de la vitesse d'une restauration en cours

Vous pouvez mettre à niveau la vitesse de la restauration pendant que cette dernière est en cours.

Pour mettre à niveau une restauration en cours vers un niveau plus rapide

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets que vous souhaitez restaurer.
4. Dans la liste Objets, sélectionnez l'objet que vous êtes en train de restaurer. La page de détails de l'objet s'affiche. Sur la page de détails de l'objet, choisissez Mettre à niveau le niveau d'extraction. Pour de plus amples informations sur la vérification du statut de restauration d'un objet, consultez Vérification du statut et de la date d'expiration de la restauration.
5. Choisissez le niveau auquel vous souhaitez passer, puis choisissez Commencer la restauration.

Gestion du cycle de vie des objets

Le cycle de vie S3 vous aide à stocker les objets de manière économique tout au long de leur cycle de vie en les transférant vers des classes de stockage moins coûteuses ou en supprimant les objets expirés en votre nom. Pour gérer le cycle de vie de vos objets, créez une configuration du cycle de vie S3 pour votre compartiment. Une configuration de cycle de vie S3 est un ensemble de règles qui définit des actions qu'Amazon S3 applique à un groupe d'objets. Il existe deux types d'actions :

- Actions de transition : ces actions définissent à quel moment les objets effectuent la transition vers une autre classe de stockage. Par exemple, vous pouvez choisir d'effectuer la transition des objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent 30 jours après leur création ou de les archiver dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval un an après leur création. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

  Des coûts sont associés aux demandes de transition de cycle de vie. Pour en savoir plus sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.
- Actions d'expiration : ces actions définissent la date d'expiration des objets. Amazon S3 supprime les objets expirés à votre place. Par exemple, vous pouvez choisir de faire expirer les objets après leur stockage pendant une période de conformité réglementaire. Pour plus d'informations, consultez Objets en cours d'expiration.

  Des coûts potentiels sont associés à l'expiration du cycle de vie uniquement lorsque vous faites expirer des objets figurant dans une classe de stockage avec une durée de stockage minimale. Pour plus d'informations, consultez Frais de durée minimale de stockage.

> **Important**
>
> Compartiments à usage général : vous ne pouvez pas utiliser une stratégie de compartiment pour empêcher les suppressions ou les transitions régies par une règle de cycle de vie S3. Par exemple, même si votre stratégie de compartiment refuse toutes les actions pour tous les principaux, votre configuration du cycle de vie S3 continue de fonctionner normalement.

Objets existants et nouveaux

Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie dans un compartiment, les règles de configuration s'appliquent à la fois aux objets existants et à ceux que vous ajouterez ultérieurement. À titre d'exemple, si vous ajoutez aujourd'hui une règle de configuration du cycle de vie avec une

action d'expiration qui fait expirer les objets 30 jours après leur création, Amazon S3 met en file d'attente de suppression tous les objets existants qui datent de plus de 30 jours.

Changements au niveau de la facturation

En cas de retard entre le moment où un objet devient éligible à une action de cycle de vie et le moment où Amazon S3 transfère ou fait expirer votre objet, les modifications de facturation sont appliquées dès que l'objet devient éligible à l'action de cycle de vie. Par exemple, si l'expiration d'un objet est planifiée et qu'Amazon S3 ne le fait pas expirer immédiatement, le stockage ne vous sera pas facturé après la date d'expiration.

Il existe toutefois une exception à ce comportement si vous disposez d'une règle de cycle de vie configurée pour transférer l'objet à la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Dans ce cas, les changements de facturation ne se produisent pas tant que l'objet n'est pas passé à la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Pour plus d'informations sur les règles de cycle de vie S3, consultez Éléments de la configuration du cycle de vie.

> **Note**
>
> Aucuns frais de récupération de données ne s'appliquent pour les transitions de cycle de vie. Toutefois, des frais d'ingestion par demande s'appliquent lors de l'utilisation de PUT, de COPY ou de règles de cycle de vie pour placer des données dans une classe de stockage S3 quelconque. Tenez compte du coût d'ingestion ou de transition avant de placer des objets dans une classe de stockage quelconque. Pour plus d'informations sur les coûts, consultez Tarification Amazon S3.

Surveillance de l'effet des règles de cycle de vie

Pour surveiller l'effet des mises à jour effectuées par les règles de cycle de vie actives, consultez the section called "Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?".

Gestion du cycle de vie complet des objets

Les règles de configuration du cycle de vie S3 vous permettent d'indiquer à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets vers des classes de stockage moins coûteuses, de les archiver ou de les supprimer. Par exemple :

- Si vous chargez régulièrement des journaux dans votre compartiment, il se peut que l'application ait besoin de ces journaux pendant une semaine ou un mois. À l'issue de cette période, vous pouvez souhaiter les supprimer.
- Certains documents sont consultés fréquemment pendant une période limitée. À l'issue de cette période, ils sont moins souvent consultés. À un moment donné, il est possible que vous n'ayez pas besoin d'y accéder en temps réel, mais votre entreprise ou la législation peut vous imposer de les archiver pour une durée spécifique. À l'issue de cette période, vous pouvez les supprimer.
- Vous pouvez télécharger certains types de données sur Amazon S3, essentiellement à des fins d'archivage. Par exemple, vous pouvez archiver des médias numériques, des dossiers financiers et médicaux, des données brutes de séquences génomiques, des sauvegardes de bases de données à long terme et des données à conserver pour des raisons de conformité réglementaire.

En combinant les actions de cycle de vie S3 pour gérer le cycle de vie complet d'un objet. Par exemple, admettons que les objets que vous créez ont un cycle de vie bien défini. À la base, les objets sont utilisés fréquemment pendant une période de 30 jours. Ensuite, les objets font l'objet d'accès peu fréquents pendant une période de 90 jours. Par la suite, les objets ne sont plus nécessaires, vous pouvez donc décider de les archiver ou de les supprimer.

Dans ce scénario, vous pouvez créer une règle de cycle de vie S3 vous permettant de spécifier l'action de transition initiale vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA, une autre action de transition vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval à des fins d'archivage et une action d'expiration. Lorsque vous déplacez les objets d'une classe de stockage à une autre, vous économisez sur les coûts de stockage. Pour plus d'informations sur les coûts, consultez Tarification Amazon S3.

Rubriques

- Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3
- Objets en cours d'expiration
- Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment
- Comment le cycle de vie S3 interagit avec d'autres configurations de compartiments
- Configuration des notifications d'événements du cycle de vie S3
- Éléments de la configuration du cycle de vie
- Comment Amazon S3 gère les conflits dans les configurations du cycle de vie
- Exemples de configurations du cycle de vie S3
- Résolution des problèmes du cycle de vie Amazon S3

Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3

Vous pouvez ajouter des actions de transition à une configuration du cycle de vie S3 afin d'indiquer à Amazon S3 de déplacer des objets vers une autre classe de stockage Amazon S3. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Voici quelques exemples de situations où vous pouvez utiliser les configurations du cycle de vie S3 de cette manière :

- Lorsque vous savez qu'il s'agit d'objets à accès peu fréquent, vous pouvez effectuer leur transition vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent.
- Vous pouvez choisir d'archiver les objets auxquels vous n'avez pas besoin d'accéder en temps réel dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.

> **Note**
>
> Les objets chiffrés restent chiffrés tout au long du processus de transition de la classe de stockage.

Transitions prises en charge

Dans une configuration de cycle de vie S3, vous pouvez définir des règles afin d'effectuer la transition d'objets d'une classe de stockage vers une autre et économiser les coûts de stockage. Si vous ne connaissez pas les modèles d'accès de vos objets ou que vos modèles d'accès évoluent au fil du temps, vous pouvez effectuer la transition des objets vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering pour réduire automatiquement les coûts. Pour obtenir des informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

Amazon S3 prend en charge un modèle en cascade pour la transition entre classes de stockage, comme illustré dans le schéma suivant.



Transitions de cycle de vie prises en charge

Amazon S3 prend en charge les transitions de cycle de vie suivantes entre les classes de stockage à l'aide d'une configuration de cycle de vie S3.

- La classe de stockage S3 Standard vers les classes de stockage S3 standard – Accès peu fréquent, S3 Intelligent-Tiering, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.
- La classe de stockage S3 Standard-IA vers les classes de stockage S3 Intelligent-Tiering, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.
- La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering peut passer à différentes classes de stockage en fonction du niveau d'accès S3 Intelligent-Tiering. Les transitions suivantes sont possibles pour chaque niveau d'accès.
  - Niveau Frequent Access ou Niveau Infrequent Access vers les classes de stockage S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval, ou S3 Glacier Deep Archive.
  - Niveau Archive Instant Access vers les classes de stockage S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.

  - Niveau Archive Access vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.
  - Niveau Deep Archive Access vers les classes de stockage S3 Glacier Deep Archive.
- La classe de stockage S3 One Zone-IA vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.
- La classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive.
- La classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.

> **Note**
>
> Pour les compartiments avec gestion des versions activée ou gestion des versions suspendue, vous ne pouvez pas transférer les objets présentant un statut de réplication `Pending`.

Contraintes et considérations pour les transitions

Les transitions des classes de stockage de cycle de vie obéissent aux contraintes suivantes :

Les objets de moins de 128 Ko ne sont pas transférés par défaut vers une classe de stockage

Amazon S3 applique un comportement par défaut à vos configurations du cycle de vie S3 qui empêche la transition des objets de moins de 128 Ko vers toute classe de stockage. Nous ne recommandons pas de transférer des objets de moins de 128 Ko, car une demande de transition vous est facturée pour chaque objet. Cela signifie que pour les objets plus petits, les coûts de transition peuvent l'emporter sur les économies de stockage. Pour plus d'informations sur les coûts des demandes de transition, consultez Demandes et extractions de données dans l'onglet Stockage et demandes de la page Tarification Amazon S3.

Pour permettre la transition entre des objets plus petits, vous pouvez ajouter un filtre de taille d'objet à vos règles de transition du cycle de vie, qui spécifie une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou maximale (`ObjectSizeLessThan`) personnalisée. Pour plus d'informations, consultez Exemple : permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko.

> **Note**
>
> En septembre 2024, Amazon S3 a mis à jour le comportement de transition par défaut pour les petits objets, comme suit :
>
> - Comportement de transition par défaut mis à jour : à compter du mois de septembre 2024, le comportement par défaut empêche les objets de moins de 128 Ko d'être transférés vers toute classe de stockage.
> - Comportement de transition par défaut précédent : avant le mois de septembre 2024, le comportement par défaut autorisait les objets de moins de 128 Ko à être transférés uniquement vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.
>
> Les configurations créées avant le mois de septembre 2024 conservent le comportement de transition précédent, sauf si vous les modifiez. En d'autres termes, si vous créez, modifiez ou supprimez des règles, le comportement de transition par défaut de votre configuration est remplacé par le comportement mis à jour. Si votre cas d'utilisation l'exige, vous pouvez modifier le comportement de transition par défaut afin que les objets de moins de 128 Ko soient transférés vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Pour ce faire, utilisez l'en-tête `x-amz-transition-default-minimum-object-size` facultatif dans une demande PutBucketLifecycleConfiguration.

Les objets doivent être stockés au moins 30 jours avant d'être transférés vers S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA

Avant d'effectuer la transition d'objets vers les classes de stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA, vous devez les stocker au moins 30 jours dans Amazon S3. Par exemple, vous ne pouvez pas créer une règle de cycle de vie pour effectuer la transition d'objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent un jour après leur création. Amazon S3 ne prend pas en charge cette transition dans les 30 premiers jours, car les objets les plus récents font souvent l'objet d'un accès plus fréquent ou sont supprimés plus rapidement comparés aux classes de stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA.

De même, si vous effectuez la transition d'objets anciens (dans des compartiments prenant en charge la gestion des versions), vous ne pouvez effectuer la transition que d'objets anciens d'au moins 30 jours vers une classe de stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA. Pour obtenir la liste

des durées de stockage minimales pour toutes les classes de stockage, consultez Comparaison des classes de stockage Amazon S3.

La transition des objets avant leur durée de stockage minimale vous est facturée

Certaines classes de stockage ont une durée de stockage minimale des objets. Si vous retirez des objets de ces classes de stockage avant la durée minimale, le reste de cette durée vous est facturé. Pour plus d'informations sur les classes de stockage dont la durée de stockage est minimale, consultez Comparaison des classes de stockage Amazon S3.

Vous ne pouvez pas créer une règle de cycle de vie unique qui fasse passer les objets d'une classe de stockage à une autre avant que la durée de stockage minimale ne soit écoulée.

Par exemple, S3 Glacier Instant Retrieval a une durée de stockage minimale de 90 jours. Vous ne pouvez pas spécifier une règle de cycle de vie qui transfère les objets vers S3 Glacier Instant Retrieval au bout de 4 jours, puis vers S3 Glacier Deep Archive après 20 jours. Dans ce cas, la transition vers S3 Glacier Deep Archive doit avoir lieu au bout d'au moins 94 jours.

Vous pouvez spécifier deux règles pour y parvenir, mais vous payez les frais de stockage pour la durée minimale. Pour plus d'informations sur les coûts, consultez Tarification Amazon S3.

Pour plus d'informations sur la création d'un cycle de vie S3, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

Transition vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive (archivage d'objets)

À l'aide de la configuration du cycle de vie S3, vous pouvez transférer les objets vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive pour les archiver.

Avant d'archiver des objets, passez en revue les sections suivantes contenant des considérations pertinentes.

Considérations d'ordre général

Les considérations générales suivantes sont à prendre en compte avant d'archiver des objets :

- Les objets chiffrés restent chiffrés tout au long du processus de transition de la classe de stockage.
- Les objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive ne sont pas disponibles en temps réel.

Les objets archivés sont des objets Amazon S3, mais avant de pouvoir accéder à un objet archivé, vous devez d'abord en restaurer une copie temporaire. La copie restaurée de l'objet est disponible uniquement pendant la durée que vous spécifiez dans la demande de restauration. Après quoi, Amazon S3 supprime la copie temporaire et l'objet reste archivé dans Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.

Vous pouvez restaurer un objet à l'aide de la console Amazon S3 ou par programmation en utilisant les bibliothèques d'enveloppe du kit SDK AWS ou l'API REST Amazon S3 dans votre code. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé.

- Les objets stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval peuvent uniquement faire l'objet d'une transition vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.

  Vous pouvez utiliser une règle de configuration de cycle de vie S3 pour convertir la classe de stockage d'un objet de S3 Glacier Flexible Retrieval vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive uniquement. Si vous souhaitez modifier la classe de stockage d'un objet stocké dans S3 Glacier Flexible Retrieval en une classe de stockage autre que S3 Glacier Deep Archive, vous devez d'abord utiliser l'opération de restauration pour créer une copie temporaire de l'objet. Utilisez ensuite l'opération de copie pour remplacer l'objet spécifiant S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA ou Redondance réduite comme classe de stockage.

- La transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive est unidirectionnelle.

  Vous ne pouvez pas utiliser une règle de configuration du cycle de vie S3 pour convertir un objet de la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive vers toute autre classe de stockage. Si vous souhaitez modifier la classe de stockage d'un objet archivé en une autre classe, vous devez utiliser l'opération de restauration pour effectuer d'abord une copie de l'objet. Utilisez ensuite l'opération de copie pour remplacer l'objet en spécifiant S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA, S3 One Zone-IA, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou Stockage à redondance réduite comme classe de stockage.

  > **Note**
  >
  > L'opération de copie des objets restaurés n'est pas prise en charge dans la console Amazon S3 pour les objets des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Pour ce type d'opération de copie, utilisez l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits SDK AWS ou l'API REST.

Les objets stockés dans les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont visibles et disponibles uniquement via Amazon S3. Ils ne sont pas disponibles via le service Amazon Glacier séparé.

Il s'agit d'objets Amazon S3 et vous pouvez uniquement y accéder à l'aide de la console Amazon S3 ou de l'API Amazon S3. Vous ne pouvez pas accéder aux objets archivés via la console Amazon Glacier séparée ou l'API Amazon Glacier.

Considérations de coût

Si vous envisagez d'archiver des données rarement accédées pendant plusieurs mois ou années, les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive peuvent réduire vos coûts de stockage. Toutefois, pour vous assurer que la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive vous convient, tenez compte des éléments suivants :

- Frais généraux de stockage – Lorsque vous effectuez la transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, un volume fixe de stockage est ajouté à chaque objet pour adapter les métadonnées à la gestion de l'objet.
  - Pour chaque objet archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 utilise 8 Ko de stockage pour le nom de l'objet et d'autres métadonnées. Amazon S3 stocke ces métadonnées pour que vous puissiez obtenir une liste en temps réel de vos objets archivés à l'aide de l'API Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Get Bucket (List Objects). Le tarif S3 Standard vous est facturé pour ce stockage supplémentaire.
  - Pour chaque objet archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive, Amazon S3 ajoute 32 Ko de stockage pour l'index et les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive vous est facturé pour ce stockage supplémentaire.

  Si vous archivez de petits objets, tenez compte de ces frais de stockage. Pensez également à regrouper de nombreux petits objets en un plus petit nombre de gros objets afin de réduire les frais généraux.
- Nombre de jours prévu pour la conservation des objets archivés – S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont des solutions d'archivage à long terme. La durée minimale de stockage est de 90 jours pour la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et de 180 jours pour S3 Glacier Deep Archive. La suppression des données archivées dans Amazon Glacier n'entraîne aucuns frais si les objets que vous supprimez sont archivés depuis plus longtemps que

la durée de stockage minimale. Si vous supprimez ou remplacez un objet archivé dans la durée minimale impartie, Amazon S3 facture des frais de suppression anticipés calculés au prorata. Pour en savoir plus sur les frais de suppression anticipée, consultez « Comment les frais de suppression d'objets datant de moins de 90 jours dans Amazon Glacier sont-ils facturés ? ». sur le FAQ sur Amazon S3.

- Frais de demande de transition S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive – Chaque objet pour lequel vous effectuez la transition vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive constitue une demande de transition. Chaque demande de ce type a un coût. Si vous envisagez de procéder à la transition d'un grand nombre d'objets, tenez compte des coûts de demande. Si vous archivez une combinaison d'objets comprenant de petits objets, en particulier ceux de moins de 128 Ko, nous vous recommandons d'utiliser le filtre de taille d'objet du cycle de vie pour exclure les petits objets de votre transition afin de réduire les coûts liés aux demandes.
- Frais de restauration des données S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive – S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive sont conçus pour un archivage à long terme des données auxquelles vous accédez rarement. Pour en savoir plus sur les frais de restauration des données, consultez « Combien coûte la récupération de données à partir d'Amazon Glacier ? ». sur le FAQ sur Amazon S3. Pour en savoir plus sur la restauration des données à partir d'Amazon Glacier, consultez Restauration d'un objet archivé.

> **Note**
>
> Le cycle de vie S3 effectue la transition des objets vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive de manière asynchrone. Un délai peut s'écouler entre la date de transition indiquée dans la règle de configuration de cycle de vie S3 et la date de transition physique. Dans ce cas, vous êtes facturé au tarif par défaut de la classe de stockage que vous avez quittée, sur la base de la date de transition spécifiée dans la règle.

La page détaillée du produit Amazon S3 fournit des informations sur la tarification et des exemples de calcul pour l'archivage d'objets Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- « Comment les frais de stockage pour les objets Amazon S3 archivés dans Amazon Glacier sont-ils calculés ? » sur le FAQ sur Amazon S3.

- « Comment les frais de suppression d'objets datant de moins de 90 jours dans Amazon Glacier sont-ils calculés ? » sur le FAQ sur Amazon S3.
- « Combien coûte la récupération de données à partir d'Amazon Glacier ? » sur le FAQ sur Amazon S3.
- Tarification Amazon S3 pour les coûts de stockage concernant différentes classes de stockage.

Restauration d'objets archivés

Les objets archivés ne sont pas accessibles en temps réel. Vous devez d'abord lancer une demande de restauration puis attendre jusqu'à ce qu'une copie temporaire de l'objet soit disponible pour la durée spécifiée dans la demande. Une fois que vous avez reçu une copie temporaire de l'objet restauré, la classe de stockage de l'objet reste S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. (Une demande d'opération d'API HeadObject ou GetObject renvoie S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive comme classe de stockage.)

> **Note**
>
> Lorsque vous restaurez une archive, vous payez à la fois l'archive (tarif S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive) et une copie que vous avez restaurée temporairement (tarif de stockage S3 standard). Pour obtenir des informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

Vous pouvez restaurer la copie d'un objet par programmation ou à l'aide de la console Amazon S3. Amazon S3 ne traite qu'une seule demande de restauration simultanée par objet. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé.

Objets en cours d'expiration

Vous pouvez ajouter des actions de transition à une configuration du cycle de vie S3 afin d'indiquer à Amazon S3 de supprimer les objets à la fin de leur durée de vie. Lorsqu'un objet atteint la fin de sa durée de vie selon la configuration de son cycle de vie, Amazon S3 effectue une action `Expiration` en fonction de l'état de gestion des versions S3 du compartiment :

- Compartiment sans gestion des versions : Amazon S3 met l'objet en file d'attente de suppression et le supprime de manière asynchrone, ce qui supprime définitivement l'objet.
- Compartiment activé pour la gestion des versions : si la version d'objet actuelle n'est pas un marqueur de suppression, Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression avec un ID de version

unique. Cela définit la version actuelle comme ancienne et le marqueur de suppression devient la version actuelle.

- Compartiment avec gestion des versions suspendue : Amazon S3 crée un marqueur de suppression avec l'ID de version Null. Ce marqueur de suppression remplace toute version d'objet par un ID de version nul dans la hiérarchie des versions, ce qui supprime l'objet.

Pour un compartiment avec gestion des versions (c'est-à-dire dont la gestion des versions est activée ou suspendue), plusieurs considérations guident la façon dont Amazon S3 gère l'action `Expiration`. Pour les compartiments avec gestion des versions activée ou suspendue, les règles suivantes s'appliquent :

- L'expiration d'objet s'applique uniquement à la version actuelle de l'objet (elle n'a aucun impact sur les versions d'objet non actuelles).
- Amazon S3 n'effectue aucune action en présence d'une ou de plusieurs versions d'objet et si le marqueur de suppression est la version actuelle.
- Si la version d'objet actuelle est la seule version d'objet et qu'elle est aussi un marqueur de suppression (également appelé marqueur de suppression d'objet expiré, où toutes les versions d'objet sont supprimées et où il ne reste que le marqueur de suppression), Amazon S3 supprime le marqueur de suppression d'objet expiré. Vous pouvez aussi utiliser l'action `Expiration` pour indiquer à Amazon S3 de supprimer tout marqueur de suppression d'objet expiré. Pour obtenir un exemple, consultez Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions.
- Vous pouvez utiliser l'élément d'action `NoncurrentVersionExpiration` pour indiquer à Amazon S3 de supprimer définitivement les versions non actuelles des objets. Les objets supprimés ne peuvent pas être récupérés. Vous pouvez baser cette expiration sur un certain nombre de jours depuis que les objets ne sont plus actuels. En plus du nombre de jours, vous pouvez également fournir un nombre maximal de versions non actuelles à conserver (entre 1 et 100). Cette valeur indique le nombre de nouvelles versions anciennes qui doivent exister pour qu'Amazon S3 puisse effectuer l'action associée sur une version donnée. Pour spécifier le nombre maximal de versions non actuelles, vous devez également fournir un élément `Filter`. Si vous ne spécifiez aucun élément `Filter`, Amazon S3 génère une erreur `InvalidRequest` lorsque vous fournissez un nombre maximal de versions non actuelles. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'élément d'action `NoncurrentVersionExpiration`, consultez the section called "Éléments pour décrire les actions du cycle de vie".

- Amazon S3 n'effectue aucune action sur les versions non actuelles des objets auxquels la configuration du verrouillage d'objet S3 est appliquée.
- Pour les objets dotés d'un statut de réplication `Pending`, Amazon S3 n'effectue aucune action sur les versions actuelles ou non actuelles des objets.

Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

> **Important**
>
> Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :
>
> - La suppression permanente a priorité sur la transition.
> - La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
> - Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.
>
> Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Objets existants et nouveaux

Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie dans un compartiment, les règles de configuration s'appliquent à la fois aux objets existants et à ceux que vous ajouterez ultérieurement. À titre d'exemple, si vous ajoutez aujourd'hui une règle de configuration du cycle de vie avec une action d'expiration qui entraîne l'expiration des objets dotés d'un préfixe spécifique 30 jours après leur création, Amazon S3 met en file d'attente de suppression tous les objets de plus de 30 jours qui incluent le préfixe spécifié.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser une politique de compartiment pour empêcher les suppressions ou les transitions régies par une règle de cycle de vie S3. Par exemple, même si votre

stratégie de compartiment refuse toutes les actions pour tous les principaux, votre configuration du cycle de vie S3 continue de fonctionner normalement.

Comment savoir quand les objets vont expirer

Pour trouver la date et l'heure prévues de l'expiration de la version actuelle d'un objet, utilisez l'opération d'API HeadObject ou GetObject. Ces opérations d'API renvoient des en-têtes de réponse qui indiquent la date et l'heure auxquelles la version actuelle de l'objet ne peut plus être mise en cache.

> **Note**
>
> - Un certain retard est possible entre la date d'expiration et la date à laquelle Amazon S3 supprime un objet. L'expiration de la durée de stockage associée à un objet ayant expiré n'est pas facturée.
> - Avant de mettre à jour, de désactiver ou de supprimer les règles de cycle de vie, utilisez les opérations d'API `LIST` (telles que ListObjectsV2, ListObjectVersions et ListMultipartUploads) ou Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory pour vérifier qu'Amazon S3 a transféré et fait expirer les objets éligibles en fonction de vos cas d'utilisation.

Frais de durée minimale de stockage

Si vous créez une règle d'expiration du cycle de vie S3 entraînant l'expiration des objets appartenant aux classes de stockage S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA depuis moins de 30 jours, vous serez facturé pour la durée de 30 jours. Si vous créez une règle d'expiration de cycle de vie entraînant l'expiration d'objets stockés dans S3 Glacier Flexible Retrieval depuis moins de 90 jours, les 90 jours vous seront facturés. Si vous créez une règle d'expiration du cycle de vie entraînant l'expiration des objets appartenant à la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive depuis moins de 180 jours, vous serez facturé pour la durée de 180 jours.

Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment

Vous pouvez définir une configuration du cycle de vie Amazon S3 sur un compartiment à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations sur la configuration de cycle de vie S3, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

> **Note**
>
> Pour consulter ou modifier la configuration du cycle de vie d'un compartiment de répertoires, utilisez l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du cycle de vie S3 pour les compartiments de répertoires.

Dans votre configuration du cycle de vie S3, vous utilisez des règles de cycle de vie pour définir les actions que vous souhaitez qu'Amazon S3 entreprenne au cours de la durée de vie d'un objet. Par exemple, vous pouvez définir des règles pour transférer les objets vers une autre classe de stockage, archiver les objets ou les faire expirer (supprimer) après une période spécifiée.

Considérations de cycle de vie S3

Avant de définir une configuration de cycle de vie, veuillez noter ce qui suit :

Délai de propagation d'une configuration du cycle de vie

Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie S3 à un compartiment, il y a habituellement un certain délai avant que la nouvelle configuration de cycle de vie ou celle qui a été mise à jour ne soit totalement appliquée à tous les systèmes Amazon S3. Il faut attendre quelques minutes avant que la configuration ne prenne effet. Ce décalage peut également se produire lors de la suppression d'une configuration de cycle de vie S3.

Délai de transition ou d'expiration

Il y a un délai entre le moment où une règle de cycle de vie est satisfaite et le moment où l'action correspondant à la règle se termine. Supposons, par exemple, qu'une règle de cycle de vie entraîne l'expiration d'un ensemble d'objets le 1er janvier. Même si la règle d'expiration a été respectée le 1er janvier, Amazon S3 ne supprimera peut-être ces objets que des jours, voire des semaines plus tard. Ce délai est dû au fait que le cycle de vie S3 met en file d'attente les objets à transférer ou à faire expirer de manière asynchrone. Toutefois, les changements de tarification sont généralement

appliqués quand la règle de cycle de vie est satisfaite, même si l'action n'est pas terminée. Pour plus d'informations, consultez Changements au niveau de la facturation. Pour surveiller l'effet des mises à jour effectuées par les règles de cycle de vie actives, consultez the section called "Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?"

Mise à jour, désactivation ou suppression des règles de cycle de vie

Lorsque vous désactivez ou supprimez des règles de cycle de vie, Amazon S3 interrompt la planification des nouveaux objets à supprimer ou transférer après un court délai. Tous les objets déjà planifiés sont déprogrammés et ne sont ni supprimés ni transférés.

> **Note**
>
> Avant de mettre à jour, de désactiver ou de supprimer les règles de cycle de vie, utilisez les opérations d'API `LIST` (telles que ListObjectsV2, ListObjectVersions et ListMultipartUploads) ou Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory pour vérifier qu'Amazon S3 a transféré et fait expirer les objets éligibles en fonction de vos cas d'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à jour, de la désactivation ou de la suppression des règles de cycle de vie, consultez Résolution des problèmes du cycle de vie Amazon S3.

Objets existants et nouveaux

Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie dans un compartiment, les règles de configuration s'appliquent à la fois aux objets existants et à ceux que vous ajouterez ultérieurement. À titre d'exemple, si vous ajoutez aujourd'hui une règle de configuration du cycle de vie avec une action d'expiration qui entraîne l'expiration des objets dotés d'un préfixe spécifique 30 jours après leur création, Amazon S3 met en file d'attente de suppression tous les objets de plus de 30 jours qui incluent le préfixe spécifié.

Surveillance de l'effet des règles de cycle de vie

Pour surveiller l'effet des mises à jour effectuées par les règles de cycle de vie actives, consultez the section called "Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?"

Changements au niveau de la facturation

Un délai peut s'écouler entre le moment où les règles de configuration du cycle de vie sont satisfaites et le moment où se déroule l'action déclenchée par la satisfaction de ces règles. Toutefois, des

modifications de facturation interviennent dès que la règle de configuration du cycle de vie est satisfaite, même si l'action n'est pas encore entreprise.

Par exemple, après l'expiration d'un objet, son stockage ne vous est plus facturé, même si l'objet n'est pas supprimé immédiatement. De même, dès que le délai de transition d'un objet s'est écoulé, les frais de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval vous sont facturés, même si l'objet n'est pas immédiatement transféré vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval.

Toutefois, les transitions du cycle de vie vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering font exception. Les modifications de facturation n'interviennent qu'après le passage de l'objet dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering.

Règles multiples ou contradictoires

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

- La suppression permanente a priorité sur la transition.
- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Comment définir une configuration du cycle de vie S3

Vous pouvez définir une configuration du cycle de vie Amazon S3 sur un compartiment à usage général à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Pour obtenir des informations sur les modèles AWS CloudFormation et des exemples, consultez Utilisation des modèles AWS CloudFormation et AWS::S3::Bucket dans le Guide de l'utilisateur CloudFormation.

Utilisation de la console S3

Vous pouvez définir des règles de cycle de vie pour tous les objets ou un sous-ensemble d'objets dans un compartiment en utilisant un préfixe partagé (noms d'objets commençant par une chaîne

commune) ou une balise. Dans votre règle de cycle de vie, vous pouvez définir des actions spécifiques aux versions actuelles et non actuelles des objets. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Gestion du cycle de vie des objets
- Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3

Pour créer une stratégie de cycle de vie

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez créer une règle de cycle de vie.
4. Choisissez l'onglet Management (Gestion), puis choisissez Create lifecycle rule (Créer une règle de cycle de vie).
5. Dans Lifecycle rule name (Nom de la règle du cycle de vie), saisissez un nom pour votre règle.

   Ce nom doit être unique dans le compartiment.
6. Choisissez l'étendue de la règle de cycle de vie :

   - Pour appliquer cette règle de cycle de vie à tous les objets avec un préfixe ou une balise spécifique, choisissez Limiter la portée à des préfixes ou balises spécifiques.
     - Pour limiter l'étendue par préfixe, saisissez le préfixe dans Prefix (Préfixe).
     - Pour limiter l'étendue par balise, choisissez Add tag (Ajouter une balise), puis saisissez la clé et la valeur de la balise.

     Pour en savoir plus sur les préfixes de nom d'objet, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.
   - Pour appliquer cette règle de cycle de vie à tous les objets du compartiment, choisissez Cette règle s'applique à tous les objets du compartiment, puis Je reconnais que cette règle s'applique à tous les objets du compartiment.
7. Pour filtrer une règle par taille d'objet, vous pouvez sélectionner Spécifier la taille minimale d'objet, Spécifier la taille maximale d'objet ou les deux options.

- Lorsque vous spécifiez une valeur pour Taille minimale d'objet ou Taille maximale d'objet, la valeur doit être comprise entre 0 octet et 5 To. Vous pouvez spécifier cette valeur en octets, Ko, Mo ou Go.
- Si vous spécifiez les deux valeurs, la taille maximale d'objet doit être supérieure à la taille minimale d'objet.

> **Note**
>
> Les filtres Taille minimale d'objet et Taille maximale d'objet excluent les valeurs spécifiées. Par exemple, si vous définissez un filtre pour faire expirer les objets ayant une Taille minimale d'objet de 128 Ko, les objets dont la taille est exactement de 128 Ko n'expirent pas. À la place, la règle s'applique uniquement aux objets d'une talle supérieure à 128 Ko.

8. Sous Lifecycle rule actions (Actions de règle de cycle de vie), choisissez les actions que votre règle de cycle de vie doit effectuer :

- Transition current versions of objects between storage classes (Transition des versions actuelles des objets entre les classes de stockage)
- Transition previous versions of objects between storage classes (Transition des versions précédentes des objets entre les classes de stockage)
- Expire current versions of objects (Faire expirer les versions actuelles des objets)

> **Note**
>
> Pour les compartiments pour lesquels l'option Gestion des versions S3 n'est pas activée, l'expiration des versions actuelles entraîne la suppression définitive des objets par Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Actions du cycle de vie et état de la gestion des versions du compartiment".

- Permanently delete previous versions of objects (Supprimer définitivement les versions précédentes des objets)
- Delete expired delete markers or incomplete multipart uploads (Supprimer les marqueurs de suppression expirés ou les chargements partitionnés non terminés)

Selon les actions que vous choisissez, différentes options apparaissent.

9. Pour transférer les versions actuelles des objets entre les classes de stockage, sous Transition des versions actuelles des objets entre les classes de stockage, procédez comme suit :

   a. Dans Transitions des classes de stockage, choisissez la classe de stockage vers laquelle effectuer la transition. Pour obtenir la liste des transitions possibles, consultez the section called "Transitions de cycle de vie prises en charge". Vous pouvez choisir parmi les classes de stockage suivantes :

      - S3 standard – Accès peu fréquent
      - S3 Intelligent-Tiering
      - S3 One Zone-IA
      - S3 Glacier Instant Retrieval
      - S3 Glacier Flexible Retrieval
      - S3 Glacier Deep Archive

   b. Dans Days after object creation (Jours après la création de l'objet), entrez le nombre de jours après la création pour la transition de l'objet.

   Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Vous pouvez définir le transfert des versions actuelles ou précédentes des objets, ou des deux versions à la fois. La gestion des versions vous permet de conserver plusieurs versions d'un objet au sein d'un même compartiment. Pour plus d'informations sur la gestion des versions, consultez Utilisation de la console S3.

   > **Important**
   >
   > Lorsque vous choisissez la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval ou Glacier Deep Archive, vos objets restent dans Amazon S3. Vous ne pouvez pas y accéder directement via le service Amazon Glacier distinct. Pour plus d'informations, consultez Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3.

10. Pour transférer les versions non actuelles des objets entre les classes de stockage, sous Transition des versions non actuelles des objets entre les classes de stockage, procédez comme suit :

    a. Dans Transitions des classes de stockage, choisissez la classe de stockage vers laquelle effectuer la transition. Pour obtenir la liste des transitions possibles, consultez the section

called "Transitions de cycle de vie prises en charge". Vous pouvez choisir parmi les classes de stockage suivantes :

- S3 standard – Accès peu fréquent
- S3 Intelligent-Tiering
- S3 One Zone-IA
- S3 Glacier Instant Retrieval
- S3 Glacier Flexible Retrieval
- S3 Glacier Deep Archive

b. Dans Jours après lesquels les objets deviennent anciens, entrez le nombre de jours après la création pour effectuer la transition de l'objet.

11. Pour faire expirer les versions actuelles des objets, sous Expire current versions of objects (Faire expirer des versions actuelles des objets), dans Number of days after object creation (Nombre de jours après la création de l'objet), entrez le nombre de jours.

> **Important**
>
> Dans un compartiment sans gestion des versions, l'action d'expiration a pour résultat la suppression permanente de l'objet par Amazon S3. Pour en savoir plus sur les actions de cycle de vie, consultez Éléments pour décrire les actions du cycle de vie.

12. Pour supprimer définitivement les versions précédentes d'objets, sous Permanently delete noncurrent versions of objects (Supprimer définitivement les versions précédentes des objets), dans Days after objects become previous versions (Jours après que les objets deviennent des versions précédentes), entrez le nombre de jours. Vous pouvez éventuellement spécifier le nombre de versions plus récentes à conserver en saisissant une valeur sous Nombre de versions plus récentes à conserver.
13. Sous Delete expired delete markers or incomplete multipart uploads (Supprimer les marqueurs de suppression expirés ou les chargements en plusieurs parties incomplets), choisissez Delete expired object delete markers (Supprimer les marqueurs de suppression d'objet arrivés à expiration) et Delete incomplete multipart uploads (Supprimer les chargements partitionnés non terminés). Entrez ensuite le nombre de jours après le début du chargement partitionné que vous souhaitez arrêter et nettoyez les chargements en plusieurs parties incomplets.

    Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

14. Choisissez Create rule.

    Si la règle ne contient aucune erreur, Amazon S3 l'active et vous pouvez la voir dans l'onglet Management (Gestion) sous Lifecycle rules (Règles de cycle de vie).

Utilisation de la AWS CLI

Pour gérer les configurations de cycle de vie S3, vous pouvez utiliser les commandes suivantes de la AWS CLI :

- `put-bucket-lifecycle-configuration`
- `get-bucket-lifecycle-configuration`
- `delete-bucket-lifecycle`

Pour obtenir des instructions sur la configuration de l'AWS CLI, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide de l'interface de ligne de commande AWS dans la Référence des API Amazon S3.

Notez que la configuration de cycle de vie Amazon S3 est un fichier XML. Mais lorsque vous utilisez l'AWS CLI, vous ne pouvez pas spécifier le format XML. Vous devez spécifier le format JSON à la place. Voici des exemples de configuration du cycle de vie au format XML et leurs équivalents au format JSON que vous pouvez spécifier dans une commande de l'AWS CLI.

Prenez l'exemple suivant de configuration de cycle de vie S3.

Example Exemple 1

Example

XML

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>ExampleRule</ID>
        <Filter>
           <Prefix>documents/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Transition>
           <Days>365</Days>
```

```
            <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
        </Transition>
        <Expiration>
             <Days>3650</Days>
        </Expiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

JSON

```
{
    "Rules": [
        {
            "Filter": {
                "Prefix": "documents/"
            },
            "Status": "Enabled",
            "Transitions": [
                {
                    "Days": 365,
                    "StorageClass": "GLACIER"
                }
            ],
            "Expiration": {
                "Days": 3650
            },
            "ID": "ExampleRule"
        }
    ]
}
```

Example Exemple 2

Example

XML

```
<LifecycleConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
    <Rule>
        <ID>id-1</ID>
        <Expiration>
```

```
            <Days>1</Days>
        </Expiration>
        <Filter>
            <And>
                <Prefix>myprefix</Prefix>
                <Tag>
                    <Key>mytagkey1</Key>
                    <Value>mytagvalue1</Value>
                </Tag>
                <Tag>
                    <Key>mytagkey2</Key>
                    <Value>mytagvalue2</Value>
                </Tag>
            </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

JSON

```
{
    "Rules": [
        {
            "ID": "id-1",
            "Filter": {
                "And": {
                    "Prefix": "myprefix",
                    "Tags": [
                        {
                            "Value": "mytagvalue1",
                            "Key": "mytagkey1"
                        },
                        {
                            "Value": "mytagvalue2",
                            "Key": "mytagkey2"
                        }
                    ]
                }
            },
            "Status": "Enabled",
            "Expiration": {
```

```
                "Days": 1
            }
        }
    ]
}
```

Vous pouvez tester la commande `put-bucket-lifecycle-configuration` comme suit.

Tester la configuration

1. Enregistrez la configuration du cycle de vie au format JSON dans un fichier (par exemple, *`lifecycle.json`*).
2. Exécutez la commande de l'AWS CLI suivante pour définir la configuration de cycle de vie sur le compartiment. Remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

   ```
   $ aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration  \
   --bucket amzn-s3-demo-bucket  \
   --lifecycle-configuration file://lifecycle.json
   ```

3. Pour vérifier, récupérez la configuration du cycle de vie S3 en utilisant la commande `get-bucket-lifecycle-configuration` de l'AWS CLI comme suit :

   ```
   $ aws s3api get-bucket-lifecycle-configuration  \
   --bucket amzn-s3-demo-bucket
   ```

4. Pour supprimer la configuration du cycle de vie S3, utilisez la commande `delete-bucket-lifecycle` de l'AWS CLI comme suit :

   ```
   aws s3api delete-bucket-lifecycle \
   --bucket amzn-s3-demo-bucket
   ```

Utilisation des kits AWS SDK

Java

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Java pour gérer la configuration de cycle de vie S3 d'un compartiment. Pour plus d'informations sur la gestion de la configuration du cycle de vie S3, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

> **Note**
>
> Quand vous ajoutez une configuration du cycle de vie S3 à un compartiment, Amazon S3 remplace la configuration du cycle de vie actuelle du compartiment, s'il en existe une. Pour mettre à jour une configuration, vous devez la récupérer, effectuer les modifications souhaitées, puis ajouter la configuration révisée dans le compartiment.

Pour gérer la configuration de cycle de vie à l'aide du kit AWS SDK pour Java, vous pouvez :

- Ajouter une configuration de cycle de vie à un compartiment.
- Récupérer la configuration de cycle de vie et la mettre à jour en ajoutant une autre règle.
- Ajouter la configuration de cycle de vie modifiée au compartiment. Amazon S3 remplace la configuration existante.
- Récupérer à nouveau la configuration et vérifier que celle-ci comporte le nombre approprié de règles en affichant ce nombre.
- Supprimer la configuration de cycle de vie et vérifier que celle-ci a été supprimée en tentant de la récupérer à nouveau.

Pour des exemples expliquant comment définir la configuration du cycle de vie d'un compartiment avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Définition de la configuration du cycle de vie d'un compartiment dans la Référence des API Amazon S3.

.NET

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour .NET pour gérer la configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment. Pour plus d'informations sur la gestion de la configuration du cycle de vie, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

> **Note**
>
> Quand vous ajoutez une configuration de cycle de vie, Amazon S3 remplace la configuration existante sur le compartiment spécifié. Pour mettre à jour une configuration, vous devez d'abord récupérer la configuration de cycle de vie, effectuer les modifications, puis ajouter la configuration modifiée dans le compartiment.

L'exemple suivant montre comment utiliser le kit AWS SDK pour .NET pour ajouter, mettre à jour et supprimer la configuration de cycle de vie d'un compartiment. L'exemple de code effectue les opérations suivantes :

- Il ajoute une configuration de cycle de vie à un compartiment.
- Il récupère la configuration de cycle de vie et la met à jour en ajoutant une autre règle.
- Il ajoute la configuration de cycle de vie modifiée au compartiment. Amazon S3 remplace la configuration de cycle de vie existante.
- Il récupère à nouveau la configuration de cycle de vie et la vérifie en affichant le nombre de règles qu'elle contient.
- Il supprime la configuration de cycle de vie et vérifie qu'elle a été supprimée.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Premiers pas avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class LifecycleTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;
        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            AddUpdateDeleteLifecycleConfigAsync().Wait();
        }

        private static async Task AddUpdateDeleteLifecycleConfigAsync()
        {
```

```
            try
            {
                var lifeCycleConfiguration = new LifecycleConfiguration()
                {
                    Rules = new List<LifecycleRule>
                        {
                            new LifecycleRule
                            {
                                 Id = "Archive immediately rule",
                                 Filter = new LifecycleFilter()
                                 {
                                     LifecycleFilterPredicate = new
LifecyclePrefixPredicate()
                                     {
                                         Prefix = "glacierobjects/"
                                     }
                                 },
                                 Status = LifecycleRuleStatus.Enabled,
                                 Transitions = new List<LifecycleTransition>
                                 {
                                  new LifecycleTransition
                                  {
                                       Days = 0,
                                       StorageClass = S3StorageClass.Glacier
                                  }
                                 },
                            },
                            new LifecycleRule
                            {
                                 Id = "Archive and then delete rule",
                                  Filter = new LifecycleFilter()
                                 {
                                     LifecycleFilterPredicate = new
LifecyclePrefixPredicate()
                                     {
                                         Prefix = "projectdocs/"
                                     }
                                 },
                                 Status = LifecycleRuleStatus.Enabled,
                                 Transitions = new List<LifecycleTransition>
                                 {
                                  new LifecycleTransition
                                  {
                                       Days = 30,
```

```
                                        StorageClass =
S3StorageClass.StandardInfrequentAccess
                                    },
                                    new LifecycleTransition
                                    {
                                      Days = 365,
                                      StorageClass = S3StorageClass.Glacier
                                    }
                                },
                                Expiration = new LifecycleRuleExpiration()
                                {
                                      Days = 3650
                                }
                            }
                        }
                };

                // Add the configuration to the bucket.
                await AddExampleLifecycleConfigAsync(client,
lifeCycleConfiguration);

                // Retrieve an existing configuration.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);

                // Add a new rule.
                lifeCycleConfiguration.Rules.Add(new LifecycleRule
                {
                    Id = "NewRule",
                    Filter = new LifecycleFilter()
                    {
                        LifecycleFilterPredicate = new LifecyclePrefixPredicate()
                        {
                            Prefix = "YearlyDocuments/"
                        }
                    },
                    Expiration = new LifecycleRuleExpiration()
                    {
                        Days = 3650
                    }
                });

                // Add the configuration to the bucket.
                await AddExampleLifecycleConfigAsync(client,
lifeCycleConfiguration);
```

```
                // Verify that there are now three rules.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);
                Console.WriteLine("Expected # of rulest=3; found:{0}",
lifeCycleConfiguration.Rules.Count);

                // Delete the configuration.
                await RemoveLifecycleConfigAsync(client);

                // Retrieve a nonexistent configuration.
                lifeCycleConfiguration = await RetrieveLifecycleConfigAsync(client);

            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered ***. Message:'{0}' when writing
an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
        }

        static async Task AddExampleLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client,
LifecycleConfiguration configuration)
        {

            PutLifecycleConfigurationRequest request = new
PutLifecycleConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Configuration = configuration
            };
            var response = await client.PutLifecycleConfigurationAsync(request);
        }

        static async Task<LifecycleConfiguration>
RetrieveLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client)
        {
            GetLifecycleConfigurationRequest request = new
GetLifecycleConfigurationRequest
            {
```

```
                BucketName = bucketName
            };
            var response = await client.GetLifecycleConfigurationAsync(request);
            var configuration = response.Configuration;
            return configuration;
        }

        static async Task RemoveLifecycleConfigAsync(IAmazonS3 client)
        {
            DeleteLifecycleConfigurationRequest request = new
 DeleteLifecycleConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName
            };
            await client.DeleteLifecycleConfigurationAsync(request);
        }
    }
}
```

Ruby

Vous pouvez utiliser le kit AWS SDK pour Ruby pour gérer une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment en utilisant la classe AWS::S3::BucketLifecycleConfiguration. Pour plus d'informations sur la gestion de la configuration du cycle de vie S3, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Utilisation de l'API REST

Les rubriques suivantes de la Référence d'API Amazon Simple Storage Service décrivent les opérations d'API REST associées à la configuration du cycle de vie S3 :

- PutBucketLifecycleConfiguration
- GetBucketLifecycleConfiguration
- DeleteBucketLifecycle

Résolution des problèmes liés au cycle de vie S3

Pour découvrir les problèmes courants susceptibles de se produire lors de l'utilisation du cycle de vie S3, consultez the section called "Résolution des problèmes du cycle de vie".

Comment le cycle de vie S3 interagit avec d'autres configurations de compartiments

En plus des configurations de cycle de vie S3, vous pouvez associer d'autres configurations à votre compartiment. Cette section explique comment la configuration de cycle de vie S3 est associée aux autres configurations de compartiment.

Cycle de vie S3 et gestion des versions S3

Vous pouvez ajouter des configurations de cycle de vie S3 aux compartiments sans gestion des versions et aux compartiments pour lesquels la gestion des versions d'objet est activée. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Un compartiment activé pour le contrôle de version maintient une version d'objet actuelle et aucune ou plusieurs versions d'objets anciennes. Vous pouvez définir des règles de cycle de vie séparées pour les versions d'objet actuelles et anciennes.

Pour plus d'informations, consultez Éléments de la configuration du cycle de vie.

Important

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

- La suppression permanente a priorité sur la transition.
- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Configuration du cycle de vie S3 sur des compartiments avec authentification MFA

La configuration du cycle de vie S3 sur des compartiments avec authentification multifactorielle configurée pour la fonction Supprimer MFA n'est pas prise en charge. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la fonction Supprimer MFA.

Cycle de vie S3 et journalisation

Les actions de cycle de vie Amazon S3 ne sont pas capturées par la journalisation AWS CloudTrail au niveau des objets. CloudTrail capture les demandes d'API adressées aux points de terminaison Amazon S3 externes, tandis que les actions de cycle de vie S3 sont effectuées à l'aide des points de terminaison Amazon S3 internes.

Vous pouvez activer les journaux d'accès au serveur Amazon S3 dans un compartiment S3 pour capturer des actions liées au cycle de vie S3, telles que les transitions d'objets vers une autre classe de stockage et les expirations d'objets qui aboutissent à une suppression permanente ou à une suppression logique. Pour plus d'informations, consultez the section called "Enregistrement de l'accès au serveur".

Si la journalisation est activée sur votre compartiment, les journaux d'accès au serveur Amazon S3 signalent les résultats des opérations suivantes.

Journal d'opération	Description
`S3.EXPIRE.OBJECT`	Amazon S3 supprime définitivement l'objet en raison de l'action `Expiration` du cycle de vie.
`S3.CREATE.DELETEMARKER`	Amazon S3 supprime logiquement la version actuelle en ajoutant un marqueur de suppression dans un compartiment avec gestion des versions.
`S3.TRANSITION_SIA.OBJECT`	Amazon S3 effectue la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent.
`S3.TRANSITION_ZIA.OBJECT`	Amazon S3 effectue la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 One Zone-IA.

Journal d'opération	Description
`S3.TRANSITION_INT.OBJECT`	Amazon S3 effectue la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering.
`S3.TRANSITION_GIR.OBJECT`	Amazon S3 déclenche la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval.
`S3.TRANSITION.OBJECT`	Amazon S3 déclenche la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval.
`S3.TRANSITION_GDA.OBJECT`	Amazon S3 déclenche la transition de l'objet vers la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.
`S3.DELETE.UPLOAD`	Amazon S3 abandonne un chargement partitionné incomplet.

> **Note**
>
> Les enregistrements des journaux d'accès au serveur Amazon S3 sont fournis sur la base du meilleur effort et ne peuvent pas être utilisés pour une comptabilisation complète de toutes les demandes Amazon S3.

Configuration des notifications d'événements du cycle de vie S3

Pour être averti quand Amazon S3 supprime un objet ou le transfère vers une autre classe de stockage Amazon S3 à la suite de l'application d'une règle du cycle de vie S3, vous pouvez configurer une notification d'événement Amazon S3.

Vous pouvez recevoir des notifications pour les événements du cycle de vie S3 suivants :

- Événements de transition : en utilisant le type d'événement `s3:LifecycleTransition`, vous pouvez recevoir une notification quand un objet est transféré d'une classe de stockage Amazon S3 à une autre par une configuration du cycle de vie S3.

- Événements d'expiration (suppression) : en utilisant les types d'événements `LifecycleExpiration`, vous pouvez recevoir des notifications chaque fois qu'Amazon S3 supprime un objet en fonction de votre configuration du cycle de vie S3.

  Il existe deux types d'événements d'expiration :

  - Le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:Delete` vous avertit lorsqu'un objet figurant dans un compartiment sans gestion des versions est supprimé. `s3:LifecycleExpiration:Delete` vous avertit également lorsqu'une version d'objet est définitivement supprimée par une configuration du cycle de vie S3.
  - Le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated` vous avertit lorsque le cycle de vie S3 crée un marqueur de suppression après la suppression d'une version actuelle d'un objet dans un compartiment avec gestion des versions. Cycle de vie S3 définit l'heure de création du marqueur de suppression à 00:00 UTC (minuit) du jour en cours. Cette heure de création peut être différente de l'heure de l'événement indiquée dans la notification `s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated` envoyée par S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Suppression des versions d'objet".

Amazon S3 peut publier des notifications d'événement dans une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou une fonction AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Pour obtenir des instructions sur la configuration des notifications d'événements Amazon S3, consultez Activation des notifications d'événements à l'aide d'Amazon SQS, d'Amazon SNS et d'AWS Lambda.

Le message suivant est un exemple de message envoyé par Amazon S3 pour publier un événement `s3:LifecycleExpiration:Delete`. Pour plus d'informations, consultez the section called "Structure des messages d'événements".

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"2.3",
         "eventSource":"aws:s3",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "eventTime":"1970-01-01T00:00:00.000Z",
         "eventName":"LifecycleExpiration:Delete",
         "userIdentity":{
```

```
            "principalId":"s3.amazonaws.com"
         },
         "requestParameters":{
            "sourceIPAddress":"s3.amazonaws.com"
         },
         "responseElements":{
            "x-amz-request-id":"C3D13FE58DE4C810",
            "x-amz-id-2":"FMyUVURIY8/IgAtTv8xRjskZQpcIZ9KG4V5Wp6S7S/
JRWeUWerMUE5JgHvANOjpD"
         },
         "s3":{
            "s3SchemaVersion":"1.0",
            "configurationId":"testConfigRule",
            "bucket":{
               "name":"amzn-s3-demo-bucket",
               "ownerIdentity":{
                  "principalId":"A3NL1KOZZKExample"
               },
               "arn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            },
            "object":{
               "key":"expiration/delete",
               "sequencer":"0055AED6DCD90281E5",
            }
         }
      }
   ]
}
```

Les messages qu'Amazon S3 envoie pour publier un événement `s3:LifecycleTransition` comprennent également les informations suivantes :

```
"lifecycleEventData":{
    "transitionEventData": {
        "destinationStorageClass": the destination storage class for the object
    }
}
```

Éléments de la configuration du cycle de vie

Une configuration du cycle de vie S3 comprend des règles de cycle de vie qui incluent divers éléments décrivant les actions qu'Amazon S3 entreprend pendant la durée de vie des objets. Une

configuration de cycle de vie peut être attribuée à chaque compartiment S3, qui peut contenir jusqu'à 1 000 règles. Vous spécifiez une configuration du cycle de vie Amazon S3 au format XML, composée d'une ou de plusieurs règles de cycle de vie, chaque règle étant constituée d'un ou de plusieurs éléments.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
         <Element>
    </Rule>
    <Rule>
         <Element>
         <Element>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Chaque règle se compose des éléments suivants :

- Des métadonnées de règle comprenant un ID de règle et un statut indiquant si la règle est activée ou non. Si une règle est désactivée, Amazon S3 n'exécute aucune action spécifiée dans la règle.
- Un filtre qui identifie les objets auxquels la règle s'applique. Vous pouvez spécifier un filtre en utilisant la taille de l'objet, le préfixe de clé d'objet, une ou plusieurs balises d'objet, ou une combinaison de filtres.
- Une ou plusieurs actions de transition ou d'expiration avec une date ou une durée dans le cycle de vie de l'objet lorsque vous voulez qu'Amazon S3 exécute l'action spécifiée.

Rubriques

- Élément d'ID
- Élément de statut
- Élément de filtre
- Éléments pour décrire les actions du cycle de vie
- Ajout de filtres à des règles de cycle de vie

Les sections suivantes décrivent les éléments XML dans une configuration de cycle de vie S3. Pour obtenir des exemples de configuration, consultez Exemples de configurations du cycle de vie S3.

Élément d'ID

Les configurations du cycle de vie sont définies au niveau du compartiment, chaque compartiment ayant sa propre configuration de cycle de vie. Une configuration de cycle de vie S3 peut contenir jusqu'à 1 000 règles par compartiment. Cette limite n'est pas réglable. L'élément `<ID>` identifie de manière unique une règle dans la configuration du cycle de vie d'un compartiment. La longueur des ID est limitée à 255 caractères.

Élément de statut

La valeur de l'élément `<Status>` peut être `Enabled` ou `Disabled`. Si une règle est désactivée, Amazon S3 n'exécute aucune action définie dans la règle.

Élément de filtre

Une règle de cycle de vie S3 peut s'appliquer à l'ensemble ou à un sous-ensemble des objets dans un compartiment en fonction de l'élément `<Filter>` que vous spécifiez dans la règle.

Vous pouvez filtrer les objets par préfixe de clé, balises d'objet ou une combinaison des deux (auquel cas, Amazon S3 utilise un opérateur logique `AND` pour combiner les filtres). Pour des exemples et plus d'informations sur les filtres, consultez Ajout de filtres à des règles de cycle de vie.

- Spécification d'un filtre à l'aide de préfixes de clé : cet exemple montre une règle de cycle de vie S3 qui s'applique à un sous-ensemble d'objets en fonction du préfixe du nom de clé (`logs/`). Par exemple, la règle de cycle de vie s'applique aux objets `logs/mylog.txt`, `logs/temp1.txt` et `logs/test.txt`. La règle ne s'applique pas à l'objet `example.jpg`.

  ```
  <LifecycleConfiguration>
      <Rule>
          <Filter>
             <Prefix>logs/</Prefix>
          </Filter>
          transition/expiration actions
           ...
      </Rule>
      ...
  </LifecycleConfiguration>
  ```

  Si vous souhaitez appliquer une action de cycle de vie à un sous-ensemble d'objets en fonction de préfixes de noms de clé différents, spécifiez des règles distinctes. Dans chaque règle, spécifiez un

filtre basé sur le préfixe. Par exemple, pour décrire une action de cycle de vie pour les objets avec les préfixes de clé `projectA/` et `projectB/`, vous spécifiez deux règles comme suit :

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
           <Prefix>projectA/</Prefix>
        </Filter>
        transition/expiration actions
         ...
    </Rule>

    <Rule>
        <Filter>
           <Prefix>projectB/</Prefix>
        </Filter>
        transition/expiration actions
         ...
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Pour en savoir plus sur les clés d'objet, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

- Spécification d'un filtre en fonction de balises d'objet : dans l'exemple suivant, la règle de cycle de vie spécifie un filtre basé sur une balise (*key*) et une valeur (*value*). La règle s'applique ensuite uniquement à un sous-ensemble d'objets avec la balise spécifique.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
           <Tag>
              <Key>key</Key>
              <Value>value</Value>
           </Tag>
        </Filter>
        transition/expiration actions
        ...
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Vous pouvez spécifier un filtre basé sur plusieurs balises. Vous devez encapsuler les balises dans l'élément <And>, comme illustré dans l'exemple suivant. La règle indique à Amazon S3 d'exécuter

des actions de cycle de vie sur des objets avec deux balises (avec la clé de balise et la valeur spécifiques).

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
      <Filter>
         <And>
            <Tag>
               <Key>key1</Key>
               <Value>value1</Value>
            </Tag>
            <Tag>
               <Key>key2</Key>
               <Value>value2</Value>
            </Tag>
             ...
         </And>
      </Filter>
      transition/expiration actions
    </Rule>
</Lifecycle>
```

La règle de cycle de vie s'applique aux objets qui ont tous deux des balises spécifiées. Amazon S3 effectue une opération logique AND. Remarques :

- Chaque balise doit correspondre exactement à la fois à la clé et à la valeur. Si vous spécifiez uniquement un élément <Key> et aucun élément <Value>, la règle ne s'applique qu'aux objets correspondant à la clé de balise et pour lesquels aucune valeur n'est spécifiée.
- La règle s'applique à un sous-ensemble d'objets dont toutes les étiquettes sont spécifiées dans la règle. Si un objet dispose d'étiquettes supplémentaires spécifiées, la règle continue à s'appliquer.

> **Note**
>
> Lorsque vous spécifiez plusieurs balises dans un filtre, chaque clé de balise doit être unique.

- Spécification d'un filtre basé à la fois sur le préfixe et sur une ou plusieurs balises : dans une règle de cycle de vie, vous pouvez spécifier un filtre basé à la fois sur le préfixe de clé et sur une ou

plusieurs balises. Là encore, vous devez encapsuler tous ces éléments de filtre dans l'élément <And>, comme suit :

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
          <And>
             <Prefix>key-prefix</Prefix>
             <Tag>
                <Key>key1</Key>
                <Value>value1</Value>
             </Tag>
             <Tag>
                <Key>key2</Key>
                <Value>value2</Value>
             </Tag>
              ...
          </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Amazon S3 associe ces filtres à l'aide d'un opérateur logique AND. Autrement dit, la règle s'applique au sous-ensemble des objets dotés du préfixe de clé spécifié et des balises spécifiées. Un filtre peut avoir seulement un préfixe et zéro, une ou plusieurs balises.

- Vous pouvez spécifier un filtre vide, auquel cas la règle s'applique à tous les objets dans le compartiment.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

- Pour filtrer une règle par taille d'objet, vous pouvez spécifier une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou une taille maximale (`ObjectSizeLessThan`), ou vous pouvez spécifier une plage de tailles d'objet.

  Les valeurs de taille d'objet sont exprimées en octets. Par défaut, les objets de moins de 128 Ko ne seront transférés vers aucune classe de stockage, sauf si vous spécifiez une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) inférieure ou une taille maximale (`ObjectSizeLessThan`). Pour plus d'informations, consultez Exemple : permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko.

```
                    <LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
            <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

> **Note**
>
> Les filtres `ObjectSizeGreaterThan` et `ObjectSizeLessThan` excluent les valeurs spécifiées. Par exemple, si vous définissez que les objets d'une taille comprise entre 128 Ko et 1 024 Ko doivent passer de la classe de stockage S3 Standard à la classe de stockage S3 Standard-IA, les objets qui font exactement 1 024 Ko ou 128 Ko ne passeront pas à S3 Standard-IA. À la place, la règle s'appliquera uniquement aux objets de plus de 128 Ko et de moins de 1 024 Ko.

Si vous spécifiez une plage de tailles d'objet, l'entier `ObjectSizeGreaterThan` doit être inférieur à la valeur `ObjectSizeLessThan`. Si vous utilisez plusieurs filtres, vous devez les envelopper dans un élément `<And>`. L'exemple suivant montre comment spécifier des objets dans une plage comprise entre 500 et 64 000 octets.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
```

```
            <And>
                <Prefix>key-prefix</Prefix>
                <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
                <ObjectSizeLessThan>64000</ObjectSizeLessThan>
            </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Éléments pour décrire les actions du cycle de vie

Vous pouvez indiquer à Amazon S3 d'exécuter des actions spécifiques dans le cycle de vie d'un objet en spécifiant une ou plusieurs des actions prédéfinies dans une règle de cycle de vie S3. L'effet de ces actions dépend de l'état de la gestion des versions de votre compartiment.

- Élément d'action **`Transition`** : vous spécifiez l'action `Transition` pour transférer les objets d'une classe de stockage vers une autre. Pour plus d'informations sur la transition d'objets, consultez Transitions prises en charge. Lorsqu'une date ou une durée spécifiée dans le cycle de vie d'un objet est atteinte, Amazon S3 effectue la transition.

  Pour un compartiment avec gestion des versions (compartiment activé pour la gestion des versions ou suspendu pour la gestion des versions), l'action `Transition` s'applique à la version d'objet actuelle. Pour gérer des versions anciennes, Amazon S3 définit l'action `NoncurrentVersionTransition` (décrite ultérieurement dans cette rubrique).

- Élément d'action **`Expiration`** : l'action `Expiration` fait expirer les objets identifiés dans la règle et s'applique aux objets éligibles dans l'une des classes de stockage Amazon S3. Pour plus d'informations sur les classes de stockage, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Amazon S3 rend tous les objets expirés indisponibles. Que les objets soient supprimés définitivement ou pas dépend de l'état de la gestion des versions du compartiment.
  - Compartiment sans gestion des versions : l'action `Expiration` entraîne la suppression définitive de l'objet par Amazon S3.
  - Compartiment activé pour la gestion des versions – Pour un compartiment activé pour la gestion des versions (c'est-à-dire dont la gestion des versions est activée ou désactivée), plusieurs considérations guident la façon dont Amazon S3 gère l'action `Expiration`. Pour

les compartiments avec gestion des versions activée ou suspendue, les règles suivantes s'appliquent :

- L'action `Expiration` s'applique uniquement à la version actuelle (elle n'a aucun impact sur les versions d'objet anciennes).
- Amazon S3 n'effectue aucune action en présence d'une ou de plusieurs versions d'objet et si le marqueur de suppression est la version actuelle.
- Si la version d'objet actuelle est la seule version d'objet et qu'elle est aussi un marqueur de suppression (également appelé marqueur de suppression d'objet expiré, où toutes les versions d'objet sont supprimées et où il ne reste que le marqueur de suppression), Amazon S3 supprime le marqueur de suppression d'objet expiré. Vous pouvez aussi utiliser l'action d'expiration pour indiquer à Amazon S3 de supprimer tout marqueur de suppression d'objet expiré. Pour obtenir un exemple, consultez Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions.

Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Tenez également compte de ce qui suit lors de la configuration d'Amazon S3 pour gérer l'expiration :

- Compartiment activé pour la gestion des versions

  Si la version d'objet actuelle n'est pas un marqueur de suppression, Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression avec un ID de version unique. Cela définit la version actuelle comme ancienne et le marqueur de suppression devient la version actuelle.

- Compartiment suspendu pour la gestion des versions

  Dans un compartiment où la gestion des versions est suspendue, l'action d'expiration entraîne la création par Amazon S3 d'un marqueur de suppression avec l'ID de version `null`. Ce marqueur de suppression remplace toute version d'objet par un ID de version nul dans la hiérarchie des versions, ce qui supprime l'objet.

De plus, Amazon S3 fournit les actions suivantes que vous pouvez utiliser pour gérer des versions d'objet anciennes dans un compartiment activé pour la gestion des versions (c'est-à-dire, un compartiment dont la gestion des versions est activée ou désactivée).

- Élément d'action **`NoncurrentVersionTransition`** : utilisez cette action pour spécifier quand Amazon S3 doit transférer des objets vers la classe de stockage spécifiée. Vous pouvez

baser cette transition sur un certain nombre de jours depuis que les objets ne sont plus actuels (<NoncurrentDays>). En plus du nombre de jours, vous pouvez également spécifier un nombre de versions non actuelles (<NewerNoncurrentVersions>) à retenir (entre 1 et 100). Cette valeur détermine le nombre de nouvelles versions non actuelles qui doivent exister pour qu'Amazon S3 puisse transférer une version donnée. Amazon S3 transférera toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la transition se produise, les valeurs <NoncurrentDays> et les valeurs <NewerNoncurrentVersions> doivent être dépassées.

Pour spécifier le nombre de versions non actuelles à retenir, vous devez également fournir un élément <Filter>. Si vous ne spécifiez aucun élément <Filter>, Amazon S3 génère une erreur InvalidRequest lorsque vous spécifiez un nombre de versions non actuelles à retenir.

Pour plus d'informations sur la transition d'objets, consultez Transitions prises en charge. Pour plus de détails sur la façon dont Amazon S3 calcule la date lorsque vous spécifiez le nombre de jours dans l'action NoncurrentVersionTransition, consultez Règles de cycle de vie : en fonction de l'âge de l'objet.

- Élément d'action **NoncurrentVersionExpiration** : utilisez cette action pour indiquer à Amazon S3 de supprimer définitivement les versions non actuelles des objets. Les objets supprimés ne peuvent pas être récupérés. Vous pouvez baser cette expiration sur un certain nombre de jours depuis que les objets ne sont plus actuels (<NoncurrentDays>). En plus du nombre de jours, vous pouvez également spécifier un nombre de versions non actuelles (<NewerNoncurrentVersions>) à retenir (entre 1 et 100). Cette valeur spécifie le nombre de nouvelles versions anciennes qui doivent exister pour qu'Amazon S3 puisse faire expirer une version donnée. Amazon S3 supprime définitivement toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la suppression se produise, les valeurs <NoncurrentDays> et les valeurs <NewerNoncurrentVersions> doivent être dépassées.

  Pour spécifier le nombre de versions non actuelles à retenir, vous devez également fournir un élément <Filter>. Si vous ne spécifiez aucun élément <Filter>, Amazon S3 génère une erreur InvalidRequest lorsque vous spécifiez un nombre de versions non actuelles à retenir.

  La suppression retardée d'objets anciens peut être utile lorsque vous avez besoin de corriger des suppressions ou des remplacements accidentels. Par exemple, vous pouvez configurer une règle d'expiration pour supprimer les versions anciennes cinq jours après qu'elles soient devenues anciennes. Par exemple, supposons que le 01/01/2014, à 10 h 30 UTC, vous créez un objet

appelé `photo.gif` (ID de version 111111). Le 02/01/2014 à 11 h 30 UTC, vous supprimez par inadvertance `photo.gif` (ID de version 111111), ce qui crée un marqueur de suppression avec un nouvel ID de version (tel que l'ID de version 4857693). Vous avez à présent cinq jours pour récupérer la version d'origine de `photo.gif` (ID de version 111111) avant que la suppression ne soit définitive. Le 08/01/2014 à 00 h 00 UTC, la règle de cycle de vie pour l'expiration s'exécute et supprime définitivement `photo.gif` (ID de version 111111), cinq jours après qu'il est devenu une version non actuelle.

Pour plus de détails sur la façon dont Amazon S3 calcule la date lorsque vous spécifiez le nombre de jours dans une action `NoncurrentVersionExpiration`, consultez Règles de cycle de vie : en fonction de l'âge de l'objet.

> **Note**
>
> Les configurations de cycle de vie de l'expiration d'objet ne suppriment pas les chargements partitionnés incomplets. Pour supprimer les chargements partitionnés incomplets, vous devez utiliser l'action de configuration du cycle de vie `AbortIncompleteMultipartUpload`, décrite plus loin dans cette section.

En plus des actions de transition et d'expiration, vous pouvez utiliser les actions de configuration du cycle de vie suivantes pour indiquer à Amazon S3 d'arrêter les chargements partitionnés incomplets ou de supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés.

- Élément d'action **`AbortIncompleteMultipartUpload`** : utilisez cet élément pour définir une durée maximale (en jours) pendant laquelle vous souhaitez autoriser la poursuite des chargements partitionnés. Si les chargements partitionnés applicables (déterminés par le nom de clé `prefix` spécifié dans la règle de cycle de vie) ne sont pas correctement menés à terme dans la période prédéfinie, Amazon S3 arrête les chargements partitionnés incomplets. Pour plus d'informations, consultez Interruption d'un chargement partitionné.

  > **Note**
  >
  > Vous ne pouvez pas spécifier cette action de cycle de vie dans une règle dotée d'un filtre utilisant des balises d'objet.

- Élément d'action **`ExpiredObjectDeleteMarker`** : dans un compartiment avec gestion des versions, un marqueur de suppression sans aucune version non actuelle est désigné en tant que

marqueur de suppression d'objet expiré. Vous pouvez utiliser cette action de cycle de vie pour indiquer à Amazon S3 de supprimer les marqueurs de suppression d'objets expirés. Pour obtenir un exemple, consultez Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas spécifier cette action de cycle de vie dans une règle dotée d'un filtre utilisant des balises d'objet.

Comment Amazon S3 calcule le temps depuis lequel un objet est ancien

Un compartiment sur lequel la gestion des versions est activée peut contenir de nombreuses versions d'un objet. Il y a toujours une version actuelle et éventuellement une ou plusieurs versions anciennes. Chaque fois que vous chargez un objet, la version actuelle est retenue comme version ancienne et la version nouvellement ajoutée, le successeur, devient la version actuelle. Pour déterminer le nombre de jours depuis lequel un objet est ancien, Amazon S3 regarde la date de création de son successeur. Amazon S3 utilise le nombre de jours depuis la création de son successeur comme le nombre de jours depuis lequel un objet est ancien.

> **Restauration des versions précédentes d'un objet lorsque les configurations de cycle de vie S3 sont utilisées**
>
> Comme cela est expliqué dans Restauration des versions précédentes, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour récupérer des versions précédentes d'un objet :
>
> - Méthode 1 : copier une version non actuelle de l'objet dans le même compartiment. L'objet copié devient la version actuelle de cet objet et toutes les versions d'objet sont préservées.
> - Méthode 2 : supprimer définitivement la version actuelle de l'objet. Lorsque vous supprimez la version d'objet actuelle, vous transformez la version ancienne en version actuelle de cet objet.
>
> Lorsque vous utilisez des règles de configuration du cycle de vie S3 avec des compartiments avec gestion des versions, nous recommandons comme bonne pratique d'utiliser la méthode 1.
> Le cycle de vie S3 fonctionne sous un modèle éventuellement cohérent. Une version actuelle que vous avez supprimée définitivement peut ne pas disparaître tant que les

changements n'ont pas été propagés à tous les systèmes Amazon S3. (Par conséquent, Amazon S3 n'est peut-être temporairement pas conscient de cette suppression.) Entre temps, la règle de cycle de vie que vous avez configurée pour l'expiration des objets anciens peut supprimer définitivement des objets anciens, y compris celui que vous souhaitez restaurer. Par conséquent, la copie de l'ancienne version, telle que recommandée dans la méthode 1, constitue l'alternative la plus sûre.

Actions du cycle de vie et état de la gestion des versions du compartiment

Règles de cycle de vie : en fonction de l'âge de l'objet

Vous pouvez spécifier un délai, en nombre de jours à compter de la création (ou de la modification) de l'objet, pendant lequel Amazon S3 peut entreprendre l'action spécifiée.

Lorsque vous spécifiez le nombre de jours dans les actions `Transition` et `Expiration` dans une configuration de cycle de vie S3, notez ce qui suit :

- La valeur que vous spécifiez correspond au nombre de jours écoulés depuis la création de l'objet au cours desquels l'action se produira.
- Amazon S3 calcule ce délai en ajoutant le nombre de jours spécifié dans la règle à la date et à l'heure de création de l'objet et en arrondissant la date et l'heure obtenues au jour suivant à minuit, heure UTC. Par exemple, si un objet a été créé le 15/01/2014 à 10 h 30 UTC et que vous spécifiez 3 jours dans une règle de transition, la date calculée de transition de l'objet sera le 19/01/2014 à 00 h 00 UTC.

> **Note**
>
> Amazon S3 conserve uniquement la dernière date de modification pour chaque objet. Par exemple, la console Amazon S3 affiche la date Dernière modification dans le volet Propriétés de l'objet. Lorsque vous créez initialement un nouvel objet, cette date reflète la date à laquelle l'objet a été créé. Si vous remplacez l'objet, la date change en conséquence. Par conséquent, la date de création est synonyme de la date Dernière modification.

Lorsqu'un nombre de jours est spécifié dans les actions `NoncurrentVersionTransition` et `NoncurrentVersionExpiration` dans une configuration du cycle de vie, notez ce qui suit :

- La valeur que vous spécifiez correspond au nombre de jours depuis le moment où l'objet devient non actuel (c'est-à-dire, depuis que l'objet a été remplacé ou supprimé) pendant lesquels Amazon S3 effectuera l'action sur l'objet ou les objets spécifiés.
- Amazon S3 calcule ce délai en ajoutant le nombre de jours spécifié dans la règle à l'heure à laquelle la nouvelle version du successeur de l'objet est créée, puis en arrondissant la date et l'heure obtenues au jour suivant à minuit, heure UTC. Par exemple, dans votre compartiment, supposons que vous ayez une version actuelle d'un objet, créée le 01/01/2014 à 10 h 30 UTC. Si la nouvelle version de l'objet qui remplace la version actuelle a été créée le 15/01/2014 à 10 h 30 UTC et que vous spécifiez 3 jours dans une règle de transition, la date de transition de l'objet sera le 19/01/2014 à 00 h 00 UTC.

Règles de cycle de vie : en fonction d'une date spécifique

Lorsqu'une action est spécifiée dans une règle de cycle de vie S3, vous pouvez spécifier la date à laquelle vous souhaitez qu'Amazon S3 exécute l'action. Lorsque la date spécifiée arrive, Amazon S3 applique l'action à tous les objets qualifiés (en fonction des critères de filtre).

Si vous spécifiez une action de cycle de vie S3 avec une date déjà passée, tous les objets qualifiés deviennent immédiatement éligibles pour cette action de cycle de vie.

> **Important**
>
> L'action basée sur la date n'est pas une action unique. Amazon S3 continue à appliquer l'action basée sur la date même après que la date est passée, tant que l'état de la règle est `Enabled`.
>
> Par exemple, supposons que vous spécifiez une action `Expiration` basée sur la date pour supprimer tous les objets (en supposant qu'aucun filtre n'est spécifié dans la règle). À la date spécifiée, Amazon S3 fait expirer tous les objets du compartiment. Amazon S3 continue également à faire expirer tous les nouveaux objets que vous créez dans le compartiment. Pour arrêter cette action de cycle de vie, vous devez supprimer l'action de la configuration du cycle de vie, désactiver la règle ou supprimer la règle de la configuration du cycle de vie.

La valeur de date doit être conforme au format ISO 8601. L'heure indique toujours minuit UTC.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas créer des règles de cycle de vie basées sur la date en utilisant la console Amazon S3, mais vous pouvez afficher, désactiver ou supprimer ces règles.

Ajout de filtres à des règles de cycle de vie

Les filtres sont un élément facultatif de règle de cycle de vie que vous pouvez utiliser pour spécifier les objets auxquels la règle s'applique.

Les éléments suivants peuvent être utilisés pour filtrer les objets :

Préfixe de clé

Vous pouvez filtrer les objets en fonction d'un préfixe. Si vous souhaitez appliquer une action de cycle de vie à un sous-ensemble d'objets avec des préfixes différents, créez des règles distinctes pour chaque action.

Balises d'objet

Vous pouvez filtrer les objets en fonction d'une ou de plusieurs balises. Chaque balise doit correspondre exactement à la clé et à la valeur et, si vous spécifiez plusieurs balises, chaque clé de balise doit être unique. Un filtre avec plusieurs balises d'objet s'applique à un sous-ensemble d'objets dont toutes les balises sont spécifiées. Si un objet dispose de balises supplémentaires spécifiées, le filtre continue de s'appliquer.

> **Note**
>
> Si vous spécifiez uniquement un élément `Key` et aucun élément `Value`, la règle ne s'applique qu'aux objets correspondant à la clé de balise et pour lesquels aucune valeur n'est spécifiée.

Taille d'objet minimale ou maximale

Vous pouvez filtrer les objets en fonction de leur taille. Vous pouvez spécifier une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou une taille maximale (`ObjectSizeLessThan`), ou vous pouvez spécifier une plage de tailles d'objet dans le même filtre. Les valeurs de taille d'objet sont exprimées en octets. La taille de filtre maximale est de 5 To. Amazon S3 applique une taille

d'objet minimale par défaut à la configuration du cycle de vie. Pour plus d'informations, consultez Exemple : permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko.

Vous pouvez combiner différents éléments de filtre, auquel cas Amazon S3 utilise un opérateur AND logique.

Exemples de filtre

Les exemples suivants montrent comment vous pouvez utiliser différents éléments de filtre :

- Spécification d'un filtre à l'aide de préfixes de clé : cet exemple montre une règle de cycle de vie S3 qui s'applique à un sous-ensemble d'objets en fonction du préfixe du nom de clé (`logs/`). Par exemple, la règle de cycle de vie s'applique aux objets `logs/mylog.txt`, `logs/temp1.txt` et `logs/test.txt`. La règle ne s'applique pas à l'objet `example.jpg`.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
           <Prefix>logs/</Prefix>
        </Filter>
        transition/expiration actions
         ...
    </Rule>
    ...
</LifecycleConfiguration>
```

> **Note**
>
> Si un ou plusieurs préfixes commencent par les mêmes caractères, vous pouvez inclure tous ces préfixes dans votre règle en spécifiant un préfixe partiel sans barre oblique (/) dans le filtre. Par exemple, supposons que vous avez les préfixes suivants :
>
> ```
> sales1999/
>                sales2000/
>                sales2001/
> ```
>
> Pour inclure ces trois préfixes dans votre règle, spécifiez `sales` comme préfixe dans votre règle de cycle de vie.

Si vous souhaitez appliquer une action de cycle de vie à un sous-ensemble d'objets en fonction de préfixes de noms de clé différents, spécifiez des règles distinctes. Dans chaque règle, spécifiez un filtre basé sur le préfixe. Par exemple, pour décrire une action de cycle de vie pour les objets avec les préfixes de clé `projectA/` et `projectB/`, vous spécifiez deux règles comme suit :

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
           <Prefix>projectA/</Prefix>
        </Filter>
        transition/expiration actions
         ...
    </Rule>

    <Rule>
        <Filter>
           <Prefix>projectB/</Prefix>
        </Filter>
        transition/expiration actions
         ...
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Pour en savoir plus sur les clés d'objet, consultez Attribution d'un nom aux objets Amazon S3.

- Spécification d'un filtre en fonction de balises d'objet : dans l'exemple suivant, la règle de cycle de vie spécifie un filtre basé sur une balise (*key*) et une valeur (*value*). La règle s'applique ensuite uniquement à un sous-ensemble d'objets avec la balise spécifique.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
           <Tag>
              <Key>key</Key>
              <Value>value</Value>
           </Tag>
        </Filter>
        transition/expiration actions
        ...
    </Rule>
```

```
</LifecycleConfiguration>
```

Vous pouvez spécifier un filtre basé sur plusieurs balises. Vous devez encapsuler les balises dans l'élément <And>, comme illustré dans l'exemple suivant. La règle indique à Amazon S3 d'exécuter des actions de cycle de vie sur des objets avec deux balises (avec la clé de balise et la valeur spécifiques).

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
      <Filter>
         <And>
            <Tag>
               <Key>key1</Key>
               <Value>value1</Value>
            </Tag>
            <Tag>
               <Key>key2</Key>
               <Value>value2</Value>
            </Tag>
             ...
         </And>
      </Filter>
      transition/expiration actions
    </Rule>
</Lifecycle>
```

La règle de cycle de vie s'applique aux objets qui ont tous deux des balises spécifiées. Amazon S3 effectue une opération logique AND. Remarques :

- Chaque balise doit correspondre exactement à la fois à la clé et à la valeur. Si vous spécifiez uniquement un élément <Key> et aucun élément <Value>, la règle ne s'applique qu'aux objets correspondant à la clé de balise et pour lesquels aucune valeur n'est spécifiée.
- La règle s'applique à un sous-ensemble d'objets dont toutes les étiquettes sont spécifiées dans la règle. Si un objet dispose d'étiquettes supplémentaires spécifiées, la règle continue à s'appliquer.

> **Note**
>
> Lorsque vous spécifiez plusieurs balises dans un filtre, chaque clé de balise doit être unique.

- Spécification d'un filtre basé à la fois sur le préfixe et sur une ou plusieurs balises : dans une règle de cycle de vie, vous pouvez spécifier un filtre basé à la fois sur le préfixe de clé et sur une ou plusieurs balises. Là encore, vous devez encapsuler tous ces éléments de filtre dans l'élément <And>, comme suit :

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
          <And>
             <Prefix>key-prefix</Prefix>
             <Tag>
                <Key>key1</Key>
                <Value>value1</Value>
             </Tag>
             <Tag>
                <Key>key2</Key>
                <Value>value2</Value>
             </Tag>
              ...
          </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

  Amazon S3 associe ces filtres à l'aide d'un opérateur logique AND. Autrement dit, la règle s'applique au sous-ensemble des objets dotés du préfixe de clé spécifié et des balises spécifiées. Un filtre peut avoir seulement un préfixe et zéro, une ou plusieurs balises.

- Spécification d'un filtre vide : vous pouvez spécifier un filtre vide, auquel cas la règle s'applique à tous les objets dans le compartiment.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

- Spécification d'un filtre de taille d'objet : pour filtrer une règle par taille d'objet, vous pouvez spécifier une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou une taille maximale (`ObjectSizeLessThan`), ou vous pouvez spécifier une plage de tailles d'objet.

  Les valeurs de taille d'objet sont exprimées en octets. La taille de filtre maximale est de 5 To. Certaines classes de stockage présentent des limites concernant la taille minimale des objets. Pour plus d'informations, consultez Comparaison des classes de stockage Amazon S3.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
            <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

> **Note**
>
> Les filtres `ObjectSizeGreaterThan` et `ObjectSizeLessThan` excluent les valeurs spécifiées. Par exemple, si vous définissez que les objets d'une taille comprise entre 128 Ko et 1 024 Ko doivent passer de la classe de stockage S3 Standard à la classe de stockage S3 Standard-IA, les objets qui font exactement 1 024 Ko ou 128 Ko ne passeront pas à S3 Standard-IA. À la place, la règle s'appliquera uniquement aux objets de plus de 128 Ko et de moins de 1 024 Ko.

  Si vous spécifiez une plage de tailles d'objet, l'entier `ObjectSizeGreaterThan` doit être inférieur à la valeur `ObjectSizeLessThan`. Si vous utilisez plusieurs filtres, vous devez les envelopper dans un élément <And>. L'exemple suivant montre comment spécifier des objets dans une plage comprise entre 500 et 64 000 octets.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <Filter>
            <And>
                <Prefix>key-prefix</Prefix>
                <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
```

```
                <ObjectSizeLessThan>64000</ObjectSizeLessThan>
            </And>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        transition/expiration actions
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Comment Amazon S3 gère les conflits dans les configurations du cycle de vie

En général, le cycle de vie Amazon S3 optimise les coûts. Par exemple, si deux stratégies d'expiration se chevauchent, la stratégie d'expiration la plus courte est appliquée pour que des données ne soient pas stockées plus longtemps que prévu. De même, si deux stratégies de transition se chevauchent, le cycle de vie S3 effectue la transition de vos objets vers la classe de stockage au coût le plus bas.

Dans les deux cas, le cycle de vie S3 tente de choisir ce qui est le moins cher pour vous. La classe de stockage S3 Intelligent-Tiering (Hiérarchisation intelligente) constitue une exception à cette règle générale. Le cycle de vie S3 privilégie la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering à toutes les autres classes de stockage, à l'exception des classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

- La suppression permanente a priorité sur la transition.
- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires

Vous pouvez définir une configuration de cycle de vie S3 dans laquelle vous spécifiez des préfixes ou des actions se chevauchant. Les exemples suivants illustrent comment Amazon S3 résout les conflits potentiels.

Example 1 : Chevauchement de préfixes (aucun conflit)

L'exemple de configuration suivant comporte deux règles qui indiquent des préfixes qui se chevauchent comme suit :

- La première règle spécifie un filtre vide, indiquant tous les objets du compartiment.
- La deuxième règle spécifie un préfixe de nom de clé (`logs/`), indiquant uniquement un sous-ensemble d'objets.

La règle 1 demande à Amazon S3 de supprimer tous les objets un an après leur création. La règle 2 demande à Amazon S3 d'effectuer la transition d'un sous-ensemble d'objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent 30 jours après la création.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule 1</ID>
    <Filter>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Expiration>
      <Days>365</Days>
    </Expiration>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule 2</ID>
    <Filter>
      <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
      <Days>30</Days>
    </Transition>
   </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Comme il n'y a pas de conflit dans ce cas, Amazon S3 effectue la transition des objets avec le préfixe `logs/` vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent 30 jours après leur création. Les objets sont ensuite supprimés un an après leur création.

Example 2 : Actions de cycle de vie contradictoires

Dans cet exemple de configuration, il existe deux règles qui indiquent à Amazon S3 d'effectuer en même temps deux actions différentes sur le même ensemble d'objets pendant la durée de vie des objets :

- Les deux règles spécifient le même préfixe de nom de clé et les deux règles s'appliquent par conséquent au même ensemble d'objets.
- Les deux règles spécifient les mêmes 365 jours après la création de l'objet lorsque les règles s'appliquent.
- Une règle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition d'objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent et une autre règle veut qu'Amazon S3 fasse expirer les objets en même temps.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule 1</ID>
    <Filter>
      <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Expiration>
      <Days>365</Days>
    </Expiration>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule 2</ID>
    <Filter>
      <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
      <Days>365</Days>
    </Transition>
   </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Dans ce cas, étant donné que vous voulez que les objets expirent (soient supprimés), il est inutile de modifier la classe de stockage. Par conséquent, Amazon S3 choisit l'action d'expiration sur ces objets.

Example 3 : Chevauchement de préfixes entraînant des actions de cycle de vie contradictoires

Dans cet exemple, la configuration comporte deux règles qui indiquent des préfixes qui se chevauchent comme suit :

- La règle 1 spécifie un préfixe vide (indiquant tous les objets).
- La règle 2 spécifie un préfixe de nom de clé (`logs/`) qui identifie un sous-ensemble de tous les objets.

Pour le sous-ensemble d'objets avec le préfixe de nom de clé `logs/`, les actions de cycle de vie S3 dans les deux règles s'appliquent. Une règle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets 10 jours après leur création et une autre règle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets 365 jours après leur création.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule 1</ID>
    <Filter>
      <Prefix></Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
      <Days>10</Days>
    </Transition>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule 2</ID>
    <Filter>
      <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
      <Days>365</Days>
    </Transition>
   </Rule>
```

```
</LifecycleConfiguration>
```

Dans ce cas, Amazon S3 choisit d'effectuer leur transition 10 jours après leur création.

Example 4 : Filtrage basé sur des balises et actions du cycle de vie contradictoires générées

Supposons que vous avez la configuration de cycle de vie S3 suivante qui a deux règles, chacune spécifiant un filtre de balise :

- La règle 1 spécifie un filtre basé sur une balise (`tag1/value1`). Cette règle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval 365 jours après leur création.
- La règle 2 spécifie un filtre basé sur une balise (`tag2/value2`). Cette règle indique à Amazon S3 de faire expirer les objets 14 jours après leur création.

La configuration de cycle de vie S3 est illustrée dans l'exemple suivant.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule 1</ID>
    <Filter>
      <Tag>
         <Key>tag1</Key>
         <Value>value1</Value>
      </Tag>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
      <Days>365</Days>
    </Transition>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule 2</ID>
    <Filter>
      <Tag>
         <Key>tag2</Key>
         <Value>value2</Value>
      </Tag>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Expiration>
```

```
      <Days>14</Days>
    </Expiration>
   </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Si un objet possède les deux balises, Amazon S3 doit décider de la règle à suivre. Dans ce cas, Amazon S3 fait expirer l'objet 14 jours après sa création. L'objet est supprimé et, par conséquent, l'action de transition ne s'applique pas.

Exemples de configurations du cycle de vie S3

Cette section fournit des exemples de configuration de cycle de vie S3. Chaque exemple indique comment vous pouvez spécifier XML dans chaque exemple de scénarios.

Rubriques

- Archivage de tous les objets dans un délai d'un jour après leur création
- Désactivation temporaire des règles du cycle de vie
- Choix d'une classe de stockage inférieure pendant la durée de vie d'un objet
- Spécification de plusieurs règles
- Spécification d'une règle de cycle de vie pour un compartiment avec gestion des versions
- Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions
- Configuration du cycle de vie pour annuler les chargements partitionnés
- Expiration d'objets non actuels ne contenant aucune donnée
- Exemple : permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko

Archivage de tous les objets dans un délai d'un jour après leur création

Chaque règle de cycle de vie S3 comprend un filtre que vous pouvez utiliser pour identifier un sous-ensemble d'objets dans votre compartiment auquel s'applique la règle de cycle de vie S3. Les configurations S3 de cycle de vie suivantes présentent des exemples de spécification d'un filtre.

- Dans cette règle de configuration de cycle de vie S3, le filtre spécifie un préfixe de clé (`tax/`). Par conséquent, la règle s'applique aux objets avec le préfixe de nom de clé `tax/`, comme `tax/doc1.txt` et `tax/doc2.txt`.

La règle spécifie deux actions qui demandent à Amazon S3 de procéder comme suit :

- La transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval 365 jours (un an) après leur création.
- La suppression d'objets (l'action `Expiration`) 3 650 jours (10 ans) après leur création.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Transition and Expiration Rule</ID>
    <Filter>
       <Prefix>tax/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>365</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
    <Expiration>
      <Days>3650</Days>
    </Expiration>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Au lieu de spécifier l'âge de l'objet en termes de jours après sa création, vous pouvez spécifier une date pour chaque action. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser à la fois `Date` et `Days` dans la même règle.

- Si vous souhaitez que la règle de cycle de vie S3 s'applique à tous les objets dans le compartiment, spécifiez un préfixe vide. Dans la configuration suivante, la règle spécifie une action `Transition` qui indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval 0 jour après leur création. Cette règle signifie que les objets sont éligibles pour l'archivage dans S3 Glacier Flexible Retrieval à minuit UTC après leur création. Pour d'informations sur les contraintes de cycle de vie, consultez Contraintes et considérations pour les transitions.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Archive all object same-day upon creation</ID>
    <Filter>
      <Prefix></Prefix>
    </Filter>
```

```
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>0</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

- Vous pouvez spécifier un préfixe de nom de clé, ou aucun, et plusieurs balises d'objets dans un filtre, ou aucune. L'exemple de code suivant applique la règle de cycle de vie S3 à un sous-ensemble d'objets avec le préfixe de clé `tax/` et aux objets ayant deux balises avec une clé et une valeur spécifiques. Si vous spécifiez plusieurs filtres, vous devez inclure l'élément <And> comme illustré (Amazon S3 applique un opérateur logique AND pour combiner les conditions de filtre spécifiées).

```
...
<Filter>
   <And>
      <Prefix>tax/</Prefix>
      <Tag>
         <Key>key1</Key>
         <Value>value1</Value>
      </Tag>
      <Tag>
         <Key>key2</Key>
         <Value>value2</Value>
      </Tag>
    </And>
</Filter>
...
```

- Vous pouvez filtrer des objets en fonction uniquement des balises. Par exemple, la règle de cycle de vie S3 suivante s'applique aux objets ayant les deux balises spécifiées (elle ne spécifie pas de préfixe).

```
...
<Filter>
   <And>
      <Tag>
         <Key>key1</Key>
         <Value>value1</Value>
```

```
      </Tag>
      <Tag>
         <Key>key2</Key>
         <Value>value2</Value>
      </Tag>
    </And>
</Filter>
...
```

Important

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

- La suppression permanente a priorité sur la transition.
- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Désactivation temporaire des règles du cycle de vie

Vous pouvez désactiver temporairement une règle du cycle de vie S3 à l'aide de l'élément `status`. Cela peut être utile si vous souhaitez tester de nouvelles règles ou résoudre des problèmes liés à votre configuration, sans remplacer vos règles existantes. La configuration de cycle de vie S3 suivante spécifie deux règles :

- La règle 1 indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets avec le préfixe `logs/` vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval peu de temps après leur création.
- La règle 2 indique à Amazon S3 d'effectuer la transition des objets avec le préfixe `documents/` vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval peu de temps après leur création.

Dans la configuration, la règle 1 est activée et la règle 2 est désactivée. Amazon S3 ignore la règle désactivée.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Rule1</ID>
    <Filter>
      <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>0</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
  <Rule>
    <ID>Rule2</ID>
    <Filter>
      <Prefix>documents/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Disabled</Status>
    <Transition>
      <Days>0</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Choix d'une classe de stockage inférieure pendant la durée de vie d'un objet

Dans cet exemple, vous utilisez une configuration de cycle de vie S3 pour faire passer des objets à la classe de stockage inférieure pendant leur cycle de vie. Ce choix peut permettre de réduire les coûts de stockage. Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon S3.

L'exemple suivant de configuration de cycle de vie S3 spécifie une règle qui s'applique aux objets avec le préfixe de nom de clé `logs/`. La règle spécifie les deux actions suivantes :

- Deux actions de transition :
  - La transition d'objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent 30 jours après leur création.

  - La transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval 90 jours après leur création.
- Une action d'expiration qui indique à Amazon S3 de supprimer les objets un an après leur création.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>example-id</ID>
    <Filter>
       <Prefix>logs/</Prefix>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>30</Days>
      <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
    </Transition>
    <Transition>
      <Days>90</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
    <Expiration>
      <Days>365</Days>
    </Expiration>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Note

Vous pouvez utiliser une règle pour décrire toutes les actions de cycle de vie S3 si toutes les actions s'appliquent au même ensemble d'objets (identifié par le filtre). Sinon, vous pouvez ajouter plusieurs règles, chacune spécifiant un filtre différent.

Important

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

  - La suppression permanente a priorité sur la transition.

- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Spécification de plusieurs règles

Vous pouvez spécifier plusieurs règles si vous souhaitez effectuer différentes actions de cycle de vie S3 pour différents d'objets. La configuration de cycle de vie S3 suivante a deux règles :

- La règle 1 s'applique aux objets ayant le préfixe de nom de clé `classA/`. Elle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition d'objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval un an après leur création et de faire expirer ces objets 10 ans après leur création.
- La règle 2 s'applique aux objets ayant le préfixe de nom de clé `classB/`. Elle indique à Amazon S3 d'effectuer la transition d'objets vers la classe de stockage S3 standard – Accès peu fréquent 90 jours après leur création et de les supprimer un an après leur création.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>ClassADocRule</ID>
        <Filter>
           <Prefix>classA/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Transition>
           <Days>365</Days>
           <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
        </Transition>
        <Expiration>
             <Days>3650</Days>
        </Expiration>
    </Rule>
    <Rule>
        <ID>ClassBDocRule</ID>
```

```
        <Filter>
            <Prefix>classB/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Transition>
           <Days>90</Days>
           <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
        </Transition>
        <Expiration>
             <Days>365</Days>
        </Expiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Important

Si vous avez plusieurs règles dans une configuration du cycle de vie S3, un objet peut devenir éligible pour plusieurs actions du cycle de vie S3 le même jour. Dans de tels cas, Amazon S3 suit les règles générales suivantes :

- La suppression permanente a priorité sur la transition.
- La transition a priorité sur la création de marqueurs de suppression.
- Si un objet est éligible pour les transitions vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Standard-IA (ou S3 One Zone-IA), Amazon S3 choisit la transition vers S3 Glacier Flexible Retrieval.

Pour obtenir des exemples, veuillez consulter Exemples de chevauchement de filtres et d'actions de cycle de vie contradictoires.

Spécification d'une règle de cycle de vie pour un compartiment avec gestion des versions

Imaginez que vous avez un compartiment sur lequel la gestion des versions est activée. Dans ce cas, vous avez pour chaque objet une version actuelle et éventuellement une ou plusieurs versions anciennes. (Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.)

Dans l'exemple suivant, vous souhaitez conserver un an d'historique et retenir 5 versions anciennes. Les configurations du cycle de vie S3 prennent en charge la conservation de 1 à 100 versions de n'importe quel objet. Sachez qu'il doit exister plus de 5 nouvelles versions anciennes pour qu'Amazon S3 puisse faire expirer une version donnée. Amazon S3 supprime définitivement toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la suppression se produise, les valeurs `NoncurrentDays` et `NewerNoncurrentVersions` doivent être dépassées.

Afin de réaliser des économiser sur les coûts de stockage, vous souhaitez déplacer les versions anciennes vers S3 Glacier Flexible Retrieval 30 jours après qu'elles sont devenues anciennes (en supposant que ces objets anciens sont des données froides auxquelles vous n'avez pas besoin d'accéder en temps réel). En outre, vous vous attendez à ce que la fréquence d'accès des versions actuelles diminue 90 jours après leur création. Vous pouvez dès lors décider de déplacer ces objets vers la classe de stockage S3 Standard-IA.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>sample-rule</ID>
        <Filter>
           <Prefix></Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Transition>
           <Days>90</Days>
           <StorageClass>STANDARD_IA</StorageClass>
        </Transition>
        <NoncurrentVersionTransition>
            <NoncurrentDays>30</NoncurrentDays>
            <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
        </NoncurrentVersionTransition>
       <NoncurrentVersionExpiration>
            <NewerNoncurrentVersions>5</NewerNoncurrentVersions>
            <NoncurrentDays>365</NoncurrentDays>
       </NoncurrentVersionExpiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Suppression des marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions

Un compartiment activé pour la gestion des versions a une version d'objet actuelle et une ou plusieurs versions anciennes pour chaque objet. Lorsque vous supprimez un objet, notez ce qui suit :

- Si vous ne spécifiez pas un ID de version dans votre demande de suppression, Amazon S3 ajoute un marqueur de suppression au lieu de supprimer l'objet. La version actuelle de l'objet devient ancienne et le marqueur de suppression devient la version actuelle.
- Si vous spécifiez un ID de version dans votre demande de suppression, Amazon S3 supprime la version de l'objet définitivement (aucun marqueur de suppression n'est créé).
- Un marqueur de suppression avec aucune version ancienne est appelé marqueur de suppression d'objet expiré.

Cet exemple illustre un scénario qui peut créer des marqueurs de suppression d'objet expiré dans votre compartiment et la façon dont vous pouvez utiliser une configuration de cycle de vie S3 pour indiquer à Amazon S3 de supprimer les marqueurs de suppression d'objet expiré.

Supposons que vous écrivez une configuration du cycle de vie S3 qui utilise l'action `NoncurrentVersionExpiration` pour supprimer les versions anciennes 30 jours après qu'elles sont devenues anciennes et qui retient 10 versions anciennes, comme illustré dans l'exemple suivant. Sachez qu'il doit exister plus de 10 nouvelles versions anciennes pour qu'Amazon S3 puisse faire expirer une version donnée. Amazon S3 supprime définitivement toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la suppression se produise, les valeurs `NoncurrentDays` et `NewerNoncurrentVersions` doivent être dépassées.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        ...
        <NoncurrentVersionExpiration>
            <NewerNoncurrentVersions>10</NewerNoncurrentVersions>
            <NoncurrentDays>30</NoncurrentDays>
        </NoncurrentVersionExpiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

L'action `NoncurrentVersionExpiration` ne s'applique pas aux versions d'objet actuelles. Elle supprime uniquement les versions anciennes.

Pour les versions d'objet actuelles, les options suivantes vous permettent de gérer leur cycle de vie selon que les versions d'objet actuelles suivent un cycle de vie bien défini :

- Les versions d'objet actuelles suivent un cycle de vie bien défini.

  Dans ce cas, vous pouvez utiliser une configuration de cycle de vie S3 avec l'action `Expiration` pour indiquer à Amazon S3 de supprimer les versions actuelles, comme illustré dans l'exemple suivant.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        ...
        <Expiration>
           <Days>60</Days>
        </Expiration>
        <NoncurrentVersionExpiration>
            <NewerNoncurrentVersions>10</NewerNoncurrentVersions>
            <NoncurrentDays>30</NoncurrentDays>
        </NoncurrentVersionExpiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Dans cet exemple, Amazon S3 supprime les versions actuelles 60 jours après leur création en ajoutant un marqueur de suppression pour chaque version d'objet actuelle. Ainsi, la version actuelle devient ancienne et le marqueur de suppression devient la version actuelle. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas spécifier à la fois une balise `Days` et `ExpiredObjectDeleteMarker` sur la même règle. Si vous spécifiez la balise `Days`, Amazon S3 effectue automatiquement le nettoyage `ExpiredObjectDeleteMarker` une fois que les marqueurs de suppression sont suffisamment anciens pour satisfaire aux critères d'âge. Pour nettoyer les marqueurs de suppression dès qu'ils deviennent la seule version, créez une règle distincte avec uniquement la balise `ExpiredObjectDeleteMarker`.

L'action `NoncurrentVersionExpiration` dans la même configuration de cycle de vie S3 supprime les objets anciens 30 jours après qu'ils sont devenus anciens. Ainsi, dans cet exemple, toutes les versions d'objet sont définitivement supprimées 90 jours après la création de l'objet.

Sachez que dans cet exemple, il doit exister plus de 10 nouvelles versions anciennes pour qu'Amazon S3 puisse faire expirer une version donnée. Amazon S3 supprime définitivement toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la suppression se produise, les valeurs `NoncurrentDays` et `NewerNoncurrentVersions` doivent être dépassées.

Bien que des marqueurs de suppression d'objet expiré soient créés au cours de ce processus, Amazon S3 détecte et supprime les marqueurs de suppression d'objet expiré à votre place.

- Les versions d'objet actuelles n'ont pas de cycle de vie bien défini.

  Dans ce cas, vous pouvez supprimer les objets manuellement si vous n'en avez pas besoin, ce qui créera un marqueur de suppression avec une ou plusieurs versions anciennes. Si la configuration de cycle de vie S3 avec l'action `NoncurrentVersionExpiration` supprime toutes les versions anciennes, vous avez à présent des marqueurs de suppression d'objet expiré.

  Plus précisément pour ce scénario, la configuration de cycle de vie S3 fournit une action `Expiration` que vous pouvez utiliser pour supprimer les marqueurs de suppression d'objet expiré.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
       <ID>Rule 1</ID>
        <Filter>
          <Prefix>logs/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>Enabled</Status>
        <Expiration>
           <ExpiredObjectDeleteMarker>true</ExpiredObjectDeleteMarker>
        </Expiration>
        <NoncurrentVersionExpiration>
            <NewerNoncurrentVersions>10</NewerNoncurrentVersions>
            <NoncurrentDays>30</NoncurrentDays>
        </NoncurrentVersionExpiration>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

En définissant l'élément `ExpiredObjectDeleteMarker` sur `true` dans l'action `Expiration`, vous indiquez à Amazon S3 de supprimer les marqueurs de suppression d'objet expiré.

> **Note**
>
> Si vous spécifiez l'action de cycle de vie S3 `ExpiredObjectDeleteMarker`, la règle ne peut pas spécifier un filtre basé sur une balise.

Configuration du cycle de vie pour annuler les chargements partitionnés

Vous pouvez utiliser les opérations d'API REST de chargement partitionné Amazon S3 pour charger des objets volumineux en plusieurs parties. Pour en savoir plus sur les chargements partitionnés, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Avec une configuration du cycle de vie S3, vous pouvez indiquer à Amazon S3 d'arrêter les chargements partitionnés incomplets (identifiés par le préfixe de nom de clé spécifié dans la règle) s'ils ne se terminent pas avant un certain nombre de jours suivant leur lancement. Lorsque Amazon S3 interrompt un chargement partitionné, toutes les parties associées au chargement partitionné sont supprimées. Ce processus vous aide à contrôler vos coûts de stockage en garantissant que vous n'avez pas de chargements partitionnés incomplets avec des parties stockées dans Amazon S3.

> **Note**
>
> Si vous spécifiez l'action de cycle de vie S3 `AbortIncompleteMultipartUpload`, la règle ne peut pas spécifier un filtre basé sur une balise.

Voici un exemple de configuration de cycle de vie S3 qui spécifie une règle avec l'action `AbortIncompleteMultipartUpload`. Cette action indique à Amazon S3 d'arrêter les chargements partitionnés incomplets sept jours après leur lancement.

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        <ID>sample-rule</ID>
        <Filter>
           <Prefix>SomeKeyPrefix/</Prefix>
        </Filter>
        <Status>rule-status</Status>
        <AbortIncompleteMultipartUpload>
          <DaysAfterInitiation>7</DaysAfterInitiation>
```

```
        </AbortIncompleteMultipartUpload>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Expiration d'objets non actuels ne contenant aucune donnée

Vous pouvez créer des règles qui transfèrent des objets uniquement en fonction de leur taille. Vous pouvez spécifier une taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou une taille maximale (`ObjectSizeLessThan`), ou vous pouvez spécifier une plage de tailles d'objet en octets. Si vous utilisez plusieurs filtres, comme une règle de préfixe et de taille, vous devez les envelopper dans un élément `<And>`.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Transition with a prefix and based on size</ID>
    <Filter>
       <And>
          <Prefix>tax/</Prefix>
          <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
       </And>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>365</Days>
      <StorageClass>GLACIER</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Si vous spécifiez une plage en utilisant à la fois les éléments `ObjectSizeGreaterThan` et `ObjectSizeLessThan`, la taille maximale des objets doit être supérieure à la taille minimale des objets. Si vous utilisez plusieurs filtres, vous devez les envelopper dans un élément `<And>`. L'exemple suivant montre comment spécifier des objets dans une plage comprise entre 500 et 64 000 octets. Lorsque vous spécifiez une plage, les filtres `ObjectSizeGreaterThan` et `ObjectSizeLessThan` excluent les valeurs spécifiées. Pour plus d'informations, consultez the section called "Élément de filtre".

```
<LifecycleConfiguration>
    <Rule>
        ...
          <And>
```

```
            <ObjectSizeGreaterThan>500</ObjectSizeGreaterThan>
            <ObjectSizeLessThan>64000</ObjectSizeLessThan>
         </And>
    </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Vous pouvez également créer des règles pour faire expirer spécifiquement les anciens objets qui ne contiennent aucune donnée, y compris les anciens objets marqueurs de suppression, créés dans un compartiment doté de la gestion des versions. L'exemple suivant utilise l'action `NoncurrentVersionExpiration` pour supprimer les anciennes versions, 30 jours après qu'elles sont devenues anciennes, et pour retenir au plus 10 anciennes versions. Il utilise également l'élément `ObjectSizeLessThan` pour filtrer uniquement les objets dépourvus de données.

Sachez qu'il doit exister plus de 10 nouvelles versions anciennes pour qu'Amazon S3 puisse faire expirer une version donnée. Amazon S3 supprime définitivement toutes les versions non actuelles supplémentaires au-delà du nombre spécifié à conserver. Pour que la suppression se produise, les valeurs `NoncurrentDays` et `NewerNoncurrentVersions` doivent être dépassées.

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Expire noncurrent with size less than 1 byte</ID>
    <Filter>
       <ObjectSizeLessThan>1</ObjectSizeLessThan>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <NoncurrentVersionExpiration>
       <NewerNoncurrentVersions>10</NewerNoncurrentVersions>
       <NoncurrentDays>30</NoncurrentDays>
    </NoncurrentVersionExpiration>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Exemple : permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko

Amazon S3 applique un comportement par défaut à votre configuration du cycle de vie qui empêche la transition des objets de moins de 128 Ko vers toute classe de stockage. Vous pouvez autoriser la transition des objets plus petits en ajoutant un filtre de taille minimale (`ObjectSizeGreaterThan`) ou de taille maximale (`ObjectSizeLessThan`) qui spécifie une taille inférieure pour la configuration. L'exemple suivant permet la transition de tout objet de moins de 128 Ko vers la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval :

```
<LifecycleConfiguration>
  <Rule>
    <ID>Allow small object transitions</ID>
    <Filter>
          <ObjectSizeGreaterThan>1</ObjectSizeGreaterThan>
    </Filter>
    <Status>Enabled</Status>
    <Transition>
      <Days>365</Days>
      <StorageClass>GLACIER_IR</StorageClass>
    </Transition>
  </Rule>
</LifecycleConfiguration>
```

Note

En septembre 2024, Amazon S3 a mis à jour le comportement de transition par défaut pour les petits objets, comme suit :

- Comportement de transition par défaut mis à jour : à compter du mois de septembre 2024, le comportement par défaut empêche les objets de moins de 128 Ko d'être transférés vers toute classe de stockage.
- Comportement de transition par défaut précédent : avant le mois de septembre 2024, le comportement par défaut autorisait les objets de moins de 128 Ko à être transférés uniquement vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.

Les configurations créées avant le mois de septembre 2024 conservent le comportement de transition précédent, sauf si vous les modifiez. En d'autres termes, si vous créez, modifiez ou supprimez des règles, le comportement de transition par défaut de votre configuration est remplacé par le comportement mis à jour. Si votre cas d'utilisation l'exige, vous pouvez modifier le comportement de transition par défaut afin que les objets de moins de 128 Ko soient transférés vers S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive. Pour ce faire, utilisez l'en-tête `x-amz-transition-object-size-minimum-default` facultatif dans une demande PutBucketLifecycleConfiguration.

L'exemple suivant montre comment utiliser l'en-tête `x-amz-transition-object-size-minimum-default` d'une demande PutBucketLifecycleConfiguration pour appliquer le comportement de transition par défaut `varies_by_storage_class` à une configuration du cycle de vie S3. Ce comportement permet la transition d'un objet de moins de 128 Ko vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive. Par défaut, toutes les autres classes de stockage empêcheront les transitions inférieures à 128 Ko. Vous pouvez toujours utiliser des filtres personnalisés pour modifier la taille de transition minimale pour une classe de stockage quelconque. Les filtres personnalisés ont toujours priorité sur le comportement de transition par défaut :

```
HTTP/1.1 200
x-amz-transition-object-size-minimum-default: varies_by_storage_class
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
...
```

Résolution des problèmes du cycle de vie Amazon S3

Les informations suivantes peuvent vous aider à résoudre les problèmes courants liés aux règles de cycle de vie Amazon S3.

Rubriques

- J'ai exécuté une opération de liste sur mon compartiment et j'ai vu des objets qui, selon moi, avaient expiré ou avaient été transférés par une règle de cycle de vie.
- Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?
- Le nombre de mes objets S3 continue d'augmenter, même après avoir défini des règles de cycle de vie sur un compartiment avec gestion des versions.
- Comment vider mon compartiment S3 en utilisant des règles de cycle de vie ?
- Ma facture Amazon S3 a augmenté après la transition d'objets vers une classe de stockage moins coûteuse.
- J'ai mis à jour ma politique de compartiment, mais mes objets S3 sont toujours supprimés en raison de règles de cycle de vie expirées.
- Puis-je récupérer des objets S3 expirés conformément aux règles du cycle de vie S3 ?
- Pourquoi les actions relatives à mon cycle de vie d'expiration et de transition ne se produisent-elles pas ?
- Comment puis-je exclure un préfixe de ma règle de cycle de vie ?
- Comment puis-je inclure plusieurs préfixes dans ma règle de cycle de vie ?

J'ai exécuté une opération de liste sur mon compartiment et j'ai vu des objets qui, selon moi, avaient expiré ou avaient été transférés par une règle de cycle de vie.

Les transitions et les expirations d'objets du cycle de vie S3 sont des opérations asynchrones. Par conséquent, il peut y avoir un délai entre le moment où les objets sont éligibles à l'expiration ou à la transition et le moment où ils sont réellement transférés ou ils expirent. Les changements de tarification sont appliqués dès que la règle du cycle de vie est satisfaite, même si l'action n'est pas terminée. Il existe toutefois une exception à ce comportement si vous disposez d'une règle de cycle de vie configurée pour transférer l'objet vers la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Dans ce cas, les changements de facturation ne se produisent pas tant que l'objet n'est pas passé à la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Pour plus d'informations sur les changements de facturation, consultez Définition d'une configuration de cycle de vie sur un compartiment.

> **Note**
>
> Amazon S3 ne effectue pas la transition d'objets de moins de 128 Ko vers les classes de stockage S3 Standard ou S3 Standard-IA vers les classes de stockage S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA ou S3 One Zone-IA.

Comment puis-je surveiller les actions prises conformément à mes règles de cycle de vie ?

Pour surveiller les actions prises conformément aux règles de cycle de vie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes :

- Notifications d'événements S3 : vous pouvez configurer des notifications d'événements S3 afin d'être informé de tout événement d'expiration ou de transition du cycle de vie S3.
- Journaux d'accès au serveur S3 : vous pouvez activer les journaux d'accès au serveur pour vos compartiments S3 afin de capturer les actions liées au cycle de vie, comme les transitions d'objets vers une autre classe de stockage ou les expirations d'objets. Pour plus d'informations, consultez Cycle de vie et journalisation.

Pour visualiser les modifications apportées dans votre stockage quotidiennement, causées par les actions de cycle de vie, nous vous recommandons d'utiliser les tableaux de bord S3 Storage Lens à la place des métriques Amazon CloudWatch. Le tableau de bord Storage Lens vous permet de visualiser les métriques suivantes, qui permettent de surveiller le nombre d'objets ou leur taille :

- Octets de version actuelle
- Nombre d'objets de version actuelle
- Octets de version ancienne
- Nombre d'objets de version ancienne
- Nombre d'objets marqueur de suppression
- Supprimer les octets de stockage des marqueurs
- Octets de chargement partitionné non terminés
- Nombre d'objets de chargement partitionné non terminés

Le nombre de mes objets S3 continue d'augmenter, même après avoir défini des règles de cycle de vie sur un compartiment avec gestion des versions.

Dans un compartiment avec gestion des versions, quand un objet expire, il n'est pas complètement supprimé du compartiment. Au lieu de cela, un marqueur de suppression est créé en tant que version la plus récente de l'objet. Les marqueurs de suppression sont toujours comptés comme des objets. Par conséquent, si une règle de cycle de vie est créée pour faire expirer uniquement les versions actuelles, alors le nombre d'objets dans le compartiment S3 augmente au lieu de diminuer.

Par exemple, supposons qu'un compartiment S3 ait la gestion des versions activée avec 100 objets et qu'une règle de cycle de vie soit définie pour faire expirer les versions actuelles de l'objet au bout de 7 jours. Après le septième jour, le nombre d'objets passe à 200 car 100 marqueurs de suppression sont créés en plus des 100 objets d'origine, qui sont désormais des versions anciennes. Pour plus d'informations sur les actions des règles de configuration du cycle de vie S3 pour les compartiments avec la gestion des versions activée, consultez Définition d'une configuration de cycle de vie sur un compartiment.

Pour supprimer définitivement des objets, ajoutez une configuration de cycle de vie supplémentaire afin de supprimer les versions précédentes des objets, les marqueurs de suppression expirés et les chargements partitionnés incomplets. Pour obtenir des instructions sur la création de nouvelles règles de cycle de vie, consultez Définition d'une configuration de cycle de vie sur un compartiment.

> **Note**
>
> - Amazon S3 arrondit la date de transition ou d'expiration d'un objet à minuit UTC le jour suivant.

Lors de l'évaluation des objets pour les actions de cycle de vie, Amazon S3 utilise l'heure UTC de création des objets. Prenons l'exemple d'un compartiment non versionné doté d'une règle de cycle de vie configurée pour faire expirer les objets au bout d'un jour. Supposons qu'un objet a été créé le 1er janvier à 17 h 05, heure avancée du Pacifique (PDT), ce qui correspond au 2 janvier à 00 h 05 UTC. L'objet est âgé d'un jour à 00 h 05 UTC le 3 janvier, ce qui le rend éligible à l'expiration lorsque S3 Lifecycle évalue les objets à 00 h 00 UTC le 4 janvier.

Comme les actions de cycle de vie Amazon S3 se produisent de manière asynchrone, il peut y avoir un certain retard entre la date spécifiée dans la règle de cycle de vie et la transition physique réelle de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Délai de transition ou d'expiration.

Pour plus d'informations, consultez Règles de cycle de vie : en fonction de l'âge de l'objet.

- Pour les objets S3 protégés par le verrouillage d'objet, les versions actuelles ne sont pas supprimées définitivement. Au lieu de cela, un marqueur de suppression est ajouté aux objets, les rendant anciens. Les versions anciennes sont ensuite conservées et ne sont pas définitivement expirées.

Comment vider mon compartiment S3 en utilisant des règles de cycle de vie ?

Les règles de cycle de vie S3 constituent un outil efficace pour vider un compartiment S3 contenant des millions d'objets. Pour supprimer un nombre important d'objets de votre compartiment S3, veillez à utiliser ces deux paires de règles de cycle de vie :

- Expirer les versions actuelles d'objets et Supprimer définitivement les versions précédentes des objets
- Supprimer les marqueurs de suppression expirés et Supprimer les téléchargements partitionnés non terminés

Pour savoir comment créer une nouvelle règle de configuration du cycle de vie, consultez Définition d'une configuration de cycle de vie sur un compartiment.

> **Note**
>
> Pour les objets S3 protégés par le verrouillage d'objet, les versions actuelles ne sont pas supprimées définitivement. Au lieu de cela, un marqueur de suppression est ajouté aux objets, les rendant anciens. Les versions anciennes sont ensuite conservées et ne sont pas définitivement expirées.

Ma facture Amazon S3 a augmenté après la transition d'objets vers une classe de stockage moins coûteuse.

Votre facture peut augmenter après le transfert d'objets vers une classe de stockage moins coûteuse pour plusieurs raisons :

- Frais généraux de S3 Glacier pour les petits objets

  Pour chaque objet vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive Retrieval, une surcharge totale de 40 Ko est associée à cette mise à jour. Dans le cadre de la surcharge de 40 Ko, 8 Ko sont utilisés pour stocker les métadonnées et le nom de l'objet. Ces 8 Ko sont facturés selon les tarifs S3 Standard. Les 32 Ko restants sont utilisés pour l'indexation et les métadonnées associées. Ces 32 Ko sont facturés selon les tarifs S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive Retrieval.

  Par conséquent, si vous stockez de nombreux objets de petite taille, nous vous déconseillons d'utiliser des transitions de cycle de vie. Pour réduire les frais de surcharge, envisagez de regrouper de nombreux petits objets en un plus petit nombre de gros objets avant de les stocker dans Amazon S3. Pour plus d'informations sur les considérations de coûts, consultez Transition vers les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive (archivage d'objets).

- Frais de stockage minimaux

  Certaines classes de stockage S3 ont des exigences en matière de durée de stockage minimale. Les objets supprimés, remplacés ou transférés de ces classes avant que la durée minimale ne soit atteinte sont soumis à des frais de transition ou de suppression anticipés au prorata. Ces exigences en matière de durée de stockage minimale sont les suivantes :

  - S3 Standard-IA et S3 One Zone-IA : 30 jours
  - S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Instant Retrieval – 90 jours

- S3 Glacier Deep Archive – 180 jours

  Pour plus d'informations sur ces exigences, consultez la section Contraintes de la Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3. Pour plus d'informations générales sur la tarification de S3, consultez Tarification Amazon S3 et Calculateur de tarification AWS.

- Règles de transition du cycle de vie

  Chaque fois qu'un objet est transféré vers une classe de stockage différente selon une règle de cycle de vie, Amazon S3 considère cette transition comme une demande de transition. Les coûts de ces demandes de transition s'ajoutent aux coûts de ces classes de stockage. Si vous envisagez de procéder à la transition d'un grand nombre d'objets, tenez compte des coûts de demande pour une transition vers un niveau inférieur. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

J'ai mis à jour ma politique de compartiment, mais mes objets S3 sont toujours supprimés en raison de règles de cycle de vie expirées.

Les déclarations `Deny` figurant dans une politique de compartiment n'empêchent pas l'expiration des objets définis dans une règle de cycle de vie. Les actions du cycle de vie (telles que les transitions ou les expirations) n'utilisent pas l'opération `DeleteObject` S3. Au lieu de cela, les actions du cycle de vie S3 sont effectuées à l'aide de points de terminaison S3 internes. (Pour plus d'informations, consultez Cycle de vie et journalisation.)

Pour empêcher toute action de votre règle de cycle de vie, vous devez la modifier, la supprimer ou la désactiver.

Puis-je récupérer des objets S3 expirés conformément aux règles du cycle de vie S3 ?

Le seul moyen de récupérer des objets expirés conformément au cycle de vie S3 est de procéder à la gestion des versions, qui doit être en place avant que les objets ne puissent être éligibles à l'expiration. Vous ne pouvez pas annuler les opérations d'expiration effectuées par des règles du cycle de vie. Si des objets sont définitivement supprimés conformément aux règles du cycle de vie S3 en vigueur, vous ne pouvez pas récupérer ces objets. Pour activer la gestion des versions sur un compartiment, consultez the section called "Conservation de plusieurs versions d'objets".

Si vous avez appliqué la gestion des versions au compartiment et que les versions anciennes des objets sont toujours intactes, vous pouvez restaurer les versions précédentes des objets expirés. Pour plus d'informations sur le comportement des actions des règles de cycle de vie S3 et les

états de gestion des versions, consultez le tableau Actions du cycle de vie et état de la gestion des versions du compartiment dans Éléments pour décrire les actions du cycle de vie.

> **Note**
>
> Si le compartiment S3 est protégé par AWS Backup ou la réplication S3, vous pouvez également utiliser ces fonctionnalités pour récupérer vos objets expirés.

Pourquoi les actions relatives à mon cycle de vie d'expiration et de transition ne se produisent-elles pas ?

Pour un compartiment dont la gestion des versions est activée ou suspendue, les considérations suivantes guident la façon dont Amazon S3 gère l'action d'expiration :

- L'expiration d'objet s'applique uniquement à la version actuelle de l'objet (elle n'a aucun impact sur les versions d'objet non actuelles).
- Amazon S3 n'effectue aucune action en présence d'une ou de plusieurs versions d'objet et si le marqueur de suppression est la version actuelle.
- Amazon S3 n'effectue aucune action sur les versions non actuelles des objets auxquels la configuration du verrouillage d'objet S3 est appliquée.
- Pour les objets dotés d'un statut de réplication `PENDING`, Amazon S3 n'effectue aucune action sur les versions actuelles ou non actuelles des objets.

Les transitions des classes de stockage de cycle de vie obéissent aux contraintes suivantes :

- Par défaut, les objets de moins de 128 Ko ne sont pas transférés vers une classe de stockage.
- Les objets doivent être stockés au moins 30 jours avant d'être transférés vers S3 standard – Accès peu fréquent ou S3 One Zone-IA.
- Pour les compartiments avec gestion des versions activée ou gestion des versions suspendue, il est impossible de transférer les objets présentant un statut de réplication `PENDING`.

Comment puis-je exclure un préfixe de ma règle de cycle de vie ?

S3 Lifecycle ne prend pas en charge l'exclusion des préfixes dans vos règles. Au lieu de cela, utilisez des balises pour baliser tous les objets que vous souhaitez inclure dans la règle. Pour plus

d'informations sur l'utilisation de balises dans vos règles de cycle de vie, consultez the section called "Archivage de tous les objets dans un délai d'un jour après leur création".

Comment puis-je inclure plusieurs préfixes dans ma règle de cycle de vie ?

S3 Lifecycle ne prend pas en charge l'inclusion de plusieurs préfixes dans vos règles. Au lieu de cela, utilisez des balises pour baliser tous les objets que vous souhaitez inclure dans la règle. Pour plus d'informations sur l'utilisation de balises dans vos règles de cycle de vie, consultez the section called "Archivage de tous les objets dans un délai d'un jour après leur création".

Toutefois, si un ou plusieurs préfixes commencent par les mêmes caractères, vous pouvez inclure tous ces préfixes dans votre règle en spécifiant un préfixe partiel sans barre oblique (/) dans le filtre. Par exemple, supposons que vous avez les préfixes suivants :

```
sales1999/
sales2000/
sales2001/
```

Pour inclure ces trois préfixes dans votre règle, spécifiez `<Prefix>sales</Prefix>` dans votre règle de cycle de vie.

Journalisation et surveillance dans Amazon S3

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. Nous vous recommandons de collecter les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS afin de pouvoir déboguer plus facilement des problèmes de défaillance multipoint s'ils surviennent. Avant de commencer à surveiller Amazon S3, créez un plan de surveillance qui comprend les réponses aux questions suivantes :

- Quels sont les objectifs de la surveillance ?
- Quelles sont les ressources à surveiller ?
- À quelle fréquence les ressources doivent-elles être surveillées ?
- Quels outils de surveillance utiliser ?
- Qui exécute les tâches de supervision ?
- Qui doit être informé en cas de problème ?

Pour en savoir plus sur la journalisation et la surveillance dans Amazon S3, consultez les rubriques suivantes.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

La surveillance est un enjeu important pour assurer la fiabilité, la disponibilité et les performances d'Amazon S3 et de vos solutions AWS. Vous devez collecter les données de surveillance de toutes les parties de votre solution AWS afin de pouvoir déboguer plus facilement une éventuelle défaillance à plusieurs points. AWS fournit plusieurs outils pour surveiller vos ressources Amazon S3 et autres, et répondre aux incidents potentiels.

Alarmes Amazon CloudWatch

À l'aide d'alarmes Amazon CloudWatch, vous surveillez une métrique unique sur une période donnée que vous spécifiez. Si la métrique dépasse un seuil donné, une notification est envoyée à une rubrique Amazon SNS ou à une politique AWS Auto Scaling. Les alarmes CloudWatch

n'invoquent pas une action uniquement parce qu'elles se trouvent dans un état particulier. L'état doit avoir changé et avoir été conservé pendant un nombre de périodes spécifié. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

AWS CloudTrailJournaux

CloudTrail fournit un enregistrement des actions réalisées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans Amazon S3. Avec les informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon S3, l'adresse IP à partir de laquelle la demande a été effectuée, l'auteur et la date de la demande, ainsi que d'autres détails. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.

Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty est un service de détection des menaces qui surveille en permanence vos comptes, vos conteneurs, vos charges de travail et les données de votre environnement AWS afin d'identifier les menaces ou les risques de sécurité potentiels pour vos compartiments S3. GuardDuty fournit également un contexte détaillé sur les menaces détectées. GuardDuty surveille les journaux de gestion AWS CloudTrail pour détecter les menaces et affiche des informations relatives à la sécurité. Par exemple, GuardDuty inclut des facteurs d'une demande d'API, tels que l'utilisateur qui est à l'origine de la demande, l'emplacement d'origine de la demande et l'API spécifique demandée, qui pourraient être inhabituels dans votre environnement. GuardDuty S3 Protection surveille les événements de données S3 collectés par CloudTrail et identifie les comportements potentiellement anormaux et malveillants dans tous les compartiments S3 de votre environnement.

Journaux d'accès Amazon S3

Les journaux d'accès au serveur fournissent des enregistrements détaillés sur les demandes formulées à un compartiment. Les journaux d'accès au serveur sont utiles pour de nombreuses applications. Par exemple, les informations des journaux d'accès peuvent s'avérer utiles en cas d'audit de sécurité ou d'audit des accès. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor tire profit des bonnes pratiques acquises à travers la satisfaction de centaines de milliers de clients AWS. Trusted Advisor examine votre environnement AWS, puis effectue des recommandations lorsqu'il est possible de faire des économies, d'améliorer la disponibilité et les performances du système, ou de remédier à des failles de sécurité. Tous les clients AWS ont accès à cinq contrôles Trusted Advisor. Les clients avec un plan de support Business ou Enterprise peuvent afficher tous les contrôles Trusted Advisor.

Trusted Advisor a les vérifications liées à Amazon S3 suivantes :

- Configuration de journalisation des compartiments Amazon S3.
- Contrôles de sécurité pour les compartiments Amazon S3 dont les autorisations permettent un libre accès.
- Vérifications de la tolérance aux pannes pour les compartiments Amazon S3 pour lesquels la gestion des versions est désactivée ou suspendue.

Pour plus d'informations, consultez AWS Trusted Advisor dans le Guide de l'utilisateur Support.

Amazon S3 Storage Lens

Amazon S3 Storage Lens est une fonction d'analyse du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Vous pouvez utiliser les métriques S3 Storage Lens pour générer des informations récapitulatives, telles que la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes qui connaissent la croissance la plus rapide. Vous pouvez également utiliser les métriques S3 Storage Lens pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection et de sécurisation des données et améliorer les performances des charges de travail d'application.

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Présentation d'Amazon S3 Storage Lens.

Inventaire Amazon S3

Amazon S3 Inventory génère une liste d'objets et de métadonnées que vous pouvez utiliser pour interroger et gérer vos objets. Vous pouvez utiliser ce rapport d'inventaire pour générer des données granulaires telles que la taille de l'objet, la date de dernière modification, le statut du chiffrement et d'autres champs. Ces rapports sont disponibles à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire pour fournir automatiquement la dernière liste.

Par exemple, vous pouvez utiliser Amazon S3 Inventory pour auditer et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets à des fins de gestion, de conformité et d'obligations

réglementaires. Vous pouvez également utiliser Amazon S3 Inventory pour simplifier et accélérer les flux de travail métier et les tâches du big data, ce qui fournit une alternative planifiée aux opérations d'API `List` synchrones Amazon S3. Amazon S3 Inventory n'utilise pas les opérations d'API `List` pour auditer vos objets et n'affecte pas le taux de demande de votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

Notifications d'événements Amazon S3

Avec la fonctionnalité Notifications d'événements Amazon S3, vous recevez des notifications lorsque certains événements se produisent dans votre compartiment S3. Pour activer les notifications, ajoutez une configuration de notification qui identifie les événements que Amazon S3 doit publier. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Amazon S3 et AWS X-Ray

AWS X-Ray s'intègre à Amazon S3 pour suivre les demandes en amont visant à mettre à jour les compartiments S3 de votre application. Si un service effectue le suivi des demandes à l'aide du kit SDK X-Ray, Amazon S3 peut envoyer les en-têtes de suivi aux abonnés aux événements en aval, comme Λ, Amazon SQS et Amazon SNS. X-Ray active les messages de suivi pour les notifications d'événements Amazon S3. Vous pouvez utiliser la carte de suivi X-Ray pour afficher les connexions entre Amazon S3 et les autres services que votre application utilise. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 et X-Ray.

Les bonnes pratiques de sécurité suivantes s'appliquent également à la consignation et à la surveillance :

- Identify and audit all your Amazon S3 buckets
- Implement monitoring using Amazon Web Services monitoring tools
- Activer AWS Config
- Enable Amazon S3 server access logging
- Use CloudTrail
- Monitor Amazon Web Services security advisories

Rubriques

- Outils de surveillance
- Options de journalisation pour Amazon S3
- Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail

- Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur
- Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch
- Notifications d'événements Amazon S3
- Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec Amazon S3 Storage Lens
- Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory

Outils de surveillance

AWS fournit différents outils que vous pouvez utiliser pour surveiller Amazon S3. Vous pouvez configurer certains outils pour qu'ils effectuent la supervision automatiquement, tandis que d'autres nécessitent une intervention manuelle. Nous vous recommandons d'automatiser le plus possible les tâches de supervision.

Outils de surveillance automatique

Vous pouvez utiliser les outils de surveillance automatique pour surveiller Amazon S3 et signaler un problème éventuel :

- Amazon CloudWatch Alarms : surveillez une seule métrique sur une période définie et exécutez une ou plusieurs actions en fonction de la valeur de la métrique par rapport à un seuil donné sur un certain nombre de périodes. L'action est une notification envoyée à une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou une politique Amazon EC2 Auto Scaling. Les alarmes CloudWatch n'invoquent pas une action uniquement parce qu'elles se trouvent dans un état particulier. L'état doit avoir changé et avoir été maintenu pendant un nombre de périodes spécifié. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.
- Surveillance de journauxAWS CloudTrail : partagez les fichiers journaux entre comptes, surveillez les fichiers journaux CloudTrail en temps réel en les envoyant à CloudWatch Logs, écrivez des applications de traitement de journaux en langage Java et assurez-vous que vos fichiers journaux n'ont pas changé après leur livraison par CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.

Outils de surveillance manuelle

La surveillance d'Amazon S3 implique également de surveiller manuellement les éléments que les alarmes CloudWatch ne couvrent pas. Les tableaux de bord d'Amazon S3, de CloudWatch, de

Trusted Advisor et d'autres AWS Management Console fournissent un aperçu de l'état de votre environnement AWS. Vous pouvez activer la journalisation des accès au serveur pour suivre les demandes d'accès à votre compartiment. Chaque enregistrement de journal d'accès fournit des informations détaillées sur une demande d'accès donnée (demandeur, nom du compartiment, heure de la demande, action associée à la demande, état de la réponse et code d'erreur, le cas échéant). Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

- Le tableau de bord Amazon S3 affiche les éléments suivants :
  - Vos compartiments et les objets et propriétés qu'ils contiennent
- La page d'accueil de CloudWatch affiche les éléments suivants :
  - Alarmes et statuts en cours
  - Graphiques des alarmes et des ressources
  - Statut d'intégrité du service

  De plus, vous pouvez utiliser CloudWatch pour effectuer les tâches suivantes :
  - Créer des tableaux de bord personnalisés pour surveiller les services de votre choix.
  - Données de métriques de graphiques pour résoudre les problèmes et découvrir les tendances.
  - Rechercher et parcourir toutes vos métriques de ressources AWS.
  - Créer et modifier des alarmes pour être informé des problèmes.
- AWS Trusted Advisor peut vous aider à surveiller vos ressources AWS pour améliorer les performances, la fiabilité, la sécurité et la rentabilité. Quatre contrôles Trusted Advisor sont disponibles pour tous les utilisateurs. Plus de 50 contrôles sont disponibles pour les utilisateurs avec un plan de support Business ou Enterprise. Pour plus d'informations, consultez AWS Trusted Advisor.

  Trusted Advisor propose ces contrôles relatifs à Amazon S3 :
  - Vérification de la configuration de journalisation des compartiments Amazon S3.
  - Contrôles de sécurité pour les compartiments Amazon S3 dont les autorisations permettent un libre accès.
  - Vérifications de la tolérance aux pannes pour les compartiments Amazon S3 pour lesquels la gestion des versions est désactivée ou suspendue.

Options de journalisation pour Amazon S3

Vous pouvez enregistrer les actions entreprises par les utilisateurs, des rôles ou des Services AWS à l'égard des ressources Amazon S3 et conserver des enregistrements de journaux à des fins d'audit et de conformité. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la journalisation d'accès au serveur, la journalisation AWS CloudTrail ou une combinaison des deux. Nous vous recommandons d'utiliser CloudTrail pour consigner les actions au niveau du compartiment et de l'objet pour vos ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes :

- Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur
- Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail

Le tableau suivant répertorie les propriétés clés des journaux CloudTrail et des journaux d'accès au serveur Amazon S3. Pour vous assurer que CloudTrail répond à vos exigences de sécurité, consultez le tableau et les notes.

Propriétés des journaux	AWS CloudTrail	Journaux du serveur Amazon S3
Peut être transmis à d'autres systèmes (Amazon CloudWatch Logs, Amazon CloudWatch Events).	Oui	No
Acheminement des journaux vers plusieurs destinations (par exemple, envoi des mêmes journaux vers deux compartiments différents).	Oui	No
Activation des journaux sur un sous-ensemble d'objets (préfixe)	Oui	No
Fourniture de journaux inter-comptes (compartiments cible	Oui	No

Propriétés des journaux	AWS CloudTrail	Journaux du serveur Amazon S3
et source appartenant à des comptes différents)		
Validation de l'intégrité du fichier journal en utilisant la signature numérique ou le hachage.	Oui	No
Choix ou défaut de chiffrement pour les fichiers journaux.	Oui	No
Opérations d'objet (à l'aide des API Amazon S3)	Oui	Oui
Opérations de compartiment (à l'aide des API Amazon S3)	Oui	Oui
Interface utilisateur pouvant faire l'objet d'une recherche sur les journaux	Oui	No
Champs pour les paramètres de verrouillage des objets Object Lock, propriétés de sélection Amazon S3 Select pour les enregistrements de journaux	Oui	No
Champs pour `Object Size`, `Total Time`, `Turn-Around Time` et `HTTP Referer` pour les enregistrements de journaux	Non	Oui
Restaurations, expirations et transitions de cycle de vie	Non	Oui

Propriétés des journaux	AWS CloudTrail	Journaux du serveur Amazon S3
Consignation des clés dans une opération d'effacement par batchs	Oui	Oui
Échecs d'authentification[1]	Non	Oui
Comptes où les journaux ont été livrés	Propriétaire du compartiment[2] et demandeur	Propriétaire du compartiment uniquement
Performance and Cost	AWS CloudTrail	Amazon S3 Server Logs
Prix	Les événements de gestion (première livraison) sont gratuits ; les événements de données sont payants, en plus du stockage des journaux.	Aucun autre coût en plus du stockage des journaux
Rapidité de fourniture des journaux	Événements de données toutes les 5 minutes ; événements de gestion toutes les 15 minutes	Sous quelques heures
Format des journaux	JSON	Fichier journal avec enregistrements séparés par des espaces, délimités par de nouvelles lignes

Remarques

1. CloudTrail ne fournit pas de journaux pour les demandes dont l'authentification échoue (pour lesquelles les informations d'identification fournies ne sont pas valides) ou qui échouent en raison d'une redirection (code d'erreur `301 Moved Permanently`). Cependant, sont fournis les journaux pour les requêtes dans lesquelles l'autorisation a échoué (`AccessDenied`) et les demandes formulées par des utilisateurs anonymes.

2. Le propriétaire du compartiment S3 reçoit des journaux CloudTrail lorsque le compte n'a pas un accès complet à l'objet de la requête. Pour plus d'informations, consultez Actions au niveau des objets Amazon S3 dans les scénarios intercomptes.
3. S3 ne prend pas en charge la transmission des journaux CloudTrail ou des journaux d'accès au serveur au demandeur ou au propriétaire du compartiment pour les demandes de point de terminaison d'un VPC lorsque la politique du point de terminaison du VPC les refuse ou pour les demandes qui échouent avant l'évaluation de la politique du VPC.

Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail

AWS CloudTrail est un service qui enregistre les actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un Service AWS. CloudTrail capture tous les appels d'API pour Amazon S3 en tant qu'événements. Ces captures incluent les appels de la console Amazon S3 et les appels de code vers les opérations d'API Amazon S3. À l'aide des informations collectées par CloudTrail, vous pouvez déterminer la demande qui a été envoyée à Amazon S3, son adresse IP de provenance, son auteur et sa date, ainsi que d'autres détails.

Chaque événement ou entrée de journal contient des informations sur la personne ayant initié la demande. Les informations relatives à l'identité permettent de déterminer :

- Si la demande a été effectuée avec des informations d'identification d'utilisateur root ou d'utilisateur root.
- Si la demande a été faite au nom d'un utilisateur du centre d'identité IAM.
- Si la demande a été effectuée avec les informations d'identification de sécurité temporaires d'un rôle ou d'un utilisateur fédéré.
- Si la requête a été effectuée par un autre Service AWS.

CloudTrail est actif dans votre Compte AWS lorsque vous créez le compte et vous avez automatiquement accès à l'historique des événements CloudTrail. L'historique des événements de CloudTrail permet de visualiser, de rechercher, de télécharger et d'enregistrer de façon immuable les événements de gestion enregistrés au cours des 90 derniers jours dans un Région AWS. Pour plus d'informations, consultez Travailler avec l'historique des événements CloudTrail dans le AWS CloudTrailGuide de l'utilisateur. La consultation de l'historique des événements ne génère aucuns frais CloudTrail.

Pour un enregistrement permanent des événements dans vos Compte AWS 90 derniers jours, créez un historique ou un stockage de données d'événements CloudTrail Lake.

Journaux de suivi CloudTrail

Un journal de suivi permet à CloudTrail de livrer des fichiers journaux à compartiment Amazon S3. Tous les journaux de suivi créés à l'aide de la AWS Management Console sont multi-régions. Vous ne pouvez créer un journal de suivi en une ou plusieurs régions à l'aide de l'AWS CLI. La création d'un journal de suivi multi-régions est recommandée, car vous pouvez journaliser l'activité dans toutes Régions AWS dans votre compte. Si vous créez un journal de suivi pour une seule région, il convient de n'afficher que les événements enregistrés dans le journal de suivi pour une seule région Région AWS. Pour plus d'informations sur les journaux de suivi, consultez Créez un journal de suivi dans vos Compte AWS et Création d'un journal de suivi pour une organisation dans le AWS CloudTrail Guide de l'utilisateur.

Vous pouvez diffuser une copie de vos événements de gestion en cours à votre compartiment Amazon S3 sans frais depuis CloudTrail en créant un suivi. Toutefois, des frais de stockage Amazon S3 sont facturés. Pour en savoir plus sur la tarification CloudTrail, consultez Tarification d'AWS CloudTrail. Pour obtenir des informations sur la tarification Amazon S3, consultez Tarification Amazon S3.

Magasins de données d'événement CloudTrail Lake

CloudTrail Lake vous permet d'exécuter des requêtes basées sur SQL sur vos événements. CloudTrail Lake convertit les événements existants au format JSON basé sur des lignes au format Apache ORC. ORC est un format de stockage en colonnes qui est optimisé pour une récupération rapide des données. Les événements sont agrégés dans des magasins de données d'événement. Ceux-ci constituent des collections immuables d'événements basées sur des critères que vous sélectionnez en appliquant des sélecteurs d'événements avancés. Les sélecteurs que vous appliquez à un magasin de données d'événement contrôlent les événements qui persistent et que vous pouvez interroger. Pour plus d'informations sur CloudTrail Lake, consultez Utilisation de AWS CloudTrail Lake dans le AWS CloudTrail Guide de l'utilisateur.

Le stockage des données d'événements CloudTrail Lake et les requêtes entraînent des coûts. Lorsque vous créez un magasin de données d'événement, vous choisissez l'option de tarification que vous voulez utiliser pour le magasin de données d'événement. L'option de tarification détermine le coût d'ingestion et de stockage des événements, ainsi que les périodes de conservation par défaut et maximale pour le magasin de données d'événement. Pour en savoir plus sur la tarification CloudTrail, consultez Tarification d'AWS CloudTrail.

Vous pouvez stocker vos fichiers journaux dans votre compartiment aussi longtemps que vous le souhaitez, ou bien définir des règles de cycle de vie Amazon S3 afin de les archiver ou de les supprimer automatiquement. Par défaut, vos fichiers journaux sont chiffrés à l'aide du chiffrement côté serveur (SSE) d'Amazon S3.

Utilisation des journaux CloudTrail avec les journaux d'accès au serveur Amazon S3 et CloudWatch Logs

Les journaux AWS CloudTrail fournissent un enregistrement des actions effectuées par un utilisateur, un rôle ou un service AWS dans Amazon S3, alors que les journaux d'accès au serveur Amazon S3 fournissent des enregistrements détaillés pour les demandes adressées à un compartiment S3. Pour plus d'informations sur le fonctionnement des différents journaux ainsi que sur leurs propriétés, performances et coûts, consultez the section called "Options de journalisation".

Vous pouvez utiliser les journaux AWS CloudTrail avec les journaux d'accès au serveur pour Amazon S3. Les journaux CloudTrail vous fournissent un suivi détaillé des API pour les opérations au niveau du compartiment et de l'objet Amazon S3. Les journaux d'accès au serveur pour Amazon S3 vous donnent la visibilité nécessaire sur les opérations d'objet au niveau de vos données dans Amazon S3. Pour plus d'informations sur les journaux d'accès au serveur, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

Vous pouvez également utiliser les journaux de CloudTrail avec Amazon CloudWatch pour Amazon S3. L'intégration de CloudTrail à CloudWatch Logs fournit les données d'activités d'API au niveau du compartiment S3 capturées par CloudTrail à un flux de journal CloudWatch dans le groupe de journaux CloudWatch que vous spécifiez. Vous pouvez créer des alarmes CloudWatch pour superviser les activités d'API spécifiques et recevoir des notifications par e-mail lorsque ces activités d'API spécifiques surviennent. Pour plus d'informations sur les alarmes CloudWatch pour la surveillance de l'activité API spécifique, consultez le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail. Pour plus d'informations sur l'utilisation de CloudWatch avec Amazon S3, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

> **Note**
>
> S3 ne prend pas en charge la transmission des journaux CloudTrail au demandeur ou au propriétaire du compartiment pour les demandes de point de terminaison d'un VPC lorsque la politique du point de terminaison d'un VPC les refuse.

Suivi CloudTrail avec les appels d'API SOAP Amazon S3

CloudTrail suit les appels d'API SOAP Amazon S3. La prise en charge de SOAP par Amazon S3 via HTTP est obsolète, mais continue d'être disponible via HTTPS. Pour plus d'informations sur la prise en charge d'Amazon S3 SOAP, consultez Annexe : API SOAP dans la Référence des API Amazon S3.

> **Important**
>
> Les nouvelles fonctions Amazon S3 ne sont pas prises en charge pour SOAP. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.

Le tableau suivant montre les actions SOAP Amazon S3 suivies par la journalisation CloudTrail.

Nom d'API SOAP	Nom d'événement API utilisé dans le journal CloudTrail
ListAllMyBuckets	`ListBuckets`
CreateBucket	`CreateBucket`
DeleteBucket	`DeleteBucket`
GetBucketAccessControlPolicy	`GetBucketAcl`
SetBucketAccessControlPolicy	`PutBucketAcl`
GetBucketLoggingStatus	`GetBucketLogging`
SetBucketLoggingStatus	`PutBucketLogging`

Pour en savoir plus sur CloudTrail et Amazon S3, consultez les rubriques suivantes :

Rubriques

- Événements CloudTrail Amazon S3
- Entrées du fichier journal CloudTrail pour Amazon S3 et S3 sur Outposts
- Activation de la journalisation des événements CloudTrail pour les compartiments et les objets S3

- Identification des demandes Amazon S3 à l'aide de CloudTrail

Événements CloudTrail Amazon S3

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Cette section fournit des informations sur les événements que S3 journalise dans CloudTrail.

Événements de données Amazon S3 dans CloudTrail

Les événements de données fournissent des informations sur les opérations de ressources effectuées sur ou dans une ressource (par exemple, lecture ou écriture de données dans un objet Amazon S3). Ils sont également connus sous le nom opérations de plans de données. Les événements de données sont souvent des activités à fort volume. Par défaut, CloudTrail ne journalise pas les événements de données. L'historique des événements CloudTrail n'enregistre pas les événements de données.

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements de données. Pour en savoir plus sur la tarification CloudTrail, consultez Tarification d'AWS CloudTrail.

Vous pouvez journaliser les événements de données pour les types de ressources Amazon S3 à l'aide de la console CloudTrail, de l'AWS CLI ou des opérations d'API CloudTrail. Pour plus d'informations sur la façon de journaliser les événements de données, consultez Journalisation des événements de données avec la AWS Management Console et Journalisation des événements de données avec l'AWS Command Line Interface dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Le tableau suivant répertorie les types de ressources Amazon S3 pour lesquels vous pouvez journaliser les événements de données. La colonne Type d'événement de données (console) indique la valeur à choisir dans la liste Type d'événement de données de la console CloudTrail. La colonne resources.type value indique la valeur de `resources.type`, que vous devez spécifier lors de la configuration des sélecteurs d'événements avancés à l'aide de l'AWS CLI ou des API CloudTrail. La colonne API de données journalisées dans CloudTrail indique les appels d'API journalisés dans CloudTrail pour le type de ressource.

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
S3	`AWS::S3::Object`	• AbortMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • CopyObject • CreateMultipartUpload • DeleteObject • DeleteObjectTagging • DeleteObjects • GetObject • GetObjectAcl • GetObjectAttributes • GetObjectLegalHold • GetObjectRetention • GetObjectTagging • GetObjectTorrent • HeadObject • HeadBucket • ListObjectVersions • ListObjects • ListParts • PutObject • PutObjectAcl

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
		• PutObjectLegalHold • PutObjectRetention • PutObjectTagging • RestoreObject • SelectObjectContent • UploadPart • UploadPartCopy
S3 Express One Zone	`AWS::S3Express::Object`	• AbortMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • CreateSession • CopyObject • CreateMultipartUpload • DeleteObject • DeleteObjects • GetObject • GetObjectAttributes • HeadBucket • HeadObject • ListObjectsV2 • ListParts • PutObject • UploadPart • UploadPartCopy

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
Points d'accès S	`AWS::S3::Access Point`	• AbortMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • CopyObject (copies dans une même Région uniquement) • CreateMultipartUpload • DeleteObject • DeleteObjectTagging • GetBucketAcl • GetBucketCors • GetBucketLocation • GetBucketNotificationConfiguration • GetBucketPolicy • GetObject • GetObjectAcl • GetObjectAttributes • GetObjectLegalHold • GetObjectRetention • GetObjectTagging • HeadBucket • HeadObject • ListObjects • ListObjectsV2 • ListObjectVersions • ListParts • Presign • PutObject

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
		• PutObjectLegalHold • PutObjectRetention • PutObjectAcl • PutObjectTagging • RestoreObject • UploadPart • UploadPartCopy (copies dans une même Région uniquement)

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
S3 Object Lambda	`AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint`	• AbortMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • CopyObject (copies dans une même Région uniquement) • CreateMultipartUpload • DeleteObject • DeleteObjectTagging • GetObject • GetObjectAcl • GetObjectLegalHold • GetObjectRetention • GetObjectTagging • HeadObject • ListObjects • ListObjectVersions • ListParts • PutObject • PutObjectLegalHold • PutObjectRetention • PutObjectAcl • PutObjectTagging • RestoreObject • UploadPart • WriteGetObjectResponse

Type d'événement de données (console)	valeur resources.type	API de données journalisées dans CloudTrail
S3 Outposts	`AWS::S3Outposts::Object`	• AbortMultipartUpload • CompleteMultipartUpload • CopyObject (copies dans une même Région uniquement) • CreateMultipartUpload • DeleteObject • DeleteObjectTagging • GetObject • GetObjectTagging • HeadObject • ListObjects • ListObjectsV2 • ListParts • PutObject • PutObjectTagging • UploadPart • UploadPartCopy

Vous pouvez configurer des sélecteurs d'événements avancés pour filtrer les champs `eventName`, `readOnly` et `resources.ARN` afin de ne journaliser que les événements importants pour vous. Pour plus d'informations sur ces champs, consultez AdvancedFieldSelector dans la Référence des API AWS CloudTrail.

Événements de gestion Amazon S3 dans CloudTrail

Amazon S3 journalise toutes les opérations du plan de contrôle en tant qu'événements de gestion. Pour plus d'informations sur les opérations d'API S3, consultez Référence des API Amazon S3.

Comment CloudTrail capture les demandes envoyées à Amazon S3

Par défaut, CloudTrail journalise les appels d'API au niveau des compartiments S3 qui ont été effectués au cours des 90 derniers jours, mais pas les demandes adressées aux objets. Les appels au niveau des compartiments comprennent des événements tels que `CreateBucket`, `DeleteBucket`, `PutBucketLifecycle`, `PutBucketPolicy` et ainsi de suite. Vous pouvez voir les événements au niveau du compartiment sur la console CloudTrail. Toutefois, vous ne pouvez pas afficher les événements de données (appels au niveau de l'objet Amazon S3). Vous devez les analyser les journaux CloudTrail ou leur soumettre des requêtes à leur sujet.

Si vous enregistrez l'activité des données avec AWS CloudTrail, l'enregistrement d'un événement de données Amazon S3 `DeleteObjects` inclut à la fois l'événement `DeleteObjects` et un événement `DeleteObject` pour chaque objet supprimé dans le cadre de cette opération. Vous pouvez exclure les informations des objets supprimés de l'enregistrement de l'événement. Pour plus d'informations, consultez Exemples de filtre des événements de données à l'aide de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Actions au niveau du compte Amazon S3 suivies par la journalisation CloudTrail

CloudTrail enregistre les actions au niveau du compte. Les enregistrements Amazon S3 sont écrits avec les autres enregistrements de Service AWS dans un fichier journal. CloudTrail détermine quand créer un fichier et y consigner des données en fonction d'une période et d'une taille de fichier.

Les tableaux de cette section répertorient les actions au niveau du compte Amazon S3 prises en charge pour la journalisation par CloudTrail.

Les actions d'API au niveau du compte Amazon S3 journalisées par CloudTrail apparaissent avec les noms d'événements suivants. Les noms des événements CloudTrail diffèrent du nom de l'action d'API. Par exemple, DeletePublicAccessBlock est DeleteAccountPublicAccessBlock.

- DeleteAccountPublicAccessBlock
- GetAccountPublicAccessBlock
- PutAccountPublicAccessBlock

Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.

Par défaut, CloudTrail journalise les actions au niveau des compartiments pour les compartiments à usage général. Les enregistrements Amazon S3 sont écrits avec les autres enregistrements des

services AWS dans un fichier journal. CloudTrail détermine quand créer un fichier et y consigner des données en fonction d'une période et d'une taille de fichier.

Cette section répertorie les actions au niveau des compartiments Amazon S3 prises en charge pour la journalisation par CloudTrail.

Les actions d'API au niveau du compartiment Amazon S3 journalisées par CloudTrail apparaissent avec les noms d'événements suivants. Dans certains cas, le nom de l'événement CloudTrail diffère du nom de l'action d'API. Par exemple, `PutBucketLifecycleConfiguration` est `PutBucketLifecycle`.

- CreateBucket
- CreateBucketMetadataConfiguration (opération d'API V2)
- CreateBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)
- DeleteBucket
- DeleteBucketAnalyticsConfiguration
- DeleteBucketCors
- DeleteBucketEncryption
- DeleteBucketIntelligentTieringConfiguration
- DeleteBucketInventoryConfiguration
- DeleteBucketLifecycle
- DeleteBucketMetadataConfiguration (opération d'API V2)
- DeleteBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)
- DeleteBucketMetricsConfiguration
- DeleteBucketOwnershipControls
- DeleteBucketPolicy
- DeleteBucketPublicAccessBlock
- DeleteBucketReplication
- DeleteBucketTagging
- GetAccelerateConfiguration
- GetBucketAcl
- GetBucketAnalyticsConfiguration
- GetBucketCors

- GetBucketEncryption
- GetBucketIntelligentTieringConfiguration
- GetBucketInventoryConfiguration
- GetBucketLifecycle
- GetBucketLocation
- GetBucketLogging
- GetBucketMetadataConfiguration (opération d'API V2)
- GetBucketMetadataTableConfiguration (opération d'API V1)
- GetBucketMetricsConfiguration
- GetBucketNotification
- GetBucketObjectLockConfiguration
- GetBucketOwnershipControls
- GetBucketPolicy
- GetBucketPolicyStatus
- GetBucketPublicAccessBlock
- GetBucketReplication
- GetBucketRequestPayment
- GetBucketTagging
- GetBucketVersioning
- GetBucketWebsite
- HeadBucket
- ListBuckets
- PutAccelerateConfiguration
- PutBucketAcl
- PutBucketAnalyticsConfiguration
- PutBucketCors
- PutBucketEncryption
- PutBucketIntelligentTieringConfiguration
- PutBucketInventoryConfiguration
- PutBucketLifecycle

- PutBucketLogging
- PutBucketMetricsConfiguration
- PutBucketNotification
- PutBucketObjectLockConfiguration
- PutBucketOwnershipControls
- PutBucketPolicy
- PutBucketPublicAccessBlock
- PutBucketReplication
- PutBucketRequestPayment
- PutBucketTagging
- PutBucketVersioning
- PutBucketWebsite
- UpdateBucketMetadataJournalTableConfiguration
- UpdateBucketMetadataInventoryTableConfiguration

En plus de ces opérations d'API, vous pouvez également utiliser l'action au niveau de l'objet OPTIONS object. Cette action est traitée comme une action au niveau du compartiment dans la journalisation CloudTrail, car l'action vérifie la configuration CORS d'un compartiment.

Actions au niveau des compartiments Amazon S3 Express One Zone (point de terminaison d'API régional) suivies par la journalisation CloudTrail

Par défaut, CloudTrail journalise les actions au niveau des compartiments pour les compartiments de répertoires en tant qu'événements de gestion. L'élément `eventsource` des événements de gestion CloudTrail pour S3 Express One Zone est `s3express.amazonaws.com`.

Les API de point de terminaison régional suivantes sont journalisées dans CloudTrail.

- CreateBucket
- DeleteBucket
- DeleteBucketPolicy
- GetBucketPolicy
- PutBucketPolicy

- ListDirectoryBuckets
- PutBucketEncryption
- GetBucketEncryption
- DeleteBucketEncryption

Pour plus d'informations, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Express One Zone.

Actions au niveau des objets Amazon S3 dans les scénarios intercomptes

Voici des cas d'utilisation particuliers impliquant des appels d'API au niveau de l'objet dans des scénarios entre comptes et illustrant comment les journaux CloudTrail sont rapportés. CloudTrail fournit des journaux au demandeur (compte à l'origine de l'appel d'API), sauf dans certains cas de refus d'accès lorsque des entrées de journal sont expurgées ou omises. Lorsque vous configurez l'accès intercompte, pensez aux exemples de cette section.

> **Note**
>
> Les exemples supposent que les journaux CloudTrail sont configurés de façon appropriée.

Exemple 1 : CloudTrail fournit des journaux au propriétaire du compartiment

CloudTrail transmet les journaux au propriétaire du compartiment, même si ce dernier ne dispose pas d'autorisations pour la même opération d'API d'objet. Envisagez le scénario entre comptes suivant :

- Le compte A est le propriétaire du compartiment.
- Le compte B (le demandeur) tente d'accéder à un objet de ce compartiment.
- Le compte C est propriétaire de l'objet. Le compte C peut ou non être le même compte que le compte A.

> **Note**
>
> CloudTrail fournit toujours des journaux d'API au niveau de l'objet au demandeur (compte B). En outre, CloudTrail fournit également les mêmes journaux au propriétaire du compartiment (compte A) même si le propriétaire du compartiment ne possède pas l'objet (compte C) ou n'a pas les autorisations pour ces mêmes opérations API sur cet objet.

Exemple 2 : CloudTrail ne pas fait pas proliférer les adresses e-mail utilisées pour configurer les listes ACL d'objets

Envisagez le scénario entre comptes suivant :

- Le compte A est le propriétaire du compartiment.
- Le compte B (le demandeur) envoie une demande pour définir un octroi de liste ACL d'objet en utilisant une adresse e-mail. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

Le demandeur obtient les journaux ainsi que les informations de messagerie. Toutefois, le propriétaire du compartiment (s'il est susceptible de recevoir les journaux comme dans l'exemple 1) reçoit le journal CloudTrail consignant l'événement. Cependant, le propriétaire du compartiment n'obtient pas les informations de configuration de liste ACL, notamment l'adresse e-mail du bénéficiaire et l'octroi. La seule information transmise par le journal au propriétaire du compartiment est qu'un appel d'API de liste ACL a été passé par le compte B.

Entrées du fichier journal CloudTrail pour Amazon S3 et S3 sur Outposts

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Un événement représente une demande d'une source quelconque et comprend des informations sur l'opération d'API demandée, y compris la date et l'heure de l'opération, les paramètres de la demande, etc. Les fichiers journaux CloudTrail ne constituent pas une série ordonnée des appels d'API publics. Les événements ne suivent aucun ordre précis.

> **Note**
>
> Pour consulter des exemples de fichiers journaux CloudTrail pour Amazon S3 Express One Zone, consultez Exemples de fichiers journaux CloudTrail pour S3 Express One Zone.

Pour plus d'informations, consultez les exemples suivants.

Rubriques

- Exemple : entrée du fichier journal CloudTrail pour Amazon S3

Exemple : entrée du fichier journal CloudTrail pour Amazon S3

L'exemple suivant montre une entrée de journal CloudTrail qui illustre les actions Service GET, PutBucketAcl et GetBucketVersioning.


```
{
    "Records": [
    {
        "eventVersion": "1.03",
        "userIdentity": {
            "type": "IAMUser",
            "principalId": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName",
            "accountId": "111122223333",
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName": "myUserName"
        },
        "eventTime": "2019-02-01T03:18:19Z",
        "eventSource": "s3.amazonaws.com",
        "eventName": "ListBuckets",
        "awsRegion": "us-west-2",
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
        "userAgent": "[]",
        "requestParameters": {
            "host": [
                "s3.us-west-2.amazonaws.com"
            ]
        },
        "responseElements": null,
        "additionalEventData": {
```

```
            "SignatureVersion": "SigV2",
            "AuthenticationMethod": "QueryString",
            "aclRequired": "Yes"
    },
        "requestID": "47B8E8D397DCE7A6",
        "eventID": "cdc4b7ed-e171-4cef-975a-ad829d4123e8",
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "444455556666",
        "tlsDetails": {
            "tlsVersion": "TLSv1.2",
            "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "clientProvidedHostHeader": "s3.amazonaws.com"
    }
    },
    {
       "eventVersion": "1.03",
       "userIdentity": {
            "type": "IAMUser",
            "principalId": "111122223333",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName",
            "accountId": "111122223333",
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
            "userName": "myUserName"
        },
      "eventTime": "2019-02-01T03:22:33Z",
      "eventSource": "s3.amazonaws.com",
      "eventName": "PutBucketAcl",
      "awsRegion": "us-west-2",
      "sourceIPAddress": "",
      "userAgent": "[]",
      "requestParameters": {
          "bucketName": "",
          "AccessControlPolicy": {
              "AccessControlList": {
                  "Grant": {
                      "Grantee": {
                          "xsi:type": "CanonicalUser",
                          "xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",
                          "ID":
"d25639fbe9c19cd30a4c0f43fbf00e2d3f96400a9aa8dabfbbebe1906Example"
                       },
                      "Permission": "FULL_CONTROL"
                  }
              },
```

```
            "xmlns": "http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/",
            "Owner": {
                "ID":
"d25639fbe9c19cd30a4c0f43fbf00e2d3f96400a9aa8dabfbbebe1906Example"
            }
        },
        "host": [
            "s3.us-west-2.amazonaws.com"
        ],
        "acl": [
            ""
        ]
    },
    "responseElements": null,
    "additionalEventData": {
        "SignatureVersion": "SigV4",
        "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "AuthenticationMethod": "AuthHeader"
    },
    "requestID": "BD8798EACDD16751",
    "eventID": "607b9532-1423-41c7-b048-ec2641693c47",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "tlsDetails": {
          "tlsVersion": "TLSv1.2",
          "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
          "clientProvidedHostHeader": "s3.amazonaws.com"
  }
  },
  {
    "eventVersion": "1.03",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "111122223333",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/myUserName",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "myUserName"
      },
    "eventTime": "2019-02-01T03:26:37Z",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "GetBucketVersioning",
    "awsRegion": "us-west-2",
    "sourceIPAddress": "",
```

```
      "userAgent": "[]",
      "requestParameters": {
          "host": [
              "s3.us-west-2.amazonaws.com"
          ],
          "bucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
          "versioning": [
              ""
          ]
      },
      "responseElements": null,
      "additionalEventData": {
          "SignatureVersion": "SigV4",
          "CipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
          "AuthenticationMethod": "AuthHeader"
    },
      "requestID": "07D681279BD94AED",
      "eventID": "f2b287f3-0df1-4961-a2f4-c4bdfed47657",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "recipientAccountId": "111122223333",
      "tlsDetails": {
            "tlsVersion": "TLSv1.2",
            "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
            "clientProvidedHostHeader": "s3.amazonaws.com"
    }
    }
  ]
}
```

Activation de la journalisation des événements CloudTrail pour les compartiments et les objets S3

Vous pouvez utiliser les événements de données CloudTrail pour obtenir des informations sur les requêtes au niveau du compartiment et de l'objet dans Amazon S3. Pour activer les événements de données CloudTrail pour tous vos compartiments ou pour une liste de compartiments spécifiques, vous devez créer manuellement un journal de suivi dans CloudTrail.

> **Note**
>
> - Le paramètre par défaut pour CloudTrail est de trouver uniquement les événements de gestion. Assurez-vous que vous avez activé les événements de données pour votre compte.
> - Avec un compartiment S3 qui génère une charge de travail élevée, vous pourriez rapidement générer des milliers de journaux en un temps très court. Gardez à l'esprit la durée pendant laquelle vous décidez d'activer les événements de données CloudTrail pour un compartiment occupé.

CloudTrail stocke les journaux d'événements de données Amazon S3 dans un compartiment S3 de votre choix. Envisagez d'utiliser un compartiment dans un Compte AWS séparé pour mieux organiser les événements de plusieurs compartiments que vous pourriez posséder dans un endroit central pour faciliter les requêtes et l'analyse. AWS Organizations vous aide à créer un Compte AWS qui est lié au compte qui possède le compartiment que vous surveillez. Pour plus d'informations, consultez Présentation d'AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

Lorsque vous journalisez des événements de données pour un journal de suivi dans CloudTrail, vous pouvez choisir d'utiliser des sélecteurs d'événements avancés ou des sélecteurs d'événements de base pour journaliser les événements de données relatifs aux objets stockés dans des compartiments à usage général. Pour journaliser des événements de données pour des objets stockés dans des compartiments de répertoires, vous devez utiliser des sélecteurs d'événements avancés. Pour plus d'informations, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour S3 Express One Zone.

Lorsque vous créez un journal de suivi dans la console CloudTrail à l'aide de sélecteurs d'événements avancés, dans la section des événements de données, vous pouvez choisir Journaliser tous les événements pour le modèle de sélecteur de journaux journalise tous les événements au niveau de l'objet. Lorsque vous créez un journal de suivi dans la console CloudTrail à l'aide des sélecteurs d'événements de base, dans la section des événements de données, vous pouvez cocher la case Select all S3 buckets in your account (Sélectionner tous les compartiments S3 de votre compte) pour journaliser tous les événements au niveau de l'objet.

> **Note**
>
> - Il est recommandé de créer une configuration de cycle de vie pour votre compartiment d'événements de données AWS CloudTrail. Configurez la configuration de cycle de vie

pour supprimer périodiquement les fichiers journaux après le délai à l'issue duquel vous estimez devoir les auditer. Cela permet de réduire la quantité de données analysées par Athena pour chaque requête. Pour plus d'informations, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

- Pour plus d'informations sur le format de la journalisation, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.
- Pour obtenir des exemples d'interrogation de journaux CloudTrail, consultez le bille du blog AWS Big Data intitulé Analyse de la sécurité, de la compliance et des activités opérationnelles à l'aide de AWS CloudTrail et de Amazon Athena.

Activer la journalisation des objets d'un compartiment à l'aide de la console

Vous pouvez utiliser la console AWS CloudTrail pour configurer un journal CloudTrail afin d'y consigner les événements de données des objets d'un compartiment S3. CloudTrail prend en charge la journalisation des opérations API au niveau des objets Amazon S3 comme `GetObject`, `DeleteObject` et `PutObject`. Ces événements sont des événements de données.

Par défaut, les journaux d'activités CloudTrail n'enregistrent pas les événements de données, mais vous pouvez les configurer pour consigner les événements de données pour des compartiments S3 que vous spécifiez ou pour consigner les événements de données de tous les compartiments Amazon S3 de votre Compte AWS. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.

CloudTrail ne remplit pas les événements de données dans l'historique des événements CloudTrail. En outre, toutes les actions au niveau du compartiment ne sont pas renseignées dans l'historique des événements CloudTrail. Pour plus d'informations sur les actions d'API au niveau du compartiment Amazon S3 suivies par la journalisation CloudTrail, consultez Actions au niveau du compartiment Amazon S3 qui sont suivies par la journalisation CloudTrail.. Pour plus d'informations sur l'interrogation des journaux CloudTrail, consultez l'article du Centre de connaissances AWS sur l'utilisation des modèles de filtre Amazon CloudWatch Logs et Amazon Athena pour interroger les journaux CloudTrail.

> **Note**
>
> Si vous enregistrez l'activité des données avec AWS CloudTrail, l'enregistrement d'un événement de données Amazon S3 `DeleteObjects` inclut à la fois l'événement `DeleteObjects` et un événement `DeleteObject` pour chaque objet supprimé dans le

cadre de cette opération. Vous pouvez exclure les informations des objets supprimés de l'enregistrement de l'événement. Pour plus d'informations, consultez Exemples de filtre des événements de données à l'aide de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour activer la journalisation des événements de données CloudTrail pour les objets d'un compartiment à usage général ou d'un compartiment de répertoires S3, consultez Création d'un journal à l'aide de la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour plus d'informations sur la journalisation des objets d'un compartiment de répertoires S3, consultez Journalisation avec AWS CloudTrail pour les compartiments de répertoires.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console CloudTrail pour configurer un journal de suivi afin d'y consigner des événements de données S3, consultez Journalisation des événements de données dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Pour désactiver la journalisation des événements de données CloudTrail pour les objets d'un compartiment S3, consultez Suppression d'un journal à l'aide de la console CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

Important

Des frais supplémentaires s'appliquent pour les événements de données. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS CloudTrail.

Pour plus d'informations sur la journalisation CloudTrail des compartiments S3, consultez les rubriques suivantes :

- Création d'un compartiment à usage général
- Affichage des propriétés d'un compartiment à usage général S3
- Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail
- Utilisation des fichier journaux CloudTrail dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail

Identification des demandes Amazon S3 à l'aide de CloudTrail

Dans Amazon S3, vous pouvez identifier les demandes à l'aide d'un journal d'événements AWS CloudTrail. AWS CloudTrail est le moyen privilégié d'identifier les demandes Amazon S3, mais si

vous utilisez les journaux d'accès au serveur Amazon S3, consultez the section called "Identification des demandes S3".

Rubriques

- Identification des demandes adressées à Amazon S3 dans un journal CloudTrail
- Identification des requêtes Amazon S3 Signature Version 2 à l'aide de CloudTrail
- Identification de l'accès aux objets S3 à l'aide de CloudTrail

Identification des demandes adressées à Amazon S3 dans un journal CloudTrail

Après avoir configuré CloudTrail pour fournir les événements dans un compartiment, vous devriez commencer à voir des objets arriver dans votre compartiment de destination sur la console Amazon S3. Ils se présentent dans le format suivant :

```
s3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/Region/yyyy/mm/dd
```

Les événements journalisés par CloudTrail sont stockés sous la forme d'objets JSON compressés avec gzipped dans votre compartiment S3. Pour trouver efficacement les demandes, vous devez utiliser un service comme Amazon Athena pour indexer et interroger les journaux CloudTrail.

Pour en savoir plus sur CloudTrail et Athena, consultez Création de la table pour les journaux AWS CloudTrail dans Athena à l'aide de la projection de partition dans le Guide de l'utilisateur Amazon Athena.

Identification des requêtes Amazon S3 Signature Version 2 à l'aide de CloudTrail

Vous pouvez utiliser un journal d'événements CloudTrail pour identifier la version de signature d'API utilisée pour signer une demande dans Amazon S3. Cette fonctionnalité est importante étant donné que la prise en charge de Signature Version 2 va être désactivée (obsolète). Après cela, Amazon S3 n'acceptera plus les demandes utilisant Signature Version 2, et toutes les demandes devront utiliser le processus de signature Signature Version 4.

Nous vous conseillons vivement d'utiliser CloudTrail afin de déterminer si certains de vos flux de travail utilisent Signature Version 2 pour la signature. Pour y remédier, mettez à niveau vos bibliothèques et votre code afin qu'ils utilisent plutôt Signature Version 4 afin d'éviter tout impact sur votre entreprise.

Pour plus d'informations, consultez Annonce : AWS CloudTrail pour Amazon S3 ajoute de nouveaux champs pour améliorer l'audit de sécurité dans AWS re:Post.

> **Note**
>
> Les événement CloudTrail pour Amazon S3 incluent la version de signature dans les détails de la demande sous le nom de clé `additionalEventData`. Pour trouver la version de la signature sur les requêtes effectuées pour des objets dans Amazon S3 tels que les requêtes `GET`, `PUT` et `DELETE`, vous devez activer les événements de données CloudTrail. (Cette fonction est désactivée par défaut).

AWS CloudTrail est la méthode privilégiée pour identifier les demandes Signature Version 2. Si vous utilisez les journaux d'accès au serveur Amazon S3, consultez Identification des demandes Signature Version 2 à l'aide des journaux d'accès Amazon S3.

Rubriques

- Exemples de requête Athena pour l'identification de demandes Amazon S3 Signature Version 2
- Partitionnement des données Signature Version 2

Exemples de requête Athena pour l'identification de demandes Amazon S3 Signature Version 2

Example — sélectionnez tous les événements de la version 2 de la signature et imprimez uniquement **`EventTime`**, **`S3_Action`**, **`Request_Parameters`**, **`Region`**, **`SourceIP`**, et **`UserAgent`**

Dans la requête Athena suivante, remplacez *`s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table`* par vos coordonnées Athena, et augmentez ou supprimez la limite selon les besoins.

```
SELECT EventTime, EventName as S3_Action, requestParameters as Request_Parameters,
 awsregion as AWS_Region, sourceipaddress as Source_IP, useragent as User_Agent
FROM s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
WHERE eventsource='s3.amazonaws.com'
AND json_extract_scalar(additionalEventData, '$.SignatureVersion')='SigV2'
LIMIT 10;
```

Example – Sélectionner tous les demandeurs qui envoient du trafic Signature Version 2

```
SELECT useridentity.arn, Count(requestid) as RequestCount
FROM s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
```

```
WHERE eventsource='s3.amazonaws.com'
    and json_extract_scalar(additionalEventData, '$.SignatureVersion')='SigV2'
Group by useridentity.arn
```

Partitionnement des données Signature Version 2

Si vous devez interroger un large volume de données, vous pouvez réduire les coûts et l'exécution d'Athena en créant une table partitionnée.

Pour ce faire, créez une nouvelle table avec des partitions, comme suit.

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table_partitioned(
     eventversion STRING,
     userIdentity STRUCT<
         type:STRING,
         principalid:STRING,
         arn:STRING,
         accountid:STRING,
         invokedby:STRING,
         accesskeyid:STRING,
         userName:STRING,
      sessioncontext:STRUCT<
                 attributes:STRUCT<
                 mfaauthenticated:STRING,
                 creationdate:STRING>,
                 sessionIssuer:STRUCT<
                 type:STRING,
                 principalId:STRING,
                 arn:STRING,
                 accountId:STRING,
                 userName:STRING>
             >
          >,
     eventTime STRING,
     eventSource STRING,
     eventName STRING,
     awsRegion STRING,
     sourceIpAddress STRING,
     userAgent STRING,
     errorCode STRING,
     errorMessage STRING,
```

```
        requestParameters STRING,
        responseElements STRING,
        additionalEventData STRING,
        requestId STRING,
        eventId STRING,
        resources ARRAY<STRUCT<ARN:STRING,accountId: STRING,type:STRING>>,
        eventType STRING,
        apiVersion STRING,
        readOnly STRING,
        recipientAccountId STRING,
        serviceEventDetails STRING,
        sharedEventID STRING,
        vpcEndpointId STRING
    )
    PARTITIONED BY (region string, year string, month string, day string)
    ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcSerde'
    STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat'
    OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
    LOCATION 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/';
```

Ensuite, créez les partitions individuellement. Vous ne pouvez pas obtenir des résultats à partir de dates que vous n'avez pas créées.

```
ALTER TABLE s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table_partitioned ADD
    PARTITION (region= 'us-east-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-east-1/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'us-west-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-west-1/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'us-west-2', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-west-2/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'ap-southeast-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/ap-southeast-1/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'ap-southeast-2', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/ap-southeast-2/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'ap-northeast-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/ap-northeast-1/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'eu-west-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/eu-west-1/2019/02/19/'
    PARTITION (region= 'sa-east-1', year= '2019', month= '02', day= '19') LOCATION
 's3://amzn-s3-demo-bucket1/AWSLogs/111122223333/CloudTrail/sa-east-1/2019/02/19/';
```

Vous pouvez ensuite effectuer la demande en fonction de ces partitions. Vous n'avez pas besoin de charger le compartiment entier.

```
SELECT useridentity.arn,
Count(requestid) AS RequestCount
FROM s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table_partitioned
WHERE eventsource='s3.amazonaws.com'
AND json_extract_scalar(additionalEventData, '$.SignatureVersion')='SigV2'
AND region='us-east-1'
AND year='2019'
AND month='02'
AND day='19'
Group by useridentity.arn
```

Identification de l'accès aux objets S3 à l'aide de CloudTrail

Vous pouvez utiliser vos journaux des événements AWS CloudTrail pour identifier les demandes d'accès aux objets Amazon S3 pour des événements de données tels que `GetObject`, `DeleteObject` et `PutObject`, ainsi que pour découvrir des informations supplémentaires sur ces demandes.

> **Note**
>
> Si vous enregistrez l'activité des données avec AWS CloudTrail, l'enregistrement d'un événement de données Amazon S3 `DeleteObjects` inclut à la fois l'événement `DeleteObjects` et un événement `DeleteObject` pour chaque objet supprimé dans le cadre de cette opération. Vous pouvez exclure les informations des objets supprimés de l'enregistrement de l'événement. Pour plus d'informations, consultez Exemples de filtre des événements de données à l'aide de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur AWS CloudTrail.

L'exemple suivant montre comment obtenir toutes les demandes d'objets PUT pour Amazon S3 à partir du journal des événements AWS CloudTrail.

Rubriques

- Exemples de requêtes Athena pour identifier les demandes d'accès aux objets Amazon S3

Exemples de requêtes Athena pour identifier les demandes d'accès aux objets Amazon S3

Dans les exemples de requêtes Athena suivants, remplacez *s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table* par vos coordonnées Athena et modifiez la plage de dates si nécessaire.

Example — sélectionnez tous les événements pour lesquels il existe des demandes d'accès à des objets **PUT**, et imprimez uniquement **EventTime**, **EventSource**, **SourceIP**, **UserAgent**, **BucketName**, **object** et **UserARN**

```
SELECT
  eventTime,
  eventName,
  eventSource,
  sourceIpAddress,
  userAgent,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.bucketName') as bucketName,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.key') as object,
  userIdentity.arn as userArn
FROM
  s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
WHERE
  eventName = 'PutObject'
  AND eventTime BETWEEN '2019-07-05T00:00:00Z' and '2019-07-06T00:00:00Z'
```

Example — sélectionnez tous les événements pour lesquels il existe des demandes d'accès à des objets **GET**, et imprimez uniquement **EventTime**, **EventSource**, **SourceIP**, **UserAgent**, **BucketName**, **object** et **UserARN**

```
SELECT
  eventTime,
  eventName,
  eventSource,
  sourceIpAddress,
  userAgent,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.bucketName') as bucketName,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.key') as object,
  userIdentity.arn as userArn
FROM
  s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
WHERE
```

```
  eventName = 'GetObject'
  AND eventTime BETWEEN '2019-07-05T00:00:00Z' and '2019-07-06T00:00:00Z'
```

Example — sélectionnez tous les événements des demandeurs anonymes dans un compartiment pendant une certaine période et imprimez seulement **`EventTime`**, **`EventName`**, **`EventSource`**, **`SourceIP`**, **`UserAgent`**, **`BucketName`**, **`UserARN`** et **`AccountID`**

```
SELECT
  eventTime,
  eventName,
  eventSource,
  sourceIpAddress,
  userAgent,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.bucketName') as bucketName,
  userIdentity.arn as userArn,
  userIdentity.accountId
FROM
  s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
WHERE
  userIdentity.accountId = 'anonymous'
  AND eventTime BETWEEN '2019-07-05T00:00:00Z' and '2019-07-06T00:00:00Z'
```

Example — identifiez toutes les demandes qui ont nécessité un ACL pour l'autorisation.

L'exemple de requête Amazon Athena suivant montre comment identifier toutes les requêtes de vos compartiments S3 qui ont nécessité une liste de contrôle d'accès (ACL) pour l'autorisation. Si la requête a nécessité une ACL pour l'autorisation, la valeur `aclRequired` dans `additionalEventData` est `Yes`. Si aucune ACL n'a été requise, la valeur `aclRequired` est absente. Vous pouvez utiliser ces informations pour migrer ces autorisations ACL vers les stratégies de compartiment appropriées. Après avoir créé ces stratégies de compartiment, vous pouvez désactiver les ACL pour ces compartiments. Pour plus d'informations sur la désactivation des ACL, consultez Conditions préalables à la désactivation des listes ACL.

```
SELECT
  eventTime,
  eventName,
  eventSource,
  sourceIpAddress,
  userAgent,
  userIdentity.arn as userArn,
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.bucketName') as bucketName,
```

```
  json_extract_scalar(requestParameters, '$.key') as object,
  json_extract_scalar(additionalEventData, '$.aclRequired') as aclRequired
FROM
  s3_cloudtrail_events_db.cloudtrail_table
WHERE
  json_extract_scalar(additionalEventData, '$.aclRequired') = 'Yes'
  AND eventTime BETWEEN '2022-05-10T00:00:00Z' and '2022-08-10T00:00:00Z'
```

> **Note**
>
> - Ces exemples de requêtes sont également utiles pour surveiller la sécurité. Vous pouvez vérifier les résultats pour les appels `PutObject` ou `GetObject` depuis des adresses IP ou des demandeurs inattendus ou non autorisés et pour identifier les demandes anonymes adressées à vos compartiments.
> - Cette requête ne récupère d'informations qu'à partir du moment où l'enregistrement a été activé.

Si vous utilisez les journaux d'accès au serveur Amazon S3, consultez Identification des demandes d'accès aux objets à l'aide des journaux d'accès Amazon S3.

Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur

La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés pour les demandes soumises à un compartiment. Les journaux d'accès au serveur sont utiles pour de nombreuses applications. Par exemple, les informations des journaux d'accès peuvent s'avérer utiles en cas d'audit de sécurité ou d'audit des accès. Ces informations peuvent également vous aider à en savoir plus sur votre clientèle et à comprendre votre facture Amazon S3.

> **Note**
>
> Les journaux d'accès au serveur n'enregistrent pas les informations concernant les erreurs de redirection en cas de région incorrecte pour les régions lancées après le 20 mars 2019. Les erreurs de redirection en cas de région incorrecte se produisent lorsqu'une demande pour un objet ou un compartiment est effectuée en dehors de la région où se trouve le compartiment.

Comment activer la livraison des journaux ?

Suivez ces quelques étapes pour activer la livraison des journaux. Pour plus d'informations, consultez Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3.

1. Indiquez le nom du compartiment de destination (également appelé compartiment cible). Amazon S3 enregistrera dans ce compartiment les journaux d'accès en tant qu'objets. Les compartiments source et de destination doivent être dans la même Région AWS et appartenir au même compte. Le compartiment de destination ne doit pas avoir de configuration de période de rétention par défaut pour le verrouillage d'objet S3. Le paiement par le demandeur ne doit pas non plus être activé pour le compartiment de destination.

   Les journaux peuvent être fournis dans n'importe quel compartiment que vous possédez qui est situé dans la même Région que le compartiment source, y compris le compartiment source lui-même. Mais pour simplifier la gestion des journaux, nous vous recommandons d'enregistrer les journaux d'accès dans un autre compartiment.

   Lorsque votre compartiment source et votre compartiment de destination correspondent au même compartiment, des journaux supplémentaires sont créés pour les journaux qui sont écrits dans le compartiment, ce qui crée une boucle infinie de journaux. Nous ne recommandons pas de procéder ainsi, car cela peut entraîner une légère augmentation de votre facture de stockage. En outre, les journaux supplémentaires concernant les journaux peuvent rendre plus difficile la recherche du journal que vous recherchez.

   Si vous choisissez d'enregistrer les journaux d'accès dans le compartiment source, nous vous recommandons de spécifier un préfixe de destination (également appelé préfixe cible) pour toutes les clés d'objets journaux. Lorsque vous spécifiez un préfixe, tous les noms des objets journaux commencent par une chaîne commune, ce qui facilite l'identification des objets journaux.
2. (Facultatif) Affectez un préfixe de destination à toutes les clés d'objets journaux Amazon S3. Le préfixe de destination (également appelé préfixe cible) vous aide à localiser les objets journaux. Par exemple, si vous spécifiez la valeur de préfixe `logs/`, chaque objet journal créé par Amazon S3 commence par le préfixe `logs/` dans sa clé, par exemple :

   ```
   logs/2013-11-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
   ```

   Si vous spécifiez la valeur de préfixe `logs`, l'objet journal apparaît comme suit :

```
logs2013-11-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
```

Les préfixes sont également utiles pour distinguer les compartiments sources lorsque plusieurs compartiments sont journalisés dans le même compartiment de destination.

Ce préfixe peut également s'avérer utile lors de la suppression des journaux. Par exemple, vous pouvez définir une règle de configuration du cycle de vie pour qu'Amazon S3 supprime les objets dotés d'un préfixe spécifique. Pour plus d'informations, consultez Suppression des fichiers journaux Amazon S3.

3. (Facultatif) Définissez des autorisations pour que d'autres utilisateurs puissent accéder aux journaux générés. Par défaut, seul le propriétaire du compartiment possède un accès total aux objets des journaux. Si votre compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets S3 afin de désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL), vous ne pouvez pas accorder d'autorisations dans des octrois de destination (également appelés octrois cibles) qui utilisent des listes ACL. Toutefois, vous pouvez mettre à jour votre stratégie de compartiment pour le compartiment de destination afin d'accorder l'accès à d'autres personnes. Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3 et Autorisations de diffusion de journaux.
4. (Facultatif) Définissez un format de clé d'objet journal pour les fichiers journaux. Deux options s'offrent à vous pour le format de clé d'objet journal (également appelé format de clé d'objet cible) :

   - Partitionnement non basé sur la date : il s'agit du format de clé d'objet journal d'origine. Si vous choisissez ce format, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

     ```
     [DestinationPrefix][YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
     ```

     Par exemple, si vous spécifiez `logs/` comme préfixe, vos objets journaux sont nommés comme suit :

     ```
     logs/2013-11-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
     ```

   - Partitionnement basé sur la date : si vous choisissez un partitionnement basé sur la date, vous pouvez choisir l'heure de l'événement ou l'heure de livraison du fichier journal comme source de date utilisée dans le format de journal. Ce format facilite l'interrogation des journaux.

     Si vous choisissez un partitionnement basé sur la date, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

```
[DestinationPrefix][SourceAccountId]/[SourceRegion]/[SourceBucket]/[YYYY]/[MM]/
[DD]/[YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
```

Par exemple, si vous spécifiez `logs/` comme préfixe cible, vos objets journaux sont nommés comme suit :

```
logs/123456789012/us-west-2/amzn-s3-demo-source-
bucket/2023/03/01/2023-03-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
```

Pour la livraison de l'heure de livraison, l'heure indiquée dans les noms des fichiers journaux correspond à l'heure de livraison des fichiers journaux.

Pour la livraison de l'heure d'événement, l'année, le mois et le jour correspondent au jour où l'événement s'est produit, et l'heure, les minutes et les secondes sont définies sur `00` dans la clé. Les journaux livrés dans ces fichiers journaux se rapportent à un jour spécifique uniquement.

Si vous configurez vos journaux via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI), les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3, utilisez `TargetObjectKeyFormat` pour spécifier le format de clé d'objet journal. Pour spécifier un partitionnement non basé sur la date, utilisez `SimplePrefix`. Pour spécifier un partitionnement basé sur la date, utilisez `PartitionedPrefix`. Si vous utilisez `PartitionedPrefix`, utilisez `PartitionDateSource` pour spécifier `EventTime` ou `DeliveryTime`.

Pour `SimplePrefix`, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

```
[TargetPrefix][YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
```

Pour `PartitionedPrefix` avec l'heure d'événement ou l'heure de livraison, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

```
[TargetPrefix][SourceAccountId]/[SourceRegion]/[SourceBucket]/[YYYY]/[MM]/[DD]/
[YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
```

Format de clé d'objet journal

Amazon S3 utilise les formats de clé d'objet suivants pour les objets journaux qu'il charge dans le compartiment de destination :

- Partitionnement non basé sur la date : il s'agit du format de clé d'objet journal d'origine. Si vous choisissez ce format, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

  ```
  [DestinationPrefix][YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
  ```

- Partitionnement basé sur la date : si vous choisissez un partitionnement basé sur la date, vous pouvez choisir l'heure de l'événement ou l'heure de livraison du fichier journal comme source de date utilisée dans le format de journal. Ce format facilite l'interrogation des journaux.

  Si vous choisissez un partitionnement basé sur la date, le format de clé de fichier journal apparaît comme suit :

  ```
  [DestinationPrefix][SourceAccountId]/[SourceRegion]/[SourceBucket]/[YYYY]/[MM]/[DD]/
  [YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString]
  ```

Dans la clé d'objet journal, YYYY, MM, DD, hh, mm et ss correspondent (respectivement) à l'année, au mois, au jour, aux heures, aux minutes et aux secondes. Ces dates et heures sont exprimées en heure UTC (temps universel coordonné).

Un fichier journal distribué à un moment précis peut contenir des enregistrements écrits à tout moment avant ce moment. Il n'existe aucun moyen de savoir si tous les enregistrements d'un intervalle de temps donné ont été distribués.

Le composant `UniqueString` de la clé empêche le remplacement des fichiers. Il n'a aucune signification, et doit être ignoré par les logiciels de traitement des journaux.

Comment sont distribués les journaux ?

Amazon S3 collecte régulièrement les enregistrements des journaux d'accès, consolide ces enregistrements dans des fichiers journaux, puis charge les fichiers journaux dans le compartiment de destination comme objets journaux. Si vous activez la journalisation sur plusieurs compartiments sources qui identifient le même compartiment de destination, ce dernier dispose de journaux d'accès pour tous ces compartiments sources. Cependant, chaque objet journal contient des enregistrements de journal d'accès pour un compartiment source spécifique.

Amazon S3 utilise un compte de livraison de journaux spécial pour écrire des journaux d'accès au serveur. Ces journaux sont sujets aux restrictions habituelles de contrôle d'accès en écriture. Nous vous recommandons de mettre à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination pour accorder l'accès au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`) pour la livraison des journaux des accès. Vous pouvez également accorder l'accès pour la livraison des journaux des d'accès au groupe de livraison des journaux S3 via votre liste de contrôle d'accès (ACL) de compartiment. Toutefois, il n'est pas recommandé d'accorder l'accès au groupe de livraison des journaux S3 en utilisant votre liste ACL de compartiment.

Lorsque vous activez la journalisation des accès au serveur et que vous accordez l'accès à la livraison des journaux des accès via votre stratégie de compartiment de destination, vous devez mettre à jour la politique pour autoriser l'accès `s3:PutObject` pour le principal du service de journalisation. Si vous utilisez la console Amazon S3 pour activer la journalisation des accès au serveur, la console met automatiquement à jour la stratégie de compartiment de destination, afin d'accorder ces autorisations au principal du service de journalisation. Pour plus d'informations sur l'accord d'autorisations pour la livraison de journaux d'accès au serveur, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

> **Note**
>
> S3 ne prend pas en charge la transmission des journaux CloudTrail ou des journaux d'accès au serveur au demandeur ou au propriétaire du compartiment pour les demandes de point de terminaison d'un VPC lorsque la politique du point de terminaison du VPC les refuse ou pour les demandes qui échouent avant l'évaluation de la politique du VPC.

Paramètre bucket owner enforced (propriétaire du compartiment imposé) pour S3 Object Ownership (Propriété de l'objet S3)

Si le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, les listes ACL sont désactivées et n'affectent plus les autorisations. Vous devez mettre à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination pour accorder l'accès au principal du service de journalisation. Pour en savoir plus sur la propriété des objets, consultez Octroi de l'accès au groupe de livraison des journaux S3 pour la journalisation des accès au serveur.

Livraison des journaux du serveur dans la mesure du possible

Les enregistrements des journaux d'accès au serveur sont fournis dans la mesure du possible. La plupart des demandes pour un compartiment correctement configuré pour l'enregistrement se

traduisent par un enregistrement de journal distribué. La plupart des enregistrements de journal sont fournis quelques heures après leur enregistrement, mais ils peuvent être livrés plus fréquemment.

L'exhaustivité et la disponibilité de la journalisation du serveur ne sont pas garanties. Il se peut que l'enregistrement du journal pour une demande particulière soit fourni bien après le traitement de la demande, ou ne soit fourni du tout. Il est même possible que vous voyiez une duplication d'un enregistrement de journal. Le but des journaux du serveur est de vous donner une idée de la nature du trafic dans le compartiment. Bien qu'il soit rare de perdre des enregistrements de journaux ou de constater une duplication d'enregistrements de journaux, sachez que la journalisation du serveur n'a pas pour but de comptabiliser toutes les demandes.

En raison de la nature de la journalisation du serveur, visant un effort maximal, vos rapports d'utilisation peuvent inclure une ou plusieurs demandes qui n'apparaissent pas dans un journal de serveur livré. Ces rapports d'utilisation se trouvent sous Rapports d'utilisation et de coût dans la console AWS Billing and Cost Management.

Les changements de statut de la journalisation des compartiments prennent effet au fil du temps

Les modifications du statut de l'état de journalisation d'un compartiment prennent du temps avant d'affecter réellement la distribution des fichiers journaux. Par exemple, si vous activez la journalisation pour un compartiment, certaines demandes faites dans l'heure qui suit peuvent être journalisées, alors que d'autres ne le sont pas. Supposons que vous changiez le compartiment de destination de la journalisation du compartiment A au compartiment B. L'heure suivante, certains journaux peuvent continuer à être livrés dans le compartiment A, tandis que d'autres peuvent être livrés dans le nouveau compartiment de destination B. Dans tous les cas, les nouveaux paramètres finissent par prendre effet sans aucune autre action de votre part.

Pour plus d'informations sur la journalisation et les fichiers journaux, consultez les sections suivantes :

Rubriques

- Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3
- Format des journaux d'accès au serveur Amazon S3
- Suppression des fichiers journaux Amazon S3
- Utilisation des journaux d'accès au serveur Amazon S3 pour identifier des demandes
- Résolution des problèmes de journalisation des accès au serveur

Activation de la journalisation des accès au serveur Amazon S3

La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés des demandes soumises à un compartiment Amazon S3. Les journaux d'accès au serveur sont utiles pour de nombreuses applications. Par exemple, les informations des journaux d'accès peuvent s'avérer utiles en cas d'audit de sécurité ou d'audit des accès. Ces informations peuvent également vous aider à en savoir plus sur votre clientèle et à comprendre votre facture Amazon S3.

Par défaut, Amazon S3 ne collecte pas les journaux d'accès au serveur. Lorsque vous activez la journalisation, Amazon S3 fournit les journaux d'accès pour un compartiment source dans un compartiment de destination (également appelé compartiment cible) de votre choix. Le compartiment de destination doit se trouver dans la même Région AWS et dans le même Compte AWS que le compartiment source.

Un enregistrement de journal d'accès contient des détails relatifs aux demandes soumises à un compartiment. Ces informations peuvent comprendre le type de demande, les ressources spécifiées dans la demande, ainsi que l'heure et la date du traitement de la demande. Pour plus d'informations sur les principes de base de la journalisation, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

Important

- L'activation de la journalisation des accès au serveur sur un compartiment Amazon S3 n'entraîne aucuns frais supplémentaires. Toutefois, les fichiers journaux qui vous sont fournis par le système augmentent les coûts de stockage habituels. Notez que vous pouvez supprimer les fichiers journaux à tout moment. Nous n'évaluons pas les frais de transfert de données pour la livraison des fichiers journaux, mais nous facturons les frais standard de transfert de données pour l'accès aux fichiers journaux.
- La journalisation des accès au serveur de votre compartiment de destination ne doit pas être activée. Les journaux peuvent être fournis dans n'importe quel compartiment que vous possédez qui est situé dans la même Région que le compartiment source, y compris le compartiment source lui-même. Toutefois, la livraison de journaux vers le compartiment source entraîne une boucle infinie de journaux et n'est pas recommandée. Pour simplifier la gestion des journaux, nous vous recommandons d'enregistrer les journaux d'accès dans un autre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Comment activer la livraison des journaux ?

- Les compartiments S3 sur lesquels le verrouillage d'objet S3 est activé ne peuvent pas être utilisés comme compartiments de destination pour les journaux d'accès au serveur. Votre compartiment de destination ne doit pas avoir de configuration de période de rétention par défaut.
- Le paiement par le demandeur ne doit pas être activé pour le compartiment de destination.

Vous pouvez activer ou désactiver la journalisation des accès au serveur à l'aide de la console Amazon S3, de l'API Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de kits AWS SDK

Autorisations de diffusion de journaux

Amazon S3 utilise un compte de livraison de journaux spécial pour écrire des journaux d'accès au serveur. Ces journaux sont sujets aux restrictions habituelles de contrôle d'accès en écriture. Pour la livraison des journaux des accès, vous devez accorder au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`) l'accès à votre compartiment de destination.

Pour accorder des autorisations à Amazon S3 pour la livraison des journaux, vous pouvez utiliser une stratégie de compartiment ou des listes de contrôle d'accès (ACL) de compartiment, en fonction des paramètres de propriété d'objets S3 de votre compartiment de destination. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser une stratégie de compartiment plutôt que des listes ACL.

Paramètre bucket owner enforced (propriétaire du compartiment imposé) pour S3 Object Ownership (Propriété de l'objet S3)

Si le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, les listes ACL sont désactivées et n'affectent plus les autorisations. Dans ce cas, vous devez mettre à jour la stratégie de compartiment pour le compartiment de destination afin d'accorder l'accès au principal du service de journalisation. Vous ne pouvez pas mettre à jour la liste ACL de votre compartiment pour accorder l'accès au groupe de mise à disposition des journaux S3. Vous ne pouvez pas non plus inclure des octrois de destination (également appelés octrois cibles) dans votre configuration PutBucketLogging.

Pour plus d'informations sur la migration des listes ACL de compartiment existantes pour la livraison du journal d'accès vers une stratégie de compartiment, consultez Octroi de l'accès au groupe de livraison des journaux S3 pour la journalisation des accès au serveur. Pour en savoir plus sur la propriété des objets, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment. Lorsque vous créez des compartiments, les listes ACL sont désactivées par défaut.

Octroi d'accès à l'aide d'une stratégie de compartiment

Pour accorder l'accès en utilisant la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination, mettez à jour la stratégie de compartiment afin d'accorder l'autorisation `s3:PutObject` au principal du service de journalisation. Si vous utilisez la console Amazon S3 pour activer la journalisation des accès au serveur, la console met automatiquement à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination, afin d'accorder cette autorisation au principal du service de journalisation. Si vous activez la journalisation des accès au serveur par programmation, vous devez mettre à jour manuellement la stratégie de compartiment pour le compartiment de destination afin d'accorder l'accès au principal du service de journalisation.

Pour un exemple de stratégie de compartiment qui accorde l'accès au principal du service de journalisation, consultez the section called "Octroi d'autorisations au principal du service de journalisation à l'aide d'une stratégie de compartiment".

Octroi d'accès à l'aide de listes ACL de compartiment

Vous pouvez également utiliser les listes ACL de compartiment pour accorder l'accès aux journaux d'accès. Vous ajoutez une entrée d'accord à la liste ACL du compartiment qui accorde les autorisations `WRITE` et `READ_ACP` sur le groupe de mise à disposition des journaux S3. Toutefois, il n'est pas recommandé d'accorder l'accès au groupe de livraison des journaux S3 en utilisant des listes ACL de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment. Pour plus d'informations sur la migration des listes ACL de compartiment existantes pour la livraison du journal d'accès vers une stratégie de compartiment, consultez Octroi de l'accès au groupe de livraison des journaux S3 pour la journalisation des accès au serveur. Pour obtenir un exemple de liste ACL qui accorde l'accès au principal du service de journalisation, consultez the section called "Octroi d'autorisations au groupe de livraison des journaux à l'aide d'une liste ACL de compartiment".

Octroi d'autorisations au principal du service de journalisation à l'aide d'une stratégie de compartiment

Cet exemple de stratégie de compartiment accorde l'autorisation `s3:PutObject` au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`). Pour utiliser cette stratégie de compartiment, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Dans la stratégie suivante, *`amzn-s3-demo-destination-bucket`* est le compartiment de destination où les journaux d'accès au serveur sont livrés, et *`amzn-s3-demo-source-bucket`* est le compartiment source. *`EXAMPLE-LOGGING-PREFIX`* est le préfixe de destination facultatif (également

appelé préfixe cible) que vous pouvez utiliser pour les objets de votre journal. *SOURCE-ACCOUNT-ID* est le Compte AWS qui possède le compartiment source.

> **Note**
>
> Si votre stratégie de compartiment contient des instructions `Deny`, veillez à ce qu'elles n'empêchent pas Amazon S3 de livrer les journaux d'accès.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "logging.s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/EXAMPLE-LOGGING-PREFIX*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "SOURCE-ACCOUNT-ID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Octroi d'autorisations au groupe de livraison des journaux à l'aide d'une liste ACL de compartiment

> **Note**
>
> Pour des raisons de sécurité, Amazon S3 désactive les listes de contrôle d'accès (ACL) par défaut dans tous les nouveaux compartiments. Pour plus d'informations sur les autorisations ACL dans la console Amazon S3, consultez Configuration des listes ACL.

Nous ne recommandons pas cette approche, mais vous pouvez accorder des autorisations au groupe de livraison des journaux en utilisant une liste ACL de compartiment. Toutefois, si le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriétés d'objets, vous ne pouvez pas définir de listes ACL de compartiment ni d'objet. Vous ne pouvez pas non plus inclure des octrois de destination (également appelés octrois cibles) dans votre configuration PutBucketLogging. À la place, vous devez utiliser une stratégie de compartiment pour accorder l'accès au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Dans la liste ACL de compartiment, le groupe de livraison des journaux est représenté par l'URL suivante :

```
http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery
```

Pour accorder des autorisations `WRITE` et `READ_ACP` (lecture de liste ACL), ajoutez les octrois suivants à la liste ACL du compartiment de destination :

```
<Grant>
    <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:type="Group">
        <URI>http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery</URI>
    </Grantee>
    <Permission>WRITE</Permission>
</Grant>
<Grant>
    <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  xsi:type="Group">
        <URI>http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery</URI>
    </Grantee>
    <Permission>READ_ACP</Permission>
</Grant>
```

Pour obtenir des exemples d'ajout d'attributions ACL par programmation, consultez Configuration des listes ACL.

> **Important**
>
> Lorsque vous activez la journalisation des accès au serveur Amazon S3 en utilisant AWS CloudFormation sur un compartiment et que vous utilisez des listes ACL pour accorder l'accès au groupe de livraison des journaux S3, vous devez également ajouter `AccessControl": "LogDeliveryWrite"` dans votre modèle CloudFormation. Ceci est important, car vous pouvez accorder ces autorisations seulement en créant une liste ACL pour le compartiment, mais vous ne pouvez pas créer de listes ACL personnalisées pour les compartiments dans CloudFormation. Vous pouvez uniquement utiliser des listes ACL prédéfinies avec CloudFormation.

Pour activer la journalisation des accès au serveur

Pour activer la journalisation des accès au serveur à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, des kits AWS SDK et d'AWS CLI, utilisez les procédures suivantes.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer la journalisation des accès au serveur.
4. Choisissez Propriétés.
5. Dans la section Server access logging (Journalisation des accès au serveur) choisissez Edit (Modifier).
6. Sous Consignation des accès au serveur, choisissez Activer.
7. Sous Compartiment de destination, spécifiez un compartiment et un préfixe facultatif. Si vous spécifiez un préfixe, nous vous recommandons d'inclure une barre oblique (/) après le préfixe pour faciliter la recherche des journaux.

> **Note**
>
> La spécification d'un préfixe avec une barre oblique (/) simplifie la localisation des objets journaux. Par exemple, si vous spécifiez la valeur de préfixe `logs/`, chaque objet journal créé par Amazon S3 commence par le préfixe `logs/` dans sa clé, comme suit :
>
> ```
> logs/2013-11-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
> ```
>
> Si vous spécifiez la valeur de préfixe `logs`, l'objet journal apparaît comme suit :
>
> ```
> logs2013-11-01-21-32-16-E568B2907131C0C0
> ```

8. Sous Format de clé d'objet journal, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Pour choisir un partitionnement non basé sur la date, choisissez [DestinationPrefix][YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString].
   - Pour choisir un partitionnement basé sur la date, choisissez [DestinationPrefix][SourceAccountId]/[SourceRegion]/[SourceBucket]/[YYYY]/[MM]/[DD]/[YYYY]-[MM]-[DD]-[hh]-[mm]-[ss]-[UniqueString], puis choisissez Heure de l'événement S3 ou Heure de livraison du fichier journal.

9. Sélectionnez Save Changes.

   Lorsque vous activez la journalisation des accès au serveur sur un compartiment, la console active la journalisation sur le compartiment source et met à jour la stratégie de compartiment pour le compartiment de destination afin d'accorder l'autorisation `s3:PutObject` au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`). Pour plus d'informations sur cette stratégie de compartiment, consultez Octroi d'autorisations au principal du service de journalisation à l'aide d'une stratégie de compartiment.

   Vous pouvez afficher les journaux dans le compartiment de destination. Une fois que vous avez activé la journalisation des accès au serveur, cela peut prendre quelques heures avant que les journaux sont livrés dans le compartiment cible. Pour plus d'informations sur la façon et le moment de livraison des journaux, consultez Comment sont distribués les journaux ?.

Pour plus d'informations, consultez Affichage des propriétés d'un compartiment à usage général S3.

Utilisation de l'API REST

Pour activer la journalisation, vous envoyez une demande PutBucketLogging pour ajouter la configuration de journalisation sur le compartiment source. La demande spécifie le compartiment de destination (également appelé compartiment cible) et, si vous le souhaitez, le préfixe à utiliser avec toutes les clés d'objets journaux.

L'exemple suivant identifie *amzn-s3-demo-destination-bucket* comme compartiment de destination et *logs/* comme préfixe.

```
<BucketLoggingStatus xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <LoggingEnabled>
    <TargetBucket>amzn-s3-demo-destination-bucket</TargetBucket>
    <TargetPrefix>logs/</TargetPrefix>
  </LoggingEnabled>
</BucketLoggingStatus>
```

L'exemple suivant identifie *amzn-s3-demo-destination-bucket* comme compartiment de destination, *logs/* comme préfixe et `EventTime` comme format de clé d'objet journal.

```
<BucketLoggingStatus xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
  <LoggingEnabled>
    <TargetBucket>amzn-s3-demo-destination-bucket</TargetBucket>
    <TargetPrefix>logs/</TargetPrefix>
    <TargetObjectKeyFormat>
      <PartitionedPrefix>
         <PartitionDateSource>EventTime</PartitionDateSource>
      </PartitionedPrefix>
  </TargetObjectKeyFormat>
  </LoggingEnabled>
</BucketLoggingStatus>
```

Les objets des journaux sont écrits et détenus par le compte de livraison des journaux S3, et le propriétaire du compartiment possède les autorisations complètes sur ces objets. Vous pouvez éventuellement utiliser des octrois de destination (également appelés octrois cibles) pour accorder des autorisations aux autres utilisateurs, afin qu'ils puissent accéder aux journaux. Pour plus d'informations, consultez PutBucketLogging.

> **Note**
>
> Si le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, vous ne pouvez pas utiliser les octrois de destination pour accorder des autorisations à d'autres utilisateurs. Pour accorder des autorisations à d'autres, vous pouvez mettre à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Pour récupérer la configuration de journalisation sur un compartiment, utilisez l'opération d'API GetBucketLogging.

Pour supprimer la configuration de la journalisation, vous envoyez une demande `PutBucketLogging` avec un paramètre `BucketLoggingStatus` vide :

```
<BucketLoggingStatus xmlns="http://doc.s3.amazonaws.com/2006-03-01">
</BucketLoggingStatus>
```

Pour activer la journalisation sur un compartiment, vous pouvez utiliser l'API d'Amazon S3 ou les bibliothèques d'enveloppe du kit AWS SDK.

Utilisation des kits AWS SDK

Les exemples suivants activent la journalisation sur un compartiment. Vous devez créer deux compartiments : un compartiment source et un compartiment de destination (cible). Les exemples commencent par mettre à jour la liste ACL de compartiment sur le compartiment de destination. Ils accordent alors au groupe de livraison des journaux les autorisations nécessaires pour écrire des journaux dans le compartiment de destination, puis activent la journalisation sur le compartiment source.

Ces exemples ne fonctionnent pas sur les compartiments de destination qui utilisent le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

Si le compartiment de destination (cible) utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, vous ne pouvez pas définir les listes ACL de compartiment ni d'objet. Vous ne pouvez pas non plus inclure d'octrois de destination (cibles) dans votre configuration PutBucketLogging. Vous devez utiliser une stratégie de compartiment pour accorder l'accès au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

.NET

SDK pour .NET

> **Note**
>
> Il y en a plus sur GitHub. Trouvez l'exemple complet et découvrez comment le configurer et l'exécuter dans le référentiel d'exemples de code AWS.

```
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

/// <summary>
/// This example shows how to enable logging on an Amazon Simple Storage
/// Service (Amazon S3) bucket. You need to have two Amazon S3 buckets for
/// this example. The first is the bucket for which you wish to enable
/// logging, and the second is the location where you want to store the
/// logs.
/// </summary>
public class ServerAccessLogging
{
    private static IConfiguration _configuration = null!;

    public static async Task Main()
    {
        LoadConfig();

        string bucketName = _configuration["BucketName"];
        string logBucketName = _configuration["LogBucketName"];
        string logObjectKeyPrefix = _configuration["LogObjectKeyPrefix"];
        string accountId = _configuration["AccountId"];

        // If the AWS Region defined for your default user is different
        // from the Region where your Amazon S3 bucket is located,
        // pass the Region name to the Amazon S3 client object's constructor.
        // For example: RegionEndpoint.USWest2 or RegionEndpoint.USEast2.
        IAmazonS3 client = new AmazonS3Client();
```

```
            try
            {
                // Update bucket policy for target bucket to allow delivery of
logs to it.
                await SetBucketPolicyToAllowLogDelivery(
                    client,
                    bucketName,
                    logBucketName,
                    logObjectKeyPrefix,
                    accountId);

                // Enable logging on the source bucket.
                await EnableLoggingAsync(
                    client,
                    bucketName,
                    logBucketName,
                    logObjectKeyPrefix);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine($"Error: {e.Message}");
            }
        }

        /// <summary>
        /// This method grants appropriate permissions for logging to the
        /// Amazon S3 bucket where the logs will be stored.
        /// </summary>
        /// <param name="client">The initialized Amazon S3 client which will be
used
        /// to apply the bucket policy.</param>
        /// <param name="sourceBucketName">The name of the source bucket.</param>
        /// <param name="logBucketName">The name of the bucket where logging
        /// information will be stored.</param>
        /// <param name="logPrefix">The logging prefix where the logs should be
delivered.</param>
        /// <param name="accountId">The account id of the account where the
source bucket exists.</param>
        /// <returns>Async task.</returns>
        public static async Task SetBucketPolicyToAllowLogDelivery(
            IAmazonS3 client,
            string sourceBucketName,
            string logBucketName,
```

```
            string logPrefix,
            string accountId)
        {
            var resourceArn = @"""arn:aws:s3:::" + logBucketName + "/" +
logPrefix + @"*""";

            var newPolicy = @"{
                                ""Statement"":[{
                                ""Sid"": ""S3ServerAccessLogsPolicy"",
                                ""Effect"": ""Allow"",
                                ""Principal"": { ""Service"":
""logging.s3.amazonaws.com"" },
                                ""Action"": [""s3:PutObject""],
                                ""Resource"": [" + resourceArn + @"],
                                ""Condition"": {
                                ""ArnLike"": { ""aws:SourceArn"":
""arn:aws:s3:::" + sourceBucketName + @""" },
                                ""StringEquals"": { ""aws:SourceAccount"": """ +
accountId + @""" }
                                        }
                                    }]
                                }";
            Console.WriteLine($"The policy to apply to bucket {logBucketName} to
enable logging:");
            Console.WriteLine(newPolicy);

            PutBucketPolicyRequest putRequest = new PutBucketPolicyRequest
            {
                BucketName = logBucketName,
                Policy = newPolicy,
            };
            await client.PutBucketPolicyAsync(putRequest);
            Console.WriteLine("Policy applied.");
        }

        /// <summary>
        /// This method enables logging for an Amazon S3 bucket. Logs will be
stored
        /// in the bucket you selected for logging. Selected prefix
        /// will be prepended to each log object.
        /// </summary>
        /// <param name="client">The initialized Amazon S3 client which will be
used
```

```
        /// to configure and apply logging to the selected Amazon S3 bucket.</
param>
        /// <param name="bucketName">The name of the Amazon S3 bucket for which
 you
        /// wish to enable logging.</param>
        /// <param name="logBucketName">The name of the Amazon S3 bucket where
 logging
        /// information will be stored.</param>
        /// <param name="logObjectKeyPrefix">The prefix to prepend to each
        /// object key.</param>
        /// <returns>Async task.</returns>
        public static async Task EnableLoggingAsync(
            IAmazonS3 client,
            string bucketName,
            string logBucketName,
            string logObjectKeyPrefix)
        {
            Console.WriteLine($"Enabling logging for bucket {bucketName}.");
            var loggingConfig = new S3BucketLoggingConfig
            {
                TargetBucketName = logBucketName,
                TargetPrefix = logObjectKeyPrefix,
            };

            var putBucketLoggingRequest = new PutBucketLoggingRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                LoggingConfig = loggingConfig,
            };
            await client.PutBucketLoggingAsync(putBucketLoggingRequest);
            Console.WriteLine($"Logging enabled.");
        }

        /// <summary>
        /// Loads configuration from settings files.
        /// </summary>
        public static void LoadConfig()
        {
            _configuration = new ConfigurationBuilder()
                .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
                .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
                .AddJsonFile("settings.local.json", true) // Optionally, load
 local settings.
                .Build();
```

```
        }
    }
```

- Pour plus d'informations sur l'API, consultez PutBucketLogging dans la référence de l'API AWS SDK pour .NET.

Java

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.BucketLoggingStatus;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.LoggingEnabled;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PartitionedPrefix;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutBucketLoggingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.TargetObjectKeyFormat;

// Class to set a bucket policy on a target S3 bucket and enable server access
 logging on a source S3 bucket.
public class ServerAccessLogging {
    private static S3Client s3Client;

    public static void main(String[] args) {
        String sourceBucketName = "SOURCE-BUCKET";
        String targetBucketName = "TARGET-BUCKET";
        String sourceAccountId = "123456789012";
        String targetPrefix = "logs/";

        // Create S3 Client.
        s3Client = S3Client.builder().
                region(Region.US_EAST_2)
                .build();

        // Set a bucket policy on the target S3 bucket to enable server access
 logging by granting the
        // logging.s3.amazonaws.com principal permission to use the PutObject
 operation.
        ServerAccessLogging serverAccessLogging = new ServerAccessLogging();
        serverAccessLogging.setTargetBucketPolicy(sourceAccountId, sourceBucketName,
 targetBucketName);
```

```
        // Enable server access logging on the source S3 bucket.
        serverAccessLogging.enableServerAccessLogging(sourceBucketName,
 targetBucketName,
                targetPrefix);

    }

    // Function to set a bucket policy on the target S3 bucket to enable server
 access logging by granting the
    // logging.s3.amazonaws.com principal permission to use the PutObject operation.
    public void setTargetBucketPolicy(String sourceAccountId, String
 sourceBucketName, String targetBucketName) {
        String policy = "{\n" +
                "    \"Version\": \"2012-10-17\",\n" +
                "    \"Statement\": [\n" +
                "        {\n" +
                "            \"Sid\": \"S3ServerAccessLogsPolicy\",\n" +
                "            \"Effect\": \"Allow\",\n" +
                "            \"Principal\": {\"Service\": \"logging.s3.amazonaws.com
\"},\n" +
                "            \"Action\": [\n" +
                "                \"s3:PutObject\"\n" +
                "            ],\n" +
                "            \"Resource\": \"arn:aws:s3:::" + targetBucketName + "/*
\",\n" +
                "            \"Condition\": {\n" +
                "                \"ArnLike\": {\n" +
                "                    \"aws:SourceArn\": \"arn:aws:s3:::" +
 sourceBucketName + "\"\n" +
                "                },\n" +
                "                \"StringEquals\": {\n" +
                "                    \"aws:SourceAccount\": \"" + sourceAccountId +
 "\"\n" +
                "                }\n" +
                "            }\n" +
                "        }\n" +
                "    ]\n" +
                "}";
        s3Client.putBucketPolicy(b -> b.bucket(targetBucketName).policy(policy));
    }

    // Function to enable server access logging on the source S3 bucket.
    public void enableServerAccessLogging(String sourceBucketName, String
 targetBucketName,
```

```
            String targetPrefix) {
        TargetObjectKeyFormat targetObjectKeyFormat =
 TargetObjectKeyFormat.builder()

 .partitionedPrefix(PartitionedPrefix.builder().partitionDateSource("EventTime").build())
                .build();
        LoggingEnabled loggingEnabled = LoggingEnabled.builder()
                .targetBucket(targetBucketName)
                .targetPrefix(targetPrefix)
                .targetObjectKeyFormat(targetObjectKeyFormat)
                .build();
        BucketLoggingStatus bucketLoggingStatus = BucketLoggingStatus.builder()
                .loggingEnabled(loggingEnabled)
                .build();
        s3Client.putBucketLogging(PutBucketLoggingRequest.builder()
                .bucket(sourceBucketName)
                .bucketLoggingStatus(bucketLoggingStatus)
                .build());
    }

}
```

Utilisation de la AWS CLI

Nous vous recommandons de créer un compartiment de journalisation dédié dans chaque Région AWS où vous disposez de compartiments S3. Ensuite, faites en sorte que les journaux d'accès Amazon S3 soient livrés dans ce compartiment S3. Pour plus d'informations et des exemples, consultez put-bucket-logging dans la référence AWS CLI.

Si le compartiment de destination (cible) utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, vous ne pouvez pas définir les listes ACL de compartiment ni d'objet. Vous ne pouvez pas non plus inclure d'octrois de destination (cibles) dans votre configuration PutBucketLogging. Vous devez utiliser une stratégie de compartiment pour accorder l'accès au principal du service de journalisation (`logging.s3.amazonaws.com`). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Example – Activer des journaux d'accès avec cinq compartiments répartis dans deux Régions

Dans cet exemple, vous disposez des cinq compartiments suivants :

- *amzn-s3-demo-source-bucket*-us-east-1

- *amzn-s3-demo-source-bucket1*-us-east-1
- *amzn-s3-demo-source-bucket2*-us-east-1
- *amzn-s3-demo-bucket1*-us-west-2
- *amzn-s3-demo-bucket2*-us-west-2

> **Note**
>
> La dernière étape de la procédure suivante fournit des exemples de scripts bash que vous pouvez utiliser pour créer vos compartiments de journalisation et activer la journalisation des accès au serveur sur ces compartiments. Pour utiliser ces scripts, vous devez créer les fichiers `policy.json` et `logging.json`, comme décrit dans la procédure suivante.

1. Créez deux compartiments de destination de journalisation dans les régions USA Ouest (Oregon) et USA Est (Virginie du Nord) et donnez-leur les noms suivants :
   - *amzn-s3-demo-destination-bucket*-logs-us-east-1
   - *amzn-s3-demo-destination-bucket1*-logs-us-west-2
2. Plus tard dans ces étapes, vous activerez la journalisation des accès au serveur comme suit :
   - *amzn-s3-demo-source-bucket*-us-east-1 consigne dans le compartiment S3 *amzn-s3-demo-destination-bucket*-logs-us-east-1 avec le préfixe *amzn-s3-demo-source-bucket*-us-east-1.
   - *amzn-s3-demo-source-bucket1*-us-east-1 consigne dans le compartiment S3 *amzn-s3-demo-destination-bucket*-logs-us-east-1 avec le préfixe *amzn-s3-demo-source-bucket1*-us-east-1.
   - *amzn-s3-demo-source-bucket2*-us-east-1 consigne dans le compartiment S3 *amzn-s3-demo-destination-bucket*-logs-us-east-1 avec le préfixe *amzn-s3-demo-source-bucket2*-us-east-1.
   - *amzn-s3-demo-bucket1*-us-west-2 consigne dans le compartiment S3 *amzn-s3-demo-destination-bucket1*-logs-us-west-2 avec le préfixe *amzn-s3-demo-bucket1*-us-west-2.
   - *amzn-s3-demo-bucket2*-us-west-2 consigne dans le compartiment S3 *amzn-s3-demo-destination-bucket1*-logs-us-west-2 avec le préfixe *amzn-s3-demo-bucket2*-us-west-2.

3. Pour chaque compartiment de journalisation de destination, accordez des autorisations pour la livraison des journaux d'accès au serveur à l'aide d'une liste ACL de compartiment ou d'une stratégie de compartiment :

   - Mettre à jour la stratégie de compartiment (recommandé) : pour accorder des autorisations au principal du service de journalisation, utilisez la commande `put-bucket-policy` suivante. Remplacez *`amzn-s3-demo-destination-bucket`*`-logs` par le nom de votre compartiment de destination.

     ```
     aws s3api put-bucket-policy --bucket amzn-s3-demo-destination-bucket-logs --
     policy file://policy.json
     ```

     `Policy.json` est un document JSON dans le dossier actuel qui contient la stratégie de compartiment suivante. Pour utiliser cette stratégie de compartiment, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations. Dans la politique suivante, *`amzn-s3-demo-destination-bucket-logs`* est le compartiment de destination où les journaux des accès au serveur seront livrés, et *`amzn-s3-demo-source-bucket`* est le compartiment source. *`SOURCE-ACCOUNT-ID`* est le Compte AWS qui possède le compartiment source.

     JSON

     ```
     {
         "Version":"2012-10-17",
         "Statement": [
             {
                 "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
                 "Effect": "Allow",
                 "Principal": {
                     "Service": "logging.s3.amazonaws.com"
                 },
                 "Action": [
                     "s3:PutObject"
                 ],
                 "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket-logs/
     *",
                 "Condition": {
                     "ArnLike": {
                         "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-
     bucket"
                     },
     ```

```
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "SOURCE-ACCOUNT-ID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

- Mettre à jour la liste ACL de compartiment : pour accorder des autorisations au groupe de livraison des journaux S3, utilisez la commande `put-bucket-acl` suivante. Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket-logs* par le nom de votre compartiment de destination (cible).

```
aws s3api put-bucket-acl --bucket amzn-s3-demo-destination-bucket-logs  --
grant-write URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery --grant-read-acp
 URI=http://acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery
```

4. Créez ensuite un fichier `logging.json` contenant votre configuration de journalisation (en vous basant sur l'un des trois exemples suivants). Après avoir créé le fichier `logging.json`, vous pouvez appliquer la configuration de journalisation à l'aide de la commande `put-bucket-logging` suivante. Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket-logs* par le nom de votre compartiment de destination (cible).

```
aws s3api put-bucket-logging --bucket amzn-s3-demo-destination-bucket-logs --
bucket-logging-status file://logging.json
```

> **Note**
>
> Au lieu d'utiliser cette commande `put-bucket-logging` pour appliquer la configuration de journalisation sur chaque compartiment de destination, vous pouvez utiliser l'un des scripts bash fournis à l'étape suivante. Pour utiliser ces scripts, vous devez créer les fichiers `policy.json` et `logging.json`, comme décrit dans cette procédure.

Le fichier `logging.json` est un document JSON situé dans le dossier actuel, qui contient votre configuration de journalisation. Si un compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, votre configuration de journalisation ne peut pas contenir d'octrois de destination (cibles). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Example : **`logging.json`** sans octrois de destination (cibles)

L'exemple de fichier `logging.json` suivant ne contient pas d'octrois de destination (cibles). Par conséquent, vous pouvez appliquer cette configuration à un compartiment de destination (cible) qui utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets.

```
{
    "LoggingEnabled": {
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-destination-bucket-logs",
        "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-destination-bucket/"
     }
 }
```

Example : **`logging.json`** avec des octrois de destination (cibles)

L'exemple de fichier `logging.json` suivant contient des octrois de destination (cibles).

Si le compartiment de destination utilise le paramètre Appliqué par le propriétaire du compartiment pour Propriété d'objets, vous ne pouvez pas inclure d'octrois de destination (cibles) dans votre configuration PutBucketLogging. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

```
{
    "LoggingEnabled": {
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-destination-bucket-logs",
        "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-destination-bucket/",
        "TargetGrants": [
             {
                "Grantee": {
                    "Type": "AmazonCustomerByEmail",
```

```
                    "EmailAddress": "user@example.com"
                },
                "Permission": "FULL_CONTROL"
            }
        ]
    }
}
```

Valeurs des bénéficiaires

Vous pouvez spécifier la personne (bénéficiaire) à laquelle vous attribuez les droits d'accès (en utilisant les éléments de la demande) comme suit :

- Par l'ID de la personne :

  ```
  {
    "Grantee": {
      "Type": "CanonicalUser",
      "ID": "ID",
      "DisplayName": "GranteesEmail"
    }
  }
  ```

  `DisplayName` est facultatif et ignoré dans la demande.

- Par une adresse e-mail :

  ```
  {
    "Grantee": {
      "Type": "AmazonCustomerByEmail",
      "EmailAddress": "username@example.com"
    }
  }
  ```

  Le bénéficiaire est résolu en `CanonicalUser` et apparaît sous la forme `CanonicalUser` dans une réponse à une demande `GetObjectAcl`.

> **Note**
>
> L'utilisation d'adresses e-mail pour spécifier un bénéficiaire est prise en charge uniquement dans certaines Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Grantee dans la Référence des API Amazon S3.

- Par l'URI :

```
{
  "Grantee": {
    "Type": "Group",
    "URI": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AuthenticatedUsers"
  }
}
```

Example : **`logging.json`** avec le format de clé d'objet journal défini sur Heure de l'événement S3

Le fichier `logging.json` suivant remplace le format de clé d'objet journal par l'heure de l'événement S3. Pour plus d'informations sur la définition du format de clé d'objet journal, consultez the section called "Comment activer la livraison des journaux ?".

```
  {
    "LoggingEnabled": {
        "TargetBucket": "amzn-s3-demo-destination-bucket-logs",
        "TargetPrefix": "amzn-s3-demo-destination-bucket/",
        "TargetObjectKeyFormat": {
            "PartitionedPrefix": {
                "PartitionDateSource": "EventTime"
            }
         }
    }
}
```

5. Utilisez l'un des scripts bash suivants pour ajouter la journalisation des accès pour tous les compartiments dans votre compte. Remplacez *amzn-s3-demo-destination-bucket-logs*

par le nom de votre compartiment de destination (cible) et remplacez *us-west-2* par le nom de la région où se trouvent vos compartiments.

> **Note**
>
> Ce script fonctionne uniquement si tous vos compartiments se trouvent dans la même région. Si vous disposez de compartiments dans plusieurs Régions, vous devez adapter le script.

Example — Accordez l'accès avec des stratégies de compartiment et ajoutez la journalisation pour les compartiments de votre compte

```
loggingBucket='amzn-s3-demo-destination-bucket-logs'
region='us-west-2'


# Create the logging bucket.
aws s3 mb s3://$loggingBucket --region $region

aws s3api put-bucket-policy --bucket $loggingBucket --policy file://policy.json

# List the buckets in this account.
buckets="$(aws s3 ls | awk '{print $3}')"

# Put a bucket logging configuration on each bucket.
for bucket in $buckets
    do
      # This if statement excludes the logging bucket.
      if [ "$bucket" == "$loggingBucket" ] ; then
          continue;
      fi
      printf '{
        "LoggingEnabled": {
          "TargetBucket": "%s",
          "TargetPrefix": "%s/"
      }
    }' "$loggingBucket" "$bucket"  > logging.json
    aws s3api put-bucket-logging --bucket $bucket --bucket-logging-status file://
logging.json
    echo "$bucket done"
```

```
  done

  rm logging.json

  echo "Complete"
```

Example — Accordez l'accès avec des listes ACL de compartiment et ajoutez la journalisation pour les compartiments de votre compte

```
  loggingBucket='amzn-s3-demo-destination-bucket-logs'
  region='us-west-2'


  # Create the logging bucket.
  aws s3 mb s3://$loggingBucket --region $region

  aws s3api put-bucket-acl --bucket $loggingBucket --grant-write URI=http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery --grant-read-acp URI=http://
acs.amazonaws.com/groups/s3/LogDelivery

  # List the buckets in this account.
  buckets="$(aws s3 ls | awk '{print $3}')"

  # Put a bucket logging configuration on each bucket.
  for bucket in $buckets
      do
        # This if statement excludes the logging bucket.
        if [ "$bucket" == "$loggingBucket" ] ; then
            continue;
        fi
        printf '{
          "LoggingEnabled": {
            "TargetBucket": "%s",
            "TargetPrefix": "%s/"
        }
      }' "$loggingBucket" "$bucket"  > logging.json
      aws s3api put-bucket-logging --bucket $bucket --bucket-logging-status file://
logging.json
      echo "$bucket done"
  done

  rm logging.json
```

```
echo "Complete"
```

Vérification de votre configuration des journaux d'accès au serveur

Après avoir activé la journalisation des accès au serveur, effectuez les étapes suivantes :

- Accédez au compartiment de destination et vérifiez que les fichiers journaux sont livrés. Une fois les journaux d'accès configurés, Amazon S3 commence immédiatement à capturer les demandes et à les journaliser. Toutefois, la livraison des journaux dans le compartiment de destination peut prendre quelques heures. Pour plus d'informations, consultez the section called "Les changements de statut de la journalisation des compartiments prennent effet au fil du temps" et the section called "Livraison des journaux du serveur dans la mesure du possible".

  Vous pouvez également vérifier automatiquement la livraison des journaux en utilisant les métriques de demandes Amazon S3 et en configurant des alarmes Amazon CloudWatch pour ces métriques. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.
- Vérifiez que vous êtes en mesure d'ouvrir et de lire le contenu des fichiers journaux.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes de journalisation des accès au serveur, consultez Résolution des problèmes de journalisation des accès au serveur.

Format des journaux d'accès au serveur Amazon S3

La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés des demandes soumises à un compartiment Amazon S3. Vous pouvez utiliser les journaux d'accès au serveur dans les buts suivants :

- Réalisation d'audits de sécurité et d'accès
- Apprendre à connaître votre clientèle
- Comprendre votre facture Amazon S3

Cette section décrit le format et d'autres détails des fichiers journaux d'accès au serveur Amazon S3.

Les fichiers journaux d'accès au serveur consistent en une séquence d'enregistrements de journaux délimités par un retour à la ligne. Chaque enregistrement de journaux représente une demande et consiste en des champs séparés par des espaces.

Voici un exemple de journal composé de cinq enregistrements.

> **Note**
>
> Tous les champs peuvent être configurés sur - pour indiquer que les données étaient inconnues ou indisponibles, ou que le champ ne s'appliquait pas à cette demande.

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 3E57427F3EXAMPLE
 REST.GET.VERSIONING - "GET /amzn-s3-demo-bucket1?versioning HTTP/1.1" 200 - 113 - 7 -
 "-" "S3Console/0.4" - s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2ROuNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/
XV/VLi31234= SigV4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-
west-1.amazonaws.com TLSV1.2 arn:aws:s3:us-west-1:123456789012:accesspoint/example-AP
 Yes
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 891CE47D2EXAMPLE
 REST.GET.LOGGING_STATUS - "GET /amzn-s3-demo-bucket1?logging HTTP/1.1" 200 -
 242 - 11 - "-" "S3Console/0.4" - 9vKBE6vMhrNiWHZmb2L0mXOcqPGzQOI5XLnCtZNPxev+Hf
+7tpT6sxDwDty4LHBUOZJG96N1234= SigV4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-
demo-bucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.2 - -
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be A1206F460EXAMPLE
 REST.GET.BUCKETPOLICY - "GET /amzn-s3-demo-bucket1?policy HTTP/1.1" 404
 NoSuchBucketPolicy 297 - 38 - "-" "S3Console/0.4" - BNaBsXZQQDbssi6xMBdBU2sLt
+Yf5kZDmeBUP35sFoKa3sLLeMC78iwEIWxs99CRUrbS4n11234= SigV4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
 AuthHeader amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.2 - Yes
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:01:00 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 7B4A0FABBEXAMPLE
 REST.GET.VERSIONING - "GET /amzn-s3-demo-bucket1?versioning HTTP/1.1" 200 -
 113 - 33 - "-" "S3Console/0.4" - Ke1bUcazaN1jWuUlPJaxF64cQVpUEhoZKEG/hmy/gijN/
I1DeWqDfFvnpybfEseEME/u7ME1234= SigV4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-
demo-bucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.2 - -
```

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:01:57 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
 DD6CC733AEXAMPLE REST.PUT.OBJECT s3-dg.pdf "PUT /amzn-s3-demo-bucket1/
s3-dg.pdf HTTP/1.1" 200 - - 4406583 41754 28 "-" "S3Console/0.4" -
 10S62Zv81kBW7BB6SX4XJ48o6kpcl6LPwEoizZQQxJd5qDSCTLX0TgS37kYUBKQW3+bPdrg1234= SigV4
 ECDHE-RSA-AES128-SHA AuthHeader amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com
 TLSV1.2 - Yes
```

Voici un exemple de fichier journal pour l'opération Calculer la somme de contrôle :

```
7cd47ef2be amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be e5042925-b524-4b3b-
a869-f3881e78ff3a S3.COMPUTE.OBJECT.CHECKSUM example-object - - - - 1048576 -
 - - - -bPf7qjG4XwYdPgDQTl72GW/uotRhdPz2UryEyAFLDSRmKrakUkJCYLtAw6fdANcrsUYc1M/
kIulXM1u5vZQT5g== - - - - - -
```

Rubriques

- Champs d'enregistrement des journaux
- Journalisation supplémentaire les opérations de copie
- Informations personnalisées des journaux d'accès
- Remarques de programmation relatives au format étendu des journaux d'accès au serveur

Champs d'enregistrement des journaux

La liste suivante décrit les champs de l'enregistrement des journaux.

Propriétaire du compartiment

L'ID d'utilisateur canonique du propriétaire du compartiment source. L'ID d'utilisateur canonique est une autre forme de l'ID de Compte AWS. Pour plus d'informations sur l'ID d'utilisateur canonique, consultez Identificateurs de Compte AWS dans Références générales AWS. Pour savoir comment trouver l'ID d'utilisateur canonique de votre compte, consultez Identification de l'ID d'utilisateur canonique de votre Compte AWS.

Exemple d'entrée

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

Compartiment

Le nom du compartiment sur lequel la demande a été traitée. Si le système reçoit une demande erronée et ne peut pas déterminer le compartiment, la demande n'apparaît sur aucun journal d'accès au serveur.

Exemple d'entrée

```
amzn-s3-demo-bucket1
```

Heure

Heure à laquelle la demande a été reçue. Ces dates et heures sont exprimées en heure UTC (temps universel coordonné). Le format, en utilisant terminologie `strftime()`, est le suivant : `[%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z]`

Exemple d'entrée

```
[06/Feb/2019:00:00:38 +0000]
```

IP distante

L'adresse IP apparente du demandeur. Les proxys et pare-feu intermédiaires doivent cacher l'adresse IP réelle de la machine à l'origine de la demande.

Exemple d'entrée

```
192.0.2.3
```

Demandeur

ID d'utilisateur canonique du demandeur, ou `-` pour les demandes non authentifiées. Si le demandeur est un utilisateur IAM, ce champ renvoie le nom utilisateur IAM du demandeur ainsi que l'Compte AWS auquel appartient l'utilisateur IAM. Cet identifiant est le même que celui qui est utilisé pour contrôler l'accès.

Exemple d'entrée

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

Si le demandeur utilise un rôle endossé, ce champ renvoie le rôle IAM correspondant.

Exemple d'entrée

```
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/test-role
```

ID de demande

Chaîne de caractères générée par Amazon S3 pour identifier de façon unique chaque demande. Pour les demandes Calculer la somme de contrôle, le champ ID de la demande affiche l'ID de tâche associé. Pour plus d'informations, consultez Calcul des sommes de contrôle.

Exemple d'entrée

```
3E57427F33A59F07
```

Opération

L'opération listée ici est déclarée comme `SOAP.operation`, `REST.HTTP_method.resource_type`, `WEBSITE.HTTP_method.resource_type` ou `BATCH.DELETE.OBJECT`, ou `S3.action.resource_type` pour Cycle de vie S3 et journalisation. Pour les demandes de tâches Compute checksum, l'opération est répertoriée sous la forme `S3.COMPUTE.OBJECT.CHECKSUM`.

Exemple d'entrée

```
REST.PUT.OBJECT
S3.COMPUTE.OBJECT.CHECKSUM
```

Clé

La partie clé (nom de l'objet) de la demande.

Exemple d'entrée

```
/photos/2019/08/puppy.jpg
```

Request-URI

La partie `Request-URI` du message de requête HTTP.

Exemple d'entrée

```
"GET /amzn-s3-demo-bucket1/photos/2019/08/puppy.jpg?x-foo=bar HTTP/1.1"
```

Statut HTTP

Code numérique du statut HTTP de la réponse.

Exemple d'entrée

```
200
```

Code d'erreur

Réponses d'erreur Amazon S3 ou - si aucune erreur ne s'est produite.

Exemple d'entrée

```
NoSuchBucket
```

Octets envoyés

Nombre d'octets de réponse envoyés, hors surcharge de protocole HTTP ou - si zéro.

Exemple d'entrée

```
2662992
```

Taille de l'objet

Taille totale de l'objet en question.

Exemple d'entrée

```
3462992
```

Durée totale

Le nombre de millisecondes (ms) pendant lesquelles la demande était en cours du point de vue du serveur. Cette valeur est mesurée entre la réception de la demande et l'envoi du dernier octet de la réponse. Les mesures effectuées depuis la perspective du client peuvent être plus longues en raison de la latence du réseau.

Exemple d'entrée

```
70
```

Délai de traitement

Le nombre de millisecondes pendant lesquelles Amazon S3 a traité la demande. Cette valeur est mesurée entre la réception du dernier octets de votre demande et l'envoi du premier octet de la réponse.

Exemple d'entrée

```
10
```

Referer

Valeur de l'en-tête du `Referer` HTTP, le cas échéant. Les agents utilisateur HTTP (par exemple, les navigateurs) définissent généralement cet en-tête comme l'URL de la page de liaison ou d'intégration lors d'une demande.

Exemple d'entrée

```
"http://www.example.com/webservices"
```

User-Agent

Valeur de l'en-tête du `User-Agent` HTTP.

Exemple d'entrée

```
"curl/7.15.1"
```

ID de version

L'ID de version dans la demande ou `-` si l'opération n'accepte pas de paramètre `versionId`.

Exemple d'entrée

```
3HL4kqtJvjVBH40Nrjfkd
```

ID de l'hôte

L'ID de la requête étendue `x-amz-id-2` ou Amazon S3.

Exemple d'entrée

```
s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2ROuNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234=
```

Version de signature

Version de signature, `SigV2` ou `SigV4`, qui a été utilisée pour authentifier la demande ou `-` pour les demandes non authentifiées.

Exemple d'entrée

```
SigV2
```

Suite de chiffrement

Chiffrement de protocole TLS (Transport Layer Security) qui a été négocié pour une demande HTTPS ou un `-` pour HTTP.

Exemple d'entrée

```
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
```

Type d'authentification

Type d'authentification de requête utilisé : `AuthHeader` pour les en-têtes d'authentification, `QueryString` pour la chaîne de requête (URL présignée), ou `-` pour les demandes non authentifiées.

Exemple d'entrée

```
AuthHeader
```

En-tête d'hôte

Point de terminaison utilisé pour vous connecter à Amazon S3.

Exemple d'entrée

```
s3.us-west-2.amazonaws.com
```

Certaines régions antérieures prennent en charge les points de terminaison hérités. Vous pouvez voir ces points de terminaison dans les journaux d'accès au serveur ou les journaux AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison hérités. Pour obtenir la liste

complète des régions et points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Version de TLS

Version de protocole TLS (Transport Layer Security) négociée par le client. La valeur est l'une des valeurs suivantes : `TLSv1.1`, `TLSv1.2`, `TLSv1.3` ou `-` si le protocole TLS n'a pas été utilisé.

Exemple d'entrée

```
TLSv1.2
```

ARN de point d'accès

Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès de la demande. Si l'ARN du point d'accès est mal formé ou n'est pas utilisé, le champ contient un `-`. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Name (ARN) dans le Guide de référence générale AWS.

Exemple d'entrée

```
arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/example-AP
```

aclRequired

Une chaîne qui indique si la requête a nécessité une liste de contrôle d'accès (ACL) pour l'autorisation. Si la requête a nécessité un ACL pour l'autorisation, la chaîne est `Yes`. Si aucune ACL n'est requise, la chaîne est `-`. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL). Pour plus d'informations sur l'utilisation du champ `aclRequired` pour désactiver les ACL, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Exemple d'entrée

```
Yes
```

Journalisation supplémentaire les opérations de copie

Une copie implique une demande `GET` et une demande `PUT`. C'est pourquoi, nous consignons deux enregistrements lors d'une opération de copie. La section précédente décrit les champs liés à la

partie PUT de l'opération. La liste suivante décrit les champs dans l'enregistrement qui ont trait à la partie GET de l'opération de copie.

Propriétaire du compartiment

L'ID d'utilisateur canonique du compartiment qui stocke l'objet en cours de copie. L'ID d'utilisateur canonique est une autre forme de l'ID de Compte AWS. Pour plus d'informations sur l'ID d'utilisateur canonique, consultez Identificateurs de Compte AWS dans Références générales AWS. Pour savoir comment trouver l'ID d'utilisateur canonique de votre compte, consultez Identification de l'ID d'utilisateur canonique de votre Compte AWS.

Exemple d'entrée

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

Compartiment

Nom du compartiment qui stocke l'objet à copier.

Exemple d'entrée

```
amzn-s3-demo-bucket1
```

Heure

Heure à laquelle la demande a été reçue. Ces dates et heures sont exprimées en heure UTC (temps universel coordonné). Le format, en utilisant terminologie `strftime()`, est le suivant : `[%d/%B/%Y:%H:%M:%S %z]`

Exemple d'entrée

```
[06/Feb/2019:00:00:38 +0000]
```

IP distante

L'adresse IP apparente du demandeur. Les proxys et pare-feu intermédiaires doivent cacher l'adresse IP réelle de la machine à l'origine de la demande.

Exemple d'entrée

```
192.0.2.3
```

Demandeur

ID d'utilisateur canonique du demandeur, ou - pour les demandes non authentifiées. Si le demandeur est un utilisateur IAM, ce champ renverra le nom utilisateur IAM du demandeur ainsi que l'Utilisateur racine d'un compte AWS auquel appartient l'utilisateur IAM. Cet identifiant est le même que celui qui est utilisé pour contrôler l'accès.

Exemple d'entrée

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

Si le demandeur utilise un rôle endossé, ce champ renvoie le rôle IAM correspondant.

Exemple d'entrée

```
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/test-role
```

ID de demande

Chaîne de caractères générée par Amazon S3 pour identifier de façon unique chaque demande. Pour les demandes Calculer la somme de contrôle, le champ ID de la demande affiche l'ID de tâche associé. Pour plus d'informations, consultez Calcul des sommes de contrôle.

Exemple d'entrée

```
3E57427F33A59F07
```

Opération

L'opération listée ici est déclarée comme `SOAP.operation`, `REST.HTTP_method.resource_type`, `WEBSITE.HTTP_method.resource_type` ou `BATCH.DELETE.OBJECT`.

Exemple d'entrée

```
REST.COPY.OBJECT_GET
```

Clé

La clé (nom de l'objet) de l'objet à copier, ou - si l'opération n'accepte pas de paramètre clé.

Exemple d'entrée

```
/photos/2019/08/puppy.jpg
```

Request-URI

La partie `Request-URI` du message de requête HTTP.

Exemple d'entrée

```
"GET /amzn-s3-demo-bucket1/photos/2019/08/puppy.jpg?x-foo=bar"
```

Statut HTTP

Code numérique du statut HTTP de la partie `GET` de l'opération de copie.

Exemple d'entrée

```
200
```

Code d'erreur

Réponses d'erreur Amazon S3 de la partie `GET` de l'opération de copie ou `-` si aucune erreur ne s'est produite.

Exemple d'entrée

```
NoSuchBucket
```

Octets envoyés

Nombre d'octets de réponse envoyés, hors surcharge de protocole HTTP ou `-` si zéro.

Exemple d'entrée

```
2662992
```

Taille de l'objet

Taille totale de l'objet en question.

Exemple d'entrée

```
3462992
```

Durée totale

Le nombre de millisecondes (ms) pendant lesquelles la demande était en cours du point de vue du serveur. Cette valeur est mesurée entre la réception de la demande et l'envoi du dernier octet de la réponse. Les mesures effectuées depuis la perspective du client peuvent être plus longues en raison de la latence du réseau.

Exemple d'entrée

```
70
```

Délai de traitement

Le nombre de millisecondes pendant lesquelles Amazon S3 a traité la demande. Cette valeur est mesurée entre la réception du dernier octets de votre demande et l'envoi du premier octet de la réponse.

Exemple d'entrée

```
10
```

Referer

Valeur de l'en-tête du `Referer` HTTP, le cas échéant. Les agents utilisateur HTTP (par exemple, les navigateurs) définissent généralement cet en-tête comme l'URL de la page de liaison ou d'intégration lors d'une demande.

Exemple d'entrée

```
"http://www.example.com/webservices"
```

User-Agent

Valeur de l'en-tête du `User-Agent` HTTP.

Exemple d'entrée

```
"curl/7.15.1"
```

ID de version

ID de version de l'objet à copier ou `-` si l'en-tête `x-amz-copy-source` n'a pas spécifié de paramètre `versionId` dans la source de copie.

Exemple d'entrée

```
3HL4kqtJvjVBH40Nrjfkd
```

ID de l'hôte

L'ID de la requête étendue `x-amz-id-2` ou Amazon S3.

Exemple d'entrée

```
s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2ROuNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234=
```

Version de signature

Version de signature, `SigV2` ou `SigV4`, qui a été utilisée pour authentifier la demande ou `-` pour les demandes non authentifiées.

Exemple d'entrée

```
SigV4
```

Suite de chiffrement

Chiffrement de protocole TLS (Transport Layer Security) qui a été négocié pour une demande HTTPS ou un `-` pour HTTP.

Exemple d'entrée

```
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
```

Type d'authentification

Type d'authentification de requête utilisé : `AuthHeader` pour les en-têtes d'authentification, `QueryString` pour les chaînes de requête (URL présignée), ou `-` pour les demandes non authentifiées.

Exemple d'entrée

```
AuthHeader
```

En-tête d'hôte

Point de terminaison utilisé pour vous connecter à Amazon S3.

Exemple d'entrée

```
s3.us-west-2.amazonaws.com
```

Certaines régions antérieures prennent en charge les points de terminaison hérités. Vous pouvez voir ces points de terminaison dans les journaux d'accès au serveur ou les journaux AWS CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison hérités. Pour obtenir la liste complète des régions et points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Version de TLS

Version de protocole TLS (Transport Layer Security) négociée par le client. La valeur est l'une des valeurs suivantes : `TLSv1.1`, `TLSv1.2`, `TLSv1.3` ou `-` si le protocole TLS n'a pas été utilisé.

Exemple d'entrée

```
TLSv1.2
```

ARN de point d'accès

Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès de la demande. Si l'ARN du point d'accès est mal formé ou n'est pas utilisé, le champ contient un `-`. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon Resource Name (ARN) dans le Guide de référence générale AWS.

Exemple d'entrée

```
arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/example-AP
```

aclRequired

Une chaîne qui indique si la requête a nécessité une liste de contrôle d'accès (ACL) pour l'autorisation. Si la requête a nécessité un ACL pour l'autorisation, la chaîne est `Yes`. Si

aucune ACL n'est requise, la chaîne est `-`. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL). Pour plus d'informations sur l'utilisation du champ `aclRequired` pour désactiver les ACL, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Exemple d'entrée

```
Yes
```

Informations personnalisées des journaux d'accès

Vous pouvez inclure des informations personnalisées à stocker dans le journal d'accès pour une demande. Pour ce faire, ajoutez un paramètre de chaîne de requête personnalisé à l'URL utilisée. Amazon S3 ignore les paramètres de la chaîne de requête qui commencent par `x-`, mais inclut ces derniers dans les enregistrements des journaux d'accès pour la demande dans le champ `Request-URI`.

Par exemple, une demande `GET` pour `"s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket1/photos/2019/08/puppy.jpg?x-user=johndoe"` fonctionne de la même manière que la demande pour `"s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket1/photos/2019/08/puppy.jpg"`, sauf que la chaîne `"x-user=johndoe"` est incluse dans le champ `Request-URI` de l'enregistrement de journal associé. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans l'interface REST.

Remarques de programmation relatives au format étendu des journaux d'accès au serveur

Parfois, nous pouvons étendre le format d'enregistrement du journal d'accès en ajoutant de nouveaux champs à la fin de chaque ligne. Par conséquent, assurez-vous que tout votre code qui analyse les journaux d'accès au serveur peut gérer les champs de suivi qu'il pourrait ne pas comprendre.

Suppression des fichiers journaux Amazon S3

Un compartiment Amazon S3 dont la journalisation des accès au serveur est activée peut accumuler un grand nombre de journaux au fil du temps. L'application peut avoir besoin de ces journaux d'accès pendant une période donnée après leur création, après quoi vous pourrez les supprimer. Vous pouvez utiliser la configuration de cycle de vie Amazon S3 pour définir des règles afin qu'Amazon S3 mette automatiquement ces objets en file d'attente de suppression à la fin de leur vie.

Vous pouvez définir une configuration de cycle de vie pour un sous-ensemble d'objets dans votre compartiment S3 à l'aide d'un préfixe partagé. Si vous spécifiez un préfixe dans la configuration de la journalisation des accès au serveur, vous pouvez configurer une règle de configuration du cycle de vie pour supprimer les objets du journal qui ont ce préfixe.

Par exemple, supposons que vos objets journaux aient le préfixe `logs/`. Vous pouvez définir une règle de configuration de cycle de vie pour supprimer tous les objets du compartiment dotés du préfixe `logs/` après une période de temps spécifiée.

Pour en savoir plus sur la configuration du cycle de vie, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

Pour plus d'informations sur la journalisation des accès au serveur, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

Utilisation des journaux d'accès au serveur Amazon S3 pour identifier des demandes

Vous pouvez identifier des demandes Amazon S3 à l'aide des journaux d'accès au serveur Amazon S3.

> **Note**
>
> - Pour identifier les demandes Amazon S3, nous vous recommandons d'utiliser les événements de données AWS CloudTrail à la place des journaux d'accès au serveur Amazon S3. Les événements de données CloudTrail sont plus faciles à configurer et contiennent plus d'informations. Pour plus d'informations, consultez Identification des demandes Amazon S3 à l'aide de CloudTrail.
> - Selon le nombre de demandes d'accès que vous recevez, l'analyse de vos journaux peut demander davantage de ressources et de temps que l'utilisation des événements de données CloudTrail.

Rubriques

- Interrogation des journaux d'accès pour les demandes à l'aide d'Amazon Athena
- Identification des demandes Signature Version 2 à l'aide des journaux d'accès Amazon S3
- Identification des demandes d'accès aux objets à l'aide des journaux d'accès Amazon S3

Interrogation des journaux d'accès pour les demandes à l'aide d'Amazon Athena

Vous pouvez identifier les demandes Amazon S3 à l'aide des journaux d'accès Amazon S3 en utilisant Amazon Athena.

Amazon S3 stocke les journaux d'accès au serveur en tant qu'objets dans un compartiment S3. Il est souvent plus facile d'utiliser un outil capable d'analyser les journaux dans Amazon S3. Athena prend en charge l'analyse des objets S3 et ne peut pas être utilisé pour interroger les journaux d'accès Amazon S3.

Example

L'exemple suivant montre comment vous pouvez interroger les journaux d'accès au serveur Amazon S3 dans Amazon Athena. Remplacez les *`user input placeholders`* utilisés dans les exemples suivants par vos propres informations.

> **Note**
>
> Pour spécifier un emplacement Amazon S3 dans une requête Athena, vous devez fournir un URI S3 pour le compartiment où vos journaux sont livrés. Cet URI doit inclure le nom et le préfixe du compartiment au format suivant : `s3://`*`amzn-s3-demo-bucket1-logs/prefix`*`/`

1. Ouvrez la console Athena à l'adresse https://console.aws.amazon.com/athena/.
2. Dans l'Éditeur de requête, exécutez une commande similaire à ce qui suit. Remplacez *`s3_access_logs_db`* par le nom que vous souhaitez donner à votre base de données.

   ```
   CREATE DATABASE s3_access_logs_db
   ```

   > **Note**
   >
   > Il est recommandé de créer la base de données dans la même Région AWS que votre compartiment S3.

3. Dans l'Éditeur de requête, exécutez une commande semblable à ce qui suit pour créer un schéma de table dans la base de données que vous avez créée à l'étape 2. Remplacez *`s3_access_logs_db.mybucket_logs`* par le nom que vous souhaitez donner à votre table. Les valeurs de type de données `STRING` et `BIGINT` sont les propriétés des journaux d'accès.

Vous pouvez interroger ces propriétés dans Athena. Pour `LOCATION`, saisissez le compartiment S3 et le préfixe du chemin comme notés précédemment.

Date-based partitioning

```
CREATE EXTERNAL TABLE s3_access_logs_db.mybucket_logs(
 `bucketowner` STRING,
 `bucket_name` STRING,
 `requestdatetime` STRING,
 `remoteip` STRING,
 `requester` STRING,
 `requestid` STRING,
 `operation` STRING,
 `key` STRING,
 `request_uri` STRING,
 `httpstatus` STRING,
 `errorcode` STRING,
 `bytessent` BIGINT,
 `objectsize` BIGINT,
 `totaltime` STRING,
 `turnaroundtime` STRING,
 `referrer` STRING,
 `useragent` STRING,
 `versionid` STRING,
 `hostid` STRING,
 `sigv` STRING,
 `ciphersuite` STRING,
 `authtype` STRING,
 `endpoint` STRING,
 `tlsversion` STRING,
 `accesspointarn` STRING,
 `aclrequired` STRING)
 PARTITIONED BY (
   `timestamp` string)
ROW FORMAT SERDE
 'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
 'input.regex'='([^ ]*) ([^ ]*) \\[(.*?)\\] ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) (\"[^\"]*\"|-) (-|[0-9]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) (\"[^\"]*\"|-) ([^ ]*)(?: ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*))?.*$')
STORED AS INPUTFORMAT
 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
```

```
OUTPUTFORMAT
 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
 's3://bucket-name/prefix-name/account-id/region/source-bucket-name/'
 TBLPROPERTIES (
  'projection.enabled'='true',
  'projection.timestamp.format'='yyyy/MM/dd',
  'projection.timestamp.interval'='1',
  'projection.timestamp.interval.unit'='DAYS',
  'projection.timestamp.range'='2024/01/01,NOW',
  'projection.timestamp.type'='date',
  'storage.location.template'='s3://bucket-name/prefix-name/account-id/region/
source-bucket-name/${timestamp}')
```

Non-date-based partitioning

```
CREATE EXTERNAL TABLE `s3_access_logs_db.mybucket_logs`(
  `bucketowner` STRING,
  `bucket_name` STRING,
  `requestdatetime` STRING,
  `remoteip` STRING,
  `requester` STRING,
  `requestid` STRING,
  `operation` STRING,
  `key` STRING,
  `request_uri` STRING,
  `httpstatus` STRING,
  `errorcode` STRING,
  `bytessent` BIGINT,
  `objectsize` BIGINT,
  `totaltime` STRING,
  `turnaroundtime` STRING,
  `referrer` STRING,
  `useragent` STRING,
  `versionid` STRING,
  `hostid` STRING,
  `sigv` STRING,
  `ciphersuite` STRING,
  `authtype` STRING,
  `endpoint` STRING,
  `tlsversion` STRING,
  `accesspointarn` STRING,
  `aclrequired` STRING)
```

```
ROW FORMAT SERDE
  'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
  'input.regex'='([^ ]*) ([^ ]*) \\[(.*?)\\] ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) (\"[^\"]*\"|-) (-|[0-9]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) (\"[^\"]*\"|-) ([^ ]*)(?: ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*)
 ([^ ]*) ([^ ]*) ([^ ]*))?.*$')
STORED AS INPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
  's3://amzn-s3-demo-bucket1-logs/prefix/'
```

4. Dans le volet de navigation, sous Database (Base de données), choisissez votre base de données.
5. Sous Tables, choisissez Aperçu de la table en regard du nom de votre table.

   Dans le volet Results (Résultats), vous devriez voir apparaître les données des journaux d'accès au serveur, par exemple `bucketowner`, `bucket`, `requestdatetime`, etc. Ceci signifie que vous avez correctement créé la table Athena. Vous pouvez désormais interroger les journaux d'accès au serveur Amazon S3.

Example – Afficher qui a supprimé un objet et quand (horodatage, adresse IP et utilisateur IAM)

```
SELECT requestdatetime, remoteip, requester, key
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE key = 'images/picture.jpg' AND operation like '%DELETE%';
```

Example – Afficher toutes les opérations effectuées par un utilisateur IAM

```
SELECT *
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE requester='arn:aws:iam::123456789123:user/user_name';
```

Example – Afficher toutes les opérations effectuées sur un objet au cours d'une période spécifique

```
SELECT *
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE Key='prefix/images/picture.jpg'
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
```

```
BETWEEN parse_datetime('2017-02-18:07:00:00','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND parse_datetime('2017-02-18:08:00:00','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss');
```

Example : afficher la quantité de données transférées vers une adresse IP donnée au cours d'une période

```
SELECT coalesce(SUM(bytessent), 0) AS bytessenttotal
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE remoteip='192.0.2.1'
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2022-06-01','yyyy-MM-dd')
AND parse_datetime('2022-07-01','yyyy-MM-dd');
```

Example : rechercher les ID de demandes pour les erreurs HTTP 5xx au cours d'une période spécifique

```
SELECT requestdatetime, key, httpstatus, errorcode, requestid, hostid
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE httpstatus like '5%' AND timestamp
BETWEEN '2024/01/29'
AND '2024/01/30'
```

> **Note**
>
> Pour réduire le temps de conservation de vos journaux, vous pouvez créer une configuration de cycle de vie S3 pour votre compartiment de journaux d'accès au serveur. Créez des règles de configuration de cycle de vie pour supprimer régulièrement les fichiers journaux. Cela permet de réduire la quantité de données analysées par Athena pour chaque requête. Pour plus d'informations, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment.

Identification des demandes Signature Version 2 à l'aide des journaux d'accès Amazon S3

La prise en charge d'Amazon S3 pour Signature Version 2 sera désactivée (obsolète). Après cela, Amazon S3 n'acceptera plus les demandes utilisant Signature Version 2, et toutes les demandes devront utiliser le processus de signature Signature Version 4. Vous pouvez identifier les demandes d'accès avec Signature Version 2 en utilisant les journaux d'accès Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour identifier les demandes Signature Version 2, nous vous recommandons d'utiliser les événements de données AWS CloudTrail à la place des journaux d'accès au serveur Amazon S3. Les événements de données CloudTrail sont plus faciles à configurer et contiennent davantage d'informations que les journaux d'accès au serveur. Pour plus d'informations, consultez Identification des requêtes Amazon S3 Signature Version 2 à l'aide de CloudTrail.

Example – Afficher tous les demandeurs qui envoient du trafic Signature Version 2

```
SELECT requester, sigv, Count(sigv) as sigcount
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
GROUP BY requester, sigv;
```

Identification des demandes d'accès aux objets à l'aide des journaux d'accès Amazon S3

Vous pouvez utiliser des requêtes sur les journaux d'accès au serveur Amazon S3 pour identifier les demandes d'accès aux objets Amazon S3, pour des opérations telles que GET, PUT et DELETE, et découvrir plus d'informations sur ces demandes.

L'exemple de requête Amazon Athena suivant montre comment obtenir toutes les demandes d'objet PUT pour Amazon S3 à partir d'un journal d'accès au serveur.

Example — afficher tous les demandeurs qui envoient des demandes d'objets **PUT** au cours d'une période donnée

```
SELECT bucket_name, requester, remoteip, key, httpstatus, errorcode, requestdatetime
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE operation='REST.PUT.OBJECT'
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42',yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND parse_datetime('2019-07-02:00:42:42','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

L'exemple de requête Amazon Athena suivant montre comment obtenir toutes les demandes d'objet GET pour Amazon S3 à partir du journal d'accès au serveur.

Example — afficher tous les demandeurs qui envoient des demandes d'objets **GET** au cours d'une période donnée

```
SELECT bucket_name, requester, remoteip, key, httpstatus, errorcode, requestdatetime
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE operation='REST.GET.OBJECT'
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND parse_datetime('2019-07-02:00:42:42','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

L'exemple de requête Amazon Athena suivant montre comment obtenir toutes les demandes anonymes vers vos compartiments S3 à partir du journal d'accès du serveur.

Example — afficher tous les demandeurs anonymes qui adressent des demandes à un compartiment au cours d'une période donnée

```
SELECT bucket_name, requester, remoteip, key, httpstatus, errorcode, requestdatetime
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE requester IS NULL
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND parse_datetime('2019-07-02:00:42:42','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

La requête Amazon Athena suivante montre comment identifier toutes les requêtes adressées à vos compartiments S3 qui ont nécessité une liste de contrôle d'accès (ACL) pour l'autorisation. Vous pouvez utiliser ces informations pour migrer ces autorisations ACL vers les stratégies de compartiment appropriées et désactiver les ACL. Après avoir créé ces stratégies de compartiment, vous pouvez désactiver les ACL pour ces compartiments. Pour plus d'informations sur la désactivation des ACL, consultez Conditions préalables à la désactivation des listes ACL.

Example — identifiez toutes les demandes qui ont nécessité un ACL pour l'autorisation.

```
SELECT bucket_name, requester, key, operation, aclrequired, requestdatetime
FROM s3_access_logs_db.mybucket_logs
WHERE aclrequired = 'Yes'
AND parse_datetime(requestdatetime,'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2022-05-10:00:00:00','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND parse_datetime('2022-08-10:00:00:00','yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

Note

- Vous pouvez modifier la plage de dates en fonction de vos besoins.
- Ces exemples de requêtes peuvent aussi s'avérer utiles pour surveiller la sécurité. Vous pouvez vérifier les résultats pour les appels `PutObject` ou `GetObject` depuis des adresses IP ou des demandeurs inattendus ou non autorisés et pour identifier les demandes anonymes adressées à vos compartiments.
- Cette requête ne récupère d'informations qu'à partir du moment où l'enregistrement a été activé.
- Si vous utilisez les journaux AWS CloudTrail, consultez Identification de l'accès aux objets S3 à l'aide de CloudTrail.

Résolution des problèmes de journalisation des accès au serveur

Les rubriques suivantes peuvent vous aider à résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lors de la configuration de la journalisation avec Amazon S3.

Rubriques

- Messages d'erreur courants lors de la configuration de la journalisation
- Dépannage des échecs de livraison

Messages d'erreur courants lors de la configuration de la journalisation

Les messages d'erreur courants suivants peuvent s'afficher lorsque vous activez la journalisation via l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et les kits AWS SDK :

Erreur : la journalisation entre localisations S3 n'est pas autorisée

Si le compartiment de destination (également appelé compartiment cible) se trouve dans une région différente de celle du compartiment source, une erreur La journalisation entre localisations S3 n'est pas autorisée se produit. Pour résoudre cette erreur, assurez-vous que le compartiment de destination configuré pour recevoir les journaux d'accès se trouve dans les mêmes Région AWS et Compte AWS que le compartiment source.

Erreur : le propriétaire du compartiment à journaliser et celui du compartiment cible doivent être identiques

Lorsque vous activez la journalisation des accès au serveur, cette erreur se produit si le compartiment de destination spécifié appartient à un compte différent. Pour résoudre cette erreur, assurez-vous que le compartiment de destination se trouve dans le même Compte AWS que le compartiment source.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons de choisir un compartiment de destination différent du compartiment source. Lorsque le compartiment source et le compartiment de destination sont identiques, des journaux supplémentaires sont créés pour les journaux qui sont écrits dans le compartiment, ce qui peut augmenter votre facture de stockage. Ces journaux supplémentaires peuvent également rendre difficile de trouver des journaux spécifiques. Pour simplifier la gestion des journaux, nous vous recommandons d'enregistrer les journaux d'accès dans un autre compartiment. Pour plus d'informations, consultez the section called "Comment activer la livraison des journaux ?".

Erreur : le compartiment cible pour la journalisation n'existe pas

Le compartiment de destination doit exister avant de définir la configuration. Cette erreur indique que le compartiment de destination n'existe pas ou est introuvable. Assurez-vous que le nom du compartiment est correctement orthographié, puis réessayez.

Erreur : les accords cibles ne sont pas autorisés pour les compartiments appliqués par le propriétaire du compartiment

Cette erreur indique que le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour la propriété des objets S3. Le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué ne prend pas en charge les octrois de destination (cibles). Pour plus d'informations, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

Dépannage des échecs de livraison

Pour éviter les problèmes de journalisation des accès au serveur, veillez à suivre les bonnes pratiques suivantes :

- Le groupe de livraison des journaux S3 dispose d'un accès en écriture au compartiment de destination : le groupe de livraison des journaux S3 fournit des journaux d'accès au serveur vers le compartiment de destination. Une stratégie de compartiment ou une liste de contrôle d'accès

(ACL) peuvent être utilisées pour accorder l'accès en écriture au compartiment de destination. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser une stratégie de compartiment plutôt qu'une liste ACL. Pour plus d'informations sur la manière d'accorder l'accès en écriture à votre compartiment de destination, consultez Autorisations de diffusion de journaux.

> **Note**
>
> Si le compartiment de destination utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété d'objets, tenez compte de ce qui suit :
>
> - Les listes ACL sont désactivées et n'affectent plus les autorisations. Vous ne pouvez pas mettre à jour la liste ACL de votre compartiment pour accorder l'accès au groupe de livraison des journaux S3. À la place, pour accorder l'accès au principal du service de journalisation, vous devez mettre à jour la stratégie de compartiment pour le compartiment de destination.
> - Vous ne pouvez pas inclure d'octrois de destination dans votre configuration `PutBucketLogging`.

- La stratégie de compartiment du compartiment de destination permet d'accéder aux journaux : vérifiez la stratégie de compartiment du compartiment de destination. Recherchez dans la politique du compartiment toutes les déclarations contenant `"Effect": "Deny"`. Vérifiez ensuite que la déclaration `Deny` n'empêche pas l'écriture des journaux d'accès dans le compartiment.
- Le verrouillage d'objet S3 n'est pas activé sur le compartiment de destination : vérifiez si le verrouillage d'objet est activé dans le compartiment de destination. Le verrouillage des objets bloque la livraison des journaux d'accès au serveur. Vous devez choisir un compartiment de destination sur lequel le verrouillage d'objet n'est pas activé.
- Les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) sont sélectionnées si le chiffrement par défaut est activé sur le compartiment de destination : vous pouvez utiliser le chiffrement de compartiment par défaut sur le compartiment de destination uniquement si vous utilisez le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Le chiffrement côté serveur par défaut avec les clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) n'est pas pris en charge pour les compartiments de destination de journalisation des accès au serveur. Pour plus d'informations sur l'activation du chiffrement par défaut, consultez Configuration du chiffrement par défaut.
- Le paiement par le demandeur n'est pas activé dans le compartiment de destination : le paiement par le demandeur n'est pas pris en charge dans le compartiment de destination pour la journalisation des accès au serveur. Pour autoriser la livraison des journaux d'accès au serveur, désactivez l'option Paiement par le demandeur sur le compartiment de destination.

- Passez en revue vos politiques de contrôle des services et vos politiques de contrôle des ressources AWS Organizations : lorsque vous utilisez AWS Organizations, vérifiez les politiques de contrôle des services et les politiques de contrôle des ressources pour vous assurer que l'accès à Amazon S3 est autorisé. Ces politiques spécifient les autorisations maximales pour les principaux et les ressources des comptes concernés. Recherchez dans les politiques toutes les instructions qui contiennent `"Effect": "Deny"` et vérifiez que les instructions `Deny` n'empêchent pas l'écriture des journaux d'accès dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Politiques d'autorisation dans AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.
- Prévoyez un certain temps pour que les modifications récentes de la configuration de la journalisation prennent effet : l'activation de la journalisation des accès au serveur pour la première fois ou la modification du compartiment de destination pour les journaux nécessite du temps pour entrer pleinement en vigueur. Plus d'une heure peut être nécessaire pour que toutes les demandes soient correctement journalisées et livrées.

  Pour vérifier les échecs de la livraison du journal, activez les métriques de demande dans Amazon CloudWatch. Si les journaux ne sont pas livrés au bout de quelques heures, recherchez la métrique `4xxErrors`, qui peut indiquer des échecs de livraison des journaux. Pour plus d'informations sur l'activation des métriques de demande, consultez the section called "Création d'une configuration de métriques pour tous les objets".

Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch

Les métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3 peuvent vous aider à comprendre et à améliorer les performances des applications utilisant Amazon S3. Il existe plusieurs façons d'utiliser CloudWatch avec Amazon S3.

Métriques du stockage quotidien pour les compartiments

Surveillez le stockage dans un compartiment à l'aide de CloudWatch, qui collecte les données de stockage Amazon S3 et les transforme en métriques lisibles et quotidiens. Ces métriques de stockage pour Amazon S3 sont fournis une fois par jour à tous les clients sans coût supplémentaire.

Métriques des demandes

Surveillez les demandes Amazon S3 pour identifier rapidement les problèmes opérationnels et agir en conséquences. Les métriques sont disponibles à des intervalles d'une minute après une latence de traitement. Ces métriques CloudWatch sont facturées au même taux que les métriques

personnalisées Amazon CloudWatch. Pour plus d'informations sur la tarification CloudWatch, consultez Tarification Amazon CloudWatch. Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir ces métriques, consultez Configurations des métriques CloudWatch.

Lorsqu'elles sont activées, les métriques de demandes sont indiquées pour toutes les opérations d'objets. Par défaut, ces métriques d'une minute sont disponibles au niveau du compartiment Amazon S3. Vous pouvez également définir un filtre pour les métriques à l'aide d'un préfixe partagé, d'une balise d'objet ou d'un point d'accès.

- Point d'accès – Les points d'accès sont nommés points de terminaison réseau qui sont associés à des compartiments et simplifient la gestion de l'accès aux données à grande échelle pour les jeux de données partagés dans S3. Avec le filtre de point d'accès, vous pouvez obtenir des informations sur l'utilisation de votre point d'accès. Pour plus d'informations sur les points d'accès, consultez Surveillance et journalisation des points d'accès.
- Préfixe – Même si le modèle de données Amazon S3 est une structure plane, vous pouvez induire une hiérarchie à l'aide d'un préfixe. Un préfixe est similaire à un nom de répertoire qui vous permet de regrouper des objets similaires dans un compartiment. La console S3 prend en charge ces préfixes avec le concept de dossiers. Si vous filtrez par préfixe, les objets ayant le même préfixe seront inclus dans la configuration des métriques. Pour en savoir plus sur les préfixes, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.
- Balises – Vous pouvez ajouter des balises, à savoir des paires de noms clés-valeurs, aux objets. Les balises vous permettent de trouver et de classer facilement les objets. Vous pouvez également utiliser des balises comme filtre pour les configurations de métriques de sorte que seuls les objets avec ces balises soient inclus dans la configuration des métriques. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

Pour faire correspondre ces métriques à des applications commerciales spécifiques, à des flux de travail ou à des organisation internes spécifiques, vous pouvez filtrer sur un préfixe partagé, une balise d'objet ou un point d'accès.

Métriques de réplication

Surveillez le nombre total d'opérations d'API S3 en attente de réplication, la taille totale des objets en attente de réplication et la durée maximale de réplication vers la Région AWS de destination, ainsi que le nombre total d'opérations pour lesquelles la réplication a échoué. Les règles de réplication sur lesquelles des métriques de réplication S3 ou Contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) sont activées publient des métriques de réplication.

Pour plus d'informations, consultez Surveillance de la réplication avec des métriques, des notifications d'événements et des statuts ou Satisfaction aux exigences de conformité à l'aide du contrôle du temps de réplication S3.

Métriques Amazon S3 Storage Lens

Vous pouvez publier des métriques d'utilisation et d'activité S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de l'état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Les métriques S3 Storage Lens sont disponibles dans l'espace de noms `AWS/S3/Storage-Lens`. L'option Publication CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord S3 Storage Lens mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées. Vous pouvez activer l'option Publication CloudWatch pour une configuration de tableau de bord nouvelle ou existante dans S3 Storage Lens.

Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch.

Toutes les statistiques CloudWatch sont enregistrées pour une durée de 15 mois, ce qui vous permet d'accéder aux informations antérieures et de mieux comprendre le fonctionnement de votre service ou votre application web. Pour plus d'informations sur CloudWatch, consultez Qu'est-ce que Amazon CloudWatch ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch. Il se peut que vous ayez besoin de configurations supplémentaires pour vos alarmes CloudWatch, selon vos cas d'utilisation. Par exemple, vous pouvez utiliser une expression mathématique métrique pour créer une alarme. Pour plus d'informations, consultez Utiliser les métriques CloudWatch, Utiliser une expression mathématique appliquée à une métrique, Utilisation d'alarmes Amazon CloudWatch et Créer une alerte CloudWatch basée sur une expression mathématique appliquée à une métrique dans le Guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch.

Transmission de métriques CloudWatch sur la base du meilleur effort

Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible. La plupart des demandes liées à un objet Amazon S3 qui comportent des métriques de demande entraînent l'envoi d'un point de données à CloudWatch.

L'exhaustivité et la ponctualité des métriques ne sont pas garanties. Le point de données d'une demande particulière doit être retourné avec un horodatage ultérieur au moment du traitement de la demande. Le point de données pour une minute peut tarder à être disponible dans CloudWatch, voire ne jamais être fourni. Les métriques de demande CloudWatch vous donnent une idée de la nature

du trafic sur votre compartiment en temps quasi réel. L'objectif n'est pas de comptabiliser toutes les demandes.

En conséquence de la nature du « meilleur effort » de cette fonction, les rapports disponibles sur le Tableau de bord Gestion de la facturation et des coûts peuvent inclure une ou plusieurs demandes d'accès qui ne figurent pas dans les métriques du compartiment.

Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Métriques et dimensions
- Accès aux métriques CloudWatch
- Configurations des métriques CloudWatch

Métriques et dimensions

Les tableaux suivants répertorient les métriques et les dimensions qu'Amazon S3 envoie à Amazon CloudWatch.

Transmission de métriques CloudWatch sur la base du meilleur effort

Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible. La plupart des demandes liées à un objet Amazon S3 qui comportent des métriques de demande entraînent l'envoi d'un point de données à CloudWatch.

L'exhaustivité et la ponctualité des métriques ne sont pas garanties. Le point de données d'une demande particulière doit être retourné avec un horodatage ultérieur au moment du traitement de la demande. Le point de données pour une minute peut tarder à être disponible dans CloudWatch, voire ne jamais être fourni. Les métriques de demande CloudWatch vous donnent une idée de la nature du trafic sur votre compartiment en temps quasi réel. L'objectif n'est pas de comptabiliser toutes les demandes.

En conséquence de la nature du « meilleur effort » de cette fonction, les rapports disponibles sur le Tableau de bord Gestion de la facturation et des coûts peuvent inclure une ou plusieurs demandes d'accès qui ne figurent pas dans les métriques du compartiment.

Rubriques

- Métriques quotidiennes de stockage Amazon S3 pour les compartiments dans CloudWatch
- Métriques de demande Amazon S3 dans CloudWatch

- Métriques de réplication S3 dans CloudWatch
- Métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch
- Métriques de demande S3 Object Lambda dans CloudWatch
- Dimensions Amazon S3 dans CloudWatch
- Dimensions de réplication S3 dans CloudWatch
- Dimensions S3 Storage Lens dans CloudWatch
- Dimensions de demande S3 Object Lambda dans CloudWatch
- Métriques d'utilisation Amazon S3

Métriques quotidiennes de stockage Amazon S3 pour les compartiments dans CloudWatch

L'espace de nom `AWS/S3` inclut les métriques quotidiennes de stockage suivantes pour les compartiments.

Métrique	Description
`BucketSizeBytes`	Quantité de données en octets stockée dans un compartiment dans les classes de stockage suivantes : • Stockage à redondance réduite (RRS) (`REDUCED_REDUNDANCY`) • S3 Express One Zone (`EXPRESS_ONEZONE`) • S3 Glacier Deep Archive (`DEEP_ARCHIVE`) • S3 Glacier Flexible Retrieval (`GLACIER`) • S3 Glacier Instant Retrieval (`GLACIER_IR`) • S3 Intelligent-Tiering (`INTELLIGENT_TIERING`) • S3 One Zone-Infrequent Access (`ONEZONE_IA`) • S3 Standard (`STANDARD`) • S3 Standard-Infrequent Access (`STANDARD_IA`) Cette valeur est calculée en effectuant la somme des tailles de tous les objets et métadonnées (tels que le nom des compartiments) au sein du compartiment (versions actuelles et anciennes des objets incluses)

Métrique	Description
	, ce qui comprend également la taille de toutes les parties pour tous les chargements partitionnés incomplets dans le compartiment. **Note** La classe de stockage S3 Express One Zone n'est disponible que pour les compartiments de répertoires. Filtres de type de stockage valides (voir la dimension `StorageType`) : • Stockage à redondance réduite (RRS) : `ReducedRedundancyStorage` • S3 Express One Zone : `ExpressOneZoneStorage` • S3 Glacier Deep Archive: `DeepArchiveObjectOverhead` , `DeepArchiveS3ObjectOverhead` , `DeepArchiveStagingStorage` , `DeepArchiveStorage` • S3 Glacier Flexible Retrieval: `GlacierObjectOverhead` , `GlacierS3ObjectOverhead` , `GlacierStagingStorage` , `GlacierStorage` • S3 Glacier Instant Retrieval : `GlacierInstantRetrievalStorage` , `GlacierIRSizeOverhead` • S3 Intelligent-Tiering: `IntelligentTieringAAStorage` , `IntelligentTieringAIAStorage` , `IntelligentTieringDAAStorage` , `IntelligentTieringFAStorage` , `IntelligentTieringIAStorage` • S3 One Zone-Infrequent Access : `OneZoneIASizeOverhead` , `OneZoneIAStorage` • S3 Standard : `StandardStorage` • S3 Standard-Infrequent Access: `StandardIAObjectOverhead` , `StandardIASizeOverhead` , `StandardIAStorage` Unités : octets

Métrique	Description
	Statistiques valides : Moyenne Pour plus d'informations sur les dimensions `StorageType` , consultez the section called "Dimensions Amazon S3 dans CloudWatch".
`NumberOfObjects`	Nombre total d'objets stockés dans un compartiment à usage général pour toutes les classes de stockage. Cette valeur est calculée en comptant tous les objets au sein du compartiment, ce qui inclut les versions actuelles et anciennes des objets, les marqueurs de suppressi on, ainsi que le nombre total de parties pour tous les chargements partitionnés incomplets vers le compartiment. Pour les compartiments de répertoires contenant des objets de la classe de stockage S3 Express One Zone, cette valeur est calculée en comptant tous les objets du compartiment, mais elle n'inclut pas les chargements partitionnés non finalisés dans le compartiment. Filtres de type de stockage valides : `AllStorageTypes` (voir la dimension `StorageType`) Unités : nombre Statistiques valides : Moyenne

Métriques de demande Amazon S3 dans CloudWatch

L'espace de nom `AWS/S3` inclut les métriques de demandes suivantes. Ces métriques incluent les demandes non facturables (dans le cas des demandes `GET` de l'opération `CopyObject` et du processus de réplication).

> **Note**
>
> Les métriques de demande Amazon S3 dans CloudWatch ne sont pas prises en charge pour les compartiments de répertoires.

Métrique	Description
`AllRequests`	Nombre total de demandes HTTP à destination d'un compartiment Amazon S3, quel que soit leur type. Si vous utilisez une configuration de métriques avec un filtre, cette métrique retourne uniquement les requêtes HTTP qui correspondent aux exigences du filtre. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`GetRequests`	Nombre de requêtes HTTP `GET` exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3. Cela n'inclut pas les opérations de liste. Cette métrique est incrémentée pour la source de chaque demande `CopyObject` . Unités : nombre Statistiques valides : somme **Note** Les demandes paginées axées sur les listes, telles que ListMultipartUploads, ListParts, ListObjectVersions et autres, ne sont pas incluses dans cette métrique.
`PutRequests`	Nombre de requêtes HTTP `PUT` exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3. Cette métrique est incrémentée pour la destination de chaque demande `CopyObject` . Unités : nombre Statistiques valides : somme
`DeleteRequests`	Nombre de requêtes HTTP `DELETE` exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3. Cette métrique inclut également les demandes DeleteObjects. Cette métrique indique le nombre de demandes effectuées, et non pas le nombre d'objets supprimés.

Métrique	Description
	Unités : nombre Statistiques valides : somme
`HeadRequests`	Nombre de requêtes HTTP `HEAD` effectuées pour un compartiment Amazon S3. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`PostRequests`	Nombre de requêtes HTTP `POST` effectuées pour un compartiment Amazon S3. Unités : nombre Statistiques valides : somme **Note** Les demandes DeleteObjects et SelectObjectContent ne sont pas incluses dans cette métrique.
`SelectRequests`	Nombre de demandes SelectObjectContent Amazon S3 exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`SelectBytesScanned`	Nombre d'octets de données analysées avec les demandes Amazon S3 SelectObjectContent dans un compartiment Amazon S3. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9

Métrique	Description
`SelectBytesReturned`	Nombre d'octets de données renvoyés avec les demandes Amazon S3 SelectObjectContent dans un compartiment Amazon S3. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9
`ListRequests`	Le nombre de requêtes HTTP qui répertorient le contenu d'un compartiment. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`BytesDownloaded`	Nombre d'octets téléchargés pour les demandes adressées à un compartiment Amazon S3, pour lesquelles la réponse inclut un corps. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9
`BytesUploaded`	Nombre d'octets téléchargés pour les requêtes adressées à un compartiment Amazon S3, pour lesquelles la réponse inclut un corps. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9

Métrique	Description
`4xxErrors`	Nombre de demandes HTTP avec le code de statut d'erreur client 4xx adressées à un compartiment Amazon S3 avec une valeur de 0 ou 1. La statistique Average (Moyenne) indique le taux d'erreur et la statistiq ue Sum (Somme) indique le nombre de ce type d'erreur pendant chaque période. Unités : nombre Statistiques valides : Moyenne (rapports par demande), Somme (rapports par période), Min, Max, Exemple de comptage
`5xxErrors`	Nombre de demandes HTTP avec le code de statut d'erreur serveur 5xx adressées à un compartiment Amazon S3 avec une valeur de 0 ou 1. La statistique Average (Moyenne) indique le taux d'erreur et la statistiq ue Sum (Somme) indique le nombre de ce type d'erreur pendant chaque période. Unités : nombre Statistiques valides : Moyenne (rapports par demande), Somme (rapports par période), Min, Max, Exemple de comptage
`FirstByte Latency`	Temps par demande entre la réception de la demande complète par un compartiment Amazon S3 et le début du retour de la réponse. Unités : millisecondes Statistiques valides : Average (Moyenne), Sum (Somme), Min, Max (identique à p100), Sample Count (Nombre d'exemples), tout centile entre p0.0 et p100

Métrique	Description
`TotalRequestLatency`	Temps par demande écoulé entre la réception du premier octet et l'envoi du dernier octet à un compartiment Amazon S3. Cette métrique inclut le temps mis pour recevoir le corps de la demande et envoyer le corps de la réponse, qui n'est pas inclus dans `FirstByteLatency` . Unités : millisecondes Statistiques valides : Average (Moyenne), Sum (Somme), Min, Max (identique à p100), Sample Count (Nombre d'exemples), tout centile entre p0.0 et p100

Métriques de réplication S3 dans CloudWatch

Vous pouvez surveiller l'avancement de la réplication avec les métriques de réplication S3 en suivant les octets en attente, les opérations en attente et la latence de réplication. Pour plus d'informations, consultez Surveillance de l'avancement des métriques de réplication.

> **Note**
>
> Vous pouvez activer les alarmes pour vos métriques de réplication dans Amazon CloudWatch. Lorsque vous configurez des alarmes pour vos métriques de réplication, définissez le champ Missing data treatment (Traitement des données manquantes) sur Treat missing data as ignore (maintain the alarm state) (Ignorer les données manquantes [conserver l'état d'alarme]).

Métrique	Description
`ReplicationLatency`	Nombre maximal de secondes pendant lesquelles la Région AWS de destination de réplication se trouve derrière la Région AWS source pour une règle de réplication donnée. Unités : secondes Statistiques valides : Max

Métrique	Description
`BytesPendingReplication`	Nombre total d'octets d'objets en attente de réplication pour une règle de réplication donnée. Unités : octets Statistiques valides : Max
`OperationsPendingReplication`	Nombre d'opérations en attente de réplication pour une règle de réplication donnée. Unités : nombre Statistiques valides : Max
`OperationsFailedReplication`	Nombre d'opérations pour lesquelles la réplication a échoué pour une règle de réplication donnée. Unités : nombre Statistiques valides : somme (nombre total d'opérations ayant échoué), moyenne (taux d'échec), nombre d'échantillons (nombre total d'opérations de réplication)

Métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

Vous pouvez publier des métriques d'utilisation et d'activité S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de l'état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur l'espace de noms `AWS/S3/Storage-Lens` dans CloudWatch. L'option de publication dans CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord S3 Storage Lens qui ont été mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées.

Pour obtenir la liste des métriques S3 Storage Lens publiées dans CloudWatch, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens. Pour obtenir la liste complète des dimensions, consultez Dimensions.

Métriques de demande S3 Object Lambda dans CloudWatch

S3 Object Lambda inclut les métriques de demande suivantes.

Métrique	Description
`AllRequests`	Nombre total de demandes HTTP exécutées sur un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`GetRequests`	Nombre de demandes HTTP `GET` exécutées pour des objets à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Cette métrique n'inclut pas les opérations de liste. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`BytesUploaded`	Nombre d'octets chargés dans un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda, où la demande inclut un corps. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9
`PostRequests`	Nombre de demandes HTTP `POST` exécutées sur un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`PutRequests`	Nombre de demandes HTTP `PUT` exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Unités : nombre Statistiques valides : somme

Métrique	Description
`DeleteRequests`	Nombre de demandes HTTP `DELETE` exécutées pour des objets dans un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Cette métrique inclut les demandes DeleteObjects. Cette métrique indique le nombre de demandes effectuées, et non pas le nombre d'objets supprimés. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`BytesDownloaded`	Nombre d'octets téléchargés pour les demandes adressées à un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda, pour lesquelles la réponse inclut un corps. Unités : octets Statistiques valides : Moyenne (octets par demande), Somme (octets par période), Exemple de comptage, Min, Max (identique à p100), tout percentile entre p0.0 et p99.9
`FirstByte Latency`	Temps par demande entre la réception de la demande complète par un compartiment Amazon S3 via un point d'accès Object Lambda et le début du renvoi de la réponse. Cette métrique dépend du temps d'exécution de la fonction AWS Lambda pour transformer l'objet avant que la fonction ne renvoie les octets au point d'accès Object Lambda. Unités : millisecondes Statistiques valides : Average (Moyenne), Sum (Somme), Min, Max (identique à p100), Sample Count (Nombre d'exemples), tout centile entre p0.0 et p100

Métrique	Description
`TotalRequestLatency`	Temps par demande écoulé entre la réception du premier octet et l'envoi du dernier octet à un point d'accès Object Lambda. Cette métrique inclut le temps mis pour recevoir le corps de la demande et envoyer le corps de la réponse, qui n'est pas inclus dans `FirstByteLatency` . Unités : millisecondes Statistiques valides : Average (Moyenne), Sum (Somme), Min, Max (identique à p100), Sample Count (Nombre d'exemples), tout centile entre p0.0 et p100
`HeadRequests`	Nombre de demandes HTTP `HEAD` exécutées sur un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`ListRequests`	Le nombre de requêtes HTTP `GET` qui répertorient le contenu d'un compartiment Amazon S3. Cette métrique inclut les opérations `ListObjects` et `ListObjectsV2` . Unités : nombre Statistiques valides : somme
`4xxErrors`	Nombre de demandes HTTP avec le code de statut d'erreur de serveur 4xx adressées à un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda avec la valeur 0 ou 1. La statistique Average (Moyenne) indique le taux d'erreur et la statistique Sum (Somme) indique le nombre de ce type d'erreur pendant chaque période. Unités : nombre Statistiques valides : Moyenne (rapports par demande), Somme (rapports par période), Min, Max, Exemple de comptage

Métrique	Description
`5xxErrors`	Nombre de demandes HTTP avec le code de statut d'erreur de serveur 5xx adressées à un compartiment Amazon S3 à l'aide d'un point d'accès Object Lambda avec une valeur de 0 ou 1. La statistique Average (Moyenne) indique le taux d'erreur et la statistique Sum (Somme) indique le nombre de ce type d'erreur pendant chaque période. Unités : nombre Statistiques valides : Moyenne (rapports par demande), Somme (rapports par période), Min, Max, Exemple de comptage
`ProxiedRequests`	Nombre de demandes HTTP adressées à un point d'accès Object Lambda qui renvoient la réponse d'API Amazon S3 standard. (Aucune fonction Lambda n'est configurée pour ces demandes.) Unités : nombre Statistiques valides : somme
`InvokedLambda`	Nombre de requêtes HTTP adressées à un objet S3 pour lesquelles une fonction Lambda a été invoquée. Unités : nombre Statistiques valides : somme
`LambdaResponseRequests`	Nombre de requêtes `WriteGetObjectResponse` effectuées par la fonction Lambda. Cette métrique s'applique uniquement aux requêtes `GetObject` .
`LambdaResponse4xx`	Nombre d'erreurs de client HTTP 4xx qui se produisent lors d'un appel à `WriteGetObjectResponse` à partir d'une fonction Lambda. Cette métrique fournit les mêmes informations que `4xxErrors` , mais uniquement pour les appels à `WriteGetObjectResponse` .

Métrique	Description
`LambdaResponse5xx`	Nombre d'erreurs de serveur HTTP 5xx qui se produisent lors d'un appel à `WriteGetObjectResponse` à partir d'une fonction Lambda. Cette métrique fournit les mêmes informations que `5xxErrors`, mais uniquement pour les appels à `WriteGetObjectResponse`.

Dimensions Amazon S3 dans CloudWatch

Les dimensions suivantes sont utilisées pour filtrer les métriques Amazon S3.

Dimension	Description
`BucketName`	Cette dimension filtre les données que vous demandez dans le compartiment identifié uniquement.
`StorageType`	Cette dimension filtre les données que vous avez enregistrées dans un compartiment en fonction des types de stockage : • `DeepArchiveObjectOverhead` – Pour chaque objet archivé, S3 Glacier ajoute 32 Ko de stockage pour l'index et les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Glacier Deep Archive vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `DeepArchiveS3ObjectOverhead` – Pour chaque objet archivé dans S3 Glacier Deep Archive, Simple Storage Service (Amazon S3) utilise 8 Ko de stockage pour le nom de l'objet et d'autres métadonnées. Le tarif S3 Standard vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `DeepArchiveStagingStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les parties des objets d'un chargement partitionné avant la fin de l'exécution de la demande `CompleteMultipartUpload` sur ces objets dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive.

Dimension	Description
	• `DeepArchiveStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage S3 Glacier Deep Archive. • `ExpressOneZoneStorage` : nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage S3 Express One Zone. • `GlacierInstantRetrievalStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval. • `GlacierIRSizeOverhead` : pour les objets inférieur s à 128 Ko stockés dans la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval, ce type de stockage représente les octets supplémentaires facturés pour répondre à la taille d'objet minimale requise. • `GlacierObjectOverhead` – Pour chaque objet archivé, S3 Glacier ajoute 32 Ko de stockage pour l'index et les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Glacier Flexible Retrieval vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `GlacierS3ObjectOverhead` – Pour chaque objet archivé dans S3 Glacier Flexible Retrieval, Simple Storage Service (Amazon S3) utilise 8 Ko de stockage pour le nom de l'objet et d'autres métadonnées. Le tarif S3 Standard vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `GlacierStagingStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les parties des objets d'un chargement partitionné avant la fin de l'exécution de la demande `CompleteMultipartUpload` sur ces objets dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval. • `GlacierStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval. • `IntAAObjectOverhead` – Pour chaque objet de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` au niveau d'accès Archive, S3 Glacier ajoute 32 Ko de stockage pour l'index et

Dimension	Description
	les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Glacier Flexible Retrieval vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `IntAAS3ObjectOverhead` – Pour chaque objet de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` au niveau d'accès Archive, Amazon S3 utilise 8 Ko de stockage pour le nom de l'objet et les autres métadonnées. Le tarif S3 Standard vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `IntDAAObjectOverhead` – Pour chaque objet de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` au niveau d'accès Deep Archive, S3 Glacier ajoute 32 Ko de stockage pour l'index et les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Glacier Deep Archive vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `IntDAAS3ObjectOverhead` – Pour chaque objet de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` au niveau d'accès Deep Archive, Amazon S3 ajoute 8 Ko de stockage pour l'index et les métadonnées associées. Ces données supplémentaires sont nécessaires pour identifier et restaurer l'objet. Le tarif S3 Standard vous est facturé pour ce stockage supplémentaire. • `IntelligentTieringAAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets du niveau d'accès Archive de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` . • `IntelligentTieringAIAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets du niveau d'accès Archive Instant de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` . • `IntelligentTieringDAAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets du niveau d'accès Deep Archive de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING` .

Dimension	Description
	• `IntelligentTieringFAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets du niveau Accès fréquent de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING`. • `IntelligentTieringIAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets du niveau Accès peu fréquent de la classe de stockage `INTELLIGENT_TIERING`. • `OneZoneIASizeOverhead` : pour les objets inférieurs à 128 Ko stockés dans la classe de stockage S3 One Zone-Infrequent Access (`ONEZONE_IA`), ce type de stockage représente les octets supplémentaires facturés pour répondre à la taille d'objet minimale requise. • `OneZoneIAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage S3 One Zone-Infrequent Access (`ONEZONE_IA`). • `ReducedRedundancyStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage à redondance réduite (RRS). • `StandardIASizeOverhead` : pour les objets inférieurs à 128 Ko stockés dans la classe de stockage `STANDARD_IA`, ce type de stockage représente les octets supplémentaires facturés pour répondre à la taille d'objet minimale requise. • `StandardIAStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets de la classe de stockage S3 Standard-Infrequent Access (`STANDARD_IA`). • `StandardStorage` – Nombre d'octets utilisés pour les objets dans la classe de stockage `STANDARD`.
`FilterId`	Cette dimension filtre les configurations de métriques que vous spécifiez pour les métriques de demande sur un compartiment. Lorsque vous créez une configuration de métriques, vous spécifiez un ID de filtre (par exemple, un préfixe, une balise ou un point d'accès). Pour plus d'informations, consultez Création d'une configuration de métriques.

Dimensions de réplication S3 dans CloudWatch

Les dimensions suivantes sont utilisées pour filtrer les métriques de réplication S3.

Dimension	Description
`SourceBucket`	Nom du compartiment à partir duquel les objects sont répliqués.
`DestinationBucket`	Nom du compartiment vers lequel les objets sont répliqués.
`RuleId`	Identifiant unique de la règle qui a déclenché la mise à jour de cette métrique de réplication.

Dimensions S3 Storage Lens dans CloudWatch

Pour obtenir la liste des dimensions utilisées pour filtrer les métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, consultez Dimensions.

Dimensions de demande S3 Object Lambda dans CloudWatch

Les dimensions suivantes sont utilisées pour filtrer les données à partir d'un point d'accès Object Lambda.

Dimension	Description
`AccessPointName`	Le nom du point d'accès pour lequel les demandes sont effectuées.
`DataSourceARN`	La source à partir de laquelle le point d'accès Object Lambda récupère les données. Si la demande invoque une fonction Lambda, cela fait référence à l'Amazon Resource Name (ARN) Lambda. Sinon, cela fait référence à l'ARN du point d'accès.

Métriques d'utilisation Amazon S3

Vous pouvez utiliser les métriques d'utilisation CloudWatch pour fournir une visibilité sur l'utilisation des ressources de votre compte. Utilisez ces métriques pour visualiser votre utilisation actuelle du service sur des graphiques et des tableaux de bord CloudWatch.

Les métriques d'utilisation d'Amazon S3 correspondent aux quotas de service AWS. Vous pouvez configurer des alarmes qui vous alertent lorsque votre utilisation approche d'un quota de service. Pour plus d'informations sur l'intégration de CloudWatch avec les quotas de service, consultez AWSMétriques d'intégration dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Amazon S3 publie les métriques suivantes dans l'espace de noms `AWS/Usage`.

Métrique	Description
`ResourceCount`	Nombre des ressources spécifiées exécutées dans votre compte. Les ressources sont définies par les dimensions associées à la métrique.

Les dimensions suivantes permettent d'affiner les métriques d'utilisation publiées par Amazon S3.

Dimension	Description
`Service`	Nom du service AWS contenant la ressource. Pour les métriques d'utilisation d'Amazon S3, la valeur de cette dimension est `S3`.
`Type`	Type d'entité faisant l'objet d'un rapport. Actuellement, la seule valeur valide pour les métriques d'utilisation d'Amazon S3 est `Resource`.
`Resource`	Type de ressource en cours d'exécution. Actuellement, la seule valeur valide pour les métriques d'utilisation d'Amazon S3 est `GeneralPurposeBuckets` , qui renvoie le nombre de compartiments à usage général dans un Compte AWS. Les compartiments à usage général autorisent les objets stockés dans toutes les classes de stockage, à l'exception de S3 Express One Zone.

Accès aux métriques CloudWatch

Vous pouvez utiliser les procédures suivantes pour afficher les métriques de stockage d'Amazon S3. Pour obtenir les métriques Amazon S3 concernées, vous devez définir un horodatage de

début et de fin. Pour les métriques portant sur une période de 24 heures, définissez la période sur 86 400 secondes, c'est-à-dire le nombre de secondes dans une journée. Vous devez également définir les dimensions `BucketName` et `StorageType`.

Utilisation de la AWS CLI

Par exemple, si vous souhaitez utiliser l'interface AWS CLI pour obtenir la taille moyenne d'un compartiment spécifique en octets, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name BucketSizeBytes --namespace AWS/S3
 --start-time 2016-10-19T00:00:00Z --end-time 2016-10-20T00:00:00Z --statistics Average
 --unit Bytes --region us-west-2 --dimensions Name=BucketName,Value=amzn-s3-demo-bucket
 Name=StorageType,Value=StandardStorage --period 86400 --output json
```

Cet exemple produit le résultat suivant :

```
{
    "Datapoints": [
        {
            "Timestamp": "2016-10-19T00:00:00Z",
            "Average": 1025328.0,
            "Unit": "Bytes"
        }
    ],
    "Label": "BucketSizeBytes"
}
```

Utilisation de la console S3

Pour afficher des métriques à l'aide de la console Amazon CloudWatch

1. Ouvrez la console CloudWatch à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Métriques.
3. Choisissez l'espace de nom S3.
4. (Facultatif) Pour afficher une métrique, saisissez son nom dans la zone de recherche.
5. (Facultatif) Pour filtrer selon la dimension StorageType, saisissez le nom de la classe de stockage dans la zone de recherche.

Pour afficher la liste des métriques valides stockées pour votre Compte AWS à l'aide de l'interface AWS CLI

- À partir d'une invite de commande, utilisez la commande suivante :

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/S3"
```

Pour plus d'informations sur les autorisations requises pour accéder aux tableaux de bord CloudWatch, consultez Autorisations d'accès aux tableaux de bord CloudWatch dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Configurations des métriques CloudWatch

Grâce aux métriques de demande Amazon CloudWatch pour Amazon S3, vous pouvez recevoir des métriques CloudWatch d'1 minute, définir des alarmes CloudWatch et accéder aux tableaux de bord CloudWatch pour visualiser les opérations et les performances de votre stockage Amazon S3 en temps quasi réel. Pour les applications qui dépendent d'un stockage dans le Cloud, ces métriques vous permettent d'identifier rapidement les problèmes opérationnels et d'agir en conséquence. Lorsqu'elles sont activées, ces métriques d'1 minute sont disponibles par défaut au niveau du compartiment Amazon S3.

Si vous souhaitez obtenir les métriques de demande CloudWatch pour les objets d'un compartiment, vous devez créer une configuration de métriques pour ce compartiment. Pour plus d'informations, consultez Création d'une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets se trouvant dans votre compartiment.

Vous pouvez également utiliser un préfixe partagé, des balises d'objet ou un point d'accès pour définir un filtre pour les métriques collectées. Cette méthode de définition de filtre vous permet de faire correspondre les filtres des métriques à des applications métier, des flux de travail ou des organisations internes spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès. Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch disponibles et sur les différences entre les métriques de stockage et les métriques de demande, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

Gardez ces conseils à l'esprit lorsque vous utilisez les configurations de métriques :

- Vous pouvez avoir 1 000 configurations de métriques maximum par compartiment.

- Vous pouvez utiliser des filtres pour choisir les objets d'un compartiment à inclure dans les configurations de métriques. Vous pouvez filtrer sur un préfixe partagé, une balise d'objet ou un point d'accès pour aligner les filtres des métriques sur des applications commerciales, des flux de travail ou des organisations internes spécifiques. Pour demander des métriques pour le compartiment entier, créez une configuration de métriques sans filtre.
- Les configurations de métriques ne sont nécessaires que pour activer les métriques de demandes. Les métriques quotidiennes de stockage au niveau des compartiments sont toujours activées et sont fournies sans frais supplémentaires. Actuellement, il n'est pas possible d'obtenir des métriques de stockage quotidiennes pour un sous-ensemble d'objets filtré.
- Chaque configuration de métriques active l'ensemble complet de métriques de demandes disponibles. Les métriques spécifiques à une opération (telles que `PostRequests`) ne sont indiquées que s'il existe des demandes de ce type pour votre compartiment ou votre filtre.
- Les métriques de demandes sont indiquées pour toutes les opérations au niveau des objets. Elles sont également signalées pour les opérations qui répertorient le contenu du compartiment, comme GET Bucket (List Objects), GET Bucket Object Versions et List Multipart Uploads. En revanche, elles ne sont pas signalées pour les autres opérations sur les compartiments.
- Les métriques de demandes prennent en charge le filtrage par préfixe, balise d'objet ou point d'accès, contrairement aux métriques de stockage.

Transmission de métriques CloudWatch sur la base du meilleur effort

Les métriques CloudWatch sont transmises dans la mesure du possible. La plupart des demandes liées à un objet Amazon S3 qui comportent des métriques de demande entraînent l'envoi d'un point de données à CloudWatch.

L'exhaustivité et la ponctualité des métriques ne sont pas garanties. Le point de données d'une demande particulière doit être retourné avec un horodatage ultérieur au moment du traitement de la demande. Le point de données pour une minute peut tarder à être disponible dans CloudWatch, voire ne jamais être fourni. Les métriques de demande CloudWatch vous donnent une idée de la nature du trafic sur votre compartiment en temps quasi réel. L'objectif n'est pas de comptabiliser toutes les demandes.

En conséquence de la nature du « meilleur effort » de cette fonction, les rapports disponibles sur le Tableau de bord Gestion de la facturation et des coûts peuvent inclure une ou plusieurs demandes d'accès qui ne figurent pas dans les métriques du compartiment.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des métriques CloudWatch dans Amazon S3, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Création d'une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets se trouvant dans votre compartiment
- Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès
- Suppression d'un filtre de métriques

Création d'une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets se trouvant dans votre compartiment

Lorsque vous configurez des métriques de demande, vous pouvez créer une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets de votre compartiment, ou vous pouvez filtrer par préfixe, balise d'objet ou point d'accès. Les procédures décrites dans cette rubrique vous montrent comment créer une configuration pour tous les objets de votre compartiment. Pour créer une configuration qui filtre par balise, préfixe d'objet ou point d'accès, consultez Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès.

Il existe trois types de métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3 : les métriques de stockage, les métriques de demande et les métriques de réplication. Les métriques du stockage sont fournies une fois par jour à tous les clients sans frais supplémentaires. Ces métriques de demande sont disponibles à des intervalles d'une minute après une latence pour le traitement. Les métriques de demande sont facturées au tarif CloudWatch standard. Vous devez activer les métriques de demande en les configurant dans la console ou en utilisant l'API Amazon S3. Les métriques de réplication S3 fournissent des métriques détaillées pour les règles de réplication dans votre configuration de réplication. Grâce aux métriques de réplication, vous pouvez surveiller la progression minute par minute en suivant les octets en attente, les opérations en attente, les opérations pour lesquelles la réplication a échoué et la latence de réplication.

Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch pour Amazon S3, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

Vous pouvez ajouter des configurations de métriques à un compartiment à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API REST Amazon S3.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets dont vous souhaitez les métriques de demande.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Sous Bucket metrics (Métriques de compartiment), choisissez View additional charts (Afficher des graphiques supplémentaires).
6. Choisissez l'onglet Request metrics (Métriques de demande).
7. Choisissez Create filter (Créer un filtre).
8. Dans la zone Filter name (Nom du filtre), saisissez un nom de filtre.

   Les noms peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement. Nous vous recommandons d'utiliser le nom `EntireBucket` pour un filtre qui s'applique à tous les objets.
9. Sous Portée de filtre, choisissez Ce filtre s'applique à tous les objets du compartiment.

   Vous pouvez également définir un filtre pour collecter les métriques relatives à un sous-ensemble d'objets stockés dans le compartiment et générer le rapport correspondant. Pour plus d'informations, consultez Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès.
10. Sélectionnez Save Changes.
11. Sous l'onglet Métriques de demande, sous Filtres, choisissez le filtre que vous venez de créer.

    Après environ 15 minutes, CloudWatch commence à suivre ces métriques de demande. Vous pouvez les afficher dans l'onglet Request metrics (Métriques de demande). Vous pouvez voir des graphiques de ces métriques dans la console Amazon S3 ou CloudWatch. Les métriques de demande sont facturées au tarif CloudWatch standard. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez également ajouter des configurations de métriques par programmation avec l'API REST Amazon S3. Pour en savoir plus sur l'ajout et l'utilisation de configurations de métriques, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- Configuration de métriques PUT Bucket
- Configuration de métriques GET Bucket
- Configuration de métriques List Bucket
- Configuration de métriques DELETE Bucket

Utilisation de la AWS CLI

1. Installez et configurez l'AWS CLI. Pour obtenir des instructions, consultez Installation, mise à jour et désinstallation de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de la AWS Command Line Interface.
2. Ouvrez un terminal.
3. Exécutez la commande suivante pour ajouter une configuration de métriques :

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration --endpoint https://s3.us-
west-2.amazonaws.com --bucket bucket-name --id metrics-config-id --metrics-
configuration '{"Id":"metrics-config-id"}'
```

Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès

Il existe trois types de métriques Amazon CloudWatch pour Amazon S3 : les métriques de stockage, les métriques de demande et les métriques de réplication. Les métriques du stockage sont fournies une fois par jour à tous les clients sans frais supplémentaires. Ces métriques de demande sont disponibles à des intervalles d'une minute après une latence pour le traitement. Les métriques de demande sont facturées au tarif CloudWatch standard. Vous devez activer les métriques de demande en les configurant dans la console ou en utilisant l'API Amazon S3. Les métriques de réplication S3 fournissent des métriques détaillées pour les règles de réplication dans votre configuration de réplication. Grâce aux métriques de réplication, vous pouvez surveiller la progression minute par minute en suivant les octets en attente, les opérations en attente, les opérations pour lesquelles la réplication a échoué et la latence de réplication.

Pour plus d'informations sur les métriques CloudWatch pour Amazon S3, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.

Lorsque vous configurez des métriques CloudWatch, vous pouvez créer un filtre pour tous les objets de votre compartiment ou filtrer la configuration en groupes d'objets associés au sein d'un même compartiment. Vous pouvez filtrer les objets d'un compartiment pour l'inclusion dans une configuration de métriques sur la base de l'un ou de plusieurs des types de filtre suivants :

- Préfixe de nom de clé d'objet – Même si le modèle de données Amazon S3 est une structure plane, vous pouvez induire une hiérarchie au moyen d'un préfixe. La console Amazon S3 prend en charge ces préfixes avec le concept de dossiers. Si vous filtrez par préfixe, les objets ayant le même préfixe seront inclus dans la configuration des métriques. Pour en savoir plus sur les préfixes, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.
- Balise – Vous pouvez ajouter des balises, à savoir des paires de noms clés-valeurs, aux objets. Les balises vous permettent de trouver et de classer facilement les objets. Ces balises peuvent également être utilisées comme filtres pour les configurations de métriques. Pour en savoir plus sur les balises d'objet, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.
- Point d'accès – Les points d'accès S3 sont nommés points de terminaison réseaux qui sont attachés à des compartiments et simplifient la gestion de l'accès aux données à l'échelle pour les jeux de données partagés dans S3. Lorsque vous créez un filtre de point d'accès, Amazon S3 inclut les demandes au point d'accès que vous indiquez dans la configuration des métriques. Pour plus d'informations, consultez Surveillance et journalisation des points d'accès.

> **Note**
>
> Lorsque vous créez une configuration de métriques qui filtre par point d'accès, vous devez utiliser Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès, et non l'alias du point d'accès. Veillez à utiliser l'ARN pour le point d'accès lui-même, et non l'ARN pour un objet particulier. Pour plus d'informations sur les ARN des points d'accès, consultez Utilisation des points d'accès Amazon S3 de compartiments à usage général.

Si vous spécifiez un filtre, seules les demandes qui agissent sur des objets uniques peuvent correspondre au filtre et être incluses dans les métriques indiquées. Les demandes telles que DeleteObjects et `ListObjects` ne renvoient aucune métrique pour les configurations avec filtres.

Pour demander un filtrage plus complexe, choisissez deux ou plusieurs éléments. Seuls les objets possédant tous ces éléments sont inclus dans la configuration des métriques. Si vous ne définissez pas de filtres, tous les objets du compartiment sont inclus dans la configuration des métriques.

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment qui contient les objets dont vous souhaitez les métriques de demande.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Sous Bucket metrics (Métriques de compartiment), choisissez View additional charts (Afficher des graphiques supplémentaires).
6. Choisissez l'onglet Request metrics (Métriques de demande).
7. Choisissez Create filter (Créer un filtre).
8. Dans la zone Filter name (Nom du filtre), saisissez un nom de filtre.

   Les noms peuvent contenir uniquement des lettres, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
9. Sous Portée du filtre, choisissez Limiter la portée de ce filtre à l'aide d'un préfixe, de balises d'objet et d'un point d'accès S3, ou d'une combinaison des trois.
10. Sous Type de filtre, choisissez au moins un type de filtre : Préfixe, Balises d'objet ou Point d'accès.
11. Pour définir un filtre de préfixe et limiter la porté du filtre à un seul chemin, saisissez un préfixe dans la zone Préfixe.
12. Pour définir un filtre de balises d'objet, sous Balises d'objet, choisissez Ajouter une balise, puis saisissez une balise Clé et Valeur.
13. Pour définir un filtre de point d'accès, dans le champ Point d'accès S3, saisissez l'ARN du point d'accès ou choisissez Parcourir S3 pour parvenir au point d'accès.

> **Important**
>
> Vous ne pouvez pas saisir l'alias d'un point d'accès. Vous devez saisir l'ARN du point d'accès lui-même, et non l'ARN d'un objet spécifique.

14. Sélectionnez Save Changes.

    Amazon S3 crée un filtre qui utilise le préfixe, les balises ou le point d'accès que vous avez indiqués.

15. Sous l'onglet Métriques de demande, sous Filtres, choisissez le filtre que vous venez de créer.

    Vous avez maintenant créé un filtre qui limite la portée des métriques des demandes par préfixe, balises d'objet ou point d'accès. Environ 15 minutes après que CloudWatch commence à suivre ces métriques de demande, vous pourrez voir des graphiques de ces métriques dans les consoles Amazon S3 et CloudWatch. Les métriques de demande sont facturées au tarif CloudWatch standard. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

    Vous pouvez également configurer les métriques des demandes au niveau d'un compartiment. Pour en savoir plus, consultez Création d'une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets se trouvant dans votre compartiment.

Utilisation de la AWS CLI

1. Installez et configurez l'AWS CLI. Pour obtenir des instructions, consultez Installation, mise à jour et désinstallation de l'AWS CLI dans le Guide de l'utilisateur de la AWS Command Line Interface.
2. Ouvrez un terminal.
3. Pour ajouter une configuration de métriques, exécutez l'une des commandes suivantes :

   Example : pour filtrer par préfixe

   ```
   aws s3api put-bucket-metrics-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
   id metrics-config-id --metrics-configuration '{"Id":"metrics-config-id", "Filter":
   {"Prefix":"prefix1"}} '
   ```

   Example : pour filtrer par balises

   ```
   aws s3api put-bucket-metrics-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
   id metrics-config-id --metrics-configuration '{"Id":"metrics-config-id", "Filter":
   {"Tag": {"Key": "string", "Value": "string"}} '
   ```

Example : pour filtrer par point d'accès

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket --
id metrics-config-id --metrics-configuration '{"Id":"metrics-config-id", "Filter":
{"AccessPointArn":"arn:aws:s3:Region:account-id:accesspoint/access-point-name"}} '
```

Example : pour filtrer par préfixe, balises et point d'accès

```
aws s3api put-bucket-metrics-configuration --endpoint https://
s3.Region.amazonaws.com --bucket amzn-s3-demo-bucket --id metrics-config-id --
metrics-configuration '
{
    "Id": "metrics-config-id",
    "Filter": {
        "And": {
            "Prefix": "string",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "string",
                    "Value": "string"
                }
            ],
            "AccessPointArn": "arn:aws:s3:Region:account-id:accesspoint/access-
point-name"
        }
    }
}'
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez également ajouter des configurations de métriques par programmation avec l'API REST Amazon S3. Pour en savoir plus sur l'ajout et l'utilisation de configurations de métriques, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- Configuration de métriques PUT Bucket
- Configuration de métriques GET Bucket
- Configuration de métriques List Bucket
- Configuration de métriques DELETE Bucket

Suppression d'un filtre de métriques

Vous pouvez supprimer un filtre de métriques des demandes Amazon CloudWatch si vous n'en avez plus besoin. Lorsque vous supprimez un filtre, les métriques des demandes qui utilisent ce filtre spécifiquene vous sont plus facturées. Toutefois, vous continuerez à être facturé pour toute autre configuration de filtre existante.

Lorsque vous supprimez un filtre, vous ne pouvez plus l'utiliser pour les métriques des demandes. La suppression d'un filtre ne peut pas être annulée.

Pour plus d'informations sur la création d'un filtre de métriques des demandes, consultez les rubriques suivantes :

- Création d'une configuration de métriques CloudWatch pour tous les objets se trouvant dans votre compartiment
- Création d'une configuration de métriques qui filtre par préfixe, balise d'objet ou point d'accès

Utilisation de la console S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments choisissez le nom du compartiment dont vous souhaitez supprimer les métriques de demande.
4. Sélectionnez l'onglet Métriques.
5. Sous Bucket metrics (Métriques de compartiment), choisissez View additional charts (Afficher des graphiques supplémentaires).
6. Choisissez l'onglet Request metrics (Métriques de demande).
7. Choisissez Manage filters (Gérer les filtres).
8. Choisissez votre filtre.

> **Important**
>
> La suppression d'un filtre ne peut pas être annulée.

9. Choisissez Supprimer.

Amazon S3 supprime votre filtre.

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez également ajouter des configurations de métriques par programmation avec l'API REST Amazon S3. Pour en savoir plus sur l'ajout et l'utilisation de configurations de métriques, consultez les rubriques suivantes dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service :

- Configuration de métriques PUT Bucket
- Configuration de métriques GET Bucket
- Configuration de métriques List Bucket
- Configuration de métriques DELETE Bucket

Notifications d'événements Amazon S3

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Notifications d'événements Amazon S3 pour recevoir des notifications lorsque certains événements se produisent dans votre compartiment S3. Pour activer les notifications, ajoutez une configuration de notification qui identifie les événements que Amazon S3 doit publier. Assurez-vous que les destinations auxquelles Amazon S3 doit envoyer les notifications sont également identifiées. Vous stockez cette configuration dans la sous-ressource notification associée au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Options de configuration des compartiments à usage général. Amazon S3 fournit une API qui vous permet de gérer cette sous-ressource.

> **Important**
>
> Les notifications d'événement Amazon S3 sont conçues pour être délivrées au moins une fois. Les notifications d'événements parviennent généralement à destination en quelques secondes, mais cela peut aussi prendre une minute ou plus.

Présentation des notifications d'événements Amazon S3.

Actuellement, Amazon S3 peut publier des notifications pour les événements suivants :

- Événements créés par un nouvel objet

- Événements de suppression d'objets
- Événements de restauration d'objet
- Un événement de perte d'un objet Reduced Redundancy Storage (RRS)
- Événements de réplication
- Événements d'expiration du cycle de vie S3
- Événements de transition du cycle de vie S3
- Événements d'archivage automatique S3 Intelligent-Tiering
- Événements de balisage d'objets
- Événements PUT de liste ACL de l'objet

Pour obtenir des descriptions complètes de tous les types d'événement pris en charge, consultez Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda.

Amazon S3 peut envoyer des messages de notification d'événement vers les types de destination suivants : Vous devez spécifier l'Amazon Resource Name (ARN) de ces destinations dans la configuration des notifications.

- Rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Files d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS LambdaFonction
- Amazon EventBridge

Pour plus d'informations, consultez Destinations d'événements prises en charge.

> **Note**
>
> Les files d'attente Amazon Simple Queue Service FIFO (premier entré, premier sorti) ne sont pas prises en charge en tant que destination des notifications d'événements Amazon S3. Pour envoyer une notification concernant un événement Amazon S3 à une file d'attente FIFO Amazon SQS, vous pouvez utiliser Amazon EventBridge. Pour plus d'informations, consultez Activation d'Amazon EventBridge.

> **Warning**
>
> Lorsque votre notification écrit dans le compartiment qui déclenche la notification, cela peut provoquer une boucle d'exécution. Par exemple, si le compartiment déclenche une fonction Lambda chaque fois qu'un objet est chargé et que la fonction charge un objet dans le compartiment, elle se déclenche elle-même indirectement. Afin d'éviter cela, utilisez deux compartiments ou configurez le déclencheur pour qu'il s'applique uniquement à un préfixe utilisé pour les objets entrants.
> Pour plus d'informations et un exemple d'utilisation des notifications Amazon S3 avec AWS Lambda, consultez Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Pour plus d'informations sur le nombre de configurations de notifications d'événements que vous pouvez créer par compartiment, consultez Quotas de service Amazon S3 dans la Référence générale d'AWS.

Pour plus d'informations sur les notifications d'événements, consultez les sections suivantes.

Rubriques

- Types de notification d'événements et destinations associées
- Utilisation d'Amazon SQS, Amazon SNS et Lambda
- Utilisation d'EventBridge

Types de notification d'événements et destinations associées

Amazon S3 prend en charge plusieurs types et destinations de notifications d'événements. Vous pouvez spécifier le type d'événement et la destination lors de la configuration de vos notifications. Une seule destination peut être spécifiée pour chaque notification d'événement. Les notifications d'événements Amazon S3 envoient une entrée d'événement pour chaque message de notification.

Rubriques

- Destinations d'événements prises en charge
- Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda
- Types d'événements pris en charge pour Amazon EventBridge
- Ordre des événements et doublons

Destinations d'événements prises en charge

Amazon S3 peut envoyer des messages de notification d'événement vers les types de destination suivants :

- Rubriques Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Files d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- AWS Lambda
- Amazon EventBridge

Cependant, un seul type de destination peut être spécifié pour chaque notification d'événement.

> **Note**
>
> Vous devez autoriser Amazon S3 à publier des messages dans une rubrique Amazon SNS ou une file d'attente Amazon SQS. Vous devez également autoriser Amazon S3 à invoquer une fonction AWS Lambda en votre nom. Pour obtenir des instructions sur la façon d'accorder ces autorisations, consultez Octroi d'autorisations pour la publication de messages de notification d'événement vers une destination.

Rubrique Amazon SNS

Amazon SNS est un service de messagerie de type Push flexible et totalement géré. Vous pouvez utiliser ce service pour envoyer des messages en mode Push vers des appareils mobiles ou des services distribués. Grâce à SNS, vous pouvez publier un message, puis le diffuser à une ou plusieurs reprises. Actuellement, SNS standard n'est autorisé qu'en tant que destination de notification d'événement S3, tandis que les rubriques FIFO SNS ne sont pas autorisées.

Amazon SNS coordonne et gère l'envoi et la diffusion de messages aux points de terminaison ou aux clients abonnés. Vous pouvez utiliser la console Amazon SNS pour créer la rubrique Amazon SNS qui recevra vos notifications.

La rubrique doit se trouver dans la même Région AWS que votre compartiment Amazon S3. Pour obtenir des instructions sur comment créer une rubrique Amazon SNS, consultez Démarrer avec Amazon SNS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service, ainsi que les Questions fréquentes (FAQ) sur Amazon SNS.

Pour pouvoir utiliser la rubrique Amazon SNS que vous avez créé en tant que destination d'une notification d'événements, vous devez disposer des éléments suivants :

- Amazon Resource Name (ARN) de la rubrique Amazon SNS
- Un abonnement à la rubrique Amazon SNS valide. Grâce à cela, les abonnés à la rubrique reçoivent une notification lorsqu'un message est publié sur votre rubrique Amazon SNS.

File d'attente Amazon SQS

Amazon SQS offre des files d'attente hébergées, évolutives et fiables dédiées au stockage des messages pendant leur circulation entre les ordinateurs. Amazon SQS vous permet de transmettre n'importe quel volume de données, sans nécessiter que d'autres services soient toujours disponibles. Vous pouvez utiliser la console Amazon SQS pour créer une file d'attente Amazon SQS qui recevra vos notifications.

La file d'attente Amazon SQS doit se trouver dans la même Région AWS que votre compartiment Amazon S3. Pour obtenir des instructions sur comment créer une file d'attente Amazon SQS, consultez les sections Qu'est-ce qu'Amazon Simple Queue Service et Mise en route avec Amazon SQS du Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.

Pour pouvoir utiliser la file d'attente Amazon SQS en tant que destination d'une notification d'événements, vous devez disposer des éléments suivants :

- Amazon Resource Name (ARN) de la file d'attente Amazon SQS

> **Note**
>
> Les files d'attente Amazon Simple Queue Service FIFO (premier entré, premier sorti) ne sont pas prises en charge en tant que destination des notifications d'événements Amazon S3. Pour envoyer une notification concernant un événement Amazon S3 à une file d'attente FIFO Amazon SQS, vous pouvez utiliser Amazon EventBridge. Pour plus d'informations, consultez Activation d'Amazon EventBridge.

Fonction Lambda

Vous pouvez utiliser AWS Lambda pour étendre les fonctionnalités des autres services AWS grâce à une logique personnalisée ou créer vos propres services backend, tout en bénéficiant du

dimensionnement, des performances et de la sécurité d'AWS. Lambda vous permet de créer des applications discrètes et axées sur les événements qui ne s'exécutent que lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez également l'utiliser pour faire évoluer ces applications automatiquement de quelques requêtes par jour à des milliers de secondes.

Lambda peut exécuter du code personnalisé en réponse aux événements de compartiment Amazon S3 : vous chargez votre code personnalisé dans Lambda et créez ce qu'on appelle une fonction Lambda. Lorsque Amazon S3 détecte un événement d'un type donné, il peut ensuite le publier sur AWS Lambda et invoquer votre fonction dans Lambda. En réponse, Lambda exécute votre fonction. Un type d'événement qu'il peut détecter, par exemple, est un événement créé par un objet.

Vous pouvez utiliser la console AWS Lambda pour créer une fonction Lambda utilisant l'infrastructure AWS pour exécuter le code en votre nom. La fonction Lambda doit être située dans la même Région que votre compartiment S3. Vous devez également connaître le nom ou l'ARN d'une fonction Lambda pour la configurer en tant que destination de notification d'événements.

> **Warning**
>
> Lorsque votre notification écrit dans le compartiment qui déclenche la notification, cela peut provoquer une boucle d'exécution. Par exemple, si le compartiment déclenche une fonction Lambda chaque fois qu'un objet est chargé et que la fonction charge un objet dans le compartiment, elle se déclenche elle-même indirectement. Afin d'éviter cela, utilisez deux compartiments ou configurez le déclencheur pour qu'il s'applique uniquement à un préfixe utilisé pour les objets entrants.
>
> Pour plus d'informations et un exemple d'utilisation des notifications Amazon S3 avec AWS Lambda, consultez Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge est un bus d'événements sans serveur, qui reçoit les événements des services AWS. Vous pouvez définir des règles pour faire correspondre les événements et les transmettre à des cibles, par exemple un service AWS ou un point de terminaison HTTP. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'EventBridge ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Contrairement à d'autres destinations, vous pouvez activer ou désactiver des événements à livrer à EventBridge pour un compartiment. Si vous activez la livraison, tous les événements sont envoyés à

EventBridge. De plus, vous pouvez utiliser les règles EventBridge pour acheminer des événements vers des cibles supplémentaires.

Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda

Amazon S3 peut publier les types d'événements ci-après. Vous devez spécifier ces types d'événements dans la configuration des notifications.

Types d'événements	Description
`s3:TestEvent`	Lorsqu'une notification est activée, Amazon S3 publie une notification de test. Cela permet de vérifier que la rubrique existe et que le propriétaire du compartiment est autorisé à publier la rubrique spécifiée. Si l'activation de la notification échoue, vous ne recevez pas de notification de test.

`s3:ObjectCreated:*`
 	
`s3:ObjectCreated:Put`
 	
`s3:ObjectCreated:Post`
 	
`s3:ObjectCreated:Copy`
 	
`s3:ObjectCreated:CompleteMultipartUpload`
	Les opérations d'API Amazon S3 telles que `PUT`, `POST` et `COPY` permettent de créer des objets. Avec ces types d'événements, vous pouvez activer les notifications lorsqu'un objet est créé à l'aide d'une opération API spécifique. Vous pouvez également utiliser le type d'événement `s3:ObjectCreated:*` pour demander une notification quelle que soit l'API utilisée pour créer un objet.
	
	`s3:ObjectCreated:CompleteMultipartUpload` inclut les objets qui sont créés à l'aide d'UploadPartCopy pour les opérations de copie.

`s3:ObjectRemoved:*`
 	
`s3:ObjectRemoved:Delete`
 	
`s3:ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated`
	L'utilisation des types d'événements `ObjectRemoved` vous permet d'activer l'envoi de notifications lorsqu'un objet ou un lot d'objets est supprimé d'un compartiment.
	
	Vous pouvez utiliser le type d'événement `s3:ObjectRemoved:Delete` pour demander l'envoi de notifications lorsqu'un objet est supprimé ou lorsqu'un objet avec version est supprimé de manière définitive. Vous pouvez

Types d'événements	Description
	également utiliser `s3:ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated`, afin de demander l'envoi d'une notification lorsqu'un marqueur de suppression est créé pour un objet avec version. Pour savoir comment supprimer des objets versionnés, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions. Vous pouvez aussi utiliser un caractère générique `s3:ObjectRemoved:*`, afin de demander l'envoi d'une notification chaque fois qu'un objet est supprimé. Ces notifications d'événements ne vous alertent pas lors de suppressions automatiques dans le cadre de configurations de cycle de vie ou lorsque des opérations échouent.

`s3:ObjectRestore:*`
 	
`s3:ObjectRestore:Post`
 	
`s3:ObjectRestore:Completed`
 	
`s3:ObjectRestore:Delete`
	L'utilisation des types d'événements `ObjectRestore` vous permet de recevoir des notifications de début et de fin d'événement lors de la restauration des objets depuis les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive, ou les niveaux d'accès S3 Intelligent-Tiering Archive et S3 Intelligent-Tiering Deep Archive. Vous pouvez également recevoir des notifications lorsque la copie restaurée d'un objet expire.
	
	Le type d'événement `s3:ObjectRestore:Post` vous avertit du début d'une restauration d'objet. Le type d'événement `s3:ObjectRestore:Completed` vous avertit de la fin de la restauration. Le type d'événement `s3:ObjectRestore:Delete` vous avertit lorsque la copie temporaire d'un objet restauré expire.

`s3:ReducedRedundancyLostObject`	Vous recevez cette notification lorsqu'Amazon S3 détecte qu'un objet de la classe de stockage RRS a été perdu.

Types d'événements	Description

`s3:Replication:*`
 	
`s3:Replication:OperationFailedReplication`
 	
`s3:Replication:OperationMissedThreshold`
 	
`s3:Replication:OperationReplicatedAfterThreshold`
 	
`s3:Replication:OperationNotTracked`
	L'utilisation des types d'événements `Replication` vous permet de recevoir des notifications pour les configurations de réplication sur lesquelles des métriques de réplication S3 ou Contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC) sont activées. Vous pouvez surveiller l'avancement de la réplication d'événements minute par minute en suivant les octets en attente, les opérations en attente et la latence de réplication. Pour plus d'informations sur les métriques de réplication, consultez Surveillance de la réplication avec des métriques, des notifications d'événements et des statuts.
	
	• Le type d'événement `s3:Replication:OperationFailedReplication` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication n'a pas pu être répliqué.
	• Le type d'événement `s3:Replication:OperationMissedThreshold` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication et qui utilise S3 RTC dépasse le délai maximal de 15 minutes pour la réplication.
	• Le type d'événement `s3:Replication:OperationReplicatedAfterThreshold` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication et qui utilise S3 RTC est répliqué après le délai maximal de 15 minutes.
	• Le type d'événement `s3:Replication:OperationNotTracked` vous avertit lorsqu'un objet éligible à la réplication en direct (réplication sur une même région [SRR] ou réplication interrégionale [CRR]) n'est plus suivi par les métriques de réplication.

Types d'événements	Description

`s3:LifecycleExpiration:*`
 	
`s3:LifecycleExpiration:Delete`
 	
`s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated`
	Avec les types d'événements `LifecycleExpiration` , vous pouvez recevoir une notification lorsqu'Amazon S3 supprime un objet en fonction de votre configuration de cycle de vie S3.
	
	Le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:Delete` vous avertit lorsqu'un objet dans un compartiment non versionné est supprimé. Il vous avertit également lorsqu'une version d'objet est définitivement supprimée par une configuration de cycle de vie S3. Le type d'événement `s3:LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated` vous avertit lorsque le cycle de vie S3 crée un marqueur de suppression lors de la suppression d'une version actuelle d'un objet dans un compartiment versionné.

`s3:LifecycleTransition`	Vous recevez cette notification d'événement lorsqu'un objet est transféré vers une autre classe de stockage Amazon S3 par une configuration de cycle de vie S3.
`s3:IntelligentTiering`	Vous recevez cette notification d'événement afin d'être informé lorsqu'un objet de la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering est passé au niveau d'accès Archive ou au niveau d'accès Deep Archive.

`s3:ObjectTagging:*`
 	
`s3:ObjectTagging:Put`
 	
`s3:ObjectTagging:Delete`
	L'utilisation des types d'événements `ObjectTagging` vous permet d'activer l'envoi de notifications lorsqu'une balise d'objet est ajoutée ou supprimée d'un objet.
	
	Le type d'événement `s3:ObjectTagging:Put` vous avertit lorsqu'une étiquette est PUT sur un objet ou qu'une étiquette existante est mise à jour. Le type d'événement `s3:ObjectTagging:Delete` vous avertit lorsqu'une étiquette est supprimée d'un objet.

Types d'événements	Description
`s3:ObjectAcl:Put`	Vous recevez cette notification d'événement lorsqu'une liste ACL est PUT sur un objet ou lorsqu'une liste ACL existante est modifiée. Un événement n'est pas généré lorsqu'une demande n'entraîne aucune modification de la liste ACL d'un objet.

Types d'événements pris en charge pour Amazon EventBridge

Pour obtenir la liste des types d'événements qu'Amazon S3 enverra à Amazon EventBridge, consultez Utilisation d'EventBridge.

Ordre des événements et doublons

Les notifications d'événements Amazon S3 sont conçues pour envoyer des notifications au moins une fois, mais il n'est pas garanti qu'elles arrivent dans le même ordre que celui dans lequel les événements se sont produits. Dans de rares cas, le mécanisme de nouvelle tentative d'Amazon S3 peut provoquer des notifications d'événement S3 dupliquées pour le même événement d'objet. Pour en savoir plus sur la gestion des événements dupliqués ou des événements qui ne sont pas notifiés dans l'ordre, consultez Gestion de l'ordre des événements et des événements dupliqués avec les notifications d'événements Amazon S3 dans le blog AWS Storage.

Utilisation d'Amazon SQS, Amazon SNS et Lambda

L'activation des notifications s'effectue au niveau du compartiment. Vous stockez les informations de configuration de la notification dans la sous-ressource notification qui est associée à un compartiment. Après avoir créé ou modifié la configuration de notification du compartiment, il faut généralement attendre 5 minutes pour que les modifications prennent effet. Lorsque la notification est activée pour la première fois, un événement `s3:TestEvent` se produit. Suivez l'une des méthodes suivantes pour gérer la configuration des notifications :

- Via la console Amazon S3 – Vous pouvez utilisez l'interface de la console pour définir une configuration de notifications pour un compartiment sans écrire de code. Pour plus d'informations, consultez Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3.
- Par programmation, via les kits AWS SDK – En interne, la console et les kits SDK appellent l'API REST Amazon S3 pour gérer les sous-ressources notification qui sont associées au

compartiment. Pour des exemples de configuration des notifications qui utilisent le kit AWS SDK, consultez Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS).

> **Note**
>
> Vous pouvez aussi appeler l'API REST Amazon S3 directement depuis votre code. Toutefois, cette méthode peut s'avérer fastidieuse, car vous devez écrire du code pour authentifier vos demandes.

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, Amazon S3 stocke la configuration des notifications au format XML dans la sous-ressource notification qui est associée au compartiment. Pour plus d'informations sur les sous-ressources de compartiment, consultez Options de configuration des compartiments à usage général.

> **Note**
>
> Si vous recevez plusieurs notifications d'échec d'événement dues à la suppression de destinations, vous pouvez recevoir le message Unable to validate the following destination configurations (Impossible de valider les configurations de destination suivantes) lorsque vous essayez de les supprimer. Vous pouvez résoudre ce problème dans la console S3 en supprimant simultanément toutes les notifications d'échec.

Rubriques

- Octroi d'autorisations pour la publication de messages de notification d'événement vers une destination
- Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3
- Configuration des notifications d'événements par programmation
- Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS)
- Configuration des notifications d'événement à l'aide du filtrage des noms de clé d'objet
- Structure des messages d'événements

Octroi d'autorisations pour la publication de messages de notification d'événement vers une destination

Vous devez accorder au principal Amazon S3 les autorisations nécessaires pour appeler l'API appropriée afin de publier des messages dans une rubrique SNS, une file d'attente SQS ou une fonction Lambda. Amazon S3 peut ainsi publier des messages de notification d'événement vers une destination.

Pour résoudre les problèmes liés à la publication de messages de notification d'événements vers une destination, consultez Troubleshoot to publish Amazon S3 event notifications to an Amazon Simple Notification Service topic (Résoudre les problèmes liés à la publication de notifications d'événements Amazon S3 sur une rubrique Amazon Simple Notification Service).

Rubriques

- Octroi d'autorisations pour invoquer une fonction AWS Lambda
- Octroi d'autorisations pour la publication de messages dans une rubrique SNS ou une file d'attente SQS

Octroi d'autorisations pour invoquer une fonction AWS Lambda

Amazon S3 publie des messages d'événement sur AWS Lambda en invoquant une fonction Lambda et en fournissant le message d'événement comme argument.

Lorsque vous utilisez la console Amazon S3 pour configurer les notifications d'événements sur un compartiment Amazon S3 pour une fonction Lambda, la console définit les autorisations nécessaires au niveau de la fonction Lambda. Amazon S3 dispose ainsi d'autorisations pour invoquer la fonction à partir du compartiment. Pour plus d'informations, consultez Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3.

Vous pouvez également accorder à Amazon S3 des autorisations AWS Lambda pour invoquer votre fonction Lambda. Pour plus d'informations, consultez Didacticiel : Utilisation de AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Octroi d'autorisations pour la publication de messages dans une rubrique SNS ou une file d'attente SQS

Pour autoriser Amazon S3 à publier des messages dans une rubrique SNS ou une file d'attente SQS, attachez une stratégie AWS Identity and Access Management (IAM) à la rubrique SNS ou à la file d'attente SQS de destination.

Pour afficher un exemple montrant comment associer une stratégie à une rubrique SNS ou à une file d'attente SQS, consultez Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS). Pour en savoir plus sur les autorisations, consultez les rubriques suivantes :

- Cas d'utilisation du contrôle des accès Amazon SNS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service
- Identity and Access Management dans Amazon SQS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service

Politique IAM pour une rubrique SNS de destination

Voici un exemple de stratégie AWS Identity and Access Management (IAM) que vous associez à la rubrique SNS de destination. Pour savoir comment utiliser cette politique pour configurer une rubrique Amazon SNS de destination pour les notifications d'événements, consultez Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS).

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Example SNS topic policy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "SNS:Publish"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:example-sns-topic",
            "Condition": {
                "ArnEquals": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "bucket-owner-account-id"
                }
```

```
            }
        }
    ]
}
```

Politique IAM pour une file d'attente SQS de destination

Voici un exemple de politique IAM que vous associez à la file d'attente SQS de destination. Pour savoir comment utiliser cette politique pour configurer une file d'attente Amazon SQS de destination pour les notifications d'événements, consultez Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS).

Pour utiliser cette politique, vous devez mettre à jour l'ARN de la file d'attente Amazon SQS, le nom de compartiment et l'ID du propriétaire du compartiment Compte AWS.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "SQS:SendMessage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:111122223333:queue-name",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "bucket-owner-account-id"
                }
            }
        }
    ]
```

```
}
```

Qu'il s'agisse de la politique IAM Amazon SNS ou de la politique IAM Amazon SQS, vous pouvez spécifier la condition `StringLike` en lieu et place de la condition `ArnLike` dans la stratégie.

Lorsque `ArnLike` est utilisé, les éléments partition, service, ID de compte, type de ressource et ID de ressource partiel de l'ARN doivent correspondre exactement à l'ARN dans le contexte de la demande. Seuls la région et le chemin de ressource autorisent une correspondance partielle.

Lorsque `StringLike` est utilisé à la place de `ArnLike`, la correspondance ignore la structure de l'ARN et autorise une correspondance partielle, quelle que soit l'élément remplacé par le caractère générique. Pour plus d'informations, consultez Éléments de politique JSON IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

```
"Condition": {
  "StringLike": { "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:amzn-s3-demo-bucket" }
  }
```

AWS KMSpolitique de clé

Si la file d'attente SQS ou les rubriques SNS sont chiffrées à l'aide d'une clé gérée par le client AWS Key Management Service (AWS KMS), vous devrez accorder au service principal Amazon S3 l'autorisation de travailler avec les rubriques chiffrées ou la file d'attente. Ajoutez l'instruction suivante à la politique de la clé gérée par le client afin d'accorder l'autorisation au principal de service Amazon S3.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
```

```
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations sur les politiques de clé AWS KMS, consultez Utilisation des politiques de clé dans AWS KMS dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour Amazon SQS et Amazon SNS, consultez les informations suivantes :

- Gestion des clés dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.
- Gestion des clés dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.
- Chiffrement des messages publiés vers Amazon SNS avec AWS KMS dans le Blog sur le calcul AWS.

Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3

Vous pouvez activer certains événements de compartiment à usage général Amazon S3 afin d'envoyer un message de notification à une destination chaque fois que ces événements se produisent. Cette section explique comment utiliser la console Amazon S3 pour activer les notifications d'événement. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser des notifications d'événements avec les kits AWS SDK et les API REST Amazon S3, consultez Configuration des notifications d'événements par programmation.

Prérequis : avant de pouvoir activer les notifications d'événements pour votre compartiment, vous devez configurer l'un des types de destination, puis configurer les autorisations. Pour plus d'informations, consultez Destinations d'événements prises en charge et Octroi d'autorisations pour la publication de messages de notification d'événement vers une destination.

> **Note**
>
> Les files d'attente Amazon Simple Queue Service FIFO (premier entré, premier sorti) ne sont pas prises en charge en tant que destination des notifications d'événements Amazon S3.

Pour envoyer une notification concernant un événement Amazon S3 à une file d'attente FIFO Amazon SQS, vous pouvez utiliser Amazon EventBridge. Pour plus d'informations, consultez Activation d'Amazon EventBridge.

Rubriques

- Activation des notifications Amazon SNS, Amazon SQS ou Lambda à l'aide de la console Amazon S3

Activation des notifications Amazon SNS, Amazon SQS ou Lambda à l'aide de la console Amazon S3

Pour activer et configurer des notifications d'événements pour un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer les événements.
4. Choisissez Propriétés.
5. Accédez à la section Event Notifications (Notifications d'événements) et choisissez Create event notification (Créer une notification d'événements).
6. Dans la section General configuration (Configuration générale) spécifiez le nom d'événement descriptif pour votre notification d'événements. Vous pouvez également spécifier un préfixe et un suffixe pour limiter les notifications aux objets dont les clés se terminent par les caractères spécifiés.

    a. Saisissez une description pour Event name (Nom de l'événement).

    Si vous ne saisissez pas de nom, un identifiant unique global (GUID) sera généré et utilisé pour le nom.

    b. (Facultatif) Pour filtrer les notifications d'événements par préfixe, saisissez un préfixe.

    Par exemple, vous pouvez configurer un filtre de préfixe de sorte à recevoir uniquement des notifications lorsque des fichiers sont ajoutés à un dossier spécifique (par exemple, `images/`).

    c. (Facultatif) Pour filtrer les notifications d'événements par suffixe, saisissez un suffixe.

Pour plus d'informations, consultez Configuration des notifications d'événement à l'aide du filtrage des noms de clé d'objet.

7. Dans la section Event types (Types d'événements), sélectionnez un ou plusieurs types d'événements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.

   Pour obtenir la liste des différents types d'événements, consultez Types d'événements pris en charge pour SQS, SNS et Lambda.

8. Dans la section Destination choisissez la destination de notification d'événements.

   > **Note**
   >
   > Avant de publier des notifications d'événements, vous devez accorder au principal Amazon S3 les autorisations requises pour qu'il puisse appeler l'API pertinente. Il peut ainsi publier des notifications vers une fonction Lambda, une rubrique SNS ou une file d'attente SQS.

   a. Sélectionnez le type de destination : Lambda Function (Fonction Lambda), SNS Topic (Rubrique SNS) ou SQS Queue (File d'attente SQS).

   b. Après avoir choisi votre type de destination, choisissez une fonction, une rubrique ou une file d'attente dans la liste.

   c. Si vous préférez spécifier un Amazon Resource Name (ARN), utilisez l'option Saisir l'ARN.

   Pour plus d'informations, consultez Destinations d'événements prises en charge.

9. Choisissez Enregistrer les modifications. Amazon S3 envoie alors un message de test à la destination de notification d'événements.

Configuration des notifications d'événements par programmation

Par défaut, les notifications sont désactivées pour tous les types d'événements. Par conséquent, la sous-ressource notification stocke initialement une configuration vide.

```
<NotificationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
</NotificationConfiguration>
```

Pour activer les notifications pour certains types d'événements, vous devez remplacer le fichier XML par la configuration appropriée, qui identifie les types d'événements que doit publier Amazon S3, ainsi que leurs destinations. Vous devez ajouter une configuration XML pour chaque destination.

Publication des messages d'événement dans une file d'attente SQS

Pour définir une file d'attente SQS comme destination de notification pour un ou plusieurs types d'événements, ajoutez l'élément `QueueConfiguration`.

```
<NotificationConfiguration>
  <QueueConfiguration>
    <Id>optional-id-string</Id>
    <Queue>sqs-queue-arn</Queue>
    <Event>event-type</Event>
    <Event>event-type</Event>
     ...
  </QueueConfiguration>
   ...
</NotificationConfiguration>
```

Publication des messages d'événement dans une rubrique SNS

Pour définir une rubrique SNS comme destination de notification pour des types d'événements spécifiques, ajoutez l'élément `TopicConfiguration`.

```
<NotificationConfiguration>
  <TopicConfiguration>
     <Id>optional-id-string</Id>
     <Topic>sns-topic-arn</Topic>
     <Event>event-type</Event>
     <Event>event-type</Event>
      ...
  </TopicConfiguration>
   ...
</NotificationConfiguration>
```

Pour invoquer une fonction AWS Lambda avec un message d'événement en tant qu'argument

Pour définir une fonction Lambda comme destination de notification pour des types d'événements spécifiques, ajoutez l'élément `CloudFunctionConfiguration`.

```
<NotificationConfiguration>
```

```
  <CloudFunctionConfiguration>
     <Id>optional-id-string</Id>
     <CloudFunction>cloud-function-arn</CloudFunction>
     <Event>event-type</Event>
     <Event>event-type</Event>
      ...
  </CloudFunctionConfiguration>
   ...
</NotificationConfiguration>
```

Suppression de toute les notifications configurées pour un compartiment

Pour supprimer toutes les notifications configurées pour un compartiment, enregistrez un élément `<NotificationConfiguration/>` vide dans la sous-ressource notification.

Lorsque Amazon S3 détecte un événement qui appartient au type spécifié, il publie un message contenant les informations relatives à cet événement. Pour plus d'informations, consultez Structure des messages d'événements.

Pour plus d'informations sur la configuration des notifications d'événements, consultez les rubriques suivantes :

- Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS).
- Configuration des notifications d'événement à l'aide du filtrage des noms de clé d'objet

Démonstration : configuration d'un compartiment pour les notifications (rubrique SNS ou file d'attente SQS)

Vous pouvez recevoir des notifications Amazon S3 à l'aide d'Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ou d'Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Dans le cadre de cette démonstration, vous allez ajouter une configuration de notification à votre compartiment à l'aide d'une rubrique Amazon SNS et d'une file d'attente Amazon SQS.

> **Note**
>
> Les files d'attente Amazon Simple Queue Service FIFO (premier entré, premier sorti) ne sont pas prises en charge en tant que destination des notifications d'événements Amazon S3. Pour envoyer une notification concernant un événement Amazon S3 à une file d'attente FIFO

Amazon SQS, vous pouvez utiliser Amazon EventBridge. Pour plus d'informations, consultez Activation d'Amazon EventBridge.

Rubriques

- Résumé de la procédure détaillée
- Étape 1 : créer une file d'attente Amazon SQS
- Étape 2 : créer une rubrique Amazon SNS
- Étape 3 : ajouter une configuration de notifications à votre compartiment
- Étape 4 : tester la configuration

Résumé de la procédure détaillée

Cette démonstration vous explique comment :

- Publier des événements de type `s3:ObjectCreated:*` dans une file d'attente Amazon SQS.
- Publier des événements de type `s3:ReducedRedundancyLostObject` dans une rubrique Amazon SNS.

Pour en savoir plus sur la configuration des notifications, consultez Utilisation d'Amazon SQS, Amazon SNS et Lambda.

Vous pouvez suivre toutes ces étapes via la console sans écrire de code. En outre, des exemples de code qui vous permettent d'ajouter des configurations de notifications par programmation via les kits AWS SDK pour Java et .NET sont également fournis.

La procédure comprend les étapes suivantes :

1. Créez une file d'attente Amazon SQS.

   Via la console Amazon SQS, créez un file d'attente. Vous pouvez accéder par programmation à tous les messages qu'Amazon S3 envoie vers la file d'attente. Mais dans le cadre de cette procédure détaillée, vous vérifierez tous les messages de notification sur la console.

   Vous associez une stratégie d'accès à la file d'attente afin d'autoriser Amazon S3 à publier des messages.
2. Créez une rubrique Amazon SNS.

À l'aide de la console Amazon SNS, créez une rubrique SNS et abonnez-y. Ainsi, tout événement publié dans cette rubrique vous est signalé. Vous définissez l'e-mail comme protocole de communication. Lorsque vous créez une rubrique, Amazon SNS vous envoie un e-mail. Vous suivez le lien contenu dans l'e-mail pour confirmer votre abonnement à la rubrique.

Vous associez une stratégie d'accès à la rubrique, afin d'autoriser Amazon S3 à publier des messages.

3. Ajouter une configuration de notifications à un compartiment.

Étape 1 : créer une file d'attente Amazon SQS

Suivez les étapes pour créer une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) et vous y abonner.

1. À l'aide de la console Amazon SQS, créez une file d'attente. Pour obtenir des instructions, consultez Démarrez avec Amazon SQS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.
2. Remplacez la stratégie d'accès qui est associée à la file d'attente par la stratégie ci-après.

   a. Dans la console Amazon SQS, dans la liste Queues (Files d'attente), sélectionnez le nom de la file d'attente.

   b. Dans l'onglet Access policy (Stratégie d'accès), choisissez Edit (Modifier).

   c. Remplacez la stratégie d'accès qui est associée à la file d'attente. Indiquez votre ARN Amazon SQS, le nom du compartiment source et l'ID de compte du propriétaire du compartiment.

      JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
```

```
            },
            "Action": [
                "SQS:SendMessage"
            ],
            "Resource": "arn:aws:sqs:us-west-2:111122223333:s3-
notification-queue",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:awsexamplebucket1"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "bucket-owner-account-id"
                }
            }
        }
    ]
}
```

d. Choisissez Enregistrer.

3. (Facultatif) Si le chiffrement côté serveur est activé pour la file d'attente Amazon SQS ou la rubrique Amazon SNS avec AWS Key Management Service (AWS KMS), ajoutez la politique suivante à la clé symétrique de chiffrement associée, gérée par le client.

   Vous devez ajouter la politique à une clé gérée par le client, car vous ne pouvez pas modifier la clé gérée par AWS pour Amazon SQS ou Amazon SNS.

   JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Id": "example-ID",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "example-statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "kms:GenerateDataKey",
                "kms:Decrypt"
            ],
```

```
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation de SSE pour Amazon SQS et Amazon SNS avec AWS KMS, consultez les informations suivantes :

- Gestion des clés dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.
- Gestion des clés dans le Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.

4. Notez l'ARN de la file d'attente.

   La file d'attente SQS que vous avez créée est une autre ressource dans votre Compte AWS. Elle possède un Amazon Resource Name (ARN) unique. Vous avez besoin de cet ARN à la prochaine étape. L'ARN présente dans le format suivant :

   ```
   arn:aws:sqs:aws-region:account-id:queue-name
   ```

Étape 2 : créer une rubrique Amazon SNS

Suivez ces étapes pour créer une rubrique Amazon SNS et vous y abonner.

1. Créez une rubrique à partir de la console Amazon SNS. Des instructions sont disponibles dans la section Création d'une rubrique Amazon SNS du Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.
2. Abonnez-vous à la rubrique. Dans le cadre de cet exercice, définissez l'e-mail comme protocole de communication. Pour obtenir des instructions, consultez Abonnement à une rubrique Amazon SNS dans le Manuel du développeur Amazon Simple Notification Service.

   Vous recevez un e-mail vous invitant à confirmer votre abonnement à la rubrique. Confirmez votre abonnement.
3. Remplacez la stratégie d'accès associée à la rubrique par la stratégie ci-après. Indiquez l'ARN de votre rubrique SNS, le nom du compartiment et l'ID de compte du propriétaire du compartiment.
4. Notez l'ARN de la rubrique.

La rubrique SNS que vous venez de créer est une nouvelle ressource de votre Compte AWS et dispose d'un ARN unique. Vous aurez besoin de cet ARN à la prochaine étape. L'ARN présentera le format suivant :

```
arn:aws:sns:aws-region:account-id:topic-name
```

Étape 3 : ajouter une configuration de notifications à votre compartiment

Vous pouvez activer les notifications d'un compartiment via la console Amazon S3 ou par programmation via les kits AWS SDK. Choisissez l'une des deux méthodes pour configurer les notifications de votre compartiment. Cette section fournit des exemples de code à utiliser avec les kits AWS SDK pour Java et .NET.

Option A : Activer des notifications d'un compartiment via la console

Dans la console Amazon S3, ajoutez une configuration de notifications demandant à Amazon S3 de :

- Publier les événements du type All objet create events (Tous les événements de création d'objet) dans votre file d'attente Amazon SQS.
- Publier les événements du type Object in RRS lost (Objet dans le stockage Reduced Redundancy Storage (RRS) perdu) dans votre rubrique Amazon SNS.

Une fois que vous avez enregistré la configuration de notifications, Amazon S3 publie un message de test, que vous recevez par e-mail.

Pour obtenir des instructions, veuillez consulter Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3.

Option B : Activer des notifications d'un compartiment via les kits AWS SDK

.NET

L'exemple de code C# ci-dessous fournit une liste complète de codes qui permet d'ajouter une configuration de notifications à un compartiment. Vous devez mettre à jour le code et fournir le nom de votre compartiment, ainsi que l'ARN de la rubrique SNS. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class EnableNotificationsTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string snsTopic = "*** SNS topic ARN ***";
        private const string sqsQueue = "*** SQS topic ARN ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;

        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            EnableNotificationAsync().Wait();
        }

        static async Task EnableNotificationAsync()
        {
            try
            {
               PutBucketNotificationRequest request = new
 PutBucketNotificationRequest
                {
                    BucketName = bucketName
                };

                TopicConfiguration c = new TopicConfiguration
                {
                    Events = new List<EventType> { EventType.ObjectCreatedCopy },
                    Topic = snsTopic
                };
                request.TopicConfigurations = new List<TopicConfiguration>();
                request.TopicConfigurations.Add(c);
                request.QueueConfigurations = new List<QueueConfiguration>();
```

```
                request.QueueConfigurations.Add(new QueueConfiguration()
                {
                    Events = new List<EventType> { EventType.ObjectCreatedPut },
                    Queue = sqsQueue
                });

                PutBucketNotificationResponse response = await
 client.PutBucketNotificationAsync(request);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' ",
 e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown error encountered on server.
 Message:'{0}' ", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

Java

Pour voir des exemples de configuration de notifications de compartiments avec le kit AWS SDK pour Java, consultez Traitement de notifications d'événements S3 dans la Référence des API Amazon S3.

Étape 4 : tester la configuration

Vous pouvez désormais tester la configuration. Pour ce faire, chargez un objet vers votre compartiment et vérifiez la notification d'événement dans la console Amazon SQS. Pour obtenir des instructions, consultez Recevez et supprimez votre message dans la section « Mise en route » du Manuel du développeur Amazon Simple Queue Service.

Configuration des notifications d'événement à l'aide du filtrage des noms de clé d'objet

Lorsque vous configurez une notification d'événements Amazon S3, vous devez spécifier quels types d'événements Amazon S3 pris en charge entraînent l'envoi de la notification par Amazon S3. Si un type d'événement que vous n'avez pas spécifié se produit dans votre compartiment S3, Amazon S3 n'envoie pas de notification.

Vous pouvez configurer les notifications pour qu'elles soient filtrées en fonction du préfixe et du suffixe du nom de clé des objets. Par exemple, vous pouvez définir une configuration afin de ne recevoir une notification uniquement lorsque des fichiers image comportant l'extension de nom de fichier « `.jpg` » sont ajoutés à un compartiment. Vous pouvez aussi opter pour une configuration qui envoie une notification à une rubrique Amazon SNS quand un objet avec le préfixe « `images/` » est ajouté au compartiment, tandis que les notifications associées à des objets avec le préfixe « `logs/` » de ce même compartiment sont envoyées vers une fonction AWS Lambda.

> **Note**
>
> Les filtres n'acceptent pas de caractère générique (« * ») comme préfixe ou suffixe. Si votre préfixe ou suffixe contient un espace, vous devez le remplacer par le caractère « + ». Si vous utilisez un autre caractère spécial dans la valeur du préfixe ou du suffixe, vous devez les entrer au format codé en URL (encodage-pourcent). Pour obtenir la liste complète des caractères spéciaux qui doivent être convertis en format codé URL lorsqu'ils sont utilisés dans un préfixe ou un suffixe pour les notifications d'événements, consultez Caractères adaptés.

Ces configurations de notifications en fonction du nom de clé d'objet peuvent être définies dans la console Amazon S3. Pour cela, vous pouvez utiliser les API Amazon S3 directement par les kits AWS SDK ou les API REST. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'interface utilisateur de la console pour définir une configuration de notification pour un compartiment, consultez Activation et configuration des notifications d'événements à l'aide de la console Amazon S3.

Amazon S3 stocke la configuration des notifications au format XML dans la sous-ressource notification associée à un compartiment, comme décrit dans Utilisation d'Amazon SQS, Amazon SNS et Lambda. Pour définir les règles de filtrage des notifications en fonction du préfixe ou du suffixe du nom clé de l'objet, utilisez la structure XML `Filter`. Pour plus d'informations sur la structure XML `Filter`, consultez PUT Bucket notification dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Lorsque les configurations de notifications utilisent `Filter`, les règles de filtrage ne doivent pas contenir de préfixes qui se chevauchent, de suffixes qui se chevauchent, ni de préfixes et suffixes qui se chevauchent. Les sections suivantes contiennent des exemples de configurations de notification valides avec filtrage des noms de clé d'objet. Elles proposent également des exemples de configurations de notification non valides en raison du chevauchement des préfixes et des suffixes.

Rubriques

- Exemples corrects de configurations des notifications avec filtrage par nom de clé d'objet
- Exemples de configurations des notifications avec chevauchement incorrect des préfixes et des suffixes

Exemples corrects de configurations des notifications avec filtrage par nom de clé d'objet

La configuration des notifications ci-après comporte une configuration de file d'attente qui identifie une file d'attente Amazon SQS dans laquelle Amazon S3 doit publier les événements de type `s3:ObjectCreated:Put`. Les événements sont publiés chaque fois qu'un objet présentant un préfixe `images/` et un suffixe `jpg` est ajouté dans un compartiment via une demande PUT.

```
<NotificationConfiguration>
  <QueueConfiguration>
      <Id>1</Id>
      <Filter>
          <S3Key>
              <FilterRule>
                  <Name>prefix</Name>
                  <Value>images/</Value>
              </FilterRule>
              <FilterRule>
                  <Name>suffix</Name>
                  <Value>jpg</Value>
              </FilterRule>
          </S3Key>
      </Filter>
      <Queue>arn:aws:sqs:us-west-2:444455556666:s3notificationqueue</Queue>
      <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </QueueConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

La configuration de notifications ci-dessous comporte plusieurs préfixes qui ne se chevauchent pas. La configuration indique que les notifications associées aux demandes PUT du dossier `images/` sont envoyées vers une file d'attente A (queue-A), alors que les notifications associées aux demandes PUT du dossier `logs/` sont envoyées vers une file d'attente B (queue-B).

```
<NotificationConfiguration>
  <QueueConfiguration>
     <Id>1</Id>
```

```
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>prefix</Name>
                    <Value>images/</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <Queue>arn:aws:sqs:us-west-2:444455556666:sqs-queue-A</Queue>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </QueueConfiguration>
  <QueueConfiguration>
     <Id>2</Id>
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>prefix</Name>
                    <Value>logs/</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <Queue>arn:aws:sqs:us-west-2:444455556666:sqs-queue-B</Queue>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </QueueConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

La configuration de notifications ci-dessous comporte plusieurs suffixes qui ne se chevauchent pas. La configuration indique que toutes les images `.jpg` nouvellement ajoutées au compartiment sont traitées par la fonction Lambda cloud-function-A, et que toutes les images `.png` nouvellement ajoutées sont traitées par la fonction cloud-function-B. Les suffixes `.png` et `.jpg` ne se chevauchent pas, même si leur dernière lettre est identique. Si une chaîne donnée peut se terminer par deux suffixes, on considère que les deux suffixes se chevauchent. Une chaîne ne pouvant se terminer par `.png` et `.jpg`, les suffixes de cet exemple de configuration ne se chevauchent pas.

```
<NotificationConfiguration>
  <CloudFunctionConfiguration>
     <Id>1</Id>
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>.jpg</Value>
```

```
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <CloudFunction>arn:aws:lambda:us-west-2:444455556666:cloud-function-A</
CloudFunction>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </CloudFunctionConfiguration>
  <CloudFunctionConfiguration>
     <Id>2</Id>
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>.png</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <CloudFunction>arn:aws:lambda:us-west-2:444455556666:cloud-function-B</
CloudFunction>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </CloudFunctionConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

Lorsque vos configurations de notifications utilisent `Filter`, les règles de filtrage associées à des types d'événements identiques ne doivent pas contenir de préfixes qui se chevauchent. Ils ne peuvent le faire que si les préfixes qui se chevauchent sont utilisés avec des suffixes qui ne se chevauchent pas. Dans l'exemple de configuration ci-dessous, nous voyons que des objets créés avec un préfixe commun, mais dont les suffixes ne se chevauchent pas, peuvent être envoyés vers différentes destinations.

```
<NotificationConfiguration>
  <CloudFunctionConfiguration>
     <Id>1</Id>
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>prefix</Name>
                    <Value>images</Value>
                </FilterRule>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>.jpg</Value>
```

```
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <CloudFunction>arn:aws:lambda:us-west-2:444455556666:cloud-function-A</
CloudFunction>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </CloudFunctionConfiguration>
  <CloudFunctionConfiguration>
     <Id>2</Id>
     <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>prefix</Name>
                    <Value>images</Value>
                </FilterRule>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>.png</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
     </Filter>
     <CloudFunction>arn:aws:lambda:us-west-2:444455556666:cloud-function-B</
CloudFunction>
     <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
  </CloudFunctionConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

Exemples de configurations des notifications avec chevauchement incorrect des préfixes et des suffixes

Lorsque vos configurations de notifications utilisent `Filter`, dans la majorité des cas, les règles de filtrage associées à des types d'événements identiques ne doivent pas contenir de préfixes qui se chevauchent, de suffixes qui se chevauchent, ni de combinaisons de préfixes et de suffixes qui se chevauchent. Elles peuvent toutefois comporter des préfixes qui se chevauchent, à condition que les suffixes ne se chevauchent pas. Pour obtenir un exemple, consultez Configuration des notifications d'événement à l'aide du filtrage des noms de clé d'objet.

En revanche, il est possible d'utiliser des filtres par nom de clé d'objet qui se chevauchent lorsque les types d'événements sont différents. Par exemple, vous pouvez créer une configuration de notifications qui utilise le préfixe `image/` pour le type d'événement `ObjectCreated:Put` et le préfixe `image/` pour le type d'événement `ObjectRemoved:*`.

Que vous utilisiez la console Amazon S3 ou l'API, si vous tentez d'enregistrer une configuration des notifications comportant des filtres de nom non valides qui se chevauchent pour les mêmes types d'événements, vous obtenez un message d'erreur. Cette section présente des exemples de configurations des notifications incorrectes, en raison du chevauchement des filtres de nom.

Toute règle de configuration des notifications existante est supposée comporter un préfixe et un suffixe par défaut qui correspondent respectivement à n'importe quel autre préfixe et suffixe. La configuration des notifications ci-dessous est incorrecte, car elle comporte des préfixes qui se chevauchent. Plus précisément, le préfixe racine chevauche n'importe quel autre préfixe. Cela est également vrai si, dans cet exemple, vous utilisiez un suffixe en lieu et place d'un préfixe. Le suffixe racine chevaucherait également n'importe quel autre suffixe.

```
<NotificationConfiguration>
     <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-notification-one</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
    </TopicConfiguration>
    <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-notification-two</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
         <Filter>
             <S3Key>
                 <FilterRule>
                     <Name>prefix</Name>
                     <Value>images</Value>
                 </FilterRule>
            </S3Key>
        </Filter>
    </TopicConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

La configuration des notifications ci-dessous est incorrecte, car elle comporte des suffixes qui se chevauchent. Si une chaîne donnée peut se terminer par deux suffixes, on considère que les deux suffixes se chevauchent. Une chaîne peut se terminer par `jpg` et `pg`. Ainsi, les suffixes se chevauchent. Il en va de même pour les préfixes. Si une chaîne donnée peut commencer par deux préfixes, on considère que les deux préfixes se chevauchent.

```
 <NotificationConfiguration>
     <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-topic-one</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
```

```
        <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>jpg</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
        </Filter>
    </TopicConfiguration>
    <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-topic-two</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
         <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>pg</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
        </Filter>
    </TopicConfiguration>
</NotificationConfiguration
```

La configuration des notifications ci-dessous est incorrecte, car elle comporte des préfixes et des suffixes qui se chevauchent.

```
<NotificationConfiguration>
     <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-topic-one</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
         <Filter>
            <S3Key>
                <FilterRule>
                    <Name>prefix</Name>
                    <Value>images</Value>
                </FilterRule>
                <FilterRule>
                    <Name>suffix</Name>
                    <Value>jpg</Value>
                </FilterRule>
            </S3Key>
        </Filter>
    </TopicConfiguration>
```

```
    <TopicConfiguration>
         <Topic>arn:aws:sns:us-west-2:444455556666:sns-topic-two</Topic>
         <Event>s3:ObjectCreated:Put</Event>
         <Filter>
             <S3Key>
                 <FilterRule>
                     <Name>suffix</Name>
                     <Value>jpg</Value>
                 </FilterRule>
            </S3Key>
        </Filter>
    </TopicConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

Structure des messages d'événements

Le message de notification qu'envoie Amazon S3 pour publier un événement est au format JSON.

Pour obtenir une présentation générale et des instructions sur la configuration des notifications d'événement, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

Cet exemple illustre la version 2.1 de la structure JSON de notification d'événement. Amazon S3 utilise les versions 2.1, 2.2 et 2.3 de cette structure d'événement. Amazon S3 utilise la version 2.2 pour les notifications d'événements de réplication entre Régions. Il utilise la version 2.3 pour le cycle de vie S3, S3 Intelligent-Tiering, la liste ACL d'objet, le balisage d'objets et les événements de suppression de restauration d'objets. Ces versions contiennent des informations supplémentaires spécifiques à ces opérations. Les versions 2.2 et 2.3 sont par ailleurs compatibles avec la version 2.1, qu'Amazon S3 utilise actuellement pour tous les autres types de notifications d'événements.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"2.1",
         "eventSource":"aws:s3",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "eventTime":"The time, in ISO-8601 format (for example,
 1970-01-01T00:00:00.000Z) when Amazon S3 finished processing the request",
         "eventName":"The event type",
         "userIdentity":{
            "principalId":"The unique ID of the IAM resource that caused the event"
         },
```

```
         "requestParameters":{
            "sourceIPAddress":"The IP address where the request came from"
         },
         "responseElements":{
            "x-amz-request-id":"The Amazon S3 generated request ID",
            "x-amz-id-2":"The Amazon S3 host that processed the request"
         },
         "s3":{
            "s3SchemaVersion":"1.0",
            "configurationId":"The ID found in the bucket notification configuration",
            "bucket":{
               "name":"The name of the bucket, for example, amzn-s3-demo-bucket",
               "ownerIdentity":{
                  "principalId":"The Amazon retail customer ID of the bucket owner"
               },
               "arn":"The bucket Amazon Resource Name (ARN)"
            },
            "object":{
               "key":"The object key name",
               "size":"The object size in bytes (as a number)",
               "eTag":"The object entity tag (ETag)",
               "versionId":"The object version if the bucket is versioning-enabled;
 null or not present if the bucket isn't versioning-enabled",
               "sequencer": "A string representation of a hexadecimal value used to
 determine event sequence; only used with PUT and DELETE requests"
            }
         },
         "glacierEventData": {
            "restoreEventData": {
               "lifecycleRestorationExpiryTime": "The time, in ISO-8601 format (for
 example, 1970-01-01T00:00:00.000Z), when the temporary copy of the restored object
 expires",
               "lifecycleRestoreStorageClass": "The source storage class for restored
 objects"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Notez les éléments suivants à propos de la structure des messages d'événement :

- La valeur de clé `eventVersion` contient une version majeure et une version mineure au format *`major`*.*`minor`*.

  La version majeure est incrémentée si Amazon S3 apporte à la structure de l'événement une modification qui n'est pas rétrocompatible. Cela inclut la suppression d'un champ JSON déjà présent ou la modification de la représentation du contenu d'un champ (par exemple, un format de date).

  La version mineure est incrémentée si Amazon S3 ajoute de nouveaux champs à la structure de l'événement. Cela peut se produire si de nouvelles informations sont fournies pour certains ou tous les événements existants. Cela peut également se produire si de nouvelles informations sont fournies sur les nouveaux types d'événements introduits. À des fins de compatibilité avec les nouvelles versions mineures de la structure des événements, nous vous recommandons d'ignorer les nouveaux champs dans vos applications.

  Si de nouveaux types d'événement sont introduits, mais que la structure de l'événement n'est pas modifiée, la version de l'événement ne change pas.

  Pour vous assurer que vos applications puissent analyser correctement la structure de l'événement, nous vous recommandons d'effectuer une comparaison égal à sur le numéro de version majeure. Pour vous assurer que les champs qui sont attendus par votre application sont présents, nous vous recommandons également d'effectuer une comparaison « supérieur ou égal à » sur le numéro de version mineure.
- La valeur de la clé `eventName` fait référence à la liste des types de notifications d'événements, mais elle ne contient pas le préfixe `s3:`.
- La valeur de la clé `userIdentity` fait référence à l'ID unique de la ressource AWS Identity and Access Management (IAM) (utilisateur, rôle, groupe, etc.) à l'origine de l'événement. Pour connaître la définition de chaque préfixe d'identification IAM (par exemple, AIDA, AROA, AGPA), consultez Identifiants uniques dans le Guide de l'utilisateur IAM.
- La valeur de clé `responseElements` est utile si vous souhaitez tracer une demande via un suivi avec AWS Support. Les deux éléments `x-amz-request-id` et `x-amz-id-2` aident Amazon S3 à suivre une demande individuelle. Ces valeurs sont identiques à celles renvoyées par Amazon S3 dans la réponse à la demande qui initie les événements. Vous pouvez donc utiliser ces valeurs pour faire correspondre l'événement à la demande.
- La clé `s3` fournit des informations sur l'objet et le compartiment concernés par l'événement. La valeur du nom de clé d'objet est codée en URL. Par exemple, `red flower.jpg` devient `red`

`+flower.jpg`. (Amazon S3 renvoie « `application/x-www-form-urlencoded` » comme type de contenu dans la réponse.)

La valeur de la clé `ownerIdentity` correspond à l'ID client Amazon Retail (Amazon.com) du propriétaire du compartiment. Cette valeur d'ID n'est plus utilisée et n'est conservée qu'à des fins de rétrocompatibilité.

- La valeur de la clé `sequencer` permet de déterminer la séquence des événements. Les notifications d'événements n'arrivent pas nécessairement dans le même ordre dans lequel les événement se sont produits. Toutefois, les notifications d'événements qui créent des objets (demandes PUT) et suppriment des objets contiennent un `sequencer`. Vous pouvez utiliser cette valeur pour déterminer l'ordre dans lequel se sont produits les événements pour une clé d'objet donnée.

  Si vous comparez les chaînes `sequencer` provenant de deux notifications d'événements associées à la même clé d'objet, la notification d'événement qui présente la plus grande valeur `sequencer` hexadécimale correspond à l'événement le plus récent. Si vous utilisez des notifications d'événement pour gérer une base de données ou un index distincts de vos objets Amazon S3, nous vous recommandons de comparer et de stocker les valeurs `sequencer` à mesure que vous traitez les notifications associées à chaque événement.

  Remarques :

  - Vous ne pouvez pas utiliser la valeur de la clé `sequencer` pour déterminer l'ordre des événements associés à différentes clés d'objet.
  - La longueur des chaînes `sequencer` est variable. Pour comparer ces valeurs, commencez par ajouter des zéros à gauche de la valeur la plus courte, puis effectuez une comparaison lexicographique.
- Seule la valeur de la clé `glacierEventData` est visible pour les événements `s3:ObjectRestore:Completed`.
- La valeur de la clé `restoreEventData` contient des attributs qui sont liés à votre demande de restauration.
- La valeur de la clé `replicationEventData` n'est visible que pour les événements de réplication.
- La valeur de la clé `intelligentTieringEventData` n'est visible que pour les événements S3 Intelligent-Tiering.
- La valeur de la clé `lifecycleEventData` n'est visible que pour les événements de transition S3 Lifecycle.

Exemples de messages

Voici des exemples de messages de notification d'événement Amazon S3.

Message de test Amazon S3

Une fois que vous avez configuré une notification d'événement pour un compartiment, Amazon S3 envoie le message de test suivant.

```
{
   "Service":"Amazon S3",
   "Event":"s3:TestEvent",
   "Time":"2014-10-13T15:57:02.089Z",
   "Bucket":"amzn-s3-demo-bucket",
   "RequestId":"5582815E1AEA5ADF",
   "HostId":"8cLeGAmw098X5cv4Zkwcmo8vvZa3eH3eKxsPzbB9wrR+YstdA6Knx4Ip8EXAMPLE"
}
```

> **Note**
>
> Le message `s3:TestEvent` utilise un autre format que celui des notifications d'événements S3 habituelles. Contrairement aux autres notifications d'événements qui utilisent la structure `Records` présentée précédemment, l'événement de test utilise un format simplifié avec des champs directs. Lors de la mise en œuvre de la gestion des événements, assurez-vous que votre code est capable de faire la distinction entre les deux formats de message et de les gérer correctement.

Exemple de message envoyé lorsqu'un objet est créé à l'aide d'une demande **PUT**

Le message suivant est un exemple de message envoyé par Amazon S3 pour publier un événement `s3:ObjectCreated:Put`.

```
{
   "Records":[
      {
         "eventVersion":"2.1",
         "eventSource":"aws:s3",
         "awsRegion":"us-west-2",
         "eventTime":"1970-01-01T00:00:00.000Z",
         "eventName":"ObjectCreated:Put",
```

```
         "userIdentity":{
            "principalId":"AIDAJDPLRKLG7UEXAMPLE"
         },
         "requestParameters":{
            "sourceIPAddress":"172.16.0.1"
         },
         "responseElements":{
            "x-amz-request-id":"C3D13FE58DE4C810",
            "x-amz-id-2":"FMyUVURIY8/IgAtTv8xRjskZQpcIZ9KG4V5Wp6S7S/
JRWeUWerMUE5JgHvANOjpD"
         },
         "s3":{
            "s3SchemaVersion":"1.0",
            "configurationId":"testConfigRule",
            "bucket":{
               "name":"amzn-s3-demo-bucket",
               "ownerIdentity":{
                  "principalId":"A3NL1KOZZKExample"
               },
               "arn":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
            },
            "object":{
               "key":"HappyFace.jpg",
               "size":1024,
               "eTag":"d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
               "versionId":"096fKKXTRTtl3on89fVO.nfljtsv6qko",
               "sequencer":"0055AED6DCD90281E5"
            }
         }
      }
   ]
}
```

Utilisation d'EventBridge

Amazon S3 peut envoyer des événements à Amazon EventBridge dès que certains événements se produisent dans votre compartiment. Contrairement à d'autres destinations, vous n'avez pas besoin de sélectionner les types d'événements que vous souhaitez proposer. Une fois EventBridge activé, tous les événements ci-dessous sont envoyés à EventBridge. Vous pouvez utiliser les règles EventBridge pour acheminer des événements vers des cibles supplémentaires. La liste suivante répertorie les événements qu'Amazon S3 envoie à EventBridge.

Type d'événement	Description
Objet créé	Un objet a été créé. Le champ Motif de la structure du message de notification de l'événement indique l'API S3 utilisée pour créer l'objet : PutObject, POST Object, CopyObject ou CompleteMultipartUpload.
Objet supprimé (DeleteObject) Objet supprimé (expiration du cycle de vie)	Un objet a été supprimé. Lorsqu'un objet est supprimé à l'aide d'un appel d'API S3, le champ Motif est défini sur DeleteObject. Lorsqu'un objet est supprimé par une règle d'expiration du cycle de vie S3, le champ motif est défini sur Expiration du cycle de vie. Pour plus d'informations, consultez Objets en cours d'expiration. Lorsqu'un objet sans gestion des versions active est supprimé ou lorsqu'un objet avec gestion des versions active est supprimé définitivement, le champ deletion-type est défini sur Permanently Deleted. Lorsqu'un marqueur de suppression est créé pour un objet avec gestion des versions active, le champ `deletion-type` est défini sur Delete Marker Created. Pour plus d'informations, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions.
Restauration d'un objet démarrée	Une restauration d'objets a été initiée à partir de la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 Glacier Deep Archive ou du niveau S3 Intelligent-Tiering Archive Access ou Deep Archive Access. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets archivés.
Restauration d'un objet terminée	Une restauration d'objets a été terminée.

Type d'événement	Description
Restauration d'un objet expiré	La copie temporaire d'un objet restauré à partir de S3 Glacier Flexible Retrieval ou S3 ¢Glacier Deep Archive a expiré et a été supprimée.
Classe de stockage d'objets modifiée	Un objet a été transféré vers une classe de stockage différente. Pour plus d'informations, consultez Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3.
Niveau d'accès aux objets modifié	Un objet a été transféré vers le niveau S3 Intelligent-Tierin g Archive Access ou Deep Archive Access. Pour plus d'informations, consultez Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering.
Liste ACL d'un objet mise à jour	La liste de contrôle d'accès (ACL) d'un objet a été définie à l'aide de `PutObjectAcl` . Un événement n'est pas généré lorsqu'une demande n'entraîne aucune modification de la liste ACL d'un objet. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).
Balises d'objets ajoutées	Un ensemble de balises a été ajouté à un objet à l'aide de `PutObjectTagging` . Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.
Balises d'objets supprimées	Toutes les balises ont été supprimées d'un objet à l'aide de `DeleteObjectTagging` . Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur la façon dont les types d'événements Amazon S3 sont mappés avec les types d'événements EventBridge, consultez Mappage et dépannage Amazon EventBridge.

Vous pouvez utiliser les notifications d'événements Amazon S3 avec EventBridge pour écrire des règles qui prennent des mesures lorsqu'un événement se produit dans votre compartiment. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'il vous envoie une notification. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'EventBridge ? dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Pour plus d'informations sur les actions et les types de données avec lesquels vous pouvez interagir à l'aide de l'API EventBridge, consultez la Référence des API Amazon EventBridge dans la Référence des API Amazon EventBridge.

Pour plus d'informations sur la tarification, consultez Tarification Amazon EventBridge.

Rubriques

- Autorisations Amazon EventBridge
- Activation d'Amazon EventBridge
- Structure des messages d'événements EventBridge
- Mappage et dépannage Amazon EventBridge

Autorisations Amazon EventBridge

Amazon S3 ne requiert aucune autorisation supplémentaire pour livrer des événements à Amazon EventBridge.

Activation d'Amazon EventBridge

Vous pouvez activer Amazon EventBridge à l'aide de la console S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou de l'API REST Amazon S3.

> **Note**
>
> Une fois EventBridge activé, il faut attendre environ cinq minutes avant que les modifications prennent effet.

Utilisation de la console S3

Pour activer la diffusion d'événements EventBridge dans la console S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer les événements.
4. Choisissez Propriétés.
5. Accédez à la section Notifications d'événement et trouvez la sous-section Amazon EventBridge. Choisissez Modifier.
6. Sous Envoyer des notifications à Amazon EventBridge pour tous les événements de ce compartiment choisissez Activé.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple suivant crée une configuration de notification pour le compartiment *amzn-s3-demo-bucket1* avec Amazon EventBridge activé.

```
aws s3api put-bucket-notification-configuration --bucket amzn-s3-demo-bucket1 --
notification-configuration='{ "EventBridgeConfiguration": {} }'
```

Utilisation de l'API REST

Vous pouvez activer Amazon EventBridge par programmation sur un compartiment en appelant l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations, veuillez consulter PutBucketNotificationConfiguration dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

L'exemple suivant montre le XML utilisé pour créer une configuration de notification de compartiment pour le compartiment avec Amazon EventBridge activé.

```
<NotificationConfiguration xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <EventBridgeConfiguration>
  </EventBridgeConfiguration>
</NotificationConfiguration>
```

Création de règle EventBridge

Une fois cette option activée, vous pouvez créer des règles Amazon EventBridge pour certaines tâches. Par exemple, vous pouvez envoyer des notifications par e-mail lorsqu'un objet est créé. Pour un didacticiel complet, consultez Didacticiel : Envoyer une notification lorsqu'un objet Amazon S3 est créé dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Structure des messages d'événements EventBridge

Le message de notification qu'envoie Amazon S3 pour publier un événement est au format JSON. Lorsqu'Amazon S3 envoie un événement à Amazon EventBridge, les champs suivants sont présents.

- `version` : actuellement 0 (zéro) pour tous les événements.
- `id` : UUID généré pour chaque événement.
- `detail-type` : type d'événement envoyé Consultez Utilisation d'EventBridge pour obtenir la liste des types d'événements.
- `source` : service qui a généré l'événement.
- `account` : ID de Compte AWS à 12 chiffres du propriétaire du compartiment.
- `time` : heure à laquelle l'événement s'est produit.
- `region` : Région AWS du compartiment.
- `resources` : tableau JSON contenant l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment.
- `detail` : objet JSON qui contient des informations sur l'événement. Pour plus d'informations sur ce qui peut être inclus dans ce champ, consultez Champ de détail des messages d'événement.

Exemples de structure de messages d'événements

Voici des exemples de messages de notification d'événement Amazon S3 qui peuvent être envoyés à Amazon EventBridge.

Objet créé

```
{
  "version": "0",
  "id": "17793124-05d4-b198-2fde-7ededc63b103",
  "detail-type": "Object Created",
  "source": "aws.s3",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-11-12T00:00:00Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  ],
  "detail": {
    "version": "0",
    "bucket": {
```

```
      "name": "amzn-s3-demo-bucket1"
    },
    "object": {
      "key": "example-key",
      "size": 5,
      "etag": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
      "version-id": "IYV3p45BT0ac8hjHg1houSdS1a.Mro8e",
      "sequencer": "617f08299329d189"
    },
    "request-id": "N4N7GDK58NMKJ12R",
    "requester": "123456789012",
    "source-ip-address": "1.2.3.4",
    "reason": "PutObject"
  }
}
```

Objet supprimé (à l'aide de DeleteObject)

```
{
  "version": "0",
  "id": "2ee9cc15-d022-99ea-1fb8-1b1bac4850f9",
  "detail-type": "Object Deleted",
  "source": "aws.s3",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-11-12T00:00:00Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  ],
  "detail": {
    "version": "0",
    "bucket": {
      "name": "amzn-s3-demo-bucket1"
    },
    "object": {
      "key": "example-key",
      "etag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "version-id": "1QW9g1Z99LUNbvaaYVpW9xDlOLU.qxgF",
      "sequencer": "617f0837b476e463"
    },
    "request-id": "0BH729840619AG5K",
    "requester": "123456789012",
```

```
    "source-ip-address": "1.2.3.4",
    "reason": "DeleteObject",
    "deletion-type": "Delete Marker Created"
  }
}
```

Objet supprimé (à l'aide de l'expiration du cycle de vie)

```
{
  "version": "0",
  "id": "ad1de317-e409-eba2-9552-30113f8d88e3",
  "detail-type": "Object Deleted",
  "source": "aws.s3",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-11-12T00:00:00Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  ],
  "detail": {
    "version": "0",
    "bucket": {
      "name": "amzn-s3-demo-bucket1"
    },
    "object": {
      "key": "example-key",
      "etag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "version-id": "mtB0cV.jejK63XkRNceanNMC.qXPWLeK",
      "sequencer": "617b398000000000"
    },
    "request-id": "20EB74C14654DC47",
    "requester": "s3.amazonaws.com",
    "reason": "Lifecycle Expiration",
    "deletion-type": "Delete Marker Created"
  }
}
```

Restauration d'un objet terminée

```
{
  "version": "0",
```

```
  "id": "6924de0d-13e2-6bbf-c0c1-b903b753565e",
  "detail-type": "Object Restore Completed",
  "source": "aws.s3",
  "account": "111122223333",
  "time": "2021-11-12T00:00:00Z",
  "region": "ca-central-1",
  "resources": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1"
  ],
  "detail": {
    "version": "0",
    "bucket": {
      "name": "amzn-s3-demo-bucket1"
    },
    "object": {
      "key": "example-key",
      "size": 5,
      "etag": "b1946ac92492d2347c6235b4d2611184",
      "version-id": "KKsjUC1.6gIjqtvhfg5AdMI0eCePIiT3"
    },
    "request-id": "189F19CB7FB1B6A4",
    "requester": "s3.amazonaws.com",
    "restore-expiry-time": "2021-11-13T00:00:00Z",
    "source-storage-class": "GLACIER"
  }
}
```

Champ de détail des messages d'événement

Le champ de détails contient un objet JSON avec des informations sur l'événement. Les champs suivants peuvent être présents dans le champ de détail.

- `version` : actuellement 0 (zéro) pour tous les événements.
- `bucket` : informations sur le compartiment Amazon S3 concerné par l'événement.
- `object` : informations sur l'objet Amazon S3 concerné par l'événement.
- `request-id` : ID de demande dans la réponse S3.
- `requester` : ID du Compte AWS ou principal du service AWS du demandeur.
- `source-ip-address` : adresse IP source de la demande S3. Présent uniquement pour les événements déclenchés par une demande S3.

- `reason` : pour les événements Objet créé, API S3 utilisée pour créer l'objet : PutObject, POST Object, CopyObject, ou CompleteMultipartUpload. Pour les événements Objet supprimé, ce paramètre est défini sur DeleteObject lorsqu'un objet est supprimé par un appel d'API S3, ou sur Expiration du cycle de vie lorsqu'un objet est supprimé par une règle d'expiration S3 Lifecycle. Pour plus d'informations, consultez Objets en cours d'expiration.
- `deletion-type` : pour les événements Objet supprimé, lorsqu'un objet dont la gestion des versions n'est pas active est supprimé ou lorsqu'un objet dont la gestion des versions est active est supprimé définitivement, ce champ est défini sur Supprimé définitivement. Lorsqu'un marqueur de suppression est créé pour un objet versionné, ce champ est défini sur Supprimer le marqueur créé. Pour plus d'informations, consultez Suppression des versions d'objet d'un compartiment activé pour la gestion des versions.

  > **Note**
  >
  > Certains attributs d'objet (comme `etag` et `size`) ne sont présents que lorsqu'un marqueur de suppression est créé.

- `restore-expiry-time` : pour les événements Restauration d'un objet terminée, heure à laquelle la copie temporaire de l'objet sera supprimée de S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets archivés.
- `source-storage-class` : pour les événements Restauration d'objet démarrée et Restauration d'un objet terminée, classe de stockage de l'objet restauré. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des objets archivés.
- `destination-storage-class` : pour les événements Classe de stockage d'objets modifiée, nouvelle classe de stockage de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3.
- `destination-access-tier` : pour les événements Niveau d'accès aux objets modifié, nouveau niveau d'accès à l'objet. Pour plus d'informations, consultez Gestion des coûts de stockage avec Amazon S3 Intelligent-Tiering.

Mappage et dépannage Amazon EventBridge

Le tableau suivant décrit comment les types d'événements Amazon S3 sont mappés aux types d'événements Amazon EventBridge.

Type d'événement S3	Type de détail Amazon EventBridge
ObjectCreated:Put ObjectCreated:Post ObjectCreated:Copy ObjectCreated:CompleteMultipartUpload	Objet créé
ObjectRemoved:Delete ObjectRemoved:DeleteMarkerCreated LifecycleExpiration:Delete LifecycleExpiration:DeleteMarkerCreated	Objet supprimé
ObjectRestore:Post	Restauration d'un objet démarrée
ObjectRestore:Completed	Restauration d'un objet terminée
ObjectRestore:Delete	Restauration d'un objet expiré
LifecycleTransition	Classe de stockage d'objets modifiée
IntelligentTiering	Niveau d'accès aux objets modifié
ObjectTagging:Put	Balises d'objets ajoutées
ObjectTagging:Delete	Balises d'objets supprimées
ObjectAcl:Put	Liste ACL d'un objet mise à jour

Dépannage Amazon EventBridge

Pour en savoir comment dépanner EventBridge, consultez Dépanner Amazon EventBridge dans le Guide de l'utilisateur Amazon EventBridge.

Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec Amazon S3 Storage Lens

Amazon S3 Storage Lens est une fonctionnalité d'analyse du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur le stockage et l'activité des objets. S3 Storage Lens analyse également les métriques de stockage pour fournir des recommandations contextuelles afin d'aider à réduire les coûts de stockage et à appliquer les bonnes pratiques de protection des données.

Vous pouvez utiliser les métriques S3 Storage Lens pour générer des informations récapitulatives. Par exemple, vous pouvez connaître la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes dont la croissance est la plus rapide. Vous pouvez également utiliser les métriques S3 Storage Lens pour identifier des opportunités d'optimisation des coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection des données et de gestion des accès, et améliorer les performances des charges de travail d'application. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui sont dépourvus de règles S3 Lifecycle pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Vous pouvez également identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données, telles que l'utilisation de la réplication S3 ou de la gestion des versions S3.

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3.



Métriques et fonctionnalités S3 Storage Lens

S3 Storage Lens fournit un tableau de bord par défaut interactif qui est mis à jour quotidiennement. S3 Storage Lens préconfigure ce tableau de bord pour qu'il affiche le résumé des informations et des tendances pour l'ensemble de votre compte, et les met à jour quotidiennement dans la console S3. Les métriques de ce tableau de bord sont également résumées dans l'instantané du compte sur la page Buckets (compartiments). Pour plus d'informations, consultez Tableau de bord par défaut.

Pour créer d'autres tableaux de bord et les délimiter par Régions AWS, compartiments S3 ou comptes (pour AWS Organizations), vous créez une configuration de tableau de bord S3 Storage Lens. Vous pouvez créer et gérer des configurations de tableau de bord S3 Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Lorsque vous créez ou modifiez un tableau de bord S3 Storage Lens, vous définissez la portée de ce tableau de bord et la sélection des métriques.

S3 Storage Lens fournit des métriques et des recommandations avancées, que vous pouvez utiliser moyennant des frais supplémentaires. Les métriques et recommandations avancées vous donnent accès à des métriques et à des fonctionnalités supplémentaires pour mieux comprendre votre stockage. Ces fonctionnalités incluent des catégories de métriques avancées, l'agrégation de préfixes, des recommandations contextuelles et la publication sur Amazon CloudWatch. L'agrégation de préfixes et les recommandations contextuelles sont disponibles uniquement dans la console Amazon S3. Pour obtenir des informations sur la tarification de S3 Storage Lens, consultez la tarification Amazon S3.

Catégories de métriques

Aux niveaux gratuit et avancé, les métriques sont organisées en catégories correspondant aux principaux cas d'utilisation, tels que l'optimisation des coûts et la protection des données. Les métriques gratuites incluent le résumé, l'optimisation des coûts, la protection des données, la

gestion des accès, les performances et les métriques d'événements. Lorsque vous passez à des métriques et à des recommandations avancées, vous pouvez activer des métriques avancées sur l'optimisation des coûts et la protection des données. Vous pouvez utiliser ces métriques avancées pour réduire encore vos coûts de stockage S3 et améliorer votre position en matière de protection des données. Vous pouvez également activer les métriques d'activité et les métriques de codes de statut détaillés afin d'améliorer les performances des charges de travail d'application qui accèdent à vos compartiments S3. Pour plus d'informations sur les catégories des métriques gratuites et avancées, consultez Sélection des métriques.

Vous pouvez évaluer votre stockage en fonction des bonnes pratiques dans S3, telles que l'analyse du pourcentage de compartiments pour lesquels le chiffrement, le verrouillage d'objets S3 ou la gestion des versions S3 sont activés. Vous pouvez également identifier les opportunités d'économies potentielles. Par exemple, vous pouvez utiliser des métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie S3 pour identifier les compartiments auxquels il manque des règles de cycle de vie d'expiration ou de transition. Vous pouvez également identifier analyser votre activité de demandes par compartiment afin de trouver des compartiments dont les objets pourraient être transférés vers une classe de stockage moins coûteuse. Pour plus d'informations, consultez Cas d'utilisation des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Exportation de métriques

Publication sur Amazon CloudWatch

Vous pouvez publier des métriques d'utilisation et d'activité S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de l'état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la détection d'anomalies pour surveiller les métriques S3 Storage Lens et agir dessus. En outre, les opérations d'API CloudWatch permettent aux applications, y compris à celles des fournisseurs tiers, d'accéder à vos métriques S3 Storage Lens. L'option Publication CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens. Pour plus d'informations sur la prise en charge des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, consultez Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de S3 Storage Lens, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Présentation d'Amazon S3 Storage Lens
- Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens

- Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens
- Utilisation d'Amazon S3 Storage Lens à l'aide de la console et de l'API
- Affichage des métriques avec Amazon S3 Storage Lens
- Utilisation d'Amazon S3 Storage Lens avec AWS Organizations
- Utilisation des groupes S3 Storage Lens pour filtrer et agréger des métriques

Présentation d'Amazon S3 Storage Lens

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Amazon S3 Storage Lens est une fonction d'analyse du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Vous pouvez utiliser les métriques S3 Storage Lens pour générer des informations récapitulatives, telles que la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes qui connaissent la croissance la plus rapide. Vous pouvez également utiliser les métriques S3 Storage Lens pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection et de sécurisation des données et améliorer les performances des charges de travail d'application. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui sont dépourvus de règles de cycle de vie S3 pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Vous pouvez également identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données, telles que l'utilisation de la réplication S3 ou de la gestion des versions S3. S3 Storage Lens analyse également les métriques de stockage pour fournir des recommandations contextuelles afin d'aider à réduire les coûts de stockage et à appliquer les bonnes pratiques de protection des données.

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3. Vous pouvez créer et gérer des tableaux de bord S3 Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Concepts et terminologie propres à S3 Storage Lens

Cette section contient la terminologie et les concepts essentiels pour bien comprendre et utiliser Amazon S3 Storage Lens.

Rubriques

- Configuration du tableau de bord
- Tableau de bord par défaut
- Tableaux de bord
- Instantané du compte
- Exportation de métriques
- Région d'accueil
- Période de conservation
- Catégories de métriques
- Recommandations
- Sélection des métriques
- S3 Storage Lens et AWS Organizations

Configuration du tableau de bord

S3 Storage Lens nécessite une configuration de tableau de bord contenant les propriétés requises pour agréger les métriques en votre nom pour un seul tableau de bord ou une seule exportation.

Lorsque vous créez une configuration, vous choisissez le nom du tableau de bord et la région d'origine, que vous ne pouvez pas modifier après avoir créé le tableau de bord. Vous pouvez éventuellement ajouter des étiquettes et configurer une exportation des métriques au format CSV ou Parquet.

Dans la configuration du tableau de bord, vous définissez également la portée du tableau de bord et la sélection des métriques. La portée peut inclure tout le stockage du compte de votre organisation ou des sections filtrées par région, compartiment et compte. Lorsque vous configurez la sélection de métriques, vous pouvez choisir entre des métriques gratuites et des métriques et recommandations avancées, que vous pouvez utiliser moyennant des frais supplémentaires. Les métriques et recommandations avancées vous donnent accès à des métriques et à des fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctionnalités incluent des catégories de métriques avancées, l'agrégation au niveau du préfixe, des recommandations contextuelles et la publication sur Amazon CloudWatch. Pour obtenir des informations sur la tarification de S3 Storage Lens, consultez la tarification Amazon S3.

Tableau de bord par défaut

Le tableau de bord par défaut de S3 Storage Lens sur la console s'appelle default-account-dashboard. S3 préconfigure ce tableau de bord pour qu'il affiche le résumé des informations et des tendances pour l'ensemble de votre compte, et les met à jour quotidiennement dans la console S3. Vous ne pouvez pas modifier la portée de la configuration du tableau de bord par défaut, mais vous pouvez mettre à niveau la sélection des métriques en passant des métriques gratuites aux métriques et recommandations avancées. Vous pouvez configurer l'exportation facultative des métriques ou même désactiver le tableau de bord. Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer le tableau de bord par défaut.

> **Note**
>
> Si vous désactivez le tableau de bord par défaut, il n'est plus mis à jour. Vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, votre exportation de métriques ou l'instantané de compte sur la page S3 Compartiments. Si votre tableau de bord utilise des indicateurs et des recommandations avancés, vous ne serez plus facturé. Vous pourrez toujours voir les données d'historique dans le tableau de bord jusqu'à l'expiration du délai de 14 jours pour les requêtes de données. Cette période est de 15 mois si vous avez activé les métriques et recommandations avancées. Pour accéder aux données d'historique, vous pouvez réactiver le tableau de bord pendant la période d'expiration.

Tableaux de bord

Vous pouvez créer d'autres tableaux de bord S3 Storage Lens et les délimiter par Régions AWS, compartiments S3 ou comptes (pour AWS Organizations). Lorsque vous créez ou modifiez un tableau de bord S3 Storage Lens, vous définissez la portée de ce tableau de bord et la sélection des métriques. S3 Storage Lens fournit des métriques et des recommandations avancées, que vous pouvez utiliser moyennant des frais supplémentaires. Les métriques et recommandations avancées vous donnent accès à des métriques et à des fonctionnalités supplémentaires pour mieux comprendre votre stockage. Ces fonctionnalités incluent des catégories de métriques avancées, l'agrégation au niveau du préfixe, des recommandations contextuelles et la publication sur Amazon CloudWatch. Pour obtenir des informations sur la tarification de S3 Storage Lens, consultez la tarification Amazon S3.

Vous pouvez également désactiver ou supprimer les tableaux de bord. Si vous désactivez un tableau de bord, il ne sera plus mis à jour et vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes. Vous pouvez encore voir les données d'historique pendant la période d'expiration de 14 jours. Si vous avez activé les métriques et recommandations avancées pour ce tableau de bord, cette période est de 15 mois. Pour accéder aux données d'historique, vous pouvez réactiver le tableau de bord pendant la période d'expiration.

Si vous supprimez votre tableau de bord, vous perdrez tous ses paramètres de configuration. Vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes et vous perdrez également l'accès aux données historiques associées à ce tableau de bord. Si vous souhaitez accéder aux données historiques d'un tableau de bord supprimé, vous devez créer un autre tableau de bord portant le même nom dans la même Région d'accueil.

> **Note**
>
> - Vous pouvez utiliser S3 Storage Lens pour créer jusqu'à 50 tableaux de bord par Région d'accueil.
> - Les tableaux de bord au niveau de l'organisation ne peuvent être limités qu'à une portée régionale.

Instantané du compte

La fonctionnalité S3 Storage Lens Account snapshot (Instantané du compte) résume les métriques de votre tableau de bord par défaut et affiche votre stockage total, le nombre d'objets et la taille d'objet

moyenne sur la page Buckets (compartiments) de la console S3. Cet instantané de compte vous permet d'accéder rapidement aux informations sur le stockage sans avoir à quitter la page Buckets (Compartiments). L'instantané du compte permet également d'accéder en un clic à votre tableau de bord S3 Storage Lens interactif.

Vous pouvez utiliser votre tableau de bord pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer des informations au niveau de l'organisation, du compte, du compartiment, de l'objet ou du préfixe. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3.

Vous ne pouvez pas modifier la portée du tableau de bord default-account dashboard (tableau de bord de compte par défaut), car il est lié à Account snapshot (Instantané du compte). Toutefois, vous pouvez mettre à niveau la sélection des métriques dans votre default-account-dashboard (tableau de bord de compte par défaut) en passant des métriques gratuites aux métriques et recommandations avancées payantes. Après cette mise à niveau, vous pouvez afficher toutes les demandes, les octets chargés et les octets téléchargés dans Account snapshot (Instantané du compte) S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> Si vous désactivez votre tableau de bord par défaut, Account snapshot (Instantané du compte) n'est plus mis à jour. Pour continuer à afficher des métriques dans Account snapshot (Instantané du compte), vous pouvez réactiver default-account-dashboard (tableau de bord de compte par défaut).

Exportation de métriques

Une exportation de métriques S3 Storage Lens est un fichier contenant toutes les métriques identifiées dans votre configuration S3 Storage Lens. Ces informations sont générées quotidiennement au format CSV ou Parquet, et envoyées dans un compartiment S3. Vous pouvez utiliser l'exportation des métriques pour une analyse approfondie à l'aide de l'outil de métriques de votre choix. Le compartiment S3 pour l'exportation de vos métriques doit se trouver dans la même Région que la configuration de votre S3 Storage Lens. Vous pouvez générer une exportation de métriques S3 Storage Lens à partir de la console S3 en modifiant la configuration de votre tableau de bord. Vous pouvez également configurer une exportation de métriques en utilisant AWS CLI et les kits AWS SDK.

Région d'accueil

La région d'origine est la Région AWS dans laquelle toutes les métriques S3 Storage Lens d'une configuration de tableau de bord donnée sont stockées. Vous devez choisir une région d'origine lorsque vous créez votre configuration de tableau de bord S3 Storage Lens. Une fois que vous avez choisi une région d'origine, vous ne pouvez pas la modifier. De plus, si vous créez un groupe Storage Lens, nous vous recommandons de choisir la même région d'origine que celle de votre tableau de bord Storage Lens.

> **Note**
>
> Vous pouvez choisir l'une des régions suivantes comme région d'origine :
>
> - USA Est (Virginie du Nord) – `us-east-1`
> - USA Est (Ohio) – `us-east-2`
> - USA Ouest (Californie du Nord) – `us-west-1`
> - USA Ouest (Oregon) – `us-west-2`
> - Asie-Pacifique (Mumbai) – `ap-south-1`
> - Asie-Pacifique (Séoul) – `ap-northeast-2`
> - Asie-Pacifique (Singapour) – `ap-southeast-1`
> - Asie-Pacifique (Sydney) – `ap-southeast-2`
> - Asie-Pacifique (Tokyo) : `ap-northeast-1`
> - Canada (Centre) – `ca-central-1`
> - Chine (Pékin) – `cn-north-1`
> - Chine (Ningxia) – `cn-northwest-1`
> - Europe (Francfort) – `eu-central-1`
> - Europe (Irlande) – `eu-west-1`
> - Europe (Londres) – `eu-west-2`
> - Europe (Paris) : `eu-west-3`
> - Europe (Stockholm) : `eu-north-1`
> - Amérique du Sud (São Paulo) – `sa-east-1`

Période de conservation

Les métriques S3 Storage Lens sont conservées pour que vous puissiez voir les tendances historiques et comparer les différences de stockage et d'activité au fil du temps. Vous pouvez utiliser les métriques Amazon S3 Storage Lens pour les requêtes, pour observer les tendances historiques et comparer les différences d'utilisation et d'activité du stockage au fil du temps.

Toutes les métriques de S3 Storage Lens sont conservées pour une durée de 15 mois. Toutefois, les métriques ne sont disponibles que pour les requêtes d'une durée spécifique, qui dépend de votre sélection des métriques. Cette durée ne peut pas être modifiée. Pour les requêtes, les métriques gratuites sont disponibles pendant 14 jours et les métriques avancées sont disponibles pendant 15 mois.

Catégories de métriques

Dans les niveaux gratuit et avancé, les métriques S3 Storage Lens sont organisées en catégories correspondant aux principaux cas d'utilisation, tels que l'optimisation des coûts et la protection des données. Les métriques gratuites incluent le résumé, l'optimisation des coûts, la protection des données, la gestion des accès, les performances et les métriques d'événements. Lorsque vous passez à des métriques et à des recommandations avancées, vous pouvez activer des métriques supplémentaires sur l'optimisation des coûts et la protection des données que vous pouvez utiliser pour réduire encore vos coûts de stockage S3 et assurer la protection de vos données. Vous pouvez également activer des métriques d'activité et des métriques de codes de statut détaillés que vous pouvez utiliser pour améliorer les performances des flux de travail des applications.

La liste suivante montre toutes les catégories de métriques gratuites et avancées. Pour obtenir la liste complète des métriques individuelles incluses dans chaque catégorie, consultez le glossaire des métriques.

Métriques de résumé

Les métriques récapitulatives fournissent des informations générales sur votre stockage S3, y compris le nombre total d'octets de stockage et le nombre d'objets.

Métriques sur l'optimisation des coûts

Les métriques sur l'optimisation des coûts fournissent des informations que vous pouvez utiliser pour gérer et optimiser vos coûts de stockage. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments contenant des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours.

Les métriques et recommandations avancées vous permettent d'activer des métriques avancées sur l'optimisation des coûts. Ces métriques incluent les métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie S3 que vous pouvez utiliser pour obtenir les nombres de règles de cycle de vie S3 d'expiration et de transition par compartiment.

Métriques sur la protection des données

Les métriques sur la protection des données fournissent des informations sur les fonctionnalités de protection des données, telles que le chiffrement et la gestion des versions S3. Vous pouvez utiliser ces métriques pour identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui n'utilisent pas le chiffrement par défaut avec les clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) ou la gestion des versions S3.

Les métriques et recommandations avancées vous permettent d'activer des métriques avancées sur la protection des données. Ces métriques incluent des métriques relatives aux nombres de règles de réplication par compartiment.

Métriques de gestion des accès

Les métriques de gestion des accès fournissent des informations sur la propriété des objets S3. Vous pouvez utiliser ces métriques pour voir les paramètres de propriété d'objets utilisés par vos compartiments.

Métriques d'événements

Les métriques d'événements fournissent des informations pour les notifications d'événements S3. Les métriques d'événements vous permettent de voir quels compartiments ont des notifications d'événements S3 configurées.

Métriques de performances

Les métriques de performances fournissent des informations pour S3 Transfer Acceleration. Les métriques de performances vous permettent de voir dans quels compartiments l'accélération des transferts est activée.

Métriques d'activité (avancées)

Si vous mettez à niveau votre tableau de bord vers Métriques et recommandations avancées, vous pouvez activer les métriques d'activité. Les métriques d'activité fournissent des informations

détaillées sur la façon dont votre stockage est sollicité par demandes (par exemple, Toutes les demandes, Demandes Get, Demandes Put), sur les octets chargés ou téléchargés et sur les erreurs.

Les métriques d'activité au niveau des préfixes vous aident à identifier les préfixes rarement utilisés, afin que vous puissiez passer à une classe de stockage plus optimale à l'aide de S3 Lifecycle.

Métriques de codes de statut détaillées (avancées)

Si vous mettez à niveau votre tableau de bord vers Métriques et recommandations avancées, vous pouvez activer les métriques de codes de statut détaillées. Les métriques de codes de statut détaillées fournissent des informations sur les codes de statut HTTP, tels que 403 Forbidden et 503 Service non disponible, que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes d'accès ou de performances. Par exemple, vous pouvez consulter la métrique Nombre d'erreurs 403 Forbidden pour identifier les charges de travail qui accèdent à des compartiments sans appliquer les autorisations appropriées.

Les métriques de codes de statut détaillées au niveau des préfixes permettent de mieux comprendre les occurrences des codes de statut HTTP par préfixe. Par exemple, les métriques du nombre d'erreurs 503 vous permettent d'identifier les préfixes qui reçoivent des demandes de limitation lors de l'ingestion de données.

Recommandations

S3 Storage Lens fournit des recommandations automatiques pour vous aider à optimiser votre stockage. Les recommandations sont placées contextuellement à côté des métriques concernées dans le tableau de bord S3 Storage Lens. Les données historiques ne sont pas éligibles aux recommandations, car les recommandations concernent ce qui se passe au cours de la période la plus récente. Les recommandations n'apparaissent que lorsqu'elles sont pertinentes.

Les recommandations de S3 Storage Lens sont présentées sous les formes suivantes :

- Suggestions

  Les suggestions vous alertent sur les tendances de stockage et d'activité pouvant indiquer une possibilité d'optimisation des coûts de stockage ou une bonne pratique de protection des données. Vous pouvez utiliser les rubriques suggérées dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3 et le tableau de bord S3 Storage Lens pour effectuer une exploration permettant d'obtenir plus d'informations sur des régions, des compartiments ou des préfixes.
- Alertes

Les alertes sont des recommandations qui vous signalent les anomalies intéressantes dans le stockage et l'activité au cours d'une période et qui pourraient nécessiter davantage d'attention ou de surveillance.

- Alertes d'anomalies

  S3 Storage Lens fournit des alertes pour les métriques qui sont des anomalies, basées sur votre tendance des 30 derniers jours. Les anomalies sont calculées à l'aide d'un score standard, également connu sous le nom de score z. Dans ce score, la métrique du jour est soustraite de la moyenne des 30 derniers jours pour la métrique concernée. La métrique du jour est ensuite divisée par l'écart-type de cette métrique au cours des 30 derniers jours. Le score obtenu est généralement compris entre -3 et +3. Ce nombre représente le nombre d'écarts-types entre la métrique du jour et la moyenne.

  S3 Storage Lens considère les métriques ayant un score **>** 2 ou **<** -2 comme des anomalies, car elles sont supérieures ou inférieures à 95 % des données normalement distribuées.

- Alertes de changement significatif

  L'alerte de changement significatif s'applique aux métriques qui sont censées changer moins fréquemment. Par conséquent, elle est définie sur une sensibilité plus élevée que le calcul des anomalies, qui se situe généralement dans un intervalle de +/- 20 % par rapport au jour, à la semaine ou au mois précédents.

  Réagir aux alertes liées au stockage et à l'activité : une alerte de changement significatif ne reflète pas nécessairement un problème. Elle peut être le résultat d'un changement prévu de votre stockage. Par exemple, il se peut que vous ayez récemment ajouté ou supprimé un nombre important d'objets ou apporté d'autres modifications planifiées de ce type.

  Si vous voyez une alerte de changement significatif sur votre tableau de bord, prenez-en note et déterminez si elle peut être expliquée par des circonstances récentes. Si ce n'est pas le cas, utilisez le tableau de bord S3 Storage Lens pour effectuer une exploration et obtenir plus de détails afin de comprendre quels Régions, compartiments ou préfixes spécifiques sont à l'origine de la fluctuation.

- Rappels

Les rappels fournissent des informations sur le fonctionnement d'Amazon S3. Ils peuvent vous aider à comprendre comment utiliser les fonctions S3 permettant de réduire les coûts de stockage ou d'appliquer les bonnes pratiques de protection des données.

Sélection des métriques

S3 Storage Lens propose deux sélections de métriques que vous pouvez choisir pour votre tableau de bord et pour l'exportation : des métriques gratuites et des métriques et recommandations avancées.

- Métriques gratuites

  S3 Storage Lens propose des métriques gratuites pour tous les tableaux de bord et configurations. Les métriques gratuites contiennent des métriques pertinentes pour votre stockage, telles que le nombre de compartiments et les objets dans votre compte. Les métriques gratuites incluent également des métriques basées sur des cas d'utilisation (par exemple, les métriques sur l'optimisation des coûts et la protection des données) que vous pouvez utiliser pour vérifier si votre stockage est configuré conformément aux bonnes pratiques dans S3. L'ensemble des métriques gratuites sont collectées quotidiennement. Les données sont disponibles pour les requêtes pendant 14 jours. Pour plus d'informations sur les métriques disponibles avec les métriques gratuites, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

- Métriques et recommandations avancées

  S3 Storage Lens offre des métriques gratuites pour tous les tableaux de bord et configurations, avec la possibilité d'une mise à niveau vers les métriques et recommandations avancées. Des frais supplémentaires s'appliquent. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

  Les métriques et recommandations avancées incluent toutes les métriques gratuites et des métriques supplémentaires, telles que les métriques avancées sur la protection des données et l'optimisation des coûts, ainsi que des métriques d'activité et des métriques de codes de statut détaillés. Les métriques et recommandations avancées fournissent également des recommandations pour vous aider à optimiser votre stockage. Les recommandations sont placées contextuellement à côté des métriques concernées dans le tableau de bord.

  Les métriques et recommandations avancées incluent les fonctionnalités suivantes :

  - Métriques avancées : générez des métriques supplémentaires. Pour obtenir la liste complète des catégories de métriques avancées, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir la liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.
  - Publication sur Amazon CloudWatch : publie des métriques S3 Storage Lens sur CloudWatch pour créer une vue unifiée de l'état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités et opérations d'API CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la

détection d'anomalies pour surveiller les métriques S3 Storage Lens et agir dessus. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch.

- Regroupement des préfixes : collecte des métriques au niveau du préfixe. Notez que les métriques applicables au niveau du préfixe sont disponibles avec la fonctionnalité Regroupement des préfixes, à l'exception des paramètres au niveau du compartiment et des métriques relatives au nombre de règles. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas publiées dans CloudWatch.
- Regroupement des groupes Storage Lens : collecte des métriques au niveau du groupe Storage Lens. Après avoir activé Métriques et recommandations avancées et Regroupement des groupes Storage Lens, vous pouvez spécifier les groupes Storage Lens à inclure ou à exclure de votre tableau de bord Storage Lens. Vous devez spécifier au moins un groupe Storage Lens. Les groupes Storage Lens spécifiés doivent également résider dans la région d'origine désignée dans le compte du tableau de bord. Les métriques au niveau du groupe Storage Lens ne sont pas publiées dans CloudWatch.

L'ensemble des métriques avancées sont collectées quotidiennement. Les données sont disponibles pour les requêtes jusqu'à 15 mois. Pour plus d'informations sur les métriques de stockage agrégées par S3 Storage Lens, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> Les recommandations sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez le tableau de bord S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.

S3 Storage Lens et AWS Organizations

AWS Organizations est un Service AWS qui vous aide à regrouper tous vos Comptes AWS dans une hiérarchie d'organisation unique. Combiné à AWS Organizations, Amazon S3 Storage Lens fournit une vue unique du stockage et de l'activité des objets sur votre stockage Amazon S3.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'Amazon S3 Storage Lens avec AWS Organizations.

- Accès sécurisé

  À l'aide du compte de gestion de votre organisation, vous devez activer l'accès sécurisé pour S3 Storage Lens afin d'agréger les métriques de stockage et les données d'utilisation pour tous les

comptes membres de votre organisation. Vous pouvez ensuite créer des tableaux de bord ou des exportations pour votre organisation à l'aide de votre compte de gestion ou en accordant un accès administrateur délégué à d'autres comptes de votre organisation.

Vous pouvez désactiver l'accès sécurisé de S3 Storage Lens à tout moment pour empêcher S3 Storage Lens d'agréger les métriques de votre organisation.

- Administrateur délégué

  Vous pouvez créer des tableaux de bord et des métriques pour S3 Storage Lens pour votre organisation à l'aide de votre compte de gestion AWS Organizations ou en accordant un accès administrateur délégué à d'autres comptes de votre organisation. Vous pouvez désinscrire les administrateurs délégués à tout moment. La désinscription d'un administrateur délégué empêche également automatiquement tous les tableaux de bord au niveau de l'organisation créés par cet administrateur délégué d'agréger de nouvelles métriques de stockage.

Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Storage Lens et AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

Rôles liés à un service Amazon S3 Storage Lens

Outre l'accès sécurisé d'AWS Organizations, Amazon S3 Storage Lens utilise des rôles liés à un service AWS Identity and Access Management (IAM). Un rôle lié à un service est un type unique de rôle IAM lié directement au S3 Storage Lens. Les rôles liés à un service sont prédéfinis par S3 Storage Lens et incluent toutes les autorisations nécessaires pour collecter les métriques de stockage et d'activité quotidiennes des comptes membres de votre organisation.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens.

Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens

Le glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens fournit la liste complète des métriques gratuites et avancées pour S3 Storage Lens.

S3 Storage Lens offre des métriques gratuites pour tous les tableaux de bord et configurations, avec la possibilité d'une mise à niveau vers les métriques avancées.

- Les métriques gratuites contiennent des métriques pertinentes pour l'utilisation de votre stockage, telles que le nombre de compartiments et les objets dans votre compte. Les métriques gratuites

incluent également des métriques basées sur des cas d'utilisation, telles que les métriques sur l'optimisation des coûts et la protection des données. Toutes les métriques gratuites sont collectées quotidiennement et les données sont disponibles pour les requêtes jusqu'à 14 jours.

- Les métriques et recommandations avancées incluent toutes les métriques gratuites et des métriques supplémentaires, telles que les métriques avancées sur la protection des données et l'optimisation des coûts. Les métriques avancées incluent également des catégories de métriques supplémentaires, telles que les métriques d'activité et les métriques de codes de statut détaillées. Les métriques avancées sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois.

  Des frais supplémentaires sont facturés lorsque vous utilisez S3 Storage Lens avec des métriques et recommandations avancées. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités des métriques et recommandations avancées, consultez Sélection des métriques.

  > **Note**
  >
  > Pour les groupes Storage Lens, seules les métriques de stockage du niveau d'offre gratuite sont disponibles. Les métriques de niveau avancé ne sont pas disponibles au niveau du groupe Storage Lens.

Noms des métriques

La colonne Nom de la métrique du tableau suivant fournit le nom de chaque métrique de S3 Storage Lens dans la console S3. La colonne CloudWatch et exportation fournit le nom de chaque métrique dans Amazon CloudWatch et le fichier d'exportation de métriques que vous pouvez configurer dans votre tableau de bord S3 Storage Lens.

Formules de métriques dérivées

Les métriques dérivées ne sont pas disponibles pour l'option d'exportation de métriques et de publication CloudWatch. Cependant, vous pouvez utiliser les formules de métriques affichées dans la colonne Formule de métrique dérivée pour les calculer.

Interprétation des symboles de préfixe Amazon S3 Storage Lens des multiples des unités de métriques (K, M, G, etc.)

Les multiples des unités des métriques S3 Storage Lens sont écrits avec des symboles de préfixe. Ces symboles de préfixe correspondent aux symboles du Système international d'unités (SI)

normalisés par le Bureau international des poids et mesures (BIPM). Ces symboles sont également utilisés dans le Code unifié des unités de mesure (UCUM). Pour plus d'informations, consultez Liste des symboles de préfixe SI.

> **Note**
>
> - L'unité de mesure des octets de stockage S3 est le gigaoctet binaire (Go), où 1 Go correspond à 2^{30} octets, 1 To à 2^{40} octets et 1 Po à 2^{50} octets. Cette unité de mesure est également connue sous le nom de gibioctet (GiB), selon la définition de la Commission électrotechnique internationale (CEI).
> - Lorsqu'un objet est en fin de vie selon la configuration de son cycle de vie, Amazon S3 le place dans une file d'attente en vue de sa suppression et le supprime de manière asynchrone. Cependant, un certain retard est possible entre la date d'expiration et la date à laquelle Amazon S3 supprime l'objet. S3 Storage Lens n'inclut pas de métriques pour les objets qui ont expiré mais qui n'ont pas été supprimés. Pour plus d'informations sur les actions d'expiration dans le cycle de vie S3, consultez Objets en cours d'expiration.

Le tableau suivant présente le glossaire des métriques S3 Storage Lens.

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Total storage (Stockage total)	StorageBytes	Stockage total, y compris les chargements partitionnés incomplets, les métadonnées des objets et les marqueurs de suppression	Free	Réca atif	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Object count (Nombre d'objets)	ObjectCount	Nombre total d'objets	Free	Réca atif	N	-
Average object size (Taille moyenne des objets)	-	Taille moyenne des objets	Free	Réca atif	Y	sum(Stora geBytes)/ sum(Objec tCount)
Active buckets (Comparti ments actifs)	-	Nombre total de compartim ents disposant d'un stockage supérieur à 0 octet	Free	Réca atif	Y	-
Compartiments	-	Nombre total de compartiments	Free	Réca atif	Y	-
Comptes	-	Nombre de comptes dont le stockage est dans la portée	Free	Réca atif	Y	-
Octets de version actuelle	CurrentVe rsionStor ageBytes	Nombre d'octets qui sont une version actuelle d'un objet	Free	Opti ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets de version actuelle	-	Pourcentage d'octets dans la portée qui sont des versions actuelles d'objets	Free	Opti ion des coût	Y	sum(Curre ntVersion StorageBy tes)/ sum(StorageBy tes)
Nombre d'objets de version actuelle	CurrentVe rsionObje ctCount	Nombre d'objets d'une version actuelle	Free	Prot n des donr	N	-
% current version objects (% d'objets de version actuelle)	-	Pourcentage d'objets dans l'étendue qui correspondent à une version actuelle	Free	Opti ion des coût	Y	sum(Curre ntVersion ObjectCou nt)/ sum(O bjectCoun t)
Octets de version ancienne	NonCurren tVersionS torageBytes	Nombre d'octets de version ancienne	Free	Opti ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets de version ancienne	-	Pourcentage d'octets dans la portée qui sont des versions non actuelles	Free	Optii ion des coût	Y	sum(NonCu rrentVers ionStorag eBytes)/ s um(Storag eBytes)
Nombre d'objets de version ancienne	NonCurren tVersionO bjectCount	Nombre des versions d'objet anciennes	Free	Optii ion des coût	N	-
% noncurrent version objects (% d'objets de version ancienne)	-	Pourcentage d'objets dans la portée d'une version non actuelle	Free	Optii ion des coût	Y	sum(NonCu rrentVers ionObject Count)/ su m(ObjectC ount)
Octets de marqueur de suppression	DeleteMar kerStorag eBytes	Nombre d'octets dans la portée qui sont des marqueurs de suppression	Free	Optii ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets de marqueur de suppression	-	Pourcentage d'octets dans la portée qui sont des marqueurs de suppression	Free	Opti ion des coût	Y	sum(Delet eMarkerSt orageByte s)/ sum(St orageByte s)
Nombre d'objets marqueur de suppression	DeleteMar kerObjectCount	Nombre total d'objets avec un marqueur de suppression	Free	Opti ion des coût	N	-
% delete marker objects (% d'objets marqueur de suppression)	-	Pourcentage d'objets dans la portée avec un marqueur de suppression	Free	Opti ion des coût	Y	sum(Delet eMarkerOb jectCount)/ sum(Obj ectCount)
Octets de chargements partitionnés non terminés	Incomplet eMultipar tUploadSt orageBytes	Nombre total d'octets dans la portée pour des chargements partitionnés non terminés	Free	Opti ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets de chargements partitionnés non terminés	-	Pourcentage d'octets dans la portée qui sont le résultat de chargements partitionnés non terminés	Free	Optii ion des coût	Y	sum(Incom pleteMult ipartUplo adStorage Bytes)/ su m(Storage Bytes)
Nombre d'objets de chargement partitionné non terminés	IncompleteMultipartUploadObjectCount	Nombre d'objets dans la portée qui sont des télécharg ements partition nés incomplets	Free	Optii ion des coût	N	-
% d'objets de chargement partitionné non terminés	-	Pourcentage d'objets dans la portée qui sont des télécharg ements partition nés incomplets	Free	Optii ion des coût	Y	sum(Incom pleteMult ipartUplo adObjectC ount)/ sum (ObjectCo unt)
Nombre d'octets de stockage de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	IncompleteMPUStorageBytesOlderThan7Days	Nombre total d'octets dans la portée pour des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	Free	Optii ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nivea	Caté[2]	D	Form de métri dériv
% d'octets de stockage de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	-	Pourcentage d'octets pour des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	Free	Optii ion des coût	Y	sum(Incom pleteMPUS torageByt esOlderTh an7Days)/ sum(Stora geBytes)
Nombre d'objets de chargemen t partitionné non terminés datant de plus de 7 jours	IncompletMPUObjectCountOlderThan7Days	Nombre d'objets qui sont des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	Free	Optii ion des coût	N	-
% d'objets de chargemen t partitionné non terminés datant de plus de 7 jours	-	Pourcentage d'objets qui sont des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours	Free	Optii ion des coût	Y	sum(Incom pleteMPUO bjectCoun tOlderTha n7Days)/ s um(Object Count)
Nombre de règles de cycle de vie de transition	TransitionLifecycleRuleCount	Nombre de règles de cycle de vie permettant de transférer des objets vers une autre classe de stockage	Avan	Optii ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Average transition lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie de transition par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie permettant de transférer des objets vers une autre classe de stockage	Avan	Opti ion des coût	Y	sum(Trans itionLife cycleRule Count)/ su m(Distinc tNumberOf Buckets)
Nombre de règles de cycle de vie d'expirat ion	Expiratio nLifecycl eRuleCount	Nombre de règles de cycle de vie servant à faire expirer les objets	Avan	Opti ion des coût	N	-
Average expiration lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie d'expiration par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie servant à faire expirer les objets	Avan	Opti ion des coût	Y	sum(Expir ationLife cycleRule Count)/ su m(Distinc tNumberOf Buckets)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Nombre de règles de cycle de vie des transitions de version ancienne	NoncurrentVersionTransitionLifecycleRuleCount	Nombre de règles de cycle de vie permettant de transférer des versions d'objet anciennes vers une autre classe de stockage	Avan	Optim ion des coût	N	
Average noncurrent version transition lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie de transition de version ancienne par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie permettant de transférer des versions d'objet anciennes vers une autre classe de stockage	Avan	Optim ion des coût	Y	sum(NoncurrentVersionTransitionLifecycleRuleCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Nombre de règles de cycle de vie d'expiration de version ancienne	NoncurrentVersionExpirationLifecycleRuleCount	Nombre de règles de cycle de vie servant à faire expirer des versions d'objet anciennes	Avan	Optim ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Average noncurrent version expiration lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie d'expiration de version ancienne par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie servant à faire expirer des versions d'objet anciennes	Avan	Optii ion des coût	Y	sum(Noncu rrentVers ionExpira tionLifec ycleRuleC ount)/ sum (Distinct NumberOfB uckets)
Abort incomplet e multipart upload lifecycle rule count (Nombre de règles de cycle de vie d'abandon de chargements partitionnés non terminés)	AbortInco mpleteMPU Lifecycle RuleCount	Nombre de règles de cycle de vie servant à supprimer les chargements partitionnés non terminés	Avan	Optii ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
Average abort incomplete multipart upload lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie d'abandon de chargements partitionnés non terminés par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie servant à supprimer les chargements partitionnés non terminés	Avan	Optii ion des coût	Y	sum(Abort IncompleteMPULifecycleRuleCount)/ sum (Distinct NumberOfBuckets)
Nombre de règles de cycle de vie des marqueurs de suppression d'objets expirés	ExpiredObjectDeleteMarkerLifecycleRuleCount	Nombre de règles de cycle de vie pour supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés	Avan	Optii ion des coût	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
Average expired object delete marker lifecycle rules per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie des marqueurs de suppression d'objets expirés par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie servant à supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés	Avan	Optii ion des coût	Y	sum(ExpiredObjectDeleteMarkerLifecycleRuleCount)/ sum(DistinctNumberOfBuckets)
Nombre total de règles de cycle de vie	TotalLifecycleRuleCount	Nombre total de règles de cycle de vie	Avan	Optii ion des coût	N	-
Average lifecycle rule count per bucket (Nombre moyen de règles de cycle de vie par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de cycle de vie	Avan	Optii ion des coût	Y	sum(TotalLifecycleRuleCount)/ sum(DistinctNumberOfBuckets)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Octets chiffrés	EncryptedStorageBytes	Nombre total d'octets chiffrés	Free	Prot n des donr	N	-
% d'octets chiffrés	-	Pourcentage du total des octets chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(EncryptedObjectCount)/sum(StorageBytes)
Nombre d'objets chiffrés	EncryptedObjectCount	Nombre total d'objets chiffrés	Free	Prot n des donr	N	-
% encrypted objects (% d'objets chiffrés)	-	Pourcentage des objets chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(EncryptedStorageBytes)/sum(ObjectCount)
Octets non chiffrés	UnencryptedStorageBytes	Nombre d'octets qui ne sont pas chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(StorageBytes) - sum(EncryptedStorageBytes)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets non chiffrés	-	Pourcentage d'octets qui ne sont pas chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(Unenc ryptedSto rageBytes)/ sum(Sto rageBytes)
Nombre d'objets non chiffrés	UnencryptedObjectCount	Nombre total d'objets non chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(Objec tCount) - sum(Encry ptedObjec tCount)
% d'objets non chiffrés	-	Pourcentage d'objets non chiffrés	Free	Prot n des donr	Y	sum(Unenc ryptedObj ectCount) / sum(Obje ctCount)
Source d'octets de stockage répliqués	ReplicatedStorageBytesSource	Nombre total d'octets répliqués à partir du compartiment source	Free	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
% replicated bytes source (Source en % d'octets répliqués)	-	Pourcentage du nombre total d'octets répliqués à partir du compartiment source	Free	Prot n des donr	Y	sum(Repli catedStor ageBytesS ource)/ su m(Storage Bytes)
Source du nombre d'objets répliqués	ReplicatedObjectCountSource	Nombre d'objets répliqués à partir du compartiment source	Free	Prot n des donr	N	-
% replicated objects source (Source en % d'objets répliqués)	-	Pourcentage du nombre total d'objets répliqués à partir du compartiment source	Free	Prot n des donr	Y	sum(Repli catedStor ageObject Count)/ su m(ObjectC ount)
Destination des octets de stockage répliqués	ReplicatedStorageBytes	Nombre total d'octets répliqués vers le compartiment de destination	Free	Prot n des donr	N	-
% replicated bytes destination (Destination en % d'octets répliqués)	-	Pourcentage du nombre total d'octets répliqués vers le compartiment de destination	Free	Prot n des donr	Y	sum(Repli catedStor ageBytes) / sum(Stor ageBytes)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Replicated object count destination (Destination du nombre d'objets répliqués)	ReplicatedObjectCount	Nombre d'objets répliqués vers le compartiment de destination	Free	Prot n des donr	N	-
% replicated objects destination (Destination en % des objets répliqués)	-	Pourcentage du nombre total d'objets répliqués vers le compartiment de destination	Free	Prot n des donr	Y	sum(ReplicatedObjectCount)/ sum(ObjectCount)
Octets de verrouillage d'objets	ObjectLockEnabledStorageBytes	Nombre total d'octets de stockage avec verrouillage d'objets activé	Free	Prot n des donr	N	sum(UnencryptedStorageBytes)/ sum(ObjectLockEnabledStorageCount) - sum(ObjectLockEnabledStorageBytes)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% d'octets de verrouillage d'objets	-	Pourcentage d'octets de stockage avec verrouillage d'objets activé	Free	Prot n des donr	Y	sum(Objec tLockEnab ledStorag eBytes)/ s um(Storag eBytes)
Nombre d'objets de verrouillage d'objet	ObjectLoc kEnabledO bjectCount	Nombre total d'objets de verrouillage d'objets	Free	Prot n des donr	N	-
% d'objets de verrouillage d'objet	-	Pourcentage du nombre total d'objets pour lesquels le verrouillage d'objets est activé	Free	Prot n des donr	Y	sum(Objec tLockEnab ledObject Count)/ su m(ObjectC ount)
Versioning-enabled bucket count (Nombre de compartim ents activés pour la gestion des versions)	Versionin gEnabledB ucketCount	Nombre de compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée	Free	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% versioning-enabled buckets (% de compartiments activés pour la gestion des versions)	-	Pourcentage de compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée	Free	Prot n des donr	Y	sum(VersioningEnabledBucketCount)/ su m(DistinctNumberOfBuckets)
MFA delete-enabled bucket count (Nombre de compartiments activés pour la suppression MFA)	MFADeleteEnabledBucketCount	Nombre de compartiments pour lesquels la suppression MFA (authentification multifactorielle) est activée	Free	Prot n des donr	N	-
% MFA delete-enabled buckets (% de compartiments avec suppression MFA activée)	-	Pourcentage de compartiments pour lesquels la suppression MFA (authentification multifactorielle) est activée	Free	Prot n des donr	Y	sum(MFADeleteEnabledBucketCount)/ sum (DistinctNumberOfBuckets)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
SSE-KMS enabled bucket count (Nombre de compartiments avec SSE-KMS activé)	SSEKMSEnabledBucketCount	Nombre de compartiments qui utilisent le chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) pour le chiffrement de compartiment par défaut	Free	Prot n des donr	N	-
% SSE-KMS enabled buckets (% de compartiments avec SSE-KMS activé)	-	Pourcentage de compartiments utilisant le protocole SSE-KMS pour le chiffrement des compartiments par défaut	Free	Prot n des donr	Y	sum(SSEKMSEnabledBucketCount)/ sum(DistinctNumberOfBuckets)
Toutes les demandes de signature non prises en charge	AllUnsupportedSignatureRequests	Nombre total de demandes qui utilisent des versions de signature AWS non prises en charge	Avan	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% de toutes les demandes de signature non prises en charge	-	Pourcentage de demandes qui utilisent des versions de signature AWS non prises en charge	Avan	Prot n des donr	Y	sum(AllUn supported Signature Requests) / sum(AllR equests)
Toutes les demandes TLS non prises en charge	AllUnsupp ortedTLSR equests	Nombre de demandes qui utilisent des versions de protocole TLS (Transport Layer Security) non prises en charge	Avan	Prot n des donr	N	-
% de toutes les demandes TLS non prises en charge	-	Pourcentage de demandes qui utilisent des versions TLS non prises en charge	Avan	Prot n des donr	Y	sum(AllUn supported TLSReques ts)/ sum(A llRequest s)
Toutes les demandes SSE-KMS	AllSSEKMS Requests	Nombre total de demandes spécifiant le protocole SSE-KMS	Avan	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% de toutes les demandes SSE-KMS	-	Pourcentage de demandes qui spécifient le protocole SSE-KMS	Avan	Prot n des donr	Y	sum(AllSSEKMSRequests)/sum(AllRequests)
Nombre de règles de réplication pour la même région	SameRegionReplicationRuleCount	Nombre de règles de la réplication pour la réplication dans une même région (SRR)	Avan	Prot n des donr	N	-
Nombre moyen de règles de réplication pour la même région par compartiment	-	Nombre moyen de règles de réplication pour la réplication dans une même région (SRR)	Avan	Prot n des donr	Y	sum(SameRegionReplicationRuleCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Nombre de règles de réplication entre régions	CrossRegionReplicationRuleCount	Nombre de règles de réplication pour la réplication entre régions (CRR)	Avan	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
Nombre moyen de règles de réplication entre régions par compartiment	-	Nombre moyen de règles de réplication pour la réplication entre régions (CRR)	Avan	Prot n des donr	Y	sum(CrossRegionReplicationRuleCount) / sum(DistinctNumberOfBuckets)
Same-account replication rule count (Nombre de règles de réplication pour le même compte)	SameAccountReplicationRuleCount	Nombre de règles de réplication pour la réplication au sein du même compte	Avan	Prot n des donr	N	-
Average same-account replication rules per bucket (Nombre moyen de règles de réplication pour le même compte par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de réplication pour la réplication au sein du même compte	Avan	Prot n des donr	Y	sum(SameAccountReplicationRuleCount) / sum(DistinctNumberOfBuckets)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Cross-account replication rule count (Nombre de règles de réplication entre comptes)	CrossAccountReplicationRuleCount	Nombre de règles de réplication pour la réplication entre comptes	Avan	Prot n des donr	N	-
Average cross-account replication rules per bucket (Nombre moyen de règles de réplication entre comptes par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de réplication pour la réplication entre comptes	Avan	Prot n des donr	Y	sum(CrossAccountReplicationRuleCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Nombre de règles de réplication de destination non valide	InvalidDestinationReplicationRuleCount	Nombre de règles de réplication dont la destination de réplication n'est pas valide	Avan	Prot n des donr	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Average invalid destination replication rules per bucket (Nombre moyen de règles de réplication de destination non valide par compartiment)	-	Nombre moyen de règles de réplication dont la destination de réplication n'est pas valide	Avan	Prot n des donr	Y	sum(InvalidReplicationRuleCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Total replication rule count (Nombre total de règles de réplication)	-	Nombre total de règles de réplication	Avan	Prot n des donr	Y	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
Average replication rule count per bucket (Nombre moyen de règles de réplication par compartiment)	-	Nombre total moyen de règles de réplication	Avan	Prot n des donr	Y	sum(toute s les métriques de nombres de règles de réplicati on)/ sum(D istinctNu mberOfBuc kets)
Nombre de compartiments avec propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment	ObjectOwn ershipBuc ketOwnerE nforcedBu cketCount	Nombre total de compartiments pour lesquels les listes de contrôle d'accès (ACL) sont désactivé es en utilisant le paramètre Appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% Object Ownership bucket owner enforced buckets (% de compartiments avec propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment)	-	Pourcentage de compartiments pour lesquels les listes ACL sont désactivé es en utilisant le paramètre Appliqué par le propriétaire du compartiment pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	Y	sum(Objec tOwnershi pBucketOw nerEnforc edBucketC ount)/ sum (Distinct NumberOfB uckets)
Nombre de compartiments avec propriété d'objets Préféré par le propriétaire du compartiment	ObjectOwn ershipBuc ketOwnerP referredB ucketCount	Nombre total de compartiments qui utilisent le paramètre Préféré par le propriétaire du compartiment pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% Object Ownership bucket owner preferred buckets (% de compartiments avec propriété d'objets Préféré par le propriétaire du compartiment)	-	Pourcentage de compartiments qui utilisent le paramètre Préféré par le propriétaire du compartiment pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	Y	sum(Objec tOwnershi pBucketOw nerPrefer redBucket Count)/ su m(Distinc tNumberOf Buckets)
Nombre de compartiments de l'enregis treur d'objets de la propriété d'objets	ObjectOwn ershipObj ectWriter BucketCount	Nombre total de compartim ents qui utilisent le paramètre d'enregistreur d'objets pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	N	-
% Object Ownership object writer buckets (% de compartiments de l'enregis treur d'objets de la propriété d'objets)	-	Pourcentage de compartim ents qui utilisent le paramètre d'enregistreur d'objets pour la propriété d'objets	Free	Gest des accè	Y	sum(Objec tOwnershi pObjectWr iterBucke tCount)/ s um(Distin ctNumberO fBuckets)

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Nombre de compartiments activés pour l'accélération de transfert	TransferAccelerationEnabledBucketCount	Nombre total de compartiments pour lesquels l'accélération de transfert est activée	Free	Perf ces	N	-
% Transfer Acceleration enabled buckets (Pourcentage de compartiments activés pour l'accélération de transfert)	-	Pourcentage de compartiments pour lesquels l'accélération de transfert est activée	Free	Perf ces	Y	sum(TransferAccelerationEnabledBucketCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Nombre de compartiments activés par notification d'événements	EventNotificationEnabledBucketCount	Nombre total de compartiments pour lesquels les notifications d'événements sont activées	Free	Évér s	N	

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% Event Notification enabled buckets (% de compartiments activés par notification d'événements)	-	Pourcentage de compartiments pour lesquels les notifications d'événements sont activées	Free	Évér s	Y	sum(EventNotificationEnabledBucketCount)/sum(DistinctNumberOfBuckets)
Toutes les demandes	AllRequests	Nombre total de requêtes effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes Get	GetRequests	Nombre total de requêtes `GET` effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes PUT	PutRequests	Nombre total de requêtes `PUT` effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes HEAD	HeadRequests	Nombre total de requêtes `HEAD` effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes DELETE	DeleteRequests	Nombre total de requêtes `DELETE` effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes List	ListRequests	Nombre total de requêtes `LIST` effectuées	Avan	Activ	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
Demandes POST	PostRequests	Nombre total de requêtes POST effectuées	Avan	Activ	N	-
Demandes SELECT	SelectRequests	Nombre total de demandes S3 SELECT	Avan	Activ	N	-
Octets de sélection analysés	SelectScannedBytes	Nombre d'octets de sélection S3 analysés	Avan	Activ	N	-
Octets de sélection retournés	SelectReturnedBytes	Nombre d'octets de sélection S3 retournés	Avan	Activ	N	-
Octets téléchargés	BytesDownloaded	Nombre d'octets téléchargés	Avan	Activ	N	-
% retrieval rate (Taux d'extraction en %)	-	Pourcentage d'octets téléchargés	Avan	Activ	Y	sum(BytesDownloaded)/sum(StorageBytes)
Octets chargés	BytesUploaded	Nombre d'octets chargés	Avan	Activ	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% ingest ratio (Ratio d'ingestion en %)	-	Pourcentage d'octets chargés	Avan	Activ	Y	sum(Bytes Uploaded) / sum(Stor ageBytes)
Erreurs 4xx	4xxErrors	Nombre total de codes de statut HTTP 4xx	Avan	Activ	N	-
Erreurs 5xx	5xxErrors	Nombre total de codes de statut HTTP 5xx	Avan	Activ	N	-
Total errors (Nombre total d'erreurs)	-	Somme de toutes les erreurs 4xx et 5xx	Avan	Activ	Y	sum(4xxEr rors) + sum(5xxEr rors)
% error rate (Taux d'erreurs en %)	-	Nombre total d'erreurs 4xx et 5xx exprimé en pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Activ	Y	sum(Total Errors)/ s um(TotalR equests)
Nombre de codes de statut 200 OK	200OKStat usCount	Nombre total de codes de statut 200 OK	Avan	Cod de statu déta	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métri dériv
% 200 OK status (% de codes de statut 200 OK)	-	Nombre total de codes de statut 200 OK sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(200OK StatusCou nt)/ sum(A llRequest s)
Nombre de codes de statut 206 Contenu partiel	206Partia lContentS tatusCount	Nombre total de codes de statut 206 Contenu partiel	Avan	Cod de statu déta	N	-
% 206 Partial Content status (% de codes de statut 206 Contenu partiel)	-	Nombre total de codes de statut 206 Contenu partiel sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(206Pa rtialCont entStatus Count)/ su m(AllRequ ests)
Nombre d'erreurs 400 Requête erronée	400BadReq uestErrorCount	Nombre total de codes de statut 400 Requête erronée	Avan	Cod de statu déta	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% 400 Bad Request errors (% d'erreurs 400 Requête erronée)	-	Nombre total de codes de statut 400 Requête erronée sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(400BadRequestErrorCount)/ sum(All Requests)
Nombre d'erreurs 403 Forbidden	403ForbiddenErrorCount	Nombre total de codes de statut 403 Forbidden	Avan	Cod de statu déta	N	-
% d'erreurs 403 Forbidden	-	Nombre total de codes de statut 403 Forbidden sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(403ForbiddenErrorCount) / sum(AllRequests)
Nombre d'erreurs 404 Non trouvé	404NotFoundErrorCount	Nombre total de codes de statut 404 Non trouvé	Avan	Cod de statu déta	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté[2]	D	Form de métr dériv
% 404 Not Found errors (% d'erreurs 404 Non trouvé)	-	Nombre total de codes de statut 404 Non trouvé sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(404No tFoundErr orCount)/ sum(AllRe quests)
Nombre de codes 500 Erreur de serveur interne	500Intern alServerE rrorCount	Nombre total de codes de statut 500 Erreur de serveur interne	Avan	Cod de statu déta	N	-
% 500 Internal Server Errors (% d'erreurs 500 Erreur de serveur interne)	-	Nombre total de codes de statut 500 Erreur de serveur interne sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(500In ternalSer verErrorC ount)/ sum (AllReque sts)
Nombre d'erreurs 503 Service non disponible	503Servic eUnavaila bleErrorCount	Nombre total de codes de statut 503 Service non disponible	Avan	Cod de statu déta	N	-

Nom de la métrique	CloudWatch et exportation	Description	Nive	Caté [2]	D	Form de métr dériv
% 503 Service Unavailable errors (% d'erreurs 503 Service non disponible)	-	Nombre total de codes de statut 503 Service non disponible sous la forme d'un pourcentage du nombre total de demandes	Avan	Cod de statu déta	Y	sum(503ServiceUnavailableErrorCount) / sum(AllRequests)

[1] Toutes les métriques de stockage du niveau d'offre gratuite sont disponibles au niveau du groupe Storage Lens. Les métriques de niveau avancé ne sont pas disponibles au niveau du groupe Storage Lens.

[2] Les métriques relatives au nombre de règles et aux paramètres des compartiments ne sont pas disponibles au niveau du préfixe.

Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens

Amazon S3 Storage Lens nécessite de nouvelles autorisations dans AWS Identity and Access Management (IAM) pour autoriser l'accès aux actions S3 Storage Lens. Pour accorder ces autorisations, vous pouvez utiliser une politique IAM basée sur l'identité. Vous pouvez attacher cette politique aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM pour leur accorder des autorisations. Ces autorisations peuvent inclure la possibilité d'activer ou de désactiver S3 Storage Lens ou d'accéder à n'importe quel tableau de bord ou n'importe quelle configuration S3 Storage Lens.

L'utilisateur ou le rôle IAM doit appartenir au compte qui a créé ou qui détient le tableau de bord ou la configuration, sauf si les deux conditions suivantes sont remplies :

- Votre compte est membre d'AWS Organizations.
- Vous avez été autorisé à créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation par votre compte de gestion en tant qu'administrateur délégué.

> **Note**
>
> - Vous ne pouvez pas utiliser les informations d'identification de l'utilisateur root de votre compte pour afficher les tableaux de bord Amazon S3 Storage Lens. Pour accéder aux tableaux de bord S3 Storage Lens, vous devez accorder les autorisations IAM requises à un utilisateur IAM nouveau ou existant. Connectez-vous ensuite à l'aide de ces informations d'identification utilisateur pour accéder aux tableaux de bord S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.
> - L'utilisation de S3 Storage Lens sur la console Amazon S3 peut nécessiter plusieurs autorisations. Par exemple, pour modifier un tableau de bord sur la console, vous devez disposer des autorisations suivantes :
>   - `s3:ListStorageLensConfigurations`
>   - `s3:GetStorageLensConfiguration`
>   - `s3:PutStorageLensConfiguration`

Rubriques

- Définir des autorisations de compte pour utiliser S3 Storage Lens
- Définition d'autorisations de compte pour utiliser des groupes S3 Storage Lens
- Définir des autorisations pour S3 Storage Lens à l'aide d AWS Organizations

Définir des autorisations de compte pour utiliser S3 Storage Lens

Pour créer et gérer des tableaux de bord S3 Storage Lens et des configurations de tableau de bord Storage Lens, vous devez disposer des autorisations suivantes, en fonction des opérations que vous souhaitez effectuer :

Le tableau suivant présente les autorisations IAM liées à Amazon S3 Storage Lens.

Action	Autorisations IAM
Créez ou mettez à jour un tableau de bord S3 Storage Lens dans la console Amazon S3.	`s3:ListStorageLensConfigurations` `s3:GetStorageLensConfiguration`

Action	Autorisations IAM

	`s3:GetStorageLensConfigurationTagging`
	`s3:PutStorageLensConfiguration`
	`s3:PutStorageLensConfigurationTagging`

Obtenez les étiquettes d'un tableau de bord S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.	`s3:ListStorageLensConfigurations` `s3:GetStorageLensConfigurationTagging`

Affichez un tableau de bord S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.	`s3:ListStorageLensConfigurations`
	`s3:GetStorageLensConfiguration`
	`s3:GetStorageLensDashboard`

Supprimez un tableau de bord S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.	`s3:ListStorageLensConfigurations`
	`s3:GetStorageLensConfiguration`
	`s3:DeleteStorageLensConfiguration`

Créez ou mettez à jour une configuration S3 Storage Lens en utilisant AWS CLI ou un kit AWS SDK.	`s3:PutStorageLensConfiguration` `s3:PutStorageLensConfigurationTagging`
Obtenez les étiquettes d'une configuration S3 Storage Lens en utilisant AWS CLI ou un kit AWS SDK.	`s3:GetStorageLensConfigurationTagging`
Affichez une configuration S3 Storage Lens en utilisant AWS CLI ou un kit AWS SDK.	`s3:GetStorageLensConfiguration`

Action	Autorisations IAM
Supprimez une configuration S3 Storage Lens en utilisant AWS CLI ou un kit AWS SDK.	`s3:DeleteStorageLensConfiguration`

> **Note**
>
> - Vous pouvez utiliser des balises de ressources dans une politique IAM pour gérer les autorisations.
> - Un rôle ou un utilisateur IAM disposant de ces autorisations peut voir des métriques à partir de compartiments et de préfixes pour lesquels il peut ne pas avoir d'autorisation directe pour lire ou répertorier les objets.
> - Pour les tableaux de bord S3 Storage Lens sur lesquels les métriques au niveau du préfixe sont activées, si le chemin d'un préfixe sélectionné correspond à une clé d'objet, le tableau de bord peut afficher la clé d'objet sous la forme d'un autre préfixe.
> - Pour les exportations de métriques, qui sont stockées dans un compartiment de votre compte, les autorisations sont accordées à l'aide de l'autorisation `s3:GetObject` existante dans la politique IAM. De même, pour une entité AWS Organizations, le compte de gestion ou les comptes d'administrateur délégué de l'organisation peuvent utiliser des politiques IAM pour gérer les autorisations d'accès pour le tableau de bord et les configurations au niveau de l'organisation.

Définition d'autorisations de compte pour utiliser des groupes S3 Storage Lens

Vous pouvez utiliser les groupes S3 Storage Lens pour comprendre la distribution de votre espace de stockage au sein des compartiments en fonction du préfixe, du suffixe, de la balise d'objet, de la taille de l'objet ou de l'âge de l'objet. Vous pouvez attacher des groupes Storage Lens à vos tableaux de bord pour consulter leurs métriques agrégées.

Pour utiliser des groupes Storage Lens, vous devez disposer de certaines autorisations. Pour plus d'informations, consultez the section called "Autorisations pour les groupes Storage Lens".

Définir des autorisations pour S3 Storage Lens à l'aide d AWS Organizations

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Storage Lens pour collecter des métriques de stockage et des données d'utilisation pour tous les comptes qui font partie de votre hiérarchie AWS Organizations. Le tableau suivant présente les actions et les autorisations liées à l'utilisation de S3 Storage Lens avec Organizations.

Action	Autorisations IAM
Activez l'accès sécurisé de S3 Storage Lens à votre organisation.	`organizations:EnableAWSServiceAccess`
Désactivez l'accès approuvé pour S3 Storage Lens pour votre organisation.	`organizations:DisableAWSServiceAccess`
Enregistrez un administrateur délégué pour créer des tableaux de bord ou des configurations S3 Storage Lens pour votre organisation.	`organizations:RegisterDelegatedAdministrator`
Désinscrivez un administrateur délégué afin qu'il ne puisse plus créer de table de bord ni de configurations S3 Storage Lens pour votre organisation.	`organizations:DeregisterDelegatedAdministrator`

Autorisations supplémentaires pour créer des configurations S3 Storage Lens à l'échelle de l'organisation.	`organizations:DescribeOrganization`
	`organizations:ListAccounts`
	`organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization`
	`organizations:ListDelegatedAdministrators`
	`iam:CreateServiceLinkedRole`

Utilisation d'Amazon S3 Storage Lens à l'aide de la console et de l'API

Amazon S3 Storage Lens est une fonction d'analyse du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Vous pouvez utiliser les métriques S3 Storage Lens pour générer des informations récapitulatives, telles que la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes qui connaissent la croissance la plus rapide. Vous pouvez également utiliser les métriques S3 Storage Lens pour identifier les opportunités d'optimisation des coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection et de sécurisation des données et améliorer les performances des charges de travail d'application. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui sont dépourvus de règles de cycle de vie S3 pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Vous pouvez également identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données, telles que l'utilisation de la réplication S3 ou de la gestion des versions S3. S3 Storage Lens analyse également les métriques de stockage pour fournir des recommandations contextuelles afin d'aider à réduire les coûts de stockage et à appliquer les bonnes pratiques de protection des données.

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3.

La section suivante contient des exemples de création, de mise à jour et d'affichage des configurations S3 Storage Lens et d'exécution d'opérations liées à la fonction. Si vous utilisez S3 Storage Lens avec AWS Organizations, ces exemples couvrent également ces cas d'utilisation. Dans les exemples, remplacez les valeurs de variable par celles qui vous conviennent.

Rubriques

- Création d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens
- Mise à jour d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens
- Désactivation d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens
- Suppression d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

- Affichage des tableaux de bord Amazon S3 Storage Lens
- Affichage des détails d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens
- Gestion des balises de ressource AWS avec S3 Storage Lens
- Fichiers d'aide pour l'utilisation d'Amazon S3 Storage Lens

Création d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

Vous pouvez créer d'autres tableaux de bord personnalisés S3 Storage Lens dont la portée peut être étendue à votre organisation dans AWS Organizations ou à des Régions AWS ou compartiments spécifiques au sein d'un compte.

> **Note**
>
> L'affichage ou la visualisation des mises à jour apportées à la configuration de votre tableau de bord peut prendre jusqu'à 48 heures.

Utilisation de la console S3

Procédure pour créer un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.

Étape 1 : définir la portée du tableau de bord

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région à laquelle vous souhaitez passer.
3. Dans le volet de navigation de gauche, sous S3 Storage Lens, choisissez Tableaux de bord.
4. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).
5. Sur la page Tableau de bord, dans la section General (Général), procédez comme suit :

    a. Sélectionnez la région d'origine de votre tableau de bord. La région d'origine est la Région AWS dans laquelle sont stockées la configuration et les métriques correspondant à ce tableau de bord Storage Lens.

    b. Saisissez un nom de tableau de bord.

Les noms de tableau de bord doivent contenir moins de 65 caractères et ne doivent pas contenir de caractères spéciaux ou d'espaces.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas modifier ce nom de tableau de bord une fois le tableau de bord créé.

c. Vous pouvez éventuellement choisir d'ajouter des balises à votre tableau de bord. Vous pouvez utiliser des balises pour gérer les autorisations de votre tableau de bord et suivre les coûts relatifs à S3 Storage Lens.

Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à l'aide d'étiquettes de ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM et Étiquettes de répartition des coûts générées par AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.

> **Note**
>
> Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises à votre configuration de tableau de bord.

6. Dans la section Dashboard scope (Portée du tableau de bord), procédez comme suit :

a. Sélectionnez les Régions et les compartiments que vous souhaitez que S3 Storage Lens inclue ou exclue du tableau de bord.

b. Sélectionnez les compartiments dans les Régions sélectionnées que vous souhaitez que S3 Storage Lens inclue ou exclue. Vous pouvez inclure ou exclure des compartiments, mais pas les deux. Cette option n'est pas disponible lorsque vous créez des tableaux de bord au niveau de l'organisation.

> **Note**
>
> - Vous pouvez inclure ou exclure des Régions et des compartiments. Cette option est limitée aux Régions uniquement lors de la création de tableau de bord au niveau de l'organisation sur les comptes membres de votre organisation.
> - Vous pouvez choisir jusqu'à 50 compartiments à inclure ou exclure.

Étape 2 : configurer la sélection des métriques

1. Dans la section Metrics selection (Sélection de métriques), sélectionnez le type de métriques que vous souhaitez agréger pour ce tableau de bord.

   - Pour inclure des métriques gratuites agrégées au niveau du compartiment et disponibles pour les requêtes pendant 14 jours, choisissez Free Metrics (Métriques gratuites).
   - Pour activer les métriques avancées et d'autres options avancées, choisissez Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées). Ces options incluent l'agrégation au niveau du préfixe, la publication sur Amazon CloudWatch et les recommandations contextuelles avancées. Les données sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Les métriques et recommandations avancées entraînent un coût supplémentaire. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

     Pour plus d'informations sur les métriques gratuites et avancées, consultez Sélection des métriques.

2. Sous Advanced metrics and recommendations features (Fonctionnalités de métriques et recommandations avancées), sélectionnez les options que vous voulez activer :

   - Advanced metrics (Métriques avancées)
   - Publication CloudWatch
   - Prefix aggregation (Agrégation de préfixes)

   > **Important**
   >
   > Si vous activez l'agrégation de préfixes pour votre configuration S3 Storage Lens, les métriques au niveau du préfixe ne seront pas publiées sur CloudWatch. Seules les métriques S3 Storage Lens au niveau du compartiment, du compte et de l'organisation sont publiées sur CloudWatch.

3. Si vous avez activé Advanced metrics (Métriques avancées), sélectionnez les Advanced metrics categories (Catégories de métriques avancées) que vous souhaitez afficher dans votre tableau de bord S3 Storage Lens :

   - Métriques d'activité
   - Detailed status code metrics (Métriques détaillées sur le code de statut
   - Advanced cost optimization metrics (Métriques avancées sur l'optimisation des coûts)

- Advanced data protection metrics (Métriques avancées sur la protection des données

Pour plus d'informations sur les catégories de métriques, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir une liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

4. Si vous avez choisi d'activer l'agrégation des préfixes, configurez les éléments suivants :

   a. Choisissez la taille minimale du seuil de préfixe pour ce tableau de bord.

      Par exemple, un seuil de préfixe de 5 % indique que les préfixes représentant 5 % ou plus de la taille totale de stockage du compartiment seront agrégés.

   b. Sélectionnez la profondeur de préfixe.

      Ce paramètre indique le nombre maximal de niveaux jusqu'auquel les préfixes sont évalués. La profondeur de préfixe doit être inférieure à 10.

   c. Saisissez un caractère de délimiteur de préfixe.

      Cette valeur est utilisée pour identifier chaque niveau de préfixe. La valeur par défaut dans Amazon S3 est le caractère `/`, mais votre structure de stockage peut utiliser d'autres délimiteurs.

(Facultatif) Étape 3 : exporter des métriques pour le tableau de bord

1. Dans la section Metrics export (Exportation de métriques), choisissez Enable (Activer) pour créer une exportation de métriques qui sera placée quotidiennement dans un compartiment de destination de votre choix.
2. Si vous avez activé l'exportation de métriques, choisissez le format de sortie de votre exportation quotidienne de métriques : CSV ou Apache Parquet.

   Parquet est un format de fichier open source pour Hadoop, qui stocke les données imbriquées dans un format en colonnes plat.
3. Sélectionnez le compartiment S3 de destination pour l'exportation de vos métriques.
4. Choisissez le compartiment S3 de destination (format : `s3://`*`bucket-name`*`/`*`prefix`*).

   Le compartiment doit être dans la région d'origine de votre tableau de bord S3 Storage Lens. La console S3 vous montre le paramètre Destination bucket permission (Autorisation de compartiment de destination) qui sera ajouté par Amazon S3 à la stratégie de compartiment

de destination. Amazon S3 met à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination pour permettre à S3 de placer des données dans ce compartiment.

5. (Facultatif) Pour activer le chiffrement côté serveur pour l'exportation de vos métriques, choisissez Specify an encryption key (Spécifier une clé de chiffrement). Ensuite, choisissez le Type de chiffrement : Clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) ou Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).

   Vous pouvez choisir entre une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) et une clé AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

6. (Facultatif) Pour spécifier une clé AWS KMS, vous devez choisir une clé KMS ou saisir un nom Amazon Resource Name (ARN) de clé.

   Si vous choisissez une clé gérée par le client, vous devez accorder à S3 Storage Lens l'autorisation de chiffrer dans la politique de clé AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Utiliser une AWS KMS key pour chiffrer vos exportations de métriques.

7. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant crée une configuration Amazon S3 Storage Lens avec des balises. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration --account-id=111122223333 --
config-id=example-dashboard-configuration-id --region=us-east-1 --storage-lens-
configuration=file://./config.json --tags=file://./tags.json
```

Example

L'exemple de commande suivant crée une configuration Amazon S3 Storage Lens sans balises. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration --account-id=222222222222 --config-
id=your-configuration-id --region=us-east-1 --storage-lens-configuration=file://./
config.json
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Créer et mettre à jour une configuration Amazon S3 Storage Lens

L'exemple suivant crée et met à jour une configuration Amazon S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java :

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.ActivityMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.CloudWatchMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Format;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Include;
import com.amazonaws.services.s3control.model.OutputSchemaVersion;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevelStorageMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.S3BucketDestination;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SSES3;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SelectionCriteria;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensAwsOrg;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExport;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExportEncryption;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class CreateAndUpdateDashboard {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";
        String exportAccountId = "Destination Account ID";
```

```
        String exportBucketArn = "arn:aws:s3:::destBucketName"; // The destination
 bucket for your metrics export must be in the same Region as your S3 Storage Lens
 configuration.
        String awsOrgARN = "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-
abcdefgh";
        Format exportFormat = Format.CSV;

        try {
            SelectionCriteria selectionCriteria = new SelectionCriteria()
                    .withDelimiter("/")
                    .withMaxDepth(5)
                    .withMinStorageBytesPercentage(10.0);
            PrefixLevelStorageMetrics prefixStorageMetrics = new
 PrefixLevelStorageMetrics()
                    .withIsEnabled(true)
                    .withSelectionCriteria(selectionCriteria);
            BucketLevel bucketLevel = new BucketLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedCostOptimizationMetrics(new
 AdvancedCostOptimizationMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedDataProtectionMetrics(new
 AdvancedDataProtectionMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withDetailedStatusCodesMetrics(new
 DetailedStatusCodesMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withPrefixLevel(new
 PrefixLevel().withStorageMetrics(prefixStorageMetrics));
            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedCostOptimizationMetrics(new
 AdvancedCostOptimizationMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedDataProtectionMetrics(new
 AdvancedDataProtectionMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withDetailedStatusCodesMetrics(new
 DetailedStatusCodesMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withBucketLevel(bucketLevel);

            Include include = new Include()
                    .withBuckets(Arrays.asList("arn:aws:s3:::bucketName"))
                    .withRegions(Arrays.asList("us-west-2"));

            StorageLensDataExportEncryption exportEncryption = new
 StorageLensDataExportEncryption()
                    .withSSES3(new SSES3());
            S3BucketDestination s3BucketDestination = new S3BucketDestination()
```

```
                .withAccountId(exportAccountId)
                .withArn(exportBucketArn)
                .withEncryption(exportEncryption)
                .withFormat(exportFormat)
                .withOutputSchemaVersion(OutputSchemaVersion.V_1)
                .withPrefix("Prefix");
        CloudWatchMetrics cloudWatchMetrics = new CloudWatchMetrics()
                .withIsEnabled(true);
        StorageLensDataExport dataExport = new StorageLensDataExport()
                .withCloudWatchMetrics(cloudWatchMetrics)
                .withS3BucketDestination(s3BucketDestination);

        StorageLensAwsOrg awsOrg = new StorageLensAwsOrg()
                .withArn(awsOrgARN);

        StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                .withId(configurationId)
                .withAccountLevel(accountLevel)
                .withInclude(include)
                .withDataExport(dataExport)
                .withAwsOrg(awsOrg)
                .withIsEnabled(true);

        List<StorageLensTag> tags = Arrays.asList(
                new StorageLensTag().withKey("key-1").withValue("value-1"),
                new StorageLensTag().withKey("key-2").withValue("value-2")
        );

        AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(US_WEST_2)
                .build();

        s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
PutStorageLensConfigurationRequest()
                .withAccountId(sourceAccountId)
                .withConfigId(configurationId)
                .withStorageLensConfiguration(configuration)
                .withTags(tags)
        );
    } catch (AmazonServiceException e) {
        // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
        // it and returned an error response.
        e.printStackTrace();
```

```
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Pour améliorer la visibilité de votre stockage, vous pouvez créer un ou plusieurs groupes S3 Storage Lens et les attacher à votre tableau de bord. Un groupe S3 Storage Lens est un filtre défini personnalisé pour les objets basé sur les préfixes, les suffixes, les balises d'objet, la taille d'objet, l'âge d'objet ou une combinaison de ces filtres.

Vous pouvez utiliser les groupes S3 Storage Lens pour obtenir une visibilité précise sur les compartiments partagés de grande taille, tels que les lacs de données, afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées. Par exemple, vous pouvez rationaliser l'allocation du stockage et optimiser les rapports sur les coûts en répartissant l'utilisation du stockage en groupes d'objets spécifiques pour des projets individuels et des centres de coûts au sein d'un compartiment ou de plusieurs compartiments.

Pour utiliser les groupes S3 Storage Lens, vous devez mettre à niveau votre tableau de bord afin d'utiliser des métriques et des recommandations avancées. Pour plus d'informations sur les groupes S3 Storage Lens, consultez the section called "Utilisation des groupes Storage Lens".

Mise à jour d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

Le tableau de bord par défaut d'Amazon S3 Storage Lens est `default-account-dashboard`. Ce tableau de bord est préconfiguré par Amazon S3 pour vous aider à visualiser le résumé des informations et des tendances des métriques gratuites et avancées agrégées de votre compte dans la console. Vous ne pouvez pas modifier la portée de la configuration du tableau de bord par défaut, mais vous pouvez mettre à niveau la sélection de métriques gratuites vers les métriques et recommandations avancées payantes, configurer l'exportation facultative des métriques ou même désactiver le tableau de bord par défaut. Ce tableau de bord par défaut ne peut pas être supprimé et peut uniquement être désactivé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Utilisation de la console S3

Suivez les étapes suivantes pour mettre à jour un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens sur la console Amazon S3.

Étape 1 : mettre à jour la portée du tableau de bord

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Tableaux de bord.
3. Choisissez le tableau de bord que vous souhaitez modifier, puis choisissez Edit (Modifier).

   La page Edit dashboard (Modifier le tableau de bord) s'ouvre.

   > **Note**
   >
   > Vous ne pouvez pas modifier les éléments suivants :
   >
   > - Le nom du tableau de bord
   > - La Région d'accueil
   > - La portée de tableau de bord du tableau de bord par défaut, qui est étendue à l'ensemble du stockage de votre compte.

4. (Facultatif) Sur la page de configuration du tableau de bord, dans la section General (Général), mettez à jour et ajoutez des étiquettes dans votre tableau de bord.

   Vous pouvez utiliser des balises pour gérer les autorisations de votre tableau de bord et pour suivre les coûts liés à S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à l'aide d'étiquettes de ressources dans le Guide de l'utilisateur IAM et Étiquettes de répartition des coûts générées par AWS dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.

   > **Note**
   >
   > Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises à votre configuration de tableau de bord.

5. Dans la section Dashboard scope (Portée du tableau de bord), procédez comme suit :

   a. Mettez à jour les Régions et les compartiments que S3 Storage Lens doit inclure ou exclure du tableau de bord.

> **Note**
>
> - Vous pouvez inclure ou exclure des Régions et des compartiments. Cette option est limitée aux Régions uniquement lors de la création de tableau de bord au niveau de l'organisation sur les comptes membres de votre organisation.
> - Vous pouvez choisir jusqu'à 50 compartiments à inclure ou exclure.

b. Mettez à jour les compartiments des Régions sélectionnées que vous souhaitez inclure ou exclure de S3 Storage Lens. Vous pouvez inclure ou exclure des compartiments, mais pas les deux. Cette option n'est pas disponible lors de la création de tableau de bord au niveau de l'organisation.

Étape 2 : mettre à jour la sélection de métriques

1. Dans la section Metrics selection (Sélection de métriques), sélectionnez le type de métriques que vous souhaitez agréger pour ce tableau de bord.

   - Pour inclure des métriques gratuites agrégées au niveau du compartiment et disponibles pour les requêtes pendant 14 jours, choisissez Free Metrics (Métriques gratuites).
   - Pour activer les métriques avancées et d'autres options avancées, choisissez Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées). Ces options incluent l'agrégation au niveau du préfixe, la publication sur Amazon CloudWatch et les recommandations contextuelles avancées. Les données sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Les métriques et recommandations avancées entraînent un coût supplémentaire. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

     Pour plus d'informations sur les métriques gratuites et avancées, consultez Sélection des métriques.

2. Sous Advanced metrics and recommendations features (Fonctionnalités de métriques et recommandations avancées), sélectionnez les options que vous voulez activer :

   - Advanced metrics (Métriques avancées)
   - Publication CloudWatch
   - Prefix aggregation (Agrégation de préfixes)

> **Important**
>
> Si vous activez l'agrégation de préfixes pour votre configuration S3 Storage Lens, les métriques au niveau du préfixe ne seront pas publiées sur CloudWatch. Seules les métriques S3 Storage Lens au niveau du compartiment, du compte et de l'organisation sont publiées sur CloudWatch.

3. Si vous avez activé Advanced metrics (Métriques avancées), sélectionnez les Advanced metrics categories (Catégories de métriques avancées) que vous souhaitez afficher dans votre tableau de bord S3 Storage Lens :

   - Métriques d'activité
   - Detailed status code metrics (Métriques détaillées sur le code de statut
   - Advanced cost optimization metrics (Métriques avancées sur l'optimisation des coûts)
   - Advanced data protection metrics (Métriques avancées sur la protection des données

   Pour plus d'informations sur les catégories de métriques, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir une liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

4. Si vous avez choisi d'activer l'agrégation des préfixes, configurez les éléments suivants :

   a. Choisissez la taille minimale du seuil de préfixe pour ce tableau de bord.

      Par exemple, un seuil de préfixe de 5 % indique que les préfixes représentant 5 % ou plus de la taille totale de stockage du compartiment seront agrégés.

   b. Sélectionnez la profondeur de préfixe.

      Ce paramètre indique le nombre maximal de niveaux jusqu'auquel les préfixes sont évalués. La profondeur de préfixe doit être inférieure à 10.

   c. Saisissez un caractère de délimiteur de préfixe.

      Il s'agit de la valeur utilisée pour identifier chaque niveau de préfixe. La valeur par défaut dans Amazon S3 est le caractère `/`, mais votre structure de stockage peut utiliser d'autres délimiteurs.

(Facultatif) Étape 3 : exporter des métriques pour le tableau de bord

1. Dans la section Metrics export (Exportation de métriques), choisissez Enable (Activer) pour créer une exportation de métriques qui sera placée quotidiennement dans un compartiment de destination de votre choix. Pour désactiver l'exportation des métriques, choisissez Disable (Désactiver).

   L'exportation des métriques est au format CSV ou Apache Parquet. La portée des données est la même que celle des données de votre tableau de bord S3 Storage Lens sans les recommandations.

2. Si cette option est activée, choisissez le format de sortie de votre exportation quotidienne de métriques : CSV ou Apache Parquet.

   Parquet est un format de fichier open source pour Hadoop, qui stocke les données imbriquées dans un format en colonnes plat.

3. Sélectionnez le compartiment S3 de destination pour l'exportation de vos métriques.

   Vous pouvez choisir un compartiment dans le compte actuel du tableau de bord S3 Storage Lens. Vous pouvez également choisir un autre Compte AWS si vous disposez des autorisations du compartiment de destination et de l'ID de compte du propriétaire du compartiment de destination.

4. Choisissez le compartiment S3 de destination (format : `s3://bucket-name/prefix`).

   Le compartiment doit être dans la région d'origine de votre tableau de bord S3 Storage Lens. La console S3 vous montre le paramètre Destination bucket permission (Autorisation de compartiment de destination) qui sera ajouté par Amazon S3 à la stratégie de compartiment de destination. Amazon S3 met à jour la stratégie de compartiment sur le compartiment de destination pour permettre à S3 de placer des données dans ce compartiment.

5. (Facultatif) Pour activer le chiffrement côté serveur pour l'exportation de vos métriques, choisissez Specify an encryption key (Spécifier une clé de chiffrement). Ensuite, choisissez le Type de chiffrement : Clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) ou Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).

   Vous pouvez choisir entre une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) et une clé AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS).

6. (Facultatif) Pour spécifier une clé AWS KMS, vous devez choisir une clé KMS ou saisir un nom Amazon Resource Name (ARN) de clé. Sous Clé AWS KMS, spécifiez votre clé KMS de l'une des manières suivantes :

   - Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS keys, puis sélectionnez votre Clé KMS dans la liste des clés disponibles.

     La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et la clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans cette liste. Pour plus d'informations sur les clés gérées par le client, consultez Clés de client et clés AWS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service.

     > **Note**
     >
     > La Clé gérée par AWS (`aws/S3`) n'est pas prise en charge pour le chiffrement SSE-KMS avec S3 Storage Lens.

   - Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de AWS KMS key, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
   - Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

     Si vous choisissez une clé gérée par le client, vous devez accorder à S3 Storage Lens l'autorisation de chiffrer dans la politique de clé AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez Utiliser une AWS KMS key pour chiffrer vos exportations de métriques.

     Pour en savoir plus sur la création d'une clé AWS KMS key, consultez la section Création de clés dans le guide du développeur AWS Key Management Service.

7. Sélectionnez Save Changes.

Pour améliorer la visibilité de votre stockage, vous pouvez créer un ou plusieurs groupes S3 Storage Lens et les attacher à votre tableau de bord. Un groupe S3 Storage Lens est un filtre défini personnalisé pour les objets basé sur les préfixes, les suffixes, les balises d'objet, la taille d'objet, l'âge d'objet ou une combinaison de ces filtres.

Vous pouvez utiliser les groupes S3 Storage Lens pour obtenir une visibilité précise sur les compartiments partagés de grande taille, tels que les lacs de données, afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées. Par exemple, vous pouvez rationaliser l'allocation du stockage et optimiser les rapports sur les coûts en répartissant l'utilisation du stockage en groupes d'objets

spécifiques pour des projets individuels et des centres de coûts au sein d'un compartiment ou de plusieurs compartiments.

Pour utiliser les groupes S3 Storage Lens, vous devez mettre à niveau votre tableau de bord afin d'utiliser des métriques et des recommandations avancées. Pour plus d'informations sur les groupes S3 Storage Lens, consultez the section called "Utilisation des groupes Storage Lens".

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant met à jour la configuration d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration --account-id=111122223333 --
config-id=example-dashboard-configuration-id --region=us-east-1 --storage-lens-
configuration=file://./config.json --tags=file://./tags.json
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Mettre à jour la configuration par défaut Amazon S3 Storage Lens avec les métriques et recommandations avancées

Les exemples suivants montrent comment mettre à jour la configuration S3 Storage Lens par défaut avec les métriques et recommandations avancées dans le kit SDK pour Java :

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.ActivityMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Format;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Include;
import com.amazonaws.services.s3control.model.OutputSchemaVersion;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevelStorageMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.S3BucketDestination;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SSES3;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SelectionCriteria;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensAwsOrg;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExport;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExportEncryption;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class UpdateDefaultConfigWithPaidFeatures {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "default-account-dashboard"; // This configuration ID
 cannot be modified.
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            SelectionCriteria selectionCriteria = new SelectionCriteria()
                    .withDelimiter("/")
                    .withMaxDepth(5)
                    .withMinStorageBytesPercentage(10.0);
            PrefixLevelStorageMetrics prefixStorageMetrics = new
 PrefixLevelStorageMetrics()
                    .withIsEnabled(true)
                    .withSelectionCriteria(selectionCriteria);
            BucketLevel bucketLevel = new BucketLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withPrefixLevel(new
 PrefixLevel().withStorageMetrics(prefixStorageMetrics));
            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withBucketLevel(bucketLevel);

            StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                    .withId(configurationId)
                    .withAccountLevel(accountLevel)
                    .withIsEnabled(true);

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
```

```
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
 PutStorageLensConfigurationRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withStorageLensConfiguration(configuration)
            );

        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> Des frais supplémentaires s'appliquent pour les métriques et recommandations avancées. Pour plus d'informations, consultez Métriques et recommandations avancées.

Désactivation d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

Vous pouvez désactiver un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens à partir de la console Amazon S3. Lorsqu'un tableau de bord est désactivé, il ne peut plus générer de métriques. Un tableau de bord désactivé conserve toujours ses informations de configuration. Ainsi, vous pouvez facilement le reprendre lorsque vous le réactivez. Un tableau de bord désactivé retient ses données historiques jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible pour les requêtes.

Utilisation de la console S3

Suivez la procédure ci-dessous pour créer un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens dans la console Amazon S3.

Pour désactiver un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Disable (Désactiver) en haut de la liste.
4. Sur la page de confirmation, confirmez que vous souhaitez désactiver le tableau de bord en saisissant son nom dans le champ de texte, puis sélectionnez Confirmer.

Suppression d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

Vous ne pouvez pas supprimer le tableau de bord par défaut. Cependant, vous pouvez la ou le désactiver. Avant de supprimer un tableau de bord que vous avez créé, tenez compte des points suivants :

- Au lieu de supprimer un tableau de bord, vous pouvez le désactiver afin qu'il puisse être réactivé à l'avenir. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.
- Lorsque le tableau de bord est supprimé, tous les paramètres de configuration qui lui sont associés sont également supprimés.
- En outre, toutes les données historiques des métriques ne sont plus disponibles. Ces données historiques sont conservées pendant 15 mois. Si vous souhaitez accéder à nouveau à ces données, vous devez créer un tableau de bord portant le même nom dans la même Région d'accueil que celui qui a été supprimé.

Utilisation de la console S3

Vous pouvez supprimer un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens à partir de la console Amazon S3. Cependant, lorsqu'un tableau de bord est supprimé, il ne peut plus générer de métriques.

Supprimer un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).

3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord à supprimer, puis Delete (Supprimer) en haut de la liste.
4. Sur la page Supprimer les tableaux de bord, confirmez que vous souhaitez supprimer le tableau de bord en saisissant son nom dans le champ de texte. Ensuite, choisissez Valider.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant supprime une configuration S3 Storage Lens. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control delete-storage-lens-configuration --account-id=222222222222 --region=us-east-1 --config-id=your-configuration-id
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Supprimer une configuration de tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment supprimer une configuration S3 Storage Lens à l'aide du kit SDK for Java :

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.DeleteStorageLensConfigurationRequest;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class DeleteDashboard {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";
        try {
            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
```

```
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.deleteStorageLensConfiguration(new
 DeleteStorageLensConfigurationRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Affichage des tableaux de bord Amazon S3 Storage Lens

Utilisation de la console S3

Pour afficher les tableaux de bord S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord. Vous pouvez maintenant afficher les tableaux de bord dans votre Compte AWS.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant répertorie les tableaux de bord S3 Storage Lens dans votre Compte AWS. Pour utiliser ces exemples, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control list-storage-lens-configurations --account-id=222222222222 --region=us-east-1 --next-token=abcdefghij1234
```

Example

L'exemple suivant répertorie les configurations S3 Storage Lens sans jeton suivant. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control list-storage-lens-configurations --account-id=222222222222 --region=us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Répertorie les configurations de tableau de bord S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment répertorier les configurations S3 Storage Lens à l'aide du kit SDK pour Java : Pour utiliser cet exemple, remplacez les *user input placeholders* par vos propres informations. dans chaque description de l'exemple.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.ListStorageLensConfigurationEntry;
import com.amazonaws.services.s3control.model.ListStorageLensConfigurationsRequest;

import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class ListDashboard {

    public static void main(String[] args) {
        String sourceAccountId = "111122223333";
        String nextToken = "nextToken";

        try {
            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
```

```
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            final List<ListStorageLensConfigurationEntry> configurations =
                    s3ControlClient.listStorageLensConfigurations(new
 ListStorageLensConfigurationsRequest()
                            .withAccountId(sourceAccountId)
                            .withNextToken(nextToken)
                    ).getStorageLensConfigurationList();

            System.out.println(configurations.toString());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Affichage des détails d'un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

Vous pouvez supprimer un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens à partir de la console Amazon S3, l'AWS CLI et le kit SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour afficher les détails de configuration d'un tableau de bord S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord.
4. Dans la liste Tableaux de bord, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher. Vous pouvez désormais afficher les détails de votre tableau de bord Storage Lens.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant récupère une configuration S3 Storage Lens afin que vous puissiez consulter les détails de la configuration. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-storage-lens-configuration --account-id=222222222222 --config-
id=your-configuration-id --region=us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example — Récupérer et afficher une configuration S3 Storage Lens

L'exemple suivant montre comment récupérer une configuration S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java afin de pouvoir consulter les détails de la configuration. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.GetStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.GetStorageLensConfigurationResult;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class GetDashboard {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
```

```
                    .build();

            final StorageLensConfiguration configuration =
                    s3ControlClient.getStorageLensConfiguration(new
 GetStorageLensConfigurationRequest()
                            .withAccountId(sourceAccountId)
                            .withConfigId(configurationId)
                    ).getStorageLensConfiguration();

            System.out.println(configuration.toString());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Gestion des balises de ressource AWS avec S3 Storage Lens

Chaque tableau de bord Amazon S3 Storage Lens est considéré comme une ressource AWS ayant son propre Amazon Resource Name (ARN). Par conséquent, lorsque vous configurez votre tableau de bord Storage Lens, vous pouvez ajouter des balises de ressource AWS au tableau de bord. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises par tableau de bord Storage Lens. Pour créer un tableau de bord Storage Lens avec des balises, vous devez disposer des autorisations S3 Storage Lenssuivantes :

- `s3:ListStorageLensConfigurations`
- `s3:GetStorageLensConfiguration`
- `s3:GetStorageLensConfigurationTagging`
- `s3:PutStorageLensConfiguration`
- `s3:PutStorageLensConfigurationTagging`

Vous pouvez utiliser les balises de ressource AWS pour classer les ressources par département, secteur d'activité ou projet. Cela est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources du même type. En appliquant des balises, vous pouvez rapidement identifier un tableau de bord S3 Storage

Lens spécifique en fonction des balises que vous lui avez affectées. Vous pouvez également utiliser des balises pour suivre et répartir les coûts.

En outre, lorsque vous ajoutez une balise de ressource AWS à votre tableau de bord Storage Lens, vous activez le contrôle d'accès par attributs (ABAC). L'ABAC est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction d'attributs, tels que des balises. Vous pouvez également utiliser des conditions qui spécifient les balises de ressource dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources AWS.

Vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise, et vous pouvez retirer des balises d'une ressource à tout moment. En outre, tenez compte des limitations suivantes :

- Les clés de balise et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
- Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.
- Si vous supprimez une ressource, ses balises sont également supprimées.
- N'incluez pas de données privées ou sensibles dans vos balises de ressource AWS.
- Les balises système (dont les clés de balise commencent par `aws:`) ne sont pas prises en charge.
- La longueur de chaque clé de balise ne peut pas dépasser 128 caractères. La longueur de chaque valeur de balise ne peut pas dépasser 256 caractères.

Les exemples suivants montrent comment utiliser les balises de ressource AWS avec un tableau de bord Storage Lens.

Rubriques

- Ajout de balises de ressources AWS à un tableau de bord Storage Lens
- Récupération des balises de ressources AWS pour un tableau de bord Storage Lens
- Mise à jour des balises de tableau de bord Storage Lens
- Suppression des balises de ressources AWS d'un tableau de bord S3 Storage Lens

Ajout de balises de ressources AWS à un tableau de bord Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment ajouter des balises de ressource AWS à un tableau de bord S3 Storage Lens. Vous pouvez ajouter des balises de ressource à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter des balises de ressources AWS à un tableau de bord Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord.
4. Choisissez la case d'option du tableau de bord Storage Lens que vous souhaitez mettre à jour. Ensuite, choisissez Edit (Modifier).
5. Sous Général, choisissez Ajouter une balise.
6. Sur la page Ajouter une balise, ajoutez la nouvelle paire clé-valeur.

> **Note**
>
> L'ajout d'une nouvelle balise ayant la même clé qu'une balise existante remplace la valeur de balise précédente.

7. (Facultatif) Pour ajouter plusieurs nouvelles balises, choisissez à nouveau Ajouter une balise pour continuer à ajouter de nouvelles entrées. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises de ressources AWS à votre groupe Storage Lens.
8. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une entrée récemment ajoutée, choisissez Retirer en regard de la balise que vous souhaitez retirer.
9. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant ajoute des balises à une configuration de tableau de bord S3 Storage Lens. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration-tagging --account-id=222222222222 --
region=us-east-1 --config-id=your-configuration-id --tags=file://./tags.json
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple suivant ajoute des balises à une configuration Amazon S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Example – Ajouter des balises à une configuration S3 Storage Lens

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import
 com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationTaggingRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class PutDashboardTagging {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            List<StorageLensTag> tags = Arrays.asList(
                    new StorageLensTag().withKey("key-1").withValue("value-1"),
                    new StorageLensTag().withKey("key-2").withValue("value-2")
            );

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfigurationTagging(new
 PutStorageLensConfigurationTaggingRequest()
```

```
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withTags(tags)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Récupération des balises de ressources AWS pour un tableau de bord Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment récupérer des balises de ressource AWS pour un tableau de bord S3 Storage Lens. Vous pouvez ajouter des balises de ressources à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et du kit AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour récupérer les balises de ressources AWS d'un tableau de bord Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord.
4. Choisissez la case d'option correspondant à la configuration du tableau de bord Storage Lens que vous souhaitez afficher. Choisissez ensuite Afficher la configuration du tableau de bord.
5. Sous Balises, vérifiez les balises associées au tableau de bord.
6. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle balise, choisissez Modifier. Choisissez ensuite Ajouter une balise. Sur la page Ajouter une balise, ajoutez la nouvelle paire clé-valeur.

> **Note**
>
> L'ajout d'une nouvelle balise ayant la même clé qu'une balise existante remplace la valeur de balise précédente.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une entrée récemment ajoutée, choisissez Retirer en regard de la balise que vous souhaitez retirer.
8. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant récupère des balises pour la configuration d'un tableau de bord S3 Storage Lens. Pour utiliser ces exemples, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-storage-lens-configuration-tagging --account-id=222222222222 --
region=us-east-1 --config-id=your-configuration-id --tags=file://./tags.json
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Obtenir des balises pour une configuration de tableau de bord S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment récupérer des balises pour la configuration d'un tableau de bord S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.DeleteStorageLensConfigurationRequest;
import
 com.amazonaws.services.s3control.model.GetStorageLensConfigurationTaggingRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class GetDashboardTagging {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";
        try {
            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            final List<StorageLensTag> s3Tags = s3ControlClient
                    .getStorageLensConfigurationTagging(new
 GetStorageLensConfigurationTaggingRequest()
                            .withAccountId(sourceAccountId)
                            .withConfigId(configurationId)
                    ).getTags();

            System.out.println(s3Tags.toString());
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Mise à jour des balises de tableau de bord Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment mettre à jour les valeurs des balises d'un tableau de bord Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) et du kit AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour mettre à jour une balise de ressource AWS pour un tableau de bord Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord.
4. Choisissez la case d'option correspondant à la configuration du tableau de bord Storage Lens que vous souhaitez afficher. Choisissez ensuite Afficher la configuration du tableau de bord.
5. Sous Balises, vérifiez les balises associées au tableau de bord.
6. (Facultatif) Pour ajouter une nouvelle balise, choisissez Modifier. Choisissez ensuite Ajouter une balise. Sur la page Ajouter une balise, ajoutez la nouvelle paire clé-valeur.

   > **Note**
   >
   > L'ajout d'une nouvelle balise ayant la même clé qu'une balise existante remplace la valeur de balise précédente.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une entrée récemment ajoutée, choisissez Retirer en regard de la balise que vous souhaitez retirer.
8. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple de commande suivant ajoute ou remplace des balises au niveau d'une configuration existante de tableau de bord Amazon S3 Storage Lens. Pour utiliser ces exemples, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration-tagging --account-id=111122223333 --
config-id=example-dashboard-configuration-id --region=us-east-1 --config-id=your-
configuration-id
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant met à jour les balises de ressources AWS d'un tableau de bord Storage Lens existant. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Example — Mettre à jour les balises au niveau une configuration existante de tableau de bord Storage Lens

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import
 com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationTaggingRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class PutDashboardTagging {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            List<StorageLensTag> tags = Arrays.asList(
                    new StorageLensTag().withKey("key-1").withValue("value-1"),
                    new StorageLensTag().withKey("key-2").withValue("value-2")
            );

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();
```

```
            s3ControlClient.putStorageLensConfigurationTagging(new
 PutStorageLensConfigurationTaggingRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withTags(tags)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Suppression des balises de ressources AWS d'un tableau de bord S3 Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment supprimer des balises de ressources AWS d'un tableau de bord Storage Lens. Vous pouvez supprimer des balises à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer les balises de ressources AWS d'un tableau de bord Storage Lens existant

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Choisissez Tableaux de bord.
4. Choisissez la case d'option correspondant à la configuration du tableau de bord Storage Lens que vous souhaitez afficher. Choisissez ensuite Afficher la configuration du tableau de bord.
5. Sous Balises, vérifiez les balises associées au tableau de bord.
6. Sélectionnez Supprimer à côté de la balise que vous souhaitez supprimer.
7. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

La commande AWS CLI suivante supprime les balises de ressources AWS d'un tableau de bord Storage Lens existant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Example

```
aws s3control delete-storage-lens-configuration-tagging --account-id=222222222222 --
config-id=your-configuration-id --region=us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant supprime une balise de ressource AWS du tableau de bord Storage Lens à l'aide de l'Amazon Resource Name (ARN) que vous spécifiez dans le compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Example – Supprimer des balises pour une configuration de tableau de bord S3 Storage Lens

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import
 com.amazonaws.services.s3control.model.DeleteStorageLensConfigurationTaggingRequest;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class DeleteDashboardTagging {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";
        try {
            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();
```

```
            s3ControlClient.deleteStorageLensConfigurationTagging(new
 DeleteStorageLensConfigurationTaggingRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Fichiers d'aide pour l'utilisation d'Amazon S3 Storage Lens

Utilisez les fichiers JSON suivants et ses entrées de clé pour vos exemples.

Exemple de configuration S3 Storage Lens dans JSON

Example **`config.json`**

Le fichier `config.json` contient les détails d'une configuration de métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens au niveau de l'organisation. Pour utiliser l'exemple suivant, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

> **Note**
>
> Des frais supplémentaires s'appliquent pour les métriques et recommandations avancées. Pour plus d'informations, consultez Métriques et recommandations avancées.

```
{
  "Id": "SampleS3StorageLensConfiguration", //Use this property to identify your S3
 Storage Lens configuration.
  "AwsOrg": { //Use this property when enabling S3 Storage Lens for AWS Organizations.
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-abcdefgh"
  },
  "AccountLevel": {
```

```
    "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedDataProtectionMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "DetailedStatusCodesMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "BucketLevel": {
      "ActivityMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
      "AdvancedDataProtectionMetrics": {
      "IsEnabled":true
      },
      "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
      "DetailedStatusCodesMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
      "PrefixLevel":{
        "StorageMetrics":{
          "IsEnabled":true,
          "SelectionCriteria":{
            "MaxDepth":5,
            "MinStorageBytesPercentage":1.25,
            "Delimiter":"/"
          }
        }
      }
    }
  },
  "Exclude": { //Replace with "Include" if you prefer to include Regions.
    "Regions": [
      "eu-west-1"
    ],
    "Buckets": [ //This attribute is not supported for AWS Organizations-level
configurations.
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
```

```
    ]
  },
  "IsEnabled": true, //Whether the configuration is enabled
  "DataExport": { //Details about the metrics export
    "S3BucketDestination": {
      "OutputSchemaVersion": "V_1",
      "Format": "CSV", //You can add "Parquet" if you prefer.
      "AccountId": "111122223333",
      "Arn": "arn:aws:s3:::
amzn-s3-demo-destination-bucket", // The destination bucket for your metrics export
 must be in the same Region as your S3 Storage Lens configuration.
      "Prefix": "prefix-for-your-export-destination",
      "Encryption": {
        "SSES3": {}
      }
    },
    "CloudWatchMetrics": {
      "IsEnabled": true
    }
  }
}
```

Exemple de configuration S3 Storage Lens avec des groupes Storage Lens dans JSON

Example **`config.json`**

Le fichier `config.json` contient les détails que vous souhaitez appliquer à votre configuration Storage Lens lorsque vous utilisez des groupes Storage Lens. Pour utiliser l'exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

Pour attacher tous les groupes Storage Lens à votre tableau de bord, mettez à jour votre configuration Storage Lens avec la syntaxe suivante :

```
{
  "Id": "ExampleS3StorageLensConfiguration",
  "AccountLevel": {
    "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedDataProtectionMetrics": {
```

```
      "IsEnabled":true
    },
    "BucketLevel": {
      "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
      },
    "StorageLensGroupLevel": {},
  "IsEnabled": true
}
```

Pour inclure uniquement deux groupes Storage Lens dans la configuration de votre tableau de bord Storage Lens (*slg-1* et *slg-2*), utilisez la syntaxe suivante :

```
{
  "Id": "ExampleS3StorageLensConfiguration",
  "AccountLevel": {
    "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedDataProtectionMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "BucketLevel": {
      "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
      },
   "StorageLensGroupLevel": {
        "SelectionCriteria": {
            "Include": [
                "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/slg-1",
                "arn:aws:s3:us-east-1:444455556666:storage-lens-group/slg-2"
            ]
    },
  "IsEnabled": true
}
```

Pour exclure uniquement certains groupes Storage Lens de la configuration de votre tableau de bord, utilisez la syntaxe suivante :

```
{
```

```
  "Id": "ExampleS3StorageLensConfiguration",
  "AccountLevel": {
    "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedDataProtectionMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "BucketLevel": {
      "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
      },
   "StorageLensGroupLevel": {
        "SelectionCriteria": {
            "Exclude": [
                "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/slg-1",
                "arn:aws:s3:us-east-1:444455556666:storage-lens-group/slg-2"
            ]
    },
  "IsEnabled": true
}
```

Exemple de configuration de balises S3 Storage Lens dans JSON

Example **`tags.json`**

Le fichier `tags.json` contient les étiquettes que vous souhaitez appliquer à votre configuration S3 Storage Lens. Pour utiliser cet exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
[
    {
        "Key": "key1",
        "Value": "value1"
    },
    {
        "Key": "key2",
        "Value": "value2"
    }
]
```

Exemple de configuration d'autorisations IAM pour S3 Storage Lens

Example **`permissions.json`** : nom de tableau de bord spécifique

Cet exemple de politique montre un fichier `permissions.json` IAM de S3 Storage Lens avec un nom de tableau de bord spécifique spécifié. Remplacez *`value1`*, *`us-east-1`*, *`your-dashboard-name`* et *`example-account-id`* par vos propres valeurs.

JSON

```
{
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetStorageLensConfiguration",
                "s3:DeleteStorageLensConfiguration",
                "s3:PutStorageLensConfiguration"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/key1": "value1"
                }
            },
            "Resource": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens/your-dashboard-name"
        }
    ]
}
```

Example **`permissions.json`** : aucun nom de tableau de bord spécifique

Cet exemple de politique montre un fichier `permissions.json` IAM de S3 Storage Lens sans nom de tableau de bord spécifique spécifié. Remplacez *`value1`*, *`us-east-1`* et *`example-account-id`* par vos propres valeurs.

JSON

```
{
```

```
    "Version":"2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:GetStorageLensConfiguration",
                "s3:DeleteStorageLensConfiguration",
                "s3:PutStorageLensConfiguration"
            ],
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/key1": "value1"
                }
            },
            "Resource": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens/*"
        }
    ]
}
```

Affichage des métriques avec Amazon S3 Storage Lens

S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartiment S3.

Par défaut, tous les tableaux de bord sont configurés avec les métriques gratuites, qui incluent les métriques que vous pouvez utiliser pour comprendre l'utilisation et l'activité sur votre espace de stockage S3, optimiser vos coûts de stockage et mettre en œuvre les bonnes pratiques de protection des données et de gestion des accès. Les métriques gratuites sont agrégées jusqu'au niveau du compartiment. Avec les métriques gratuites, les données sont disponibles pour les requêtes jusqu'à 14 jours.

Les métriques et recommandations avancées incluent les fonctionnalités supplémentaires suivantes que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre l'utilisation et l'activité de votre stockage, ainsi que les bonnes pratiques visant à optimiser votre stockage :

- Recommandations contextuelles (disponibles uniquement dans le tableau de bord)
- Métriques avancées (y compris les métriques d'activité agrégées par compartiment)
- Prefix aggregation (Agrégation de préfixes)
- Regroupement des groupes Storage Lens
- Regroupement des groupes Storage Lens
- Publication sur Amazon CloudWatch

Les métriques avancées sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. L'utilisation de S3 Storage Lens avec des métriques avancées entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3. Pour plus d'informations sur les métriques gratuites et avancées, consultez Sélection des métriques.

Rubriques

- Afficher les métriques S3 Storage Lens sur les tableaux de bord
- Afficher les métriques Amazon S3 Storage Lens à l'aide d'une exportation de données
- Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch
- Cas d'utilisation des métriques Amazon S3 Storage Lens

Afficher les métriques S3 Storage Lens sur les tableaux de bord

Dans la console Amazon S3, S3 Storage Lens fournit un tableau de bord interactif par défaut qui permet de visualiser les informations et les tendances de vos données. Vous pouvez également utiliser ce tableau de bord pour signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protection des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer des informations au niveau du compte, du compartiment, de la Région AWS, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Si vous avez fait en sorte que S3 Storage Lens fonctionne avec AWS Organizations, vous pouvez également générer des informations au niveau de l'organisation (telles que des données pour tous les comptes qui font partie de votre hiérarchie AWS Organizations). Le tableau de bord se charge toujours à la date la plus récente pour laquelle des métriques sont disponibles.

Le tableau de bord par défaut de S3 Storage Lens sur la console s'appelle default-account-dashboard. Amazon S3 préconfigure ce tableau de bord pour qu'il affiche le résumé des informations et des tendances pour l'ensemble de votre compte, et les met à jour quotidiennement dans la console S3. Vous ne pouvez pas modifier la portée de la configuration du tableau de bord par défaut, mais vous pouvez mettre à niveau la sélection en passant des métriques gratuites aux métriques et recommandations avancées payantes. Les métriques et recommandations avancées vous donnent accès à des métriques et à des fonctionnalités supplémentaires. Ces fonctionnalités incluent des catégories de métriques avancées, l'agrégation au niveau du préfixe, des recommandations contextuelles et la publication sur Amazon CloudWatch.

Vous pouvez désactiver le tableau de bord par défaut, mais pas le supprimer. Si vous désactivez le tableau de bord par défaut, il n'est plus mis à jour. De plus, vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes dans S3 Storage Lens ou dans la section Instantané de compte sur la page Compartiments. Vous pourrez toujours voir les données d'historique dans le tableau de bord par défaut jusqu'à l'expiration du délai de 14 jours pour les requêtes de données. Cette période est de 15 mois si vous avez activé les métriques et recommandations avancées. Pour accéder à ces données, vous pouvez réactiver le tableau de bord par défaut pendant la période d'expiration.

Vous pouvez créer d'autres tableaux de bord S3 Storage Lens et les délimiter par Régions AWS, compartiments S3 ou comptes. Vous pouvez également définir vos tableaux de bord par organisation si vous avez fait en sorte que Storage Lens fonctionne avec AWS Organizations. Lorsque vous créez ou modifiez un tableau de bord S3 Storage Lens, vous définissez la portée de ce tableau de bord et la sélection des métriques.

Vous pouvez désactiver ou supprimer tous les tableaux de bord supplémentaires que vous créez.

- Si vous désactivez un tableau de bord, il ne sera plus mis à jour et vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes. Vous pouvez encore voir les données d'historique des métriques gratuites pendant la période d'expiration de 14 jours. Si vous avez activé les métriques et recommandations avancées pour ce tableau de bord, cette période est de 15 mois. Pour accéder à ces données, vous pouvez réactiver le tableau de bord pendant la période d'expiration.
- Si vous supprimez votre tableau de bord, vous perdrez tous ses paramètres de configuration. Vous ne recevrez plus de nouvelles métriques quotidiennes et vous perdrez également l'accès aux données historiques associées à ce tableau de bord. Si vous souhaitez accéder aux données historiques d'un tableau de bord supprimé, vous devez créer un autre tableau de bord portant le même nom dans la même Région d'accueil.

Rubriques

- Afficher un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens
- Comprendre votre tableau de bord S3 Storage Lens

Afficher un tableau de bord Amazon S3 Storage Lens

La procédure suivante montre comment afficher un tableau de bord S3 Storage Lens dans la console S3. Pour accéder à des procédures pas à pas basées sur des cas d'utilisation qui montrent comment utiliser votre tableau de bord pour optimiser les coûts, mettre en œuvre les bonnes pratiques et améliorer les performances des applications qui accèdent à vos compartiments S3, consultez Cas d'utilisation des métriques Amazon S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas utiliser les informations d'identification de l'utilisateur root de votre compte pour afficher les tableaux de bord Amazon S3 Storage Lens. Pour accéder aux tableaux de bord S3 Storage Lens, vous devez accorder les autorisations AWS Identity and Access Management (IAM) requises à un utilisateur IAM nouveau ou existant. Connectez-vous ensuite à l'aide de ces informations d'identification utilisateur pour accéder aux tableaux de bord S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens et les Bonnes pratiques de sécurité dans IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.

   Votre tableau de bord s'ouvre dans S3 Storage Lens. La section Snapshot for date (Instantané pour date) affiche la date la plus récente pour laquelle S3 Storage Lens a collecté des métriques. Votre tableau de bord charge toujours la date la plus récente pour laquelle des métriques sont disponibles.
4. (Facultatif) Pour modifier la date de votre tableau de bord S3 Storage Lens, choisissez une nouvelle date dans le sélecteur de date en haut à droite.

5. (Facultatif) Pour appliquer des filtres temporaires afin de limiter davantage la portée de vos données de tableau de bord, procédez comme suit :

   a. Développez la section Filtres.

   b. Pour filtrer par comptes, Régions AWS, classes de stockage, compartiments, préfixes ou groupes Storage Lens spécifiques, choisissez les options selon lesquelles vous souhaitez filtrer.

   > **Note**
   >
   > Le filtre Préfixes et le filtre Groupes Storage Lens ne peuvent pas être appliqués en même temps.

   c. Pour mettre à jour un filtre, choisissez Apply (Appliquer).

   d. Pour supprimer un filtre, cliquez sur X en regard du filtre.

6. Dans n'importe quelle section de votre tableau de bord S3 Storage Lens, pour voir les données relatives à une métrique spécifique, dans Metric (Métrique), choisissez le nom de la métrique.

7. Dans un graphique ou une visualisation quelconque de votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous pouvez approfondir les niveaux d'agrégation à l'aide des onglets Comptes, Régions AWS, Classes de stockage, Compartiments, Préfixes et Groupes Storage Lens. Pour obtenir un exemple, consultez Découverte des compartiments Amazon S3 froids.

Comprendre votre tableau de bord S3 Storage Lens

Votre tableau de bord S3 Storage Lens comprend un onglet Overview (Présentation) principal et jusqu'à cinq onglets supplémentaires représentant les différents niveaux d'agrégation :

- Accounts
- Régions AWS
- Classes de stockage
- Compartiments
- Préfixes
- Groupes Storage Lens

Dans l'onglet Overview (Présentation), vos données de tableau de bord sont regroupées en trois sections différentes : Snapshot for date (Instantané pour date), Trends and distributions (Tendances et distributions) et Top N overview (Aperçu des N éléments principaux).

Pour plus d'informations sur votre tableau de bord S3 Storage Lens, consultez les sections suivantes.

Instantané

La section Snapshot for date (Instantané pour date) affiche les métriques récapitulatives que S3 Storage Lens a agrégées pour la date sélectionnée. Ces métriques récapitulatives incluent les métriques suivantes :

- Stockage total : quantité totale de stockage utilisée en octets.
- Nombre d'objets : nombre total d'objets dans votre Compte AWS.
- Taille moyenne d'objet : taille moyenne des objets.
- Compartiments actifs : nombre total de compartiments activement utilisés dont le stockage est supérieur à 0 octet dans votre compte.
- Comptes : nombre de comptes dont le stockage est dans la portée. Cette valeur est définie sur 1, sauf si vous utilisez AWS Organizations et que S3 Storage Lens dispose d'un accès approuvé avec un rôle lié à un service valide. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens.
- Compartiments : nombre total de compartiments dans votre compte.

Données des métriques

Pour chaque métrique qui apparaît dans l'instantané, vous pouvez voir les données suivantes :

- Nom de la métrique : nom de la métrique.
- Catégorie de métrique : catégorie dans laquelle la métrique est organisée.
- Total pour date : nombre total pour la date sélectionnée.
- % de variation : pourcentage de variation par rapport à la date du dernier instantané.
- Tendance sur 30 jours : courbe de tendance montrant les variations de la métrique sur une période de 30 jours.
- Recommandation : recommandation contextuelle basée sur les données fournies dans l'instantané. Les recommandations sont disponibles avec les métriques et recommandations avancées. Pour plus d'informations, consultez Recommandations.

Catégories de métriques

Vous pouvez éventuellement mettre à jour la section Snapshot for date (Instantané pour date) de votre tableau de bord afin d'afficher les métriques relatives à d'autres catégories. Si vous souhaitez voir des données d'instantané pour des métriques supplémentaires, vous pouvez choisir parmi les Metrics categories (Catégories de métriques) suivantes :

- Optimisation des coûts
- Protection des données
- Activité (disponible avec les métriques avancées)
- Gestion des accès
- Performances
- Événements

La section Snapshot for date (Instantané pour date) affiche uniquement une sélection de métriques pour chaque catégorie. Pour voir toutes les métriques d'une catégorie spécifique, choisissez la métrique dans les sections Trends and distributions (Tendances et distributions) ou Top N overview (Aperçu des N éléments principaux). Pour plus d'informations sur les catégories de métriques, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir la liste complète des métriques S3 Storage Lens, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Tendances et distributions

La deuxième section de l'onglet Overview (Présentation) est Trends and distributions (Tendances et distributions). Dans la section Trends and distributions (Tendances et distributions), vous pouvez choisir deux métriques à comparer sur une plage de dates que vous définissez. La section Trends and distributions (Tendances et distributions) montre la relation entre deux métriques au fil du temps. Cette section contient des graphiques montrant la distribution Classe de stockage et Région entre les deux tendances que vous suivez. Vous pouvez éventuellement explorer un point de données dans l'un des graphiques pour une analyse approfondie.

Pour une procédure pas à pas utilisant la section Trends and distributions (Tendances et distributions), consultez Identification des compartiments qui n'utilisent pas le chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour le chiffrement par défaut (SSE-KMS).

Aperçu des N éléments principaux

La troisième section du tableau de bord S3 Storage Lens est Top N overview (Aperçu des N éléments principaux) (triés par ordre croissant ou décroissant). Cette section affiche vos métriques sélectionnées sur le plus grand nombre comptes, de Régions AWS, de compartiments, de préfixes ou de groupes Storage Lens. Si vous avez fait en sorte que S3 Storage Lens fonctionne avec AWS Organizations, vous pouvez également voir vos métriques sélectionnées dans votre organisation.

Pour une procédure pas à pas utilisant la section Top N overview (Aperçu des N éléments principaux), consultez Identifier vos compartiments S3 les plus importants.

Exploration et analyse par options

Pour vous offrir une expérience d'analyse fluide, le tableau de bord S3 Storage Lens fournit un menu d'actions qui s'affiche lorsque vous choisissez une valeur de graphique quelconque. Pour utiliser ce menu, choisissez une valeur de graphique quelconque pour afficher les valeurs de métriques associées, puis choisissez l'une des deux options suivantes dans la zone qui apparaît :

- L'action Drill down (Explorer) applique la valeur sélectionnée en tant que filtre dans tous les onglets de votre tableau de bord. Vous pouvez ensuite explorer cette valeur pour une analyse plus approfondie.
- L'action Analyser par vous redirige vers l'onglet Dimension que vous sélectionnez et applique cette valeur d'onglet en tant que filtre. Ces onglets incluent Comptes, Régions AWS, Classes de stockage, Compartiments, Préfixes (pour les tableaux de bord où Métriques avancées et Regroupement des préfixes sont activés) et Groupes Storage Lens (pour les tableaux de bord où Métriques avancées et Regroupement des groupes Storage Lens sont activés). Analyser par vous permet de visualiser les données dans le contexte de la nouvelle dimension pour une analyse approfondie.

Les actions Approfondir et Analyser par peuvent être désactivées en cas de résultats illogiques ou dépourvus de valeur. Les actions Approfondir et Analyser par appliquent des filtres en plus de tous les filtres existants dans tous les onglets du tableau de bord. Vous pouvez également supprimer les filtres si nécessaire.

Onglets

Les onglets de niveau de dimension fournissent une vue détaillée de toutes les valeurs au sein d'une dimension particulière. Par exemple, l'onglet Régions AWS affiche les métriques de toutes les

Régions AWS et l'onglet Compartiment affiche les métriques de tous les compartiments. Chaque onglet de dimension contient une mise en page identique composée de quatre sections :

- Un graphique de tendances qui affiche les N premiers éléments de la dimension au cours des 30 derniers jours pour la métrique sélectionnée. Par défaut, ce graphique affiche les 10 premiers éléments, mais vous pouvez réduire ce nombre à 3 éléments ou l'augmenter jusqu'à 50.
- Un histogramme qui présente un graphique à barres verticales pour la date et la métrique sélectionnées. Si vous avez un grand nombre d'éléments à afficher dans ce graphique, vous devrez peut-être le faire défiler horizontalement.
- Un graphique d'analyse à bulles qui représente tous les éléments de la dimension. Ce graphique représente la première métrique sur l'axe des X et la deuxième sur l'axe des Y. La troisième métrique est représentée par la taille de la bulle.
- Une vue des métriques sous forme de grille qui contient chaque élément de la dimension répertoriés en lignes. Les colonnes représentent chaque métrique disponible, disposées dans des onglets de catégorie de métriques pour faciliter la navigation.

Afficher les métriques Amazon S3 Storage Lens à l'aide d'une exportation de données

Les métriques Amazon S3 Storage Lens sont générées quotidiennement dans des fichiers d'exportation au format CSV ou Apache Parquet et placées dans un compartiment S3 de votre compte. À partir de là, vous pouvez intégrer l'exportation des métriques dans les outils d'analytique de votre choix, par exemple Amazon Quick Suite et Amazon Athena, pour analyser les tendances d'utilisation et d'activité du stockage.

Rubriques

- Utiliser une AWS KMS key pour chiffrer vos exportations de métriques
- Qu'est-ce qu'un manifeste d'exportation S3 Storage Lens ?
- Comprendre le schéma d'exportation d'Amazon S3 Storage Lens

Utiliser une AWS KMS key pour chiffrer vos exportations de métriques

Pour accorder à Amazon S3 Storage Lens l'autorisation de chiffrer vos exportations de métriques à l'aide d'une clé gérée par le client, vous devez utiliser une politique de clé. Pour mettre à jour votre politique de clé et pouvoir utiliser une clé KMS permettant de chiffrer vos exportations de métriques S3 Storage Lens, procédez comme suit.

Pour accorder des autorisations S3 Storage Lens afin de chiffrer des données à l'aide de votre clé KMS

1. Connectez-vous à la AWS Management Console en utilisant le Compte AWS propriétaire de la clé gérée par le client.
2. Ouvrez la console AWS KMS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/kms.
3. Pour changer de Région AWS, utilisez le sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Clés gérées par le client.
5. Sous Clés gérées par le client, choisissez la clé que vous souhaitez utiliser pour chiffrer les exportations de métriques. Les AWS KMS keys sont propres à la Région et doivent être dans la même Région que le compartiment S3 de destination d'exportation des métriques.
6. Sous Politique de clé, choisissez Passer à l'écran de la politique.
7. Pour mettre à jour la politique de clé, choisissez Modifier.
8. Sous Modifier la politique de clé, ajoutez la politique de clé suivante à la politique de clé existante. Pour utiliser cette politique, remplacez *user input placeholders* par vos informations.

```
{
    "Sid": "Allow Amazon S3 Storage Lens use of the KMS key",
     "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "storage-lens.s3.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
       "StringEquals": {
           "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:us-east-1:source-account-id:storage-
lens/your-dashboard-name",
           "aws:SourceAccount": "source-account-id"
        }
     }
}
```

9. Sélectionnez Save Changes.

Pour en savoir plus sur la création de clés gérées par le client et l'utilisation des politiques de clés, consultez les rubriques suivantes dans le guide du développeurAWS Key Management Service :

- Premiers pas
- Utilisation de stratégies de clé dans AWS KMS

Vous pouvez également utiliser l'opération API de politique de clé PUT AWS KMS (PutKeyPolicy) pour copier la politique de clé vers les clés gérées par le client que vous souhaitez utiliser pour chiffrer les exportations de métriques à l'aide de l'API REST, d'AWS CLI et des kits SDK.

Qu'est-ce qu'un manifeste d'exportation S3 Storage Lens ?

Compte tenu de la grande quantité de données agrégées, l'exportation quotidienne de métriques S3 Storage Lens peut être divisée en plusieurs fichiers. Le fichier manifeste `manifest.json` décrit où se trouvent les fichiers d'exportation des métriques d'un jour donné. Chaque fois qu'une nouvelle exportation est livrée, elle est accompagnée d'un nouveau manifeste. Chaque manifeste contenu dans le fichier `manifest.json` fournit des métadonnées et d'autres informations de base sur l'exportation.

Les informations du manifeste comprennent les propriétés suivantes :

- `sourceAccountId` — ID de compte du propriétaire de la configuration.
- `configId` — Identifiant unique du tableau de bord.
- `destinationBucket` — Compartiment de destination Amazon Resource Name (ARN) dans lequel l'exportation des métriques est placée.
- `reportVersion` — Version de l'exportation.
- `reportDate` — Date du rapport.
- `reportFormat` — Format du rapport.
- `reportSchema` — Schéma du rapport.
- `reportFiles` — Liste réelle des fichiers de rapport d'exportation qui se trouvent dans le compartiment de destination.

Voici un exemple de manifeste dans un fichier `manifest.json` pour une exportation au format CSV.

```
{
```

```
   "sourceAccountId":"123456789012",
   "configId":"my-dashboard-configuration-id",
   "destinationBucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
   "reportVersion":"V_1",
   "reportDate":"2020-11-03",
   "reportFormat":"CSV",

 "reportSchema":"version_number,configuration_id,report_date,aws_account_number,aws_region,stor
   "reportFiles":[
        {
            "key":"DestinationPrefix/StorageLens/123456789012/my-dashboard-
configuration-id/V_1/reports/dt=2020-11-03/a38f6bc4-2e3d-4355-ac8a-e2fdcf3de158.csv",
            "size":1603959,
            "md5Checksum":"2177e775870def72b8d84febe1ad3574"
        }
      ]
}
```

Voici un exemple de manifeste dans un fichier `manifest.json` pour une exportation au format Parquet.

```
{
   "sourceAccountId":"123456789012",
   "configId":"my-dashboard-configuration-id",
   "destinationBucket":"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
   "reportVersion":"V_1",
   "reportDate":"2020-11-03",
   "reportFormat":"Parquet",
   "reportSchema":"message s3.storage.lens { required string version_number;
 required string configuration_id; required string report_date; required string
 aws_account_number; required string aws_region; required string storage_class;
 required string record_type; required string record_value; required string
 bucket_name; required string metric_name; required long metric_value; }",
   "reportFiles":[
      {
         "key":"DestinationPrefix/StorageLens/123456789012/my-dashboard-configuration-
id/V_1/reports/dt=2020-11-03/bd23de7c-b46a-4cf4-bcc5-b21aac5be0f5.par",
         "size":14714,
         "md5Checksum":"b5c741ee0251cd99b90b3e8eff50b944"
      }
}
```

Vous pouvez configurer l'exportation de vos métriques pour qu'elle soit générée dans le cadre de la configuration de votre tableau de bord dans la console Amazon S3 ou à l'aide de l'API REST Amazon S3, de la AWS CLI et des kits SDK.

Comprendre le schéma d'exportation d'Amazon S3 Storage Lens

Le tableau suivant présente le schéma de l'exportation des métriques S3 Storage Lens.

Nom d'attribut	Type de données	Nom de la colonne	Description
`VersionNumber`	Chaîne	`version_number`	Version des métriques de S3 Storage Lens en cours d'utilisation.
`ConfigurationId`	Chaîne	`configuration_id`	`configuration_id` de votre configuration S3 Storage Lens.
`ReportDate`	Chaîne	`report_date`	Date à laquelle les métriques ont été suivies.
`AwsAccountNumber`	Chaîne	`aws_account_number`	Votre numéro de Compte AWS.
`AwsRegion`	Chaîne	`aws_region`	La Région AWS pour laquelle les métriques font l'objet d'un suivi.
`StorageClass`	Chaîne	`storage_class`	Classe de stockage du compartiment en question.
`RecordType`	ENUM	`record_type`	Type d'artefact indiqué (ACCOUNT, BUCKET ou PREFIX).
`RecordValue`	Chaîne	`record_value`	La valeur de l'artefact `RecordType` .

Nom d'attribut	Type de données	Nom de la colonne	Description
			Note La valeur `record_value` est codée dans l'URL.
`BucketName`	Chaîne	`bucket_name`	Nom du compartiment indiqué.
`MetricName`	Chaîne	`metric_name`	Nom de la métrique indiquée.
`MetricValue`	Long	`metric_value`	Valeur de la métrique indiquée.

Exemple d'exportation de métriques S3 Storage Lens

Voici un exemple d'exportation de métriques S3 Storage Lens basée sur ce schéma.

Note

Vous pouvez identifier les métriques pour les groupes Storage Lens en recherchant les valeurs `STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET` ou `STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT` ou dans la colonne `record_type`. La colonne `record_value` affichera l'Amazon Resource Name (ARN) du groupe Storage Lens, par exemple `arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:storage-lens-group/slg-1`.

version_r	configuration_id	report_date	aws_account_number	aws_region	storage_class	record_type	record_value	bucket_name	metric_name	metric_value
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			StorageBytes	2478830621
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			ObjectCount	1598962
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			ReplicatedStorageBytes	20000
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			ReplicatedObjectCount	20
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			EncryptedStorageBytes	2478828742
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			EncryptedObjectCount	1598961
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			DeleteMarkerObjectCount	1500
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			ObjectLockEnabledStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			ObjectLockEnabledObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			CurrentVersionStorageBytes	2478830621
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			CurrentVersionObjectCount	1598962
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			NonCurrentVersionStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			NonCurrentVersionObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			IncompleteMultipartUploadStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	eu-west-1	STANDARD	ACCOUNT			IncompleteMultipartUploadObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	StorageBytes	29996800
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	ObjectCount	12264
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	ReplicatedStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	ReplicatedObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	EncryptedStorageBytes	29996800
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	EncryptedObjectCount	12264
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	DeleteMarkerObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	ObjectLockEnabledStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	ObjectLockEnabledObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	CurrentVersionStorageBytes	29996800
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	CurrentVersionObjectCount	12264
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	NonCurrentVersionStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	NonCurrentVersionObjectCount	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	IncompleteMultipartUploadStorageBytes	0
V_1	sample-cmh-exclude	11/3/2020	546264889236	us-west-1	STANDARD	PREFIX	AWSLogs%2F546264889236%2FCloudTrail%2Fus	cloudtrail-log-sfo	IncompleteMultipartUploadObjectCount	0

Voici un exemple d'exportation de métriques S3 Storage Lens avec des données de groupes Storage Lens.

version_numbe	configuration_id	report_date	aws_account_num	aws_region	storage_class	record_type	record_value	bucket_name	metric_name	metric_value
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		StorageBytes	3128548856
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ObjectCount	4440
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ReplicatedStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ReplicatedObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		EncryptedStorageBytes	3128548856
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		EncryptedObjectCount	4440
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		DeleteMarkerObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ObjectLockEnabledStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ObjectLockEnabledObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		CurrentVersionStorageBytes	3128548856
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		CurrentVersionObjectCount	4440
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		NonCurrentVersionStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		NonCurrentVersionObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		IncompleteMultipartUploadStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		IncompleteMultipartUploadObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		DeleteMarkerStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ReplicatedStorageBytesSource	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		ReplicatedObjectCountSource	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		IncompleteMPUStorageBytesOlderThan7Days	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180		IncompleteMPUObjectCountOlderThan7Days	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	StorageBytes	676863200
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ObjectCount	3000
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ReplicatedStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ReplicatedObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	EncryptedStorageBytes	676863200
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	EncryptedObjectCount	3000
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	DeleteMarkerObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ObjectLockEnabledStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ObjectLockEnabledObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	CurrentVersionStorageBytes	676863200
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	CurrentVersionObjectCount	3000
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	NonCurrentVersionStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	NonCurrentVersionObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	IncompleteMultipartUploadStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	IncompleteMultipartUploadObjectCount	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	DeleteMarkerStorageBytes	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ReplicatedStorageBytesSource	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	ReplicatedObjectCountSource	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	IncompleteMPUStorageBytesOlderThan7Days	0
V_1	sample-sfo-exclude	11/15/23	546264889236	us-west-1	STANDARD	STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET	arn:aws:s3:us-west-1:546264889236:storage-lens-group/age-more-than-180	cloud-trail-log-sfo	IncompleteMPUObjectCountOlderThan7Days	0

Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

Vous pouvez publier les métriques S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de votre état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la détection d'anomalies pour surveiller les métriques S3 Storage Lens et agir dessus. En outre, les opérations d'API CloudWatch permettent aux applications, y compris à celles des fournisseurs tiers, d'accéder à vos métriques S3 Storage Lens.

Pour de plus amples informations sur les fonctions de CloudWatch, consultez le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Vous pouvez activer l'option Publication CloudWatch pour les configurations de tableau de bord nouvelles ou existantes à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, d'AWS CLI et des kits AWS SDK. Les tableaux de bord mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens peuvent utiliser l'option Publication CloudWatch. Pour obtenir la tarification des métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, consultez Tarification Amazon S3. Aucun frais supplémentaire de publication de métriques CloudWatch ne s'applique. Toutefois, d'autres frais CloudWatch comme les frais de tableau de bord, d'alarmes et d'appels d'API s'appliquent. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur CloudWatch dans le compte propriétaire de la configuration S3 Storage Lens. Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées, vous pouvez accéder aux métriques au niveau de l'organisation, du compte et du compartiment dans CloudWatch. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

> **Note**
>
> Les métriques S3 Storage Lens sont des métriques quotidiennes et sont publiées sur CloudWatch une fois par jour. Lorsque vous interrogez des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, la période de la requête doit être d'un jour (86 400 secondes). Une fois que vos métriques quotidiennes S3 Storage Lens s'affichent dans votre tableau de bord S3 Storage Lens de la console Amazon S3, plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que ces mêmes métriques s'affichent dans CloudWatch. Lorsque vous activez l'option CloudWatch publishing (publication sur CloudWatch) pour les métriques S3 Storage Lens pour la première fois, la publication de vos métriques sur CloudWatch peut prendre jusqu'à 24 heures.

Après avoir activé l'option Publication CloudWatch, vous pouvez utiliser les fonctions CloudWatch suivantes pour surveiller et analyser les données S3 Storage Lens :

- Tableaux de bord : utilisez les tableaux de bord CloudWatch pour créer des tableaux de bord S3 Storage Lens personnalisés. Partagez votre tableau de bord CloudWatch avec des personnes qui n'ont pas d'accès direct à votre Compte AWS, entre des équipes, avec des parties prenantes et avec des personnes extérieures à vos organisations.

- Alarmes et actions déclenchées : configurez les alarmes qui surveillent les métriques et agissent lorsqu'un seuil est dépassé. Par exemple, vous pouvez configurer une alarme qui envoie une notification Amazon SNS lorsque la métrique Octets de chargements partitionnés non terminés dépasse 1 Go pendant trois jours consécutifs.
- Détection des anomalies : activez la détection des anomalies pour analyser les métriques continuellement, déterminer l'activité normale et les anomalies de surface. Vous pouvez créer une alarme de détection d'anomalie basées sur la valeur attendue d'une métrique. Par exemple, vous pouvez surveiller les anomalies pour la métrique Octets activés par le verrouillage d'objet afin de détecter la suppression non autorisée des paramètres de verrouillage d'objet.
- Mathématiques appliquées aux métriques : vous pouvez également utiliser les mathématiques appliquées aux métriques pour interroger plusieurs métriques S3 Storage Lens et utiliser des expressions mathématiques pour créer des séries temporelles basées sur ces métriques. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle métrique pour obtenir la taille moyenne d'objet en divisant `StorageBytes` par `ObjectCount`.

Pour plus d'informations sur l'option Publication CloudWatch pour les métriques S3 Storage Lens, consultez les rubriques ci-dessous.

Rubriques

- Métriques et dimensions S3 Storage Lens
- Activation de l'option Publication CloudWatch pour S3 Storage Lens
- Utilisation des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

Métriques et dimensions S3 Storage Lens

Pour envoyer des métriques S3 Storage Lens à CloudWatch, vous devez activer l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens. Une fois les métriques avancées activées, vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudWatch pour surveiller les métriques S3 Storage Lens en même temps que d'autres métriques d'application et créer une vue unifiée de votre état opérationnel. Vous pouvez utiliser des dimensions pour filtrer vos métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch par organisation, compte, compartiment, classe de stockage, Région et ID de configuration de métriques.

Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur CloudWatch dans le compte propriétaire de la configuration S3 Storage Lens. Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées, vous pouvez accéder aux métriques au niveau de

l'organisation, du compte et du compartiment dans CloudWatch. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

> **Note**
>
> Les métriques S3 Storage Lens sont des métriques quotidiennes et sont publiées sur CloudWatch une fois par jour. Lorsque vous interrogez des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, la période de la requête doit être d'un jour (86 400 secondes). Une fois que vos métriques quotidiennes S3 Storage Lens s'affichent dans votre tableau de bord S3 Storage Lens de la console Amazon S3, plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que ces mêmes métriques s'affichent dans CloudWatch. Lorsque vous activez l'option CloudWatch publishing (publication sur CloudWatch) pour les métriques S3 Storage Lens pour la première fois, la publication de vos métriques sur CloudWatch peut prendre jusqu'à 24 heures.

Pour plus d'informations sur les métriques et dimensions S3 Storage Lens dans CloudWatch, consultez les rubriques ci-dessous.

Rubriques

- Métriques
- Dimensions

Métriques

Les métriques S3 Storage Lens sont disponibles sous forme de métriques dans CloudWatch. Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur l'espace de noms `AWS/S3/Storage-Lens`. Cet espace de noms est réservé aux métriques S3 Storage Lens. Les métriques de compartiment, de demande et de réplication Amazon S3 sont publiées sur l'espace de noms `AWS/S3`.

Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur CloudWatch dans le compte propriétaire de la configuration S3 Storage Lens. Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées, vous pouvez accéder aux métriques au niveau de l'organisation, du compte et du compartiment dans CloudWatch. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

Dans S3 Storage Lens, les métriques sont agrégées et stockées uniquement dans la Région d'origine désignée. Les métriques S3 Storage Lens sont également publiées sur CloudWatch dans la Région d'origine que vous spécifiez dans la configuration S3 Storage Lens.

Pour obtenir la liste complète des métriques S3 Storage Lens, y compris la liste des métriques disponibles dans CloudWatch, consultez le Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> La statistique valide pour les métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch est Average (Moyenne). Pour plus d'informations sur les statistiques dans CloudWatch, consultez Définitions des statistiques CloudWatch dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Granularité des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

S3 Storage Lens offre des métriques selon une granularité au niveau de l'organisation, du compte, du compartiment et des préfixes. S3 Storage Lens publie les métriques S3 Storage Lens au niveau de l'organisation, du compte et du compartiment sur CloudWatch. Les métriques S3 Storage Lens au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

Pour plus d'informations sur la granularité des métriques S3 Storage Lens disponibles dans CloudWatch, consultez la liste suivante :

- Organisation : métriques agrégées sur les comptes membres de votre organisation. S3 Storage Lens publie des métriques pour les comptes membres sur CloudWatch dans le compte de gestion.
  - Organisation et compte : métriques pour les comptes membres de votre organisation.
  - Organisation et compartiment : métriques pour les compartiments Amazon S3 dans les comptes membres de votre organisation.
- Compte (hors de l'organisation) : mesures agrégées dans les compartiments de votre compte.
- Compartiment (hors de l'organisation) : métriques pour un compartiment spécifique. Dans CloudWatch, S3 Storage Lens publie ces mesures sur le Compte AWS qui a créé la configuration S3 Storage Lens. S3 Storage Lens publie ces métriques uniquement pour les configurations non organisationnelles.

Dimensions

Quand S3 Storage Lens envoie des données à CloudWatch, les dimensions sont attachées à chaque métrique. Les dimensions sont des catégories qui décrivent les caractéristiques des métriques. Vous pouvez utiliser des dimensions pour filtrer les résultats renvoyés par CloudWatch.

Par exemple, toutes les métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch sont rangées dans la dimension `configuration_id`. Vous pouvez utiliser cette dimension pour différencier les métriques associées à une configuration spécifique de S3 Storage Lens. La dimension `organization_id` identifie les métriques au niveau de l'organisation. Pour plus d'informations sur les dimensions dans CloudWatch, consultez la rubrique Dimensions dans le guide de l'utilisateur CloudWatch.

Différentes dimensions sont disponibles pour les métriques S3 Storage Lens selon la granularité des métriques. Par exemple, vous pouvez utiliser la dimension `organization_id` pour filtrer les métriques au niveau de l'organisation par l'ID AWS Organizations. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser cette dimension pour les métriques au niveau du compartiment ni du compte. Pour plus d'informations, consultez Filtrage des métriques à l'aide de dimensions.

Pour savoir quelles dimensions sont disponibles pour votre configuration S3 Storage Lens, consultez le tableau suivant.

Dimension	Description	Compartiment	Configuration	Organisation	Organisation et compte	Organisation et compte
`configuration_id`	Nom du tableau de bord pour la configuration S3 Storage Lens indiqué dans les métriques					
`metrics_version`	Version des métriques S3 Storage Lens. La valeur fixe de la version des métriques est égale à `1.0`.					
`organization_id`	ID AWS Organizations des métriques					
`aws_account_number`	Le Compte AWS associé aux métriques					
`aws_region`	La Région AWS pour les métriques					
`bucket_name`	Nom du compartiment S3 indiqué dans les métriques					

Dimension	Description	Compartiment	Configuration et compte	Organisation et compte	Organisation
`storage_class`	Classe de stockage pour le compartiment indiqué dans les métriques	.	.	.	.
`record_type`	Granularité des métriques : ORGANISATION, COMPTE, COMPARTIMENT	COMPARTIMENT	COMPTE	COMPTE	ORGANISATION

Activation de l'option Publication CloudWatch pour S3 Storage Lens

Vous pouvez publier les métriques S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de votre état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la détection d'anomalies pour surveiller les métriques S3 Storage Lens et agir dessus. En outre, les opérations d'API CloudWatch permettent aux applications, y compris à celles des fournisseurs tiers, d'accéder à vos métriques S3 Storage Lens. Pour de plus amples informations sur les fonctions de CloudWatch, consultez le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur CloudWatch dans le compte propriétaire de la configuration S3 Storage Lens. Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées, vous pouvez accéder aux métriques au niveau de l'organisation, du compte et du compartiment dans CloudWatch. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

Vous pouvez activer la prise en charge CloudWatch pour des configurations de tableau de bord nouvelles ou existantes à l'aide de la console S3, des API REST Amazon S3, d'AWS CLI et des kits AWS SDK. L'option Publication CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens. Pour obtenir la tarification des métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, consultez Tarification Amazon S3. Aucun frais supplémentaire de publication de métriques CloudWatch ne s'applique. Toutefois, d'autres frais CloudWatch comme les frais de tableau de bord, d'alarmes et d'appels d'API s'appliquent.

Pour activer l'option Publication CloudWatch pour les métriques S3 Storage Lens, consultez les rubriques ci-dessous.

> **Note**
>
> Les métriques S3 Storage Lens sont des métriques quotidiennes et sont publiées sur CloudWatch une fois par jour. Lorsque vous interrogez des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, la période de la requête doit être d'un jour (86 400 secondes). Une fois que vos métriques quotidiennes S3 Storage Lens s'affichent dans votre tableau de bord S3 Storage Lens de la console Amazon S3, plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que ces mêmes métriques s'affichent dans CloudWatch. Lorsque vous activez l'option CloudWatch publishing (publication sur CloudWatch) pour les métriques S3 Storage Lens pour la première fois, la publication de vos métriques sur CloudWatch peut prendre jusqu'à 24 heures. Actuellement, les métriques S3 Storage Lens ne peuvent pas être utilisées via les flux CloudWatch.

Utilisation de la console S3

Lorsque vous mettez à jour un tableau de bord S3 Storage Lens, vous ne pouvez pas modifier le nom du tableau de bord ni la région d'origine. Vous ne pouvez pas non plus modifier la portée du tableau de bord par défaut, qui est délimitée à l'ensemble du stockage de votre compte.

Pour mettre à jour un tableau de bord S3 Storage Lens afin d'activer l'option Publication CloudWatch

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez S3 Storage Lens, Tableaux de bord.
3. Choisissez le tableau de bord que vous souhaitez modifier, puis choisissez Edit (Modifier).
4. Sous Metrics selection (Sélection des métriques), choisissez Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées).

   Des métriques et recommandations avancées sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Les métriques et recommandations avancées incluent une période de 15 mois pour les requêtes de données, les métriques d'utilisation agrégées au niveau du préfixe, les métriques d'activité agrégées par compartiment, l'option Publication CloudWatch et les recommandations contextuelles qui vous aident à optimiser les coûts de stockage et à appliquer

les bonnes pratiques de protection des données. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

5. Sous Sélectionner les métriques et les recommandations avancées, sélectionnez Publication CloudWatch.

> **Important**
>
> Si votre configuration autorise l'agrégation de préfixes pour les métriques d'utilisation, les métriques au niveau du préfixe ne seront pas publiées sur CloudWatch. Seules les métriques S3 Storage Lens au niveau du compartiment, du compte et de l'organisation sont publiées sur CloudWatch.

6. Sélectionnez Save Changes.

Création d'un tableau de bord S3 Storage Lens qui permet la prise en charge de CloudWatch

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).
4. Sous General (Général), définissez les options de configuration suivantes :

   a. Dans Dashboard name (Nom du tableau de bord), saisissez le nom de votre tableau de bord.

      Les noms de tableau de bord doivent contenir moins de 65 caractères et ne doivent pas contenir de caractères spéciaux ou d'espaces. Vous ne pouvez pas modifier le nom d'un tableau de bord une fois que vous l'avez créé.

   b. Sélectionnez la Région d'origine de votre tableau de bord.

      Les métriques de toutes les Régions incluses dans la portée de ce tableau de bord sont stockées de manière centralisée dans la Région d'origine désignée. Dans CloudWatch, les métriques S3 Storage Lens sont également disponibles dans la Région d'origine. Vous ne pouvez pas modifier la région d'origine une fois que vous avez créé votre tableau de bord.

5. (Facultatif) Pour ajouter des étiquettes, choisissez Add tag (Ajouter une balise) et saisissez la Key (Clé) d'étiquette et une Value (Valeur).

> **Note**
>
> Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises à votre configuration de tableau de bord.

6. Définissez la portée de votre configuration :

   a. Si vous créez une configuration au niveau de l'organisation, choisissez les comptes à inclure dans la configuration : Include all accounts in your configuration (Inclure tous les comptes dans votre configuration) ou Limit the scope to your signed-in account (Limiter la portée au compte connecté).

   > **Note**
   >
   > Lorsque vous créez une configuration au niveau de l'organisation qui inclut tous les comptes, vous pouvez inclure ou exclure uniquement des régions, et non pas des compartiments.

   b. Choisissez les régions et les compartiments que vous souhaitez que S3 Storage Lens inclue de la configuration du tableau de bord en procédant comme suit :

   - Pour inclure toutes les Régions, choisissez Inclure les Régions et les compartiments.
   - Pour inclure des Régions spécifiques, effacez Inclure toutes les Régions. Sous Choisir les Régions à inclure, choisissez les Régions que vous souhaitez que S3 Storage Lens inclue dans le tableau de bord.
   - Pour inclure des compartiments spécifiques, effacez Include all buckets (Inclure tous les compartiments). Sous Choose buckets to include (Choisir les compartiments à inclure), choisissez les compartiments que vous souhaitez que S3 Storage Lens inclue dans le tableau de bord.

   > **Note**
   >
   > Vous pouvez choisir jusqu'à 50 compartiments.

7. Pour Metrics selection (Sélection des métriques), choisissez Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées).

Pour plus d'informations sur la tarification des métriques et recommandations avancées, consultez Tarification Amazon S3.

8. Sous Advanced metrics and recommendations features (Fonctionnalités de métriques et recommandations avancées), sélectionnez les options que vous voulez activer :

   - Advanced metrics (Métriques avancées)
   - Publication CloudWatch

   > **Important**
   >
   > Si vous activez l'agrégation de préfixes pour votre configuration S3 Storage Lens, les métriques au niveau du préfixe ne seront pas publiées sur CloudWatch. Seules les métriques S3 Storage Lens au niveau du compartiment, du compte et de l'organisation sont publiées sur CloudWatch.

   - Prefix aggregation (Agrégation de préfixes)

   > **Note**
   >
   > Pour plus d'informations sur les fonctionnalités des métriques et recommandations avancées, consultez Sélection des métriques.

9. Si vous avez activé Advanced metrics (Métriques avancées), sélectionnez les Advanced metrics categories (Catégories de métriques avancées) que vous souhaitez afficher dans votre tableau de bord S3 Storage Lens :

   - Métriques d'activité
   - Detailed status code metrics (Métriques détaillées sur le code de statut
   - Advanced cost optimization metrics (Métriques avancées sur l'optimisation des coûts)
   - Advanced data protection metrics (Métriques avancées sur la protection des données

   Pour plus d'informations sur les catégories de métriques, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir une liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

10. (Facultatif) Configurez l'exportation de vos métriques.

Pour plus d'informations sur la configuration d'une exportation de métriques, consultez l'étape Utilisation de la console S3.

11. Choisissez Create dashboard (Créer un tableau de bord).

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant permet d'activer l'option Publication CloudWatch à l'aide d'une configuration S3 Storage Lens au niveau de l'organisation des métriques et recommandations avancées. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control put-storage-lens-configuration --account-id=555555555555 --config-
id=your-configuration-id --region=us-east-1 --storage-lens-configuration=file://./
config.json

config.json
{
  "Id": "SampleS3StorageLensConfiguration",
  "AwsOrg": {
    "Arn": "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-abcdefgh"
  },
  "AccountLevel": {
    "ActivityMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "AdvancedDataProtectionMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "DetailedStatusCodesMetrics": {
      "IsEnabled":true
    },
    "BucketLevel": {
      "ActivityMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
      "AdvancedCostOptimizationMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
```

```
      "DetailedStatusCodesMetrics": {
        "IsEnabled":true
      },
      "PrefixLevel":{
        "StorageMetrics":{
          "IsEnabled":true,
          "SelectionCriteria":{
            "MaxDepth":5,
            "MinStorageBytesPercentage":1.25,
            "Delimiter":"/"
          }
        }
      }
    }
  },
  "Exclude": {
    "Regions": [
      "eu-west-1"
    ],
    "Buckets": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket "
    ]
  },
  "IsEnabled": true,
  "DataExport": {
    "S3BucketDestination": {
      "OutputSchemaVersion": "V_1",
      "Format": "CSV",
      "AccountId": "111122223333",
      "Arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket",
      "Prefix": "prefix-for-your-export-destination",
      "Encryption": {
        "SSES3": {}
      }
    },
    "CloudWatchMetrics": {
      "IsEnabled": true
    }
  }
}
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.ActivityMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.CloudWatchMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Format;
import com.amazonaws.services.s3control.model.Include;
import com.amazonaws.services.s3control.model.OutputSchemaVersion;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PrefixLevelStorageMetrics;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.S3BucketDestination;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SSES3;
import com.amazonaws.services.s3control.model.SelectionCriteria;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensAwsOrg;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExport;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensDataExportEncryption;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensTag;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class CreateAndUpdateDashboard {

    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ConfigurationId";
        String sourceAccountId = "Source Account ID";
        String exportAccountId = "Destination Account ID";
        String exportBucketArn = "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket"; //
 The destination bucket for your metrics export must be in the same Region as your S3
 Storage Lens configuration.
        String awsOrgARN = "arn:aws:organizations::123456789012:organization/o-
abcdefgh";
```

```
        Format exportFormat = Format.CSV;

        try {
            SelectionCriteria selectionCriteria = new SelectionCriteria()
                    .withDelimiter("/")
                    .withMaxDepth(5)
                    .withMinStorageBytesPercentage(10.0);
            PrefixLevelStorageMetrics prefixStorageMetrics = new
PrefixLevelStorageMetrics()
                    .withIsEnabled(true)
                    .withSelectionCriteria(selectionCriteria);
            BucketLevel bucketLevel = new BucketLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedCostOptimizationMetrics(new
AdvancedCostOptimizationMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedDataProtectionMetrics(new
AdvancedDataProtectionMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withDetailedStatusCodesMetrics(new
DetailedStatusCodesMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withPrefixLevel(new
PrefixLevel().withStorageMetrics(prefixStorageMetrics));
            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withActivityMetrics(new ActivityMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedCostOptimizationMetrics(new
AdvancedCostOptimizationMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withAdvancedDataProtectionMetrics(new
AdvancedDataProtectionMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withDetailedStatusCodesMetrics(new
DetailedStatusCodesMetrics().withIsEnabled(true))
                    .withBucketLevel(bucketLevel);

            Include include = new Include()
                    .withBuckets(Arrays.asList("arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"))
                    .withRegions(Arrays.asList("us-west-2"));

            StorageLensDataExportEncryption exportEncryption = new
StorageLensDataExportEncryption()
                    .withSSES3(new SSES3());
            S3BucketDestination s3BucketDestination = new S3BucketDestination()
                    .withAccountId(exportAccountId)
                    .withArn(exportBucketArn)
                    .withEncryption(exportEncryption)
                    .withFormat(exportFormat)
                    .withOutputSchemaVersion(OutputSchemaVersion.V_1)
```

```
                .withPrefix("Prefix");
            CloudWatchMetrics cloudWatchMetrics = new CloudWatchMetrics()
                .withIsEnabled(true);
            StorageLensDataExport dataExport = new StorageLensDataExport()
                .withCloudWatchMetrics(cloudWatchMetrics)
                .withS3BucketDestination(s3BucketDestination);

            StorageLensAwsOrg awsOrg = new StorageLensAwsOrg()
                .withArn(awsOrgARN);

            StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                .withId(configurationId)
                .withAccountLevel(accountLevel)
                .withInclude(include)
                .withDataExport(dataExport)
                .withAwsOrg(awsOrg)
                .withIsEnabled(true);

            List<StorageLensTag> tags = Arrays.asList(
                new StorageLensTag().withKey("key-1").withValue("value-1"),
                new StorageLensTag().withKey("key-2").withValue("value-2")
            );

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(US_WEST_2)
                .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
PutStorageLensConfigurationRequest()
                .withAccountId(sourceAccountId)
                .withConfigId(configurationId)
                .withStorageLensConfiguration(configuration)
                .withTags(tags)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
```

```
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour activer l'option Publication CloudWatch à l'aide de l'API REST Amazon S3, vous pouvez utiliser PutStorageLensConfiguration.

Étapes suivantes

Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch, vous pouvez accéder à vos métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch. Vous pouvez également exploiter les fonctions CloudWatch pour surveiller et analyser vos données S3 Storage Lens dans CloudWatch. Pour plus d'informations, consultez les rubriques suivantes :

- Métriques et dimensions S3 Storage Lens
- Utilisation des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

Utilisation des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch

Vous pouvez publier les métriques S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de votre état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la détection d'anomalies pour surveiller les métriques S3 Storage Lens et agir dessus. En outre, les opérations d'API CloudWatch permettent aux applications, y compris à celles des fournisseurs tiers, d'accéder à vos métriques S3 Storage Lens. Pour de plus amples informations sur les fonctions de CloudWatch, consultez le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Vous pouvez activer l'option Publication CloudWatch pour les configurations de tableau de bord nouvelles ou existantes à l'aide de la console Amazon S3, des API REST Amazon S3, d'AWS CLI et des kits AWS SDK. L'option Publication CloudWatch est disponible pour les tableaux de bord mis à niveau vers les métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens. Pour obtenir la tarification des métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, consultez Tarification Amazon S3. Aucun frais supplémentaire de publication de métriques CloudWatch ne s'applique. Toutefois, d'autres frais CloudWatch comme les frais de tableau de bord, d'alarmes et d'appels d'API s'appliquent. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon CloudWatch.

Les métriques S3 Storage Lens sont publiées sur CloudWatch dans le compte propriétaire de la configuration S3 Storage Lens. Une fois que vous avez activé l'option Publication CloudWatch dans les métriques et recommandations avancées, vous pouvez accéder aux métriques au niveau de l'organisation, du compte et du compartiment dans CloudWatch. Les métriques au niveau du préfixe ne sont pas disponibles dans CloudWatch.

> **Note**
>
> Les métriques S3 Storage Lens sont des métriques quotidiennes et sont publiées sur CloudWatch une fois par jour. Lorsque vous interrogez des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, la période de la requête doit être d'un jour (86 400 secondes). Une fois que vos métriques quotidiennes S3 Storage Lens s'affichent dans votre tableau de bord S3 Storage Lens de la console Amazon S3, plusieurs heures peuvent être nécessaires pour que ces mêmes métriques s'affichent dans CloudWatch. Lorsque vous activez l'option CloudWatch publishing (publication sur CloudWatch) pour les métriques S3 Storage Lens pour la première fois, la publication de vos métriques sur CloudWatch peut prendre jusqu'à 24 heures. Actuellement, les métriques S3 Storage Lens ne peuvent pas être utilisées via les flux CloudWatch.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Utilisation des tableaux de bord CloudWatch
- Définition d'alarmes, déclenchement d'actions et utilisation de la détection d'anomalies
- Filtrage des métriques à l'aide de dimensions
- Calcul de nouvelles métriques avec des mathématiques appliquées aux métriques
- Utilisation d'expressions de recherche dans les graphiques

Utilisation des tableaux de bord CloudWatch

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord CloudWatch pour surveiller les métriques S3 Storage Lens en même temps que d'autres métriques d'application et créer une vue unifiée de l'état opérationnel. Les tableaux de bord sont des pages d'accueil personnalisables dans la console CloudWatch, qui permettent de contrôler vos ressources dans une même vue.

CloudWatch dispose d'un contrôle étendu des autorisations qui ne prend pas en charge la limitation de l'accès à un ensemble spécifique de métriques ou de dimensions. Les utilisateurs de votre compte ou de votre organisation qui ont accès à CloudWatch auront accès aux métriques de toutes les configurations S3 Storage Lens pour lesquelles l'option de prise en charge de CloudWatch est activée. Vous ne pouvez pas gérer les autorisations pour des tableaux de bord spécifiques comme dans S3 Storage Lens. Pour plus d'informations sur les autorisations CloudWatch, consultez Gestion des autorisations d'accès à vos ressources CloudWatch dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tableaux de bord CloudWatch et sur la configuration des autorisations, consultez les sections Utilisation des tableaux de bord Amazon CloudWatch et Partage de tableau de bord CloudWatch dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Définition d'alarmes, déclenchement d'actions et utilisation de la détection d'anomalies

Vous pouvez configurer des alarmes CloudWatch qui surveillent les métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch et agissent lorsqu'un seuil est dépassé. Par exemple, vous pouvez configurer une alarme qui envoie une notification Amazon SNS lorsque la métrique Octets de chargements partitionnés non terminés dépasse 1 Go pendant trois jours consécutifs.

Vous pouvez également activer la détection des anomalies pour analyser continuellement les métriques S3 Storage Lens, déterminer les références normales et les anomalies de surface. Vous pouvez créer une alarme de détection d'anomalie basée sur la valeur attendue d'une métrique. Par exemple, vous pouvez surveiller les anomalies pour la métrique Octets activés par le verrouillage d'objet afin de détecter la suppression non autorisée des paramètres de verrouillage d'objet.

Pour plus d'informations et d'exemples, consultez les sections Utilisation des alarmes Amazon CloudWatch et Création d'une alarme à partir d'une métrique d'un graphique dans leguide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Filtrage des métriques à l'aide de dimensions

Vous pouvez utiliser des dimensions pour filtrer les métriques S3 Storage Lens dans la console CloudWatch. Par exemple, vous pouvez filtrer par `configuration_id`, `aws_account_number`, `aws_region`, `bucket_name` et plus encore.

S3 Storage Lens prend en charge plusieurs configurations de tableau de bord par compte. Cela signifie que différentes configurations peuvent inclure le même compartiment. Lorsque ces métriques sont publiées dans CloudWatch, le compartiment comporte des métriques en double dans CloudWatch. Pour afficher uniquement les métriques d'une configuration spécifique de

S3 Storage Lens dans CloudWatch, vous pouvez utiliser la dimension `configuration_id`. Lorsque vous filtrez par `configuration_id`, vous ne voyez que les métriques associées à la configuration que vous identifiez.

Pour plus d'informations sur le filtrage par ID de configuration, consultez Recherche de métriques disponibles dans le Guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Calcul de nouvelles métriques avec des mathématiques appliquées aux métriques

Vous pouvez utiliser les mathématiques appliquées aux métriques pour interroger plusieurs métriques S3 Storage Lens et utiliser des expressions mathématiques pour créer des séries temporelles basées sur ces métriques. Par exemple, vous pouvez créer une nouvelle métrique pour les objets non chiffrés en soustrayant les objets chiffrés du nombre d'objets. Vous pouvez également créer une métrique pour obtenir la taille d'objet moyenne en divisant `StorageBytes` par `ObjectCount` ou le nombre d'octets consultés en un jour en divisant `BytesDownloaded` par `StorageBytes`.

Pour plus d'informations, consultez Utilisation des métriques Amazon CloudWatch dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Utilisation d'expressions de recherche dans les graphiques

Avec les métriques S3 Storage Lens, vous pouvez créer une expression de recherche. Par exemple, vous pouvez créer une expression de recherche pour toutes les métriques nommées IncompleteMultipartUploadStorageBytes et ajouter `SUM` à cette expression. Avec cette expression de recherche, vous pouvez voir le nombre total d'octets de chargements partitionnés non terminés dans toutes les dimensions de votre stockage dans une seule métrique.

Cet exemple montre la syntaxe que vous utiliseriez pour créer une expression de recherche pour toutes les métriques nommées IncompleteMultipartUploadStorageBytes.

```
SUM(SEARCH('{AWS/S3/Storage-
Lens,aws_account_number,aws_region,configuration_id,metrics_version,record_type,storage_class}
 MetricName="IncompleteMultipartUploadStorageBytes"', 'Average',86400))
```

Pour plus d'informations sur cette syntaxe, consultez Syntaxe d'une expression de recherche CloudWatch dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch. Pour créer un graphique CloudWatch avec une expression de recherche, consultez Création d'un graphique CloudWatch avec une expression de recherche dans le guide de l'utilisateur Amazon CloudWatch.

Cas d'utilisation des métriques Amazon S3 Storage Lens

Vous pouvez utiliser votre tableau de bord Amazon S3 Storage Lens pour visualiser les informations et les tendances, signaler les anomalies et recevoir des recommandations. Les métriques S3 Storage Lens sont organisées en catégories qui correspondent aux principaux cas d'utilisation. Vous pouvez utiliser ces métriques pour effectuer les opérations suivantes :

- Identifier les opportunités d'optimisation des coûts
- Appliquer les bonnes pratiques de protection des données
- Appliquer les bonnes pratiques de gestion des accès
- Améliorer les performances des charges de travail d'application

Par exemple, les métriques sur l'optimisation des coûts vous permettent d'identifier les opportunités pour réduire vos coûts de stockage Amazon S3. Vous pouvez identifier les compartiments contenant des chargements partitionnés datant de plus de 7 jours ou des compartiments qui accumulent d'anciennes versions.

De même, vous pouvez utiliser des métriques sur la protection des données pour identifier les compartiments qui ne respectent pas les bonnes pratiques de protection des données au sein de votre organisation. Par exemple, vous pouvez identifier les compartiments qui n'utilisent pas de clés AWS Key Management Service (SSE-KMS) pour le chiffrement par défaut ou pour lesquels la gestion des versions S3 n'est pas activée.

Grâce aux métriques de gestion des accès S3 Storage Lens, vous pouvez identifier les paramètres des compartiments pour la propriété de l'objet S3 afin de migrer les autorisations de liste de contrôle d'accès (ACL) vers les politiques des compartiments et de désactiver les listes ACL.

Si vous avez activé S3 Storage Lens advanced metrics (Métriques avancées S3 Storage Lens), vous pouvez utiliser des métriques de codes de statut détaillés pour obtenir les nombres de demandes ayant réussi et échoué que vous pouvez utiliser pour résoudre les problèmes d'accès et de performances.

Grâce aux métriques avancées, vous pouvez également accéder à des métriques supplémentaires sur l'optimisation des coûts et la protection des données que vous pouvez utiliser pour identifier les opportunités de réduire encore vos coûts globaux de stockage S3 et de mieux vous aligner sur les bonnes pratiques pour protéger vos données. Par exemple, les métriques avancées sur l'optimisation des coûts incluent les nombres de règles de cycle de vie que vous pouvez utiliser pour identifier les compartiments qui ne disposent pas de règles de cycle de vie pour faire expirer les chargements

partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Les métriques avancées sur la protection des données incluent les nombres de règles de réplication.

Pour plus d'informations sur les catégories de métriques, consultez Catégories de métriques. Pour obtenir la liste complète des métriques S3 Storage Lens, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Rubriques

- Utiliser Amazon S3 Storage Lens pour optimiser vos coûts de stockage
- Utilisation de S3 Storage Lens pour protéger vos données
- Utilisation de S3 Storage Lens pour auditer les paramètres de propriété d'objets
- Utilisation de métriques S3 Storage Lens pour améliorer les performances

Utiliser Amazon S3 Storage Lens pour optimiser vos coûts de stockage

Vous pouvez utiliser les métriques sur l'optimisation des coûts S3 Storage Lens pour réduire le coût global de votre stockage S3. Les métriques sur l'optimisation des coûts peuvent vous aider à confirmer que vous avez configuré Amazon S3 de manière rentable et conformément aux bonnes pratiques. Par exemple, vous pouvez identifier les opportunités d'optimisation des coûts suivantes :

- Compartiments contenant des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours
- Compartiments qui accumulent de nombreuses versions anciennes
- Compartiments dépourvus de règles de cycle de vie pour abandonner les chargements partitionnés non terminés
- Compartiments dépourvus de règles de cycle de vie pour faire expirer des objets de version ancienne
- Compartiments dépourvus de règles de cycle de vie pour transférer des objets vers une autre classe de stockage

Vous pouvez ensuite utiliser ces données pour ajouter des règles de cycle de vie supplémentaires à vos compartiments.

Les exemples suivants montrent comment utiliser les métriques sur l'optimisation des coûts dans votre tableau de bord S3 Storage Lens pour optimiser vos coûts de stockage.

Rubriques

- Identifier vos compartiments S3 les plus importants
- Découverte des compartiments Amazon S3 froids
- Localiser les chargements partitionnés incomplets
- Réduire le nombre de versions anciennes conservées
- Identification des compartiments dépourvus de règles de cycle de vie et examen des nombres de règles de cycle de vie

Identifier vos compartiments S3 les plus importants

Des frais de stockage d'objets dans les compartiments S3 vous sont facturés. Le tarif qui vous est facturé dépend de la taille de vos objets, de leur durée de stockage et de leurs classes de stockage. Avec S3 Storage Lens, vous obtenez une vue centralisée de tous les compartiments figurant dans votre compte. Pour afficher tous les compartiments de tous les comptes de votre organisation, vous pouvez configurer un tableau de bord S3 Storage Lens de niveau AWS Organizations. À partir de cette vue de tableau de bord, vous pouvez identifier vos compartiments les plus importants.

Étape 1 : identifier vos plus grands compartiments

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.

   Lorsque le tableau de bord s'ouvre, vous pouvez consulter la date la plus récente pour laquelle S3 Storage Lens a collecté des métriques. Votre tableau de bord se charge toujours à la date la plus récente pour laquelle des métriques sont disponibles.
4. Pour voir le classement de vos plus grands compartiments selon la métrique Stockage total pour une plage de dates sélectionnée, faites défiler l'écran jusqu'à la section Aperçu des N éléments principaux pour date.

   Vous pouvez modifier l'ordre de tri pour afficher les plus petits compartiments. Vous pouvez également ajuster la sélection Metric (Métrique) pour classer vos compartiments en fonction d'une métrique disponible quelconque. La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine

précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.

> **Note**
>
> Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

5. Pour obtenir des informations plus détaillées sur vos compartiments, faites défiler la page vers le haut, puis choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).

   Dans l'onglet Bucket (Compartiment), vous pouvez voir des détails tels que le taux de croissance récent, la taille moyenne d'objet, les préfixes les plus importants et le nombre d'objets.

Étape 2 : accéder à vos compartiments et mener des investigations

Après avoir identifié vos compartiments S3 les plus importants, vous pouvez accéder à chacun d'eux dans la console S3 pour consulter les objets y figurant, comprendre sa charge de travail associée et identifier ses propriétaires internes. Vous pouvez contacter les propriétaires des compartiments pour déterminer si cette croissance est attendue ou si elle a besoin d'une surveillance et d'un contrôle plus poussés.

Découverte des compartiments Amazon S3 froids

Si vous avez activé S3 Storage Lens advanced metrics (Métriques avancées S3 Storage Lens), vous pouvez utiliser des métriques d'activité pour comprendre à quel point vos compartiments S3 sont froids. Un compartiment « froid » est un compartiment dont on accède plus (ou très rarement) au stockage. Ce manque d'activité indique généralement que l'on n'accède pas fréquemment aux objets du compartiment.

Les métriques d'activité, telles que Get Requests (Demandes Get) et Download Bytes (Octets de chargement) indiquent la fréquence d'accès quotidien à vos compartiments. Pour comprendre la cohérence du modèle d'accès et pour repérer les compartiments auxquels on n'accède plus du tout, vous pouvez modifier ces données sur plusieurs mois. La métrique Retrieval Rate (Taux d'extraction), qui est calculée en tant qu'octets de téléchargement/Stockage total, indique la proportion de stockage dans un compartiment auquel on accède quotidiennement.

> **Note**
>
> Les octets de téléchargement sont dupliqués dans les cas où le même objet est téléchargé plusieurs fois au cours de la journée.

Prérequis

Pour voir les métriques d'activité dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées) S3 Storage Lens, puis sélectionner Activity metrics (Métriques d'activité). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Étape 1 : identifier les compartiments actifs

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Choisissez l'onglet Bucket (Compartiment) et faites défiler l'écran jusqu'à la section Bubble analysis by buckets for date (Analyse à bulles par compartiments pour date).

   Dans la section Analyse à bulles par compartiments pour date, vous pouvez tracer vos compartiments sur plusieurs dimensions à l'aide de trois métriques pour représenter les valeurs Axe des X, Axe des Y et Taille de la bulle.
5. Pour rechercher les compartiments inutilisés, pour Axe des X, Axe des Y et Taille, choisissez les métriques Stockage total, Taux d'extraction et Taille moyenne d'objet.
6. Dans la section Bubble analysis by buckets for date (Analyse à bulles par compartiments pour date), localisez les compartiments dont le taux d'extraction est égal à zéro (ou proche de zéro) et ayant une taille de stockage relative plus grande, et choisissez la bulle qui représente le compartiment.

   Une case apparaît avec des choix pour afficher des informations plus détaillées. Effectuez l'une des actions suivantes :

a. Pour mettre à jour l'onglet Bucket (Compartiment) afin d'afficher les métriques uniquement pour le compartiment sélectionné, choisissez Drill down (Approfondir), puis choisissez Apply (Appliquer).
b. Pour agréger vos données au niveau du compartiment par compte, Région AWS, classe de stockage ou compartiment, choisissez Analyze by (Analyser par) et effectuez un choix pour Dimension. Par exemple, pour agréger par classe de stockage, choisissez Storage class (Classe de stockage) pour Dimension.

Pour trouver des compartiments qui sont devenus froids, effectuez une analyse à bulles à l'aide des métriques Total storage (Stockage total), % Retrieval Rate (% de taux d'extraction) et Average object size (Taille moyenne des objets). Recherchez les compartiments dont le taux de récupération est égal à zéro (ou proche de zéro) et ayant une taille de stockage relative plus grande.

L'onglet Bucket (Compartiment) de votre tableau de bord est mis à jour pour afficher les données relatives à l'agrégation ou au filtre que vous avez sélectionné(e). Si vous avez agrégé par classe de stockage ou par une autre dimension, ce nouvel onglet s'ouvre dans votre tableau de bord (par exemple, l'onglet Storage class (Classe de stockage)).

Étape 2 : mener des investigations sur les compartiments froids

À ce stade, vous pouvez identifier les propriétaires des compartiments froids dans votre compte ou votre organisation et déterminer si ce stockage est toujours nécessaire. Vous pouvez ensuite optimiser les coûts avec des configurations d'expiration de cycle de vie pour ces compartiments ou en archivant des données dans l'une des classes de stockage Amazon Glacier.

Pour éviter le problème des compartiments froids à l'avenir, vous pouvez effectuer une transition automatique de vos données à l'aide de configurations de cycle de vie S3 pour vos compartiments, ou vous pouvez activer l'archivage automatique avec S3 Intelligent-Tiering.

Vous pouvez également utiliser l'étape 1 pour identifier les compartiments chauds. Ensuite, vous pouvez vous assurer que ces compartiments utilisent la classe de stockage S3 appropriée afin de répondre à leurs demandes de la manière la plus efficace en termes de performances et de coûts.

Localiser les chargements partitionnés incomplets

Vous pouvez utiliser les chargements partitionnés pour charger des objets de très grande taille (jusqu'à 5 To) en tant qu'ensemble de parties pour améliorer le débit et accélérer la récupération

suite à des problèmes réseau. Dans les cas où le processus de chargement partitionné ne se termine pas, les parties incomplètes restent dans le compartiment (dans un état inutilisable). Ces parties incomplètes entraînent des coûts de stockage jusqu'à la fin du processus de chargement ou jusqu'à leur suppression. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.

Avec S3 Storage Lens, vous pouvez identifier le nombre d'octets des chargements partitionnés non terminés dans votre compte ou dans l'ensemble de votre organisation, y compris les chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours. Pour obtenir la liste complète des métriques des chargements partitionnés non terminés, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

À titre de bonne pratique, nous vous recommandons de configurer des règles de cycle de vie pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés datant de plus d'un certain nombre de jours. Lorsque vous créez votre règle de cycle de vie pour faire expirer les chargements partitionnés non terminés, nous recommandons un délai de 7 jours comme point de départ.

Étape 1 : passer en revue les tendances générales relatives aux chargements partitionnés non terminés

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Snapshot for date (Instantané pour date), sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Cost optimization (Optimisation des coûts).

   La section Instantané pour date est mise à jour pour afficher les métriques Optimisation des coûts, qui incluent Octets de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours.

   Dans n'importe quel graphique de votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous pouvez consulter les métriques des chargements partitionnés non terminés. Vous pouvez utiliser ces métriques pour évaluer plus en détail l'impact des octets des chargements partitionnés non terminés sur votre stockage, y compris leur contribution aux tendances générales de croissance. Vous pouvez également accéder à des niveaux d'agrégation approfondis en utilisant les onglets Compte,

Région AWS, Compartiment ou Classe de stockage à des fins d'analyse approfondie de vos données. Pour obtenir un exemple, consultez Découverte des compartiments Amazon S3 froids.

Étape 2 : identifier les compartiments contenant le plus grand nombre d'octets de chargements partitionnés non terminés mais ne disposant pas de règles de cycle de vie permettant d'abandonner les chargements partitionnés non terminés

Prérequis

Pour consulter la métrique Abort incomplete multipart upload lifecycle rule count (Nombre de règles de cycle de vie d'abandon de chargements partitionnés non terminés) dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées) S3 Storage Lens, puis sélectionner Advanced cost optimization metrics (Métriques avancées d'optimisation des coûts). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Pour identifier les compartiments spécifiques qui accumulent des chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours, accédez à la section Aperçu des N éléments principaux pour date.

   Par défaut, la section Top N overview for date (Aperçu des N éléments principaux pour date) affiche les métriques des 3 principaux compartiments. Vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de compartiments dans le champ Top N (N éléments principaux). La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. (Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.)

> **Note**
>
> Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

5. Pour Métrique, choisissez Octets de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours dans la catégorie Optimisation des coûts.

   Sous Top number buckets (nombre compartiments principaux), vous pouvez voir les compartiments contenant le plus d'octets de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours.

6. Pour afficher des métriques plus détaillées au niveau des compartiments pour les chargements partitionnés non terminés, faites défiler l'affichage jusqu'en haut de la page, puis choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).

7. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Pour Metrics categories (Catégories de métriques), sélectionnez Cost optimization (Optimisation des coûts). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher toutes les métriques Cost optimization (Optimisation des coûts) disponibles pour les compartiments affichés.

8. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement les métriques sur l'optimisation des coûts spécifiques, choisissez l'icône des préférences ( ).

9. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur l'optimisation des coûts jusqu'à ce que seules les métriques Octets de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours et Nombre de règles de cycle de vie d'abandon de chargements partitionnés non terminés restent sélectionnées.

10. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.

11. Choisissez Confirmer.

    La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher les métriques au niveau des compartiments pour les chargements partitionnés non terminés et les nombres de règles de cycle de vie. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier les compartiments contenant

le plus grand nombre d'octets de chargements partitionnés non terminés datant de plus de 7 jours et ne présentant pas de règles de cycle de vie permettant d'abandonner les chargements partitionnés non terminés. Ensuite, vous pouvez accéder à ces compartiments dans la console S3 et ajouter des règles de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés non terminés abandonnés.

Étape 3 : ajouter une règle de cycle de vie pour supprimer les chargements partitionnés non terminés après 7 jours

Pour gérer automatiquement les chargements partitionnés non terminés, vous pouvez utiliser la console S3 pour créer une configuration de cycle de vie afin de faire expirer les octets de chargements partitionnés non terminés d'un compartiment après un nombre de jours spécifié. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'une configuration de cycle de vie de compartiment pour supprimer les chargements partitionnés incomplets.

Réduire le nombre de versions anciennes conservées

Lorsque cette option est activée, la fonction de gestion des versions S3 conserve plusieurs copies distinctes du même objet que vous pouvez utiliser pour récupérer rapidement les données si un objet est supprimé ou écrasé accidentellement. Si vous avez activé la gestion des versions S3 sans configurer de règles de cycle de vie pour faire passer ou expirer des versions anciennes, un grand nombre de versions anciennes peuvent s'accumuler, ce qui peut avoir des répercussions sur les coûts de stockage. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Étape 1 : identifier les compartiments contenant le plus grand nombre de versions d'objet anciennes

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Snapshot for date (Instantané pour date), sous Metric categories (Catégories de métriques), choisissez Cost optimization (Optimisation des coûts).

   La section Instantané pour date est mise à jour pour afficher les métriques Optimisation des coûts, qui incluent la métrique % d'octets de version ancienne. La métrique % d'octets de version

ancienne représente la proportion du nombre total d'octets de stockage qui est attribuée à des versions anciennes, dans la portée du tableau de bord et pour la date sélectionnée.

> **Note**
>
> Si votre métrique % d'octets de version ancienne est supérieure à 10 % de votre stockage au niveau du compte, cela peut indiquer que vous stockez trop de versions d'objet.

5. Pour identifier des compartiments spécifiques qui accumulent un grand nombre de versions anciennes :

   a. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section Aperçu des N éléments principaux pour date. Pour Top N (N éléments principaux), entrez le nombre de compartiments pour lesquels vous souhaitez voir des données.

   b. Pour Métrique, choisissez % d'octets de version ancienne.

      Sous nombre compartiments principaux, vous pouvez voir les compartiments (pour le nombre que vous avez spécifié) avec la métrique % d'octets de version ancienne la plus élevée. La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.

      > **Note**
      >
      > Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

   c. Pour afficher des métriques plus détaillées au niveau des compartiments pour les versions d'objet anciennes, faites défiler l'affichage jusqu'en haut de la page, puis choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).

      Dans un graphique ou une visualisation de votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous pouvez accéder à des niveaux d'agrégation plus approfondis à l'aide des onglets Compte,

Région AWS, Classe de stockage ou Compartiment. Pour obtenir un exemple, consultez Découverte des compartiments Amazon S3 froids.

d. Dans la section Buckets (Compartiments), pour Metric categories (Catégories de métriques), sélectionnez Cost optimization (Optimisation des coûts). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   Vous pouvez désormais voir la métrique % d'octets de version ancienne, ainsi que d'autres métriques relatives aux versions anciennes.

Étape 2 : identifier les compartiments auxquels il manque des règles de cycle de vie de transition et d'expiration pour la gestion des versions anciennes

Prérequis

Pour consulter les métriques Nombre de règles de cycle de vie des transitions de version ancienne et Nombre de règles de cycle de vie d'expiration de version ancienne dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, puis sélectionner Métriques avancées d'optimisation des coûts. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans votre tableau de bord Storage Lens, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).
5. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Pour Metrics categories (Catégories de métriques), sélectionnez Cost optimization (Optimisation des coûts). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher toutes les métriques Cost optimization (Optimisation des coûts) disponibles pour les compartiments affichés.
6. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement les métriques sur l'optimisation des coûts spécifiques, choisissez l'icône des préférences ( ).

7. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur l'optimisation des coûts jusqu'à ce que seules les métriques suivantes restent sélectionnées :

   - % d'octets de version ancienne
   - Nombre de règles de cycle de vie des transitions de version ancienne
   - Nombre de règles de cycle de vie d'expiration de version ancienne
8. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
9. Choisissez Confirmer.

   La liste Compartiments est mise à jour pour afficher les métriques relatives aux octets de version ancienne et aux nombres de règles de cycle de vie de version ancienne. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier les compartiments qui contiennent un pourcentage élevé d'octets de version ancienne mais auxquels il manque des règles de cycle de vie de transition et d'expiration. Vous pouvez ensuite accéder à ces compartiments dans la console S3 et leur ajouter des règles de cycle de vie.

Étape 3 : ajouter des règles de cycle de vie pour transférer ou faire expirer des versions d'objet anciennes

Une fois que vous avez déterminé quels compartiments doivent être examinés davantage, vous pouvez accéder aux compartiments dans la console S3 et ajouter une politique de cycle de vie pour faire expirer les versions anciennes après un nombre de jours spécifié. Sinon, pour réduire les coûts tout en conservant les versions anciennes, vous pouvez configurer une politique de cycle de vie pour transférer les versions anciennes vers l'une des classes de stockage Amazon Glacier. Pour plus d'informations, consultez Spécification d'une règle de cycle de vie pour un compartiment avec gestion des versions.

Identification des compartiments dépourvus de règles de cycle de vie et examen des nombres de règles de cycle de vie

S3 Storage Lens fournit des métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie S3 que vous pouvez utiliser pour identifier les compartiments auxquels il manque des règles de cycle de vie. Pour rechercher les compartiments dépourvus de règles de cycle de vie, vous pouvez utiliser la métrique Total buckets without lifecycle rules (Nombre total de compartiments sans règles de cycle de vie). Un compartiment sans configuration de cycle de vie S3 peut contenir un espace de stockage dont vous n'avez plus besoin ou que vous pouvez migrer vers une classe de stockage moins coûteuse.

Vous pouvez également utiliser des métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie pour identifier les compartiments auxquels il manque des types spécifiques de règles de cycle de vie, tels que des règles d'expiration ou de transition.

Prérequis

Pour consulter les métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie et la métrique Total buckets without lifecycle rules (Nombre total de compartiments sans règles de cycle de vie) dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées) S3 Storage Lens, puis sélectionner Advanced cost optimization metrics (Métriques avancées sur l'optimisation des coûts). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Étape 1 : identifier les compartiments sans règles de cycle de vie

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Pour identifier des compartiments spécifiques sans règles de cycle de vie, faites défiler l'affichage vers le bas jusqu'à la section Aperçu des N éléments principaux pour date.

   Par défaut, la section Top N overview for date (Aperçu des N éléments principaux pour date) affiche les métriques des 3 principaux compartiments. Dans le champ Top N (N éléments principaux), vous pouvez augmenter le nombre de compartiments. La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.

   > **Note**
   >
   > Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

5. Pour Metric (Métrique), choisissez Total buckets without lifecycle rules (Nombre total de compartiments sans règles de cycle de vie) dans la catégorie Cost optimization (Optimisation des coûts).
6. Consultez les données suivantes pour Total buckets without lifecycle rules (Nombre total de compartiments sans règles de cycle de vie) :

   - Top number accounts (nombre comptes principaux) – Découvrez les comptes qui contiennent le plus de compartiments sans règles de cycle de vie.
   - nombre régions principales : consultez la répartition des compartiments sans règles de cycle de vie par région.
   - Top number buckets (nombre compartiments principaux) – Découvrez quels compartiments sont dépourvus de règles de cycle de vie.

   Dans un graphique ou une visualisation de votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous pouvez accéder à des niveaux d'agrégation plus approfondis à l'aide des onglets Compte, Région AWS, Classe de stockage ou Compartiment. Pour obtenir un exemple, consultez Découverte des compartiments Amazon S3 froids.

   Après avoir identifié les compartiments dépourvus de règles de cycle de vie, vous pouvez également passer en revue les nombres de règles de cycle de vie spécifiques pour vos compartiments.

Étape 2 : passer en revue les nombres de règles de cycle de vie pour vos compartiments

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).
5. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Sous Metrics categories (Catégories de métriques), sélectionnez Cost optimization (Optimisation des coûts). Effacez ensuite Summary (Résumé).

La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher toutes les métriques Cost optimization (Optimisation des coûts) disponibles pour les compartiments affichés.

6. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement les métriques sur l'optimisation des coûts spécifiques, choisissez l'icône des préférences ( ).
7. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur l'optimisation des coûts jusqu'à ce que seules les métriques suivantes restent sélectionnées :
   - Nombre de règles de cycle de vie de transition
   - Nombre de règles de cycle de vie d'expiration
   - Nombre de règles de cycle de vie des transitions de version ancienne
   - Nombre de règles de cycle de vie d'expiration de version ancienne
   - Abort incomplete multipart upload lifecycle rule count (Nombre de règles de cycle de vie d'abandon de chargements partitionnés non terminés)
   - Nombre total de règles de cycle de vie
8. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
9. Choisissez Confirmer.

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher les métriques relatives aux nombres de règles de cycle de vie pour vos compartiments. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier les compartiments sans règles de cycle de vie ou les compartiments auxquels il manque certains types de règles de cycle de vie, par exemple des règles d'expiration ou de transition. Vous pouvez ensuite accéder à ces compartiments dans la console S3 et leur ajouter des règles de cycle de vie.

Étape 3 : ajouter des règles de cycle de vie

Après avoir identifié les compartiments sans règles de cycle de vie, vous pouvez ajouter des règles de cycle de vie. Pour plus d'informations, consultez Définition d'une configuration du cycle de vie S3 sur un compartiment et Exemples de configurations du cycle de vie S3.

Utilisation de S3 Storage Lens pour protéger vos données

Vous pouvez utiliser les métriques sur la protection des données Amazon S3 Storage Lens pour identifier les compartiments dans lesquels les bonnes pratiques de protection des données n'ont pas été appliquées. Vous pouvez utiliser ces métriques pour agir et appliquer des paramètres standard conformes aux bonnes pratiques pour protéger vos données dans les compartiments de votre compte ou de votre organisation. Par exemple, vous pouvez utiliser des métriques sur la protection des données pour identifier les compartiments qui n'utilisent pas de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) pour le chiffrement par défaut ou les demandes qui utilisent AWS Signature Version 2 (SigV2).

Les cas d'utilisation suivants fournissent des stratégies d'utilisation de votre tableau de bord S3 Storage Lens pour identifier les anomalies et appliquer les bonnes pratiques de protection des données sur vos compartiments S3.

Rubriques

- Identification des compartiments qui n'utilisent pas le chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour le chiffrement par défaut (SSE-KMS)
- Identification des compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée
- Identification des demandes qui utilisent AWS Signature Version 2 (SigV2)
- Décompte du nombre total de règles de réplication pour chaque compartiment
- Identification du pourcentage d'octets de verrouillage d'objets

Identification des compartiments qui n'utilisent pas le chiffrement côté serveur avec AWS KMS pour le chiffrement par défaut (SSE-KMS)

Avec le chiffrement par défaut d'Amazon S3, vous pouvez définir le comportement de chiffrement par défaut pour un compartiment S3. Pour plus d'informations, consultez the section called "Définition du chiffrement du compartiment par défaut".

Vous pouvez utiliser les métriques SSE-KMS enabled bucket count (Nombre de compartiments avec SSE-KMS activé) et % SSE-KMS enabled buckets (% de compartiments avec SSE-KMS activé) pour identifier les compartiments qui utilisent le chiffrement côté serveur à l'aide de clés AWS KMS (SSE-KMS) pour le chiffrement par défaut. S3 Storage Lens fournit également des métriques pour les octets non chiffrés, les objets non chiffrés, les octets chiffrés et les objets chiffrés. Pour obtenir une liste complète des métriques, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Vous pouvez analyser les métriques de chiffrement SSE-KMS dans le contexte des métriques de chiffrement générales afin d'identifier les compartiments qui n'utilisent pas SSE-KMS. Pour utiliser SSE-KMS pour tous les compartiments de votre compte ou de votre organisation, vous pouvez ensuite mettre à jour les paramètres de chiffrement par défaut de ces compartiments afin d'utiliser SSE-KMS. Outre SSE-KMS, vous pouvez utiliser le chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) ou des clés fournies par le client (SSE-C). Pour plus d'informations, consultez Protection des données à l'aide du chiffrement.

Étape 1 : identifier les compartiments qui utilisent SSE-KMS pour le chiffrement par défaut

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Tendances et distributions, choisissez % de compartiments avec SSE-KMS activé comme métrique principale et % d'octets chiffrés comme métrique secondaire.

   Le graphique Trend for date (Tendance pour date) est mis à jour pour afficher les tendances relatives à SSE-KMS et aux octets chiffrés.
5. Pour afficher des informations plus détaillées au niveau du compartiment pour SSE-KMS :

   a. Choisissez un point sur le graphique. Une case apparaît avec des choix pour afficher des informations plus détaillées.
   b. Choisissez la dimension Buckets (Compartiments). Choisissez ensuite Appliquer.
6. Dans le graphique Distribution by buckets for date (Distribution par compartiments pour date), choisissez la métrique SSE-KMS enabled bucket count (Nombre de compartiments avec SSE-KMS activé).
7. Vous pouvez désormais voir pour quels compartiments SSE-KMS est activé et pour quels compartiments il ne l'est pas.

Étape 2 : mettre à jour les paramètres de chiffrement par défaut des compartiments

Maintenant que vous avez déterminé quels compartiments utilisent SSE-KMS dans le contexte de votre métrique % d'octets chiffrés, vous pouvez identifier les compartiments qui n'utilisent pas SSE-KMS. Vous pouvez ensuite éventuellement accéder à ces compartiments dans la console S3 et

mettre à jour leurs paramètres de chiffrement par défaut pour utiliser SSE-KMS ou SSE-S3. Pour plus d'informations, consultez Configuration du chiffrement par défaut.

Identification des compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée

Lorsque cette option est activée, la fonction de gestion des versions S3 conserve plusieurs versions du même objet qui peuvent être utilisées pour récupérer rapidement des données si un objet est supprimé ou écrasé accidentellement. Vous pouvez utiliser la métrique Versioning-enabled bucket count (Nombre de compartiments activés pour la gestion des versions) pour voir quels compartiments utilisent la gestion des versions S3. Ensuite, vous pouvez agir dans la console S3 pour activer la gestion des versions S3 pour d'autres compartiments.

Étape 1 : identifier les compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation, choisissez Storage Lens, Tableaux de bord.
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Trends and distributions (Tendances et distributions), choisissez Versioning-enabled bucket count (Nombre de compartiments activés pour la gestion des versions) comme métrique principale et Buckets (Compartiments) comme métrique secondaire.

   Le graphique Trend for date (Tendance pour date) est mis à jour pour afficher les tendances des compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée. Juste en dessous de la courbe des tendances, vous pouvez voir les sous-sections Distribution des classes de stockage et Distribution par région.
5. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l'un des compartiments que vous voyez dans le graphique Trend for date (Tendance pour date) afin de pouvoir effectuer une analyse approfondie, procédez comme suit :

   a. Choisissez un point sur le graphique. Une case apparaît avec des choix pour afficher des informations plus détaillées.

   b. Choisissez une dimension à appliquer à vos données pour une analyse plus approfondie : Account (Compte), Région AWS, Storage class (Classe de stockage) ou Bucket (Compartiment). Choisissez ensuite Appliquer.
6. Dans la section Analyse à bulles par compartiment pour date, choisissez les métriques Nombre de compartiments activés pour la gestion des versions, Compartiments et Compartiments actifs.

La section Bubble analysis by buckets for date (Analyse à bulles par compartiments pour date) est mise à jour pour afficher les données relatives aux métriques que vous avez sélectionnées. Vous pouvez utiliser ces données pour voir pour quels compartiments la gestion des versions S3 est activée dans le contexte de votre nombre total de compartiments. Dans la section Analyse à bulles par compartiments pour date, vous pouvez tracer vos compartiments sur plusieurs dimensions à l'aide de trois métriques pour représenter les valeurs Axe des X, Axe des Y et Taille de la bulle.

Étape 2 : activer la gestion des versions S3

Après avoir identifié les compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 est activée, vous pouvez identifier les compartiments pour lesquels la gestion des versions S3 n'a jamais été activée ou a été suspendue. Ensuite, vous pouvez éventuellement activer la gestion des versions pour ces compartiments dans la console S3. Pour plus d'informations, consultez Activation de la gestion des versions sur les compartiments.

Identification des demandes qui utilisent AWS Signature Version 2 (SigV2)

Vous pouvez utiliser la métrique Toutes les demandes de signature non prises en charge pour identifier les demandes qui utilisent AWS Signature Version 2 (SigV2). Ces données peuvent vous aider à identifier les applications spécifiques qui utilisent SigV2. Vous pouvez ensuite migrer ces applications vers AWS Signature Version 4 (SigV4).

SigV4 est la méthode de signature recommandée pour toutes les nouvelles applications S3. SigV4 offre une sécurité améliorée et est pris en charge dans toutes les Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 update - SigV2 deprecation period extended & modified (Mise à jour Amazon S3 – Période d'obsolescence SigV2 étendue et modifiée).

Prérequis

Pour voir la métrique Toutes les demandes de signature non prises en charge dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Métriques et recommandations avancées de S3 Storage Lens, puis sélectionner Métriques avancées sur la protection des données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Étape 1 : examiner les tendances de signature SIGv2 par Compte AWS, région et compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Pour identifier des compartiments, des comptes et des régions spécifiques dont les demandes utilisent SigV2 :

   a. Sous Aperçu des N éléments principaux pour date, dans N éléments principaux, entrez le nombre de compartiments pour lesquels vous souhaitez voir des données.

   b. Pour Métrique, choisissez Toutes les demandes de signature non prises en charge dans la catégorie Protection des données.

      La métrique Aperçu des N éléments principaux pour date est mise à jour pour afficher les données des demandes SigV2 par compte, Région AWS et compartiment. La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.

      > **Note**
      >
      > Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

Étape 2 : identifier les compartiments auxquels les applications accèdent via des demandes SigV2

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans votre tableau de bord Storage Lens, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).

5. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Data protection (Protection des données). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher toutes les métriques Data protection (Protection des données) disponibles pour les compartiments affichés.

6. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement des métriques spécifiques sur la protection des données, choisissez l'icône des préférences ( ).

7. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur la protection des données jusqu'à ce que seules les métriques suivantes restent sélectionnées :

   - Toutes les demandes de signature non prises en charge
   - % de toutes les demandes de signature non prises en charge

8. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.

9. Choisissez Confirmer.

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher les métriques au niveau des compartiments pour les demandes SigV2. Vous pouvez utiliser ces données pour identifier des compartiments spécifiques qui font l'objet de demandes SigV2. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour migrer vos applications vers SigV4. Pour plus d'informations, consultez Demandes d'authentification (AWS Signature Version 4) dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Décompte du nombre total de règles de réplication pour chaque compartiment

La réplication S3 permet la copie automatique et asynchrone d'objets entre les compartiments Amazon S3. Les compartiments configurés pour la réplication d'objet peuvent appartenir au même Compte AWS ou à des comptes distincts. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.

Vous pouvez utiliser les métriques de décompte des règles de réplication S3 Storage Lens pour obtenir des informations détaillées par compartiment sur les compartiments configurés pour la réplication. Ces informations incluent les règles de réplication au sein des compartiments et des régions et entre eux.

Prérequis

Pour voir les métriques de décompte des règles de réplication dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées) de S3 Storage Lens, puis sélectionner Advanced data protection metrics (Métriques avancées sur la protection des données). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Étape 1 : compter le nombre total de règles de réplication pour chaque compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans votre tableau de bord Storage Lens, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).
5. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Data protection (Protection des données). Effacez ensuite Summary (Résumé).
6. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement les métriques de décompte des règles de réplication, choisissez l'icône des préférences ( ).
7. Désactivez les boutons bascules pour toutes les métriques sur la protection des données jusqu'à ce que seules les métriques de décompte des règles de réplication restent sélectionnées :
   - Nombre de règles de réplication pour la même région
   - Nombre de règles de réplication entre régions
   - Same-account replication rule count (Nombre de règles de réplication pour le même compte)
   - Cross-account replication rule count (Nombre de règles de réplication entre comptes
   - Total replication rule count (Nombre total de règles de réplication)
8. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
9. Choisissez Confirmer.

Étape 2 : ajouter des règles de réplication

Une fois que vous avez déterminé le nombre de règles de réplication par compartiment, vous pouvez éventuellement créer des règles de réplication supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Exemples de configuration de la réplication en direct.

Identification du pourcentage d'octets de verrouillage d'objets

Avec le verrouillage des objets S3, vous pouvez stocker des objets selon un modèle Write Once Read Many (WORM). Vous pouvez utiliser le verrouillage des objets pour empêcher que des objets soient supprimés ou remplacés pendant une durée déterminée ou indéfinie. Vous pouvez activer le verrouillage des objets uniquement lorsque vous créez un compartiment et activez également la gestion des versions S3. Toutefois, vous pouvez modifier la période de rétention pour des versions d'objet individuelles ou appliquer des conservations légales aux compartiments pour lesquels le verrouillage d'objet est activé. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.

Vous pouvez utiliser les métriques de verrouillage d'objets dans S3 Storage Lens pour voir la métrique % d'octets de verrouillage d'objets pour votre compte ou votre organisation. Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier les compartiments de votre compte ou de votre organisation qui ne respectent pas vos bonnes pratiques de protection des données.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Snapshot (Instantané), sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Data protection (Protection des données).

   La section Instantané est mise à jour pour afficher les métriques sur la protection des données, notamment la métrique % d'octets de verrouillage d'objets. Vous pouvez voir le pourcentage global d'octets de verrouillage d'objets pour votre compte ou votre organisation.
5. Pour voir la métrique % d'octets de verrouillage d'objets par compartiment, faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section Aperçu des N éléments principaux.

Pour obtenir des données au niveau des objets pour le verrouillage d'objet, vous pouvez également utiliser les métriques Nombre d'objets de verrouillage d'objet et % d'objets de verrouillage d'objet.

6. Pour Métrique, choisissez % d'octets de verrouillage d'objets dans la catégorie Protection des données.

   Par défaut, la section Top N overview for date (Aperçu des N éléments principaux pour date) affiche les métriques des 3 principaux compartiments. Dans le champ Top N (N éléments principaux), vous pouvez augmenter le nombre de compartiments. La section Aperçu des N éléments principaux pour date indique également la variation en pourcentage par rapport à la journée ou à la semaine précédente et une ligne étincelante pour visualiser la tendance. Cette tendance est une tendance sur 14 jours pour les métriques gratuites et une tendance sur 30 jours pour les métriques et recommandations avancées.

   > **Note**
   >
   > Grâce aux métriques et recommandations avancées S3 Storage Lens, les métriques sont disponibles pour les requêtes pendant 15 mois. Pour plus d'informations, consultez Sélection des métriques.

7. Passez en revue les données suivantes pour % d'octets de verrouillage d'objets :

   - nombre comptes principaux : découvrez quels comptes ont la métrique % d'octets de verrouillage d'objets la plus élevée et la plus faible.
   - nombre régions principales : affichez une répartition de la métrique % d'octets de verrouillage d'objets par région.
   - nombre compartiments principaux : découvrez quels compartiments ont la métrique % d'octets de verrouillage d'objets la plus élevée et la plus faible.

Utilisation de S3 Storage Lens pour auditer les paramètres de propriété d'objets

La propriété d'objets S3 est un paramètre au niveau des compartiments S3 que vous pouvez utiliser pour désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) et contrôler la propriété des objets dans votre compartiment. Si vous définissez la propriété d'objets sur Appliqué par le propriétaire du compartiment, vous pouvez désactiver les listes de contrôle d'accès (ACL) et prendre possession

de tous les objets dans votre compartiment. Cette approche simplifie la gestion des accès pour les données stockées dans Amazon S3.

Par défaut, lorsqu'un autre Compte AWS télécharge un objet dans votre compartiment S3, ce compte (le rédacteur d'objet) est propriétaire de l'objet, y a accès et peut en accorder l'accès à d'autres utilisateurs via des ACL. Vous pouvez utiliser la propriété de l'objet pour modifier ce comportement par défaut.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons donc de les désactiver, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. En définissant la propriété d'objets sur Appliqué par le propriétaire du compartiment, vous pouvez désactiver les listes ACL et vous fier aux politiques pour le contrôle des accès. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

Avec les métriques de gestion des accès S3 Storage Lens, vous pouvez identifier les compartiments pour lesquels les listes ACL ne sont pas désactivées. Après avoir identifié ces compartiments, vous pouvez migrer les autorisations ACL vers des politiques et désactiver les listes ACL pour ces compartiments.

Rubriques

- Étape 1 : identifier les tendances générales relatives aux paramètres de propriété d'objets
- Étape 2 : identifier les tendances au niveau du compartiment relatives aux paramètres de propriété d'objets
- Étape 3 : mettre à jour votre paramètre de propriété d'objets sur Appliqué par le propriétaire du compartiment afin de désactiver les listes ACL

Étape 1 : identifier les tendances générales relatives aux paramètres de propriété d'objets

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Snapshot for date (Instantané pour date), sous Metrics categories (Catégories de métriques), choisissez Access management (Gestion des accès).

La section Snapshot for date (Instantané pour date) est mise à jour pour afficher la métrique % Object Ownership bucket owner enforced (% de compartiments avec propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment). Vous pouvez afficher le pourcentage global de compartiments dans votre compte ou votre organisation qui utilisent le paramètre de propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment, afin de désactiver les listes ACL.

Étape 2 : identifier les tendances au niveau du compartiment relatives aux paramètres de propriété d'objets

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Pour afficher des métriques plus détaillées au niveau du compartiment, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).
5. Dans la section Distribution by buckets for date (Distribution par compartiments pour date), choisissez la métrique % Object Ownership bucket owner enforced (% de compartiments avec propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment).

   Le graphique est mis à jour pour montrer la répartition par compartiment pour % Object Ownership bucket owner enforced (% de compartiments avec propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment). Vous pouvez voir quels compartiments utilisent le paramètre de propriété d'objets Appliqué par le propriétaire du compartiment afin de désactiver les listes ACL.
6. Pour voir les paramètres Appliqué par le propriétaire du compartiment en contexte, faites défiler l'affichage jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Pour Metrics categories (Catégories de métriques), sélectionnez Access management (Gestion des accès). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   La liste Buckets (Compartiments) affiche les données relatives aux trois paramètres de propriété d'objets : Appliqué par le propriétaire du compartiment, Préféré par le propriétaire du compartiment et Enregistreur d'objets.

7. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher des métriques uniquement pour un paramètre de propriété d'objets spécifique, choisissez l'icône des préférences ( ).
8. Effacez les métriques que vous ne souhaitez pas afficher.
9. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
10. Choisissez Confirmer.

Étape 3 : mettre à jour votre paramètre de propriété d'objets sur Appliqué par le propriétaire du compartiment afin de désactiver les listes ACL

Après avoir identifié les compartiments qui utilisent le paramètre de propriété d'objets Enregistreur d'objets ou Préféré par le propriétaire du compartiment, vous pouvez migrer vos autorisations ACL vers des stratégies de compartiment. Lorsque vous avez terminé la migration de vos autorisations ACL, vous pouvez mettre à jour vos paramètres de propriété d'objets sur Appliqué par le propriétaire du compartiment, afin de désactiver les listes ACL. Pour plus d'informations, consultez Conditions préalables à la désactivation des listes ACL.

Utilisation de métriques S3 Storage Lens pour améliorer les performances

Si vous avez activé S3 Storage Lens advanced metrics (Métriques avancées S3 Storage Lens), vous pouvez utiliser des métriques de codes de statut détaillés pour obtenir le nombre de demandes ayant réussi ou échoué. Vous pouvez utiliser ces informations pour résoudre les problèmes d'accès et de performances. Les métriques de codes de statut détaillés indiquent les nombres de codes de statut HTTP, tels que 403 Forbidden et 503 Service non disponible. Vous pouvez examiner les tendances globales pour obtenir les métriques de codes de statut détaillés pour les compartiments, les comptes et les organisations S3. Vous pouvez ensuite explorer les métriques au niveau des compartiments afin d'identifier les charges de travail qui accèdent actuellement à ces compartiments et provoquent des erreurs.

Par exemple, vous pouvez consulter la métrique Nombre d'erreurs 403 Forbidden pour identifier les charges de travail qui accèdent à des compartiments sans appliquer les autorisations appropriées. Après avoir identifié ces charges de travail, vous pouvez effectuer un examen détaillé en dehors de S3 Storage Lens pour résoudre vos erreurs 403 Forbidden.

Cet exemple montre comment effectuer une analyse de tendances pour l'erreur 403 Forbidden à l'aide des métriques Nombre d'erreurs 403 Forbidden et % d'erreurs 403 Forbidden. Vous pouvez

utiliser ces métriques pour identifier les charges de travail qui accèdent aux compartiments sans appliquer les autorisations appropriées. Vous pouvez effectuer une analyse de tendances similaire pour n'importe laquelle des autres Detailed status code metrics (métriques de codes de statut détaillés). Pour plus d'informations, consultez Glossaire des métriques Amazon S3 Storage Lens.

Prérequis

Pour voir les Detailed status code metrics (métriques de codes de statut détaillés) dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez activer Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées) S3 Storage Lens, puis sélectionner Detailed status code metrics (Métriques de codes de statut détaillés). Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Rubriques

- Étape 1 : réaliser une analyse des tendances pour un code de statut HTTP individuel
- Étape 2 : analyser les nombres d'erreurs par compartiment
- Étape 3 : entreprendre la résolution des erreurs

Étape 1 : réaliser une analyse des tendances pour un code de statut HTTP individuel

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans la section Tendances et distributions, pour Métrique principale, choisissez Nombre d'erreurs 403 Forbidden dans la catégorie Codes de statut détaillé. Pour Métrique secondaire, choisissez % d'erreurs 403 Forbidden.
5. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la section Aperçu des N éléments principaux pour date. Pour Métriques, choisissez Nombre d'erreurs 403 Forbidden ou Taux d'erreurs 403 Forbidden dans la catégorie Codes de statut détaillé.

   La section Aperçu des N éléments principaux pour date est mise à jour pour afficher les nombres d'erreurs 403 Forbidden les plus fréquentes par compte, Région AWS et compartiment.

Étape 2 : analyser les nombres d'erreurs par compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Storage Lens, Dashboards (Tableaux de bord).
3. Dans la liste Dashboards (Tableaux de bord), choisissez le nom du tableau de bord que vous souhaitez afficher.
4. Dans votre tableau de bord Storage Lens, choisissez l'onglet Bucket (Compartiment).
5. Faites défiler jusqu'à la section Buckets (Compartiments). Pour Metrics categories (Catégories de métriques), sélectionnez les métriques Detailed status code (Code de statut détaillé). Effacez ensuite Summary (Résumé).

   La liste Buckets (Compartiments) est mise à jour pour afficher toutes les métriques de code de statut détaillées disponibles. Vous pouvez utiliser ces informations pour voir quels compartiments contiennent une grande partie de certains codes de statut HTTP et quels codes de statut sont communs à tous les compartiments.
6. Pour filtrer la liste Buckets (Compartiments) afin d'afficher uniquement des métriques de codes de statut détaillés spécifiques, choisissez l'icône des préférences ( ).
7. Désélectionnez les boutons bascules correspondant à toutes les métriques de codes de statut détaillés que vous ne souhaitez pas afficher dans la liste Buckets (Compartiments).
8. (Facultatif) Sous Page size (Taille de page), choisissez le nombre de compartiments à afficher dans la liste.
9. Choisissez Confirmer.

   La liste Buckets (Compartiments) affiche les métriques des nombres d'erreurs pour le nombre de compartiments que vous avez spécifié. Vous pouvez utiliser ces informations pour identifier les compartiments spécifiques qui rencontrent de nombreuses erreurs et entreprendre la résolution des erreurs par compartiment.

Étape 3 : entreprendre la résolution des erreurs

Après avoir identifié les compartiments présentant une forte proportion de codes de statut HTTP spécifiques, vous pouvez entreprendre la résolution de ces erreurs. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Pourquoi est-ce que j'obtiens l'erreur 403 Forbidden quand j'essaie de charger des fichiers dans Amazon S3 ?
- Pourquoi est-ce que j'obtiens l'erreur 403 Forbidden quand j'essaie de modifier une stratégie de compartiment dans Amazon S3?
- Comment résoudre les erreurs 403 Forbidden provenant de mon compartiment Amazon S3 dont toutes les ressources proviennent du même Compte AWS?
- Comment résoudre une erreur HTTP 500 ou 503 provenant d'Amazon S3 ?

Utilisation d'Amazon S3 Storage Lens avec AWS Organizations

Amazon S3 Storage Lens est une fonction d'analyse du stockage dans le cloud que vous pouvez utiliser pour obtenir une visibilité à l'échelle de l'organisation sur l'utilisation et l'activité du stockage d'objets. Vous pouvez utiliser les métriques S3 Storage Lens pour générer des informations récapitulatives, telles que la quantité de stockage dont vous disposez dans l'ensemble de votre organisation ou les compartiments et préfixes qui connaissent la croissance la plus rapide. Vous pouvez également utiliser Amazon S3 Storage Lens pour collecter des métriques de stockage et des données d'utilisation pour tous les Comptes AWS qui font partie de votre hiérarchie AWS Organizations. Pour ce faire, vous devez utiliser AWS Organizations et activer l'accès approuvé de S3 Storage Lens à l'aide de votre compte de gestion AWS Organizations.

Une fois l'accès approuvé activé, vous pouvez ajouter un accès administrateur délégué aux comptes de votre organisation. Les comptes d'administrateur délégué permettent de créer des configurations et des tableaux de bord S3 Storage Lens qui collectent des métriques de stockage et des données utilisateur à l'échelle de l'organisation. Pour de plus informations sur l'activation d'un accès sécurisé, consultez Amazon S3 Storage Lens et AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.

Rubriques

- Activer l'accès sécurisé pour S3 Storage Lens
- Désactiver l'accès sécurisé pour S3 Storage Lens
- Enregistrer un administrateur délégué S3 Storage Lens
- Annuler l'enregistrement d'un administrateur délégué pour S3 Storage Lens

Activer l'accès sécurisé pour S3 Storage Lens

En activant l'accès approuvé, vous autorisez Amazon S3 Storage Lens à accéder à la hiérarchie, aux membres et à la structure AWS Organizations via les opérations d'API AWS Organizations. S3 Storage Lens devient alors un service sécurisé pour l'ensemble de la structure de votre organisation.

Chaque fois qu'une configuration de tableau de bord est créée, S3 Storage Lens crée des rôles liés à un service dans les comptes de gestion ou d'administrateur délégué de votre organisation. Le rôle lié à un service accorde à S3 Storage Lens l'autorisation d'effectuer les actions suivantes :

- Décrire les organisations
- Répertorier les comptes
- Vérifier une liste d'accès au Service AWS pour les organisations
- Obtenir des administrateurs délégués pour les organisations

S3 Storage Lens peut alors s'assurer qu'il dispose d'un accès pour collecter les métriques intercomptes pour les comptes de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des rôles liés à un service pour Amazon S3 Storage Lens.

Une fois l'accès approuvé activé, vous pouvez affecter un accès administrateur délégué aux comptes de votre organisation. Lorsqu'un compte est marqué en tant qu'administrateur délégué pour un service, le compte reçoit l'autorisation d'accéder à toutes les opérations d'API d'organisation en lecture seule. Cet accès fournit une visibilité d'administrateur délégué aux membres et aux structures de votre organisation pour leur permettre à eux aussi de créer des tableaux de bord S3 Storage Lens.

> **Note**
>
> - L'accès sécurisé ne peut être activé que par le compte de gestion.
> - Seuls le compte de gestion et les administrateurs délégués peuvent créer des tableaux de bord ou des configurations S3 Storage Lens pour votre organisation.

Utilisation de la console S3

Pour permettre à S3 Storage Lens d'avoir un accès approuvé AWS Organizations

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Sélectionnez Paramètres AWS Organizations. La page Accès AWS Organizations pour Storage Lens s'affiche.
4. Sous Accès approuvé AWS Organizations, choisissez Modifier.

   La page Accès AWS Organizations s'affiche.
5. Choisissez Activer pour activer un accès sécurisé pour votre tableau de bord S3 Storage Lens.
6. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant illustre comment activer l'accès approuvé AWS Organizations pour S3 Storage Lens dans l'AWS CLI.

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal storage-
lens.s3.amazonaws.com
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example — Activer l'accès approuvé AWS Organizations pour S3 Storage Lens à l'aide du kit SDK pour Java

L'exemple suivant illustre comment activer l'accès approuvé pour S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
```

```
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizations;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizationsClient;
import com.amazonaws.services.organizations.model.EnableAWSServiceAccessRequest;

public class EnableOrganizationsTrustedAccess {
 private static final String S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL = "storage-
lens.s3.amazonaws.com";

 public static void main(String[] args) {
  try {
            AWSOrganizations organizationsClient = AWSOrganizationsClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
                .build();

            organizationsClient.enableAWSServiceAccess(new
 EnableAWSServiceAccessRequest()
                .withServicePrincipal(S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL));
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but AWS Organizations couldn't
 process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // AWS Organizations couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from AWS Organizations.
            e.printStackTrace();
        }
 }
}
```

Désactiver l'accès sécurisé pour S3 Storage Lens

Lorsqu'un compte est supprimé en tant qu'administrateur délégué ou lorsque l'accès approuvé est désactivé, les métriques du tableau de bord S3 Storage Lens du propriétaire du compte fonctionnent uniquement au niveau du compte. Chacun des titulaires de compte ne pourra voir que les avantages de S3 Storage Lens limités à la portée de son compte, et non à celle de toute son organisation.

Lorsque vous désactivez l'accès approuvé dans S3 Storage Lens, les tableaux de bord nécessitant un accès approuvé ne sont plus mis à jour. Les tableaux de bord organisationnels créés ne sont plus mis à jour non plus. Au lieu de cela, vous pouvez uniquement interroger les données historiques du tableau de bord S3 Storage Lens, tant que les données restent disponibles.

> **Note**
>
> - La désactivation de l'accès approuvé pour S3 Storage Lens empêche également automatiquement tous les tableaux de bord au niveau de l'organisation de collecter et d'agréger des métriques de stockage. Cela est dû au fait que S3 Storage Lens ne dispose plus d'un accès approuvé aux comptes de l'organisation.
> - Vos comptes de gestion et d'administrateur délégué peuvent toujours voir les données historiques des tableaux de bord désactivés. Ils peuvent également interroger ces données historiques tant qu'elles sont encore disponibles.

Utilisation de la console S3

Pour désactiver l'accès sécurisé de S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Sélectionnez Paramètres AWS Organizations. La page Accès AWS Organizations pour Storage Lens s'affiche.
4. Sous Accès approuvé AWS Organizations, choisissez Modifier.

   La page Accès AWS Organizations s'affiche.
5. Choisissez Désactiver pour désactiver l'accès sécurisé pour votre tableau de bord S3 Storage Lens.
6. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant désactive l'accès approuvé pour S3 Storage Lens à l'aide de l'AWS CLI.

```
aws organizations disable-aws-service-access --service-principal storage-
lens.s3.amazonaws.com
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Désactiver l'accès approuvé AWS Organizations pour S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment désactiver l'accès approuvé AWS Organizations pour S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizations;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizationsClient;
import com.amazonaws.services.organizations.model.DisableAWSServiceAccessRequest;

public class DisableOrganizationsTrustedAccess {
 private static final String S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL = "storage-
lens.s3.amazonaws.com";

 public static void main(String[] args) {
  try {
            AWSOrganizations organizationsClient = AWSOrganizationsClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
                .build();

            // Make sure to remove any existing delegated administrator for S3 Storage
 Lens
            // before disabling access; otherwise, the request will fail.
            organizationsClient.disableAWSServiceAccess(new
 DisableAWSServiceAccessRequest()
                .withServicePrincipal(S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL));
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but AWS Organizations couldn't
 process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // AWS Organizations couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from AWS Organizations.
            e.printStackTrace();
        }
```

```
  }
}
```

Enregistrer un administrateur délégué S3 Storage Lens

Vous pouvez créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation à l'aide des comptes de gestion ou d'administrateur délégué de votre organisation. Les comptes d'administrateur délégué permettent à d'autres comptes que votre compte de gestion de créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation. Seul le compte de gestion d'une organisation peut enregistrer et annuler d'autres comptes en tant qu'administrateurs délégués pour l'organisation.

Une fois l'accès approuvé activé, vous pouvez enregistrer un accès administrateur délégué aux comptes de votre organisation à l'aide de l'API REST AWS Organizations, de l'AWS CLI ou des kits SDK du compte de gestion. Pour plus d'informations, consultez RegisterDelegatedAdministrator dans la Référence des API AWS Organizations. Lorsqu'un compte est enregistré en tant qu'administrateur délégué, il reçoit l'autorisation d'accéder à toutes les opérations d'API AWS Organizations en lecture seule. Cela donne une visibilité aux membres et aux structures de votre organisation, qui peuvent créer des tableaux de bord S3 Storage Lens en votre nom.

> **Note**
>
> Avant de pouvoir désigner un administrateur délégué à l'aide de l'API REST AWS Organizations, d'AWS CLI ou des kits SDK, vous devez appeler l'opération EnableAWSServiceAccess.

Utilisation de la console S3

Pour enregistrer des administrateurs délégués pour S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Sélectionnez Paramètres AWS Organizations.
4. Sous Administrateur délégué, sélectionnez Enregistrer un nouveau compte.
5. Ajoutez un ID de Compte AWS pour enregistrer le compte en tant qu'administrateur délégué. L'administrateur délégué est en mesure de créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation pour tous les comptes et le stockage de votre organisation.

6. Choisissez Enregistrer un compte.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant illustre comment enregistrer des administrateurs délégués Organizations pour S3 Storage Lens à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws organizations register-delegated-administrator --service-principal storage-
lens.s3.amazonaws.com --account-id 111122223333
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Enregistrer des administrateurs délégués Organizations pour S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment enregistrer des administrateurs délégués AWS Organizations pour S3 Storage Lens dans le kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizations;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizationsClient;
import
 com.amazonaws.services.organizations.model.RegisterDelegatedAdministratorRequest;

public class RegisterOrganizationsDelegatedAdministrator {
 private static final String S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL = "storage-
lens.s3.amazonaws.com";

 public static void main(String[] args) {
  try {
            String delegatedAdminAccountId = "111122223333"; // Account Id for the
 delegated administrator.
            AWSOrganizations organizationsClient = AWSOrganizationsClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
```

```
                .build();

            organizationsClient.registerDelegatedAdministrator(new
 RegisterDelegatedAdministratorRequest()
                .withAccountId(delegatedAdminAccountId)
                .withServicePrincipal(S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL));
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but AWS Organizations couldn't
 process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // AWS Organizations couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from AWS Organizations.
            e.printStackTrace();
        }
 }
}
```

Annuler l'enregistrement d'un administrateur délégué pour S3 Storage Lens

Une fois l'accès approuvé activé, vous pouvez enregistrer un accès administrateur délégué aux comptes de votre organisation. Les comptes d'administrateur délégué permettent à d'autres comptes que votre compte de gestion de créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation. Seul le compte de gestion d'une organisation peut désinscrire des comptes en tant qu'administrateurs délégués pour l'organisation.

Vous pouvez également annuler l'enregistrement d'un administrateur délégué à l'aide de la AWS Organizations, de l'AWS Management Console, de l'API REST AWS CLI ou des kits AWS SDK à partir du compte de gestion. Pour plus d'informations, consultez DeregisterDelegatedAdministrator dans la Référence des API AWS Organizations.

Lorsqu'un compte n'est plus enregistré en tant qu'administrateur délégué, il perd l'accès aux éléments suivants :

- Toutes les opérations d'API AWS Organizations en lecture seule qui fournissent une visibilité aux membres et aux structures de votre organisation.
- Tous les tableaux de bord au niveau de l'organisation créés par l'administrateur délégué. La désinscription d'un administrateur délégué empêche également automatiquement tous les tableaux de bord au niveau de l'organisation créés par cet administrateur délégué d'agréger de nouvelles métriques de stockage.

> **Note**
>
> L'administrateur délégué dont l'enregistrement a été annulé peut toujours consulter les données historiques des tableaux de bord qu'il a créé tant que les données restent disponibles pour les requêtes.

Utilisation de la console S3

Pour annuler l'enregistrement d'administrateurs délégués pour S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, accédez à Storage Lens.
3. Sélectionnez Paramètres AWS Organizations.
4. Sous Administrateurs délégués, sélectionnez le compte dont vous souhaitez annuler l'enregistrement.
5. Choisissez Désenregistrer un compte. Le compte dont l'enregistrement a été annulé n'est plus un administrateur délégué et n'est plus en mesure de créer des tableaux de bord au niveau de l'organisation pour tous les comptes et le stockage de votre organisation.
6. Choisissez Enregistrer un compte.

Utilisation de la AWS CLI

Example

L'exemple suivant illustre comment annuler l'enregistrement d'administrateurs délégués Organizations pour S3 Storage Lens à l'aide de l'AWS CLI. Pour utiliser cet exemple, remplacez *111122223333* par l'ID de votre Compte AWS.

```
aws organizations deregister-delegated-administrator --service-principal storage-
lens.s3.amazonaws.com --account-id 111122223333
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Annuler l'enregistrement des administrateurs délégués Organizations pour S3 Storage Lens

L'exemple suivant illustre comment annuler l'enregistrement d'administrateurs délégués Organizations pour S3 Storage Lens à l'aide du kit SDK pour Java. Pour utiliser cet exemple, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizations;
import com.amazonaws.services.organizations.AWSOrganizationsClient;
import
 com.amazonaws.services.organizations.model.DeregisterDelegatedAdministratorRequest;

public class DeregisterOrganizationsDelegatedAdministrator {
 private static final String S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL = "storage-
lens.s3.amazonaws.com";

 public static void main(String[] args) {
  try {
            String delegatedAdminAccountId = "111122223333"; // Account Id for the
 delegated administrator.
            AWSOrganizations organizationsClient = AWSOrganizationsClient.builder()
                .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                .withRegion(Regions.US_EAST_1)
                .build();

            organizationsClient.deregisterDelegatedAdministrator(new
 DeregisterDelegatedAdministratorRequest()
                .withAccountId(delegatedAdminAccountId)
                .withServicePrincipal(S3_STORAGE_LENS_SERVICE_PRINCIPAL));
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but AWS Organizations couldn't
 process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // AWS Organizations couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from AWS Organizations.
```

```
            e.printStackTrace();
        }
 }
}
```

Utilisation des groupes S3 Storage Lens pour filtrer et agréger des métriques

Un groupe Amazon S3 Storage Lens regroupe les métriques à l'aide de filtres personnalisés basés sur les métadonnées des objets. Les groupes Storage Lens vous permettent d'analyser en détail les caractéristiques de vos données, telles que la répartition des objets par âge, les types de fichiers les plus courants, etc. Par exemple, vous pouvez filtrer les métriques par balise d'objet pour identifier les jeux de données dont la croissance est la plus rapide, ou visualiser votre stockage en fonction de la taille et de l'âge des objets pour définir votre stratégie d'archivage de stockage. Ainsi, les groupes Amazon S3 Storage Lens vous aident à mieux comprendre et à optimiser votre stockage S3.

Lorsque vous utilisez des groupes Storage Lens, vous pouvez analyser et filtrer les métriques S3 Storage Lens à l'aide de métadonnées d'objets, telles que les préfixes, les suffixes, les balises d'objet, la taille ou l'âge de l'objet. Vous pouvez également appliquer une combinaison de ces filtres. Après avoir attaché votre groupe Storage Lens à votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous pouvez consulter les métriques S3 Storage Lens agrégées par les groupes Amazon S3 Storage Lens directement dans votre tableau de bord.

Par exemple, vous pouvez également filtrer vos métriques par taille d'objet ou par tranche d'âge afin de déterminer quelle partie de votre espace de stockage est constituée de petits objets. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations avec S3 Intelligent-Tiering ou S3 Lifecycle pour transférer les petits objets vers différentes classes de stockage afin d'optimiser les coûts et le stockage.

Rubriques

- Fonctionnement des groupes S3 Storage Lens
- Utilisation des groupes Storage Lens

Fonctionnement des groupes S3 Storage Lens

Vous pouvez utiliser les groupes Storage Lens pour regrouper les métriques à l'aide de filtres personnalisés basés sur les métadonnées des objets. Lorsque vous définissez un filtre personnalisé, vous pouvez utiliser des préfixes, des suffixes, des balises d'objet, des tailles d'objets, leur âge ou une combinaison de ces filtres personnalisés. Lors de la création d'un groupe Storage Lens, vous

pouvez également inclure un filtre ou plusieurs conditions de filtre. Pour spécifier plusieurs conditions de filtre, utilisez les opérateurs logiques `And` ou `Or`.

Lorsque vous créez et configurez un groupe Storage Lens, le groupe Storage Lens lui-même agit comme un filtre personnalisé dans le tableau de bord auquel vous attachez le groupe. Dans votre tableau de bord, vous pouvez ensuite utiliser le filtre de groupe Storage Lens pour obtenir des métriques de stockage en fonction du filtre personnalisé que vous avez défini dans le groupe.

Pour consulter les données de votre groupe Storage Lens dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, vous devez attacher le groupe au tableau de bord après l'avoir créé. Une fois que votre groupe Storage Lens est attaché à votre tableau de bord Storage Lens, celui-ci collecte les statistiques d'utilisation du stockage pendant 48 heures. Vous pouvez ensuite visualiser ces données dans le tableau de bord Storage Lens ou les exporter via une exportation de métriques. Si vous oubliez d'attacher un groupe Storage Lens à un tableau de bord, les données de votre groupe Storage Lens ne seront pas capturées ou ne s'afficheront nulle part.

> **Note**
>
> - Lorsque vous créez un groupe S3 Storage Lens, vous créez une ressource AWS. Par conséquent, chaque groupe Storage Lens possède son propre Amazon Resource Name (ARN), que vous pouvez spécifier lorsque vous l'attachez ou que vous l'excluez d'un tableau de bord S3 Storage Lens.
> - Si votre groupe Storage Lens n'est pas attaché à un tableau de bord, vous n'aurez pas à payer de frais supplémentaires pour créer un groupe Storage Lens.
> - S3 Storage Lens regroupe les métriques d'utilisation d'un objet dans tous les groupes Storage Lens correspondants. Par conséquent, si un objet correspond aux conditions de filtre pour au moins deux groupes Storage Lens, vous constaterez des décomptes répétés pour le même objet dans l'ensemble de votre utilisation du stockage.

Vous pouvez créer un groupe Storage Lens au niveau du compte dans une région d'origine spécifiée (à partir de la liste des Régions AWS prises en charge). Vous pouvez ensuite attacher votre groupe Storage Lens à plusieurs tableaux de bord Storage Lens, à condition que les tableaux de bord se trouvent dans le même Compte AWS et la même région d'origine. Vous pouvez créer jusqu'à 50 groupes Storage Lens par région d'origine dans chaque Compte AWS.

Vous pouvez créer et gérer des groupes S3 Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, d'AWS Command Line Interface (AWS CLI), des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3.

Rubriques

- Affichage des métriques agrégées d'un groupe Storage Lens
- Autorisations pour les groupes Storage Lens
- Configuration des groupes Storage Lens
- Balises de ressource AWS
- Exportation de métriques des groupes Storage Lens

Affichage des métriques agrégées d'un groupe Storage Lens

Vous pouvez consulter les métriques agrégées de vos groupes Storage Lens en attachant les groupes à un tableau de bord. Les groupes Storage Lens que vous souhaitez attacher doivent résider dans la région d'origine désignée dans le compte du tableau de bord.

Pour attacher un groupe Storage Lens à un tableau de bord, vous devez le spécifier dans la section Regroupement des groupes Storage Lens de la configuration de votre tableau de bord. Si vous avez plusieurs groupes Storage Lens, vous pouvez filtrer les résultats du Regroupement des groupes Storage Lens de sorte à inclure ou exclure les groupes de votre choix. Pour plus d'informations sur l'attachement de groupes à vos tableaux de bord, consultez the section called "Attachement ou retrait d'un groupe Storage Lens".

Après avoir attaché vos groupes, vous verrez les données d'agrégation supplémentaires du groupe Storage Lens dans votre tableau de bord dans un délai de 48 heures.

> **Note**
>
> Pour consulter les métriques agrégées de votre groupe Storage Lens, vous devez attacher le groupe à un tableau de bord S3 Storage Lens.

Autorisations pour les groupes Storage Lens

Les groupes Storage Lens nécessitent certaines autorisations dans AWS Identity and Access Management (IAM) pour autoriser l'accès aux actions de groupe S3 Storage Lens. Pour accorder ces autorisations, vous pouvez utiliser une politique IAM basée sur l'identité. Vous pouvez attacher cette politique aux utilisateurs, groupes ou rôles IAM pour leur accorder des autorisations. Ces autorisations peuvent inclure la possibilité de créer ou de supprimer des groupes Storage Lens, d'afficher leurs configurations ou de gérer leurs balises.

L'utilisateur ou le rôle IAM auquel vous accordez des autorisations doit appartenir au compte qui a créé ou qui possède le groupe Storage Lens.

Pour utiliser les groupes Storage Lens et consulter les métriques de vos groupes Storage Lens, vous devez d'abord disposer des autorisations appropriées pour utiliser S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez the section called "Définition des autorisations d'".

Pour créer et gérer des groupes S3 Storage Lens, vous devez disposer des autorisations IAM suivantes, en fonction des opérations que vous souhaitez effectuer :

Action	Autorisations IAM
Créer un nouveau groupe Storage Lens	`s3:CreateStorageLensGroup`
Créer un nouveau groupe Storage Lens avec des balises	`s3:CreateStorageLensGroup` , `s3:TagResource`
Mettre à jour un groupe Storage Lens existant	`s3:UpdateStorageLensGroup`
Renvoyer les détails de la configuration d'un groupe Storage Lens	`s3:GetStorageLensGroup`
Répertorier tous les groupes Storage Lens de votre région d'origine	`s3:ListStorageLensGroups`
Supprimer un groupe Storage Lens	`s3:DeleteStorageLensGroup`
Répertorier les balises qui ont été ajoutées à votre groupe Storage Lens	`s3:ListTagsForResource`
Ajouter ou mettre à jour une balise de groupe Storage Lens pour un groupe Storage Lens existant	`s3:TagResource`
Supprimer une balise d'un groupe Storage Lens	`s3:UntagResource`

Voici un exemple de configuration de votre politique IAM dans le compte qui crée le groupe Storage Lens. Pour utiliser cette politique, remplacez *`us-east-1`* par la région d'origine dans laquelle se

trouve votre groupe Storage Lens. Remplacez *111122223333* par votre ID de Compte AWS, puis remplacez *example-storage-lens-group* par le nom de votre groupe Storage Lens. Pour appliquer ces autorisations à tous les groupes Storage Lens, remplacez *example-storage-lens-group* par *.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "EXAMPLE-Statement-ID",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "s3:CreateStorageLensGroup",
                "s3:UpdateStorageLensGroup",
                "s3:GetStorageLensGroup",
                "s3:ListStorageLensGroups",
                "s3:DeleteStorageLensGroup,
                "s3:TagResource",
                "s3:UntagResource",
                "s3:ListTagsForResource"
                ],
            "Resource": "arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/example-storage-lens-group"
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations sur les autorisations S3 Storage Lens, consultez Définition d'autorisations Amazon S3 Storage Lens. Pour plus d'informations sur le langage des politiques IAM, consultez Politiques, stratégies et autorisations dans Amazon S3.

Configuration des groupes Storage Lens

Nom de groupe S3 Storage Lens

Nous vous recommandons de donner à vos groupes Storage Lens des noms indiquant leur objectif afin que vous puissiez facilement déterminer les groupes que vous souhaitez attacher à vos tableaux de bord. Pour attacher un groupe Storage Lens à un tableau de bord, vous devez spécifier le groupe dans la section Regroupement des groupes Storage Lens de la configuration de votre tableau de bord.

Les noms de groupe Storage Lens doivent être uniques au sein du compte. Ils ne doivent pas dépasser 64 caractères et peuvent uniquement contenir des lettres (a à z, A à Z), des chiffres (0 à 9), des traits d'union (-) et des traits de soulignement (_).

Région d'accueil

La région d'origine est la Région AWS dans laquelle votre groupe Storage Lens est créé et géré. Votre groupe Storage Lens est créé dans la même région d'origine que votre tableau de bord Amazon S3 Storage Lens. La configuration et les métriques du groupe Storage Lens sont également stockées dans cette région. Vous pouvez créer jusqu'à 50 groupes Storage Lens dans une région d'origine.

Après avoir créé votre groupe Storage Lens, vous ne pouvez pas modifier la région d'origine.

Portée

Pour inclure des objets dans votre groupe Storage Lens, ils doivent être dans la portée de votre tableau de bord Amazon S3 Storage Lens. La portée de votre tableau de bord Storage Lens est déterminée par les compartiments que vous avez inclus dans la Portée du tableau de bord de la configuration de votre tableau de bord S3 Storage Lens.

Vous pouvez utiliser différents filtres pour vos objets afin de définir la portée de votre groupe Storage Lens. Pour afficher ces métriques de groupe Storage Lens dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, les objets doivent correspondre aux filtres que vous incluez dans vos groupes Storage Lens. Supposons, par exemple, que votre groupe Storage Lens inclut des objets dotés du préfixe `marketing` et du suffixe `.png`, mais qu'aucun objet ne correspond à ces critères. Dans ce cas, les métriques de ce groupe Storage Lens ne seront pas générées lors de votre exportation de métriques quotidienne, et aucune métrique de ce groupe ne sera visible dans votre tableau de bord.

Filtres

Vous pouvez utiliser les filtres suivants dans un groupe S3 Storage Lens :

- Préfixes : indique le préfixe des objets inclus, qui est une chaîne de caractères au début du nom de la clé d'objet. Par exemple, la valeur `images` pour le filtre Préfixes inclut les objets dotés de l'un des préfixes suivants : `images/`, `images-marketing` et `images/production`. La longueur maximale d'un préfixe est de 1 024 octets.
- Suffixes : indique le suffixe des objets inclus (par exemple, `.png`, `.jpeg` ou `.csv`). La longueur maximale d'un suffixe est de 1 024 octets.

- Balises d'objet : indique la liste des balises d'objet sur lesquelles vous souhaitez appliquer le filtre. Une clé de balise ne peut pas dépasser 128 caractères Unicode et une valeur de balise ne peut pas dépasser 256 caractères Unicode. Notez que si le champ de valeur de balise de l'objet est laissé vide, les groupes S3 Storage Lens ne font correspondre l'objet qu'aux autres objets dont les valeurs de balise sont également vides.
- Age : indique la tranche d'âge des objets inclus en jours. Seuls les entiers sont pris en charge.
- Taille : indique la plage de tailles des objets inclus en octets. Seuls les entiers sont pris en charge. La valeur maximale autorisée est de 5 To.

Balises d'objet d'un groupe Storage Lens

Vous pouvez créer un groupe Storage Lens comprenant jusqu'à 10 filtres de balises d'objet. L'exemple suivant inclut deux paires clé-valeur de balise d'objet en tant que filtres pour un groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *Marketing-Department* par le nom de votre groupe, puis remplacez *object-tag-key-1*, *object-tag-value-1*, etc. par les paires clé-valeur de balise d'objet sur lesquelles vous souhaitez appliquer le filtre.

```
{
    "Name": "Marketing-Department",
    "Filter": {
     "MatchAnyTag":[
                {
                    "Key": "object-tag-key-1",
                    "Value": "object-tag-value-1"
                },
                {
                    "Key": "object-tag-key-2",
                    "Value": "object-tag-value-2"
                }
            ]
    }
}
```

Opérateurs logiques (**And** ou **Or**)

Pour inclure plusieurs conditions de filtre dans votre groupe Storage Lens, vous pouvez utiliser des opérateurs logiques (And ou Or). Dans l'exemple suivant, le groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department* possède un opérateur And qui contient les filtres Prefix, ObjectAge et

`ObjectSize`. Étant donné qu'un opérateur `And` est utilisé, seuls les objets répondant à toutes ces conditions de filtre seront inclus dans la portée du groupe Storage Lens.

Pour utiliser cet exemple, remplacez les *`user input placeholders`* par les valeurs sur lesquelles vous souhaitez appliquer le filtre.

```
{
    "Name": "Marketing-Department",
    "Filter": {
        "And": {
            "MatchAnyPrefix": [
                "prefix-1",
                "prefix-2",
                "prefix-3/sub-prefix-1"
            ],
             "MatchObjectAge": {
                "DaysGreaterThan": 10,
                "DaysLessThan": 60
            },
            "MatchObjectSize": {
                "BytesGreaterThan": 10,
                "BytesLessThan": 60
            }
        }
    }
}
```

> **Note**
>
> Si vous souhaitez inclure des objets répondant à l'une des conditions des filtres, remplacez l'opérateur logique `And` par l'opérateur logique `Or` dans cet exemple.

Balises de ressource AWS

Chaque groupe S3 Storage Lens est considéré comme une ressource AWS ayant son propre Amazon Resource Name (ARN). Par conséquent, lorsque vous configurez votre groupe Storage Lens, vous pouvez éventuellement ajouter des balises de ressource AWS au groupe. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises par groupe Storage Lens. Pour créer un groupe Storage Lens

avec des balises, vous devez disposer des autorisations `s3:CreateStorageLensGroup` et `s3:TagResource`.

Vous pouvez utiliser les balises de ressource AWS pour classer les ressources par département, secteur d'activité ou projet. Cela est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources du même type. En appliquant des balises, vous pouvez rapidement identifier un groupe Storage Lens spécifique en fonction des balises que vous lui avez affectées. Vous pouvez également utiliser des balises pour suivre et répartir les coûts.

En outre, lorsque vous ajoutez une balise de ressource AWS à votre groupe Storage Lens, vous activez le contrôle d'accès par attributs (ABAC). L'ABAC est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs, dans ce cas, des balises. Vous pouvez également utiliser des conditions qui spécifient les balises de ressource dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources AWS.

Vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise, et vous pouvez retirer des balises d'une ressource à tout moment. En outre, tenez compte des limitations suivantes :

- Les clés de balise et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
- Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.
- Si vous supprimez une ressource, ses balises sont également supprimées.
- N'incluez pas de données privées ou sensibles dans vos balises de ressource AWS.
- Les balises système (balises dont les clés de balise commencent par `aws:`) ne sont pas prises en charge.
- La longueur de chaque clé de balise ne peut pas dépasser 128 caractères. La longueur de chaque valeur de balise ne peut pas dépasser 256 caractères.

Exportation de métriques des groupes Storage Lens

Les métriques de groupe S3 Storage Lens sont incluses dans l'exportation des métriques Amazon S3 Storage Lens pour le tableau de bord auquel le groupe Storage Lens est attaché. Pour obtenir des informations générales sur la fonctionnalité d'exportation des métriques Storage Lens, consultez Afficher les métriques Amazon S3 Storage Lens à l'aide d'une exportation de données.

Votre exportation de métriques pour les groupes Storage Lens incluent toute métrique S3 Storage Lens dans la portée du tableau de bord auquel le groupe Storage Lens est attaché. L'exportation inclut également des données de métriques supplémentaires pour les groupes Storage Lens.

Une fois que vous avez créé votre groupe Storage Lens, votre exportation de métriques est envoyée quotidiennement au compartiment que vous avez sélectionné lorsque vous avez configuré l'exportation de métriques pour le tableau de bord auquel votre groupe est attaché. La réception de la première exportation de métriques peut prendre jusqu'à 48 heures.

Pour générer des métriques lors de l'exportation quotidienne, les objets doivent correspondre aux filtres que vous incluez dans vos groupes Storage Lens. Si aucun objet ne correspond aux filtres que vous avez inclus dans votre groupe Storage Lens, aucune métrique ne sera générée. Toutefois, si un objet correspond à au moins deux groupes Storage Lens, l'objet est répertorié séparément pour chaque groupe lorsqu'il apparaît dans l'exportation de métriques.

Vous pouvez identifier les métriques pour les groupes Storage Lens en recherchant l'une des valeurs suivantes dans la colonne `record_type` de l'exportation de métriques pour votre tableau de bord :

- `STORAGE_LENS_GROUP_BUCKET`
- `STORAGE_LENS_GROUP_ACCOUNT`

La colonne `record_value` affiche l'ARN de ressource du groupe Storage Lens (par exemple, `arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/Marketing-Department`).

Utilisation des groupes Storage Lens

Les groupes Amazon S3 Storage Lens regroupent les métriques à l'aide de filtres personnalisés basés sur les métadonnées des objets. Vous pouvez analyser et filtrer les métriques S3 Storage Lens à l'aide de préfixes, suffixes, balises d'objet, taille ou âge d'objet. Les groupes Amazon S3 Storage Lens vous permettent également de classer votre utilisation au sein des compartiments Amazon S3 et entre eux. Ainsi, vous serez en mesure de mieux comprendre et d'optimiser votre stockage S3.

Pour commencer à visualiser les données d'un groupe Storage Lens, vous devez d'abord attacher votre groupe Storage Lens à un tableau de bord S3 Storage Lens. Si vous devez gérer des groupes Storage Lens dans le tableau de bord, vous pouvez modifier la configuration du tableau de bord. Pour vérifier quels groupes Storage Lens sont associés à votre compte, vous pouvez les répertorier. Pour vérifier quels groupes Storage Lens sont attachés à votre tableau de bord, vous pouvez toujours consulter l'onglet Groupes Storage Lens du tableau de bord. Pour consulter ou mettre à jour la portée d'un groupe Storage Lens existant, vous pouvez consulter ses détails. Vous pouvez également supprimer définitivement un groupe Storage Lens.

Pour gérer les autorisations, vous pouvez créer et ajouter des balises de ressources AWS définies par l'utilisateur à vos groupes Storage Lens. Vous pouvez utiliser les balises de ressource AWS

pour classer les ressources par département, secteur d'activité ou projet. Cela est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources du même type. En appliquant des balises, vous pouvez rapidement identifier un groupe Storage Lens spécifique en fonction des balises que vous lui avez affectées.

En outre, lorsque vous ajoutez une balise de ressource AWS à votre groupe Storage Lens, vous activez le contrôle d'accès par attributs (ABAC). L'ABAC est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs, dans ce cas, des balises. Vous pouvez également utiliser des conditions qui spécifient les balises de ressource dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources AWS.

Rubriques

- Création d'un groupe Storage Lens
- Attachement ou retrait de groupes S3 Storage Lens à ou de votre tableau de bord
- Visualisation des données de vos groupes Storage Lens
- Mise à jour d'un groupe Storage Lens
- Gestion des balises de ressource AWS avec les groupes Storage Lens
- Liste de tous les groupes Storage Lens
- Affichage des détails d'un groupe Storage Lens
- Suppression d'un groupe Storage Lens

Création d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment créer un groupe Amazon S3 Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour créer un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région à laquelle vous souhaitez passer.
3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
4. Choisissez Créer un groupe Storage Lens.
5. Sous Général, affichez votre région d'origine et entrez le nom de votre groupe Storage Lens.

6. Sous Portée, choisissez le filtre que vous souhaitez appliquer à votre groupe Storage Lens. Pour appliquer plusieurs filtres, choisissez vos filtres, puis l'opérateur logique AND ou OR.

   - Pour le filtre Préfixes, choisissez Préfixes et entrez une chaîne de préfixe. Pour ajouter plusieurs préfixes, choisissez Ajouter un préfixe. Pour supprimer un préfixe, choisissez Supprimer en regard du préfixe que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Balises d'objet, choisissez Balises d'objet et entrez la paire clé-valeur de votre objet. Choisissez ensuite Ajouter une balise. Pour supprimer une balise, choisissez Supprimer en regard de la balise que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Suffixes, choisissez Suffixes et entrez une chaîne de suffixe. Pour ajouter plusieurs suffixes, choisissez Ajouter un suffixe. Pour supprimer un suffixe, choisissez Supprimer en regard du suffixe que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Age, spécifiez la tranche d'âge de l'objet en jours. Choisissez Spécifier l'âge minimum de l'objet, puis entrez l'âge minimal de l'objet. Choisissez ensuite Spécifier l'âge maximum de l'objet, puis entrez l'âge maximal de l'objet.
   - Pour le filtre Taille, spécifiez la plage de tailles de l'objet et l'unité de mesure. Choisissez Spécifier la taille minimale d'objet, puis entrez la taille minimale de l'objet. Choisissez Spécifier la taille maximale d'objet, puis entrez la taille maximale de l'objet.

7. (Facultatif) Pour les balises de ressource AWS, ajoutez la paire clé-valeur, puis choisissez Ajouter une balise.
8. Choisissez Créer un groupe Storage Lens.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant crée un groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control create-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
--region us-east-1 --storage-lens-group=file://./marketing-department.json
```

L'exemple de commande AWS CLI suivant crée un groupe Storage Lens avec deux balises de ressource AWS. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control create-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
--region us-east-1 --storage-lens-group=file://./marketing-department.json \
```

```
--tags Key=k1,Value=v1 Key=k2,Value=v2
```

Pour obtenir des exemples de configuration JSON, consultez Configuration des groupes Storage Lens.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant crée un groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

Example – Création d'un groupe Storage Lens avec un seul filtre

L'exemple suivant crée un groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department*. Ce groupe possède un filtre d'âge d'objet qui spécifie la tranche d'âge sur *30* à *90* jours. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.CreateStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.MatchObjectAge;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroup;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupFilter;

public class CreateStorageLensGroupWithObjectAge {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            StorageLensGroupFilter objectAgeFilter = StorageLensGroupFilter.builder()
                    .matchObjectAge(MatchObjectAge.builder()
                            .daysGreaterThan(30)
                            .daysLessThan(90)
                            .build())
                    .build();

            StorageLensGroup storageLensGroup = StorageLensGroup.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
```

```
                    .filter(objectAgeFilter)
                    .build();

            CreateStorageLensGroupRequest createStorageLensGroupRequest =
 CreateStorageLensGroupRequest.builder()
                    .storageLensGroup(storageLensGroup)
                    .accountId(accountId).build();

            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.createStorageLensGroup(createStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Example – Création d'un groupe Storage Lens avec un opérateur **AND** incluant plusieurs filtres

L'exemple suivant crée un groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department*. Ce groupe utilise l'opérateur AND pour indiquer que les objets doivent correspondre à toutes les conditions de filtre. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.CreateStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.MatchObjectAge;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.MatchObjectSize;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.S3Tag;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroup;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupAndOperator;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupFilter;


public class CreateStorageLensGroupWithAndFilter {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            // Create object tags.
            S3Tag tag1 = S3Tag.builder()
                    .key("object-tag-key-1")
                    .value("object-tag-value-1")
                    .build();
            S3Tag tag2 = S3Tag.builder()
                    .key("object-tag-key-2")
                    .value("object-tag-value-2")
                    .build();

            StorageLensGroupAndOperator andOperator =
 StorageLensGroupAndOperator.builder()
                    .matchAnyPrefix("prefix-1", "prefix-2", "prefix-3/sub-prefix-1")
                    .matchAnySuffix(".png", ".gif", ".jpg")
                    .matchAnyTag(tag1, tag2)
                    .matchObjectAge(MatchObjectAge.builder()
                            .daysGreaterThan(30)
                            .daysLessThan(90).build())
                    .matchObjectSize(MatchObjectSize.builder()
                            .bytesGreaterThan(1000L)
                            .bytesLessThan(6000L).build())
                    .build();

            StorageLensGroupFilter andFilter = StorageLensGroupFilter.builder()
                    .and(andOperator)
                    .build();

            StorageLensGroup storageLensGroup = StorageLensGroup.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .filter(andFilter)
                    .build();
```

```
            CreateStorageLensGroupRequest createStorageLensGroupRequest =
 CreateStorageLensGroupRequest.builder()
                    .storageLensGroup(storageLensGroup)
                    .accountId(accountId).build();

            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.createStorageLensGroup(createStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Example – Création d'un groupe Storage Lens avec un opérateur **OR** incluant plusieurs filtres

L'exemple suivant crée un groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department*. Ce groupe utilise un opérateur OR pour appliquer un filtre de préfixe (*prefix-1*, *prefix-2*, *prefix3/sub-prefix-1*) ou un filtre de taille d'objet avec une plage de tailles comprise entre *1000* octets et *6000* octets. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.CreateStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.MatchObjectSize;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroup;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupFilter;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupOrOperator;
```

```
public class CreateStorageLensGroupWithOrFilter {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            StorageLensGroupOrOperator orOperator =
 StorageLensGroupOrOperator.builder()
                    .matchAnyPrefix("prefix-1", "prefix-2", "prefix-3/sub-prefix-1")
                    .matchObjectSize(MatchObjectSize.builder()
                            .bytesGreaterThan(1000L)
                            .bytesLessThan(6000L)
                            .build())
                    .build();

            StorageLensGroupFilter orFilter = StorageLensGroupFilter.builder()
                    .or(orOperator)
                    .build();

            StorageLensGroup storageLensGroup = StorageLensGroup.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .filter(orFilter)
                    .build();

            CreateStorageLensGroupRequest createStorageLensGroupRequest =
 CreateStorageLensGroupRequest.builder()
                    .storageLensGroup(storageLensGroup)
                    .accountId(accountId).build();

            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.createStorageLensGroup(createStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

```
}
```

Example – Création d'un groupe Storage Lens avec un seul filtre et deux balises de ressource AWS

L'exemple suivant crée un groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department* qui possède un filtre de suffixe. Cet exemple ajoute également deux balises de ressource AWS au groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.CreateStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroup;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupFilter;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.Tag;

public class CreateStorageLensGroupWithResourceTags {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            // Create AWS resource tags.
            Tag resourceTag1 = Tag.builder()
                    .key("resource-tag-key-1")
                    .value("resource-tag-value-1")
                    .build();
            Tag resourceTag2 = Tag.builder()
                    .key("resource-tag-key-2")
                    .value("resource-tag-value-2")
                    .build();

            StorageLensGroupFilter suffixFilter = StorageLensGroupFilter.builder()
                    .matchAnySuffix(".png", ".gif", ".jpg")
                    .build();

            StorageLensGroup storageLensGroup = StorageLensGroup.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
```

```
                    .filter(suffixFilter)
                    .build();

            CreateStorageLensGroupRequest createStorageLensGroupRequest =
 CreateStorageLensGroupRequest.builder()
                    .storageLensGroup(storageLensGroup)
                    .tags(resourceTag1, resourceTag2)
                    .accountId(accountId).build();

            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.createStorageLensGroup(createStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Pour obtenir des exemples de configuration JSON, consultez Configuration des groupes Storage Lens.

Attachement ou retrait de groupes S3 Storage Lens à ou de votre tableau de bord

Une fois que vous êtes passé au niveau avancé dans Amazon S3 Storage Lens, vous pouvez attacher un groupe Storage Lens à votre tableau de bord. Si vous avez plusieurs groupes Storage Lens, vous pouvez inclure ou exclure les groupes de votre choix.

Vos groupes Storage Lens doivent résider dans la région d'origine désignée dans le compte du tableau de bord. Une fois que vous avez attaché un groupe Storage Lens à votre tableau de bord, vous recevrez les données d'agrégation supplémentaires du groupe Storage Lens dans votre exportation de métriques dans un délai de 48 heures.

> **Note**
>
> Si vous souhaitez consulter les métriques agrégées de votre groupe Storage Lens, vous devez les attacher à votre tableau de bord Storage Lens. Pour obtenir des exemples de fichiers de configuration JSON pour le groupe Storage Lens, consultez Exemple de configuration S3 Storage Lens avec des groupes Storage Lens dans JSON.

Utilisation de la console S3

Pour attacher un groupe Storage Lens à un tableau de bord Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Storage Lens, choisissez Tableaux de bord.
3. Choisissez le bouton d'option du tableau de bord Storage Lens auquel vous souhaitez attacher un groupe Storage Lens.
4. Choisissez Modifier.
5. Sous Metrics selection (Sélection des métriques), choisissez Advanced metrics and recommendations (Métriques et recommandations avancées).
6. Sélectionnez Regroupement des groupes Storage Lens.

   > **Note**
   >
   > Par défaut, Métriques avancées est également sélectionné. Toutefois, vous pouvez également désélectionner ce paramètre, car il n'est pas obligatoire pour agréger les données des groupes Storage Lens.

7. Faites défiler la page jusqu'à Regroupement des groupes Storage Lens et spécifiez le ou les groupes Storage Lens que vous souhaitez inclure ou exclure dans l'agrégation de données. Vous pouvez utiliser les options de filtrage suivantes :

   - Si vous souhaitez inclure certains groupes Storage Lens, choisissez Inclure les groupes Storage Lens. Sous Groupes Storage Lens à inclure, sélectionnez vos groupes Storage Lens.
   - Si vous souhaitez inclure tous les groupes Storage Lens, sélectionnez Inclure tous les groupes Storage Lens de la région d'origine de ce compte.

- Si vous souhaitez exclure certains groupes Storage Lens, choisissez Exclure les groupes Storage Lens. Sous Groupes Storage Lens à exclure, sélectionnez les groupes Storage Lens que vous souhaitez exclure.

8. Sélectionnez Save Changes. Si vous avez configuré vos groupes Storage Lens correctement, vous verrez les données d'agrégation supplémentaires du groupe Storage Lens dans votre tableau de bord dans un délai de 48 heures.

Pour retirer un groupe Storage Lens d'un tableau de bord S3 Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Storage Lens, choisissez Tableaux de bord.
3. Choisissez le bouton d'option du tableau de bord Storage Lens duquel vous souhaitez retirer un groupe Storage Lens.
4. Choisissez Afficher la configuration du tableau de bord.
5. Choisissez Modifier.
6. Faites défiler la page jusqu'à la section Sélection des métriques.
7. Sous Regroupement des groupes Storage Lens, cliquez sur le X en regard du groupe Storage Lens que vous souhaitez retirer. Votre groupe Storage Lens est retiré.

   Si vous avez inclus tous vos groupes Storage Lens dans votre tableau de bord, décochez la case en regard de Inclure tous les groupes Storage Lens de la région d'origine de ce compte.
8. Sélectionnez Save Changes.

> **Note**
>
> La répercussion des mises à jour de configuration dans votre tableau de bord prend jusqu'à 48 heures.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

Example – Attacher tous les groupes Storage Lens à un tableau de bord

L'exemple de kit SDK for Java suivant attache tous les groupes Storage Lens du compte *111122223333* au tableau de bord *DashBoardConfigurationId* :

```
package aws.example.s3control;


import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensGroupLevel;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class CreateDashboardWithStorageLensGroups {
    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ExampleDashboardConfigurationId";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            StorageLensGroupLevel storageLensGroupLevel = new StorageLensGroupLevel();

            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withBucketLevel(new BucketLevel())
                    .withStorageLensGroupLevel(storageLensGroupLevel);

            StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                    .withId(configurationId)
                    .withAccountLevel(accountLevel)
                    .withIsEnabled(true);

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
 PutStorageLensConfigurationRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withStorageLensConfiguration(configuration)
```

```
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Example – Attacher deux groupes Storage Lens à un tableau de bord

L'exemple AWS SDK pour Java suivant attache deux groupes Storage Lens (*StorageLensGroupName1* et *StorageLensGroupName2*) au tableau de bord *ExampleDashboardConfigurationId*.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensGroupLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensGroupLevelSelectionCriteria;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class CreateDashboardWith2StorageLensGroups {
    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ExampleDashboardConfigurationId";
        String storageLensGroupName1 = "StorageLensGroupName1";
        String storageLensGroupName2 = "StorageLensGroupName2";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
```

```
            StorageLensGroupLevelSelectionCriteria selectionCriteria = new
 StorageLensGroupLevelSelectionCriteria()
                    .withInclude(
                            "arn:aws:s3:" + US_WEST_2.getName() + ":" + sourceAccountId
 + ":storage-lens-group/" + storageLensGroupName1,
                            "arn:aws:s3:" + US_WEST_2.getName() + ":" + sourceAccountId
 + ":storage-lens-group/" + storageLensGroupName2);

            System.out.println(selectionCriteria);
            StorageLensGroupLevel storageLensGroupLevel = new StorageLensGroupLevel()
                    .withSelectionCriteria(selectionCriteria);

            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withBucketLevel(new BucketLevel())
                    .withStorageLensGroupLevel(storageLensGroupLevel);

            StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                    .withId(configurationId)
                    .withAccountLevel(accountLevel)
                    .withIsEnabled(true);

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
 PutStorageLensConfigurationRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withStorageLensConfiguration(configuration)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Example – Attacher tous les groupes Storage Lens avec des exclusions

L'exemple de kit SDK for Java suivant attache tous les groupes Storage Lens au tableau de bord *ExampleDashboardConfigurationId*, à l'exception des deux groupes spécifiés (*StorageLensGroupName1* et *StorageLensGroupName2*) :

```
package aws.example.s3control;


import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3Control;
import com.amazonaws.services.s3control.AWSS3ControlClient;
import com.amazonaws.services.s3control.model.AccountLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.BucketLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.PutStorageLensConfigurationRequest;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensGroupLevel;
import com.amazonaws.services.s3control.model.StorageLensGroupLevelSelectionCriteria;

import static com.amazonaws.regions.Regions.US_WEST_2;

public class CreateDashboardWith2StorageLensGroupsExcluded {
    public static void main(String[] args) {
        String configurationId = "ExampleDashboardConfigurationId";
        String storageLensGroupName1 = "StorageLensGroupName1";
        String storageLensGroupName2 = "StorageLensGroupName2";
        String sourceAccountId = "111122223333";

        try {
            StorageLensGroupLevelSelectionCriteria selectionCriteria = new
 StorageLensGroupLevelSelectionCriteria()
                    .withInclude(
                            "arn:aws:s3:" + US_WEST_2.getName() + ":" + sourceAccountId
 + ":storage-lens-group/" + storageLensGroupName1,
                            "arn:aws:s3:" + US_WEST_2.getName() + ":" + sourceAccountId
 + ":storage-lens-group/" + storageLensGroupName2);

            System.out.println(selectionCriteria);
            StorageLensGroupLevel storageLensGroupLevel = new StorageLensGroupLevel()
                    .withSelectionCriteria(selectionCriteria);
```

```
            AccountLevel accountLevel = new AccountLevel()
                    .withBucketLevel(new BucketLevel())
                    .withStorageLensGroupLevel(storageLensGroupLevel);

            StorageLensConfiguration configuration = new StorageLensConfiguration()
                    .withId(configurationId)
                    .withAccountLevel(accountLevel)
                    .withIsEnabled(true);

            AWSS3Control s3ControlClient = AWSS3ControlClient.builder()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(US_WEST_2)
                    .build();

            s3ControlClient.putStorageLensConfiguration(new
 PutStorageLensConfigurationRequest()
                    .withAccountId(sourceAccountId)
                    .withConfigId(configurationId)
                    .withStorageLensConfiguration(configuration)
            );
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Visualisation des données de vos groupes Storage Lens

Vous pouvez visualiser les données de vos groupes Storage Lens en attachant le groupe à votre tableau de bord Amazon S3 Storage Lens. Une fois que vous avez inclus le groupe Storage Lens dans l'agrégation de groupes Storage Lens de la configuration de votre tableau de bord, l'affichage des données du groupe Storage Lens dans votre tableau de bord peut prendre jusqu'à 48 heures.

Une fois la configuration du tableau de bord mise à jour, tous les groupes Storage Lens récemment attachés apparaissent dans la liste des ressources disponibles sous l'onglet Groupes Storage Lens. Vous pouvez également analyser en détail l'utilisation du stockage dans votre onglet Aperçu en découpant les données selon une autre dimension. Par exemple, vous pouvez choisir l'un des

éléments répertoriés dans les 3 principales catégories et choisir Analyser par pour découper les données selon une autre dimension. Vous ne pouvez pas appliquer la même dimension que le filtre lui-même.

> **Note**
>
> Vous ne pouvez pas appliquer un filtre de groupe Storage Lens en même temps qu'un filtre de préfixe, ou inversement. Vous ne pouvez pas non plus approfondir l'analyse d'un groupe Storage Lens à l'aide d'un filtre de préfixe.

Vous pouvez utiliser l'onglet Groupes Storage Lens du tableau de bord Amazon S3 Storage Lens pour personnaliser la visualisation des données pour les groupes Storage Lens attachés à votre tableau de bord. Vous pouvez visualiser les données de certains groupes Storage Lens attachés à votre tableau de bord ou de tous les groupes.

Lorsque vous visualisez les données d'un groupe Storage Lens dans votre tableau de bord S3 Storage Lens, tenez compte des points suivants :

- S3 Storage Lens regroupe les métriques d'utilisation d'un objet dans tous les groupes Storage Lens correspondants. Par conséquent, si un objet correspond aux conditions de filtre pour au moins deux groupes Storage Lens, vous constaterez des décomptes répétés pour le même objet dans l'ensemble de votre utilisation du stockage.
- Les objets doivent correspondre aux filtres que vous incluez dans vos groupes Storage Lens. Si aucun objet ne correspond aux filtres que vous incluez dans votre groupe Storage Lens, aucune métrique n'est générée. Pour déterminer s'il existe des objets non affectés, vérifiez le nombre total d'objets dans le tableau de bord au niveau du compte et au niveau du compartiment.

Mise à jour d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment mettre à jour un groupe Amazon S3 Storage Lens. Vous pouvez mettre à jour un groupe Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour mettre à jour un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le groupe Storage Lens que vous souhaitez mettre à jour.
4. Sous Portée, choisissez Modifier.
5. Sur la page Portée, sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer à votre groupe Storage Lens. Pour appliquer plusieurs filtres, sélectionnez vos filtres et choisissez l'opérateur logique AND ou OR.

   - Pour le filtre Préfixes, sélectionnez Préfixes et entrez une chaîne de préfixe. Pour ajouter plusieurs préfixes, choisissez Ajouter un préfixe. Pour supprimer un préfixe, choisissez Supprimer en regard du préfixe que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Balises d'objet, entrez la paire clé-valeur de votre objet. Choisissez ensuite Ajouter une balise. Pour supprimer une balise, choisissez Supprimer en regard de la balise que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Suffixes, sélectionnez Suffixes et entrez une chaîne de suffixe. Pour ajouter plusieurs suffixes, choisissez Ajouter un suffixe. Pour supprimer un suffixe, choisissez Supprimer en regard du suffixe que vous souhaitez supprimer.
   - Pour le filtre Age, spécifiez la tranche d'âge de l'objet en jours. Choisissez Spécifier l'âge minimum de l'objet, puis entrez l'âge minimal de l'objet. Pour Spécifier l'âge maximum de l'objet, entrez l'âge maximal de l'objet.
   - Pour le filtre Taille, spécifiez la plage de tailles de l'objet et l'unité de mesure. Choisissez Spécifier la taille minimale d'objet, puis entrez la taille minimale de l'objet. Pour Spécifier la taille maximale d'objet, entrez la taille maximale de l'objet.
6. Sélectionnez Save Changes. La page de détails du groupe Storage Lens s'affiche.
7. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter une nouvelle balise de ressource AWS, faites défiler la page jusqu'à la section Balises de ressources AWS, puis choisissez Ajouter des balises. La page Ajouter des balises s'affiche.

   Ajoutez la nouvelle paire clé-valeur, puis choisissez Enregistrer les modifications. La page de détails du groupe Storage Lens s'affiche.

8. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une balise de ressource AWS existante, faites défiler la page jusqu'à la section Balises de ressources AWS, puis sélectionnez la balise de ressource. Ensuite, choisissez Supprimer. La boîte de dialogue Supprimer les balises AWS s'affiche.

   Choisissez à nouveau Supprimer pour supprimer définitivement la balise de ressource AWS.

   > **Note**
   >
   > Une fois que vous avez définitivement supprimé une balise de ressource AWS, elle ne peut pas être restaurée.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant renvoie les détails de configuration d'un groupe Storage Lens nommé *marketing-department*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
--region us-east-1 --name marketing-department
```

L'exemple AWS CLI suivant met à jour un groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control update-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
--region us-east-1 --storage-lens-group=file://./marketing-department.json
```

Pour obtenir des exemples de configuration JSON, consultez Configuration des groupes Storage Lens.

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant renvoie les détails de configuration du groupe Storage Lens *Marketing-Department* dans le compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
```

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.GetStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.GetStorageLensGroupResponse;

public class GetStorageLensGroup {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            GetStorageLensGroupRequest getRequest =
 GetStorageLensGroupRequest.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .accountId(accountId).build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            GetStorageLensGroupResponse response =
 s3ControlClient.getStorageLensGroup(getRequest);
            System.out.println(response);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

L'exemple suivant met à jour le groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department* dans le compte *111122223333*. Cet exemple met à jour la portée du tableau de bord de sorte à inclure les objets correspondant à l'un des suffixes suivants : *.png*, *.gif*, *.jpg* ou *.jpeg*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
```

```
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroup;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.StorageLensGroupFilter;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.UpdateStorageLensGroupRequest;

public class UpdateStorageLensGroup {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            // Create updated filter.
            StorageLensGroupFilter suffixFilter = StorageLensGroupFilter.builder()
                    .matchAnySuffix(".png", ".gif", ".jpg", ".jpeg")
                    .build();

            StorageLensGroup storageLensGroup = StorageLensGroup.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .filter(suffixFilter)
                    .build();

            UpdateStorageLensGroupRequest updateStorageLensGroupRequest =
 UpdateStorageLensGroupRequest.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .storageLensGroup(storageLensGroup)
                    .accountId(accountId)
                    .build();

            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.updateStorageLensGroup(updateStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
```

```
        }
    }
}
```

Pour obtenir des exemples de configuration JSON, consultez Configuration des groupes Storage Lens.

Gestion des balises de ressource AWS avec les groupes Storage Lens

Chaque groupe Amazon S3 Storage Lens est considéré comme une ressource AWS ayant son propre Amazon Resource Name (ARN). Par conséquent, lorsque vous configurez votre groupe Storage Lens, vous pouvez éventuellement ajouter des balises de ressource AWS au groupe. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises par groupe Storage Lens. Pour créer un groupe Storage Lens avec des balises, vous devez disposer des autorisations `s3:CreateStorageLensGroup` et `s3:TagResource`.

Vous pouvez utiliser les balises de ressource AWS pour classer les ressources par département, secteur d'activité ou projet. Cela est utile lorsque vous avez de nombreuses ressources du même type. En appliquant des balises, vous pouvez rapidement identifier un groupe Storage Lens spécifique en fonction des balises que vous lui avez affectées. Vous pouvez également utiliser des balises pour suivre et répartir les coûts.

En outre, lorsque vous ajoutez une balise de ressource AWS à votre groupe Storage Lens, vous activez le contrôle d'accès par attributs (ABAC). L'ABAC est une stratégie d'autorisation qui définit les autorisations en fonction des attributs, dans ce cas, des balises. Vous pouvez également utiliser des conditions qui spécifient les balises de ressource dans vos politiques IAM pour contrôler l'accès aux ressources AWS.

Vous pouvez modifier les clés et valeurs de balise, et vous pouvez retirer des balises d'une ressource à tout moment. En outre, tenez compte des limitations suivantes :

- Les clés de balise et valeurs de balise sont sensibles à la casse.
- Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante sur cette ressource, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.
- Si vous supprimez une ressource, ses balises sont également supprimées.
- N'incluez pas de données privées ou sensibles dans vos balises de ressource AWS.
- Les balises système (dont les clés de balise commencent par `aws:`) ne sont pas prises en charge.
- La longueur de chaque clé de balise ne peut pas dépasser 128 caractères. La longueur de chaque valeur de balise ne peut pas dépasser 256 caractères.

Les exemples suivants montrent comment utiliser les balises de ressource AWS avec des groupes Storage Lens.

Rubriques

- Ajout d'une balise de ressource AWS à un groupe Storage Lens
- Mise à jour des valeurs de balise d'un groupe Storage Lens
- Suppression d'une balise de ressource AWS d'un groupe Storage Lens
- Liste des balises du groupe Storage Lens

Ajout d'une balise de ressource AWS à un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment utiliser des balises de ressource AWS à un groupe Amazon S3 Storage Lens. Vous pouvez ajouter des balises de ressource à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour ajouter une balise de ressource AWS à un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le groupe Storage Lens que vous souhaitez mettre à jour.
4. Sous Balises de ressources AWS, choisissez Ajouter des balises.
5. Sur la page Ajouter des balises, ajoutez la nouvelle paire clé-valeur.

   > **Note**
   >
   > L'ajout d'une nouvelle balise ayant la même clé qu'une balise existante remplace la valeur de balise précédente.

6. (Facultatif) Pour ajouter plusieurs nouvelles balises, choisissez à nouveau Ajouter une balise pour continuer à ajouter de nouvelles entrées. Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises de ressources AWS à votre groupe Storage Lens.
7. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une entrée récemment ajoutée, choisissez Retirer en regard de la balise que vous souhaitez retirer.

8. Sélectionnez Save Changes.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant ajoute deux balises de ressources à un groupe Storage Lens existant nommé *marketing-department*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control tag-resource --account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/marketing-
department \
--region us-east-1 --tags Key=k1,Value=v1 Key=k2,Value=v2
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant ajoute deux balises de ressources AWS à un groupe Storage Lens existant. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceRequest;

public class TagResource {
    public static void main(String[] args) {
        String resourceARN = "Resource_ARN";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            Tag resourceTag1 = Tag.builder()
                .key("resource-tag-key-1")
                .value("resource-tag-value-1")
                .build();
            Tag resourceTag2 = Tag.builder()
                    .key("resource-tag-key-2")
```

```
                    .value("resource-tag-value-2")
                    .build();
            TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceARN)
                    .tags(resourceTag1, resourceTag2)
                    .accountId(accountId)
                    .build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.tagResource(tagResourceRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Mise à jour des valeurs de balise d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment mettre à jour les valeurs de balise d'un groupe Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour mettre à jour une balise de ressource AWS pour un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le groupe Storage Lens que vous souhaitez mettre à jour.
4. Sous Balises de ressources AWS, sélectionnez la balise que vous souhaitez mettre à jour.

5. Ajoutez la nouvelle valeur de balise en utilisant la même clé que la paire clé-valeur que vous souhaitez mettre à jour. Cliquez sur l'icône représentant une coche pour mettre à jour la valeur de balise.

   > **Note**
   >
   > L'ajout d'une nouvelle balise ayant la même clé qu'une balise existante remplace la valeur de balise précédente.

6. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter de nouvelles balises, choisissez Ajouter une balise pour ajouter de nouvelles entrées. La page Ajouter des balises s'affiche.

   Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 balises de ressources AWS pour votre groupe Storage Lens. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des nouvelles balises, choisissez Enregistrer les modifications.

7. (Facultatif) Si vous souhaitez retirer une entrée récemment ajoutée, choisissez Retirer en regard de la balise que vous souhaitez retirer. Lorsque vous avez terminé de retirer des balises, choisissez Enregistrer les modifications.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant met à jour deux valeurs de balise pour le groupe Storage Lens nommé *marketing-department*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control tag-resource --account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/marketing-
department \
--region us-east-1 --tags Key=k1,Value=v3 Key=k2,Value=v4
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant met à jour deux valeurs de balise pour le groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
```

```
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.TagResourceRequest;

public class UpdateTagsForResource {
    public static void main(String[] args) {
        String resourceARN = "Resource_ARN";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            Tag updatedResourceTag1 = Tag.builder()
                .key("resource-tag-key-1")
                .value("resource-tag-updated-value-1")
                .build();
            Tag updatedResourceTag2 = Tag.builder()
                    .key("resource-tag-key-2")
                    .value("resource-tag-updated-value-2")
                    .build();
            TagResourceRequest tagResourceRequest = TagResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceARN)
                    .tags(updatedResourceTag1, updatedResourceTag2)
                    .accountId(accountId)
                    .build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.tagResource(tagResourceRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Suppression d'une balise de ressource AWS d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment supprimer une balise de ressource AWS d'un groupe Storage Lens. Vous pouvez supprimer des balises à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer une balise de ressource AWS d'un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le groupe Storage Lens que vous souhaitez mettre à jour.
4. Sous Balises de ressources AWS, sélectionnez la paire clé-valeur que vous souhaitez supprimer.
5. Choisissez Supprimer. La boîte de dialogue Supprimer les balises de ressources AWS s'affiche.

> **Note**
>
> Si des balises sont utilisées pour contrôler l'accès, cette action peut affecter les ressources associées. Une fois que vous avez définitivement supprimé une balise, elle ne peut pas être restaurée.

6. Choisissez Supprimer pour supprimer définitivement la paire clé-valeur.

Utilisation de la AWS CLI

La commande AWS CLI suivante supprime deux balises de ressources AWS d'un groupe Storage Lens existant. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *`user input placeholders`* par vos propres informations.

```
aws s3control untag-resource --account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/Marketing-
Department \
--region us-east-1 --tag-keys k1 k2
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant supprime deux balises de ressources AWS de l'Amazon Resource Name (ARN) du groupe Storage Lens que vous spécifiez dans le compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.UntagResourceRequest;

public class UntagResource {
    public static void main(String[] args) {
        String resourceARN = "Resource_ARN";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            String tagKey1 = "resource-tag-key-1";
            String tagKey2 = "resource-tag-key-2";
            UntagResourceRequest untagResourceRequest = UntagResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceARN)
                    .tagKeys(tagKey1, tagKey2)
                    .accountId(accountId)
                    .build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.untagResource(untagResourceRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

```
}
```

Liste des balises du groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment répertorier les balises de ressources AWS associées à un groupe Storage Lens. Vous pouvez répertorier les balises à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour consulter la liste des balises et des valeurs des balises d'un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le groupe Storage Lens qui vous intéresse.
4. Faites défiler la page jusqu'à la section Balises de ressources AWS. Toutes les balises de ressources AWS définies par l'utilisateur qui sont ajoutées à votre groupe Storage Lens sont répertoriées avec leurs valeurs de balise.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple de commande AWS CLI suivant répertorie toutes les valeurs de balise du groupe Storage Lens nommé *marketing-department*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control list-tags-for-resource --account-id 111122223333 \
--resource-arn arn:aws:s3:us-east-1:111122223333:storage-lens-group/marketing-
department \
--region us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant répertorie les valeurs de balise du groupe Storage Lens pour l'Amazon Resource Name (ARN) du groupe Storage Lens que vous spécifiez. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
```

```
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListTagsForResourceResponse;

public class ListTagsForResource {
    public static void main(String[] args) {
        String resourceARN = "Resource_ARN";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            ListTagsForResourceRequest listTagsForResourceRequest =
 ListTagsForResourceRequest.builder()
                    .resourceArn(resourceARN)
                    .accountId(accountId)
                    .build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            ListTagsForResourceResponse response =
 s3ControlClient.listTagsForResource(listTagsForResourceRequest);
            System.out.println(response);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Liste de tous les groupes Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment répertorier tous les groupes Amazon S3 Storage Lens d'un Compte AWS et d'une région d'origine. Ces exemples montrent comment répertorier tous les groupes Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour répertorier tous les groupes Storage Lens d'un compte et d'une région d'origine

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, la liste des groupes Storage Lens de votre compte s'affiche.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant répertorie tous les groupes Storage Lens de votre compte. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control list-storage-lens-groups --account-id 111122223333 \
--region us-east-1
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant répertorie les groupes Storage Lens du compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListStorageLensGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.ListStorageLensGroupsResponse;

public class ListStorageLensGroups {
    public static void main(String[] args) {
        String accountId = "111122223333";

        try {
            ListStorageLensGroupsRequest listStorageLensGroupsRequest =
 ListStorageLensGroupsRequest.builder()
```

```
                    .accountId(accountId)
                    .build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            ListStorageLensGroupsResponse response =
 s3ControlClient.listStorageLensGroups(listStorageLensGroupsRequest);
            System.out.println(response);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Affichage des détails d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment afficher les détails de configuration d'un groupe Amazon S3 Storage Lens. Vous pouvez afficher ces détails à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour consulter les détails de configuration d'un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, choisissez le bouton d'option en regard du groupe Storage Lens qui vous intéresse.
4. Choisissez Afficher les détails. Vous pouvez désormais passer en revue les détails de votre groupe Storage Lens.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant renvoie les détails de configuration d'un groupe Storage Lens. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control get-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
--region us-east-1 --name marketing-department
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant renvoie les détails de configuration du groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department* dans le compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.GetStorageLensGroupRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.GetStorageLensGroupResponse;

public class GetStorageLensGroup {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            GetStorageLensGroupRequest getRequest =
 GetStorageLensGroupRequest.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .accountId(accountId).build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            GetStorageLensGroupResponse response =
 s3ControlClient.getStorageLensGroup(getRequest);
            System.out.println(response);
        } catch (AmazonServiceException e) {
```

```
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Suppression d'un groupe Storage Lens

Les exemples suivants montrent comment supprimer un groupe Amazon S3 Storage Lens à l'aide de la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI) et AWS SDK pour Java.

Utilisation de la console S3

Pour supprimer un groupe Storage Lens

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Groupes Storage Lens.
3. Sous Groupes Storage Lens, cliquez sur le bouton d'option en regard du groupe Storage Lens que vous souhaitez supprimer.
4. Choisissez Supprimer. La boîte de dialogue Supprimer le groupe Storage Lens s'affiche.
5. Choisissez à nouveau Supprimer pour supprimer définitivement votre groupe Storage Lens.

> **Note**
>
> Une fois que vous avez supprimé un groupe Storage Lens, il ne peut pas être restauré.

Utilisation de la AWS CLI

L'exemple AWS CLI suivant supprime le groupe Storage Lens nommé *marketing-department*. Pour utiliser cet exemple de commande, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
aws s3control delete-storage-lens-group --account-id 111122223333 \
```

```
--region us-east-1 --name marketing-department
```

Utilisation du kit AWS SDK pour Java

L'exemple AWS SDK pour Java suivant supprime le groupe Storage Lens nommé *Marketing-Department* dans le compte *111122223333*. Pour utiliser cet exemple, remplacez *user input placeholders* par vos propres informations.

```
package aws.example.s3control;

import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.S3ControlClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3control.model.DeleteStorageLensGroupRequest;

public class DeleteStorageLensGroup {
    public static void main(String[] args) {
        String storageLensGroupName = "Marketing-Department";
        String accountId = "111122223333";

        try {
            DeleteStorageLensGroupRequest deleteStorageLensGroupRequest =
 DeleteStorageLensGroupRequest.builder()
                    .name(storageLensGroupName)
                    .accountId(accountId).build();
            S3ControlClient s3ControlClient = S3ControlClient.builder()
                    .region(Region.US_WEST_2)
                    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create())
                    .build();
            s3ControlClient.deleteStorageLensGroup(deleteStorageLensGroupRequest);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it and returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory

Vous pouvez utiliser Amazon S3 Inventory pour vous aider à gérer votre stockage. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour contrôler et signaler le statut de réplication et de chiffrement de vos objets à des fins professionnelles, de conformité et d'obligations réglementaires. Vous pouvez également simplifier et accélérer les flux de travail et les tâches du big data à l'aide d'Amazon S3 Inventory, qui fournit une alternative planifiée aux opérations d'API `List` synchrones Amazon S3. Amazon S3 Inventory n'utilise pas les opérations d'API `List` pour auditer vos objets et n'affecte pas le taux de demande de votre compartiment.

Amazon S3 Inventory fournit des fichiers de sortie au format CSV (valeurs séparées par une virgule), ORC (Apache Optimized Row Columnar) ou Apache Parquet qui répertorient vos objets et leurs métadonnées correspondantes tous les jours ou toutes les semaines pour des objets ou un compartiment S3 avec un préfixe partagé (c'est-à-dire des objets dont le nom commence par une chaîne commune). Si vous avez configuré un inventaire hebdomadaire, un rapport est généré tous les dimanches (fuseau horaire UTC) après le rapport initial. Pour plus d'informations sur la tarification d'Amazon S3 Inventory, consultez Tarification Amazon S3.

Vous pouvez configurer plusieurs listes d'inventaire d'un compartiment. Lorsque vous configurez une liste d'inventaire, vous pouvez spécifier les éléments suivants :

- Quelles métadonnées d'objet inclure dans l'inventaire
- S'il faut répertorier toutes les versions de l'objet ou uniquement les versions actuelles
- Où stocker la sortie du fichier de liste d'inventaire
- S'il faut générer l'inventaire de manière quotidienne ou hebdomadaire
- S'il faut chiffrer le fichier de liste d'inventaire

Vous pouvez interroger Amazon S3 Inventory avec des requêtes SQL standard en utilisant Amazon Athena, Amazon Redshift Spectrum et d'autres outils tels que Presto, Apache Hive et Apache Spark. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Athena pour interroger vos fichiers d'inventaire, consultez the section called "Interrogation d'un inventaire avec Athena".

> **Note**
>
> La distribution du premier rapport d'inventaire pour Amazon S3 peut prendre jusqu'à 48 heures.

Compartiments source et de destination

Le compartiment pour lequel l'inventaire répertorie les objets est appelé compartiment source. Le compartiment dans lequel le fichier de liste d'inventaire est stocké est appelé compartiment de destination.

Compartiment source

L'inventaire répertorie les objets qui sont stockés dans le compartiment source. Vous pouvez obtenir une liste d'inventaire d'un compartiment entier ou vous pouvez filtrer par liste par préfixe de nom de la clé d'objet.

Le compartiment source :

- Contient les objets qui sont répertoriés dans l'inventaire
- Contient la configuration de l'inventaire

Compartiment de destination

Les fichiers de liste d'Amazon S3 Inventory sont écrits dans le compartiment de destination. Vous pouvez spécifier un préfixe de destination dans la configuration de l'inventaire pour regrouper tous les fichiers de liste d'inventaire dans un emplacement commun au sein du compartiment de destination.

Le compartiment de destination :

- Contient les listes de fichiers d'inventaire.
- Contient les fichiers manifeste qui répertorient tous les fichiers de listes d'inventaire stockés dans le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Manifeste d'inventaire.
- Doit avoir une stratégie de compartiment pour donner à Amazon S3 l'autorisation de vérifier la propriété du compartiment et l'autorisation d'écrire des fichiers dans le compartiment.
- Doit se situer dans la même Région AWS que le compartiment source.
- Peut être le même que le compartiment source.
- Peut être détenu par un Compte AWS différent de celui possédant le compartiment source.

Liste Amazon S3 Inventory

Un fichier de liste d'inventaire contient une liste des objets figurant dans le compartiment source et les métadonnées de chaque objet. Un fichier de liste d'inventaire est stocké dans le compartiment de destination sous l'un des formats suivants :

- Fichier CSV compressé avec GZIP
- En tant que fichier de colonne de ligne optimisée (ORC) par Apache compressé avec ZLIB
- En tant que fichier Apache Parquet compressé avec Snappy

> **Note**
>
> Le tri des objets n'est pas garanti dans les rapports Amazon S3 Inventory.

Un fichier d'inventaire contient une liste des objets figurant dans le compartiment source et les métadonnées de chaque objet de la liste. Les champs par défaut ci-dessous sont toujours inclus :

- Nom du compartiment – Le nom du compartiment pour lequel l'inventaire est effectué.
- ETag : la balise d'entité (ETag) est un hachage de l'objet. ETag reflète les modifications uniquement appliquées au contenu d'un objet, pas à ses métadonnées. ETag peut être une valeur de hachage MD5 des données de l'objet. Cela dépend de la façon dont l'objet a été créé et de la manière dont il est chiffré. Pour plus d'informations, veuillez consulter Object dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Nom de clé – Nom de la clé d'objet (ou clé) qui identifie de manière unique l'objet dans le compartiment. Lorsque vous utilisez le format de fichier CSV, le nom de clé est codé en URL et doit être décodé avant d'être utilisé.
- Date de la dernière modification – Date de création de l'objet ou date de la dernière modification, la plus récente étant retenue.
- Taille : la taille de l'objet en octets, à l'exclusion de la taille des chargements partitionnés incomplets, des métadonnées de l'objet et des marqueurs de suppression.
- Classe de stockage : classe de stockage utilisée pour stocker l'objet. Défini sur `STANDARD`, `REDUCED_REDUNDANCY`, `STANDARD_IA`, `ONEZONE_IA`, `INTELLIGENT_TIERING`, `GLACIER`, `DEEP_ARCHIVE`, `OUTPOSTS`, `GLACIER_IR` ou `SNOW`. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.

> **Note**
>
> S3 Inventory ne prend pas en charge S3 Express One Zone.

Vous pouvez choisir d'inclure les champs de métadonnées supplémentaires suivants dans le rapport :

- Algorithme de total de contrôle : algorithme utilisé pour créer le total de contrôle de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge.
- Statut du chiffrement – Statut du chiffrement côté serveur, en fonction du type de clé de chiffrement utilisé : chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3), chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS (DSSE-KMS) ou chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client (SSE-C). Défini sur `SSE-S3`, `SSE-KMS`, `DSSE-KMS`, `SSE-C` ou `NOT-SSE`. Le statut `NOT-SSE` signifie que l'objet n'est pas chiffré avec le chiffrement côté serveur. Pour plus d'informations, consultez Protection des données à l'aide du chiffrement.
- Niveau d'accès S3 Intelligent-Tiering : niveau d'accès (fréquent ou peu fréquent) de l'objet s'il est stocké dans S3 Intelligent-Tiering. Défini sur `FREQUENT`, `INFREQUENT`, `ARCHIVE_INSTANT_ACCESS`, `ARCHIVE` ou `DEEP_ARCHIVE`. Pour plus d'informations, consultez Classe de stockage pour l'optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers.
- Date de fin de conservation du verrouillage d'objet S3 : date jusqu'à laquelle l'objet verrouillé ne peut pas être supprimé. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
- Mode de rétention de verrouillage d'objet S3 : défini sur `Governance` ou `Compliance` pour les objets qui sont verrouillés. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
- Statut de conservation légale du verrouillage d'objet S3 : défini sur `On` si une conservation légale a été appliquée à un objet. Sinon, elle est définie sur `Off`. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage d'objets avec la fonctionnalité de verrouillage d'objet.
- ID de version – ID de version de l'objet. Lorsque vous activez la gestion des versions sur un compartiment, Amazon S3 attribue un numéro de version aux objets qui sont ajoutés au compartiment. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets

grâce à la gestion des versions S3. (Ce champ n'est pas inclus si la liste est configurée uniquement pour la version actuelle des objets.)

- IsLatest – Défini sur `True` si l'objet est la version actuelle de l'objet. (Ce champ n'est pas inclus si la liste est configurée uniquement pour la version actuelle des objets.)
- Marqueur de suppression – Défini sur `True`, si l'objet est un marqueur de suppression. Pour plus d'informations, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3. (Ce champ est automatiquement ajouté à votre rapport si vous avez configuré celui-ci pour qu'il inclue toutes les versions de vos objets).
- Indicateur de chargement partitionné – Défini sur `True` si l'objet a été chargé dans un chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.
- Propriétaire de l'objet – ID d'utilisateur canonique du propriétaire de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Recherche de l'ID d'utilisateur canonique de votre compte AWS dans le Guide de référence sur la gestion des comptes AWS.
- Statut de réplication – Défini sur `PENDING`, `COMPLETED`, `FAILED` ou `REPLICA`. Pour plus d'informations, consultez Obtention d'informations sur le statut de la réplication.
- Statut de clé de compartiment S3 – Défini sur `ENABLED` ou `DISABLED`. Indique si l'objet utilise une clé de compartiment S3 pour SSE-KMS. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de clés de compartiment Amazon S3..
- Liste de contrôle d'accès d'objet : une liste de contrôle d'accès (ACL) pour chaque objet qui définit quels groupes ou Comptes AWS se voient accorder l'accès à cet objet et le type d'accès accordé. Le champ Liste ACL d'objet est défini au format JSON. Un rapport S3 Inventory inclut les listes ACL associées aux objets dans votre compartiment source, même lorsque les listes ACL sont désactivées pour le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Utiliser le champ Liste ACL d'objet et Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

> **Note**
>
> Le champ Liste ACL d'objet est défini au format JSON. Un rapport d'inventaire affiche la valeur du champ Liste ACL d'objet sous la forme d'une chaîne codée en base64. Supposons, par exemple, que vous disposiez du champ Liste ACL d'objet suivant au format JSON :
>
> ```
> {
>         "version": "2022-11-10",
>         "status": "AVAILABLE",
> ```

```
        "grants": [{
            "canonicalId": "example-canonical-user-ID",
            "type": "CanonicalUser",
            "permission": "READ"
        }]
}
```

Le champ Liste ACL d'objet est codé et affiché sous la forme de la chaîne codée en base64 suivante :

```
eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3siY2Fub25pY2Fs
```

Pour obtenir la valeur décodée au format JSON pour le champ Liste ACL d'objet, vous pouvez interroger ce champ dans Amazon Athena. Pour d'autres exemples de requête, consultez Interrogation d'Amazon S3 Inventory avec Amazon Athena.

> **Note**
>
> Lorsqu'un objet est en fin de vie selon la configuration de son cycle de vie, Amazon S3 le place dans une file d'attente en vue de sa suppression et le supprime de manière asynchrone. Cependant, un certain retard est possible entre la date d'expiration et la date à laquelle Amazon S3 supprime l'objet. Le rapport d'inventaire inclut les objets qui ont expiré mais qui n'ont pas encore été supprimés. Pour plus d'informations sur les actions d'expiration dans le cycle de vie S3, consultez Objets en cours d'expiration.

Voici un exemple de rapport d'inventaire avec des champs de métadonnées supplémentaires, qui se compose de quatre enregistrements.

```
amzn-s3-demo-bucket1    example-object-1    EXAMPLEDC8l.XJCENlF7LePaNIIvs001    TRUE
     1500    2024-08-15T15:28:26.0004    EXAMPLE21e1518b92f3d92773570f600    STANDARD
  FALSE    COMPLETED    SSE-KMS    2025-01-25T15:28:26.000Z    COMPLIANCE    Off
 ENABLED
 eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3sicGVybWlzc2lvbiI6Ik
    EXAMPLE766e8f6b115d93d41df2eac420aa4a465d177c1398bc6a088c76b7000
amzn-s3-demo-bucket1    example-object-2    EXAMPLEDC8l.XJCENlF7LePaNIIvs002
 TRUE        200    2024-08-21T15:28:26.000Z    EXAMPLE21e1518b92f3d92773570f601
  INTELLIGENT_TIERING    FALSE    COMPLETED    SSE-KMS    2025-01-25T15:28:26.000Z
```

```
    COMPLIANCE    Off    INFREQUENT    ENABLED    SHA-256
 eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3sicGVybWlzc2lvbiI6Ik
    EXAMPLE766e8f6b115d93d41df2eac420aa4a465d177c1398bc6a088c76b7001
amzn-s3-demo-bucket1    example-object-3    EXAMPLEDC8l.XJCENlF7LePaNIIvs003    TRUE
      12500    2023-01-15T15:28:30.000Z    EXAMPLE21e1518b92f3d92773570f602    STANDARD
    FALSE    REPLICA    SSE-KMS    2025-01-25T15:28:26.000Z    GOVERNANCE    On
 ENABLED
 eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3sicGVybWlzc2lvbiI6Ik
    EXAMPLE766e8f6b115d93d41df2eac420aa4a465d177c1398bc6a088c76b7002
amzn-s3-demo-bucket1    example-object-4    EXAMPLEDC8l.XJCENlF7LePaNIIvs004    TRUE
      100    2021-02-15T15:28:27.000Z    EXAMPLE21e1518b92f3d92773570f603    STANDARD
  FALSE    COMPLETED    SSE-KMS    2025-01-25T15:28:26.000Z    COMPLIANCE    Off
 ENABLED
 eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3sicGVybWlzc2lvbiI6Ik
    EXAMPLE766e8f6b115d93d41df2eac420aa4a465d177c1398bc6a088c76b7003
```

Nous vous recommandons de créer une stratégie de cycle de vie qui supprime les anciennes listes d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.

L'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration` permet à l'utilisateur de sélectionner tous les champs de métadonnées répertoriés précédemment pour chaque objet lors de la configuration d'une liste d'inventaire et de spécifier le compartiment de destination pour stocker l'inventaire. Un utilisateur disposant d'un accès en lecture aux objets du compartiment de destination peut accéder à tous les champs de métadonnées d'objets disponibles dans la liste d'inventaire. Pour restreindre l'accès à un rapport d'inventaire, consultez Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3..

Cohérence de l'inventaire

Tous vos objets peuvent ne pas apparaître dans chaque liste d'inventaire. La liste d'inventaire fournit une cohérence à terme pour des requêtes PUT (des objets nouveaux et de remplacement) et pour des requêtes `DELETE`. Chaque liste d'inventaire d'un compartiment est un instantané des articles du compartiment. Ces listes sont finalement cohérentes (c'est-à-dire qu'une liste peut ne pas inclure les objets récemment ajoutés ou supprimés).

Pour valider l'état d'un objet avant de prendre des mesures sur l'objet, nous recommandons d'effectuer une demande d'API REST `HeadObject` pour récupérer les métadonnées de l'objet ou de vérifier les propriétés de l'objet dans la console Amazon S3. Vous pouvez également vérifier les métadonnées d'objet avec la AWS CLI ou les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, veuillez consulter `HeadObject` dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon S3 Inventory, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Configuration d'Amazon S3 Inventory
- Localisation de votre liste d'inventaire
- Configuration des notifications d'événements Amazon S3 pour l'achèvement de l'inventaire
- Interrogation d'Amazon S3 Inventory avec Amazon Athena
- Conversion de chaînes d'ID de version vides dans les rapports Amazon S3 Inventory en chaînes null
- Utiliser le champ Liste ACL d'objet

Configuration d'Amazon S3 Inventory

Amazon S3 Inventory fournit une liste de fichiers plats de vos objets et métadonnées, selon un calendrier que vous définissez. Vous pouvez utiliser S3 Inventory comme une autre solution planifiée de l'opération d'API `List` synchrone d'Amazon S3. S3 Inventory fournit des fichiers de sortie au format CSV (valeurs séparées par une virgule), ORC (Apache Optimized Row Columnar) ou Apache Parquet (Parquet) qui répertorient vos objets et leurs métadonnées correspondantes.

Vous pouvez configurer S3 Inventory afin de créer des listes d'inventaire de façon quotidienne ou hebdomadaire pour un compartiment S3 ou pour des objets qui partagent un préfixe (c'est-à-dire des objets dont le nom commence avec la même chaîne). Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.

Cette section explique comment configurer un inventaire, avec notamment des détails sur les compartiments source et de destination.

Rubriques

- Présentation
- Création d'une stratégie de compartiment de destination
- Octroi à Amazon S3 d'utiliser votre clé gérée par le client pour le chiffrement
- Configuration de l'inventaire à l'aide de la console S3
- Utilisation de l'API REST pour travailler avec S3 Inventory

Présentation

Amazon S3 Inventory vous aide à gérer votre stockage en créant des listes d'objets dans un compartiment S3 selon une planification définie. Vous pouvez configurer plusieurs listes d'inventaire d'un compartiment. Les listes d'inventaire sont publiées dans des fichiers CSV, ORC, ou Parquet au sein d'un compartiment de destination.

Le moyen le plus simple de configurer un inventaire consiste à utiliser la console Amazon S3, mais vous pouvez également utiliser l'API REST Amazon S3, l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou les kits AWS SDK. La console effectue la première étape de la procédure suivante pour vous : ajouter une stratégie de compartiment au compartiment de destination.

Pour configurer Amazon S3 Inventory pour un compartiment S3

1. Ajoutez une stratégie de compartiment pour le compartiment de destination.

   Vous devez créer une stratégie de compartiment au niveau du compartiment de destination pour accorder à Amazon S3 l'autorisation d'écrire des objets dans le compartiment à l'emplacement défini. Pour un exemple de politique, consultez Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3..
2. Configurez un inventaire pour répertorier les objets dans un compartiment source et publier la liste dans un compartiment de destination.

   Lorsque vous configurez une liste d'inventaire pour un compartiment source, vous spécifiez le compartiment de destination dans lequel vous voulez stocker la liste et la fréquence de génération de la liste (quotidienne ou hebdomadaire). Vous pouvez également choisir de répertorier toutes les versions d'objet ou uniquement les versions actuelles, ainsi que les métadonnées à inclure.

   Certains champs de métadonnées d'objet dans les configurations des rapports S3 Inventory sont facultatifs. En d'autres termes, ils sont disponibles par défaut, mais ils peuvent être restreints lorsque vous accordez l'autorisation `s3:PutInventoryConfiguration` à un utilisateur. Vous pouvez contrôler si les utilisateurs peuvent inclure ces champs de métadonnées facultatifs dans leurs rapports à l'aide de la clé de condition `s3:InventoryAccessibleOptionalFields`.

   Pour plus d'informations sur les champs de métadonnées facultatifs disponibles dans S3 Inventory, consultez OptionalFields dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service. Pour plus d'informations sur la restriction de l'accès à certains champs de métadonnées facultatifs dans une configuration d'inventaire, consultez Création de la configuration des rapports S3 Inventory.

Vous pouvez spécifier que le fichier de liste d'inventaire doit avoir un chiffrement côté serveur avec une clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) ou une clé AWS Key Management Service (AWS KMS) gérée par le client (SSE-KMS).

> **Note**
>
> La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge pour le chiffrement SSE-KMS avec S3 Inventory.

Pour en savoir plus sur SSE-S3 et SSE-KMS, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur. Si vous prévoyez d'utiliser le chiffrement SSE-KMS, consultez l'étape 3.

- Pour plus d'informations sur l'utilisation de la console pour configurer une liste d'inventaire, consultez Configuration de l'inventaire à l'aide de la console S3.
- Pour utiliser l'API Amazon S3 afin de configurer une liste d'inventaire, utilisez l'API REST PutBucketInventoryConfiguration ou l'équivalent à partir de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK.

3. Pour chiffrer le fichier de liste d'inventaire avec SSE-KMS, autorisez Amazon S3 à utiliser la AWS KMS key.

   Vous pouvez configurer le chiffrement pour le fichier de liste d'inventaire à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3, de l'AWS CLI ou des kits AWS SDK. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, vous devez autoriser Amazon S3 à utiliser la clé gérée par le client pour chiffrer le fichier d'inventaire. Vous accordez l'autorisation à Amazon S3 en modifiant la stratégie de clé gérée par le client que vous souhaitez utiliser pour chiffrer le fichier d'inventaire. Assurez-vous de fournir un ARN de clé KMS dans la configuration de S3 Inventory ou dans les paramètres de chiffrement du compartiment de destination. Si aucun ARN de clé KMS n'a été spécifié et que les paramètres de chiffrement par défaut sont utilisés, vous ne pourrez pas accéder à votre rapport S3 Inventory.

   Le compartiment de destination qui stocke le fichier de liste d'inventaire peut appartenir à un autre Compte AWS que le compte propriétaire du compartiment source. Si vous utilisez le chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes d'Amazon S3 Inventory, nous vous recommandons d'utiliser un ARN de clé KMS complet lorsque vous configurez S3 Inventory. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement SSE-KMS pour les opérations intercomptes et ServerSideEncryptionByDefault dans la référence de l'API Amazon Simple Storage Service.

> **Note**
>
> Si vous ne parvenez pas à accéder à votre rapport S3 Inventory, utilisez l'API GetBucketEncryption et vérifiez si le chiffrement SSE-KMS par défaut est activé dans le compartiment de destination. Si aucun ARN de clé KMS n'a été spécifié et que les paramètres de chiffrement par défaut sont utilisés, vous ne pourrez pas accéder à votre rapport S3 Inventory. Pour accéder à nouveau aux rapports S3 Inventory, fournissez un ARN de clé KMS dans la configuration de S3 Inventory ou dans les paramètres de chiffrement du compartiment de destination.

Création d'une stratégie de compartiment de destination

Si vous créez votre configuration d'inventaire via la console Amazon S3, Amazon S3 crée automatiquement une stratégie de compartiment sur le compartiment de destination qui accorde une autorisation d'écriture Amazon S3 au compartiment. Cependant, si vous créez la configuration de l'inventaire via l'AWS CLI, les kits AWS SDK ou l'API REST Amazon S3, vous devez ajouter manuellement une politique au niveau du compartiment de destination. La stratégie de compartiment de destination d'Amazon S3 Inventory autorise Amazon S3 à écrire des données pour les rapports d'inventaire dans ce compartiment.

Voici un exemple de stratégie de compartiment.

JSON

```
{
      "Version":"2012-10-17",
      "Statement": [
        {
            "Sid": "InventoryExamplePolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/*"
            ],
            "Condition": {
```

```
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "source-account-id",
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Pour plus d'informations, consultez Accorder des autorisations pour S3 Inventory et les analyses S3..

Si une erreur se produit lorsque vous tentez de créer la stratégie de compartiment, des instructions s'affichent pour vous indiquer comment la résoudre. Par exemple, si vous choisissez un compartiment de destination dans un autre Compte AWS et ne disposez pas des autorisations nécessaires pour lire et écrire dans la stratégie de compartiment, un message d'erreur s'affiche.

Dans ce cas, le propriétaire du compartiment de destination doit ajouter la stratégie de compartiment affichée au compartiment de destination. Si la politique n'est pas ajoutée au compartiment de destination, vous ne recevez pas de rapport d'inventaire, car Amazon S3 n'est pas autorisé à écrire dans le compartiment de destination. Si le compartiment source est détenu par un compte autre que celui de l'utilisateur actuel, l'ID de compte correct du propriétaire du compartiment source doit être remplacé dans la politique.

> **Note**
>
> Assurez-vous qu'aucune instruction Deny n'est ajoutée à la politique du compartiment de destination. Cela empêcherait la livraison des rapports d'inventaire dans ce compartiment. Pour plus d'informations, consultez Pourquoi ne puis-je pas générer un rapport Amazon S3 Inventory ?

Octroi à Amazon S3 d'utiliser votre clé gérée par le client pour le chiffrement

Pour autoriser Amazon S3 à utiliser votre clé gérée par le client AWS Key Management Service (AWS KMS) pour le chiffrement côté serveur, vous devez utiliser une stratégie de clé. Pour mettre à jour votre stratégie de clé et pouvoir utiliser votre clé gérée par le client, suivez la procédure suivante.

Pour accorder les autorisations Amazon S3 pour le chiffrement à l'aide de votre clé gérée par le client

1. Avec le Compte AWS auquel appartient la clé gérée par le client, connectez-vous à la AWS Management Console.
2. Ouvrez la console AWS KMS à l'adresse https://console.aws.amazon.com/kms.
3. Pour changer de Région AWS, utilisez le sélecteur de région dans l'angle supérieur droit de la page.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Clés gérées par le client.
5. Sous Clés gérées par le client, choisissez la clé gérée par le client que vous souhaitez utiliser pour chiffrer vos fichiers d'inventaire.
6. Dans la section Key policy (Politique de clé), sélectionnez Switch to policy view (Passer à la vue de politique).
7. Pour mettre à jour la politique de clé, choisissez Modifier.
8. Sous Modifier la stratégie de clé, ajoutez les lignes suivantes à la stratégie de clé existante. Pour *source-account-id* et *amzn-s3-demo-source-bucket*, fournissez les valeurs appropriées pour votre cas d'utilisation.

```
{
    "Sid": "Allow Amazon S3 use of the customer managed key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "s3.amazonaws.com"
    },
    "Action": [
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition":{
      "StringEquals":{
         "aws:SourceAccount":"source-account-id"
     },
      "ArnLike":{
        "aws:SourceARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
     }
   }
}
```

9. Sélectionnez Save Changes.

Pour en savoir plus amples sur la création de clés gérées par le client et l'utilisation de politiques de clé, cliquez sur les liens suivants dans le guide du développeur AWS Key Management Service :

- Gestion des clés
- Stratégies de clé dans AWS KMS

> **Note**
>
> Assurez-vous qu'aucune instruction Deny n'est ajoutée à la politique du compartiment de destination. Cela empêcherait la livraison des rapports d'inventaire dans ce compartiment. Pour plus d'informations, consultez Pourquoi ne puis-je pas générer un rapport Amazon S3 Inventory ?

Configuration de l'inventaire à l'aide de la console S3

Suivez ces instructions pour configurer l'inventaire à l'aide de la console S3.

> **Note**
>
> La distribution du premier rapport d'inventaire pour Amazon S3 peut prendre jusqu'à 48 heures.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez configurer Amazon S3 Inventory.
4. Choisissez l'onglet Gestion.
5. Sous Configurations d'inventaire, choisissez Créer une configuration d'inventaire.
6. Dans Nom de la configuration d'inventaire, saisissez un nom.
7. Pour Portée de l'inventaire, procédez comme suit :
   - Entrez un préfixe facultatif.

- Choisissez les versions d'objet à inclure, soit Versions actuelles uniquement, soit Inclure toutes les versions.

8. Sous Report details (Détails du rapport), choisissez l'emplacement du Compte AWS où vous souhaitez enregistrer les rapports : This account (Ce compte) ou A different account (Un compte différent).
9. Sous Destination, choisissez le compartiment de destination dans lequel vous souhaitez que les rapports d'inventaire soient enregistrés.

   Le compartiment de destination doit se trouver dans la même Région AWS que le compartiment pour lequel vous configurez l'inventaire. Le compartiment de destination peut se trouver dans un autre Compte AWS. Lorsque vous spécifiez le compartiment de destination, vous pouvez également inclure un préfixe facultatif pour regrouper vos rapports d'inventaire.

   Sous le champ de compartiment Destination vous voyez la déclaration Autorisation de compartiment de destination qui est ajoutée à la stratégie de compartiment de destination pour permettre à Amazon S3 de placer des données dans ce compartiment. Pour plus d'informations, consultez Création d'une stratégie de compartiment de destination.
10. Sous Fréquence, choisissez la fréquence à laquelle le rapport sera généré : Quotidien ou Hebdomadaire.
11. Dans Format de sortie, choisissez l'un des formats suivants pour le rapport :

    - CSV : si vous prévoyez d'utiliser ce rapport d'inventaire avec S3 Batch Operations ou si vous souhaitez analyser ce rapport dans un autre outil, tel que Microsoft Excel, choisissez CSV.
    - Apache ORC
    - Apache Parquet
12. Sous Status (Statut), choisissez Enable (Activer) ou Disable (Désactiver).
13. Pour configurer le chiffrement côté serveur, sous Chiffrement des rapports d'inventaire, procédez comme suit :

    a. Sous Chiffrement côté serveur, choisissez Ne pas spécifier de clé de chiffrement ou Spécifier une clé de chiffrement pour chiffrer les données.

       - Pour conserver les paramètres du compartiment pour le chiffrement côté serveur par défaut des objets lors de leur stockage dans Amazon S3, choisissez Ne pas spécifier de clé de chiffrement. Tant que les clés de compartiment S3 sont activées pour la

destination du compartiment, l'opération de copie applique une clé de compartiment S3 au compartiment de destination.

> **Note**
>
> Si la stratégie de compartiment pour la destination spécifiée exige que les objets soient chiffrés avant de les stocker dans Amazon S3, vous devez choisir Spécifier une clé de chiffrement. Sinon, la copie des objets vers la destination échouera.

- Pour chiffrer des objets avant de les stocker dans Amazon S3, choisissez Spécifier une clé de chiffrement.

b. Si vous avez choisi Spécifier une clé de chiffrement, sous Type de chiffrement, vous devez choisir Clé gérée par Amazon S3 (SSE-S3) ou Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS).

SSE-S3 utilise l'un des chiffrements par bloc les plus puissants qui existent, Advanced Encryption Standard à 256 bits (AES-256) pour chiffrer chaque objet. SSE-KMS vous permet de mieux contrôler votre clé. Pour en savoir plus sur SSE-S3, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour en savoir plus sur SSE-KMS, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS).

> **Note**
>
> Pour chiffrer le fichier de liste d'inventaire avec SSE-KMS, vous devez autoriser Amazon S3 à utiliser la clé gérée par le client. Pour obtenir des instructions, consultez Octroyer à Amazon S3 l'autorisation d'utiliser vos clés KMS pour le chiffrement.

c. Si vous avez choisi Clé AWS Key Management Service (SSE-KMS), sous AWS KMS key, vous pouvez spécifier votre clé AWS KMS via l'une des options suivantes.

> **Note**
>
> Si le compartiment de destination qui stocke le fichier de liste d'inventaire appartient à un autre Compte AWS, assurez-vous d'utiliser un ARN de clé KMS complet pour spécifier votre clé KMS.

- Pour choisir parmi une liste de clés KMS disponibles, choisissez Choisir parmi vos clés AWS KMS, puis sélectionnez une clé KMS de chiffrement symétrique parmi la liste des clés disponibles. Vérifiez que la clé KMS se situe dans la même région que votre compartiment.

  > **Note**
  >
  > La Clé gérée par AWS (`aws/s3`) et votre clé gérée par le client apparaissent toutes deux dans la liste. Cependant, la Clé gérée par AWS (`aws/s3`) n'est pas prise en charge pour le chiffrement SSE-KMS avec S3 Inventory.

- Pour saisir l'ARN de la clé KMS, choisissez Saisir l'ARN de clé AWS KMS, puis saisissez l'ARN de votre clé KMS dans le champ qui s'affiche.
- Pour créer une clé gérée par le client dans la console AWS KMS, choisissez Créer une clé KMS.

14. Pour Champs de métadonnées supplémentaires, sélectionnez un ou plusieurs des éléments suivants à ajouter au rapport d'inventaire :

    - Taille : la taille de l'objet en octets, à l'exclusion de la taille des chargements partitionnés incomplets, des métadonnées de l'objet et des marqueurs de suppression.
    - Date de la dernière modification – Date de création de l'objet ou date de la dernière modification, la plus récente étant retenue.
    - Multipart upload (Chargement partitionné) – Spécifie que l'objet a été chargé dans un chargement partitionné. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.
    - Replication status (Statut de réplication) – Statut de réplication de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Obtention d'informations sur le statut de la réplication.
    - Statut de chiffrement : chiffrement côté serveur utilisé pour chiffrer l'objet. Pour plus d'informations, consultez Protection des données avec le chiffrement côté serveur.
    - Statut de clé de compartiment : indique si une clé de niveau du compartiment générée par AWS KMS s'applique à l'objet. Pour plus d'informations, consultez Réduction du coût du SSE-KMS avec les clés de compartiment Amazon S3.
    - Liste de contrôle d'accès d'objet : une liste de contrôle d'accès (ACL) pour chaque objet qui définit quels groupes ou Comptes AWS se voient accorder l'accès à cet objet et le type

d'accès accordé. Pour plus d'informations sur ce champ, consultez Utiliser le champ Liste ACL d'objet. Pour en savoir plus sur les listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

- Propriétaire de l'objet : le propriétaire de l'objet.
- Classe de stockage : classe de stockage utilisée pour stocker l'objet.
- Niveau d'accès Intelligent-Tiering : niveau d'accès (fréquent ou peu fréquent) de l'objet si celui-ci est stocké dans la classe de stockage S3 Intelligent-Tiering. Pour plus d'informations, consultez Classe de stockage pour l'optimisation automatique des données avec des modèles d'accès inconnus ou irréguliers.
- ETag : la balise d'entité (ETag) est un hachage de l'objet. ETag reflète les modifications uniquement appliquées au contenu d'un objet, pas à ses métadonnées. ETag peut ou ne peut pas être une valeur de hachage MD5 des données de l'objet. Cela dépend de la façon dont l'objet a été créé et de la manière dont il est chiffré. Pour plus d'informations, veuillez consulter Object dans la Référence des API Amazon Simple Storage Service.
- Algorithme de total de contrôle : algorithme utilisé pour créer le total de contrôle de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des algorithmes de somme de contrôle pris en charge.
- Configurations du verrouillage de tous les objets : statut du verrouillage des objets, y compris les paramètres suivants :
  - Verrouillage d'objet : mode de rétention : niveau de protection appliqué à l'objet, Gouvernance ou Conformité.
  - Verrouillage d'objet : conserver jusqu'à la date : date jusqu'à laquelle l'objet verrouillé ne peut pas être supprimé.
  - Verrouillage d'objet : statut de la conservation légale : statut de la conservation légale de l'objet verrouillé.

  Pour de plus amples informations sur la fonctionnalité de verrouillage des objets S3, consultez Fonctionnement du verrouillage d'objet S3.

Pour plus d'informations sur le contenu d'un rapport d'inventaire, consultez Liste Amazon S3 Inventory.

Pour plus d'informations sur la restriction de l'accès à certains champs de métadonnées facultatifs dans une configuration d'inventaire, consultez Création de la configuration des rapports S3 Inventory.

15. Choisissez Créer.

Utilisation de l'API REST pour travailler avec S3 Inventory

Les opérations REST utilisées pour travailler avec Amazon S3 Inventory sont les suivantes.

- DeleteBucketInventoryConfiguration
- GetBucketInventoryConfiguration
- ListBucketInventoryConfigurations
- PutBucketInventoryConfiguration

Localisation de votre liste d'inventaire

Lorsqu'une liste d'inventaire est publiée, les fichiers manifestes sont publiés dans l'emplacement suivant dans le compartiment de destination.

```
destination-prefix/amzn-s3-demo-source-bucket/config-ID/YYYY-MM-DDTHH-MMZ/manifest.json
 destination-prefix/amzn-s3-demo-source-bucket/config-ID/YYYY-MM-DDTHH-MMZ/
manifest.checksum
 destination-prefix/amzn-s3-demo-source-bucket/config-ID/hive/dt=YYYY-MM-DD-HH-MM/
symlink.txt
```

- *destination-prefix* est le préfixe de nom de la clé d'objet défini de manière facultative dans la configuration de l'inventaire. Vous pouvez utiliser ce préfixe pour regrouper tous les fichiers de liste d'inventaire dans un emplacement commun au sein du compartiment de destination.
- *amzn-s3-demo-source-bucket* est le compartiment source pour lequel la liste d'inventaire est effectuée. Le nom du compartiment source est ajouté pour éviter les collisions lorsque plusieurs rapports d'inventaire de différents compartiments source sont envoyés dans le même compartiment de destination.
- *config-ID* est ajouté pour éviter les collisions avec plusieurs rapports d'inventaire du même compartiment source qui sont envoyés dans le même compartiment de destination. Le *config-ID* provient de la configuration de rapport d'inventaire et est le nom du rapport défini lors de la configuration.
- *YYYY-MM-DDTHH-MMZ* est l'horodatage composé de l'heure de début et de la date à laquelle la génération de rapport d'inventaire a commencé à analyser le compartiment, par exemple, `2016-11-06T21-32Z`.

- `manifest.json` est le fichier manifeste.
- `manifest.checksum` est le hachage MD5 du contenu du fichier `manifest.json`.
- `symlink.txt` est le fichier manifeste compatible avec Apache Hive.

Les listes d'inventaire sont publiées sur une base quotidienne ou hebdomadaire dans l'emplacement suivant dans le compartiment de destination.

```
destination-prefix/amzn-s3-demo-source-bucket/config-ID/data/example-file-name.csv.gz
...
destination-prefix/amzn-s3-demo-source-bucket/config-ID/data/example-file-name-1.csv.gz
```

- *`destination-prefix`* est le préfixe de nom de la clé d'objet défini de manière facultative dans la configuration de l'inventaire. Vous pouvez utiliser ce préfixe pour regrouper tous les fichiers de liste d'inventaire dans un emplacement commun au sein du compartiment de destination.
- *`amzn-s3-demo-source-bucket`* est le compartiment source pour lequel la liste d'inventaire est effectuée. Le nom du compartiment source est ajouté pour éviter les collisions lorsque plusieurs rapports d'inventaire de différents compartiments source sont envoyés dans le même compartiment de destination.
- *`example-file-name`*`.csv.gz` est l'un des fichiers de l'inventaire CSV. Les noms d'inventaire ORC se terminent par l'extension de nom de fichier `.orc` et les noms d'inventaire Parquet se terminent par l'extension de nom de fichier `.parquet`.

Manifeste d'inventaire

Les fichiers manifestes `manifest.json` et `symlink.txt` décrivent l'emplacement où les fichiers d'inventaire sont situés. Lorsqu'une nouvelle liste d'inventaire est fournie, elle est accompagnée d'un nouvel ensemble de fichiers manifestes. Ces fichiers peuvent s'écraser les uns les autres. Dans les compartiments activés pour la gestion des versions, Amazon S3 crée de nouvelles versions des fichiers de manifeste.

Chaque manifeste contenu dans le fichier `manifest.json` fournit des métadonnées et d'autres informations de base sur un inventaire. Les informations collectées sont les suivantes :

- Nom de compartiment source
- Nom du compartiment de destination
- Version de l'inventaire

- Horodatage de création, au format de date d'époque, composé de l'heure de début et de la date à laquelle le processus de génération de rapport d'inventaire a commencé à analyser le compartiment
- Format et schéma des fichiers d'inventaire
- Liste des fichiers d'inventaire se trouvant dans le compartiment de destination

Chaque fois qu'un fichier `manifest.json` est écrit, il est accompagné d'un fichier `manifest.checksum` qui est le hachage MD5 du contenu du fichier `manifest.json`.

Example Manifeste d'inventaire dans un fichier **`manifest.json`**

Voici des exemples de manifeste d'inventaire dans un fichier `manifest.json` pour les inventaires au format CSV, ORC et Parquet.

CSV

Voici un exemple de manifeste dans un fichier `manifest.json` pour un inventaire au format CSV.

```
{
    "sourceBucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
    "destinationBucket": "arn:aws:s3:::example-inventory-destination-bucket",
    "version": "2016-11-30",
    "creationTimestamp" : "1514944800000",
    "fileFormat": "CSV",
    "fileSchema": "Bucket, Key, VersionId, IsLatest, IsDeleteMarker,
 Size, LastModifiedDate, ETag, StorageClass, IsMultipartUploaded,
 ReplicationStatus, EncryptionStatus, ObjectLockRetainUntilDate, ObjectLockMode,
 ObjectLockLegalHoldStatus, IntelligentTieringAccessTier, BucketKeyStatus,
 ChecksumAlgorithm, ObjectAccessControlList, ObjectOwner",
    "files": [
        {
            "key": "Inventory/amzn-s3-demo-source-bucket/2016-11-06T21-32Z/
files/939c6d46-85a9-4ba8-87bd-9db705a579ce.csv.gz",
            "size": 2147483647,
            "MD5checksum": "f11166069f1990abeb9c97ace9cdfabc"
        }
    ]
}
```

ORC

Voici un exemple de manifeste dans un fichier `manifest.json` pour un inventaire au format ORC.

```
{
    "sourceBucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
    "destinationBucket": "arn:aws:s3:::example-destination-bucket",
    "version": "2016-11-30",
    "creationTimestamp" : "1514944800000",
    "fileFormat": "ORC",
    "fileSchema":
 "struct<bucket:string,key:string,version_id:string,is_latest:boolean,is_delete_marker:boole
    "files": [
        {
            "key": "inventory/amzn-s3-demo-source-bucket/data/
d794c570-95bb-4271-9128-26023c8b4900.orc",
            "size": 56291,
            "MD5checksum": "5925f4e78e1695c2d020b9f6eexample"
        }
    ]
}
```

Parquet

Voici un exemple de manifeste dans un fichier `manifest.json` pour un inventaire au format Parquet.

```
{
    "sourceBucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
    "destinationBucket": "arn:aws:s3:::example-destination-bucket",
    "version": "2016-11-30",
    "creationTimestamp" : "1514944800000",
    "fileFormat": "Parquet",
    "fileSchema": "message s3.inventory { required binary bucket (UTF8);
 required binary key (UTF8); optional binary version_id (UTF8); optional boolean
 is_latest; optional boolean is_delete_marker; optional int64 size; optional
 int64 last_modified_date (TIMESTAMP_MILLIS); optional binary e_tag (UTF8);
 optional binary storage_class (UTF8); optional boolean is_multipart_uploaded;
 optional binary replication_status (UTF8); optional binary encryption_status
 (UTF8); optional int64 object_lock_retain_until_date (TIMESTAMP_MILLIS); optional
 binary object_lock_mode (UTF8); optional binary object_lock_legal_hold_status
 (UTF8); optional binary intelligent_tiering_access_tier (UTF8); optional binary
```

```
 bucket_key_status (UTF8); optional binary checksum_algorithm (UTF8); optional
 binary object_access_control_list (UTF8); optional binary object_owner (UTF8);}",
    "files": [
        {
           "key": "inventory/amzn-s3-demo-source-bucket/data/
d754c470-85bb-4255-9218-47023c8b4910.parquet",
            "size": 56291,
            "MD5checksum": "5825f2e18e1695c2d030b9f6eexample"
        }
    ]
}
```

Le fichier `symlink.txt` est un fichier manifeste compatible avec Apache Hive qui permet à Hive de découvrir automatiquement les fichiers d'inventaire et leurs fichiers de données associés. Le manifeste compatible avec Hive fonctionne avec les services Athena et Amazon Redshift Spectrum compatibles avec Hive. Il fonctionne également avec les applications compatibles avec Hive, notamment Presto, Apache Hive, Apache Spark et bien d'autres applications.

> **Important**
>
> Le fichier manifeste compatible avec `symlink.txt` Apache Hive ne fonctionne pas avec AWS Glue actuellement.
> La lecture du fichier `symlink.txt` avec Apache Hive et Apache Spark n'est pas prise en charge par les fichiers d'inventaire au format ORC et Parquet.

Configuration des notifications d'événements Amazon S3 pour l'achèvement de l'inventaire

Vous pouvez configurer une notification d'événement Amazon S3 afin de recevoir une notification lorsque le fichier du total de contrôle manifeste est créé, ce qui indique qu'une liste d'inventaire a été ajoutée au compartiment de destination. Le manifeste est une liste à jour de toutes les listes d'inventaire à l'emplacement de destination.

Amazon S3 peut publier des événements dans une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), une file d'attente Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ou une fonction AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.

La configuration de notification suivante définit que tous les fichiers `manifest.checksum` nouvellement ajoutés au compartiment de destination sont traités par l'opération AWS Lambda `cloud-function-list-write`.

```
<NotificationConfiguration>
  <QueueConfiguration>
      <Id>1</Id>
      <Filter>
          <S3Key>
              <FilterRule>
                  <Name>prefix</Name>
                  <Value>destination-prefix/source-bucket</Value>
              </FilterRule>
              <FilterRule>
                  <Name>suffix</Name>
                  <Value>checksum</Value>
              </FilterRule>
          </S3Key>
      </Filter>
      <CloudFunction>arn:aws:lambda:us-west-2:222233334444:cloud-function-list-write</
CloudFunction>
      <Event>s3:ObjectCreated:*</Event>
  </QueueConfiguration>
  </NotificationConfiguration>
```

Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'AWS Lambda avec Amazon S3 dans le Guide du développeur AWS Lambda.

Interrogation d'Amazon S3 Inventory avec Amazon Athena

Vous pouvez interroger les fichiers Amazon S3 Inventory en utilisant des requêtes SQL standard à l'aide d'Amazon Athena dans toutes les Régions où Athena est disponible. Pour vérifier la disponibilité de la Région AWS, consultez la Table Région AWS.

Athena peut interroger les fichiers Amazon S3 Inventory dans des colonnes de ligne optimisées (ORC) Apache, Apache Parquet ou au format CSV (valeurs séparées par des virgules). Lorsque vous utilisez Athena pour interroger les fichiers d'inventaire, nous vous recommandons d'utiliser des fichiers d'inventaire au format ORC ou Parquet. Les formats ORC et Parquet offrent des performances de requête plus rapides et des coûts de requête réduits. Les formats ORC et Parquet sont des formats auto-descriptifs en colonnes avec prise en charge du type, conçus pour Apache Hadoop. Le format en colonnes permet de lire, décompresser et traiter uniquement les

colonnes nécessaires pour traiter la requête actuelle. Les formats ORC et Parquet pour Amazon S3 Inventory sont disponibles dans toutes les Régions AWS.

Pour utiliser Athena pour interroger les fichiers Amazon S3 Inventory

1. Créez une table Athéna. Pour plus d'informations sur la création d'une table, consultez Création de table dans Athena dans le Guide de l'utilisateur Amazon Athena.
2. Créez votre requête à l'aide de l'un des exemples de modèles de requête suivants, selon que vous interrogez un rapport d'inventaire au format ORC, Parquet ou CSV.

   - Lorsque vous utilisez Athena pour interroger un rapport d'inventaire au format CSV, utilisez l'exemple de requête suivant en tant que modèle.

     L'exemple de requête suivant comprend tous les champs facultatifs dans le rapport d'inventaire au format ORC.

     Pour utiliser cet exemple de requête, procédez comme suit :

     - Remplacez *your_table_name* par le nom de table Athena que vous avez créé.
     - Supprimez les champs facultatifs que vous n'avez pas choisis pour votre inventaire afin que la requête corresponde aux champs sélectionnés pour celui-ci.
     - Remplacez le nom de compartiment et l'emplacement d'inventaire (l'ID de configuration) suivants en fonction de votre configuration.

       `s3://`*amzn-s3-demo-bucket*`/`*config-ID*`/hive/`

     - Remplacez la date *2022-01-01-00-00* sous `projection.dt.range` par le premier jour de la plage horaire au cours de laquelle vous partitionnez les données dans Athena. Pour plus d'informations, consultez Partitionnement de données dans Athena.

```
CREATE EXTERNAL TABLE your_table_name(
         bucket string,
         key string,
         version_id string,
         is_latest boolean,
         is_delete_marker boolean,
         size bigint,
         last_modified_date timestamp,
         e_tag string,
         storage_class string,
         is_multipart_uploaded boolean,
```

```
         replication_status string,
         encryption_status string,
         object_lock_retain_until_date bigint,
         object_lock_mode string,
         object_lock_legal_hold_status string,
         intelligent_tiering_access_tier string,
         bucket_key_status string,
         checksum_algorithm string,
         object_access_control_list string,
         object_owner string
) PARTITIONED BY (
        dt string
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcSerde'
  STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat'
  OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat'
  LOCATION 's3://source-bucket/config-ID/hive/'
  TBLPROPERTIES (
    "projection.enabled" = "true",
    "projection.dt.type" = "date",
    "projection.dt.format" = "yyyy-MM-dd-HH-mm",
    "projection.dt.range" = "2022-01-01-00-00,NOW",
    "projection.dt.interval" = "1",
    "projection.dt.interval.unit" = "HOURS"
  );
```

- Lorsque vous utilisez Athena pour interroger un rapport d'inventaire au format Parquet, utilisez l'exemple de requête pour un rapport au format ORC. Toutefois, utilisez le SerDe Parquet suivant à la place du SerDe ORC dans la déclaration `ROW FORMAT SERDE`.

  ```
  ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe'
  ```

- Lorsque vous utilisez Athena pour interroger un rapport d'inventaire au format CSV, utilisez l'exemple de requête suivant en tant que modèle.

  L'exemple de requête suivant comprend tous les champs facultatifs dans le rapport d'inventaire au format CSV.

  Pour utiliser cet exemple de requête, procédez comme suit :

  - Remplacez *`your_table_name`* par le nom de table Athena que vous avez créé.
  - Supprimez les champs facultatifs que vous n'avez pas choisis pour votre inventaire afin que la requête corresponde aux champs sélectionnés pour celui-ci.

- Remplacez le nom de compartiment et l'emplacement d'inventaire (l'ID de configuration) suivants en fonction de votre configuration.

  s3://*amzn-s3-demo-bucket*/*config-ID*/hive/

- Remplacez la date *2022-01-01-00-00* sous `projection.dt.range` par le premier jour de la plage horaire au cours de laquelle vous partitionnez les données dans Athena. Pour plus d'informations, consultez Partitionnement de données dans Athena.

```
CREATE EXTERNAL TABLE your_table_name(
         bucket string,
         key string,
         version_id string,
         is_latest boolean,
         is_delete_marker boolean,
         size string,
         last_modified_date string,
         e_tag string,
         storage_class string,
         is_multipart_uploaded boolean,
         replication_status string,
         encryption_status string,
         object_lock_retain_until_date string,
         object_lock_mode string,
         object_lock_legal_hold_status string,
         intelligent_tiering_access_tier string,
         bucket_key_status string,
         checksum_algorithm string,
         object_access_control_list string,
         object_owner string
) PARTITIONED BY (
        dt string
)
ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde'
  STORED AS INPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat'
  OUTPUTFORMAT 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat'
  LOCATION 's3://source-bucket/config-ID/hive/'
  TBLPROPERTIES (
    "projection.enabled" = "true",
    "projection.dt.type" = "date",
    "projection.dt.format" = "yyyy-MM-dd-HH-mm",
    "projection.dt.range" = "2022-01-01-00-00,NOW",
    "projection.dt.interval" = "1",
```

```
    "projection.dt.interval.unit" = "HOURS"
  );
```

3. Vous pouvez désormais exécuter différentes requêtes sur votre inventaire, comme le montrent les exemples suivants. Remplacez chaque *user input placeholder* par vos propres informations.

```
# Get a list of the latest inventory report dates available.
SELECT DISTINCT dt FROM your_table_name ORDER BY 1 DESC limit 10;

# Get the encryption status for a provided report date.
SELECT encryption_status, count(*) FROM your_table_name WHERE dt = 'YYYY-MM-DD-HH-
MM' GROUP BY encryption_status;

# Get the encryption status for inventory report dates in the provided range.
SELECT dt, encryption_status, count(*) FROM your_table_name
WHERE dt > 'YYYY-MM-DD-HH-MM' AND dt < 'YYYY-MM-DD-HH-MM' GROUP BY dt,
 encryption_status;
```

Lorsque vous configurez S3 Inventory pour ajouter le champ Liste de contrôle d'accès d'objet (Liste ACL d'objet) à un rapport d'inventaire, le rapport affiche la valeur du champ Liste ACL d'objet sous la forme d'une chaîne codée en base64. Pour obtenir la valeur décodée au format JSON pour le champ Liste ACL d'objet, vous pouvez interroger ce champ avec Athena. Consultez les exemples de requête suivants. Pour plus d'informations sur le champ Liste ACL d'objet, consultez Utiliser le champ Liste ACL d'objet.

```
# Get the S3 keys that have Object ACL grants with public access.
WITH grants AS (
    SELECT key,
        CAST(
            json_extract(from_utf8(from_base64(object_access_control_list)),
 '$.grants') AS ARRAY(MAP(VARCHAR, VARCHAR))
        ) AS grants_array
    FROM your_table_name
)
SELECT key,
       grants_array,
       grant
FROM grants, UNNEST(grants_array) AS t(grant)
WHERE element_at(grant, 'uri') = 'http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers'
```

```
# Get the S3 keys that have Object ACL grantees in addition to the object owner.
WITH grants AS
    (SELECT key,
    from_utf8(from_base64(object_access_control_list)) AS
 object_access_control_list,
         object_owner,
         CAST(json_extract(from_utf8(from_base64(object_access_control_list)),
         '$.grants') AS ARRAY(MAP(VARCHAR, VARCHAR))) AS grants_array
    FROM your_table_name)
SELECT key,
       grant,
       objectowner
FROM grants, UNNEST(grants_array) AS t(grant)
WHERE cardinality(grants_array) > 1 AND element_at(grant, 'canonicalId') !=
 object_owner;
```

```
# Get the S3 keys with READ permission that is granted in the Object ACL.
WITH grants AS (
    SELECT key,
        CAST(
            json_extract(from_utf8(from_base64(object_access_control_list)),
 '$.grants') AS ARRAY(MAP(VARCHAR, VARCHAR))
        ) AS grants_array
    FROM your_table_name
)
SELECT key,
       grants_array,
       grant
FROM grants, UNNEST(grants_array) AS t(grant)
WHERE element_at(grant, 'permission') = 'READ';
```

```
# Get the S3 keys that have Object ACL grants to a specific canonical user ID.
WITH grants AS (
    SELECT key,
        CAST(
            json_extract(from_utf8(from_base64(object_access_control_list)),
 '$.grants') AS ARRAY(MAP(VARCHAR, VARCHAR))
        ) AS grants_array
    FROM your_table_name
```

```
)
SELECT key,
       grants_array,
       grant
FROM grants, UNNEST(grants_array) AS t(grant)
WHERE element_at(grant, 'canonicalId') = 'user-canonical-id';
```

```
# Get the number of grantees on the Object ACL.
SELECT key,
       object_access_control_list,
       json_array_length(json_extract(object_access_control_list,'$.grants')) AS
 grants_count
FROM your_table_name;
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Athena, consultez le Guide de l'utilisateur Amazon Athena.

Conversion de chaînes d'ID de version vides dans les rapports Amazon S3 Inventory en chaînes null

> **Note**
>
> La procédure suivante s'applique uniquement aux rapports Amazon S3 Inventory qui incluent toutes les versions, et uniquement si les rapports « toutes les versions » sont utilisés comme manifestes pour S3 Batch Operations sur des compartiments sur lesquels la gestion des versions S3 est activée. Il n'est pas nécessaire de convertir des chaînes pour les rapports S3 Inventory qui spécifient uniquement la version actuelle.

Vous pouvez utiliser les rapports S3 Inventory en tant que manifestes pour S3 Batch Operations. Toutefois, si la gestion des versions S3 est activée sur un compartiment, les rapports S3 Inventory qui incluent toutes les versions marquent tous les objets versionnés NULL avec des chaînes vides dans le champ d'ID de version. Si un rapport d'inventaire inclut tous les ID de version d'objet, Batch Operations reconnaît les chaînes `null` comme des ID de version, mais pas comme des chaînes vides.

Si une tâche S3 Batch Operations utilise un rapport S3 Inventory « toutes les versions » comme manifeste, il échoue toutes les tâches sur les objets dont la chaîne est vide dans le champ d'ID de version. Pour convertir des chaînes vides dans le champ d'ID de version du rapport S3 Inventory en chaînes `null` pour Batch Operations, suivez la procédure suivante.

Mise à jour d'un rapport Amazon S3 Inventory pour l'utiliser avec Batch Operations

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Accédez à votre rapport S3 Inventory. Le rapport d'inventaire se trouve dans le compartiment de destination que vous avez spécifié lors de la configuration de votre rapport d'inventaire. Pour de plus amples informations sur la manière de trouver les rapports d'inventaire, consultez Localisation de votre liste d'inventaire.
   a. Choisissez le compartiment de destination.
   b. Choisissez le dossier. Le dossier porte le nom du compartiment source d'origine.
   c. Choisissez le dossier nommé d'après la configuration d'inventaire.
   d. Cochez la case en regard du dossier nommé hive. En haut de la page, choisissez Copy S3 URI (Copier l'URI S3) pour copier l'URI S3 du dossier.
3. Ouvrez la console Amazon Athena à l'adresse https://console.aws.amazon.com/athena/.
4. Dans l'éditeur de requête, choisissez Settings (Paramètres), puis Manage (Gérer). Sur la page Manage settings (Gérer les paramètres), pour Location of query result (Emplacement des résultats de la requête), choisissez un compartiment S3 dans lequel stocker les résultats de votre requête.
5. Dans l'éditeur de requête, créez une table Athena pour contenir les données du rapport d'inventaire à l'aide de la commande suivante. Remplacez *`table_name`* par un nom de votre choix, et dans la clause `LOCATION`, insérez l'URI S3 que vous avez copié précédemment. Choisissez ensuite Run (Exécuter) pour exécuter la requête.

```
CREATE EXTERNAL TABLE table_name(bucket string, key string,
 version_id string) PARTITIONED BY (dt string)ROW FORMAT SERDE
 'org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde'STORED AS INPUTFORMAT
 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.SymlinkTextInputFormat' OUTPUTFORMAT
 'org.apache.hadoop.hive.ql.io.IgnoreKeyTextOutputFormat' LOCATION 'Copied S3 URI';
```

6. Pour effacer l'éditeur de requête, cliquez sur Clear (Effacer). Ensuite, chargez le rapport d'inventaire dans la table à l'aide de la commande suivante. Remplacez *`table_name`* par le

nom que vous avez choisi lors de l'étape précédente. Choisissez ensuite Run (Exécuter) pour exécuter la requête.

```
MSCK REPAIR TABLE table_name;
```

7. Pour effacer l'éditeur de requête, cliquez sur Clear (Effacer). Exécutez la requête SELECT suivante pour récupérer toutes les entrées du rapport d'inventaire d'origine et remplacer tous les ID de version vides par des chaînes null. Remplacez *table_name* par le nom que vous avez choisi précédemment, et remplacez *YYYY-MM-DD-HH-MM* dans la clause WHERE par la date du rapport d'inventaire à laquelle vous souhaitez que cet outil soit exécuté. Choisissez ensuite Run (Exécuter) pour exécuter la requête.

```
SELECT bucket as Bucket, key as Key, CASE WHEN version_id = '' THEN 'null' ELSE
 version_id END as VersionId FROM table_name WHERE dt = 'YYYY-MM-DD-HH-MM';
```

8. Revenez à la console Amazon S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/), et accédez au compartiment S3 que vous avez choisi précédemment pour Location of query result (Emplacement des résultats de la requête). Il devrait contenir une série de dossiers se terminant par la date.

   Par exemple, vous devriez voir quelque chose de semblable à s3://***amzn-s3-demo-bucket***/***query-result-location***/Unsaved/2021/10/07/. Vous devriez voir des fichiers .csv contenant les résultats de la requête SELECT que vous avez exécutée.

   Choisissez le fichier CSV avec la date de modification la plus récente. Téléchargez ce fichier sur votre ordinateur local pour la prochaine étape.

9. Le fichier CSV généré contient une ligne d'en-tête. Pour utiliser ce fichier CSV en tant qu'entrée pour une tâche S3 Batch Operations, vous devez supprimer la ligne d'en-tête, car Batch Operations ne prend pas en charge les lignes d'en-tête sur les manifestes CSV.

   Pour supprimer la ligne d'en-tête, vous pouvez exécuter l'une des commandes suivantes sur le fichier. Remplacez *file.csv* par le nom de votre fichier CSV.

   Pour les machines macOS et Linux, exécutez la commande tail dans une fenêtre Terminal.

   ```
   tail -n +2 file.csv > tmp.csv && mv tmp.csv file.csv
   ```

   Pour les machines Windows, exécutez le script suivant dans une fenêtre Windows PowerShell. Remplacez *File-location* par le chemin de votre fichier et *file.csv* par le nom du fichier.

```
$ins = New-Object System.IO.StreamReader File-location\file.csv
$outs = New-Object System.IO.StreamWriter File-location\temp.csv
try {
    $skip = 0
    while ( !$ins.EndOfStream ) {
        $line = $ins.ReadLine();
        if ( $skip -ne 0 ) {
            $outs.WriteLine($line);
        } else {
            $skip = 1
        }
    }
} finally {
    $outs.Close();
    $ins.Close();
}
Move-Item File-location\temp.csv File-location\file.csv -Force
```

10. Après avoir supprimé la ligne d'en-tête du fichier CSV, vous êtes prêt à utiliser ce dernier comme manifeste dans une tâche S3 Batch Operations. Chargez le fichier CSV dans un compartiment S3 ou un emplacement de votre choix, puis créez une tâche Batch Operations en utilisant le fichier CSV comme manifeste.

    Pour de plus amples informations sur la création d'une tâche Batch Operations, consultez Création d'une tâche S3 Batch Operations.

Utiliser le champ Liste ACL d'objet

Un rapport Amazon S3 Inventory contient une liste des objets figurant dans le compartiment source S3 et les métadonnées de chaque objet. Le champ Liste de contrôle d'accès (ACL) d'objet est un champ de métadonnées disponible dans Amazon S3 Inventory. Plus précisément, le champ Liste ACL d'objet contient la liste de contrôle d'accès (ACL) de chaque objet. La liste ACL d'un objet définit quels groupes ou Comptes AWS se voient accorder l'accès à cet objet et le type d'accès qui est accordé. Pour plus d'informations, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL) et Liste Amazon S3 Inventory.

Le champ Liste ACL de l'objet dans les rapports Amazon S3 Inventory est défini au format JSON. Les données JSON comprennent les champs suivants :

- `version` : version du format de champ Liste ACL de l'objet dans les rapports d'inventaire. Ce champ possède le format de date `yyyy-mm-dd`.
- `status` : les valeurs possibles sont `AVAILABLE` ou `UNAVAILABLE` pour indiquer si une liste ACL d'objet est disponible pour un objet. Lorsque le statut de la liste ACL de l'objet est `UNAVAILABLE`, la valeur du champ Propriétaire de l'objet dans le rapport d'inventaire est également `UNAVAILABLE`.
- `grants` : paires bénéficiaire-autorisation qui répertorient le statut d'autorisation de chaque bénéficiaire accordé par la liste ACL de l'objet. Les valeurs disponibles pour un bénéficiaire sont `CanonicalUser` et `Group`. Pour plus d'informations sur les bénéficiaires, consultez Bénéficiaires figurant dans les listes de contrôle d'accès.

  Pour un bénéficiaire possédant le type `Group`, une paire bénéficiaire-autorisation inclut les attributs suivants :

  - `uri` : un groupe Amazon S3 prédéfini.
  - `permission` : les autorisations de liste ACL accordées sur l'objet. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de liste ACL sur un objet.
  - `type` : le type `Group`, qui indique que le bénéficiaire est un groupe.

  Pour un bénéficiaire possédant le type `CanonicalUser`, une paire bénéficiaire-autorisation inclut les attributs suivants :

  - `canonicalId` : une forme obfusquée de l'ID Compte AWS. L'ID d'utilisateur canonique d'un Compte AWS est propre à ce compte. Vous pouvez récupérer l'ID d'utilisateur canonique. Pour plus d'informations, consultez Recherche de l'ID d'utilisateur canonique de votre Compte AWS dans le Guide de référence AWS Account Management.

    > **Note**
    >
    > Si un bénéficiaire dans une liste ACL est l'adresse e-mail d'un Compte AWS, S3 Inventory utilise le `canonicalId` de ce Compte AWS et le type `CanonicalUser` pour spécifier ce bénéficiaire. Pour plus d'informations, consultez Bénéficiaires figurant dans les listes de contrôle d'accès.

  - `permission` : les autorisations de liste ACL accordées sur l'objet. Pour plus d'informations, consultez Autorisations de liste ACL sur un objet.
  - `type` : le type `CanonicalUser`, qui indique que le bénéficiaire est un Compte AWS.

L'exemple suivant montre les valeurs possibles pour le champ Liste ACL d'objet au format JSON :

```
{
    "version": "2022-11-10",
    "status": "AVAILABLE",
    "grants": [{
        "uri": "http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers",
        "permission": "READ",
        "type": "Group"
    }, {
        "canonicalId": "example-canonical-id",
        "permission": "FULL_CONTROL",
        "type": "CanonicalUser"
    }]
}
```

Note

Le champ Liste ACL d'objet est défini au format JSON. Un rapport d'inventaire affiche la valeur du champ Liste ACL d'objet sous la forme d'une chaîne codée en base64. Supposons, par exemple, que vous disposiez du champ Liste ACL d'objet suivant au format JSON :

```
{
        "version": "2022-11-10",
        "status": "AVAILABLE",
        "grants": [{
            "canonicalId": "example-canonical-user-ID",
            "type": "CanonicalUser",
            "permission": "READ"
        }]
}
```

Le champ Liste ACL d'objet est codé et affiché sous la forme de la chaîne codée en base64 suivante :

```
eyJ2ZXJzaW9uIjoiMjAyMi0xMS0xMCIsInN0YXR1cyI6IkFWQUlMQUJMRSIsImdyYW50cyI6W3siY2Fub25pY2FsSW
```

Pour obtenir la valeur décodée au format JSON pour le champ Liste ACL d'objet, vous pouvez interroger ce champ dans Amazon Athena. Pour d'autres exemples de requête, consultez Interrogation d'Amazon S3 Inventory avec Amazon Athena.

Modèles de conception des bonnes pratiques : optimisation des performances d'Amazon S3

Vos applications peuvent facilement exécuter des milliers de transactions par seconde lors du chargement et de l'extraction du stockage depuis Amazon S3. Amazon S3 se met automatiquement à l'échelle en fonction des taux de demandes très importants. Par exemple, votre application peut atteindre au moins 3 500 demandes PUT/COPY/POST/DELETE ou 5 500 demandes GET/HEAD par seconde par préfixe Amazon S3 partitionné. Il n'existe aucune limite au nombre de préfixes dans un compartiment. Vous pouvez augmenter vos performances de lecture et d'écriture en effectuant une mise en parallèle. Par exemple, si vous créez 10 préfixes dans un compartiment Amazon S3 pour paralléliser les lectures, vous pouvez adapter vos performances de lecture à 55 000 demandes de lecture par seconde. De même, vous pouvez mettre à l'échelle les opérations d'écriture en écrivant sur plusieurs préfixes. Dans le cas des opérations de lecture et d'écriture, la mise à l'échelle se fait progressivement et n'est pas instantanée. Les performances réelles varient en fonction des caractéristiques de la charge de travail, des modèles d'utilisation et de la configuration du système. Pendant la mise à l'échelle d'Amazon S3 à votre nouveau taux de demandes plus élevé, vous pouvez rencontrer des erreurs 503 (Ralentissement). Ces erreurs disparaissent une fois la mise à l'échelle terminée. Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de préfixes, consultez Organisation des objets à l'aide de préfixes.

Certaines applications de lacs de données sur Amazon S3 analysent des milliards d'objets pour les requêtes qui portent sur des péta-octets de données. Ces applications de lacs de données atteignent des taux de transfert à instance unique qui optimisent l'utilisation de l'interface réseau pour leur instance Amazon EC2, laquelle peut atteindre jusqu'à 100 Gbits/s sur une seule instance. Ces applications regroupent ensuite le débit de plusieurs instances pour parvenir à plusieurs téraoctets par seconde.

D'autres applications sont sensibles à la latence, comme les applications de messagerie des réseaux sociaux. Ces applications peuvent atteindre des latences régulières pour les petits objets (et des latences FBO pour les objets plus grands) d'approximativement 100 à 200 millisecondes.

D'autres services AWS peuvent aussi contribuer à accélérer les performances pour différentes architectures d'application. Par exemple, si vous souhaitez des taux de transfert plus élevés sur une connexion HTTP unique ou des latences de millisecondes à un chiffre, utilisez Amazon CloudFront ou Amazon ElastiCache pour la mise en cache avec Amazon S3.

De plus, si vous souhaitez un transport rapide de données sur de longues distances entre un client et un compartiment S3, utilisez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration. Transfer Acceleration utilise les emplacements périphériques distribués à travers le monde dans CloudFront pour accélérer le transport des données sur des distances géographiques. Si votre charge de travail Amazon S3 utilise le chiffrement côté serveur avec AWS KMS, consultez les limites de AWS KMS dans le Guide du développeur AWS Key Management Service pour connaître les débits de demandes pris en charge dans votre cas d'utilisation.

Les rubriques suivantes décrivent les instructions et les modèles de conception des bonnes pratiques pour optimiser les performances des applications qui utilisent Amazon S3. Veuillez consulter Recommandations de performance pour Amazon S3 et Modèles de conception des performances pour Amazon S3 pour obtenir les informations les plus à jour sur l'optimisation des performances pour Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour plus d'informations sur l'utilisation de la classe de stockage Amazon S3 Express One Zone avec des compartiments de répertoires, consultez S3 Express One Zone et Utilisation des compartiments de répertoires.

Rubriques

- Recommandations de performance pour Amazon S3
- Modèles de conception des performances pour Amazon S3

Recommandations de performance pour Amazon S3

Lors du développement d'applications qui téléchargent et extraient les objets depuis Amazon S3, suivez nos instructions sur les bonnes pratiques pour optimiser les performances. Nous proposons également des Modèles de conception des performances pour Amazon S3 plus détaillés.

Pour obtenir les meilleures performances pour votre application sur Amazon S3, nous recommandons les directives suivantes.

Rubriques

- Mesurer les performances
- Mise à l'échelle horizontale des connexions de stockage
- Utilisation des extractions de plages d'octets
- Nouvelle tentative de demandes pour les applications sensibles à la latence
- Combinaison d'Amazon S3 (stockage) et Amazon EC2 (calcul) dans la même Région AWS
- Utilisation d'Amazon S3 Transfer Acceleration pour réduire la latence provoquée par la distance
- Utilisation de la version la plus récente des kits AWS SDK

Mesurer les performances

Lors de l'optimisation des performances, examinez le débit du réseau, l'UC et les exigences DRAM. Selon les mélange des demandes de ces différentes ressources, il peut valoir la peine d'évaluer différents types d'instance Amazon EC2. Pour plus d'informations sur les types d'instances, consultez Types d'instances dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Il peut aussi être utile d'examiner le temps de recherche DNS, la latence et la vitesse de transfert des données à l'aide des outils d'analyse HTTP lors de la mesure des performances.

Pour comprendre les exigences de performances et optimiser les performances de votre application, vous pouvez également surveiller les réponses d'erreur 503 que vous recevez. La surveillance de certaines métriques de performances peut entraîner des dépenses supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Surveillance du nombre de réponses d'erreur de statut 503 (Ralentissement)

Pour surveiller le nombre de réponses d'erreur de statut 503 que vous recevez, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

- Utilisez les métriques de demandes Amazon CloudWatch pour Amazon S3. Les métriques de demandes CloudWatch incluent une métrique pour les réponses de statut 5xx. Pour plus d'informations sur les métriques de demandes CloudWatch, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.
- Utilisez le nombre d'erreurs 503 (Service non disponible) disponible dans la section des métriques avancées d'Amazon S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de métriques S3 Storage Lens pour améliorer les performances.

- Utilisez la journalisation des accès au serveur Amazon S3. La journalisation des accès au serveur vous permet de filtrer et de passer en revue toutes les demandes qui reçoivent des réponses 503 (Erreur interne). Vous pouvez également utiliser Amazon Athena pour analyser les journaux. Pour en savoir plus sur la journalisation des accès au serveur, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.

En surveillant le nombre de codes d'erreur de statut HTTP 503, vous pouvez souvent obtenir des insights précieux sur les préfixes, les clés ou les compartiments qui reçoivent le plus de demandes de limitation.

Mise à l'échelle horizontale des connexions de stockage

La répartition des demandes entre plusieurs connexions est un modèle de conception courant pour mettre horizontalement à l'échelle les performances. Lorsque vous développez des applications hautes performances, pensez à Amazon S3 comme à un très grand système réparti, et non comme un simple point de terminaison réseau, tel qu'un serveur de stockage traditionnel. Vous pouvez atteindre les meilleures performances en adressant plusieurs demandes concurrentes à Amazon S3. Répartissez ces demandes sur des connexions distinctes pour maximiser la bande passante accessible à partir d'Amazon S3. Amazon S3 n'a aucune limite pour le nombre de connexions à votre compartiment.

Utilisation des extractions de plages d'octets

Avec l'en-tête HTTP `Range` dans une demande GET Object, vous pouvez extraire une plage d'octets d'un objet, en ne transférant que la portion spécifiée. Vous pouvez utiliser des connexions simultanées vers Amazon S3 pour extraire différentes plages d'octets depuis le même objet. Vous pouvez ainsi parvenir au regroupement de débits le plus élevé, par opposition à une seule demande d'objet entier. L'extraction des plages les plus petites d'un grand objet permet aussi à votre application d'améliorer l'intervalle des nouvelles tentatives quand les demandes sont interrompues. Pour plus d'informations, consultez Téléchargement d'objets.

Les tailles traditionnelles des demandes de plages d'octets sont de 8 Mo ou 16 Mo. Si les objets sont l'objet d'une opération PUT à l'aide d'un chargement en plusieurs parties, une bonne pratique consiste à les soumettre à une opération GET dans les mêmes tailles d'élément (ou au moins alignées sur les frontières d'élément) pour obtenir de meilleures performances. Les demandes GET peuvent directement adresser les éléments individuels ; par exemple, `GET ?partNumber=N.`

Nouvelle tentative de demandes pour les applications sensibles à la latence

Les expirations et les nouvelles tentatives agressives permettent d'obtenir une latence cohérente. Étant donnée la large échelle d'Amazon S3, si la première demande est lente, une demande de nouvelle tentative est susceptible d'emprunter un chemin différent et de réussir rapidement. Les kits AWS SDK ont des valeurs configurables de délai d'expiration et de nouvelle tentatives que vous pouvez adapter aux tolérances de votre application spécifique.

Combinaison d'Amazon S3 (stockage) et Amazon EC2 (calcul) dans la même Région AWS

Même si les noms de compartiment S3 sont globalement uniques, chaque compartiment est stocké dans une région que vous sélectionnez lorsque vous créez le compartiment. Pour en savoir plus sur les directives relatives à la dénomination des compartiments, consultez Présentation des compartiments et Règles de dénomination des compartiments. Pour optimiser les performances, nous vous recommandons d'accéder au compartiment depuis les instances Amazon EC2 de la même Région AWS chaque fois que possible. Cela permet de réduire la latence réseau et les coûts de transfert des données.

Pour plus d'informations sur la tarification du transfert des données, consultez la Tarification Amazon S3.

Utilisation d'Amazon S3 Transfer Acceleration pour réduire la latence provoquée par la distance

Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration permet un transfert rapide, facile et sécurisé des fichiers sur des longues distances entre votre client et un compartiment S3. Transfer Acceleration tire profit des emplacements périphériques répartis à travers le monde dans Amazon CloudFront. Lorsque les données arrivent dans un emplacement périphérique, elles sont transférées vers Amazon S3 sur un chemin de réseau optimisé. Transfer Acceleration convient parfaitement au transfert régulier de gigaoctets ou téraoctets de données d'un continent à l'autre. Il est aussi utile pour les clients qui chargent sur un compartiment centralisé depuis le monde entier.

Vous pouvez utiliser l'outil de comparaison de vitesse Amazon S3 Transfer Acceleration pour comparer les vitesses de chargement accéléré et non accéléré dans les régions Amazon S3. L'outil de comparaison de la vitesse utilise les chargements partitionnés pour transférer un fichier à partir de votre navigateur vers différentes régions Amazon S3 avec ou sans Amazon S3 Transfer Acceleration.

Utilisation de la version la plus récente des kits AWS SDK

Les kits AWS SDK fournissent un support intégré pour la plupart des recommandations en vue de l'optimisation des performances d'Amazon S3. Les kits SDK fournissent une API plus simple pour tirer parti d'Amazon S3 depuis une application. Ils sont régulièrement mis à jour pour suivre les bonnes pratiques les plus récentes. Par exemple, les kits SDK incluent la logique permettant automatiquement une demande de nouvelle tentative sur les erreurs HTTP 503 et examinent le code pour répondre aux connexions lentes et s'y adapter.

Les kits SDK fournissent aussi le gestionnaire de transferts, qui automatise la mise à l'échelle horizontale des connexions pour traiter des milliers de demandes par seconde, à l'aide de demandes de plages d'octets si approprié. Il importe d'utiliser la version la plus récente des kits AWS SDK pour obtenir les fonctionnalités d'optimisation des performances les plus récentes.

Vous pouvez aussi optimiser les performances lorsque vous utilisez les demandes d'API REST HTTP. Lors de l'utilisation de l'API REST, vous devez suivre les mêmes bonnes pratiques qui font partie des kits SDK. Autorisez les délais d'expiration et les nouvelles tentatives sur les demandes lentes, et multipliez les connexions pour autoriser l'extraction de données d'objet en parallèle. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API REST, consultez la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Modèles de conception des performances pour Amazon S3

Lors de la conception d'applications pour télécharger et extraire des objets depuis Amazon S3, utilisez nos modèles de conception des bonnes pratiques pour parvenir aux meilleures performances de votre application. Nous vous proposons aussi de prendre en compte des Recommandations de performance pour Amazon S3 lors de la planification de l'architecture de votre application.

Pour optimiser les performances, vous pouvez utiliser les modèles de conception suivants.

Rubriques

- Utilisation de la mise en cache pour le contenu consulté fréquemment
- Délais d'expiration et nouvelles tentatives pour les applications sensibles à la latence
- Mise à l'échelle horizontale et mise en parallèle des demandes pour le haut débit
- Utilisation d'Amazon S3 Transfer Acceleration pour accélérer les transferts de données disparates géographiquement
- Optimisation pour les charges de travail à taux de demandes élevés

Utilisation de la mise en cache pour le contenu consulté fréquemment

La plupart des applications qui stockent des données dans Amazon S3 traitent un « ensemble opérationnel » de données, demandé à maintes reprises par les utilisateurs. Si une charge de travail envoie des demandes GET répétées pour un ensemble commun d'objets, vous pouvez utiliser un cache comme Amazon CloudFront, Amazon ElastiCache ou AWS Elemental MediaStore pour optimiser les performances. L'adoption réussie du cache peut se traduire par une latence faible et des taux élevés de transfert des données. Les applications qui utilisent la mise en cache envoient aussi moins de demandes directes à Amazon S3, ce qui peut aider à réduire les coûts des demandes.

Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu (CDN) rapide qui met en cache de façon transparente les données depuis Amazon S3 dans un large ensemble de points de présence (PoP) géographiquement répartis. Lorsqu'il est possible d'accéder aux objets depuis plusieurs régions, ou sur Internet, CloudFront permet que les données soient mises en cache à côté des utilisateurs qui accèdent aux objets. Il peut en résulter une diffusion haute performance des contenus Amazon S3 réputés. Pour plus d'informations sur l'utilisation de CloudFront, consultez le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Amazon ElastiCache est un cache en mémoire géré. Avec ElastiCache, vous pouvez provisionner des instances Amazon EC2 qui mettent en cache des objets en mémoire. Cette mise en cache se traduit par des ordres de réduction de magnitude dans la latence GET et de substantielles augmentations dans le débit de téléchargement. Pour utiliser ElastiCache, vous modifiez la logique de l'application pour remplir le cache avec des objets sensibles et vérifier la présence d'objets sensibles dans le cache avant de les demander auprès de Amazon S3. Pour des exemples d'utilisation d'ElastiCache pour améliorer les performances GET d'Amazon S3, consultez le billet de blog Turbocharge Amazon S3 with Amazon ElastiCache for Redis.

AWS Elemental MediaStore est un système de mise en cache et de distribution de contenu spécialement conçu pour les flux de travail vidéo et la diffusion multimédia depuis Amazon S3. MediaStore fournit des API de stockage de bout en bout spécifiquement pour la vidéo et est recommandé pour les charges de travail vidéo sensibles aux performances. Pour en savoir plus sur MediaStore, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Elemental MediaStore.

Délais d'expiration et nouvelles tentatives pour les applications sensibles à la latence

Dans certaines situations, une application reçoit une réponse d'Amazon S3 indiquant qu'une nouvelle tentative est nécessaire. Amazon S3 mappe les noms de compartiment et d'objet aux données d'objet qui leur sont associées. Si une application génère des taux de demande élevés (généralement des taux soutenus de plus de 5 000 demandes par seconde pour un petit nombre d'objets), elle peut recevoir des réponses HTTP 503 slowdown. Si ces erreurs se produisent, chaque kit AWS SDK implémente une logique de nouvelle tentative automatique à l'aide d'une interruption exponentielle. Si vous n'utilisez pas de kit AWS SDK, vous devez implémenter une logique de nouvelle tentative lors de la réception de l'erreur HTTP 503. Pour plus d'informations sur les techniques d'interruption, consultez Comportement de nouvelle tentative dans le Guide de référence des outils et des kits AWS SDK.

Amazon S3 se met automatiquement à l'échelle en réponse aux taux soutenus de nouvelles demandes, optimisant dynamiquement les performances. Tandis qu'Amazon S3 optimise en interne le taux de nouvelles demandes, vous recevez temporairement des réponses HTTP 503 jusqu'à ce que l'optimisation soit terminée. Après qu'Amazon S3 optimise en interne les performances pour le nouveau taux de demandes, toutes les demandes sont généralement traitées sans nouvelles tentatives.

Pour les applications sensibles à la latence, Amazon S3 conseille un suivi et des opérations de nouvelles tentatives plus lentes. Lorsque vous retentez une demande, nous recommandons l'utilisation d'une nouvelle connexion à Amazon S3 et l'exécution d'une nouvelle recherche DNS.

Lorsque vous effectuez des demandes volumineuses de taille variable (par exemple, plus de 128 Mo), nous conseillons de suivre le débit obtenu et de procéder à de nouvelles tentatives sur les 5 % les plus lents des demandes. Lorsque vous exécutez des demandes plus petites (par exemple, inférieures à 512 Ko), où les latences médianes sont souvent dans une plage de dix millisecondes, une bonne instruction consiste à retenter une opération GET ou PUT après 2 secondes. Si de nouvelles tentatives sont nécessaires, la bonne pratique consiste à se retirer. Par exemple, nous recommandons de n'émettre une nouvelle tentative qu'après 2 secondes et une deuxième nouvelle tentative au bout de 4 secondes supplémentaires.

Si votre application adresse des demandes de taille fixe à Amazon S3, vous devez escompter des temps de réponse plus cohérents pour chacune de ces demandes. Dans ce cas, une stratégie simple consiste à identifier le 1 % de demandes les plus lentes et de les réessayer. Même une simple nouvelle tentative est fréquemment efficace pour réduire la latence.

Si vous utilisez AWS Key Management Service (AWS KMS) pour le chiffrement côté serveur, consultez Quotas dans le Guide du développeur AWS Key Management Service pour obtenir des informations sur les taux de demandes pris en charge pour votre cas d'utilisation.

Mise à l'échelle horizontale et mise en parallèle des demandes pour le haut débit

Amazon S3 est un système distribué très large. Pour vous aider à tirer parti de son échelle, nous vous encourageons à horizontalement mettre à l'échelle les demandes parallèles adressées aux points de terminaison du service Amazon S3. En plus de la distribution des demandes au sein d'Amazon S3, ce type d'approche de la mise à l'échelle permet de répartir la charge sur plusieurs chemins d'accès du réseau.

Pour les transferts à haut débit, Amazon S3 conseille l'utilisation d'applications employant plusieurs connexions pour exécuter des opérations GET ou PUT sur les données en parallèle. Par exemple, cet aspect est pris en charge par le Gestionnaire de transferts Amazon S3 du kit SDK AWSJava, et la plupart des autres kits AWS SDK fournissent des constructions similaires. Pour certaines applications, vous pouvez obtenir des connexions parallèles en lançant plusieurs demandes simultanément dans différents threads d'application ou dans différentes instances d'application. La meilleure approche à adopter dépend de votre application et de la structure des objets auxquels vous accédez.

Vous pouvez utiliser les kits AWS SDK pour émettre des requêtes GET et PUT directement plutôt que d'utiliser la gestion des transferts dans le kit SDK AWS. Cette approche vous permet d'affiner votre charge de travail plus directement, tout en tirant profit du support du kit SDK pour les nouvelles tentatives et sa gestions des réponses HTTP 503 qui peuvent se produire. En règle générale, lorsque vous téléchargez des objets volumineux au sein d'une région depuis Amazon S3 vers Amazon EC2, nous vous suggérons d'effectuer des demandes simultanées pour les plages d'octets d'un objet avec la granularité de 8 à 16 Mo. Effectuez une seule demande simultanée pour chaque 85-90 Mbits/s du débit réseau souhaité. Pour saturer une carte NIC 10 Gbits/s, vous pouvez utiliser jusqu'à 15 demandes simultanées sur des connexions distinctes. Vous pouvez augmenter les demandes simultanées sur plusieurs connexions pour saturer les NIC les plus rapides, telles que les NIC 25 Gbits/s ou 100 Gbits/s.

La mesure des performances est importante quand vous réglez le nombre de demandes à émettre simultanément. Il est recommandé de commencer avec une seule demande à la fois. Mesurez la bande passante réseau obtenue et l'utilisation des autres ressources que votre application utilise dans le traitement des données. Vous pouvez alors identifier la ressource du goulet d'étranglement

(à savoir, la ressource avec l'utilisation la plus élevée), et de là le nombre de requêtes susceptibles d'être utiles. Par exemple, si le traitement d'une demande à la fois conduit à une utilisation de l'UC de 25 %, cela induit que quatre demandes simultanées au plus peuvent être accueillies. Les mesures sont essentielles et il vaut la peine de confirmer l'utilisation des ressources tandis que le taux des demandes augmente.

Si votre application adresse directement des demandes à Amazon S3 à l'aide de l'API REST, nous recommandons l'utilisation d'un groupe de connexions HTTP et la réutilisation de chaque connexion pour un ensemble de demandes. Le fait d'éviter la configuration des connexions par demande supprime la nécessité d'exécuter des liaisons TCP à démarrage lent et SSL (Secure Sockets Layer) sur chaque demande. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API REST, consultez la Référence des API Amazon Simple Storage Service.

Enfin, il vaut la peine de prêter attention à DNS et de vérifier que les demandes sont réparties sur un vaste groupe d'adresses IP Amazon S3. Les requêtes DNS pour le Amazon S3 parcourent une large liste de points de terminaison IP. Mais la mise en cache des programmes de résolution ou du code d'application qui réutilise une seule adresse IP ne tire pas parti de la diversité des adresses et de l'équilibrage de charge qui en découle. Les outils d'utilitaire réseau comme l'outil de ligne de commande `netstat` peuvent afficher les adresses IP utilisées pour la communication avec Amazon S3 et nous fournissons des instructions sur les configurations DNS à utiliser. Pour plus d'informations sur ces directives, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3.

Utilisation d'Amazon S3 Transfer Acceleration pour accélérer les transferts de données disparates géographiquement

Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration est efficace pour réduire ou supprimer la latence provoquée par la distance géographique entre les clients dispersés géographiquement et une application régionale qui utilise Amazon S3. Transfer Acceleration utilise les emplacements périphériques répartis mondialement dans CloudFront pour le transport de données. Le réseau périphérique AWS dispose de points de présence dans plus de 50 emplacements. Aujourd'hui, il permet de diffuser le contenu via CloudFront et de fournir des réponses rapides aux requêtes DNS adressées à Amazon Route 53.

Le réseau périphérique aide également à accélérer les transferts de données dans et en dehors d'Amazon S3. Il convient parfaitement aux applications qui transfèrent les données entre les continents, ont une connexion Internet rapide, utilise des objets de grande taille ou ont un contenu volumineux à charger. Lorsque les données arrivent dans un emplacement périphérique, elles sont

transférées vers Amazon S3 sur un chemin de réseau optimisé. En général, plus vous êtes loin d'une région Amazon S3, plus vous pouvez escompter une amélioration de la vitesse grâce à Transfer Acceleration.

Vous pouvez configurer Transfer Acceleration sur les compartiments nouveaux ou existants. Vous pouvez utiliser un point de terminaison Amazon S3 Transfer Acceleration distinct pour les emplacements périphériques AWS. Le meilleur moyen de tester si Transfer Acceleration améliore les performances des demandes des clients consiste à utiliser l'Outil de comparaison de la vitesse de Amazon S3 Transfer Acceleration. Les configurations et les états du réseau varient de temps à autre et d'emplacement à emplacement. Par conséquent, vous n'êtes facturé que pour les transferts où Amazon S3 Transfer Acceleration peut potentiellement améliorer vos performances de chargement. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Transfer Acceleration avec différents kits AWS SDK, consultez Activation et utilisation de S3 Transfer Acceleration.

Optimisation pour les charges de travail à taux de demandes élevés

Les applications qui génèrent des taux de demandes élevés pour Amazon S3 exigent des modèles de conception spécifiques pour obtenir des performances optimales. Lorsque votre application génère systématiquement plus de 3 500 demandes PUT/COPY/POST/DELETE ou 5 500 demandes GET/HEAD par seconde et par préfixe, vous devez mettre en œuvre des stratégies afin de répartir les demandes et gérer le comportement de mise à l'échelle.

Amazon S3 se met automatiquement à l'échelle pour s'adapter à la hausse des taux de demandes, mais cette mise à l'échelle est progressive. Pendant ce processus, vous pouvez recevoir des réponses HTTP 503 (Ralentissement). Ces réponses sont temporaires et indiquent qu'Amazon S3 optimise ses systèmes internes pour s'adapter à votre nouveau modèle de demande. Une fois la mise à l'échelle terminée, vos demandes sont traitées sans limitation.

Pour optimiser les performances face aux charges de travail à taux de demandes élevés, envisagez les stratégies suivantes :

- Répartir les demandes entre plusieurs préfixes : utilisez un modèle de préfixe randomisé ou séquentiel pour répartir les demandes sur plusieurs partitions. Par exemple, au lieu d'utiliser des noms d'objets séquentiels tels que `log-2024-01-01.txt`, utilisez des préfixes aléatoires comme `a1b2/log-2024-01-01.txt`. Amazon S3 peut ainsi répartir la charge plus efficacement.
- Implémenter un backoff exponentiel pour les erreurs 503 : lorsque vous recevez des réponses HTTP 503, implémentez une logique de nouvelle tentative avec un backoff exponentiel. Commencez par un délai court et augmentez progressivement le temps d'attente entre

les tentatives. Les kits AWS SDK intègrent une logique de nouvelle tentative qui gère cela automatiquement.

- Surveiller les modèles de demandes : utilisez les métriques Amazon CloudWatch pour surveiller vos taux de demandes et vos taux d'erreurs. Portez une attention particulière aux métriques des erreurs 5xx, qui peuvent indiquer quand votre application approche ou dépasse les limites de mise à l'échelle en cours.
- Augmenter progressivement les taux de demandes : lorsque vous lancez de nouvelles applications ou que vous augmentez significativement les taux de demandes, augmentez progressivement votre trafic au lieu de passer immédiatement à des taux de crête. Amazon S3 peut ainsi s'adapter de manière proactive et réduire le risque de limitation.
- Utiliser plusieurs connexions : répartissez vos demandes sur plusieurs connexions HTTP afin d'optimiser le débit et de réduire l'impact des problèmes de connexion ponctuels.

Pour les applications qui ont besoin de performances élevées constantes, pensez à utiliser Amazon S3 Express One Zone, qui a été conçu pour les applications nécessitant des latences à un chiffre en millisecondes et peut prendre en charge des centaines de milliers de demandes par seconde. Pour plus d'informations, consultez S3 Express One Zone.

Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3

Vous pouvez utiliser Amazon S3 pour héberger un site web statique. Sur un site web statique, les pages web individuelles contiennent du contenu statique. Elles peuvent également contenir des scénarios côté client.

> **Note**
>
> Nous vous recommandons d'utiliser AWS Amplify Hosting pour héberger le contenu d'un site Web statique stocké dans S3. Amplify Hosting est un service entièrement géré qui facilite le déploiement de vos sites Web sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) disponible dans le monde entier, optimisé par Amazon CloudFront. Il permet l'hébergement sécurisé de sites Web statiques.
> Avec AWS Amplify Hosting, vous pouvez sélectionner l'emplacement de vos objets dans votre compartiment à usage général, déployer votre contenu sur un CDN géré et générer une URL HTTPS publique pour que votre site web soit accessible n'importe où. Pour plus d'informations sur Amplify Hosting, consultez Déploiement d'un site Web statique sur AWS Amplify Hosting à partir d'un compartiment à usage général S3 et Déploiement d'un site Web statique depuis S3 à l'aide de la console Amplify dans le Guide de l'utilisateur de la console AWS Amplify.

Pour plus d'informations sur l'hébergement d'un site web statique sur Simple Storage Service (Amazon S3), et en particulier pour obtenir des instructions et des démonstrations pas à pas, consultez les rubriques suivantes.

> **Important**
>
> Si le compartiment que vous utilisez pour héberger votre site Web statique a été chiffré à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous devez créer une distribution Amazon CloudFront pour desservir votre site Web, car SSE-KMS ne prend pas en charge les utilisateurs anonymes. Lorsque vous créez votre distribution CloudFront, vous devez procéder du contrôle d'accès d'origine (OAC) plutôt qu'à l'identité d'accès d'origine (OAI) pour sécuriser l'origine. L'OAI ne prend pas en charge le SSE-KMS, vous devez donc utiliser l'OAC à la place.
> Pour plus d'informations sur l'OAC, consultez Restriction de l'accès à une origine Amazon S3 dans le Guide du développeur Amazon CloudFront. Pour obtenir un didacticiel expliquant

comment héberger un site Web statique à l'aide d'Amazon CloudFront, consultez the section called "Hébergement de vidéos en streaming".

Rubriques

- Points de terminaison de sites web
- Activation de l'hébergement de sites web
- Configuration d'un document d'index
- Configuration d'un document d'erreur personnalisé
- Définition des autorisations pour l'accès au site web
- (Facultatif) Journalisation du trafic web
- (Facultatif) Configuration de la redirection de pages web
- Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS)
- Didacticiels relatifs aux sites Web statiques

Points de terminaison de sites web

Lorsque vous configurez votre compartiment en tant que site web statique, il est disponible au point de terminaison du site web spécifique de la Région AWS du compartiment. Les points de terminaison de sites Web sont différents de ceux auxquels vous adressez des demandes d'API REST. Pour plus d'informations sur les différences entre les points de terminaison, consultez Différences clés entre un point de terminaison de site web et un point de terminaison de l'API REST.

En fonction de votre Région, le point de terminaison de votre site web Amazon S3 respecte l'un des deux formats suivants.

- s3-siteweb tiret (-) Région - `http://bucket-name.s3-website-Region.amazonaws.com`
- s3-siteweb point (.) Région - `http://bucket-name.s3-website.Region.amazonaws.com`

Ces URL renvoient le document d'index par défaut que vous avez configuré pour le site web : Pour obtenir la liste complète des points de terminaison de sites Web Amazon S3, consultez Points de terminaison de sites Web Amazon S3.

> **Note**
>
> Pour renforcer la sécurité de vos sites web statiques Amazon S3, les domaines de point de terminaison des sites web Amazon S3 (par exemple, s3-website-us-east-1.amazonaws.com ou s3-website.ap-south-1.amazonaws.com) sont enregistrés dans la liste des suffixes publics (PSL). Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser des cookies avec un préfixe `__Host-` si vous devez définir des cookies sensibles dans le nom de domaine de vos sites web statiques Amazon S3. Cette pratique vous aidera à protéger votre domaine contre les tentatives de falsification de requêtes intersites (CSRF). Pour plus d'informations, consultez la page Set-Cookie du Mozilla Developer Network.

Si vous souhaitez que votre site web soit public, vous devez rendre l'ensemble de votre contenu accessible publiquement en lecture pour que vos clients puissent accéder au point de terminaison du site web. Pour plus d'informations, consultez Définition des autorisations pour l'accès au site web.

> **Important**
>
> - Les points de terminaison de site web Amazon S3 ne prennent pas en charge le protocole HTTPS ou les points d'accès. Si vous souhaitez utiliser HTTPS, vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
>   - (Recommandé) Utilisez AWS Amplify Hosting pour héberger le contenu d'un site Web statique stocké dans S3. Amplify Hosting est un service entièrement géré qui facilite le déploiement de vos sites Web sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) disponible dans le monde entier, optimisé par Amazon CloudFront. Il permet l'hébergement sécurisé de sites Web statiques.
>
>   Avec AWS Amplify Hosting, vous pouvez sélectionner l'emplacement de vos objets dans votre compartiment à usage général, déployer votre contenu sur un CDN géré et générer une URL HTTPS publique pour que votre site web soit accessible n'importe où. Pour plus d'informations sur Amplify Hosting, consultez Déploiement d'un site Web statique sur AWS Amplify Hosting à partir d'un compartiment à usage général S3 et Déploiement d'un site Web statique depuis S3 à l'aide de la console Amplify dans le Guide de l'utilisateur de la console AWS Amplify.
>   - Utilisez Amazon CloudFront pour servir un site Web statique hébergé sur Amazon S3. Pour des plus amples informations, consultez Comment utiliser CloudFront pour traiter les demandes HTTPS de mon compartiment Amazon S3 ? Pour utiliser le protocole

HTTPS avec un domaine personnalisé, consultez Configuration d'un site web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

- Les compartiments de type Paiement par le demandeur ne permettent pas l'accès via un point de terminaison de site web. Toute demande à un compartiment de type reçoit une réponse 403 Accès refusé. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.

Rubriques

- Exemples de point de terminaison de site web
- Ajout d'un DNS CNAME
- Utilisation d'un domaine personnalisé avec Route 53
- Différences clés entre un point de terminaison de site web et un point de terminaison de l'API REST

Exemples de point de terminaison de site web

Les exemples suivants montrent comment accéder à un compartiment Amazon S3 configuré en tant que site web statique.

Example - Demande d'un objet au niveau racine

Pour demander un objet spécifique stocké au niveau racine dans le compartiment, utilisez la structure d'URL suivante.

```
http://bucket-name.s3-website.Region.amazonaws.com/object-name
```

Par exemple, l'URL suivante demande l'objet `photo.jpg` stocké au niveau racine dans le compartiment.

```
http://example-bucket.s3-website.us-west-2.amazonaws.com/photo.jpg
```

Example - Demande d'un objet dans un préfixe

Pour demander un objet stocké dans un dossier de votre compartiment, utilisez la structure d'URL suivante.

```
http://bucket-name.s3-website.Region.amazonaws.com/folder-name/object-name
```

L'URL suivante demande l'objet `docs/doc1.html` dans votre compartiment.

```
http://example-bucket.s3-website.us-west-2.amazonaws.com/docs/doc1.html
```

Ajout d'un DNS CNAME

Si vous avez un domaine enregistré, vous pouvez ajouter une entrée DNS CNAME pour diriger vers le point de terminaison du site Web Amazon S3. A titre d'exemple, si vous avez enregistré le domaine `www.example-bucket.com`, vous pouvez créer un compartiment `www.example-bucket.com` et ajouter un enregistrement DNS CNAME qui pointe vers `www.example-bucket.com.s3-website.Region.amazonaws.com`. Toutes les demandes adressées à `http://www.example-bucket.com` sont réacheminées vers `www.example-bucket.com.s3-website.Region.amazonaws.com`.

Pour plus d'informations, consultez Personnalisation des URL Amazon S3 avec des enregistrements CNAME.

Utilisation d'un domaine personnalisé avec Route 53

Au lieu d'accéder au site web à l'aide d'un point de terminaison de site web Amazon S3, vous pouvez utiliser votre propre domaine enregistré auprès d'Amazon Route 53 pour diffuser votre contenu (par exemple, `example.com`. Vous pouvez utiliser Amazon S3 avec Route 53 pour héberger un site web sur le domaine racine. À titre d'exemple, si votre domaine racine est `example.com` et que votre site web est hébergé sur Amazon S3, les visiteurs peuvent accéder à votre site web à partir de leur navigateur en entrant `http://www.example.com` ou `http://example.com`.

Pour afficher un exemple de procédure, consultez Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

Différences clés entre un point de terminaison de site web et un point de terminaison de l'API REST

Un point de terminaison de site web Amazon S3 est optimisé pour un accès depuis un navigateur web. Le tableau suivant résume les principales différences entre un point de terminaison de l'API REST et un point de terminaison de site web.

Principales différences	point de terminaison de l'API REST	point de terminaison des sites Web
Contrôle d'accès	Prend en charge les contenus public et privé	Prend en charge uniquement le contenu public
Gestion des messages d'erreur	Renvoie une réponse au format XML	Renvoie un document HTML
Prise en charge de redirection	Ne s'applique pas	Prend en charge les redirections au niveau de l'objet et du compartiment
Demandes prises en charge	Prend en charge les opérations relatives aux compartiments et aux objets.	Prend en charge uniquement les demandes `GET` et `HEAD` sur les objets
Réponses aux demandes `GET` et `HEAD` à la racine du compartiment	Renvoie une liste de clés d'objet dans le compartiment	Renvoie le document d'index qui est spécifié dans la configuration du site Web
Prise en charge du protocole SSL (Secure Sockets Layer)	Prend en charge toutes les connexions SSL	Ne prend pas en charge les connexions SSL

Pour obtenir la liste complète des points de terminaison Amazon S3, consultez Points de terminaison et quotas Amazon S3 dans la Références générales AWS.

Activation de l'hébergement de sites web

Lorsque vous configurez un compartiment en tant que site Web statique, vous devez activer l'hébergement de sites Web statiques, configurer un document d'index et définir des autorisations.

Vous pouvez activer l'hébergement de sites web statiques à l'aide de la console Amazon S3, d'une API REST, de kits SDK AWS, de la AWS CLI ou de CloudFormation.

Pour configurer votre site Web avec un domaine personnalisé, consultez Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

Utilisation de la console S3

Pour activer l'hébergement de site Web statique

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer l'hébergement de sites Web statiques.
4. Choisissez Propriétés.
5. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
6. Choisissez Utiliser ce compartiment pour héberger un site Web.
7. Sous Static website hosting (Hébergement de site web statique), choisissez Enable (Activer).
8. Dans Index document (Document d'index), entrez le nom du document d'index, généralement `index.html`.

   Le nom du document d'index est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'index HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Lorsque vous configurez un compartiment pour l'hébergement d'un site web, vous devez indiquer un document d'index. Amazon S3 renvoie ce document d'index lorsque des demandes sont faites dans le domaine racine ou dans n'importe quel sous-dossier. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'index.
9. Pour fournir votre propre document d'erreur personnalisé pour les erreurs de classe 4XX, entrez le nom du fichier du document d'erreur personnalisé dans Document d'erreur.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'erreur HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Si vous ne spécifiez pas de document d'erreur personnalisé et qu'une erreur se produit, Amazon S3 renvoie un document d'erreur HTML par défaut. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'erreur personnalisé.

10. (Facultatif) Si vous souhaitez spécifier des règles de redirection avancées, décrivez les règles à l'aide du langage JSON dans Redirection rules (Règles de redirection).

    Par exemple, vous pouvez acheminer les demandes de façon conditionnelle en fonction des noms ou préfixes de clés d'objets dans la demande. Pour plus d'informations, consultez Configurer des règles de redirection pour utiliser des redirections conditionnelles avancées.

11. Sélectionnez Save Changes.

    Amazon S3 permet l'hébergement de site web statique pour votre compartiment. Au bas de la page, sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), vous voyez le point de terminaison du site web pour votre compartiment.

12. Sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), notez la valeur de Endpoint (Point de terminaison).

    Endpoint (Point de terminaison) correspond au point de terminaison du site web Amazon S3 de votre compartiment. Une fois que vous avez terminé de configurer votre compartiment en tant que site Web statique, vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour tester votre site Web.

Utilisation de l'API REST

Pour plus d'informations sur l'envoi direct de demandes REST afin d'activer l'hébergement de site Web statique, consultez les sections suivantes dans le manuel Référence d'API Amazon Simple Storage Service :

- PUT Bucket website
- GET Bucket website
- DELETE Bucket website

Utilisation des kits AWS SDK

Pour héberger un site web statique dans Amazon S3, vous configurez un compartiment Amazon S3 pour l'hébergement de site web, puis vous chargez le contenu du site web dans le compartiment. Vous pouvez également utiliser les kits SDK AWS pour créer, mettre à jour et supprimer la configuration du site web par programmation. Les kits SDK fournissent des classes de type Wrapper autour de l'API REST Amazon S3. Vous pouvez envoyer des demandes d'API REST directement à partir de l'application, si cette dernière l'exige.

.NET

L'exemple suivant montre comment utiliser le kit AWS SDK pour .NET pour gérer la configuration de site Web pour un compartiment. Pour ajouter une configuration de site Web à un compartiment, vous fournissez un nom de compartiment et une configuration de site Web. La configuration de site Web doit comprendre un document d'index et peut contenir un rapport d'erreur facultatif. Ces documents doivent être stockés dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez PUT Bucket website. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité du site Web Amazon S3, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.

L'exemple de code C# suivant ajoute une configuration de site Web sur le compartiment spécifié. La configuration spécifie les noms du document d'index et du rapport d'erreur. Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class WebsiteConfigTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        private const string indexDocumentSuffix = "*** index object key ***"; //
 For example, index.html.
        private const string errorDocument = "*** error object key ***"; // For
 example, error.html.
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 client;
        public static void Main()
        {
            client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            AddWebsiteConfigurationAsync(bucketName, indexDocumentSuffix,
 errorDocument).Wait();
        }

        static async Task AddWebsiteConfigurationAsync(string bucketName,
```

```
                                            string indexDocumentSuffix,
                                            string errorDocument)
        {
            try
            {
                // 1. Put the website configuration.
                PutBucketWebsiteRequest putRequest = new PutBucketWebsiteRequest()
                {
                    BucketName = bucketName,
                    WebsiteConfiguration = new WebsiteConfiguration()
                    {
                        IndexDocumentSuffix = indexDocumentSuffix,
                        ErrorDocument = errorDocument
                    }
                };
                PutBucketWebsiteResponse response = await
 client.PutBucketWebsiteAsync(putRequest);

                // 2. Get the website configuration.
                GetBucketWebsiteRequest getRequest = new GetBucketWebsiteRequest()
                {
                    BucketName = bucketName
                };
                GetBucketWebsiteResponse getResponse = await
 client.GetBucketWebsiteAsync(getRequest);
                Console.WriteLine("Index document: {0}",
 getResponse.WebsiteConfiguration.IndexDocumentSuffix);
                Console.WriteLine("Error document: {0}",
 getResponse.WebsiteConfiguration.ErrorDocument);
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
 writing an object", e.Message);
            }
        }
    }
}
```

PHP

L'exemple PHP suivant ajoute une configuration de site Web au compartiment spécifié. La méthode `create_website_config` fournit explicitement les noms du document d'index et du rapport d'erreur. L'exemple récupère également la configuration de site Web et affiche la réponse. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité du site Web Amazon S3, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.

Pour de plus amples informations sur l'API du kit AWS SDK pour Ruby, consultez Kit AWS SDK pour Ruby - Version 2.

```
 require 'vendor/autoload.php';

use Aws\S3\S3Client;

$bucket = '*** Your Bucket Name ***';

$s3 = new S3Client([
    'version' => 'latest',
    'region'  => 'us-east-1'
]);


// Add the website configuration.
$s3->putBucketWebsite([
    'Bucket'                => $bucket,
    'WebsiteConfiguration'  => [
        'IndexDocument' => ['Suffix' => 'index.html'],
        'ErrorDocument' => ['Key' => 'error.html']
    ]
]);

// Retrieve the website configuration.
$result = $s3->getBucketWebsite([
    'Bucket' => $bucket
]);
echo $result->getPath('IndexDocument/Suffix');

// Delete the website configuration.
$s3->deleteBucketWebsite([
    'Bucket' => $bucket
]);
```

Utilisation de la AWS CLI

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la AWS CLI pour configurer un compartiment S3 en tant que site web statique, consultez Site internet dans la Référence des commandes de l'AWS CLI.

Ensuite, vous devez configurer le document d'index et définir les autorisations. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'index et Définition des autorisations pour l'accès au site web.

Vous pouvez également configurer un document d'erreur, la journalisation du trafic web ou une redirection.

Configuration d'un document d'index

Lorsque vous activez l'hébergement de site web, vous devez également configurer et charger un document d'index. Un document d'index est une page web renvoyée par Amazon S3 quand une demande est effectuée au niveau de la racine d'un site web ou de n'importe quel sous-dossier. A titre d'exemple, si un utilisateur entre `http://www.example.com` dans le navigateur, l'utilisateur ne demande pas de page spécifique. Dans ce cas, Amazon S3 affiche le document d'index, qui est parfois appelé page par défaut.

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous saisissez le nom du document d'index (par exemple, `index.html`). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour votre compartiment, vous chargez un fichier HTML avec le nom du document d'index dans votre compartiment.

La barre oblique à la fin de l'URL racine est facultative. A titre d'exemple, si vous configurez votre site web avec `index.html` comme document d'index, les URL suivantes renvoient `index.html`.

```
http://example-bucket.s3-website.Region.amazonaws.com/
http://example-bucket.s3-website.Region.amazonaws.com
```

Pour plus d'informations sur les points de terminaison des sites web Amazon S3, consultez Points de terminaison de sites web.

Document d'index et dossiers

Dans Amazon S3, un compartiment est un conteneur plat d'objets. Il ne fournit pas une structure hiérarchique contrairement au système de fichiers sur votre ordinateur. Cependant, vous pouvez créer une hiérarchie logique à l'aide des noms de clés d'objet qui nécessitent une structure de dossiers.

Imaginons, par exemple, un compartiment avec trois objets et les noms de clés suivants : Bien qu'ils soient stockés sans structure hiérarchique physique, vous pouvez deviner l'arborescence logique des dossiers à partir des noms de clés :

- `sample1.jpg` - L'objet est situé à la racine du compartiment.
- `photos/2006/Jan/sample2.jpg` : l'objet est situé dans le sous-dossier `photos/2006/Jan`.
- `photos/2006/Feb/sample3.jpg` : l'objet est situé dans le sous-dossier `photos/2006/Feb`.

Dans la console Amazon S3, vous pouvez également créer un dossier dans un compartiment. Par exemple, vous pouvez créer un dossier nommé `photos`. Vous pouvez charger des objets dans le compartiment ou dans le dossier `photos` du compartiment. Si vous ajoutez l'objet `sample.jpg` dans le compartiment, le nom de la clé est `sample.jpg`. Si vous chargez l'objet dans le dossier `photos`, le nom de la clé d'objet est `photos/sample.jpg`.

Si vous créez une structure de dossiers dans votre compartiment, vous devez avoir un document d'index à chaque niveau. Le document d'index doit avoir le même nom dans chaque dossier, par exemple, `index.html`. Lorsqu'un utilisateur spécifie une URL qui se présente comme une recherche de répertoire, la présence ou l'absence d'une barre oblique finale détermine le comportement du site Web. A titre d'exemple, l'URL suivante, avec une barre oblique finale, renvoie le document d'index `photos/index.html`.

```
http://bucket-name.s3-website.Region.amazonaws.com/photos/
```

Néanmoins, si vous supprimez la barre oblique finale dans la précédente URL, Amazon S3 recherche d'abord un objet `photos` dans le compartiment. Si l'objet `photos` est introuvable, il cherche alors un document d'index, `photos/index.html`. Si ce document est trouvé, Amazon S3 renvoie un message `302 Found` et pointe vers la clé `photos/`. Pour les demandes suivantes vers `photos/`, Amazon S3 renvoie `photos/index.html`. Si le document d'index est introuvable, Amazon S3 renvoie une erreur.

Configurer un document d'index

Pour configurer un document d'index à l'aide de la console S3, procédez comme suit. Vous pouvez également configurer un document d'index à l'aide de l'API REST, des kits AWS SDK, de la AWS CLI ou de CloudFormation.

> **Note**
>
> Dans un compartiment activé pour la gestion des versions, vous pouvez charger plusieurs copies de `index.html`, mais seule la version la plus récente est traitée. Pour plus d'informations sur la gestion des versions S3, consultez Conservation de plusieurs versions d'objets grâce à la gestion des versions S3.

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous saisissez le nom du document d'index (par exemple, **`index.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour le compartiment, vous téléchargez un fichier HTML avec le nom du document de cet index dans votre compartiment.

Pour configurer le document d'index

1. Créez un fichier `index.html`.

   Si vous n'avez pas de ficher `index.html`, vous pouvez utiliser le code HTML suivant pour en créer un :

   ```
   <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
   <head>
       <title>My Website Home Page</title>
   </head>
   <body>
     <h1>Welcome to my website</h1>
     <p>Now hosted on Amazon S3!</p>
   </body>
   </html>
   ```

2. Enregistrez le fichier d'index au niveau local.

   Le nom du fichier du document d'index doit correspondre exactement au nom du document d'index que vous saisissez dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique. Le nom

du document d'index est sensible à la casse. Par exemple, si vous saisissez `index.html` pour le nom du Document d'index dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom du fichier de votre document d'index doit également être `index.html` et non `Index.html`.

3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.
6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et saisissez le nom exact de votre document d'index (par exemple, `index.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.
7. Pour charger le document d'index dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier d'index dans la liste du compartiment de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.
8. (Facultatif) Chargez du contenus d'un autre site Web dans votre compartiment.

Ensuite, vous devez définir des autorisations pour l'accès au site web. Pour en savoir plus, consultez Définition des autorisations pour l'accès au site web.

Vous pouvez également configurer un document d'erreur, la journalisation du trafic web ou une redirection.

Configuration d'un document d'erreur personnalisé

Une fois que vous avez configuré votre compartiment en tant que site web statique, lorsqu'une erreur se produit, Amazon S3 renvoie un document d'erreur HTML. Vous pouvez éventuellement configurer votre compartiment avec un document d'erreur personnalisé afin que Amazon S3 renvoie ce document en cas d'erreur.

> **Note**
>
> Certains navigateurs affichent leur propre message d'erreur lorsqu'une erreur se produit, sans tenir compte du document d'erreur renvoyé par Amazon S3. A titre d'exemple, lorsqu'une erreur HTTP 404 Not Found se produit, Google Chrome peut afficher son propre message d'erreur, sans tenir compte du document d'erreur renvoyé par Amazon S3.

Rubriques

- Codes de réponse HTTP Amazon S3
- Configuration d'un document d'erreur personnalisé

Codes de réponse HTTP Amazon S3

Le tableau suivant répertorie le sous-ensemble des codes de réponse HTTP qu'Amazon S3 renvoie quand une erreur se produit.

Code d'erreur HTTP	Description
301 Déplacé de façon permanente	Lorsqu'un utilisateur envoie une demande directement au point de terminaison du site web Amazon S3 (`http://s3-website.` *`Region`*`.amazonaws.com/`), Amazon S3 renvoie une réponse 301 Moved Permanently (Déplacé de façon permanente) et redirige ces demandes vers `https://aws.amazon.com/s3/` .
302 Trouvé	Quand Amazon S3 reçoit une demande pour une clé `x`, `http://`*`bucket-name`*`.s3-website.` *`Region`*`.amazonaws.com/x` , sans barre oblique finale, il recherche d'abord l'objet portant le nom de clé `x`. Si l'objet est introuvable, Amazon S3 en conclut que la demande concerne le sous-dossier `x` et redirige la demande en ajoutant une barre oblique à la fin, puis renvoie le code 302 Found (Trouvé).
304 Non modifié	Amazon S3 utilise des en-têtes de requête `If-Modified-Since` , `If-Unmodified-Since` , `If-Match` et/ou `If-None-Match` pour

Code d'erreur HTTP	Description
	déterminer si l'objet demandé est identique à la copie mise en cache conservée par le client. Si l'objet est le même, le point de terminaison de site web renvoie une réponse 304 – Non modifié.
400 Demande incorrecte	Le point de terminaison de site web renvoie un code 400 – Demande incorrecte quand l'utilisateur tente d'accéder à un compartiment via le point de terminaison Régional incorrect.
403 Forbidden	Le point de terminaison de site web renvoie le code d'erreur 403 Forbidden quand la demande de l'utilisateur est traduite en objet qui n'est pas accessibl e en lecture au public. Le propriétaire de l'objet doit permettre l'accès à l'objet en lecture au public via la politique de compartiment ou une liste ACL.

Code d'erreur HTTP	Description
404 Non trouvé	Le point de terminaison de site web renvoie le code d'erreur 404 – Non trouvé pour les raisons suivantes : • Amazon S3 identifie que l'URL du site web fait référence à une clé d'objet qui n'existe pas. • Amazon S3 en déduit que la demande concerne un document d'index qui n'existe pas. • Le compartiment spécifié dans l'URL n'existe pas. • Le compartiment spécifié dans l'URL existe, mais n'est pas configuré comme un site web. Vous pouvez créer un document personnalisé qui sera renvoyé dans le cadre du code 404 – Non trouvé. Assurez-vous que le document est chargé dans le compartiment configuré comme un site web et que la configuration d'hébergement du site web est définie pour utiliser le document. Pour plus d'informations sur la façon dont Amazon S3 interprète l'URL comme une demande pour un objet ou un document d'index, consultez Configuration d'un document d'index.
500 Erreur service	Le point de terminaison de site web répond avec le code 500 – Erreur service quand une erreur interne du serveur se produit.
503 Service non disponible	Le point de terminaison du site web répond avec le code 503 Service Unavailable (Service non disponible) quand Amazon S3 détermine que vous devez réduire le débit des demandes.

Pour chacune de ces erreurs, Amazon S3 renvoie un message HTML prédéfini. Voici un exemple de message HTML renvoyé pour une réponse 403 Forbidden.

Configuration d'un document d'erreur personnalisé

Lorsque vous configurez votre compartiment en tant que site Web statique, vous pouvez fournir un document d'erreur personnalisé contenant un message d'erreur explicite et des conseils supplémentaires. Amazon S3 renvoie votre document d'erreur personnalisé uniquement pour la classe HTTP 4xx des codes d'erreur.

Pour configurer un document d'erreur personnalisé à l'aide de la console S3, procédez comme suit. Vous pouvez également configurer un document d'erreur à l'aide de l'API REST, des kits SDK AWS CLI, de la AWS ou de CloudFormation. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- PutBucketWebsite dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service
- AWS::S3::Bucket WebsiteConfiguration dans le Guide de l'utilisateur CloudFormation
- put-bucket-website dans la Référence des commandes de l'AWS CLI

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous entrez le nom du document d'erreur (par exemple, **`404.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour le compartiment, vous chargez un fichier HTML avec le nom du document d'erreur dans votre compartiment.

Pour configurer un document d'erreur

1. Créez un document d'erreur, par exemple `404.html`.

2. Enregistrez le fichier de document d'erreur au niveau local.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom que vous saisissez lorsque vous activez l'hébergement de site web statique. Par exemple, si vous entrez `404.html` pour le nom du document d'Erreur dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom de fichier de votre document d'erreur doit également être `404.html`.

3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.

5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.

6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et entrez le nom exact de votre document d'erreur (par exemple, `404.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web et Configuration d'un document d'erreur personnalisé.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.

7. Pour charger le document d'erreur dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier du document d'erreur dans la liste des compartiments de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.

Définition des autorisations pour l'accès au site web

Lorsque vous configurez un compartiment en tant que site web statique, si vous voulez que votre site web soit public, vous pouvez accorder un accès public en lecture. Pour que votre compartiment soit lisible publiquement, vous devez désactiver les paramètres de blocage de l'accès public pour le compartiment et écrire une politique de compartiment qui octroie un accès en lecture public. Si votre compartiment contient des objets qui n'appartiennent pas au propriétaire du compartiment, il se peut que vous ayez également besoin d'ajouter une liste ACL des objets qui accorde l'accès en lecture à tous.

Si vous ne souhaitez pas désactiver les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment mais que vous souhaitez quand même que votre site web soit public, vous pouvez créer une distribution Amazon CloudFront pour servir votre site web statique. Pour plus d'informations, consultez Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront ou Utilisation d'une distribution Amazon CloudFront pour servir un site Web statique dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

> **Note**
>
> Sur le point de terminaison du site web, si un utilisateur demande un objet qui n'existe pas, Amazon S3 renvoie le code réponse HTTP `404 (Not Found)`. Si l'objet existe, mais que vous n'avez pas l'autorisation en lecture dessus, le point de terminaison du site Web renvoie un code réponse HTTP `403 (Access Denied)`. L'utilisateur peut utiliser le code réponse pour déduire si un objet spécifique existe ou non. Si vous ne voulez pas ce type de comportement, vous ne devez pas activer la prise en charge du site Web pour votre compartiment.

Rubriques

- Étape 1 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public S3
- Étape 2 : ajouter une politique de compartiment
- Listes de contrôle d'accès à l'objet

Étape 1 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public S3

Si vous voulez configurer un compartiment existant en tant que site web statique ayant un accès public, vous devez modifier les paramètres de blocage de l'accès public pour ce compartiment. Vous devrez peut-être également modifier les paramètres de blocage de l'accès public au niveau de votre compte. Amazon S3 applique la combinaison la plus restrictive de paramètres de blocage de l'accès public au niveau du compartiment et du compte.

Par exemple, si vous autorisez l'accès public pour un compartiment, mais que vous bloquez tout accès public au niveau du compte, Amazon S3 continue de bloquer l'accès public au compartiment. Dans ce scénario, vous devez modifier vos paramètres de blocage de l'accès public de niveau compartiment et de niveau compte. Pour plus d'informations, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.

Par défaut, Amazon S3 bloque l'accès public à votre compte et à vos compartiments. Si vous souhaitez utiliser un compartiment pour héberger un site web statique, vous pouvez utiliser ces étapes pour modifier vos paramètres de blocage de l'accès public.

> **Warning**
>
> Avant de suivre ces étapes, passez en revue Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 pour vous assurer que vous comprenez et acceptez les risques liés à l'autorisation de l'accès public. Lorsque vous désactivez les paramètres de blocage de l'accès public pour rendre votre compartiment public, toute personne sur Internet peut accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez le nom du compartiment que vous avez configuré en tant que site web statique.
3. Choisissez Permissions.
4. Sous Block public access (bucket settings) (Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment)), choisissez Edit (Modifier).
5. Décochez Bloquer tous les accès publics et sélectionnez Enregistrer les modifications.



Amazon S3 désactive les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment. Pour créer un site Web public statique, vous devrez peut-être aussi modifier les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte avant d'ajouter une stratégie de compartiment. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compte sont actuellement activés, une note s'affiche sous Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment).

Étape 2 : ajouter une politique de compartiment

Pour que les objets de votre compartiment soient publiquement lisibles, vous devez écrire une politique de compartiment qui accorde à tous l'autorisation `s3:GetObject`.

Après avoir modifié les paramètres de blocage de l'accès public S3, vous devez ajouter une politique de compartiment pour accorder un accès public en lecture à votre compartiment. Lorsque vous accordez un accès public en lecture, tout le monde sur Internet peut accéder à votre compartiment.

> **Important**
>
> La stratégie suivante est uniquement un exemple et autorise un accès complet au contenu de votre compartiment. Avant d'effectuer cette étape, consultez Comment assurer la sécurité des fichiers de mon compartiment Amazon S3 ?, pour vous assurer que vous comprenez les bonnes pratiques pour sécuriser les fichiers dans votre compartiment S3 et les risques liés à l'octroi d'un accès public.

1. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Permissions.
3. Sous Politique de compartiment, choisissez Modifier.
4. Pour accorder l'accès public en lecture à votre site web, copiez la politique de compartiment suivante et collez-la dans l'Éditeur de politique de compartiment.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublicReadGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::Bucket-Name/*"
            ]
        }
    ]
}
```

5. Mettez à jour `Resource` pour inclure le nom de votre compartiment.

   Dans l'exemple précédent de politique de compartiment, *`Bucket-Name`* est un espace réservé pour le nom du compartiment. Pour utiliser cette politique de compartiment avec votre propre compartiment, vous devez mettre à jour ce nom pour qu'il corresponde à celui de votre compartiment.
6. Sélectionnez Save Changes.

Un message s'affiche indiquant que la politique de compartiment a été ajoutée avec succès.

Si une erreur indique `Policy has invalid resource`, confirmez que le nom du compartiment dans la politique de compartiment correspond au nom de votre compartiment. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une politique de compartiment, consultez Comment ajouter une politique de compartiment S3 ?

Si vous recevez un message d'erreur et que vous ne pouvez pas enregistrer la politique de compartiment, vérifiez les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte et de votre compartiment pour confirmer que vous autorisez l'accès public au compartiment.

Listes de contrôle d'accès à l'objet

Vous pouvez utiliser une politique de compartiment pour accorder des autorisations à vos objets. Cependant, la politique de compartiment s'applique uniquement aux objets appartenant au propriétaire du compartiment. Si votre compartiment contient des objets qui n'appartiennent pas au propriétaire du compartiment, l'autorisation READ publique sur ces objets doit être accordée à l'aide de la liste ACL des objets.

La propriété d'objets S3 est un paramètre Amazon S3 au niveau des compartiments que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des objets qui sont chargés dans votre compartiment, ainsi que pour désactiver ou activer les listes ACL. Par défaut, la propriété des objets est définie sur le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué et toutes les listes ACL sont désactivées. Lorsque les listes ACL sont désactivées, le propriétaire du compartiment détient tous les objets du compartiment et gère leur accès exclusivement au moyen de politiques de gestion des accès.

La majorité des cas d'utilisation modernes dans Amazon S3 ne nécessitent plus l'utilisation des listes ACL. Nous vous recommandons de maintenir les listes ACL désactivées, sauf si vous devez contrôler individuellement l'accès à chaque objet. Lorsque les listes ACL sont désactivées, vous pouvez utiliser des politiques pour contrôler l'accès à tous les objets de votre compartiment, quelle que soit la personne qui les a chargés dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

> **Important**
>
> Si votre compartiment à usage général utilise Propriétaire du compartiment appliqué pour le paramètre Propriétaire de l'objet S3, vous devez utiliser des stratégies pour accorder l'accès à votre compartiment à usage général et aux objets qu'il contient. Quand le paramètre

Propriétaire du compartiment appliqué est activé, les demandes de définition des listes de contrôle d'accès (ACL) ou des listes ACL de mise à jour échouent et renvoient le code d'erreur `AccessControlListNotSupported`. Les demandes de lecture de listes ACL sont toujours prises en charge.

Pour qu'un objet soit accessible en lecture publiquement à l'aide d'une liste ACL, accordez une autorisation READ au groupe `AllUsers`, comme indiqué dans l'élément « grant » suivant. Ajoutez cet élément « grant » à la liste ACL d'objet. Pour plus d'informations sur la gestion des listes ACL, consultez Présentation de la liste de contrôle d'accès (ACL).

```
<Grant>
  <Grantee xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          xsi:type="Group">
    <URI>http://acs.amazonaws.com/groups/global/AllUsers</URI>
  </Grantee>
  <Permission>READ</Permission>
</Grant>
```

(Facultatif) Journalisation du trafic web

Vous pouvez éventuellement activer la journalisation des accès au serveur Amazon S3 pour un compartiment configuré en tant que site web statique. La journalisation des accès au serveur fournit des enregistrements détaillés pour les demandes soumises à votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur. Si vous prévoyez d'utiliser Amazon CloudFront pour accélérer votre site web, vous pouvez également utiliser la journalisation CloudFront. Pour plus d'informations, consultez Configuration et utilisation des journaux d'accès dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Pour activer la journalisation des accès au serveur pour votre compartiment de site web statique

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la région où vous avez créé le compartiment configuré en tant que site Web statique, créez un compartiment à usage général pour la journalisation, par exemple `logs.example.com`.
3. Créez un dossier pour les fichiers de journalisation des accès au serveur (par exemple, `logs`).
4. (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser CloudFront pour améliorer les performances de votre site web, créez un dossier pour les fichiers journaux CloudFront (par exemple, `cdn`).

Pour plus d'informations, consultez Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront.

5. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
6. Choisissez Propriétés.
7. Sous Server access logging (Journalisation des accès au serveur), choisissez Edit (Modifier).
8. Choisissez Activer.
9. Sous Target bucket (Compartiment cible), choisissez la destination du compartiment et du dossier pour les journaux d'accès au serveur :

   - Accédez à l'emplacement du dossier et du compartiment :

     1. Choisissez Parcourir S3.
     2. Choisissez le nom du compartiment, puis le dossier des journaux.
     3. Choisissez Choose path (Sélectionnez un chemin).

   - Saisissez le chemin du compartiment S3, par ex., **`s3://logs.example.com/logs/`**.

10. Sélectionnez Save Changes.

    Dans votre compartiment de journaux, vous pouvez désormais accéder à vos journaux. Amazon S3 copie les journaux d'accès du site web dans votre compartiment de journaux toutes les deux heures.

(Facultatif) Configuration de la redirection de pages web

Si votre compartiment Amazon S3 est configuré pour l'hébergement de site web statique, vous pouvez configurer des redirections pour votre compartiment ou les objets qu'il contient. Vous disposez des options suivantes pour configurer des redirections.

Rubriques

- Rediriger les demandes pour le point de terminaison de site web de votre compartiment vers un autre compartiment ou domaine
- Configurer des règles de redirection pour utiliser des redirections conditionnelles avancées
- Rediriger les demandes pour un objet

Rediriger les demandes pour le point de terminaison de site web de votre compartiment vers un autre compartiment ou domaine

Vous pouvez rediriger toutes les demandes d'un point de terminaison de site web pour un compartiment vers un autre compartiment ou domaine. Si vous redirigez toutes les demandes, chaque demande adressée au point de terminaison de site web est redirigée vers le compartiment ou le domaine spécifié.

Par exemple, si votre domaine racine est `example.com`, et que vous souhaitez gérer des demandes pour `http://example.com` et `http://www.example.com`, vous devez créer deux compartiments nommés `example.com` et `www.example.com`. Ensuite, gérez le contenu dans le compartiment `example.com` et configurez l'autre compartiment `www.example.com` de manière à rediriger toutes les demandes vers le compartiment `example.com`. Pour plus d'informations, consultez les informations relatives à la configuration d'un site Web statique à l'aide d'un nom de domaine personnalisé.

Pour rediriger des demandes pour un point de terminaison de site Web de compartiment

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Sous Buckets (Compartiments), choisissez le nom du compartiment à partir duquel vous souhaitez rediriger les demandes (par exemple, `www.example.com`).
3. Choisissez Propriétés.
4. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
5. Choisissez Redirect requests for an object (Rediriger les demandes pour un objet).
6. Dans la zone Host name (Nom d'hôte), entrez le point de terminaison du site web pour votre compartiment ou votre domaine personnalisé.

   Par exemple, si vous redirigez les demandes vers une adresse de domaine racine, entrez **`example.com`**.
7. Pour Protocol (Protocole), choisissez le protocole pour les demandes redirigées (none (aucun),http ou https).

   Si vous ne spécifiez pas de protocole, l'option par défaut est none (aucun).
8. Sélectionnez Save Changes.

Configurer des règles de redirection pour utiliser des redirections conditionnelles avancées

Avec les règles de redirection avancées, vous pouvez acheminer des demandes de façon conditionnelle, en fonction de noms de clés d'objets spécifiques, de préfixes dans la demande ou de codes réponse. A titre d'exemple, supposez que vous supprimiez ou renommiez un objet dans votre compartiment. Vous pouvez ajouter une règle de routage qui redirige la demande vers un autre objet. Si vous souhaitez qu'un dossier ne soit plus accessible, vous pouvez ajouter une règle de routage pour rediriger la demande vers une autre page Web. Vous pouvez également ajouter une règle de routage pour gérer des conditions d'erreur en acheminant les demandes qui renvoient l'erreur vers un autre domaine, où celle-ci sera traitée.

Lorsque vous activez l'hébergement de site web statique pour votre compartiment, vous pouvez éventuellement spécifier des règles de redirection avancées. Amazon S3 impose une limitation de 50 règles de routage par configuration de site Web. Si vous avez besoin de plus de 50 règles de routage, vous pouvez utiliser la redirection d'objet. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la console S3.

Pour plus d'informations sur la configuration des règles de routage à l'aide de l'API REST, consultez PutBucketWebsite dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service.

> **Important**
>
> Pour créer des règles de redirection dans la nouvelle console Amazon S3, vous devez utiliser JSON. Pour des exemples JSON, consultez Exemples de règles de redirection.

Pour configurer des règles de redirection pour un site web statique

Pour ajouter des règles de redirection pour un compartiment qui a déjà l'hébergement de site Web statique activé, procédez comme suit.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom d'un compartiment que vous avez configuré en tant que site Web statique.
4. Choisissez Propriétés.

5. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
6. Dans la zone Redirection rules (Règles de redirection), entrez vos règles de redirection dans JSON.

   Dans la console S3, vous décrivez les règles en utilisant JSON. Pour des exemples JSON, consultez Exemples de règles de redirection. Amazon S3 impose une limitation de 50 règles de routage par configuration de site Web.
7. Sélectionnez Save Changes.

Éléments de règle de routage

Voici la syntaxe générale permettant de définir les règles de routage dans une configuration de site Web en JSON et XML Pour configurer les règles de redirection dans la nouvelle console S3, vous devez utiliser JSON. Pour des exemples JSON, consultez Exemples de règles de redirection.

JSON

```
[
    {
      "Condition": {
        "HttpErrorCodeReturnedEquals": "string",
        "KeyPrefixEquals": "string"
      },
      "Redirect": {
        "HostName": "string",
        "HttpRedirectCode": "string",
        "Protocol": "http"|"https",
        "ReplaceKeyPrefixWith": "string",
        "ReplaceKeyWith": "string"
      }
    }
  ]

Note: Redirect must each have at least one child element. You can have either
 ReplaceKeyPrefix with or ReplaceKeyWith but not both.
```

XML

```
<RoutingRules> =
    <RoutingRules>
```

```
          <RoutingRule>...</RoutingRule>
          [<RoutingRule>...</RoutingRule>
          ...]
     </RoutingRules>

<RoutingRule> =
   <RoutingRule>
      [ <Condition>...</Condition> ]
      <Redirect>...</Redirect>
   </RoutingRule>

<Condition> =
   <Condition>
      [ <KeyPrefixEquals>...</KeyPrefixEquals> ]
      [ <HttpErrorCodeReturnedEquals>...</HttpErrorCodeReturnedEquals> ]
   </Condition>
    Note: <Condition> must have at least one child element.

<Redirect> =
   <Redirect>
      [ <HostName>...</HostName> ]
      [ <Protocol>...</Protocol> ]
      [ <ReplaceKeyPrefixWith>...</ReplaceKeyPrefixWith>  ]
      [ <ReplaceKeyWith>...</ReplaceKeyWith> ]
      [ <HttpRedirectCode>...</HttpRedirectCode> ]
   </Redirect>

Note: <Redirect> must have at least one child element. You can have either
 ReplaceKeyPrefix with or ReplaceKeyWith but not both.
```

Le tableau suivant décrit les éléments de la règle de routage.

Nom	Description
`RoutingRules`	Conteneur de l'ensemble des éléments `RoutingRule` .
`RoutingRule`	Une règle qui identifie une condition et la redirection qui est appliquée quand la condition est respectée. Condition :

Nom	Description
	• un conteneur `RoutingRules` doit comprendre au moins une règle de routage.
`Condition`	Conteneur de la description de la condition qui doit être respectée pour que la redirection spécifiée soit appliquée. Si la règle de routage ne comprend pas de condition, la règle s'applique à toutes les demandes.
`KeyPrefixEquals`	Le préfixe de nom de la clé d'objet à partir duquel les demandes sont redirigées. `KeyPrefixEquals` est requis si `HttpErrorCodeReturnedEquals` n'est pas spécifié. Si les deux paramètres `KeyPrefixEquals` et `HttpErrorCodeReturnedEquals` sont spécifiés, les deux doivent être vrais pour que la condition soit respectée.
`HttpErrorCodeReturnedEquals`	Le code d'erreur HTTP doit correspondre pour que la redirection s'applique. En cas d'erreur, et si le code d'erreur correspond à cette valeur, la redirection spécifiée est appliquée. `HttpErrorCodeReturnedEquals` est requis si `KeyPrefixEquals` n'est pas spécifié. Si les deux paramètres `KeyPrefixEquals` et `HttpErrorCodeReturnedEquals` sont spécifiés, les deux doivent être vrais pour que la condition soit respectée.

Nom	Description
`Redirect`	Elément du conteneur qui fournit des instructions pour rediriger la demande. Vous pouvez rediriger les demandes vers un autre hôte ou une autre page ; vous pouvez également indiquer un autre protocole d'utilisation. Une règle `RoutingRule` doit avoir un élément `Redirect`. Un élément `Redirect` doit contenir au moins l'un des éléments enfants suivants : `Protocol`, `HostName`, `ReplaceKeyPrefixWith` , `ReplaceKeyWith` ou `HttpRedirectCode` .
`Protocol`	Le protocole, `http` or `https`, à utiliser dans l'en-tête `Location` renvoyé dans la réponse. Si l'un des enfants est fourni, `Protocol` n'est pas requis.
`HostName`	Le nom d'hôte à utiliser dans l'en-tête `Location` qui est renvoyé dans la réponse. Si l'un des enfants est fourni, `HostName` n'est pas requis.
`ReplaceKeyPrefixWith`	Le préfixe de nom de la clé d'objet qui remplace la valeur de `KeyPrefixEquals` dans la demande de redirection. Si l'un des enfants est fourni, `ReplaceKeyPrefixWith` n'est pas requis. Il peut être fourni uniquement si `ReplaceKeyWith` n'est pas fourni.
`ReplaceKeyWith`	La clé de l'objet à utiliser dans l'en-tête `Location` qui est renvoyé dans la réponse. Si l'un des enfants est fourni, `ReplaceKeyWith` n'est pas requis. Il peut être fourni uniquement si `ReplaceKeyPrefixWith` n'est pas fourni.

Nom	Description
`HttpRedirectCode`	Le code de redirection HTTP à utiliser dans l'en-tête `Location` qui est renvoyé dans la réponse. Si l'un des enfants est fourni, `HttpRedirectCode` n'est pas requis.

Exemples de règles de redirection

Les exemples suivants décrivent les tâches de redirection courantes :

> **Important**
>
> Pour créer des règles de redirection dans la nouvelle console Amazon S3, vous devez utiliser JSON.

Example 1 : Redirection après renommage du préfixe de clé

Supposez que votre compartiment contienne les objets suivants :

- index.html
- docs/article1.html
- docs/article2.html

Vous décidez de remplacer le nom de dossier `docs/` par `documents/`. Après avoir fait ce changement, vous devez rediriger les demandes pour le préfixe `docs/` vers `documents/`. A titre d'exemple, la demande pour `docs/article1.html` sera redirigée vers `documents/article1.html`.

Dans ce cas, vous ajoutez la règle de routage suivante à la configuration du site web.

JSON

```
[
    {
```

```
        "Condition": {
            "KeyPrefixEquals": "docs/"
        },
        "Redirect": {
            "ReplaceKeyPrefixWith": "documents/"
        }
    }
]
```

XML

```
  <RoutingRules>
    <RoutingRule>
    <Condition>
      <KeyPrefixEquals>docs/</KeyPrefixEquals>
    </Condition>
    <Redirect>
      <ReplaceKeyPrefixWith>documents/</ReplaceKeyPrefixWith>
    </Redirect>
    </RoutingRule>
  </RoutingRules>
```

Example 2 : Redirection des demandes pour un répertoire supprimé vers une page

Supposez que vous supprimiez le dossier `images/`(c'est-à-dire tous les objets ayant le préfixe de clé `images/`). Vous pouvez ajouter une règle de routage qui redirige les demandes concernant tout objet ayant le préfixe de clé `images/` vers une page appelée `folderdeleted.html`.

JSON

```
[
    {
        "Condition": {
            "KeyPrefixEquals": "images/"
        },
        "Redirect": {
            "ReplaceKeyWith": "folderdeleted.html"
        }
    }
]
```

XML

```
<RoutingRules>
  <RoutingRule>
  <Condition>
     <KeyPrefixEquals>images/</KeyPrefixEquals>
  </Condition>
  <Redirect>
    <ReplaceKeyWith>folderdeleted.html</ReplaceKeyWith>
  </Redirect>
  </RoutingRule>
</RoutingRules>
```

Example 3 : redirection vers un autre domaine avec un chemin spécifique

Supposons que vous souhaitiez rediriger les demandes pour un chemin spécifique vers un autre domaine. Par exemple, vous souhaitez rediriger les demandes pour `/redirect/me` vers `https://example.com/new/path`.

Lorsque vous utilisez `HostName` et `ReplaceKeyWith` ensemble, Amazon S3 crée l'URL de redirection en concaténant le nom d'hôte et la clé de remplacement en les séparant par une barre oblique. Par conséquent, vous ne devez pas inclure de barre oblique initiale dans la valeur `ReplaceKeyWith`. Amazon S3 ajoute automatiquement la barre oblique entre le nom d'hôte et la clé de remplacement.

JSON

```
[
    {
        "Condition": {
            "KeyPrefixEquals": "redirect/me"
        },
        "Redirect": {
            "HostName": "example.com",
            "ReplaceKeyWith": "new/path"
        }
    }
]
```

XML

```
<RoutingRules>
  <RoutingRule>
  <Condition>
    <KeyPrefixEquals>redirect/me</KeyPrefixEquals>
  </Condition>
  <Redirect>
    <HostName>example.com</HostName>
    <ReplaceKeyWith>new/path</ReplaceKeyWith>
  </Redirect>
  </RoutingRule>
</RoutingRules>
```

Cette configuration redirige une demande pour `https://yourbucket.s3-website-region.amazonaws.com/redirect/me` vers `https://example.com/new/path`. Notez que `ReplaceKeyWith` est défini sur `new/path` sans barre oblique.

Example 4 : Redirection d'une erreur HTTP

Supposons que, lorsqu'un objet demandé est introuvable, vous souhaitiez rediriger les demandes vers une instance Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Ajoutez une règle de redirection pour que le visiteur du site soit redirigé vers une instance Amazon EC2 qui gère la demande dès qu'un code de statut HTTP 404 (Not Found (Non trouvé)) est renvoyé.

L'exemple suivant insère également le préfixe de la clé d'objet `report-404/` dans la redirection. À titre d'exemple, si vous demandez une page `ExamplePage.html` et qu'une erreur HTTP 404 est renvoyée, la demande est redirigée vers une page `report-404/ExamplePage.html` sur l'instance Amazon EC2 spécifiée. S'il n'y a pas de règle de routage et qu'une erreur HTTP 404 se produit, le document d'erreur spécifié dans la configuration est renvoyé.

JSON

```
[
    {
        "Condition": {
            "HttpErrorCodeReturnedEquals": "404"
        },
        "Redirect": {
            "HostName": "ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com",
```

```
            "ReplaceKeyPrefixWith": "report-404/"
        }
    }
]
```

XML

```
<RoutingRules>
  <RoutingRule>
  <Condition>
    <HttpErrorCodeReturnedEquals>404</HttpErrorCodeReturnedEquals >
  </Condition>
  <Redirect>
    <HostName>ec2-11-22-333-44.compute-1.amazonaws.com</HostName>
    <ReplaceKeyPrefixWith>report-404/</ReplaceKeyPrefixWith>
  </Redirect>
  </RoutingRule>
</RoutingRules>
```

Rediriger les demandes pour un objet

Vous pouvez rediriger les demandes d'un objet vers un autre objet ou une autre URL en définissant l'emplacement de redirection du site Web dans les métadonnées de l'objet. Vous configurez la redirection en ajoutant la propriété `x-amz-website-redirect-location` aux métadonnées d'objet. Sur la console Amazon S3, vous définissez l'élément Website Redirect Location (Emplacement de redirection de site web) dans les métadonnées de l'objet. Si vous utilisez l'API Amazon S3, vous définissez `x-amz-website-redirect-location`. Le site web interprète alors l'objet comme une redirection 301.

Pour rediriger une demande vers un autre objet, vous définissez l'emplacement de redirection vers la clé de l'objet cible. Pour rediriger une demande vers une URL externe, vous définissez l'emplacement de redirection vers l'URL choisie. Pour plus d'informations sur les métadonnées d'objet, consultez Métadonnées d'objet définies par le système.

Quand vous définissez une redirection de page, vous pouvez garder ou supprimer le contenu de l'objet source. Par exemple, si vous avez un objet `page1.html` dans votre compartiment, vous pouvez rediriger toutes les demandes de cette page vers un autre objet, `page2.html`. Vous avez deux options :

- Conservez le contenu de l'objet `page1.html` et redirigez les demandes de pages.

- Supprimez le contenu de `page1.html` et chargez un objet zéro octet nommé `page1.html` pour remplacer l'objet existant et rediriger les demandes de pages.

Utilisation de la console S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom d'un compartiment que vous avez configuré en tant que site web statique (par exemple, `example.com`).
3. Sous Objects (Objets), sélectionnez votre objet.
4. Choisissez Actions, puis Edit metadata (Modifier les métadonnées).
5. Choisissez Métadonnées.
6. Sélectionnez Ajouter des métadonnées.
7. Sous Type, choisissez System Defined (Défini par le système).
8. Dans Key (Clé), choisissez x-amz-website-redirect-location.
9. Dans Valeur, entrez le nom de clé de l'objet vers lequel vous souhaitez rediriger, par exemple `/page2.html`.

   Pour un autre objet dans le même compartiment, le préfixe `/` dans la valeur est requis. Vous pouvez également définir la valeur sur une URL externe, par exemple, `http://www.example.com`.
10. Choisissez Edit metadata (Modifier les métadonnées).

Utilisation de l'API REST

Les actions d'API Amazon S3 suivantes prennent en charge l'en-tête `x-amz-website-redirect-location` dans la demande. Amazon S3 stocke la valeur de l'en-tête dans les métadonnées de l'objet sous la forme `x-amz-website-redirect-location`.

- PUT Object
- Lancement du chargement partitionné
- POST Object
- PUT Object - Copy

Un compartiment configuré pour l'hébergement d'un site Web a un point de terminaison de site Web et un point de terminaison REST. Une demande pour une page qui est configurée comme une redirection 301 peut engendrer les résultats possibles suivants, selon le point de terminaison de la demande :

- Point de terminaison de site web propre à une Région – Amazon S3 redirige la demande de page en fonction de la valeur de la propriété `x-amz-website-redirect-location`.
- Point de terminaison REST – Amazon S3 ne redirige pas la demande de page. Il renvoie l'objet demandé.

Pour plus d'informations sur les points de terminaison, consultez Différences clés entre un point de terminaison de site web et un point de terminaison de l'API REST.

Lors de la définition d'une redirection de page, vous pouvez garder ou supprimer le contenu de l'objet source. A titre d'exemple, supposez que vous ayez un objet `page1.html` dans votre compartiment.

- Pour conserver le contenu de `page1.html` et rediriger uniquement les demandes de page, vous pouvez envoyer une demande PUT Object - Copy pour créer un objet `page1.html` qui utilise l'objet `page1.html` existant comme source. Dans votre demande, vous définissez l'en-tête `x-amz-website-redirect-location`. Lorsque la demande est terminée, la page d'origine et son contenu restent inchangés, cependant Amazon S3 redirige toute demande de la page vers l'emplacement de redirection que vous avez indiqué.
- Pour supprimer le contenu de l'objet `page1.html` et rediriger les demandes pour la page, vous pouvez envoyer une demande PUT Object pour charger un objet de 0 octet ayant la même clé d'objet : `page1.html`. Dans une demande PUT, vous définissez `x-amz-website-redirect-location` pour `page1.html`dans le nouvel objet. Une fois que la demande est terminée, `page1.html` n'a aucun contenu, et les demandes sont redirigées vers l'emplacement qui est spécifié par `x-amz-website-redirect-location`.

Lorsque vous récupérez l'objet à l'aide de l'action GET Object avec les autres métadonnées d'objet, Amazon S3 renvoie l'en-tête `x-amz-website-redirect-location` dans la réponse.

Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS)

Le partage des ressources cross-origin (CORS) définit un moyen pour les applications Web clientes chargées dans un domaine particulier d'interagir avec les ressources d'un autre domaine. Le CORS vous permet de créer de riches applications web côté client avec Amazon S3 et d'autoriser de manière sélective un accès cross-origin à vos ressources Amazon S3.

Cette section fournit une présentation du CORS. Les sous-rubriques décrivent comment activer le CORS grâce à la console Amazon S3, ou par programmation grâce à l'API REST Amazon S3 et aux kits AWS SDK.

Partage des ressources de plusieurs origines : scénarios de cas d'utilisation

Les exemples de scénarios suivants utilisent le partage CORS.

Scénario 1

Supposons que vous hébergiez un site Internet dans un compartiment Amazon S3 appelé `website`, comme décrit dans Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3. Les utilisateurs chargent le point de terminaison du site web :

```
http://website.s3-website.us-east-1.amazonaws.com
```

À présent, vous souhaitez utiliser JavaScript sur les pages web stockées dans ce compartiment pour pouvoir faire des demandes authentifiées GET et PUT sur le même compartiment grâce au point de terminaison de l'API d'Amazon S3 pour le compartiment, `website.s3.us-east-1.amazonaws.com`. En principe, un navigateur empêcherait JavaScript d'autoriser ces demandes, mais avec le partage CORS, vous pouvez configurer le compartiment pour autoriser explicitement les demandes cross-origin de `website.s3-website.us-east-1.amazonaws.com`.

Scénario 2

Supposons que vous souhaitez héberger une police web à partir de votre compartiment S3. Une fois encore, les navigateurs requièrent un contrôle CORS (aussi appelé contrôle en amont) pour le chargement des polices web. Vous configurez le compartiment qui héberge la police web pour permettre à toute origine d'effectuer ces demandes.

Comment Amazon S3 évalue la configuration CORS sur un compartiment ?

Lorsque Amazon S3 reçoit une demande en amont d'un navigateur, il évalue la configuration CORS du compartiment et utilise la première règle `CORSRule` qui correspond à la demande entrante du navigateur pour permettre une demande cross-origin. Pour qu'une règle corresponde, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'en-tête `Origin` d'une demande CORS adressée à votre compartiment doit correspondre aux origines de l'élément `AllowedOrigins` de votre configuration CORS.
- Les méthodes HTTP spécifiées dans `Access-Control-Request-Method` dans une demande CORS adressée à votre compartiment doivent correspondre à la ou aux méthodes répertoriées dans l'élément `AllowedMethods` de votre configuration CORS.
- Les en-têtes répertoriés dans l'en-tête `Access-Control-Request-Headers` d'une demande de contrôle en amont doivent correspondre aux en-têtes de l'élément `AllowedHeaders` de votre configuration CORS.

> **Note**
>
> Les listes ACL et les politiques continuent de s'appliquer lorsque vous activez CORS sur votre compartiment.

Comment le point d'accès Object Lambda prend en charge le CORS

Quand S3 Object Lambda reçoit une demande d'un navigateur ou que la demande inclut un en-tête `Origin`, S3 Object Lambda ajoute toujours un champ d'en-tête `"AllowedOrigins":"*"`.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du CORS, consultez les rubriques suivantes.

Rubriques

- Éléments d'une configuration CORS
- Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS)
- Test du CORS
- Dépannage du CORS

Éléments d'une configuration CORS

Pour configurer le compartiment afin qu'il autorise les demandes cross-origin, vous créez une configuration CORS. La configuration CORS est un document contenant les éléments identifiant les origines auxquelles vous autorisez l'accès à votre compartiment, les opérations (méthodes HTTP) prises en charge pour chaque origine, et d'autres informations propres aux opérations. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 règles à la configuration. Vous pouvez ajouter la configuration CORS en tant que sous-ressource `cors` au compartiment.

Si vous configurez le CORS dans la console S3, vous devez utiliser JSON pour créer une configuration CORS. La nouvelle console S3 ne prend en charge que les configurations JSON CORS.

Pour plus d'informations sur la configuration CORS et les éléments qu'elle contient, consultez les rubriques ci-dessous. Pour savoir comment ajouter une configuration CORS, consultez Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

> **Important**
>
> Dans la console S3, la configuration CORS doit être de type JSON.

Rubriques

- AllowedMethodsÉlément
- AllowedOriginsÉlément
- AllowedHeadersÉlément
- ExposeHeadersÉlément
- MaxAgeSecondsÉlément
- Exemples de configurations CORS

`AllowedMethods`Élément

Dans la configuration CORS, vous pouvez spécifier les valeurs suivantes pour l'élément `AllowedMethods`.

- GET
- PUT

- POST
- DELETE
- HEAD

`AllowedOrigins`Élément

Dans l'élément `AllowedOrigins`, vous spécifiez les origines à partir desquelles vous souhaitez autoriser des demandes cross-domaine, par exemple, `http://www.example.com`. La chaîne de caractères d'origine peut contenir au maximum un caractère générique `*`, comme `http://*.example.com`. Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier `*` comme l'origine pour permettre à toutes les origines d'envoyer des demandes cross-origin. Vous pouvez également spécifier `https` pour permettre uniquement les origines sécurisées.

`AllowedHeaders`Élément

L'élément `AllowedHeaders` spécifie les en-têtes autorisés dans une demande en amont via l'en-tête `Access-Control-Request-Headers`. Chaque nom d'en-tête dans l'en-tête `Access-Control-Request-Headers` doit correspondre à une entrée dans l'élément. Amazon S3 envoie uniquement dans une réponse les en-têtes autorisés qui ont été demandés. Pour obtenir un exemple de liste d'en-têtes pouvant être utilisés dans les demandes adressées à Amazon S3, veuillez accéder à En-têtes de demande courants dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service.

Chaque chaîne AllowedHeaders de votre configuration peut contenir au maximum un caractère générique *. Par exemple, `<AllowedHeader>x-amz-*</AllowedHeader>` permet tous les en-têtes propres à Amazon.

`ExposeHeaders`Élément

Chaque élément `ExposeHeader` identifie un en-tête dans la réponse auquel vous souhaitez que les clients puissent accéder depuis leurs applications (par exemple, depuis un objet `XMLHttpRequest` JavaScript). Pour obtenir la liste des en-têtes de réponse Amazon S3 courants, veuillez accéder à En-têtes de réponse courants dans la Référence d'API Amazon Simple Storage.

`MaxAgeSeconds`Élément

L'élément `MaxAgeSeconds` spécifie le nombre d'heures en secondes pendant lesquelles le navigateur peut mettre en cache une réponse pour une demande en amont comme identifié par la ressource, la méthode HTTP et l'origine.

Exemples de configurations CORS

Au lieu d'accéder à un site web en utilisant un point de terminaison de site web Amazon S3, vous pouvez utiliser votre propre domaine, comme `example1.com`, pour proposer votre contenu. Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre propre domaine, consultez Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

L'exemple de configuration CORS suivant possède trois règles, qui sont spécifiées en tant qu'éléments `CORSRule` :

- La première règle autorise des demandes cross-origin PUT, POST et DELETE de l'origine `http://www.example1.com`. La règle autorise également tous les en-têtes dans une demande OPTIONS en amont via l'en-tête `Access-Control-Request-Headers`. En réponse à toute demande OPTIONS en amont, Amazon S3 renvoie les en-têtes demandés.
- La deuxième règle autorise les mêmes demandes cross-origin que la première, mais elle s'applique à une autre origine, `http://www.example2.com`.
- La troisième règle permet des demandes GET cross-origin de toutes les origines. Le caractère générique * fait référence à toutes les origines.

JSON

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "http://www.example1.com"
        ],
        "ExposeHeaders": []
    },
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
```

```
        "AllowedMethods": [
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "http://www.example2.com"
        ],
        "ExposeHeaders": []
    },
    {
        "AllowedHeaders": [],
        "AllowedMethods": [
            "GET"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "*"
        ],
        "ExposeHeaders": []
    }
]
```

XML

```
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>http://www.example1.com</AllowedOrigin>

   <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>

   <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
 </CORSRule>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>http://www.example2.com</AllowedOrigin>

   <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>

   <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
 </CORSRule>
```

```
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
 </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

La configuration CORS permet également d'ajouter des paramètres facultatifs, comme illustré dans la configuration CORS suivante. Dans cet exemple, la configuration CORS permet les demandes PUT, POST et DELETE cross-origin depuis l'origine `http://www.example.com`.

JSON

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "*"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "http://www.example.com"
        ],
        "ExposeHeaders": [
            "x-amz-server-side-encryption",
            "x-amz-request-id",
            "x-amz-id-2"
        ],
        "MaxAgeSeconds": 3000
    }
]
```

XML

```
<CORSConfiguration>
 <CORSRule>
   <AllowedOrigin>http://www.example.com</AllowedOrigin>
   <AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
   <AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
```

```
    <AllowedHeader>*</AllowedHeader>
   <MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
   <ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</
ExposeHeader>
   <ExposeHeader>x-amz-request-id</
ExposeHeader>
   <ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
  </CORSRule>
</CORSConfiguration>
```

L'élément `CORSRule` dans la configuration précédente inclut les éléments facultatifs suivants :

- `MaxAgeSeconds` : spécifie le nombre d'heures en secondes (dans cet exemple, 3 000) pendant lesquelles le navigateur met en cache une réponse Amazon S3 à une demande OPTIONS en amont pour la ressource spécifiée. Le fait de mettre en cache la réponse évite au navigateur de devoir envoyer les demandes en amont à Amazon S3 si la demande originale est répétée.
- `ExposeHeaders` : identifie les en-têtes de réponse (dans cet exemple, `x-amz-server-side-encryption`, `x-amz-request-id` et `x-amz-id-2`) auxquels les clients peuvent accéder à partir de leurs applications (par exemple, à partir d'un objet `XMLHttpRequest` JavaScript).

Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS)

Le partage des ressources cross-origin (CORS) définit un moyen pour les applications Web clientes chargées dans un domaine particulier d'interagir avec les ressources d'un autre domaine. Le CORS vous permet de créer de riches applications web côté client avec Amazon S3 et d'autoriser de manière sélective un accès cross-origin à vos ressources Amazon S3.

Cette section explique comment activer le CORS à l'aide de la console Amazon S3, de l'API REST Amazon S3 et des kits AWS SDK. Pour configurer le compartiment afin d'autoriser les demandes entre origines multiples, vous devez ajouter une configuration CORS au compartiment. Une configuration CORS est un document qui définit les règles identifiant les origines auxquelles vous autorisez l'accès au compartiment, les opérations (méthodes HTTP) prises en charge pour chaque origine, et d'autres informations propres aux opérations. Dans la console S3, la configuration CORS doit être un document JSON.

Pour obtenir un exemple de configurations CORS en JSON et XML, consultez Éléments d'une configuration CORS.

Utilisation de la console S3

Cette section explique comment utiliser la console Amazon S3 pour ajouter une configuration CORS (partage des ressources cross-origin) à un compartiment S3.

Lorsque vous activez CORS sur le compartiment, les listes de contrôle d'accès (ACL) et les autres stratégies d'autorisation d'accès continuent à s'appliquer.

> **Important**
>
> Dans la console S3, la configuration CORS doit être de type JSON. Pour obtenir des exemples de configurations CORS en JSON et XML, consultez Éléments d'une configuration CORS.

Pour ajouter une configuration CORS à un compartiment S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez créer une stratégie de compartiment.
4. Choisissez Permissions.
5. Dans la section Partage des ressources cross-origin (CORS), choisissez Modifier.
6. Dans la zone de texte Editeur de configuration CORS, tapez ou copiez et collez une nouvelle configuration CORS, ou modifiez une configuration existante.

   La configuration CORS est un fichier JSON. Le texte que vous saisissez dans l'éditeur doit être dans un format JSON valide. Pour plus d'informations, consultez Éléments d'une configuration CORS.
7. Sélectionnez Save Changes.

   > **Note**
   >
   > Amazon S3 affiche l'Amazon Resource Name (ARN) du compartiment en regard du titre Editeur de configuration CORS. Pour plus d'informations sur les ARN, consultez Amazon

Resource Name (ARN) et espaces de noms du service AWS dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Utilisation des kits AWS SDK

Vous pouvez utiliser le kit SDK AWS pour gérer le partage des ressources cross-origin (CORS) pour un compartiment. Pour plus d'informations sur le CORS, consultez Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

Les exemples suivants :

- Crée une configuration CORS et définit la configuration sur un compartiment
- Récupère une configuration et la modifie en ajoutant une règle
- Ajoute la configuration modifiée au compartiment
- Supprime la configuration

Java

Example

Example

Pour obtenir les instructions pour la création et le test d'un exemple pratique, consultez Démarrer dans le Guide du développeur AWS SDK pour Java.

```
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.SdkClientException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.BucketCrossOriginConfiguration;
import com.amazonaws.services.s3.model.CORSRule;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
```

```
public class CORS {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Regions clientRegion = Regions.DEFAULT_REGION;
        String bucketName = "*** Bucket name ***";

        // Create two CORS rules.
        List<CORSRule.AllowedMethods> rule1AM = new
 ArrayList<CORSRule.AllowedMethods>();
        rule1AM.add(CORSRule.AllowedMethods.PUT);
        rule1AM.add(CORSRule.AllowedMethods.POST);
        rule1AM.add(CORSRule.AllowedMethods.DELETE);
        CORSRule rule1 = new
 CORSRule().withId("CORSRule1").withAllowedMethods(rule1AM)
                .withAllowedOrigins(Arrays.asList("http://*.example.com"));

        List<CORSRule.AllowedMethods> rule2AM = new
 ArrayList<CORSRule.AllowedMethods>();
        rule2AM.add(CORSRule.AllowedMethods.GET);
        CORSRule rule2 = new
 CORSRule().withId("CORSRule2").withAllowedMethods(rule2AM)
                .withAllowedOrigins(Arrays.asList("*")).withMaxAgeSeconds(3000)
                .withExposedHeaders(Arrays.asList("x-amz-server-side-encryption"));

        List<CORSRule> rules = new ArrayList<CORSRule>();
        rules.add(rule1);
        rules.add(rule2);

        // Add the rules to a new CORS configuration.
        BucketCrossOriginConfiguration configuration = new
 BucketCrossOriginConfiguration();
        configuration.setRules(rules);

        try {
            AmazonS3 s3Client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
                    .withCredentials(new ProfileCredentialsProvider())
                    .withRegion(clientRegion)
                    .build();

            // Add the configuration to the bucket.
            s3Client.setBucketCrossOriginConfiguration(bucketName, configuration);

            // Retrieve and display the configuration.
            configuration = s3Client.getBucketCrossOriginConfiguration(bucketName);
```

```
            printCORSConfiguration(configuration);

            // Add another new rule.
            List<CORSRule.AllowedMethods> rule3AM = new
ArrayList<CORSRule.AllowedMethods>();
            rule3AM.add(CORSRule.AllowedMethods.HEAD);
            CORSRule rule3 = new
CORSRule().withId("CORSRule3").withAllowedMethods(rule3AM)
                    .withAllowedOrigins(Arrays.asList("http://www.example.com"));

            rules = configuration.getRules();
            rules.add(rule3);
            configuration.setRules(rules);
            s3Client.setBucketCrossOriginConfiguration(bucketName, configuration);

            // Verify that the new rule was added by checking the number of rules in
the
            // configuration.
            configuration = s3Client.getBucketCrossOriginConfiguration(bucketName);
            System.out.println("Expected # of rules = 3, found " +
configuration.getRules().size());

            // Delete the configuration.
            s3Client.deleteBucketCrossOriginConfiguration(bucketName);
            System.out.println("Removed CORS configuration.");

            // Retrieve and display the configuration to verify that it was
            // successfully deleted.
            configuration = s3Client.getBucketCrossOriginConfiguration(bucketName);
            printCORSConfiguration(configuration);
        } catch (AmazonServiceException e) {
            // The call was transmitted successfully, but Amazon S3 couldn't process
            // it, so it returned an error response.
            e.printStackTrace();
        } catch (SdkClientException e) {
            // Amazon S3 couldn't be contacted for a response, or the client
            // couldn't parse the response from Amazon S3.
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void printCORSConfiguration(BucketCrossOriginConfiguration
configuration) {
        if (configuration == null) {
```

```
            System.out.println("Configuration is null.");
        } else {
            System.out.println("Configuration has " +
 configuration.getRules().size() + " rules\n");

            for (CORSRule rule : configuration.getRules()) {
                System.out.println("Rule ID: " + rule.getId());
                System.out.println("MaxAgeSeconds: " + rule.getMaxAgeSeconds());
                System.out.println("AllowedMethod: " + rule.getAllowedMethods());
                System.out.println("AllowedOrigins: " + rule.getAllowedOrigins());
                System.out.println("AllowedHeaders: " + rule.getAllowedHeaders());
                System.out.println("ExposeHeader: " + rule.getExposedHeaders());
                System.out.println();
            }
        }
    }
}
```

.NET

Example

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'exécution des exemples de code, consultez Mise en route avec le kit AWS SDK pour .NET dans le Guide du développeur AWS SDK pour .NET.

```
using Amazon;
using Amazon.S3;
using Amazon.S3.Model;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;

namespace Amazon.DocSamples.S3
{
    class CORSTest
    {
        private const string bucketName = "*** bucket name ***";
        // Specify your bucket region (an example region is shown).
        private static readonly RegionEndpoint bucketRegion =
 RegionEndpoint.USWest2;
        private static IAmazonS3 s3Client;
```

```
        public static void Main()
        {
            s3Client = new AmazonS3Client(bucketRegion);
            CORSConfigTestAsync().Wait();
        }
        private static async Task CORSConfigTestAsync()
        {
            try
            {
                // Create a new configuration request and add two rules
                CORSConfiguration configuration = new CORSConfiguration
                {
                    Rules = new System.Collections.Generic.List<CORSRule>
                        {
                          new CORSRule
                          {
                            Id = "CORSRule1",
                            AllowedMethods = new List<string> {"PUT", "POST",
 "DELETE"},
                            AllowedOrigins = new List<string> {"http://
*.example.com"}
                          },
                          new CORSRule
                          {
                            Id = "CORSRule2",
                            AllowedMethods = new List<string> {"GET"},
                            AllowedOrigins = new List<string> {"*"},
                            MaxAgeSeconds = 3000,
                            ExposeHeaders = new List<string> {"x-amz-server-side-
encryption"}
                          }
                        }
                };

                // Add the configuration to the bucket.
                await PutCORSConfigurationAsync(configuration);

                // Retrieve an existing configuration.
                configuration = await RetrieveCORSConfigurationAsync();

                // Add a new rule.
                configuration.Rules.Add(new CORSRule
                {
                    Id = "CORSRule3",
```

```
                    AllowedMethods = new List<string> { "HEAD" },
                    AllowedOrigins = new List<string> { "http://www.example.com" }
                });

                // Add the configuration to the bucket.
                await PutCORSConfigurationAsync(configuration);

                // Verify that there are now three rules.
                configuration = await RetrieveCORSConfigurationAsync();
                Console.WriteLine();
                Console.WriteLine("Expected # of rulest=3; found:{0}",
configuration.Rules.Count);
                Console.WriteLine();
                Console.WriteLine("Pause before configuration delete. To continue,
click Enter...");
                Console.ReadKey();

                // Delete the configuration.
                await DeleteCORSConfigurationAsync();

                // Retrieve a nonexistent configuration.
                configuration = await RetrieveCORSConfigurationAsync();
            }
            catch (AmazonS3Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Unknown encountered on server. Message:'{0}' when
writing an object", e.Message);
            }
        }

        static async Task PutCORSConfigurationAsync(CORSConfiguration configuration)
        {

            PutCORSConfigurationRequest request = new PutCORSConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName,
                Configuration = configuration
            };
```

```
            var response = await s3Client.PutCORSConfigurationAsync(request);
        }

        static async Task<CORSConfiguration> RetrieveCORSConfigurationAsync()
        {
            GetCORSConfigurationRequest request = new GetCORSConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName

            };
            var response = await s3Client.GetCORSConfigurationAsync(request);
            var configuration = response.Configuration;
            PrintCORSRules(configuration);
            return configuration;
        }

        static async Task DeleteCORSConfigurationAsync()
        {
            DeleteCORSConfigurationRequest request = new
DeleteCORSConfigurationRequest
            {
                BucketName = bucketName
            };
            await s3Client.DeleteCORSConfigurationAsync(request);
        }

        static void PrintCORSRules(CORSConfiguration configuration)
        {
            Console.WriteLine();

            if (configuration == null)
            {
                Console.WriteLine("\nConfiguration is null");
                return;
            }

            Console.WriteLine("Configuration has {0} rules:",
configuration.Rules.Count);
            foreach (CORSRule rule in configuration.Rules)
            {
                Console.WriteLine("Rule ID: {0}", rule.Id);
                Console.WriteLine("MaxAgeSeconds: {0}", rule.MaxAgeSeconds);
                Console.WriteLine("AllowedMethod: {0}", string.Join(", ",
rule.AllowedMethods.ToArray()));
```

```
                Console.WriteLine("AllowedOrigins: {0}", string.Join(", ",
 rule.AllowedOrigins.ToArray()));
                Console.WriteLine("AllowedHeaders: {0}", string.Join(", ",
 rule.AllowedHeaders.ToArray()));
                Console.WriteLine("ExposeHeader: {0}", string.Join(", ",
 rule.ExposeHeaders.ToArray()));
            }
        }
    }
}
```

Utilisation de l'API REST

Pour définir une configuration CORS sur votre compartiment, vous pouvez utiliser AWS Management Console. Si l'application l'exige, vous pouvez également envoyer directement des demandes REST. Les sections suivantes de la Référence d'API Amazon Simple Storage Service décrivent les actions de l'API REST liées à la configuration CORS :

- PutBucketCors
- GetBucketCors
- DeleteBucketCors
- OPTIONS object

Test du CORS

Pour tester votre configuration CORS, une demande de contrôle en amont CORS peut être envoyée avec la méthode `OPTIONS` afin que le serveur puisse répondre s'il est acceptable d'envoyer la demande. Quand Amazon S3 reçoit une demande de contrôle en amont, S3 évalue la configuration CORS du compartiment et utilise la première règle `CORSRule` qui correspond à la demande entrante pour permettre une demande cross-origin. Pour qu'une règle corresponde, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'en-tête `Origin` d'une demande CORS adressée à votre compartiment doit correspondre aux origines de l'élément `AllowedOrigins` de votre configuration CORS.
- Les méthodes HTTP spécifiées dans `Access-Control-Request-Method` dans une demande CORS adressée à votre compartiment doivent correspondre à la ou aux méthodes répertoriées dans l'élément `AllowedMethods` de votre configuration CORS.

- Les en-têtes répertoriés dans l'en-tête `Access-Control-Request-Headers` d'une demande de contrôle en amont doivent correspondre aux en-têtes de l'élément `AllowedHeaders` de votre configuration CORS.

Voici un exemple de configuration CORS. Pour créer une configuration CORS, consultez Configuration de CORS. Pour plus d'exemples de configuration de CORS, consultez Éléments d'une configuration CORS.

Pour obtenir des conseils sur la configuration et le dépannage des règles CORS, consultez Comment configurer le CORS dans Amazon S3 et confirmer les règles CORS à l'aide de cURL ? dans le centre de connaissances AWS re:Post.

JSON

```
[
    {
        "AllowedHeaders": [
            "Authorization"
        ],
        "AllowedMethods": [
            "GET",
            "PUT",
            "POST",
            "DELETE"
        ],
        "AllowedOrigins": [
            "http://www.example1.com"
        ],
        "ExposeHeaders":  [
             "x-amz-meta-custom-header"
        ]

    }
]
```

Pour tester la configuration CORS, vous pouvez envoyer un contrôle `OPTIONS` en amont à l'aide de la commande CURL suivante. CURL est un outil de ligne de commande qui peut être utilisé pour interagir avec S3. Pour plus d'informations, consultez CURL.

```
curl -v -X OPTIONS \
```

```
  -H "Origin: http://www.example1.com" \
  -H "Access-Control-Request-Method: PUT" \
  -H "Access-Control-Request-Headers: Authorization" \
  -H "Access-Control-Expose-Headers: x-amz-meta-custom-header"\
     "http://bucket_name.s3.amazonaws.com/object_prefix_name"
```

Dans l'exemple ci-dessus, la commande `curl -v -x OPTIONS` est utilisée pour envoyer une demande de contrôle en amont à S3 afin de savoir si S3 autorise l'envoi d'une demande PUT sur un objet à partir de l'adresse `http://www.example1.com` d'origines multiples. Les en-têtes `Access-Control-Request-Headers` et `Access-Control-Expose-Headers` sont facultatifs.

- En réponse à l'en-tête `Access-Control-Request-Method` de la demande `OPTIONS` de contrôle en amont, Amazon S3 renvoie la liste des méthodes autorisées si les méthodes demandées correspondent.
- En réponse à l'en-tête `Access-Control-Request-Headers` de la demande `OPTIONS` de contrôle en amont, Amazon S3 renvoie la liste des méthodes autorisées si les en-têtes demandés correspondent.
- En réponse à l'en-tête `Access-Control-Expose-Headers` de la demande `OPTIONS` de contrôle en amont, Amazon S3 renvoie la liste des en-têtes autorisés si les en-têtes demandés correspondent aux en-têtes autorisés accessibles par les scripts s'exécutant dans le navigateur.

> **Note**
>
> Lors de l'envoi d'une demande de contrôle en amont, si un ou des en-têtes de demande CORS ne sont pas autorisés, aucun des en-têtes CORS de réponse n'est renvoyé.

En réponse à cette demande `OPTIONS` de contrôle en amont, vous recevrez une réponse `200 OK`. Pour les codes d'erreur courants reçus lors du test du partage CORS et pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés au partage CORS, consultez Résolution des problèmes liés au CORS.

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 12 Jul 2024 00:23:51 GMT
< Access-Control-Allow-Origin: http://www.example1.com
< Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE
< Access-Control-Allow-Headers: Authorization
< Access-Control-Expose-Headers: x-amz-meta-custom-header
```

```
< Access-Control-Allow-Credentials: true
< Vary: Origin, Access-Control-Request-Headers, Access-Control-Request-Method
< Server: AmazonS3
< Content-Length: 0
```

Dépannage du CORS

Les rubriques suivantes peuvent vous aider à résoudre certains problèmes CORS courants liés à S3.

Rubriques

- Erreur 403 Forbidden : CORS n'est pas activé pour ce compartiment
- Erreur 403 Forbidden : cette demande CORS n'est pas autorisée
- En-têtes introuvables dans la réponse CORS
- Considérations relatives à CORS sur les intégrations de proxy S3

Erreur 403 Forbidden : CORS n'est pas activé pour ce compartiment

L'erreur `403 Forbidden` suivante se produit lorsqu'une demande entre origines multiples est envoyée à Amazon S3 mais que CORS n'est pas configuré sur votre compartiment S3.

Erreur : HTTP/1.1 403 Forbidden CORS Response: CORS is not enabled for this bucket.

La configuration CORS est un document ou une politique contenant des règles qui identifient les origines auxquelles vous autorisez l'accès à votre compartiment, les opérations (méthodes HTTP) prises en charge pour chaque origine, et d'autres informations propres aux opérations. Découvrez comment configurer CORS sur S3 à l'aide de la console Amazon S3, des kits AWS SDK et de l'API REST. Pour plus d'informations sur CORS et des exemples de configuration CORS, consultez Éléments de CORS.

Erreur 403 Forbidden : cette demande CORS n'est pas autorisée

L'erreur `403 Forbidden` suivante est reçue lorsqu'une règle CORS de votre configuration CORS ne correspond pas aux données de votre demande.

Erreur : HTTP/1.1 403 Forbidden CORS Response: This CORS request is not allowed.

Par conséquent, cette erreur `403 Forbidden` peut se produire pour plusieurs raisons :

- L'origine n'est pas autorisée.

- Les méthodes ne sont pas autorisées.
- Les en-têtes demandés ne sont pas autorisés.

Pour chaque demande reçue par Amazon S3, vous devez disposer dans votre configuration CORS d'une règle CORS correspondant aux données de votre demande.

L'origine n'est pas autorisée

L'en-tête `Origin` d'une demande CORS adressée à votre compartiment doit correspondre aux origines de l'élément `AllowedOrigins` de votre configuration CORS. Un caractère générique (`"*"`) dans l'élément `AllowedOrigins` correspondrait à toutes les méthodes HTTP. Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour l'élément `AllowedOrigins`, consultez Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

Par exemple, si seul le domaine `http://www.example1.com` est inclus dans l'élément `AllowedOrigins`, une demande CORS envoyée depuis le domaine `http://www.example2.com` recevra l'erreur `403 Forbidden`.

L'exemple suivant montre une partie d'une configuration CORS qui inclut le domaine `http://www.example1.com` dans l'élément `AllowedOrigins`.

```
"AllowedOrigins":[
   "http://www.example1.com"
]
```

Pour qu'une demande CORS envoyée depuis le domaine `http://www.example2.com` aboutisse, le domaine `http://www.example2.com` doit être inclus dans l'élément `AllowedOrigins` de la configuration CORS.

```
"AllowedOrigins":[
   "http://www.example1.com"
   "http://www.example2.com"
]
```

Les méthodes ne sont pas autorisées

Les méthodes HTTP spécifiées dans `Access-Control-Request-Method` dans une demande CORS adressée à votre compartiment doivent correspondre à la ou aux méthodes répertoriées dans l'élément `AllowedMethods` de votre configuration CORS. Un caractère générique (`"*"`) dans

`AllowedMethods` correspondrait à toutes les méthodes HTTP. Pour plus d'informations sur la façon de mettre à jour l'élément `AllowedOrigins`, consultez Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

Dans une configuration CORS, vous pouvez spécifier les méthodes suivantes dans l'élément `AllowedMethods` :

- `GET`
- `PUT`
- `POST`
- `DELETE`
- `HEAD`

L'exemple suivant montre une partie d'une configuration CORS qui inclut la méthode `GET` dans l'élément `AllowedMethods`. Seules les demandes incluant la méthode `GET` aboutiront.

```
"AllowedMethods":[
   "GET"
]
```

Si une méthode HTTP (par exemple, `PUT`) était utilisée dans une demande CORS ou incluse dans une demande CORS de contrôle en amont adressée à votre compartiment mais que la méthode n'était pas présente dans votre configuration CORS, la demande entraînerait une erreur `403 Forbidden`. Pour autoriser cette demande CORS ou cette demande CORS de contrôle en amont, vous devez ajouter la méthode `PUT` à votre configuration CORS.

```
"AllowedMethods":[
   "GET"
   "PUT"
]
```

Les en-têtes demandés ne sont pas autorisés

Les en-têtes répertoriés dans l'en-tête `Access-Control-Request-Headers` d'une demande de contrôle en amont doivent correspondre aux en-têtes de l'élément `AllowedHeaders` de votre configuration CORS. Pour obtenir la liste des en-têtes courants qui peuvent être utilisés dans les demandes adressées à Amazon S3, consultez En-têtes de demandes courants. Pour plus

d'informations sur la façon de mettre à jour l'élément `AllowedHeaders`, consultez Configuration du partage des ressources entre origines multiples (CORS).

L'exemple suivant montre une partie d'une configuration CORS qui inclut l'en-tête `Authorization` dans l'élément `AllowedHeaders`. Seules les demandes relatives à l'en-tête `Authorization` aboutiront.

```
"AllowedHeaders":  [
    "Authorization"
]
```

Si un en-tête (par exemple, `Content-MD5`) était inclus dans une demande CORS mais qu'il n'était pas présent dans votre configuration CORS, la demande entraînerait une erreur `403 Forbidden`. Pour autoriser cette demande CORS, vous devez ajouter l'en-tête `Content-MD5` à votre configuration CORS. Si vous souhaitez transmettre à la fois les en-têtes `Authorization` et `Content-MD5` dans une demande CORS à votre compartiment, vérifiez que les deux en-têtes sont inclus dans l'élément `AllowedHeaders` de votre configuration CORS.

```
"AllowedHeaders":  [
    "Authorization"
    "Content-MD5"
]
```

En-têtes introuvables dans la réponse CORS

L'élément `ExposeHeaders` de votre configuration CORS identifie les en-têtes de réponse que vous souhaiteriez rendre accessibles aux scripts et aux applications exécutés dans les navigateurs, en réponse à une demande CORS.

Si vos objets stockés dans votre compartiment S3 comportent des métadonnées définies par l'utilisateur (par exemple, `x-amz-meta-custom-header`) en plus des données de réponse, cet en-tête personnalisé peut contenir des métadonnées ou des informations supplémentaires auxquelles vous souhaitez accéder à partir de votre code JavaScript côté client. Toutefois, par défaut, les navigateurs bloquent l'accès aux en-têtes personnalisés pour des raisons de sécurité. Pour permettre à votre code JavaScript côté client d'accéder aux en-têtes personnalisés, vous devez inclure l'en-tête dans votre configuration CORS.

Dans l'exemple ci-dessous, l'en-tête `x-amz-meta-custom-header1` est inclus dans l'élément `ExposeHeaders`. L'élément `x-amz-meta-custom-header2` n'est pas inclus dans l'élément

`ExposeHeaders` et est absent de la configuration CORS. Dans la réponse, seules les valeurs incluses dans l'élément `ExposeHeaders` seraient renvoyées. Si la demande incluait l'en-tête `x-amz-meta-custom-header2` dans l'en-tête `Access-Control-Expose-Headers`, la réponse renverrait toujours un `200 OK`. Toutefois, seul l'en-tête autorisé (par exemple, `x-amz-meta-custom-header`) serait renvoyé et affiché dans la réponse.

```
"ExposeHeaders":  [
    "x-amz-meta-custom-header1"
]
```

Pour vous assurer que tous les en-têtes apparaîtront dans la réponse, ajoutez tous les en-têtes autorisés à l'élément `ExposeHeaders` dans votre configuration CORS, comme indiqué ci-dessous.

```
"ExposeHeaders":  [
    "x-amz-meta-custom-header1",
    "x-amz-meta-custom-header2"
]
```

Considérations relatives à CORS sur les intégrations de proxy S3

Si vous rencontrez des erreurs et que vous avez déjà vérifié la configuration CORS sur votre compartiment S3 et que la demande entre origines multiples est envoyée à des proxys tels qu'AWS CloudFront, essayez ce qui suit :

- Configurez les paramètres pour autoriser la méthode `OPTIONS` pour les requêtes HTTP.
- Configurez le proxy pour transférer les en-têtes suivants : `Origin`, `Access-Control-Request-Headers` et `Access-Control-Request-Method`.
- Configurez les paramètres du proxy pour inclure l'en-tête d'origine dans sa clé de cache. Ceci est important, car les proxys de mise en cache qui n'incluent pas l'en-tête d'origine dans leur clé de cache peuvent fournir des réponses mises en cache qui n'incluent pas les en-têtes CORS appropriés pour différentes origines.

Certains proxys fournissent des fonctionnalités prédéfinies pour les demandes CORS. Par exemple, dans CloudFront, vous pouvez configurer une politique qui inclut les en-têtes

qui activent les demandes de partage de ressources entre origines multiples (CORS) lorsque l'origine est un compartiment Amazon S3.

Cette stratégie possède les paramètres suivants :

- En-têtes inclus dans les demandes d'origine :

  `Origin`

  `Access-Control-Request-Headers`

  `Access-Control-Request-Method`
- Cookies inclus dans les demandes d'origine : Aucun
- Chaînes de requête incluses dans les demandes d'origine : Aucune

Pour plus d'informations, consultez Contrôle des demandes d'origine avec une politique et Utilisation des politiques de demande d'origine gérées dans le Guide du développeur CloudFront.

Didacticiels relatifs aux sites Web statiques

Les didacticiels ou guides suivants présentent des procédures complètes de création et de configuration d'un compartiment Amazon S3 à usage général pour l'hébergement de sites Web statiques et l'hébergement de vidéos en streaming à la demande. L'objectif de ces didacticiels est de fournir des conseils généraux. Ces didacticiels sont destinés à un environnement de type atelier et utilisent des exemples de noms de compartiment, de noms d'utilisateur, etc. Ils ne sont pas conçus pour être utilisés directement dans votre environnement de production sans être préalablement vérifiés et adaptés soigneusement aux besoins uniques de votre organisation.

- Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53 : vous pouvez utiliser Amazon S3 avec Amazon CloudFront pour héberger des vidéos à la demande de manière sécurisée et évolutive. Une fois votre vidéo empaquetée dans un format approprié, vous pouvez la stocker sur un serveur ou dans un compartiment S3 à usage général, puis la diffuser avec CloudFront à la demande des utilisateurs. Dans ce didacticiel, vous apprendrez à configurer votre compartiment à usage général pour héberger des vidéos en streaming à la demande en utilisant CloudFront pour leur diffusion et Amazon Route 53 pour la gestion du système de nom de domaine (DNS) et des domaines personnalisés. CloudFront diffuse la vidéo à partir de son cache, en la récupérant du compartiment à usage général seulement si elle n'a pas déjà été mise en cache. Cette fonction de gestion de la mise en cache accélère la livraison de vos vidéos aux utilisateurs du monde entier avec une faible latence, un débit élevé et des vitesses de transfert élevées. Pour en savoir plus sur la gestion de la mise en cache CloudFront, consultez Optimisation de la mise en cache et de la disponibilité dans le guide du développeur Amazon CloudFront.

- Configuration d'un site Web statique : vous pouvez configurer un compartiment à usage général afin qu'il fonctionne comme un site Web. Ce didacticiel explique les étapes de l'hébergement d'un site Web sur Amazon S3, notamment la création d'un compartiment, l'activation de l'hébergement des sites Web statiques dans la console S3, la création d'un document d'index et la création d'un document d'erreur. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.
- Configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53 : vous pouvez créer et configurer un compartiment à usage général afin d'héberger un site Web statique et créer des redirections sur S3 pour un site Web avec un nom de domaine personnalisé, enregistré auprès d'Amazon Route 53. Vous utilisez Route 53 pour enregistrer les domaines et définir où vous souhaitez router le trafic Internet destiné à votre domaine. Ce didacticiel montre comment créer des enregistrements d'alias Route 53 pour router le trafic destiné à votre domaine et à votre sous-domaine vers votre compartiment à usage général, qui contient un fichier HTML. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de votre domaine pour un site Web statique dans un compartiment Amazon S3 dans le Guide du développeur Amazon Route 53. Une fois ce didacticiel terminé, vous pouvez éventuellement utiliser CloudFront pour améliorer les performances de votre site Web. Pour plus d'informations, consultez Accélération de votre site Web avec Amazon CloudFront.
- Déploiement d'un site Web statique vers AWS Amplify Hosting à partir d'un compartiment S3 à usage général : nous vous recommandons d'utiliser AWS Amplify Hosting pour héberger le contenu d'un site Web statique stocké sur S3. Amplify Hosting est un service entièrement géré qui facilite le déploiement de vos sites Web sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) disponible dans le monde entier, optimisé par Amazon CloudFront. Il permet l'hébergement sécurisé de sites Web statiques sans configuration approfondie. Avec AWS Amplify Hosting, vous pouvez sélectionner l'emplacement de vos objets dans votre compartiment à usage général, déployer votre contenu sur un CDN géré et générer une URL HTTPS publique pour que votre site Web soit accessible n'importe où. Pour plus d'informations, consultez Déploiement d'un site Web statique depuis S3 à l'aide de la console Amplify dans le Guide de l'utilisateur AWS Amplify Hosting.

Didacticiel : Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53

Vous pouvez utiliser Amazon S3 avec Amazon CloudFront pour héberger des vidéos à la demande en toute sécurité et avec une capacité de mise à l'échelle. Les vidéos en streaming à la demande (VOD) signifient votre contenu vidéo est stocké sur un serveur et que les utilisateurs peuvent les regarder à tout moment.

CloudFront est un service de réseau de diffusion de contenu (CDN) rapide, hautement sécurisé et programmable. CloudFront peut diffuser votre contenu en toute sécurité via HTTPS à partir de tous les emplacements périphériques de CloudFront du monde. Pour plus d'informations sur CloudFront, consultez Qu'est-ce qu'Amazon CloudFront ? dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

La mise en cache de CloudFront réduit le nombre de demandes auxquelles votre serveur d'origine doit répondre directement. Lorsqu'un utilisateur (utilisateur final) demande une vidéo que vous servez avec CloudFront, la requête est acheminée vers un emplacement périphérique proche de l'endroit où se trouve l'utilisateur. CloudFront sert la vidéo à partir de son cache, en la récupérant du compartiment S3 uniquement si elle n'est pas déjà mise en cache. Cette fonction de gestion de la mise en cache accélère la livraison de vos vidéos aux utilisateurs du monde entier avec une faible latence, un débit élevé et des vitesses de transfert élevées. Pour en savoir plus sur la gestion de la mise en cache CloudFront, consultez Optimisation de la mise en cache et de la disponibilité dans le guide du développeur Amazon CloudFront.



Objectif

Dans ce didacticiel, vous configurez un compartiment S3 pour héberger les vidéos en streaming à la demande en utilisant CloudFront pour la livraison et Amazon Route 53 pour la gestion du système de noms de domaine (DNS) et des domaines personnalisés.

Rubriques

- Conditions préalables : enregistrez et configurez un domaine personnalisé avec Route 53
- Étape 1 : créer un compartiment S3
- Étape 2 : charger une vidéo dans le compartiment S3
- Étape 3 : créer une identité d'accès d'origine CloudFront
- Étape 4 : créer une distribution CloudFront
- Étape 5 : accéder à la vidéo via la distribution CloudFront
- Étape 6 : configurer votre distribution CloudFront pour utiliser votre nom de domaine personnalisé
- Étape 7 : accéder à la vidéo S3 via la distribution CloudFront avec le nom de domaine personnalisé
- (Facultatif) Étape 8 : afficher des données sur les demandes reçues par votre distribution CloudFront
- Étape 9 : nettoyer
- Étapes suivantes

Conditions préalables : enregistrez et configurez un domaine personnalisé avec Route 53

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez enregistrer et configurer un domaine personnalisé (par exemple, **`example.com`**) avec Route 53 afin de configurer votre distribution CloudFront de sorte à utiliser un nom de domaine personnalisé ultérieurement.

Sans nom de domaine personnalisé, votre vidéo S3 sera accessible au public et hébergée via CloudFront au niveau d'une URL semblable à la suivante :

```
https://CloudFront distribution domain name/Path to an S3 video
```

Par exemple, **`https://d111111abcdef8.cloudfront.net/sample.mp4`**.

Après avoir configuré votre distribution CloudFront pour utiliser un nom de domaine personnalisé configuré avec Route 53, votre vidéo S3 sera accessible publiquement et hébergée via CloudFront au niveau d'une URL semblable à la suivante :

```
https://CloudFront distribution alternate domain name/Path to an S3 video
```

Par exemple, **`https://www.example.com/sample.mp4`**. Un nom de domaine personnalisé est plus simple et plus intuitif pour les utilisateurs.

Pour enregistrer un domaine personnalisé, consultez Enregistrement d'un nouveau domaine avec Route 53 dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Si vous enregistrez un nom de domaine avec Route 53, Route 53 créera pour vous la zone hébergée que vous utiliserez ultérieurement dans ce didacticiel. La zone hébergée est l'endroit où vous stockez les informations relatives à la façon d'acheminer le trafic pour votre domaine, par exemple, vers une instance Amazon EC2 ou une distribution CloudFront.

Des frais sont associés à l'enregistrement de domaine, à votre zone hébergée et aux requêtes DNS reçues par votre domaine. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon Route 53.

> **Note**
>
> Lorsque vous enregistrez un domaine, cela coûte immédiatement de l'argent et c'est irréversible. Vous pouvez choisir de ne pas renouveler automatiquement le domaine, mais vous payez à l'avance et le possédez pour l'année. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement d'un nouveau domaine dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Étape 1 : créer un compartiment S3

Créez un compartiment destiné à stocker la vidéo d'origine que vous prévoyez de diffuser.

Pour créer un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

   > **Note**
   >
   > Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

3. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
4. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.
5. Pour Nom du compartiment, indiquez le nom de votre compartiment, (par exemple, **`tutorial-bucket`**).

   Pour en savoir plus sur les règles d'attribution de noms des compartiments Amazon S3, consultez Règles de dénomination des compartiments à usage général.
6. Dans Région, choisissez la Région AWS dans laquelle le compartiment doit résider.

   Si possible, choisissez la région qui est la plus proche de la majorité de vos utilisateurs. Pour en savoir plus sur les régions des compartiments, consultez Présentation des compartiments à usage général.
7. Pour Paramètres de blocage de l'accès public à ce compartiment, conservez les paramètres par défaut (Bloquer tout accès public est activé).

   Même avec l'option Bloquer tous les accès publics activée, les utilisateurs pourront toujours accéder à la vidéo téléchargée via CloudFront. Cette fonction est un avantage majeur de l'utilisation de CloudFront pour héberger une vidéo stockée dans S3.

   Nous vous recommandons de laisser tous les paramètres activés, sauf si vous devez en désactiver un ou plusieurs pour votre cas d'utilisation. Pour plus d'informations sur le blocage de l'accès public, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3.
8. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.

   (Facultatif) Si vous souhaitez configurer des paramètres de compartiment supplémentaires pour votre cas d'utilisation particulier, consultez Création d'un compartiment à usage général.
9. Choisissez Créer un compartiment.

Étape 2 : charger une vidéo dans le compartiment S3

La procédure suivante explique la manière de télécharger un fichier vidéo dans un compartiment S3 à l'aide de la console. Lorsque vous téléchargez de nombreux fichiers vidéo volumineux sur S3, vous pouvez également utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour configurer des transferts de fichiers rapides et sécurisés. Transfer Acceleration peut accélérer le chargement de vidéos vers votre compartiment S3 pour le transfert à longue distance de vidéos plus volumineuses. Pour plus d'informations, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Charger un fichier dans le compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste Compartiments à usage général, choisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**) pour y charger votre fichier.
4. Sous l'onglet Objets de votre compartiment, choisissez Charger.
5. Dans la page Charger, sous Fichiers et dossiers, choisissez Ajouter des fichiers.
6. Choisissez un fichier à charger, puis choisissez Ouvrir.

   Par exemple, vous pouvez charger un fichier vidéo nommé `sample.mp4`.
7. Choisissez Charger.

Étape 3 : créer une identité d'accès d'origine CloudFront

Pour restreindre l'accès direct à la vidéo à partir de votre compartiment S3, créez un utilisateur CloudFront spécial nommé identité d'accès d'origine (OAI). Vous allez associer l'OAI à votre distribution plus tard au cours de ce didacticiel. En utilisant une OAI, assurez-vous que les utilisateurs ne peuvent pas contourner CloudFront et obtenir la vidéo directement à partir du compartiment S3. Seul l'OAI CloudFront peut accéder au fichier dans le compartiment S3. Pour plus d'informations, consultez Restriction de l'accès à une origine Amazon S3 dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

> **Important**
>
> Si le compartiment que vous utilisez pour héberger votre site Web statique a été chiffré à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS), vous devez utiliser le contrôle d'accès à l'origine (OAC) au lieu de l'identité d'accès d'origine (OAI) pour sécuriser l'origine. L'OAI ne prend pas en charge le SSE-KMS, vous devez donc utiliser l'OAC à la place. Pour plus d'informations sur l'OAC, consultez Restriction de l'accès à une origine Amazon S3 dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Créer une OAI CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans la section Sécurité du volet de navigation de gauche, choisissez Accès à l'origine.
3. Sous l'onglet Identités, choisissez Créer une identité d'accès d'origine.
4. Saisissez un nom (par exemple, **`S3-OAI`**) pour la nouvelle identité d'accès d'origine.
5. Choisissez Créer.

Étape 4 : créer une distribution CloudFront

Pour utiliser CloudFront aux fins de diffuser et distribuer la vidéo de votre compartiment S3, vous devez créer une distribution CloudFront.

Sous-étapes

- Créer une distribution CloudFront
- Examiner la politique de compartiment

Créer une distribution CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.
3. Choisissez Créer une distribution.
4. Dans la section Origine, pour Domaine d'origine, choisissez le nom de domaine de votre origine S3, qui commence par le nom du compartiment S3 que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
5. Pour Accès d'origine, choisissez Identités d'accès existantes.
6. Sous Identité d'accès d'origine, choisissez l'identité d'accès d'origine existante que vous avez créée à l'étape 3 (par exemple, **`S3-OAI`**).
7. Sous Politique de compartiment, choisissez Oui, mettre à jour la politique de compartiment.
8. Dans la section Comportement du cache par défaut, sous Politique du protocole de l'utilisateur, choisissez Rediriger HTTP vers HTTPS.

Lorsque vous choisissez cette fonction, les requêtes HTTP sont automatiquement redirigées vers HTTPS pour sécuriser votre site web et protéger les données de vos utilisateurs.

9. Pour les autres paramètres de la section Comportement du cache par défaut, conservez les valeurs par défaut.

   (Facultatif) Vous avez la possibilité de contrôler la durée pendant laquelle des fichiers restent dans le cache CloudFront avant de réacheminer une autre demande vers votre origine. Réduire la durée vous permet de servir des contenus dynamiques. Augmenter la durée signifie que vos utilisateurs obtiennent de meilleures performances parce que vos fichiers sont plus susceptibles d'être servis directement à partir du cache périphérique. Une durée plus longue réduit également la charge sur votre origine. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la durée de conservation de contenu dans le cache (expiration) dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

10. Pour les autres sections, conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut.

    Pour plus d'informations sur les différentes options de configuration, consultez Valeurs que vous spécifiez lorsque vous créez ou mettez à jour une distribution dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

11. En bas de la page, choisissez Créer une distribution.

12. Dans l'onglet Général de votre distribution CloudFront, sous Détails, la valeur de la colonne Dernière modification de votre distribution passe du Déploiement à l'horodatage du moment de la dernière modification de la distribution. Ce processus prend généralement quelques minutes.

Examiner la politique de compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous avez utilisé précédemment comme origine de votre distribution CloudFront (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Choisissez l'onglet Permissions (Autorisations).
5. Dans la boîte de dialogue Politique de compartiment, confirmez que vous voyez une instruction similaire à ce qui suit s'affiche dans le texte de la politique de compartiment :

```
{
    "Version": "2008-10-17",
    "Id": "PolicyForCloudFrontPrivateContent",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "1",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "AWS": "arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access
 Identity EH1HDMB1FH2TC"
            },
            "Action": "s3:GetObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::tutorial-bucket/*"
        }
    ]
}
```

Il s'agit de l'instruction que votre distribution CloudFront ajoute à votre politique de compartiment lorsque vous choisissez Oui, mettre à jour la politique de compartiment précédemment.

Cette mise à jour de politique de compartiment indique que vous avez correctement configuré la distribution CloudFront pour restreindre l'accès au compartiment S3. En raison de cette restriction, les objets du compartiment sont accessibles uniquement via votre distribution CloudFront.

Étape 5 : accéder à la vidéo via la distribution CloudFront

CloudFront peut maintenant diffuser la vidéo stockée dans votre compartiment S3. Pour accéder à votre vidéo via CloudFront, vous devez associer le nom de domaine de distribution CloudFront au chemin d'accès à la vidéo située dans le compartiment S3.

Créer une URL vers la vidéo S3 à l'aide du nom de domaine de distribution CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.
3. Pour obtenir le nom de domaine de distribution, procédez comme suit :

a. Dans la colonne Origines, identifiez la distribution CloudFront correcte en recherchant son nom d'origine, qui commence par le compartiment S3 que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).

b. Après avoir trouvé la distribution dans la liste, élargissez la colonne Nom de domaine afin de pouvoir copier la valeur du nom de domaine pour votre distribution CloudFront.

4. Dans un nouvel onglet du navigateur, collez le nom de domaine de distribution que vous avez copiés.
5. Revenez à l'onglet précédent du navigateur et ouvrez la console S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
6. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
7. Dans la liste Compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
8. Dans la liste Objets, choisissez le nom de la vidéo que vous avez téléchargée à l'étape 2 (par exemple, `sample.mp4`).
9. Sur la page détaillée de l'objet, dans la section Présentation de l'objet, copiez la valeur de la clé. Cette valeur correspond au chemin d'accès à l'objet vidéo chargé dans le compartiment S3.
10. Revenez à l'onglet du navigateur dans lequel vous avez précédemment collé le nom de domaine de distribution, saisissez une barre oblique (**`/`**) après le nom de domaine de distribution, puis collez le chemin d'accès à la vidéo que vous avez copiée précédemment (par exemple, `sample.mp4`).

    Votre vidéo S3 est désormais accessible au public et hébergée via CloudFront au niveau d'une URL semblable à la suivante :

    ```
    https://CloudFront distribution domain name/Path to the S3 video
    ```

    Remplacez *`Nom de domaine de distribution CloudFront`* et *`Chemin d'accès à la vidéo S3`* par les valeurs appropriées. Voici un exemple d'URL : **`https://d111111abcdef8.cloudfront.net/sample.mp4`**.

Étape 6 : configurer votre distribution CloudFront pour utiliser votre nom de domaine personnalisé

Pour utiliser votre propre nom de domaine au lieu du nom de domaine CloudFront dans l'URL permettant d'accéder à la vidéo S3, ajoutez un nom de domaine alternatif à votre distribution CloudFront.

Sous-étapes

- Demander un certificat SSL
- Ajouter un autre nom de domaine à votre distribution CloudFront.
- Créer un registre DNS pour acheminer le trafic depuis votre autre nom de domaine vers le nom de domaine de votre distribution CloudFront
- Vérifiez si IPv6 est activé pour votre distribution et créez un autre registre DNS si nécessaire

Demander un certificat SSL

Pour permettre à vos utilisateurs d'utiliser HTTPS et votre nom de domaine personnalisé dans l'URL de votre streaming vidéo, utilisez AWS Certificate Manager (ACM) pour demander un certificat de protocole SSL. Le certificat SSL établit une connexion réseau chiffrée au site web.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console ACM à l'adresse https://console.aws.amazon.com/acm/.
2. Si la page d'introduction s'affiche, sous Allocation de certificats, choisissez Mise en route.
3. Dans la page Request a certificate (Demander un certificat), choisissez Request a public certificate (Demander un certificat public) et Request a certificate (Demander un certificat).
4. Dans la page Add domain names (Ajouter des noms de domaine), saisissez le nom de domaine complet (FQDN) du site que vous souhaitez sécuriser à l'aide d'un certificat SSL/TLS. Vous pouvez utiliser un astérisque (*) pour créer un certificat générique qui protègera plusieurs noms de site du même domaine. Plus précisément, dans ce didacticiel, saisissez ***** et le nom de domaine personnalisé que vous avez configuré dans Prerequisites (Conditions préalables). Pour cet exemple, saisissez **`*.example.com`**, puis choisissez Next (Suivant).

   Pour plus d'informations, consultez Demander un certificat public ACM (console) dans le guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager.
5. Sur la page Sélectionner une méthode de validation, choisissez validation du DNS. Ensuite, choisissez Suivant.

Si vous êtes en mesure de modifier la configuration DNS, nous vous recommandons d'utiliser la validation de domaine DNS plutôt que la validation par e-mail. La validation du DNS présente plusieurs avantages par rapport à la validation par e-mail. Pour plus d'informations, consultez Option 1 : validation DNS dans le Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager.

6. (Facultatif) Étiquetez votre certificat à l'aide de métadonnées sur la page Ajouter des balises.
7. Choisissez Examiner.
8. Sur la page Vérification, vérifiez que les informations sous Domain name (Nom de domaine) et Validation method (Méthode de validation) sont correctes. Ensuite, choisissez Confirmer et demander.

   La page Validation indique que votre demande est en cours de traitement et que les domaines de certificat sont en cours de validation. Le certificat en attente de validation est dans l'état En attente de validation.
9. Dans la page Validation, appuyez sur la flèche vers le bas à gauche de votre nom de domaine personnalisé, puis choisissez Create record in Route 53 (Créer un registre dans Route 53) pour valider la propriété du domaine via le DNS.

   Cela ajoute un registre CNAME fourni par AWS Certificate Manager à la configuration de votre DNS.
10. Dans la boîte de dialogue Créer un enregistrement dans Route 53, choisissez Créer.

    La page Validation devrait afficher une notification d'état Success (Réussite) en bas.
11. Choisissez Continuer pour afficher la page de la liste des certificats.

    L'état de votre nouveau certificat passera de Pending validation (En attente de validation) à Issued (Émis) dans les 30 minutes.

Ajouter un autre nom de domaine à votre distribution CloudFront.

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Distributions.
3. Choisissez l'ID de la distribution que vous avez créée à l'étape 4.
4. Sur la page General (Général), accédez à l'onglet Settings (Paramètres) et choisissez Edit (Modifier).

5. Sur la page Modifier les paramètres, pour Nom de domaine alternatif (CNAME) - facultatif, choisissez Ajouter un élément pour ajouter les noms de domaine personnalisés que vous utilisez dans les URL de la vidéo S3 servie par cette distribution CloudFront.

   Dans ce didacticiel, par exemple, si vous souhaitez acheminer le trafic d'un sous-domaine, tel que `www.example.com`, saisissez le nom de sous-domaine (`www`) avec le nom de domaine (`example.com`). Plus précisément, saisissez **`www.example.com`**.

   > **Note**
   >
   > Le nom de domaine alternatif (CNAME) que vous ajoutez doit être couvert par le certificat SSL que vous avez précédemment associé à votre distribution CloudFront.

6. Pour Custom SSL certificate - optional (Certificat SSL personnalisé - facultatif), choisissez le certificat SSL que vous avez demandé précédemment (par exemple, **`*.example.com`**).

   > **Note**
   >
   > Si le certificat SSL ne s'affiche pas immédiatement après l'avoir demandé, patientez 30 minutes, puis actualisez la liste jusqu'à ce que le certificat SSL soit disponible afin que vous puissiez le sélectionner.

7. Conservez les paramètres restants définis sur les valeurs par défaut. Sélectionnez Save Changes.
8. Dans l'onglet General (Généra)l de la distribution, attendez que la valeur de Last modified (Dernière modification) passe de Deploying (Déploiement) à l'horodatage du moment où la distribution a été modifiée pour la dernière fois.

Créer un registre DNS pour acheminer le trafic depuis votre autre nom de domaine vers le nom de domaine de votre distribution CloudFront

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.
2. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).
3. Dans la page Zones hébergées, choisissez le nom de la zone hébergée que Route 53 a créée pour vous dans les conditions préalables (par exemple, **`example.com`**).

4. Choisissez Create record (Créer un registre), puis utilisez la méthode Quick create record (Création rapide de registre).
5. Pour Record name (Nom du registre), conservez la valeur du nom du registre identique au nom de domaine de remplacement de la distribution CloudFront que vous avez ajouté précédemment.

   Dans ce didacticiel, pour acheminer le trafic vers un sous-domaine, tel que `www.example.com`, saisissez le nom de sous-domaine sans le nom de domaine. Par exemple, saisissez uniquement **`www`** dans le champ de texte avant votre nom de domaine personnalisé.
6. Dans Type de registre, choisissez A – Achemine le trafic vers une adresse IPv4 et certaines ressources AWS.
7. Pour Value (Valeur), choisissez Alias pour activer la ressource Alias.
8. Sous Route traffic to (Acheminer le trafic vers), choisissez Alias to CloudFront distribution (Alias vers CloudFront distribution) dans la liste déroulante.
9. Dans le champ Choose distribution (Choisir la distribution), choisissez le nom de domaine de la distribution CloudFront que vous avez créée à l'étape 4.

   Pour rechercher le nom de domaine de votre distribution CloudFront, procédez comme suit :

   a. Dans un nouvel onglet du navigateur, connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v3/home.
   b. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.
   c. Dans la colonne Origins (Origines), identifiez la distribution CloudFront correcte en recherchant son nom d'origine, qui commence par le compartiment S3 que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
   d. Après avoir trouvé la distribution dans la liste, élargissez la colonne Domain name (Nom de domaine) afin de pouvoir consulter la valeur du nom de domaine pour votre distribution CloudFront.
10. Sur la page Create record (Création de registre) de la console Route 53, conservez les valeurs par défaut pour les paramètres restants.
11. Choisissez Créer des enregistrements.

Vérifiez si IPv6 est activé pour votre distribution et créez un autre registre DNS si nécessaire

Si IPv6 est activé pour votre distribution, vous devez créer un autre registre DNS.

1. Pour vérifier si IPv6 est activé pour votre distribution, procédez comme suit :

   a. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.

   b. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.

   c. Choisissez l'ID de la distribution CloudFront que vous avez créée à l'étape 4.

   d. Sur l'onglet General (Général), sous Settings (Paramètres), vérifiez si IPv6 est défini sur Enabled (Activé).

   Si IPv6 est activé pour votre distribution, vous devez créer un autre registre DNS.

2. Si IPv6 est activé pour votre distribution, procédez comme suit pour créer un registre DNS :

   a. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.

   b. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).

   c. Dans la page Zones hébergées, choisissez le nom de la zone hébergée que Route 53 a créée pour vous dans les conditions préalables (par exemple, **`example.com`**).

   d. Choisissez Create record (Créer un registre), puis utilisez la méthode Quick create record (Création rapide de registre).

   e. Pour Record name (Nom du registre), dans le champ de texte précédant votre nom de domaine personnalisé, saisissez la même valeur que celle que vous avez saisie lors de la création de registre DNS IPv4 ci-dessus. Par exemple, dans ce didacticiel, pour acheminer le trafic pour le sous-domaine `www.example.com`, saisissez uniquement **`www`**.

   f. Pour Type de registre, choisissez AAAA – Achemine le trafic vers une adresse IPv6 et certaines ressources AWS.

   g. Pour Value (Valeur), choisissez Alias pour activer la ressource Alias.

   h. Sous Route traffic to (Acheminer le trafic vers), choisissez Alias to CloudFront distribution (Alias vers CloudFront distribution) dans la liste déroulante.

   i. Dans le champ Choose distribution (Choisir la distribution), choisissez le nom de domaine de la distribution CloudFront que vous avez créée à l'étape 4.

   j. Pour les paramètres restants, conservez les paramètres par défaut.

   k. Choisissez Créer des enregistrements.

Étape 7 : accéder à la vidéo S3 via la distribution CloudFront avec le nom de domaine personnalisé

Pour accéder à la vidéo S3 à l'aide de l'URL personnalisée, vous devez associer votre autre nom de domaine au chemin d'accès à la vidéo dans le compartiment S3.

Pour créer une URL personnalisée permettant d'accéder à la vidéo S3 via la distribution CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.
3. Pour obtenir le nom de domaine alternatif de votre distribution CloudFront, procédez comme suit :

   a. Dans la colonne Origins (Origines), identifiez la distribution CloudFront correcte en recherchant son nom d'origine, qui commence par le nom du compartiment S3 pour le compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).

   b. Après avoir trouvé la distribution dans la liste, élargissez la colonne Alternate domain names (Noms de domaine alternatifs) pour copier la valeur du nom de domaine alternatif de votre distribution CloudFront.
4. Dans un nouvel onglet du navigateur, collez le nom de domaine alternatif de la distribution CloudFront.
5. Revenez à l'onglet précédent du navigateur et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
6. Recherchez le chemin d'accès à votre vidéo S3, comme expliqué à l'étape 5.
7. Retournez à l'onglet du navigateur où vous avez précédemment collé le nom de domaine alternatif, saisissez une barre oblique (**`/`**) et collez le chemin d'accès à votre vidéo S3 (par exemple, `sample.mp4`).

   Votre vidéo S3 est désormais accessible au public et hébergée via CloudFront au niveau d'une URL personnalisée semblable à la suivante :

   ```
   https://CloudFront distribution alternate domain name/Path to the S3 video
   ```

   Remplacez *`CloudFront distribution alternate domain name (Autre nom de domaine de distribution CloudFront)`* et *`Path to the S3 video (Chemin`*

d'accès à la vidéo S3) par les valeurs appropriées. Voici un exemple d'URL : **`https://www.example.com/sample.mp4`**.

(Facultatif) Étape 8 : afficher des données sur les demandes reçues par votre distribution CloudFront

Afficher des données sur les demandes reçues par votre distribution CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sous Rapports et analytique, choisissez les rapports dans la console parmi Statistiques du cache, Objets populaires, Principaux référents, Utilisation et Utilisateurs.

   Vous pouvez filtrer le tableau de bord de chaque rapport. Pour plus d'informations, consultez Rapports CloudFront dans la console dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.
3. Pour filtrer les données, choisissez l'ID de la distribution CloudFront que vous avez créée à l'étape 4.

Étape 9 : nettoyer

Si vous avez hébergé une vidéo de streaming S3 à l'aide de CloudFront et Route 53 uniquement en tant qu'exercice d'apprentissage, supprimez les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais.

> **Note**
>
> Lorsque vous enregistrez un domaine, cela coûte immédiatement de l'argent et c'est irréversible. Vous pouvez choisir de ne pas renouveler automatiquement le domaine, mais vous payez à l'avance et le possédez pour l'année. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement d'un nouveau domaine dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Sous-étapes

- Supprimer la distribution CloudFront
- Suppression du registre DNS

- Supprimer la zone hébergée publique de votre domaine personnalisé
- Supprimer le nom de domaine personnalisé de Route 53
- Supprimer la vidéo d'origine dans le compartiment source S3
- Supprimer le compartiment source S3

Supprimer la distribution CloudFront

1. Connectez-vous à AWS Management Console et ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Distributions.
3. Dans la colonne Origins (Origines), identifiez la distribution CloudFront correcte en recherchant son nom d'origine, qui commence par le nom du compartiment S3 pour le compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Pour supprimer une distribution CloudFront, vous devez d'abord la désactiver.
   - Si la valeur de la colonne Status (État) est Enabled (Activé) et si la valeur Last modified (Dernière modification) est l'horodatage au moment de la dernière modification de la distribution, continuez à désactiver la distribution avant de la supprimer.
   - Si la valeur de Statut est Activé et si la valeur Dernière modification est Déploiement, attendez jusqu'à ce que la valeur de Statut passe à l'horodatage du moment où la distribution a été modifiée pour la dernière fois. Continuez ensuite pour désactiver la distribution avant de la supprimer.
5. Pour désactiver la distribution CloudFront, procédez comme suit :
   a. Dans la liste Distributions, cochez la case en regard de l'ID de la distribution que vous souhaitez supprimer.
   b. Pour désactiver la distribution, choisissez Désactiver, puis Désactiver pour confirmer.

      Si vous désactivez une distribution qui possède un nom de domaine alternatif qui lui est associée, CloudFront cessera d'accepter le trafic pour ce nom de domaine (par exemple, `www.example.com`), même si une autre distribution a un nom de domaine alternatif avec caractère générique (`*`) correspondant au même domaine (par exemple `*.example.com`).
   c. La valeur de la colonne État passe immédiatement sur Désactivé. Attendez que la valeur Last modified (Dernière modification) passe de Deploying (Déploiement) à l'horodatage du moment où la distribution a été modifiée pour la dernière fois.

Étant donné que CloudFront doit répercuter cette modification dans tous les emplacements périphériques, cela peut prendre quelques minutes avant que la mise à jour ne soit terminée et que l'option Supprimer soit disponible pour que vous puissiez supprimer la distribution.

6. Pour supprimer la distribution désactivée, procédez comme suit :

   a. Cochez la case en regard de l'ID de la distribution que vous souhaitez supprimer.

   b. Choisissez Supprimer, puis Supprimer pour confirmer.

Suppression du registre DNS

Si vous souhaitez supprimer la zone hébergée publique du domaine (y compris le registre DNS), consultez Supprimer la zone hébergée publique de votre domaine personnalisé dans le Guide du développeur Amazon Route 53. Si vous souhaitez seulement supprimer le registre DNS créé à l'étape 6, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.
2. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).
3. Dans la page Zones hébergées, choisissez le nom de la zone hébergée que Route 53 a créée pour vous dans les conditions préalables (par exemple, **`example.com`**).
4. Dans la liste des registres, cochez la case à côté des registres que vous voulez supprimer (les registres que vous avez créés à l'étape 6).

   > **Note**
   >
   > Vous ne pouvez pas supprimer les registres dont la valeur est NS ou SOA pour le champ Type.

5. Choisissez Supprimer un jeu de registres.
6. Pour confirmer la suppression, choisissez Supprimer.

   La propagation de vos registres modifiés sur les serveurs DNS Route 53 n'est pas immédiate. Actuellement, le seul moyen de vérifier que vos modifications ont été propagées consiste à utiliser la méthode l'action d'API GetChange. Les modifications se propagent généralement sur tous les serveurs de Route 53 en 60 secondes.

Supprimer la zone hébergée publique de votre domaine personnalisé

Warning

Si vous souhaitez conserver l'enregistrement de votre domaine, mais que vous souhaitez arrêter d'acheminer le trafic Internet vers votre site web ou votre application Web, nous vous recommandons de supprimer les registres dans la zone hébergée (comme expliqué dans la section précédente) au lieu de supprimer la zone hébergée.
Si vous supprimez une zone hébergée, quelqu'un d'autre peut utiliser le domaine et acheminer le trafic vers ses propres ressources à l'aide de votre nom de domaine.
En outre, si vous supprimez une zone hébergée, vous ne pourrez pas annuler cette suppression. Vous devrez créer une nouvelle zone hébergée et mettre à jour les serveurs de noms pour l'enregistrement de votre domaine, ce qui peut demander jusqu'à 48 heures pour prendre effet.
Si vous ne voulez pas que le domaine soit disponible sur Internet, vous pouvez d'abord transférer votre service DNS vers un service DNS gratuit, puis supprimer la zone hébergée Route 53. Cela évitera les requêtes DNS futures d'être mal acheminées.

1. Si le domaine est enregistré auprès de Route 53, consultez Ajout ou modification de serveurs de noms et de registres de type Glue pour un domaine dans le Guide du développeur Amazon Route 53 pour savoir comment remplacer des serveurs de noms Route 53 par des serveurs de noms pour le nouveau service DNS.
2. Si le domaine est enregistré auprès d'un autre bureau d'enregistrement, utilisez la méthode fournie par le bureau d'enregistrement pour changer les serveurs de noms du domaine.

Note

Si vous supprimez une zone hébergée pour un sous-domaine (`www.example.com`), vous n'avez pas besoin de changer les serveurs de noms du domaine (`example.com`).

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.
2. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).

3. Dans la page Zones hébergées, choisissez la ligne de la zone hébergée que vous souhaitez supprimer.
4. Sur l'onglet Registres de votre zone hébergée, vérifiez que la zone hébergée que vous souhaitez supprimer contient uniquement un NS et un registre SOA.

   Si elle contient d'autres registres, supprimez-les en premier lieu.

   Si vous avez créé des registres NS pour des sous-domaines dans la zone hébergée, supprimez également ces registres.
5. Sur l'onglet Signature DNSSEC de votre zone hébergée, désactivez la signature DNNSSEC si elle était activée. Pour plus d'informations, consultez Désactivation de la signature DNSSEC dans le Guide du développeur Amazon Route 53.
6. En haut de la page des détails de la zone hébergée, choisissez Delete zone (Supprimer une zone).
7. Saisissez **`delete`** pour confirmer la suppression, puis choisissez Supprimer.

Supprimer le nom de domaine personnalisé de Route 53

Pour les domaines de premier niveau (TLD), vous pouvez supprimer l'enregistrement si vous n'en avez plus besoin. Si vous supprimez un enregistrement de nom de domaine de Route 53 avant la date d'expiration prévue de l'enregistrement, AWS ne remboursera pas les frais d'enregistrement. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un enregistrement de nom de domaine dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

> **Important**
>
> Si vous souhaitez transférer le domaine entre Comptes AWS ou transférer le domaine vers un autre bureau d'enregistrement, ne supprimez pas le domaine en espérant pouvoir le réenregistrer immédiatement. Consultez plutôt la documentation pertinente dans le Guide du développeur Amazon Route 53 :
>
> - Transfert d'un domaine vers un autre Compte AWS
> - Transfert d'un domaine depuis Amazon Route 53 vers un autre bureau d'enregistrement

Supprimer la vidéo d'origine dans le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Bucket name (Nom du compartiment), choisissez le nom du compartiment dans lequel vous avez téléchargé la vidéo à l'étape 2 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Sur l'onglet Objects (Objets), cochez la case située en regard du nom de l'objet que vous souhaitez supprimer (par exemple, `sample.mp4`).
5. Choisissez Supprimer.
6. Sous Supprimer définitivement les objets ?, saisissez **`permanently delete`** pour confirmer que vous souhaitez supprimer cet objet.
7. Choisissez Supprimer les objets.

Supprimer le compartiment source S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Buckets (Compartiments), choisissez le bouton d'option en regard du nom du compartiment que vous avez créé à l'étape 1 (par exemple, **`tutorial-bucket`**).
4. Choisissez Supprimer.
5. Dans la page Supprimer un compartiment, confirmez que vous souhaitez supprimer le compartiment en saisissant le nom du compartiment dans le champ de texte, puis choisissez Supprimer un compartiment.

Étapes suivantes

Après avoir terminé ce didacticiel, vous pouvez explorer plus en détail les cas d'utilisation connexes suivants :

- Transcodez les vidéos S3 dans les formats de streaming requis par un téléviseur ou un appareil connecté particulier avant d'héberger ces vidéos avec une distribution CloudFront.

Pour utiliser Opérations par lot Amazon S3, AWS Lambda et AWS Elemental MediaConvert pour transcoder par lots une collection de vidéos dans différents formats multimédias de sortie, consultez Didacticiel : transcodage par lot de vidéos avec S3 Batch Operations.

- Hébergez d'autres objets stockés dans S3, tels que des images, audio, animations graphiques, feuilles de style, HTML, JavaScript, applications React, etc. à l'aide de CloudFront et Route 53.

  Consultez, par exemple, Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53 et Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront.

- Utiliser Amazon S3 Transfer Acceleration pour configurer des transferts de fichiers rapides et sécurisés. Transfer Acceleration peut accélérer le chargement de vidéos vers votre compartiment S3 pour le transfert à longue distance de vidéos plus volumineuses. Transfer Acceleration améliore les performances de transfert en acheminant le trafic via les emplacements périphériques distribués à l'échelle mondiale de CloudFront et sur les réseaux backbone AWS. Elle utilise également des optimisations de protocole réseau. Pour plus d'informations, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.

Didacticiel : configuration d'un site web statique sur Amazon S3

> **Important**
>
> Amazon S3 applique désormais le chiffrement côté serveur avec les clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) comme niveau de base du chiffrement pour chaque compartiment d'Amazon S3. À partir du 5 janvier 2023, tous les nouveaux chargements d'objets sur Amazon S3 sont automatiquement chiffrés, sans coût supplémentaire et sans impact sur les performances. Le statut de chiffrement automatique pour la configuration de chiffrement par défaut du compartiment S3 et pour les nouveaux chargements d'objets est disponible dans les journaux AWS CloudTrail, S3 Inventory, S3 Storage Lens, dans la console Amazon S3, et en tant qu'en-tête de réponse supplémentaire de l'API Amazon S3 dans l'AWS Command Line Interface et les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le chiffrement par défaut.

Vous pouvez configurer un compartiment Amazon S3 afin qu'il fonctionne comme un site web. Cet exemple explique les différentes étapes d'hébergement d'un site web sur Amazon S3.

> **Important**
>
> Le didacticiel suivant nécessite la désactivation du blocage de l'accès public. Nous vous recommandons de maintenir activé le blocage de l'accès public. Si vous souhaitez maintenir activés les quatre paramètres de blocage de l'accès public et héberger un site Web statique, vous pouvez utiliser le contrôle d'accès d'origine (OAC) Amazon CloudFront. Amazon CloudFront fournit les fonctionnalités nécessaires pour configurer un site web statique sécurisé. Les sites Web statiques Amazon S3 prennent uniquement en charge les points de terminaison HTTP. Amazon CloudFront utilise le stockage durable d'Amazon S3 tout en fournissant des en-têtes de sécurité supplémentaires, tels que HTTPS. HTTPS accroît la sécurité en chiffrant une demande HTTP normale et en offrant une protection contre les cyberattaques courantes. Pour plus d'informations, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Rubriques

- Étape 1 : créer un compartiment
- Étape 2 : activer l'hébergement de site web statique
- Étape 3 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public
- Étape 4 : ajouter une politique de compartiment visant à rendre disponible publiquement le contenu de votre compartiment
- Étape 5 : configurer un document d'index
- Étape 6 : configurer un document d'erreur
- Étape 7 : tester le point de terminaison de votre site web
- Étape 8 : nettoyer

Étape 1 : créer un compartiment

Les instructions ci-dessous fournissent une vue d'ensemble de la façon de créer vos compartiments pour l'hébergement de site web. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la création d'un compartiment, veuillez consulter Création d'un compartiment à usage général.

Pour créer un compartiment

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

2. Choisissez Créer un compartiment.
3. Saisissez le Nom du compartiment (par exemple **`example.com`**).
4. Choisissez la Région dans laquelle vous souhaitez créer le compartiment.

   Choisissez une Région proche de vous sur le plan géographique afin de limiter la latence et les coûts, ou de répondre aux exigences réglementaires. C'est la Région que vous choisissez qui détermine votre point de terminaison de site web Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de sites web.
5. Pour accepter les paramètres par défaut et créer le compartiment, choisissez Créer.

Étape 2 : activer l'hébergement de site web statique

Après avoir créé un compartiment, vous pouvez activer l'hébergement de site web statique pour votre compartiment. Vous pouvez créer un compartiment ou utiliser un compartiment existant.

Pour activer l'hébergement de site Web statique

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer l'hébergement de sites Web statiques.
4. Choisissez Propriétés.
5. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
6. Choisissez Utiliser ce compartiment pour héberger un site Web.
7. Sous Static website hosting (Hébergement de site web statique), choisissez Enable (Activer).
8. Dans Index document (Document d'index), entrez le nom du document d'index, généralement `index.html`.

   Le nom du document d'index est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'index HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Lorsque vous configurez un compartiment pour l'hébergement d'un site web, vous devez indiquer un document d'index. Amazon S3 renvoie ce document d'index lorsque des demandes sont faites dans le domaine racine ou dans n'importe quel sous-dossier. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'index.

9. Pour fournir votre propre document d'erreur personnalisé pour les erreurs de classe 4XX, entrez le nom du fichier du document d'erreur personnalisé dans Document d'erreur.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'erreur HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Si vous ne spécifiez pas de document d'erreur personnalisé et qu'une erreur se produit, Amazon S3 renvoie un document d'erreur HTML par défaut. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'erreur personnalisé.
10. (Facultatif) Si vous souhaitez spécifier des règles de redirection avancées, décrivez les règles à l'aide du langage JSON dans Redirection rules (Règles de redirection).

    Par exemple, vous pouvez acheminer les demandes de façon conditionnelle en fonction des noms ou préfixes de clés d'objets dans la demande. Pour plus d'informations, consultez Configurer des règles de redirection pour utiliser des redirections conditionnelles avancées.
11. Sélectionnez Save Changes.

    Amazon S3 permet l'hébergement de site web statique pour votre compartiment. Au bas de la page, sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), vous voyez le point de terminaison du site web pour votre compartiment.
12. Sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), notez la valeur de Endpoint (Point de terminaison).

    Endpoint (Point de terminaison) correspond au point de terminaison du site web Amazon S3 de votre compartiment. Une fois que vous avez terminé de configurer votre compartiment en tant que site Web statique, vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour tester votre site Web.

Étape 3 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public

Par défaut, Amazon S3 bloque l'accès public à votre compte et à vos compartiments. Si vous souhaitez utiliser un compartiment pour héberger un site web statique, vous pouvez utiliser ces étapes pour modifier vos paramètres de blocage de l'accès public.

> **Warning**
>
> Avant de suivre ces étapes, passez en revue Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 pour vous assurer que vous comprenez et acceptez les risques liés à l'autorisation de l'accès public. Lorsque vous désactivez les paramètres de blocage de l'accès public pour rendre votre compartiment public, toute personne sur Internet peut

accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez le nom du compartiment que vous avez configuré en tant que site web statique.
3. Choisissez Permissions.
4. Sous Block public access (bucket settings) (Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment)), choisissez Edit (Modifier).
5. Décochez Bloquer tous les accès publics et sélectionnez Enregistrer les modifications.



Amazon S3 désactive les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment. Pour créer un site Web public statique, vous devrez peut-être aussi modifier les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte avant d'ajouter une stratégie de compartiment. Si les

paramètres de blocage de l'accès public pour votre compte sont actuellement activés, une note s'affiche sous Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment).

Étape 4 : ajouter une politique de compartiment visant à rendre disponible publiquement le contenu de votre compartiment

Après avoir modifié les paramètres de blocage de l'accès public S3, vous devez ajouter une stratégie de compartiment pour accorder un accès public en lecture à votre compartiment. Lorsque vous accordez un accès public en lecture, tout le monde sur Internet peut accéder à votre compartiment.

> **Important**
>
> La stratégie suivante est uniquement un exemple et autorise un accès complet au contenu de votre compartiment. Avant d'effectuer cette étape, consultez Comment assurer la sécurité des fichiers de mon compartiment Amazon S3 ?, pour vous assurer que vous comprenez les bonnes pratiques pour sécuriser les fichiers dans votre compartiment S3 et les risques liés à l'octroi d'un accès public.

1. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Permissions.
3. Sous Politique de compartiment, choisissez Modifier.
4. Pour accorder l'accès public en lecture à votre site web, copiez la politique de compartiment suivante et collez-la dans l'Éditeur de politique de compartiment.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublicReadGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::Bucket-Name/*"
            ]
```

```
        }
    ]
}
```

5. Mettez à jour `Resource` pour inclure le nom de votre compartiment.

   Dans l'exemple précédent de politique de compartiment, *`Bucket-Name`* est un espace réservé pour le nom du compartiment. Pour utiliser cette politique de compartiment avec votre propre compartiment, vous devez mettre à jour ce nom pour qu'il corresponde à celui de votre compartiment.

6. Sélectionnez Save Changes.

   Un message s'affiche indiquant que la politique de compartiment a été ajoutée avec succès.

   Si une erreur indique `Policy has invalid resource`, confirmez que le nom du compartiment dans la politique de compartiment correspond au nom de votre compartiment. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une politique de compartiment, consultez Comment ajouter une politique de compartiment S3 ?

   Si vous recevez un message d'erreur et que vous ne pouvez pas enregistrer la stratégie de compartiment, vérifiez les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte et de votre compartiment pour confirmer que vous autorisez l'accès public au compartiment.

Étape 5 : configurer un document d'index

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous saisissez le nom du document d'index (par exemple, **`index.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour le compartiment, vous téléchargez un fichier HTML avec le nom du document de cet index dans votre compartiment.

Pour configurer le document d'index

1. Créez un fichier `index.html`.

   Si vous n'avez pas de ficher `index.html`, vous pouvez utiliser le code HTML suivant pour en créer un :

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
    <title>My Website Home Page</title>
```

```
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my website</h1>
  <p>Now hosted on Amazon S3!</p>
</body>
</html>
```

2. Enregistrez le fichier d'index au niveau local.

   Le nom du fichier du document d'index doit correspondre exactement au nom du document d'index que vous saisissez dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique. Le nom du document d'index est sensible à la casse. Par exemple, si vous saisissez `index.html` pour le nom du Document d'index dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom du fichier de votre document d'index doit également être `index.html` et non `Index.html`.
3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.
6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et saisissez le nom exact de votre document d'index (par exemple, `index.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.
7. Pour charger le document d'index dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier d'index dans la liste du compartiment de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.
8. (Facultatif) Chargez du contenus d'un autre site Web dans votre compartiment.

Étape 6 : configurer un document d'erreur

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous entrez le nom du document d'erreur (par exemple, **`404.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web

statique pour le compartiment, vous chargez un fichier HTML avec le nom du document d'erreur dans votre compartiment.

Pour configurer un document d'erreur

1. Créez un document d'erreur, par exemple `404.html`.
2. Enregistrez le fichier de document d'erreur au niveau local.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom que vous saisissez lorsque vous activez l'hébergement de site web statique. Par exemple, si vous entrez `404.html` pour le nom du document d'Erreur dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom de fichier de votre document d'erreur doit également être `404.html`.
3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.
6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et entrez le nom exact de votre document d'erreur (par exemple, `404.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web et Configuration d'un document d'erreur personnalisé.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.
7. Pour charger le document d'erreur dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier du document d'erreur dans la liste des compartiments de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.

Étape 7 : tester le point de terminaison de votre site web

Après avoir configuré l'hébergement de site web statique pour votre compartiment, vous pouvez tester le point de terminaison de votre site Web.

> **Note**
>
> Amazon S3 ne prend pas en charge l'accès HTTPS au site web. Si vous souhaitez utiliser HTTPS, vous pouvez utiliser Amazon CloudFront pour diffuser un site web statique hébergé sur Amazon S3.
> Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser CloudFront pour diffuser un site Web statique hébergé sur Amazon S3 ? et Exigences du protocole HTTPS pour les communications entre les utilisateurs et CloudFront.

1. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Propriétés.
3. Au bas de la page, sous Héberger un site Web statique, choisissez le Point de terminaison du site Web du compartiment.

   Le document d'index s'ouvre dans une autre fenêtre du navigateur.

Vous avez désormais un site web hébergé sur Amazon S3. Ce site web est accessible au niveau du point de terminaison du site web Amazon S3. Néanmoins, vous devez avoir un domaine, de type `example.com`, pour proposer le contenu à partir du site web que vous avez créé. Vous pouvez également vouloir utiliser le domaine racine Amazon S3 pour traiter les demandes concernant `http://www.example.com` et `http://example.com`. Cela nécessite des étapes supplémentaires. Pour obtenir un exemple, consultez Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53.

Étape 8 : nettoyer

Si vous avez créé votre site web statique comme un simple exercice d'apprentissage, supprimez les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais. Une fois que vous avez supprimé vos ressources AWS, votre site web n'est plus disponible. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'un compartiment à usage général.

Tutoriel : configuration d'un site Web statique à l'aide d'un domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53

Admettons que vous souhaitiez héberger un site web statique sur Amazon S3. Vous avez enregistré un domaine auprès d'Amazon Route 53 (par exemple, `example.com`) et vous souhaitez que les

demandes concernant `http://www.example.com` et `http://example.com` soient servies à partir de votre contenu Amazon S3. Vous pouvez utiliser cette démonstration pour apprendre à héberger un site web statique et créer des redirections sur Amazon S3 pour un site web avec un nom de domaine personnalisé enregistré auprès de Route 53. Vous pouvez utiliser un site web existant que vous souhaitez héberger sur Amazon S3 ou utiliser cette démonstration pour commencer à partir de zéro.

Une fois cette démonstration terminée, vous pouvez éventuellement utiliser Amazon CloudFront pour améliorer les performances de votre site web. Pour plus d'informations, consultez Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront.

> **Note**
>
> Les points de terminaison de site web Amazon S3 ne prennent pas en charge le protocole HTTPS ou les points d'accès. Si vous souhaitez utiliser HTTPS, vous pouvez utiliser Amazon CloudFront pour diffuser un site web statique hébergé sur Amazon S3.
> Pour un didacticiel expliquant comment héberger votre contenu de manière sécurisée avec CloudFront et Amazon S3, consultez Didacticiel : Hébergement de vidéos en streaming à la demande avec Amazon S3, Amazon CloudFront et Amazon Route 53. Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser CloudFront pour diffuser un site Web statique hébergé sur Amazon S3 ? et Exigences du protocole HTTPS pour les communications entre les utilisateurs et CloudFront.

Automatisation de la configuration d'un site web statique avec un modèle CloudFormation

Vous pouvez utiliser un modèle CloudFormation pour automatiser la configuration de votre site web statique. Le modèle CloudFormation configure les composants dont vous avez besoin pour héberger un site web statique sécurisé afin de pouvoir vous concentrer davantage sur le contenu de votre site web plutôt que sur la configuration des composants.

Le modèle CloudFormation comprend les composants suivants :

- Amazon S3 – Crée un compartiment Amazon S3 pour héberger votre site web statique.
- CloudFront – Crée une distribution CloudFront pour accélérer votre site web statique.
- Lambda@Edge – Utilise Lambda@Edge pour ajouter des en-têtes de sécurité à chaque réponse du serveur. Les en-têtes de sécurité sont un groupe d'en-têtes dans la réponse du serveur Web qui indiquent aux navigateurs web d'appliquer des mesures de sécurité supplémentaires. Pour plus

d'informations, consultez le billet de blog Adding HTTP security headers using Lambda@Edge and Amazon CloudFront.

Ce modèle CloudFormation peut être téléchargé et utilisé. Pour plus d'informations et pour obtenir des instructions, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Rubriques

- Avant de commencer
- Étape 1 : enregistrer un domaine personnalisé avec Route 53
- Étape 2 : créer deux compartiments
- Étape 3 : configurer votre compartiment de domaine racine pour l'hébergement de site web
- Étape 4 : configurer votre compartiment de sous-domaine pour la redirection de site web
- Étape 5 : configurer la journalisation pour le trafic du site web
- Étape 6 : charger l'index et le contenu du site web
- Étape 7 : charger un document d'erreur
- Étape 8 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public S3
- Étape 9 : attacher une politique de compartiment
- Étape 10 : tester le point de terminaison de domaine
- Étape 11 : ajouter des enregistrements d'alias pour vos domaine et sous-domaine
- Étape 12 : tester le site web
- Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront
- Nettoyage de vos exemples de ressources

Avant de commencer

À mesure que vous suivez les étapes de cet exemple, vous utilisez les services suivants :

Amazon Route 53 – Vous utilisez Route 53 pour enregistrer des domaines et définir où vous souhaitez acheminer le trafic Internet pour votre domaine. Cet exemple montre comment créer des enregistrements d'alias Route 53 qui acheminent le trafic de votre domaine (`example.com`) et de votre sous-domaine (`www.example.com`) vers un compartiment Amazon S3 qui contient un fichier HTML.

Amazon S3 – Vous utilisez Amazon S3 pour créer des compartiments, charger un modèle de page de site web, configurer des autorisations afin que toute personne puisse consulter le contenu et ensuite configurer les compartiments pour l'hébergement de sites web.

Étape 1 : enregistrer un domaine personnalisé avec Route 53

Si vous ne disposez pas déjà d'un nom de domaine enregistré, tel que `example.com`, enregistrez-en un avec Route 53. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement d'un nouveau domaine dans le Guide du développeur Amazon Route 53. Après avoir enregistré votre nom de domaine, vous pouvez créer et configurer vos compartiments Amazon S3 pour l'hébergement de sites web.

Étape 2 : créer deux compartiments

Pour prendre en charge les demandes à partir du domaine racine et du sous-domaine, vous créez deux compartiments.

- Compartiment de domaine – `example.com`
- Compartiment de sous-domaine – `www.example.com`

Ces noms de compartiment doivent correspondre exactement à votre nom de domaine. Dans cet exemple, le nom de domaine est `example.com`. Vous hébergez votre contenu hors du compartiment de domaine racine (`example.com`). Vous créez une demande de redirection pour le compartiment de sous-domaine (`www.example.com`). Si quelqu'un saisit `www.example.com` dans son navigateur, il est redirigé vers `example.com` et voit le contenu hébergé dans le compartiment Amazon S3 portant ce nom.

Pour créer des compartiments pour l'hébergement de site web

Les instructions ci-dessous fournissent une vue d'ensemble de la façon de créer vos compartiments pour l'hébergement de site web. Pour obtenir des instructions étape par étape sur la création d'un compartiment, consultez Création d'un compartiment à usage général.

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Créez votre compartiment de domaine racine.

    a. Dans la barre de navigation en haut de la page, sélectionnez le nom de la Région AWS actuellement affichée. Choisissez ensuite la région dans laquelle vous souhaitez créer un compartiment.

> **Note**
>
> Pour limiter la latence et les coûts, et répondre aux exigences légales, choisissez une région proche de vous. Les objets stockés dans une Région ne la quittent jamais, sauf si vous les transférez explicitement vers une autre Région. Pour obtenir la liste des Régions AWS Amazon S3, consultez Points de terminaison Service AWS dans Référence générale d'Amazon Web Services.

b. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.

c. Choisissez Créer un compartiment. La page Créer un compartiment s'ouvre.

d. Saisissez le Nom du compartiment (par exemple **`example.com`**).

e. Choisissez la Région dans laquelle vous souhaitez créer le compartiment.

   Choisissez une Région proche de vous sur le plan géographique afin de limiter la latence et les coûts, ou de répondre aux exigences réglementaires. C'est la Région que vous choisissez qui détermine votre point de terminaison de site web Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de sites web.

f. Pour accepter les paramètres par défaut et créer le compartiment, choisissez Créer.

3. Créez votre compartiment de sous-domaine :

   a. Choisissez Créer un compartiment.

   b. Saisissez le Nom du compartiment (par exemple **`www.example.com`**).

   c. Choisissez la Région dans laquelle vous souhaitez créer le compartiment.

      Choisissez une Région proche de vous sur le plan géographique afin de limiter la latence et les coûts, ou de répondre aux exigences réglementaires. C'est la Région que vous choisissez qui détermine votre point de terminaison de site web Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de sites web.

   d. Pour accepter les paramètres par défaut et créer le compartiment, choisissez Créer.

Dans l'étape suivante, vous configurez `example.com` pour l'hébergement de site web.

Étape 3 : configurer votre compartiment de domaine racine pour l'hébergement de site web

Dans cette étape, vous configurez votre compartiment de domaine racine (`example.com`) en tant que site web. Ce compartiment contient le contenu de votre site web. Lorsque vous configurez un compartiment pour héberger un site web, vous pouvez accéder à ce site à l'aide des Points de terminaison de sites web.

Pour activer l'hébergement de site Web statique

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
3. Dans la liste de compartiments, choisissez le nom du compartiment pour lequel vous souhaitez activer l'hébergement de sites Web statiques.
4. Choisissez Propriétés.
5. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
6. Choisissez Utiliser ce compartiment pour héberger un site Web.
7. Sous Static website hosting (Hébergement de site web statique), choisissez Enable (Activer).
8. Dans Index document (Document d'index), entrez le nom du document d'index, généralement `index.html`.

   Le nom du document d'index est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'index HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Lorsque vous configurez un compartiment pour l'hébergement d'un site web, vous devez indiquer un document d'index. Amazon S3 renvoie ce document d'index lorsque des demandes sont faites dans le domaine racine ou dans n'importe quel sous-dossier. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'index.
9. Pour fournir votre propre document d'erreur personnalisé pour les erreurs de classe 4XX, entrez le nom du fichier du document d'erreur personnalisé dans Document d'erreur.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom de fichier du document d'erreur HTML que vous prévoyez de charger dans votre compartiment S3. Si vous ne spécifiez pas de document d'erreur personnalisé et qu'une erreur se produit, Amazon S3 renvoie un document d'erreur HTML par défaut. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'erreur personnalisé.

10. (Facultatif) Si vous souhaitez spécifier des règles de redirection avancées, décrivez les règles à l'aide du langage JSON dans Redirection rules (Règles de redirection).

    Par exemple, vous pouvez acheminer les demandes de façon conditionnelle en fonction des noms ou préfixes de clés d'objets dans la demande. Pour plus d'informations, consultez Configurer des règles de redirection pour utiliser des redirections conditionnelles avancées.
11. Sélectionnez Save Changes.

    Amazon S3 permet l'hébergement de site web statique pour votre compartiment. Au bas de la page, sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), vous voyez le point de terminaison du site web pour votre compartiment.
12. Sous Static website hosting (Hébergement de site Web statique), notez la valeur de Endpoint (Point de terminaison).

    Endpoint (Point de terminaison) correspond au point de terminaison du site web Amazon S3 de votre compartiment. Une fois que vous avez terminé de configurer votre compartiment en tant que site Web statique, vous pouvez utiliser ce point de terminaison pour tester votre site Web.

Après avoir modifié les paramètres de blocage de l'accès public et ajouté une politique de compartiment qui autorise l'accès en lecture publique, vous pouvez utiliser le point de terminaison du site web pour accéder à votre site web.

Au cours de l'étape suivante, vous configurez votre sous-domaine (`www.example.com`) pour rediriger les demandes vers votre domaine (`example.com`).

Étape 4 : configurer votre compartiment de sous-domaine pour la redirection de site web

Maintenant que vous avez configuré le compartiment de votre domaine racine pour l'hébergement de site Web, vous pouvez configurer le compartiment de votre sous-domaine pour rediriger toutes les demandes vers le domaine. Dans cet exemple, toutes les demandes pour `www.example.com` sont redirigées vers `example.com`.

Pour configurer une demande de redirection

1. Dans la console Amazon S3, dans la liste Compartiments à usage général, choisissez nom de compartiment de votre sous-domaine (`www.example.com`, dans cet exemple).
2. Choisissez Propriétés.

3. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Modifier.
4. Choisissez Redirect requests for an object (Rediriger les demandes pour un objet).
5. Dans la zone Target bucket (Compartiment cible), entrez votre domaine racine, par exemple, **`example.com`**.
6. Pour Protocol (Protocole), choisissez http.
7. Sélectionnez Save Changes.

Étape 5 : configurer la journalisation pour le trafic du site web

Si vous souhaitez effectuer le suivi du nombre de visiteurs accédant à votre site web, vous pouvez activer la journalisation pour le compartiment de votre domaine racine. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur. Si vous prévoyez d'utiliser Amazon CloudFront pour accélérer votre site web, vous pouvez également utiliser la journalisation CloudFront.

Pour activer la journalisation des accès au serveur pour votre compartiment de domaine racine

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans la Région où vous avez créé le compartiment configuré en tant que site Web statique, créez un compartiment pour la journalisation, par exemple `logs.example.com`.
3. Créez un dossier pour les fichiers de journalisation des accès au serveur (par exemple, `logs`).
4. (Facultatif) Si vous souhaitez utiliser CloudFront pour améliorer les performances de votre site web, créez un dossier pour les fichiers journaux CloudFront (par exemple, `cdn`).

> **Important**
>
> Lorsque vous créez ou mettez à jour une distribution et activez la journalisation CloudFront, CloudFront met à jour la liste de contrôle d'accès (ACL) afin d'attribuer au compte `awslogsdelivery` des autorisations `FULL_CONTROL` pour écrire des journaux dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Autorisations requises pour configurer la journalisation standard et pour accéder à vos fichiers journaux dans le guide du développeur Amazon CloudFront. Si le compartiment qui stocke les journaux utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété de l'objet S3 afin de désactiver les listes ACL, CloudFront ne peut pas écrire de journaux dans le

compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

5. Dans la liste Compartiments choisissez votre compartiment de domaine racine.
6. Choisissez Propriétés.
7. Sous Server access logging (Journalisation des accès au serveur), choisissez Edit (Modifier).
8. Choisissez Activer.
9. Sous Target bucket (Compartiment cible), choisissez la destination du compartiment et du dossier pour les journaux d'accès au serveur :

   - Accédez à l'emplacement du dossier et du compartiment :
     1. Choisissez Parcourir S3.
     2. Choisissez le nom du compartiment, puis le dossier des journaux.
     3. Choisissez Choose path (Sélectionnez un chemin).
   - Saisissez le chemin du compartiment S3, par ex., `s3://logs.example.com/logs/`.
10. Sélectionnez Save Changes.

    Dans votre compartiment de journaux, vous pouvez désormais accéder à vos journaux. Amazon S3 copie les journaux d'accès du site web dans votre compartiment de journaux toutes les deux heures.

Étape 6 : charger l'index et le contenu du site web

Dans cette étape, vous chargez votre document d'index et le contenu de site web facultatif dans votre compartiment de domaine racine.

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous saisissez le nom du document d'index (par exemple, **`index.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour le compartiment, vous téléchargez un fichier HTML avec le nom du document de cet index dans votre compartiment.

Pour configurer le document d'index

1. Créez un fichier `index.html`.

   Si vous n'avez pas de ficher `index.html`, vous pouvez utiliser le code HTML suivant pour en créer un :

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
    <title>My Website Home Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to my website</h1>
  <p>Now hosted on Amazon S3!</p>
</body>
</html>
```

2. Enregistrez le fichier d'index au niveau local.

   Le nom du fichier du document d'index doit correspondre exactement au nom du document d'index que vous saisissez dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique. Le nom du document d'index est sensible à la casse. Par exemple, si vous saisissez `index.html` pour le nom du Document d'index dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom du fichier de votre document d'index doit également être `index.html` et non `Index.html`.

3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.

4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.

5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.

6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et saisissez le nom exact de votre document d'index (par exemple, `index.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.

7. Pour charger le document d'index dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier d'index dans la liste du compartiment de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.

8. (Facultatif) Chargez du contenus d'un autre site Web dans votre compartiment.

Étape 7 : charger un document d'erreur

Lorsque vous activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment, vous entrez le nom du document d'erreur (par exemple, **`404.html`**). Après avoir activé l'hébergement de site web statique pour le compartiment, vous chargez un fichier HTML avec le nom du document d'erreur dans votre compartiment.

Pour configurer un document d'erreur

1. Créez un document d'erreur, par exemple `404.html`.
2. Enregistrez le fichier de document d'erreur au niveau local.

   Le nom du document d'erreur est sensible à la casse et doit correspondre exactement au nom que vous saisissez lorsque vous activez l'hébergement de site web statique. Par exemple, si vous entrez `404.html` pour le nom du document d'Erreur dans la boîte de dialogue Hébergement de site Web statique, le nom de fichier de votre document d'erreur doit également être `404.html`.
3. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
4. Dans le volet de navigation de gauche, choisissez Compartiments à usage général.
5. Dans la liste des compartiments, choisissez le nom du compartiment que vous souhaitez utiliser pour héberger un site Web statique.
6. Activez l'hébergement de site Web statique pour votre compartiment et entrez le nom exact de votre document d'erreur (par exemple, `404.html`). Pour plus d'informations, consultez Activation de l'hébergement de sites web et Configuration d'un document d'erreur personnalisé.

   Après l'activation de l'hébergement de site Web statique, passez à l'étape 6.
7. Pour charger le document d'erreur dans votre compartiment, effectuez l'une des opérations suivantes :

   - Faites glisser et déposez le fichier du document d'erreur dans la liste des compartiments de la console.
   - Choisissez Charger, puis suivez les instructions pour choisir et charger le fichier d'index.

   Pour obtenir des instructions détaillées, consultez Chargement d'objets.

Étape 8 : modifier les paramètres de blocage de l'accès public S3

Dans cet exemple, vous modifiez les paramètres de blocage de l'accès public pour le compartiment de domaine (`example.com`) pour autoriser l'accès public.

Par défaut, Amazon S3 bloque l'accès public à votre compte et à vos compartiments. Si vous souhaitez utiliser un compartiment pour héberger un site web statique, vous pouvez utiliser ces étapes pour modifier vos paramètres de blocage de l'accès public.

> **Warning**
>
> Avant de suivre ces étapes, passez en revue Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 pour vous assurer que vous comprenez et acceptez les risques liés à l'autorisation de l'accès public. Lorsque vous désactivez les paramètres de blocage de l'accès public pour rendre votre compartiment public, toute personne sur Internet peut accéder à votre compartiment. Nous vous recommandons de bloquer tous les accès publics à vos compartiments.

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez le nom du compartiment que vous avez configuré en tant que site web statique.
3. Choisissez Permissions.
4. Sous Block public access (bucket settings) (Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment)), choisissez Edit (Modifier).
5. Décochez Bloquer tous les accès publics et sélectionnez Enregistrer les modifications.



Amazon S3 désactive les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compartiment. Pour créer un site Web public statique, vous devrez peut-être aussi modifier les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte avant d'ajouter une stratégie de compartiment. Si les paramètres de blocage de l'accès public pour votre compte sont actuellement activés, une note s'affiche sous Bloquer l'accès public (paramètres de compartiment).

Étape 9 : attacher une politique de compartiment

Dans cet exemple, vous attachez une politique de compartiment au compartiment de domaine (`example.com`) pour autoriser l'accès public en lecture. Vous remplacez la valeur *`Bucket-Name`* dans l'exemple de politique de compartiment par le nom de votre compartiment de domaine, par exemple `example.com`.

Après avoir modifié les paramètres de blocage de l'accès public S3, vous devez ajouter une stratégie de compartiment pour accorder un accès public en lecture à votre compartiment. Lorsque vous accordez un accès public en lecture, tout le monde sur Internet peut accéder à votre compartiment.

> **Important**
>
> La stratégie suivante est uniquement un exemple et autorise un accès complet au contenu de votre compartiment. Avant d'effectuer cette étape, consultez Comment assurer la sécurité des fichiers de mon compartiment Amazon S3 ?, pour vous assurer que vous comprenez les bonnes pratiques pour sécuriser les fichiers dans votre compartiment S3 et les risques liés à l'octroi d'un accès public.

1. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Permissions.
3. Sous Politique de compartiment, choisissez Modifier.
4. Pour accorder l'accès public en lecture à votre site web, copiez la politique de compartiment suivante et collez-la dans l'Éditeur de politique de compartiment.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "PublicReadGetObject",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": "*",
            "Action": [
                "s3:GetObject"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:s3:::Bucket-Name/*"
            ]
        }
    ]
}
```

5. Mettez à jour `Resource` pour inclure le nom de votre compartiment.

   Dans l'exemple précédent de politique de compartiment, *`Bucket-Name`* est un espace réservé pour le nom du compartiment. Pour utiliser cette politique de compartiment avec votre propre

compartiment, vous devez mettre à jour ce nom pour qu'il corresponde à celui de votre compartiment.

6. Sélectionnez Save Changes.

   Un message s'affiche indiquant que la politique de compartiment a été ajoutée avec succès.

   Si une erreur indique `Policy has invalid resource`, confirmez que le nom du compartiment dans la politique de compartiment correspond au nom de votre compartiment. Pour plus d'informations sur l'ajout d'une politique de compartiment, consultez Comment ajouter une politique de compartiment S3 ?

   Si vous recevez un message d'erreur et que vous ne pouvez pas enregistrer la stratégie de compartiment, vérifiez les paramètres de blocage de l'accès public de votre compte et de votre compartiment pour confirmer que vous autorisez l'accès public au compartiment.

Au cours de l'étape suivante, vous pouvez déterminer vos points de terminaison de site web et tester le point de terminaison de votre domaine.

Étape 10 : tester le point de terminaison de domaine

Après avoir configuré votre compartiment de domaine pour héberger un site web public, vous pouvez tester votre point de terminaison. Pour plus d'informations, consultez Points de terminaison de sites web. Vous pourrez uniquement tester le point de terminaison pour votre compartiment de domaine puisque votre compartiment de sous-domaine est configuré pour rediriger le site web et non pour l'hébergement de site web statique.

> **Note**
>
> Amazon S3 ne prend pas en charge l'accès HTTPS au site web. Si vous souhaitez utiliser HTTPS, vous pouvez utiliser Amazon CloudFront pour diffuser un site web statique hébergé sur Amazon S3.
> Pour plus d'informations, consultez Comment utiliser CloudFront pour diffuser un site Web statique hébergé sur Amazon S3 ? et Exigences du protocole HTTPS pour les communications entre les utilisateurs et CloudFront.

1. Dans Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment.
2. Choisissez Propriétés.

3. Au bas de la page, sous Héberger un site Web statique, choisissez le Point de terminaison du site Web du compartiment.

   Le document d'index s'ouvre dans une autre fenêtre du navigateur.

Dans l'étape suivante, vous utilisez Amazon Route 53 pour permettre aux clients d'utiliser vos deux URL personnalisées pour naviguer vers le site.

Étape 11 : ajouter des enregistrements d'alias pour vos domaine et sous-domaine

Dans cette étape, vous créez les enregistrements d'alias que vous ajoutez à la zone hébergée pour que le domaine mappe `example.com` et `www.example.com`. Au lieu d'utiliser des adresses IP, les enregistrements d'alias utilisent les points de terminaison du site Web Amazon S3. Amazon Route 53 conserve un mappage entre les enregistrements d'alias et les adresses IP où résident les compartiments Amazon S3. Vous créez deux enregistrements d'alias, l'un pour votre domaine racine et l'autre pour votre sous-domaine.

Ajouter un enregistrement d'alias pour votre domaine racine et votre sous-domaine

Pour ajouter un enregistrement d'alias pour votre domaine racine (**`example.com`**)

1. Ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.

   > **Note**
   >
   > Si vous n'utilisez pas déjà Route 53, consultez Étape 1 : enregistrer un domaine dans le guide du développeur Amazon Route 53. Une fois la configuration terminée, vous pouvez reprendre les instructions.

2. Choisissez Hosted Zones (Zones hébergées).
3. Dans la liste des zones hébergées, choisissez le nom de la zone hébergée qui correspond au nom de votre domaine.
4. Choisissez Create Record (Créer un enregistrement).
5. Choisissez Switch to wizard (Passer à l'assistant).

> **Note**
>
> Si vous souhaitez utiliser la création rapide pour créer vos enregistrements d'alias, consultez Configuration de Route 53 pour acheminer le trafic vers un compartiment S3.

6. Choisissez Simple routing (Routage simple), puis Next (Suivant).
7. Choisissez Définir un enregistrement simple.
8. Dans Record name (Nom de registre), acceptez la valeur par défaut, à savoir le nom de votre zone hébergée et de votre domaine.
9. Dans Value/Route traffic to (Valeur/Acheminer le trafic vers), choisissez Alias to S3 website endpoint (Alias vers le point de terminaison du site web S3).
10. Choisissez la Région.
11. Choisissez le compartiment S3.

    Le nom du compartiment doit correspondre au nom qui apparaît dans la zone Nom. Dans la liste Choose S3 bucket (Choisir un compartiment S3), le nom du compartiment apparaît avec le point de terminaison de site Web Amazon S3 pour la Région où le compartiment a été créé, par exemple `s3-website-us-west-1.amazonaws.com (example.com)`.

    Choose S3 bucket (Choisir un compartiment S3) répertorie un compartiment si :

    - Vous avez configuré le compartiment en tant que site web statique.
    - Le nom du compartiment est identique au nom de l'enregistrement que vous créez.
    - Le Compte AWS actuel a créé le compartiment.

    Si votre compartiment n'apparaît pas dans la liste Choose S3 bucket (Choisir un compartiment S3), saisissez le point de terminaison de site Web Amazon S3 de la Région dans laquelle le compartiment a été créé, par exemple, **`s3-website-us-west-2.amazonaws.com`**. Pour obtenir la liste complète des points de terminaison de sites Web Amazon S3, consultez Points de terminaison de sites Web Amazon S3. Pour en savoir plus sur la cible d'alias, consultez Valeur/acheminer le trafic vers dans le guide du développeur Amazon Route 53.
12. Dans Type d'enregistrement, choisissez A – Acheminer le trafic vers une adresse IPv4 et certaines ressources AWS.
13. Pour Évaluer l'état de la cible, choisissez Non.
14. Choisissez Définir un enregistrement simple.

Pour ajouter un enregistrement d'alias pour votre sous-domaine (**`www.example.com`**)

1. Sous Configurer les enregistrements, choisissez Définir un enregistrement simple.
2. Dans Record name (Nom de registre) pour votre sous-domaine, tapez `www`.
3. Dans Value/Route traffic to (Valeur/Acheminer le trafic vers), choisissez Alias to S3 website endpoint (Alias vers le point de terminaison du site web S3).
4. Choisissez la Région.
5. Choisissez le compartiment S3, par exemple, `s3-website-us-west-2.amazonaws.com (www.example.com)`.

   Si votre compartiment n'apparaît pas dans la liste Choose S3 bucket (Choisir un compartiment S3), saisissez le point de terminaison de site Web Amazon S3 de la Région dans laquelle le compartiment a été créé, par exemple, **`s3-website-us-west-2.amazonaws.com`**. Pour obtenir la liste complète des points de terminaison de sites Web Amazon S3, consultez Points de terminaison de sites Web Amazon S3. Pour en savoir plus sur la cible d'alias, consultez Valeur/acheminer le trafic vers dans le guide du développeur Amazon Route 53.
6. Dans Type d'enregistrement, choisissez A – Acheminer le trafic vers une adresse IPv4 et certaines ressources AWS.
7. Pour Évaluer l'état de la cible, choisissez Non.
8. Choisissez Définir un enregistrement simple.
9. Dans la page Configurer des enregistrements, choisissez Créer des enregistrements.

> **Note**
>
> Les changements se propagent généralement sur tous les serveurs Route 53 en 60 secondes. Lorsque la propagation est terminée, vous pouvez acheminer le trafic vers votre compartiment Amazon S3 en utilisant les noms des enregistrements d'alias que vous avez créés au cours de cette procédure.

Ajouter un enregistrement d'alias pour votre domaine racine et votre sous-domaine (ancienne console Route 53)

Pour ajouter un enregistrement d'alias pour votre domaine racine (**`example.com`**)

La console Route 53 a été repensée. Dans la console Route 53, vous pouvez temporairement utiliser l'ancienne console. Si vous choisissez d'utiliser l'ancienne console Route 53, suivez la procédure ci-dessous.

1. Ouvrez la console Route 53 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/route53/.

   > **Note**
   >
   > Si vous n'utilisez pas déjà Route 53, consultez Étape 1 : enregistrer un domaine dans le guide du développeur Amazon Route 53. Une fois la configuration terminée, vous pouvez reprendre les instructions.

2. Choisissez Hosted Zones (Zones hébergées).
3. Dans la liste des zones hébergées, choisissez le nom de la zone hébergée qui correspond au nom de votre domaine.
4. Choisissez Create Record Set (Créer un ensemble d'enregistrements).
5. Indiquez l'une des valeurs suivantes :

   Nom

   Acceptez la valeur par défaut, à savoir le nom de votre zone hébergée et de votre domaine.

   Pour le domaine racine, vous n'avez pas besoin d'entrer des informations supplémentaires dans le champ Nom.

   Type

   Choisissez A – adresse IPv4.

   Alias

   Choisissez Oui.

   Cible d'alias

   Dans la section S3 website endpoints (Points de terminaison de site web S3) de la liste, choisissez le nom de votre compartiment.

Le nom du compartiment doit correspondre au nom qui apparaît dans la zone Nom. Dans la liste Alias Target (Cible d'alias), le nom du compartiment est suivi du point de terminaison du site web Amazon S3 pour la Région dans laquelle le compartiment a été créé, par exemple `example.com (s3-website-us-west-2.amazonaws.com)`. Alias Target (Cible d'alias) répertorie un compartiment si :

- Vous avez configuré le compartiment en tant que site web statique.
- Le nom du compartiment est identique au nom de l'enregistrement que vous créez.
- Le Compte AWS actuel a créé le compartiment.

Si votre compartiment n'apparaît pas dans la liste Alias Target (Cible d'alias), saisissez le point de terminaison du site web Amazon S3 pour la Région dans laquelle le compartiment a été créé, par exemple, `s3-website-us-west-2`. Pour obtenir la liste complète des points de terminaison de sites Web Amazon S3, consultez Points de terminaison de sites Web Amazon S3. Pour en savoir plus sur la cible d'alias, consultez Valeur/acheminer le trafic vers dans le guide du développeur Amazon Route 53.

Stratégie de routage

Acceptez la valeur par défaut Simple.

Évaluer l'état de la cible

Acceptez la valeur par défaut Non.

6. Choisissez Créer.

Pour ajouter un enregistrement d'alias pour votre sous-domaine (**`www.example.com`**)

1. Dans la zone hébergée pour votre domaine racine (`example.com`), choisissez Create Record Set (Créer un jeu d'enregistrements).
2. Indiquez l'une des valeurs suivantes :

   Nom

   Pour le sous-domaine, entrez `www` dans la zone.

   Type

   Choisissez A – adresse IPv4.

Alias

Choisissez Oui.

Cible d'alias

Dans la section Points de terminaison de site web S3 de la liste, choisissez le même nom de compartiment que celui qui apparaît dans le champ Nom, par exemple `www.example.com (s3-website-us-west-2.amazonaws.com)`.

Stratégie de routage

Acceptez la valeur par défaut Simple.

Évaluer l'état de la cible

Acceptez la valeur par défaut Non.

3. Choisissez Créer.

> **Note**
>
> Les changements se propagent généralement sur tous les serveurs Route 53 en 60 secondes. Lorsque la propagation est terminée, vous pouvez acheminer le trafic vers votre compartiment Amazon S3 en utilisant les noms des enregistrements d'alias que vous avez créés au cours de cette procédure.

Étape 12 : tester le site web

Vérifiez que le site web et la redirection fonctionnent correctement. Dans votre navigateur, entrez vos URL. Dans cet exemple, vous testez les URL suivantes :

- Domaine (`http://example.com`) – Affiche le document d'index dans le compartiment `example.com`.
- Sous-domaine (`http://www.example.com`) – Redirige votre demande vers `http://example.com`. Vous voyez le document d'index dans le compartiment `example.com`.

Si votre site web ou les liens de redirection ne fonctionnent pas, vous pouvez essayer la procédure suivante :

- Effacer le cache – Effacez le cache de votre navigateur web.
- Vérifier les serveurs de noms – Si votre page web et les liens de redirection ne fonctionnent pas une fois que vous avez effacé votre cache, vous pouvez comparer les serveurs de noms de votre domaine et les serveurs de noms de votre zone hébergée. Si les serveurs de noms ne correspondent pas, vous devrez peut-être mettre à jour vos serveurs de noms de domaine pour qu'ils correspondent à ceux répertoriés dans votre zone hébergée. Pour plus d'informations, consultez Ajout ou modification de serveurs de noms et d'enregistrements de type glue pour un domaine.

Après avoir testé avec succès votre domaine racine et votre sous-domaine, vous pouvez configurer une distribution Amazon CloudFront pour améliorer les performances de votre site web et fournir des journaux que vous pouvez utiliser pour vérifier le trafic du site web. Pour plus d'informations, consultez Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront.

Accélérer votre site web avec Amazon CloudFront

Vous pouvez utiliser Amazon CloudFront pour améliorer les performances de votre site web Amazon S3. CloudFront rend disponibles les fichiers de votre site web (tels que les fichiers HTML, image et vidéo) à partir de centres de données dans le monde entier (appelés emplacements périphériques). Lorsqu'un visiteur demande un fichier à votre site web, CloudFront redirige automatiquement la demande vers une copie du fichier située à l'emplacement périphérique le plus proche. Le temps de téléchargement est alors plus rapide que si le visiteur avait demandé le contenu à un centre de données plus éloigné.

CloudFront met en cache le contenu dans les emplacements périphériques pour une période que vous définissez. Si un visiteur demande du contenu qui a été mis en cache au-delà de la date d'expiration, CloudFront vérifie le serveur d'origine pour voir si une version plus récente du contenu est disponible. Si une version plus récente est disponible, CloudFront copie la nouvelle version dans l'emplacement périphérique. Les modifications que vous apportez au contenu d'origine sont répliquées aux emplacements périphériques lorsque les visiteurs demandent ce contenu.

Utilisation de CloudFront sans Route 53

Le didacticiel de cette page utilise Route 53 pour pointer vers votre distribution CloudFront. Toutefois, si vous souhaitez diffuser du contenu hébergé dans un compartiment Amazon S3 à l'aide de CloudFront sans utiliser Route 53, consultez Didacticiels Amazon CloudFront : Configuration d'une distribution de contenu dynamique pour Amazon S3 (langue française non garantie). Lorsque vous

diffusez du contenu hébergé dans un compartiment Amazon S3 à l'aide de CloudFront, vous pouvez utiliser n'importe quel nom de compartiment, et les protocoles HTTP et HTTPS sont pris en charge.

Automatisation de la configuration avec un modèle CloudFormation

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un modèle CloudFormation pour configurer un site web statique sécurisé qui crée une distribution CloudFront pour diffuser votre site web, consultez Démarrer avec un site web statique sécurisé dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

Rubriques

- Étape 1 : Créer une distribution CloudFront
- Étape 2 : Mettre à jour les jeux d'enregistrements pour votre domaine et votre sous-domaine
- (Facultatif) Étape 3 : Vérifier les fichiers journaux

Étape 1 : Créer une distribution CloudFront

Vous devez d'abord créer une distribution CloudFront. Votre site web est ainsi disponible à partir de centres de données dans le monde entier.

Pour créer une distribution avec une origine Amazon S3

1. Ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Choisissez Create Distribution.
3. Sur la page Créer une distribution dans la section Paramètres d'origine pour le Nom du domaine d'origine, saisissez le point de terminaison du site web Amazon S3 pour votre compartiment, par exemple, **`example.com.s3-website.us-west-1.amazonaws.com`**.

   CloudFront remplit le champ Origin ID (ID d'origine) pour vous.
4. Pour Paramètres de comportement du cache par défaut, conservez les valeurs par défaut.

   Avec les paramètres par défaut de Stratégie de protocole d'utilisateur, vous pouvez utiliser HTTPS pour votre site web statique. Pour plus d'informations sur ces options de configuration, consultez Valeurs que vous spécifiez lorsque vous créez ou mettez à jour une distribution web dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.
5. Pour Paramètres de distribution, procédez comme suit :

   a. Laissez le paramètre Catégorie de tarifs défini sur Utiliser tous les emplacements périphériques (meilleure performance).

b. Définissez Noms de domaines alternatifs (CNAME) sur le domaine racine et le sous-domaine www. Dans le présent didacticiel, ce sont `example.com` et `www.example.com`.

> **Important**
>
> Avant d'effectuer cette étape, notez les exigences relatives à l'utilisation de noms de domaines alternatifs, en particulier la nécessité d'avoir un certificat SSL/TLS valide.

c. Pour Certificat SSL, choisissez Certificat SSL personnalisé (example.com), puis choisissez le certificat personnalisé qui couvre les noms de domaine et de sous-domaine.

   Pour plus d'informations, consultez Certificat SSL dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

d. Dans Objet racine par défaut, entrez le nom de votre document d'index, par exemple `index.html`.

   Si l'URL utilisée pour accéder à la distribution ne contient pas de nom de fichier, la distribution CloudFront renvoie le document d'index. L'objet racine par défaut doit correspondre exactement au nom du document d'index de votre site web statique. Pour plus d'informations, consultez Configuration d'un document d'index.

e. Définissez Journalisation sur Activé.

> **Important**
>
> Lorsque vous créez ou mettez à jour une distribution et activez la journalisation CloudFront, CloudFront met à jour la liste de contrôle d'accès (ACL) afin d'attribuer au compte `awslogsdelivery` des autorisations `FULL_CONTROL` pour écrire des journaux dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Autorisations requises pour configurer la journalisation standard et pour accéder à vos fichiers journaux dans le guide du développeur Amazon CloudFront. Si le compartiment qui stocke les journaux utilise le paramètre Propriétaire du compartiment appliqué pour Propriété de l'objet S3 afin de désactiver les listes ACL, CloudFront ne peut pas écrire de journaux dans le compartiment. Pour plus d'informations, consultez Consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.

f. Pour Compartiment pour les journaux, choisissez le compartiment de journalisation que vous avez créé.

   Pour plus d'informations sur la configuration d'un compartiment de journalisation, consultez (Facultatif) Journalisation du trafic web.

g. Si vous souhaitez stocker les journaux générés par le trafic dans la distribution CloudFront dans un dossier, entrez le nom du dossier dans Log Prefix (Préfixe de journal).

h. Conservez tous les autres paramètres sur leurs valeurs par défaut.

6. Choisissez Create Distribution.
7. Pour voir le statut de la distribution, recherchez cette dernière dans la console et examinez la colonne Statut.

   Le statut `InProgress` indique que la distribution n'est pas encore pleinement déployée.

   Une fois que la distribution est déployée, vous pouvez référencer votre contenu avec le nouveau nom de domaine CloudFront.
8. Notez la valeur du champ Domain Name (Nom de domaine) affichée dans la console CloudFront, par exemple, `dj4p1rv6mvubz.cloudfront.net`.
9. Pour vérifier que votre distribution CloudFront fonctionne, entrez le nom de domaine de la distribution dans un navigateur web.

   Si votre site web est visible, cela signifie que la distribution CloudFront fonctionne. Si votre site web a un domaine personnalisé enregistré auprès d'Amazon Route 53, vous aurez besoin du nom de domaine CloudFront pour mettre à jour le jeu d'enregistrements à l'étape suivante.

Étape 2 : Mettre à jour les jeux d'enregistrements pour votre domaine et votre sous-domaine

Maintenant que vous avez réussi à créer une distribution CloudFront, mettez à jour l'enregistrement d'alias dans Route 53 afin qu'il pointe vers la nouvelle distribution CloudFront.

Pour mettre à jour l'enregistrement d'alias pour qu'il pointe vers une distribution CloudFront

1. Ouvrez la console Route 53 sur https://console.aws.amazon.com/route53/home.
2. Dans le volet gauche de navigation, choisissez Hosted zones (Zones hébergées).
3. Sur la page Hosted Zones (Zones hébergées), choisissez la zone hébergée que vous avez créée pour votre sous-domaine, par exemple `www.example.com`.

4. Sous Records (Enregistrements), sélectionnez l'enregistrement A que vous avez créé pour votre sous-domaine.
5. Sous Record details (Détails de l'enregistrement), choisissez Edit record (Modifier l'enregistrement).
6. Sous Route traffic to (Acheminer le trafic vers), choisissez Alias to CloudFront distribution (Alias vers CloudFront distribution).
7. Sous Choose distribution (Choisir une distribution), choisissez la distribution CloudFront.
8. Choisissez Enregistrer.
9. Répétez cette procédure pour rediriger l'enregistrement A du domaine racine vers la distribution CloudFront. Par exemple, `example.com`.

   La mise à jour des jeux d'enregistrements prend effet dans un délai de 2 à 48 heures.
10. Pour voir si les nouveaux enregistrements A ont pris effet, entrez l'URL de votre sous-domaine dans un navigateur web, par exemple `http://www.example.com`.

    Si le navigateur ne vous redirige plus vers le domaine racine (par exemple `http://example.com`), les nouveaux enregistrements A sont en place. Lorsque le nouvel enregistrement A a pris effet, le trafic acheminé par le nouvel enregistrement A vers la distribution CloudFront n'est pas redirigé vers le domaine racine. Les visiteurs qui référencent le site en utilisant `http://example.com` ou `http://www.example.com` sont redirigés vers l'emplacement périphérique CloudFront le plus proche, où ils bénéficient de temps de téléchargement réduits.

> **Tip**
>
> Les navigateurs peuvent mettre en cache les paramètres de redirection. Si vous pensez que les paramètres du nouvel enregistrement A devraient avoir pris effet mais que votre navigateur redirige encore `http://www.example.com` vers `http://example.com`, essayez d'effacer le cache et l'historique de votre navigateur, de fermer et de rouvrir votre application de navigateur, ou d'utiliser un navigateur web différent.

(Facultatif) Étape 3 : Vérifier les fichiers journaux

Les journaux d'accès vous indiquent combien de personnes visitent le site web. Ils contiennent également des données professionnelles utiles que vous pouvez analyser avec d'autres services, tels que Amazon EMR.

Les journaux CloudFront sont stockés dans le compartiment et le dossier que vous choisissez lorsque vous créez une distribution CloudFront et activez la journalisation. CloudFront copie les journaux dans votre compartiment de journaux dans les 24 heures suivant les demandes correspondantes.

Pour consulter les fichiers journaux de votre site Web

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Choisissez le nom du compartiment de journaux pour votre site web.
3. Choisissez le dossier de journaux CloudFront.
4. Téléchargez les fichiers `.gzip` copiés par CloudFront avant de les ouvrir.

Si vous avez créé votre site web comme un simple exercice d'apprentissage, vous pouvez supprimer les ressources que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais. Pour ce faire, consultez Nettoyage de vos exemples de ressources. Une fois que vous avez supprimé vos ressources AWS, votre site web n'est plus disponible.

Nettoyage de vos exemples de ressources

Si vous avez créé votre site web statique dans le cadre d'un exercice d'apprentissage, veillez à supprimer les ressources AWS que vous avez allouées afin de ne plus accumuler de frais. Une fois que vous avez supprimé vos ressources AWS, votre site web n'est plus disponible.

Tâches

- Étape 1 : Supprimer la distribution Amazon CloudFront
- Étape 2 : Supprimer la zone hébergée Route 53
- Étape 3 : Désactivez la journalisation et supprimez votre compartiment S3

Étape 1 : Supprimer la distribution Amazon CloudFront

Avant de supprimer une distribution Amazon CloudFront, vous devez la désactiver. Une distribution désactivée n'est plus fonctionnelle et n'accumule pas de frais. Vous pouvez activer une distribution désactivée à tout moment. Une fois que vous avez supprimé une distribution désactivée, celle-ci n'est plus disponible.

Pour désactiver et supprimer une distribution CloudFront

1. Ouvrez la console CloudFront à l'adresse https://console.aws.amazon.com/cloudfront/v4/home.
2. Sélectionnez la distribution que vous souhaitez désactiver, puis choisissez Désactiver).
3. Lorsque vous serez invité à confirmer l'opération, choisissez Oui, désactiver.
4. Sélectionnez la distribution désactivée, puis choisissez Supprimer.
5. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Oui, supprimer.

Étape 2 : Supprimer la zone hébergée Route 53

Avant de supprimer la zone hébergée, vous devez supprimer les jeux d'enregistrements que vous avez créés. Vous n'avez pas besoin de supprimer les enregistrements NS et SOA ; ils sont automatiquement supprimés lorsque vous supprimez la zone hébergée.

Pour supprimer les jeux d'enregistrements

1. Ouvrez la console Route 53 sur https://console.aws.amazon.com/route53/home.
2. Dans la liste des noms de domaines, sélectionnez votre nom de domaine, puis choisissez Go to Record Sets (Accéder aux jeux d'enregistrements).
3. Dans la liste des jeux d'enregistrement, sélectionnez les enregistrements A que vous avez créés.

   Le type de chaque jeu d'enregistrements est répertorié dans la colonne Type.
4. Choisissez Delete Record Set.
5. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Confirm (Confirmer).

Pour supprimer une zone hébergée Route 53

1. Suite à la procédure précédente, choisissez Back to Hosted Zones (Retour aux zones hébergées).
2. Sélectionnez votre nom de domaine, puis choisissez Supprimer une zone hébergée.
3. Lorsque vous êtes invité à confirmer l'opération, choisissez Confirm (Confirmer).

Étape 3 : Désactivez la journalisation et supprimez votre compartiment S3

Avant de supprimer votre compartiment S3, assurez-vous que la journalisation est désactivée pour le compartiment. Sinon, AWS continue à écrire des journaux dans votre compartiment lorsque vous le supprimez.

Pour désactiver la journalisation pour un compartiment

1. Ouvrez la console Amazon S3 sur https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Sous Compartiments, choisissez le nom de votre compartiment, puis choisissez Propriétés.
3. Dans Properties (Propriétés), choisissez Logging (Journalisation).
4. Désactivez la case à cocher Activé.
5. Choisissez Enregistrer.

Vous pouvez maintenant supprimer votre compartiment. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Suppression d'un compartiment à usage général.

Déploiement d'un site Web statique sur AWS Amplify Hosting à partir d'un compartiment S3 à usage général

Nous vous recommandons d'utiliser AWS Amplify Hosting pour héberger le contenu d'un site Web statique stocké dans S3. Amplify Hosting est un service entièrement géré qui facilite le déploiement de vos sites Web sur un réseau de diffusion de contenu (CDN) disponible dans le monde entier, optimisé par Amazon CloudFront. Il permet l'hébergement sécurisé de sites Web statiques sans configuration approfondie. Avec AWS Amplify Hosting, vous pouvez sélectionner l'emplacement de vos objets dans votre compartiment à usage général, déployer votre contenu sur un CDN géré et générer une URL HTTPS publique pour que votre site Web soit accessible n'importe où. Le déploiement d'un site Web statique à l'aide d'Amplify Hosting vous offre les avantages et fonctionnalités suivants :

- Déploiement sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) AWS optimisé par Amazon CloudFront : CloudFront est un service Web qui accélère la distribution de votre contenu Web statique et dynamique à vos utilisateurs. CloudFront diffuse votre contenu au travers d'un réseau mondial de centres de données appelés emplacements périphériques. Lorsqu'un utilisateur demande le contenu que vous proposez avec CloudFront, la demande est routée vers l'emplacement périphérique qui fournit la latence la plus faible (retard le plus faible), de sorte que le contenu est livré avec les meilleures performances possibles, ainsi qu'une fiabilité et une disponibilité accrues.

Pour plus d'informations, consultez Comment CloudFront fournit du contenu dans le Guide du développeur Amazon CloudFront.

- Prise en charge HTTPS : assure une communication et un transfert de données sécurisés entre votre site Web et le navigateur Web d'un utilisateur.
- Domaines personnalisés : connectez facilement votre site Web à une URL personnalisée achetée auprès d'un bureau d'enregistrement de domaines tel qu'Amazon Route 53.
- Certificats SSL personnalisés : lorsque vous configurez votre domaine personnalisé, vous pouvez utiliser le certificat géré par défaut que vous fournit Amplify ou vous pouvez utiliser votre propre certificat personnalisé, acheté auprès de l'autorité de certification tierce de votre choix.
- Métriques intégrées et surveillance CloudWatch : surveillez le trafic, les erreurs, le transfert de données et la latence de votre site Web.
- Protection par mot de passe : limitez l'accès à votre site Web en configurant un nom d'utilisateur et un mot de passe obligatoires dans la console Amplify.
- Redirections et réécritures : créez des règles de redirection et de réécriture dans la console Amplify pour permettre à un serveur Web de rediriger la navigation d'une URL à une autre.

Lorsque vous déployez votre application à partir d'un compartiment Amazon S3 à usage général vers Amplify Hosting, les frais AWS s'appuient sur le modèle de tarification d'Amplify. Pour plus d'informations, consultez Tarification d'AWS Amplify.

> **Important**
>
> Amplify Hosting n'est pas disponible dans toutes les Régions AWS où Amazon S3 est disponible. Pour déployer un site Web statique sur Amplify Hosting, le compartiment Amazon S3 à usage général contenant votre site Web doit être situé dans une région où Amplify est disponible. Pour obtenir la liste des régions où Amplify est disponible, consultez Points de terminaison Amplify dans le Référence générale d'Amazon Web Services.

Vous pouvez démarrer le processus de déploiement à partir de la console Amazon S3, de la console Amplify, de l'interface de ligne de commande AWS ou des kits AWS SDK. Vous ne pouvez effectuer un déploiement sur Amplify qu'à partir d'un compartiment à usage général situé dans votre propre compte. Amplify ne prend pas en charge l'accès intercompte aux compartiments.

Utilisez les instructions suivantes pour déployer un site Web statique à partir d'un compartiment Amazon S3 à usage général vers Amplify Hosting à partir de la console Amazon S3.

Déploiement d'un site Web statique sur Amplify à partir de la console S3

Pour déployer un site Web statique à partir de la console Amazon S3

1. Connectez-vous à la AWS Management Console et ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse https://console.aws.amazon.com/s3/.
2. Dans le panneau de navigation de gauche, choisissez Compartiments.
3. Dans la liste Compartiments, choisissez le compartiment à usage général qui contient le site Web que vous souhaitez déployer sur Amplify Hosting.
4. Choisissez l'onglet Propriétés.
5. Sous Hébergement de site Web statique, choisissez Créer une application Amplify. À ce stade, le processus de déploiement est transféré vers la console Amplify.
6. Dans la page Déployer avec S3, procédez comme suit.
   a. Pour Nom de l'application, entrez le nom de votre application ou de votre site Web.
   b. Pour Nom de la branche, entrez le nom du côté dorsal de votre application.
   c. Pour Emplacement S3 des objets à héberger, entrez le chemin de répertoire de votre compartiment à usage général ou choisissez Parcourir S3 pour le localiser et le sélectionner.
7. Choisissez Save and deploy (Enregistrer et déployer).

> **Note**
>
> Si vous mettez à jour l'un des objets d'un site Web statique dans votre compartiment à usage général hébergé sur Amplify, vous devez redéployer l'application sur Amplify Hosting pour que les modifications prennent effet. Amplify Hosting ne détecte pas automatiquement les modifications apportées à votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Mise à jour d'un site Web statique déployé sur Amplify à partir d'un compartiment S3 dans le Guide de l'utilisateur AWS Amplify Hosting.

Pour démarrer directement à partir de la console Amplify, consultez Déploiement d'un site Web statique depuis S3 à l'aide de la console Amplify dans le Guide de l'utilisateur AWS Amplify Hosting.

Pour commencer à utiliser les kits AWS SDK, consultez Création d'une politique de compartiment pour déployer un site Web statique depuis S3 à l'aide des kits AWS SDK dans le Guide de l'utilisateur AWS Amplify Hosting.

Balisage pour la répartition des coûts ou le contrôle d'accès par attributs (ABAC)

Une balise AWS est une paire clé-valeur qui contient des métadonnées. Vous attachez des balises à vos ressources Amazon S3, par exemple des compartiments. Vous pouvez baliser vos ressources lorsque vous les créez ou gérer les balises de ressources existantes. L'utilisation de balises n'occasionne aucun coût supplémentaire, en dehors des tarifs standard des demandes d'API S3. Pour plus d'informations, consultez Tarification Amazon S3.

Fonctionnement des balises

Amazon S3 prend en charge deux types de balises :

- Balises générées par AWS : AWS applique automatiquement ces balises. Vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer. Pour en savoir plus sur les balises générées par AWS, consultez Utilisation des balises générées par AWS.
- Balises définies par l'utilisateur : vous appliquez ces balises à vos ressources S3 et vous les gérez.

Balises définies par l'utilisateur

Une balise définie par l'utilisateur est une paire clé-valeur que vous utilisez pour baliser vos ressources. Les balises définies par l'utilisateur se composent d'une clé obligatoire et d'une valeur facultative. Voici les principaux composants d'une balise définie par l'utilisateur :

Clé de balise

La clé de balise correspond au nom obligatoire de la balise. Par exemple, `project` est la clé de balise dans la paire clé-valeur de balise suivante :

Clé	Valeur
`project`	`Trinity`

La clé de balise est sensible à la casse et doit contenir entre 1 et 128 caractères Unicode. Les clés ne peuvent contenir que des lettres ou des chiffres Unicode, des espaces blancs et les symboles suivants :

- _ : trait de soulignement
- . : point
- : : deux-points
- / : barre oblique
- = : signe égal
- + : signe plus
- @ : signe arobase
- - : tiret

Valeur de balise

La valeur de la balise est une chaîne facultative. Par exemple, `Trinity` est la valeur de balise dans cette paire clé-valeur de balise :

Clé	Valeur
`project`	`Trinity`

La valeur de clé est sensible à la casse et doit contenir entre 0 et 256 caractères Unicode. Les valeurs ne peuvent contenir que des lettres ou des chiffres Unicode, des espaces blancs et les symboles suivants :

- _ : trait de soulignement
- . : point
- : : deux-points
- / : barre oblique
- = : signe égal
- + : signe plus
- @ : signe arobase
- - : tiret

Pour connaître les caractères autorisés dans les balises définies par l'utilisateur et les autres restrictions, consultez Restrictions encadrant les balises définies par l'utilisateur du Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management.

Ensemble de balises

Chaque ressource S3 possède un ensemble de balises qui contient toutes les paires clé-valeur de balise attribuées à ce compartiment. Un ensemble de balises peut être vide ou contenir jusqu'à 50 balises définies par l'utilisateur, sauf dans le cas des objets de balisage. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 balises par objet.

Bien que chaque clé doive être unique dans un ensemble de balises, vous pouvez utiliser la même valeur plusieurs fois. Par exemple, vous pouvez utiliser une valeur identique, `Trinity`, pour les deux clés de balise suivantes :

Clé	Valeur
`project`	`Trinity`
`cost-center`	`Trinity`

Si vous ajoutez une balise ayant la même clé qu'une balise existante, la nouvelle valeur remplace l'ancienne valeur.

AWS n'applique aucune signification sémantique à vos balises. Nous interprétons les balises de façon stricte, en tant que chaîne de caractères.

Pour ajouter, répertorier, modifier ou supprimer des balises, vous pouvez utiliser la console Amazon S3, l'interface de ligne de commande AWS (AWS CLI) ou l'API Amazon S3.

Méthodes courantes d'utilisation des balises

Utilisez des balises sur vos ressources S3 aux fins suivantes :

1. Répartition des coûts : suivez vos coûts de stockage par balise de compartiment dans AWS Billing and Cost Management.
2. Contrôle d'accès par attributs (ABAC) : mettez à l'échelle les autorisations d'accès et autorisez l'accès aux ressources S3 en fonction de leurs balises.

> **Note**
>
> Vous pouvez utiliser les mêmes balises pour la répartition des coûts et le contrôle d'accès.

Utilisation de balises pour la répartition des coûts

Suivez vos coûts de stockage Amazon S3 en appliquant des balises aux ressources S3 et en activant ces balises pour la répartition des coûts.

Pour commencer à suivre vos coûts :

1. Ajoutez des balises à vos ressources S3 ou utilisez des balises existantes. Par exemple, vous pouvez baliser des compartiments avec une balise qui identifie un projet ou un groupe de projets.
2. Activez les balises de répartition des coûts dans la console AWS Billing and Cost Management. Consultez Activation des balises de répartition des coûts définies par l'utilisateur dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing and Cost Management. Vous pouvez activer des balises définies par l'utilisateur ou générées par AWS. Pour plus d'informations, consultez Organisation et suivi des coûts à l'aide des balises de répartition des coûts AWS.

AWS utilise les balises activées pour organiser les coûts de vos ressources dans divers outils de facturation et de gestion des coûts, tels que :

- Rapport de répartition des coûts

  Fournit une vue d'ensemble des coûts organisés par les balises que vous avez activées. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du rapport de répartition des coûts mensuel dans le Guide de l'utilisateur AWS Billing.
- Rapport d'utilisation et de coût

  Fournit les données les plus détaillées sur les coûts et l'utilisation d'AWS, y compris les ventilations des coûts par balise. Pour plus d'informations, consultez Que sont les rapports d'utilisation et de coût AWS ? dans le Guide de l'utilisateur AWS Data Export.

Ressources Amazon S3 prenant en charge le suivi des coûts à l'aide de balises

Les ressources Amazon S3 suivantes prennent en charge le suivi des coûts de stockage à l'aide de balises.

- Compartiments à usage général

  Pour plus d'informations, consultez Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3

- Compartiments de répertoires

  Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.

Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC)

Le contrôle d'accès par attributs (ABAC) est une stratégie d'autorisation qui définit des autorisations en fonction des attributs (balises). Vous pouvez attacher des balises à des entités AWS Identity and Access Management (IAM) (utilisateurs ou rôles) et à des ressources AWS, telles que des points d'accès Amazon S3 et des compartiments de répertoires. Vous contrôlez ensuite les autorisations d'accès à ces ressources à l'aide de conditions basées sur des balises dans les stratégies de contrôle d'accès afin d'autoriser ou de refuser les opérations lorsque ces conditions sont remplies.

Avec l'ABAC, vous utilisez des clés de condition basées sur des balises dans vos organisations AWS, politiques IAM et stratégies de ressources S3. Pour les entreprises, l'ABAC d'Amazon S3 prend en charge les autorisations sur plusieurs comptes AWS.

Dans vos politiques IAM, vous pouvez contrôler l'accès aux ressources S3 en fonction des balises du compartiment à l'aide de clés de condition globale.

Clés de condition prises en charge

Vous pouvez utiliser les clés de condition AWS suivantes pour toutes les ressources Amazon S3 prenant en charge l'ABAC.

- `aws:ResourceTag/key-name`
- `aws:RequestTag/key-name`
- `aws:TagKeys`

Certaines ressources prennent en charge d'autres clés de condition Amazon S3. Pour obtenir la liste complète des clés de condition pouvant être utilisées pour l'ABAC et des exemples de politiques, consultez les rubriques suivantes sur le balisage des ressources.

Ressources Amazon S3 prenant en charge l'ABAC

Les ressources Amazon S3 suivantes prennent en charge le contrôle d'accès par attributs (ABAC) à l'aide de balises.

- Points d'accès

  Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises avec des points d'accès S3 de compartiments à usage général et Utilisation de balises avec des points d'accès S3 pour les compartiments de répertoires.
- Tâches sur les opérations par lot

  Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès et étiquetage des tâches à l'aide d'étiquettes.
- Compartiments de répertoires

  Pour plus d'informations, consultez Utilisation de balises avec des compartiments de répertoires S3.
- Objets

  Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.
- S3 Access Grants

  Pour plus d'informations, consultez Gestion des balises S3 Access Grants.
- Groupes S3 Storage Lens

  Pour plus d'informations, consultez Gestion des balises de ressource AWS avec les groupes Storage Lens.

Planification de votre stratégie de balisage

Nous vous recommandons de concevoir un ensemble de clés d'étiquette répondant à vos besoins pour chaque type de ressource. L'utilisation d'un ensemble de clés de balise cohérent facilite la gestion de vos ressources. Vous pouvez rechercher et filtrer les ressources en fonction des étiquettes que vous ajoutez. Pour plus d'informations sur la mise en œuvre d'une stratégie efficace de balisage des ressources, consultez le Livre blanc AWS sur les bonnes pratiques en matière de balisage.

Bonnes pratiques de balisage des ressources Amazon S3

Lorsque vous utilisez des balises, nous vous recommandons de respecter les bonnes pratiques ci-dessous :

- Documentez les conventions relatives à l'utilisation des balises qui sont suivies par toutes les équipes de votre organisation. En particulier, assurez-vous que les noms sont à la fois descriptifs et cohérents. Par exemple, normalisez le format `environment:prod` plutôt que de baliser certaines ressources avec `env:production`.

  > **Important**
  >
  > Ne stockez pas d'informations personnelles identifiables (PII) ou d'autres informations confidentielles ou sensibles dans des balises.

- Automatisez le balisage pour garantir la cohérence. Par exemple, vous pouvez inclure des balises dans un modèle CloudFormation. Lorsque vous créez des ressources à l'aide du modèle, elles sont balisées automatiquement.
- Utilisez des balises uniquement lorsque cela est nécessaire. Évitez toute prolifération et complexité inutiles des balises.
- Vérifiez régulièrement la pertinence et l'exactitude des balises. Supprimez ou modifiez les balises obsolètes selon vos besoins.
- Envisagez de créer des balises à l'aide d'AWS Tag Editor dans la console de gestion AWS. Vous pouvez utiliser Tag Editor pour ajouter des balises à plusieurs ressources AWS prises en charge, y compris des ressources Amazon S3, simultanément. Pour plus d'informations, consultez la section Tag Editor dans le Guide de l'utilisateur d'AWS Resource Groups.

Gestion des balises pour les ressources Amazon S3

Pour plus d'informations sur la gestion des balises pour les ressources Amazon S3, consultez ce qui suit :

- Gestion des balises des points d'accès de compartiments à usage général
- Gestion des balises des points d'accès de compartiment de répertoires
- Contrôle de l'accès et étiquetage des tâches à l'aide d'étiquettes
- Gestion des balises des compartiments de répertoires
- Gestion des balises des compartiments à usage général
- Catégorisation de vos objets à l'aide de balises

- Gestion des balises S3 Access Grants
- Gestion des balises de ressource AWS avec les groupes Storage Lens

Quotas

Votre Compte AWS dispose de quotas par défaut, anciennement appelés limites, pour chaque service AWS. Les quotas Amazon S3 comprennent le nombre de compartiments à usage général, de compartiments de répertoires, de points d'accès, etc. Vous pouvez demander une augmentation de certains quotas, mais tous les quotas ne peuvent pas être augmentés. Ces augmentations ne sont pas accordées immédiatement, plusieurs jours peuvent être nécessaires pour que votre augmentation soit effective.

Pour obtenir la liste des quotas Amazon S3 et de leurs valeurs par défaut, consultez Quotas Amazon S3 dans la Références générales AWS.

Augmentations des quotas

Pour demander une augmentation de quota

Vous pouvez demander une augmentation de quota en utilisant l'une des options suivantes :

- Dans la AWS Management Console : ouvrez la console Service Quotas. Dans le volet de navigation, choisissez Services AWS. Sélectionnez Amazon S3, sélectionnez un quota et suivez les instructions pour demander une augmentation de quota. Pour accéder aux instructions, consultez Requesting a quota increase dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.
- Dans l'AWS CLI : utilisez la commande AWS CLI request-service-quota-increase. Pour accéder aux instructions, consultez Requesting a quota increase dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.

Référence

Outre la console Amazon S3, vous pouvez travailler avec Amazon S3 par programmation à l'aide des API REST Amazon S3, des kits AWS SDK ou de l'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

- Référence des API Amazon Simple Storage Service
- Exemples de code dans la Référence d'API Amazon Simple Storage Service
- Interface de ligne de commande AWS dans le Guide de l'utilisateur de l'AWS Command Line Interface
- AWS Kits SDK

Documentation SDK	Exemples de code
AWS SDK pour C++	AWS SDK pour C++ Exemples de code
AWS CLI	Exemples de code AWS CLI
AWS SDK pour Go	AWS SDK pour Go Exemples de code
AWS SDK pour Java	AWS SDK pour Java Exemples de code
AWS SDK pour JavaScript	AWS SDK pour JavaScript Exemples de code
AWS SDK pour Kotlin	AWS SDK pour Kotlin Exemples de code
AWS SDK pour .NET	AWS SDK pour .NET Exemples de code
AWS SDK pour PHP	AWS SDK pour PHP Exemples de code
Outils AWS pour PowerShell	Exemples de code d'Outils pour PowerShell
AWS SDK pour Python (Boto3)	AWS SDK pour Python (Boto3) Exemples de code
AWS SDK pour Ruby	AWS SDK pour Ruby Exemples de code
Kit AWS SDK pour Rust	Kit AWS SDK pour Rust Exemples de code
AWS SDK pour SAP ABAP	AWS SDK pour SAP ABAP Exemples de code

Documentation SDK	Exemples de code
Kit AWS SDK pour Swift	Kit AWS SDK pour Swift Exemples de code

Historique du document

- Version de l'API actuelle: 2006-03-01

La table suivante décrit les modifications importantes apportées à chaque version de la Référence des API Amazon Simple Storage Service et du Guide de l'utilisateur Amazon S3. Pour recevoir les notifications de mise à jour de cette documentation, abonnez-vous à un flux RSS.

Modification	Description	Date
Amazon S3 Metadata est désormais disponible dans trois Régions AWS supplémentaires	Amazon S3 Metadata est désormais disponible dans trois Régions AWS supplémentaires : Europe (Francfort), Europe (Irlande) et Asie-Pacifique (Tokyo). Pour plus d'informations, consultez Régions AWS Amazon S3 Metadata.	22 octobre 2025
S3 Object Lambda ne sera plus ouvert aux nouveaux clients à partir du 7 novembre 2025	S3 Object Lambda ne sera plus ouvert aux nouveaux clients à partir du 7 novembre 2025. Si vous souhaitez utiliser S3 Object Lambda, inscrivez-vous avant cette date. Les clients existants peuvent continuer à utiliser le service normalement. Pour plus d'informations, consultez Modification de la disponibilité d'Amazon S3 Object Lambda.	7 octobre 2025
Amazon S3 prend désormais en charge les suppressi	Amazon S3 prend désormais en charge les suppressi	16 septembre 2025

ons conditionnelles dans les compartiments à usage général	ons conditionnelles dans les compartiments à usage général. Les suppressions conditionnelles vérifient qu'un objet n'a pas été modifié avant de le supprimer. Elles permettent d'éviter les suppressions accidentelles dans les scénarios à forte simultanéité et à plusieurs créateurs. Vous pouvez désormais effectuer des suppressions conditionnelles à l'aide de l'en-tête HTTP `if-match` avec une valeur de balise d'entité. Amazon S3 n'autorise votre demande de suppression que si la balise d'entité fournie correspond à celle de l'objet. En outre, vous pouvez utiliser la clé de condition `s3:if-match` dans vos stratégies de compartiment S3 pour effectuer des opérations de suppression conditionnelle. Par exemple, vous pouvez demander à des clients d'utiliser l'en-tête HTTP `if-match` à la fois dans les demandes d'opérations d'API `DeleteObject` et `DeleteObjects` afin de réduire le risque de suppression accidentelle d'objets dans votre compartiment. Pour

	plus d'informations, consultez Comment effectuer des suppressions conditionnelles.	
Amazon S3 Batch Operations prend désormais en charge la gestion des objets d'un compartiment, d'un préfixe, d'un suffixe S3 ou plus, en une seule étape dans la console Amazon S3	Lorsque vous créez une tâche S3 Batch Operations, vous pouvez spécifier les objets sur lesquels effectuer l'opération. Désormais, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez même spécifier un compartiment complet, un préfixe, un suffixe, une date de création ou une classe de stockage. Batch Operations applique alors l'opération à tous les objets correspondants et vous préviennent lorsque la tâche est terminée. Pour plus d'informations, consultez Exécution d'opérations groupées sur des objets avec Batch Operations.	15 septembre 2025

Amazon S3 prend désormais en charge les balises de points d'accès pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC)	Amazon S3 prend désormais en charge le balisage des points d'accès des compartiments à usage général et des compartiments de répertoires. Ajoutez des balises à vos points d'accès et utilisez le contrôle d'accès par attributs (ABAC) pour mettre à l'échelle les accès. Vous pouvez commencer à baliser vos points d'accès à l'aide de la console de gestion AWS, de l'API REST S3, de l'interface de ligne de commande AWS ou du kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur l'utilisation des balises pour l'ABAC, consultez Utilisation de balises pour le contrôle d'accès par attributs (ABAC).	31 juillet 2025

Amazon S3 Vectors (version préliminaire)	Amazon S3 Vectors fournit un stockage vectoriel spécialement conçu et optimisé en matière de coûts pour vos applications de recherche sémantique et d'intelligence artificielle. Il introduit un nouveau type de compartiment, le compartiment de vecteur, optimisé pour un stockage vectoriel durable et peu coûteux. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Vectors et des compartiments de vecteur.	15 juillet 2025

Amazon S3 Metadata prend désormais en charge les objets existants	Amazon S3 Metadata crée et gère des métadonnées qui fournissent des informations sur les jeux de données stockés dans S3, afin que vous puissiez identifier et utiliser plus facilement vos données S3. Auparavant, S3 Metadata prenait en charge les nouveaux objets et ceux mis à jour. À présent, S3 Metadata crée et gère également les métadonnées de toutes vos données S3 existantes. S3 Metadata crée et gère désormais deux tables Apache Iceberg qui vous fournissent une vue interrogeable et mise à jour en continu des métadonnées associées aux objets d'un compartiment à usage général. Une table de journal enregistre les modifications apportées à vos données en temps quasi réel, ce qui vous permet d'identifier les nouvelles données chargées dans votre compartiment, de suivre les objets récemment supprimés, de surveiller les transitions S3 Lifecycle, etc. Une nouvelle table d'inventaire dynamique fournit et tient à jour une vue de tous les objets de votre compartiment. Les deux tables de métadonné	15 juillet 2025

es S3 sont stockées dans un compartiment de table Iceberg géré par AWS de votre compte. Elles peuvent être interrogées à l'aide du langage SQL standard via des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena ou Amazon EMR, et des outils open source comme DuckDB et PyIceberg. Pour plus d'informations, consultez Accélération de la découverte des données avec S3 Metadata.

Amazon S3 Express One Zone prend désormais en charge les balises de répartition des coûts et de contrôle d'accès par attributs	Amazon S3 Express One Zone, une classe de stockage S3 à hautes performances, prend désormais en charge les balises de répartition des coûts et de contrôle d'accès par attributs (ABAC). Vous pouvez ajouter des balises à vos compartiments de répertoires S3 pour suivre et organiser vos coûts AWS à l'aide de la AWS Billing and Cost Management. En outre, grâce à la prise en charge de l'ABAC, vous pouvez mettre à l'échelle les accès à vos compartiments de répertoires à l'aide de balises. Amazon S3 Express One Zone prend en charge les compartiments de répertoires de toutes les Région AWS dans lesquelles la classe de stockage est disponible. Vous pouvez commencer à utiliser des balises à l'aide de la console de gestion AWS, de l'API REST S3, de l'interface de ligne de commande AWS ou du kit AWS SDK. Pour plus d'informations sur l'utilisation de balises pour simplifier la répartition des coûts ou l'ABAC, consultez Utilisation	2 juillet 2025

	de balises avec des compartiments de répertoires S3.	
S3 Tables prend désormais en charge les événements CloudTrail pour les opérations de maintenance	S3 Tables prend désormais en charge les événements AWS CloudTrail pour les opérations de maintenance. Vous pouvez désormais suivre et auditer les activités de maintenance effectuées sur vos ressources S3 Tables à l'aide des journaux CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Maintenance de S3 Tables.	30 juin 2025
Les points d'accès peuvent désormais être attachés à un volume FSx pour OpenZFS	Vous pouvez créer et attacher un point d'accès à un volume FSx pour OpenZFS à l'aide de la console Amazon FSx, de l'AWS CLI ou de l'API. Une fois qu'il est attaché, vous pouvez utiliser les API des objets S3 pour accéder aux données de vos fichiers. Vos données demeurent dans le système de fichiers Amazon FSx et restent directement accessibles pour vos charges de travail existantes. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données partagés avec des points d'accès.	25 juin 2025

S3 Tables prend désormais en charge de nouvelles stratégies de compactage de table	S3 Tables prend désormais en charge plusieurs stratégies de compactage afin d'optimiser les performances des requêtes selon différents modèles d'accès aux données. Les nouvelles stratégies incluent le tri et l'ordre Z. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compactage des tables.	18 juin 2025

Enrichissement des messages de refus d'accès pour les demandes adressées à la même organisation	Amazon S3 inclut désormais des informations contextuelles supplémentaires dans les messages de refus d'accès (HTTP `403 Forbidden`) pour les demandes adressées à des ressources de la même organisation dans AWS Organizations. Ce nouveau contexte inclut le type de politique qui a refusé l'accès, le motif du refus et les informations sur l'utilisateur ou le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui a demandé l'accès à la ressource. Ce contexte vous aide à résoudre les problèmes d'accès, à identifier la cause première des erreurs de refus d'accès et à corriger les contrôles d'accès incorrects en mettant à jour les politiques pertinentes. Ce contexte supplémentaire est également disponible dans les journaux AWS CloudTrail. Ces messages améliorés de refus d'accès pour les demandes adressées à la même organisation sont désormais disponibles dans toutes les Régions AWS, y compris les AWS GovCloud (US) Regions et les régions de Chine. Pour	16 juin 2025

	plus d'informations, consultez Résolution des erreurs d'accès refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.	
S3 Tables inclut une nouvelle politique gérée par AWS pour S3 Tables	S3 Tables a ajouté une nouvelle politique gérée par AWS appelée `AmazonS3TablesLakeFormationServiceRole`. Cette politique autorise le rôle de service Lake Formation à accéder aux tables et compartiments de table Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS pour S3 Tables.	19 mai 2025
S3 Tables prend désormais en charge le chiffrement SSE-KMS à l'aide de clés gérées par le client	S3 Tables prend désormais en charge le chiffrement côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) gérées par le client. Vous pouvez appliquer le chiffrement SSE-KMS au niveau du compartiment et de la table. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du chiffrement côté serveur avec des clés AWS KMS (SSE-KMS) dans des compartiments de table.	16 avril 2025

Les points d'accès des compartiments de répertoires sont disponibles dans les zones locales AWS	Les compartiments de répertoires prennent désormais en charge les points d'accès afin de simplifier la gestion des accès aux données à grande échelle des jeux de données partagés dans Amazon S3. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez créer des centaines de points d'accès par compartiment, avec pour chacun un nom distinct et des autorisations personnalisées pour chaque application. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès aux jeux de données partagés dans des compartiments de répertoires avec des points d'accès.	31 mars 2025

L'intégration des compartiments de table S3 à Amazon SageMaker Lakehouse est désormais accessible au grand public	Vous pouvez intégrer des compartiments de table S3 à Amazon SageMaker Lakehouse pour accéder à des tables depuis des services d'analytique AWS tels qu'Amazon Athena, Amazon Redshift et Quick Suite. Amazon SageMaker Lakehouse unifie les données des lacs de données Amazon S3 et des entrepôts de données Amazon Redshift, vous aidant ainsi à créer des applications d'analytique, de machine learning (ML) et d'IA générative sur une copie unique des données. L'intégration remplit le AWS Glue Data Catalog avec les ressources de votre table et fédère l'accès à ces ressources avec AWS Lake Formation. L'intégration offre un contrôle précis des accès via Lake Formation afin de renforcer la sécurité. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'Amazon S3 Tables avec les services d'analytique AWS. Si vous avez configuré l'intégration avec la version préliminaire, vous pouvez continuer à utiliser votre intégration actuelle. Cependant, étant donné que le processus	13 mars 2025

	d'intégration mis à jour améliore les performances, nous vous recommandons de procéder à la migration. Pour migrer vers l'intégration mise à jour, consultez Migration vers le processus d'intégration mis à jour.	
S3 Tables prend désormais en charge les opérations de création et d'interrogation de table dans la console Amazon S3	S3 Tables prend désormais en charge les opérations de création et d'interrogation de table directement dans la console Amazon S3 à l'aide d'Amazon Athena. Grâce à cette nouvelle fonctionn alité, vous pouvez désormais créer une table, y saisir des données et l'interroger en quelques étapes dans la console Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Création d'une table Amazon S3 et Interrogation des tables Amazon S3 avec Athena.	13 mars 2025
S3 Tables prend en charge l'ajout de schémas lors de la création de table	Vous pouvez désormais utiliser l'opération d'API `CreateTable` de S3 Tables pour créer des tables avec des schémas en ajoutant un indicateur de métadonnées facultatif. Pour plus d'informa tions, consultez Création de table.	30 janvier 2025

S3 Tables prend en charge l'ajout de schémas lors de la création de table	Vous pouvez désormais utiliser l'opération d'API `CreateTable` de S3 Tables pour créer des tables avec des schémas en ajoutant un indicateur de métadonnées facultatif. Pour plus d'informations, consultez Création de table.	30 janvier 2025

S3 Metadata est désormais accessible au grand public	Amazon S3 Metadata est désormais accessible au grand public. S3 Metadata vous aide à identifier et à comprendre facilement vos données S3 grâce à des métadonnées automatisées et interrogeables qui sont mises à jour quasiment en temps réel. Avec S3 Metadata vous pouvez sélectionner, identifier et utiliser vos données S3 pour les utiliser à des fin d'analytique d'entreprise, d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML), etc. S3 Metadata prend en charge les métadonnées des objets, qui incluent des informations définies par le système telles que la taille et la source des objets, ainsi que des métadonnées personnalisées, comme les balises contenant des informations telles que les SKU des produits, les ID des transactions et les évaluations de contenu. Pour plus d'informations, consultez Accélération de la découverte des données avec S3 Metadata.	27 janvier 2025

Politiques gérées par AWS : nouvelles politiques	S3 Tables a ajouté deux nouvelles politiques gérées par AWS.	6 décembre 2024

S3 Tables	Amazon S3 Tables fournit un stockage S3 optimisé pour les charges de travail d'analytique, grâce à des fonctionnalités qui améliorent les performances des requêtes, réduisent les coûts de stockage des tables et simplifient les opérations des lacs de données à grande échelle. S3 Tables introduit un nouveau type de compartiment : les compartiments de table, spécialement conçus pour stocker des tables Apache Iceberg en tant que sous-ressources. Les compartiments de table offrent un plus grand nombre de transactions par seconde (TPS) et un meilleur débit de requêtes par rapport aux tables autogérées dans les compartiments S3 à usage général. Vous pouvez intégrer automatiquement vos compartiments de table à des services d'analytique AWS tels qu'Athena et Amazon Redshift Quick Suite. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'Amazon S3 Tables et des compartiments de table.	3 décembre 2024

Version préliminaire de S3 Metadata	Amazon S3 Metadata vous aide à identifier et à comprendre facilement vos données S3 grâce à des métadonnées automatisées et interrogeables qui sont mises à jour quasiment en temps réel. Avec S3 Metadata vous pouvez sélectionner, identifier et utiliser vos données S3 pour les utiliser à des fin d'analytique d'entreprise, d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML), etc. S3 Metadata prend en charge les métadonnées des objets, qui incluent des informations définies par le système telles que la taille et la source des objets, ainsi que des métadonnées personnalisées, comme les balises contenant des informations telles que les SKU des produits, les ID des transactions et les évaluations de contenu. Pour plus d'informations, consultez Accélération de la découverte des données avec S3 Metadata.	3 décembre 2024

Navigateur de stockage pour S3	Le navigateur de stockage pour S3 est un composant open source que vous pouvez ajouter à vos applications web afin de fournir à vos utilisate urs finaux une interface simple pour les données stockées dans S3. Pour plus d'informa tions, consultez Navigateur de stockage pour S3.	1er décembre 2024
Nouvel algorithme de somme de contrôle Amazon S3 et fonctionnalités améliorées d'intégrité des sommes de contrôle	Amazon S3 ajoute l'algorit hme de somme de contrôle `CRC-64NVME` et les fonctionn alités améliorées d'intégrité des sommes de contrôle. Pour plus d'informations, consultez Vérification de l'intégrité des objets dans Amazon S3.	1er décembre 2024
Charges de travail liées à la résidence des données	Dans les zones locales dédiées, vous pouvez créer des compartiments de répertoires S3 pour stocker les données pour vos cas d'utilisa tion liés à la résidence et à l'isolement des données. Pour plus d'informations, consultez Charges de travail liées à la résidence des données.	1er décembre 2024

Nouvelles clés de condition pour appliquer les écritures conditionnelles	Amazon S3 ajoute les nouvelles clés de condition `s3:if-match` et `s3:if-none-match` à utiliser dans les stratégies de compartiments pour obliger les clients à utiliser l'en-tête HTTP `If-None-Match` ou `If-Match`. Pour plus d'informations, consultez Application d'écritures conditionnelles sur des compartiments Amazon S3.	25 novembre 2024
Nouvel en-tête HTTP pour les écritures conditionnelles afin de vérifier si l'objet a changé	Amazon S3 ajoute l'en-tête HTTP `If-Match` pour vérifier la balise d'entité (ETag) d'un objet avant d'écrire un objet pour certaines opérations d'API. Avec cet en-tête, Amazon S3 compare la valeur de la balise d'entité fournie avec la valeur de la balise d'entité de l'objet dans S3. Si les valeurs des balises d'entité ne correspondent pas, l'opération échoue. Pour plus d'informations, consultez Comment empêcher le remplacement d'objets par des écritures conditionnelles.	25 novembre 2024

Amazon Redshift s'intègre désormais à S3 Access Grants	Les clients Amazon Redshift peuvent désormais utiliser S3 Access Grants pour mettre à l'échelle et gérer les autorisations pour leurs données S3. Cela permet aux clients Amazon Redshift de mettre à l'échelle les autorisations S3 pour les identités d'entreprise en utilisant AWS IAM Identity Center pour les utilisateurs et les groupes IAM. Pour plus d'informations, consultez Intégration d'Amazon Redshift à S3 Access Grants.	15 novembre 2024
Les comptes membres AWS Organizations peuvent désormais accéder de nouveau aux compartiments Amazon S3 verrouillés accidentellement	Les comptes membres AWS Organizations peuvent désormais utiliser un processus simple via AWS Identity and Access Management (IAM) pour accéder de nouveau aux compartiments Amazon S3 verrouillés accidentellement. Pour plus d'informations, consultez Réaliser une tâche privilégiée sur un compte membre AWS Organizations dans le Guide de l'utilisateur AWS Identity and Access Management.	14 novembre 2024

Les politiques de contrôle des ressources (RCP), un nouveau type de politique d'autorisation dans AWS Organizations, sont également disponibles pour les compartiments Amazon S3	Les politiques de contrôle des ressources (RCP), une nouvelle politique d'autorisation gérée dans AWS Organizations, peuvent être utilisées pour définir le maximum d'autorisations disponibles sur les compartiments Amazon S3 au sein de l'ensemble de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Politiques de contrôle des ressources (RCP) dans le Guide de l'utilisateur AWS Organizations.	13 novembre 2024
Amazon S3 approuve désormais automatiquement les augmentations de quota de compartiments jusqu'à 1 000 compartiments	Amazon S3 approuve désormais automatiquement les augmentations de quota de compartiments jusqu'à 1 000 compartiments. Pour consulter l'utilisation de vos compartiments ou demander une augmentation, accédez à la console Service Quotas.	30 septembre 2024

Nouveau comportement de transition par défaut de la taille minimale des objets pour les configurations du cycle de vie Amazon S3	Amazon S3 applique désormais un comportement par défaut aux configurations du cycle de vie S3, qui empêche la transition des objets de moins de 128 Ko vers toute classe de stockage. Pour découvrir comment remplacer ce comportement, consultez Permettre la transition d'objets de moins de 128 Ko.	24 septembre 2024
Les compartiments de répertoires prennent désormais en charge SSE-KMS à l'aide de clés gérées par le client.	Les compartiments de répertoires prennent désormais en charge le chiffrement côté serveur à l'aide de clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) gérées par le client. Vous disposez d'autres options pour chiffrer et gérer la sécurité de vos données dans des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Protection et chiffrement des données dans des compartiments de répertoires.	17 septembre 2024

S3 Access Grants prend en charge une action d'API qui répertorie les autorisations d'accès de l'appelant	Les identités IAM et les identités d'annuaire IAM Identity Center peuvent désormais utiliser l'API `ListCallerAccessGrants` pour répertorier tous les compartiments, préfixes et objets Amazon S3 auxquels elles peuvent accéder, tels que définis par leurs autorisations S3 Access Grants. Utilisez cette API pour découvrir toutes les données S3 auxquelles une identité IAM ou une identité d'annuaire d'entreprise peut accéder via S3 Access Grants, au sein d'un Compte AWS particulier. Pour plus d'informations, consultez Répertorier les autorisations d'accès de l'appelant.	5 septembre 2024

Messages d'erreur de refus d'accès améliorés pour les demandes portant sur le même compte	Amazon S3 inclut désormais un contexte supplémentaire dans les erreurs de refus d'accès (HTTP `403 Forbidden`) pour les demandes adressées aux ressources du même Compte AWS. Ce nouveau contexte inclut le type de politique qui a refusé l'accès, le motif du refus et les informations sur l'utilisateur ou le rôle AWS Identity and Access Management (IAM) qui a demandé l'accès à la ressource. Ce contexte vous aide à résoudre les problèmes d'accès, à identifier la cause première des erreurs de refus d'accès et à corriger les contrôles d'accès incorrects en mettant à jour les politiques pertinentes. Ce contexte supplémentaire est également disponible dans les journaux AWS CloudTrail. Les messages d'erreur de refus d'accès améliorés pour les demandes portant sur le même compte sont désormais disponibles dans toutes les Régions AWS, y compris les AWS GovCloud (US) Regions et la région Chine. Pour plus d'informations, consultez Résolution des erreurs d'accès	21 août 2024

	refusé (403 Forbidden) dans Amazon S3.	
Amazon S3 prend en charge l'utilisation d'écritures conditionnelles pour `PutObject` et `CompleteMultipartUpload`	Vous pouvez vérifier l'existence d'un objet dans un compartiment avant de le créer à l'aide d'une écriture conditionnelle lors des opérations de chargement. Cela permet d'éviter l'écrasement de données existantes. Les écritures conditionnelles valident qu'aucun objet portant le même nom de clé ne se trouve déjà dans votre compartiment. Pour plus d'informations, consultez Demandes conditionnelles.	20 août 2024
Amazon S3 ne facture plus pour plusieurs codes d'erreur HTTP	Amazon S3 a effectué une modification afin que les demandes non autorisées que les clients n'ont pas initiées soient gratuites. Pour plus d'informations, consultez Facturation des réponses d'erreur Amazon S3.	19 août 2024
Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients	Amazon S3 Select n'est plus disponible pour les nouveaux clients. Les clients existants d'Amazon S3 Select peuvent continuer à utiliser cette fonctionnalité comme d'habitude. En savoir plus.	25 juillet 2024

Amazon S3 Inventory prend en charge la clé de condition s3:InventoryAccessibleOptionalFields	Amazon S3 Inventory prend en charge la clé de condition s3:InventoryAccessibleOptionalFields pour contrôler si les utilisateurs peuvent inclure des champs de métadonnées facultatifs dans leurs rapports. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de la création de la configuration de S3 Inventory.	20 février 2024
Prise en charge d'IPv6 pour S3 sur Outposts	Vous pouvez désormais accéder aux compartiments S3 sur Outposts à l'aide d'IPv6 via les points de terminaison à double pile S3 sur Outposts. La prise en charge d'IPv6 pour S3 sur Outposts vous permet de gérer vos compartiments S3 sur Outposts et les ressources du plan de contrôle via les réseaux IPv6.	16 janvier 2024
Nouvelle classe de stockage Amazon S3 à zone unique et hautes performances : S3 Express One Zone	Amazon S3 Express One Zone est une classe de stockage Amazon S3 à zone unique et hautes performances, spécialement conçue pour fournir un accès aux données constant en moins de dix millisecondes pour vos applications les plus sensibles à la latence. Pour plus d'informations, consultez S3 Express One Zone.	28 novembre 2023

Mountpoint pour Amazon S3 ajoute la prise en charge de S3 Express One Zone	Vous pouvez désormais monter des compartiments de répertoires S3 Express One Zone avec Mountpoint.	28 novembre 2023
Version du schéma d'invocation Lambda	Amazon S3 Batch Operations introduit une nouvelle version du schéma d'invocation Lambda à utiliser avec les tâches Batch Operations qui agissent sur des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de Lambda et d'Amazon S3 Batch Operations avec des compartiments de répertoires.	28 novembre 2023
Action d'importation pour les compartiments de répertoires	Amazon S3 introduit l'action d'importation. L'importation est une méthode simplifiée pour créer des tâches Amazon S3 Batch Operations afin de copier des objets depuis des compartiments à usage général vers des compartiments de répertoires. Pour plus d'informations, consultez Importation d'objets dans un compartiment de répertoires.	28 novembre 2023

Gestion des accès S3 avec S3 Access Grants	Amazon S3 Access Grants vous permet de gérer les autorisations de données à grande échelle pour les principaux AWS Identity and Access Management (IAM), en plus des identités d'annuaire issues des annuaires d'entreprise tels qu'Azure AD. Vous pouvez désormais appliquer les autorisations S3 de moindre privilège et facilement adapter ces autorisations en fonction des besoins de votre entreprise. Pour plus d'informations, consultez Gestion de l'accès avec S3 Access Grants.	26 novembre 2023
Mountpoint pour Amazon S3 ajoute une fonctionnalité de mise en cache	Avec Mountpoint, vous pouvez désormais configurer la mise en cache pour les données consultées à plusieurs reprises.	22 novembre 2023

Génération améliorée du manifeste S3 Batch Operations	Vous pouvez désormais indiquer à Amazon S3 Batch Operations de générer automatiquement un manifeste en fonction des critères de filtre d'objet que vous spécifiez lors de la création de votre tâche. Cette option est disponible pour les tâches de réplication par lot que vous créez dans la console Amazon S3, ou pour tout type de tâche que vous créez à l'aide d'AWS CLI, des kits AWS SDK ou de l'API REST Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Création d'une tâche Amazon S3 Batch Operations.	22 novembre 2023
Les compartiments Amazon S3 existants peuvent désormais ajouter des configurations de verrouillage d'objet	Vous pouvez désormais activer le verrouillage d'objet sur le compartiment Amazon S3 existant. Vous pouvez définir des conservations légales et des périodes de rétention pour les compartiments nouveaux ou existants. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du verrouillage des objets.	20 novembre 2023

Métriques de demande S3 Storage Lens pour les préfixes	S3 Storage Lens introduit les métriques de demande pour les préfixes au sein d'un compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Catégories de métriques.	17 novembre 2023
Groupes Amazon S3 Storage Lens	S3 Storage Lens introduit les groupes Storage Lens, un filtre défini personnalisé pour les objets basé sur les métadonnées des objets. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des groupes Amazon S3 Storage Lens.	15 novembre 2023
Nouvelle politique IAM	S3 sur Outposts introduit `AWSServiceRoleForS3OnOutposts` , rôle lié à un service destiné à vous faciliter la gestion des ressources réseau. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de rôles liés à un service pour S3 sur Outposts.	3 octobre 2023
Amazon S3 indique l'heure `Last-Modified` pour les marqueurs de suppression	Amazon S3 indique l'heure `Last-Modified` des marqueurs de suppression dans les en-têtes de réponse des opérations `Head` et `Get` de S3 et de l'API, respectiv ement. Pour en savoir plus, consultez Utilisation des marqueurs de suppression.	27 septembre 2023

Mise à jour Amazon S3 de la politique gérée par AWS	Amazon S3 a ajouté des autorisations `s3:Describe*` à `AmazonS3ReadOnlyAccess`. Pour plus d'informations, consultez Politiques gérées par AWS pour Amazon S3.	11 août 2023
Temps de démarrage améliorés pour les demandes de restauration standard effectuées via S3 Batch Operations	Les récupérations standard pour les demandes de restauration effectuées via S3 Batch Operations peuvent désormais démarrer en quelques minutes. Pour plus d'informations, consultez Options de récupération des archives.	9 août 2023
Ajout de Mountpoint, un client à haut débit permettant de monter un compartiment Amazon S3 en tant que système de fichiers local.	Avec Mountpoint, vos applications peuvent accéder aux objets stockés dans Amazon S3 par le biais d'opérations sur les fichiers, ce qui leur permet d'accéder au stockage et au débit élastiques d'Amazon S3 via une interface de fichier.	9 août 2023

Chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (DSSE-KMS)	Le chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (DSSE-KMS) applique deux couches de chiffrement aux objets lors de leur chargement sur Amazon S3. Pour en savoir plus, consultez Utilisation du chiffrement double couche côté serveur avec des clés AWS KMS.	13 juin 2023
Amazon S3 active la fonctionnalité S3 Bloquer l'accès public et désactive les listes de contrôle d'accès (ACL) S3 pour tous les nouveaux compartiments.	Désormais, Amazon S3 active automatiquement la fonctionnalité S3 Bloquer l'accès public et désactive les listes de contrôle d'accès (ACL) S3 pour tous les nouveaux compartiments S3 dans toutes les régions AWS. Pour en savoir plus, consultez Blocage de l'accès public à votre stockage Amazon S3 et Contrôle de la propriétés des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.	27 avril 2023
Métrique d'échec des opérations de réplication S3	Amazon S3 ajoute une nouvelle métrique Amazon CloudWatch pour surveiller les échecs de réplication S3. Pour plus d'informations, consultez Surveillance de l'avancement des métriques de réplication.	5 avril 2023

DNS privé	AWS PrivateLink for Amazon S3 prend en charge les DNS privés. Pour plus d'informations, consultez Private DNS (DNS privés).	14 mars 2023
Prise en charge des points d'accès intercompte dans la console Amazon S3	Amazon S3 prend désormais en charge la création de points d'accès intercompte à l'aide de la console Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Création de points d'accès.	14 mars 2023
Amazon S3 sur Outposts prend en charge la réplication S3 sur Outposts	Avec la réplication S3 locale, vous pouvez automatiquement répliquer des objets vers un compartiment de destination Outposts unique ou plusieurs compartiments de destination. Les compartiments de destination peuvent se trouver dans différents AWS Outposts ou dans les mêmes Outposts que le compartiment source. Pour plus d'informations, consultez Replicating objects for S3 sur Outposts (Réplication d'objets pour S3 sur Outposts).	14 mars 2023

Alias des points d'accès Amazon S3 Object Lambda	Quand vous créez un point d'accès Object Lambda, Amazon S3 génère automatiquement un alias unique pour votre point d'accès Object Lambda. Vous pouvez utiliser cet alias à la place d'un nom de compartiment Amazon S3 ou de l'Amazon Resource Name (ARN) du point d'accès Object Lambda dans une demande pour les opérations de plan de données de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez How to use a bucket-style alias for your Object Lambda Access Point (Comment utiliser un alias de type compartiment pour votre point d'accès Object Lambda).	14 mars 2023
Prise en charge des points d'accès multi-régions intercomptes d'Amazon S	Amazon S3 prend désormais en charge la création de points d'accès multirégions intercomptes à l'aide de la console Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Création de points d'accès multi-Régions.	14 mars 2023

Points d'accès intercompte	Amazon S3 prend en charge la création de points d'accès intercompte. Vous pouvez créer un point d'accès intercompte en utilisant l'opération AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou l'opération d'API REST `CreateAccessPoint` . Pour plus d'informations, consultez Création de points d'accès.	30 novembre 2022
Amazon S3 prend en charge les contrôles de basculement pour les points d'accès multi-régions d'Amazon S3	Amazon S3 introduit le contrôle du basculement pour les points d'accès multi-régions. Ces contrôles vous permettent de déplacer le trafic des requêtes d'accès aux données S3 acheminées par un point d'accès multi-régions Amazon S3 vers une autre Région AWS en quelques minutes pour tester et créer des applications hautement disponibles. Pour plus d'informations, consultez Contrôles du basculement du point d'accès multi-régions d'Amazon S3.	28 novembre 2022

Amazon S3 Storage Lens améliore la visibilité de l’organisation grâce à 34 nouvelles métriques	S3 Storage Lens introduit 34 métriques supplémentaires pour découvrir des opportunités d’optimisation des coûts plus approfondies, identifier les bonnes pratiques de protection des données et améliorer les performances des flux d’applications. Pour plus d'informations, consultez S3 Storage Lens metrics (Métriques S3 Storage Lens).	17 novembre 2022
Amazon S3 prend en charge des taux de demande de restauration plus élevés pour S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive	Amazon S3 prend en charge les requêtes de restauration à un taux allant jusqu'à 1 000 transactions par seconde, par Compte AWS, pour les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval et S3 Glacier Deep Archive.	15 novembre 2022

Amazon S3 sur Outposts prend en charge des actions et des filtres de cycle de vie S3 supplémentaires	S3 sur Outposts prend en charge des règles de cycle de vie S3 supplémentaires pour optimiser la gestion de la capacité. Vous pouvez faire expirer des objets lorsqu'ils vieillissent ou sont remplacés par des versions plus récentes. Vous pouvez créer une règle de cycle de vie pour un compartiment entier ou un sous-ensemble d'objets dans un compartiment en filtrant avec des préfixes, des étiquettes d'objets ou la taille des objets. Pour plus d'informations, consultez Création et gestion d'une configuration de cycle de vie.	2 novembre 2022
Prise en charge de la réplication S3 pour les objets SSE-C	Vous pouvez répliquer des objets qui sont créés à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec des clés fournies par le client. Pour plus d'informations sur la réplication d'objets chiffrés, consultez Replicating objects created with server-side encryption (SSE-C, SSE-S3, SSE-KMS) [Réplication d'objets créés avec le chiffrement côté serveur (SSE-C, SSE-S3, SSE-KMS)].	24 octobre 2022

Amazon S3 sur Outposts prend en charge les alias de point d'accès	Avec S3 sur Outposts, vous devez utiliser des points d'accès pour accéder à tout objet dans un compartiment Outposts. Chaque fois que vous créez un point d'accès pour un compartiment, S3 sur Outposts génère automatiquement un alias de point d'accès. Vous pouvez utiliser cet alias de point d'accès plutôt qu'un ARN de point d'accès pour toutes les opérations de plan de données. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un alias de type compartiment pour votre point d'accès S3 on Outposts.	21 octobre 2022
S3 Object Lambda prend en charge les opérations `HeadObject`, `ListObjects` et `ListObjectsV2`	Vous pouvez utiliser du code personnalisé pour modifier les données renvoyées par des requêtes `GET`, `LIST` ou `HEAD` S3 standard afin de filtrer les lignes, de redimensionner les images de manière dynamique, de supprimer des données confidentielles et plus encore. Pour plus d'informations, consultez Transformation d'objets avec S3 Object Lambda.	4 octobre 2022

Amazon S3 sur Outposts prend en charge la gestion des versions S	Une fois activé, la gestion des versions S3 enregistr e plusieurs copies différent es d'un objet dans le même compartiment. Vous pouvez utiliser la gestion des versions S3 pour préserver, récupérer et restaurer chaque version de chaque objet stocké dans votre compartiment Outposts. La gestion des versions S3 vous aide à récupérer en cas d'action involontaire d'un utilisateur et de défaillan ce applicative. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la gestion des versions S3 pour votre compartiment S3 on Outposts.	21 septembre 2022
AWS Backup pour Amazon S3	AWS Backup est un service entièrement géré basé sur des stratégies que vous pouvez utiliser pour définir une stratégie de sauvegarde centrale afin de protéger vos données Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'AWS Backup pour Amazon S3.	18 février 2022

Utiliser la réplication par lot S3 pour répliquer des objets existants	Avec la réplication par lot S3, vous pouvez répliquer des objets qui existaient avant la mise en place d'une configuration de réplication. La réplication d'objets existants se fait par l'utilisation d'une tâche Batch Operations. La réplication par lot S3 diffère de la réplication en direct qui copie en continu et automatiquement les nouveaux objets d'un compartiment Amazon S3 à l'autre. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets existants avec la réplication par lot S3.	8 février 2022
Changement de nom de S3 Glacier Flexible Retrieval	La classe de stockage Glacier a été renommée S3 Glacier Flexible Retrieval. Cette modification n'a aucune répercussion sur l'API.	30 novembre 2021

Nouveau paramètre de propriété d'objet S3 pour désactiver les listes ACL	Vous pouvez appliquer le paramètre appliqué par le propriétaire du compartiment pour Object Ownership afin de désactiver les listes ACL pour votre compartiment et les objets qu'il contient et de prendre possession de chaque objet de votre compartiment. Le paramètre appliqué par le propriétaire du compartim ent simplifie la gestion des accès aux données stockées dans Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de la propriété des objets et désactivation des listes ACL pour votre compartiment.	30 novembre 2021
Nouvelle classe de stockage S3 Intelligent-Tiering	L'accès S3 Intelligent-Tiering Archive Instant est une classe de stockage supplémentaire sous S3 Intelligent-Tierin g. Pour plus d'informations, consultez Fonctionnement de S3 Intelligent-Tiering.	30 novembre 2021
Nouvelle classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval	Vous pouvez désormais placer des objets dans la classe de stockage S3 Glacier Instant Retrieval. Pour en savoir plus sur cette classe de stockage, utilisez Utilisation des classes de stockage Amazon S3.	30 novembre 2021

Aperçu de AWS Backup pour Amazon S3	AWS Backup est un service entièrement géré basé sur des stratégies que vous pouvez utiliser pour définir une stratégie de sauvegarde centrale afin de protéger vos données Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'AWS Backup pour Amazon S3.	30 novembre 2021
AWS Identity and Access Management Access Analyzer pour Amazon S3	IAM Access Analyzer exécute des vérifications de politique s pour valider votre politique par rapport à la grammaire de politique et aux bonnes pratiques IAM. Pour en savoir plus sur la validatio n des politiques à l'aide d'IAM Access Analyzer, consultez Validation de politique IAM Access Analyzer dans le Guide de l'utilisa teur IAM.	30 novembre 2021
Nouveaux types d'événements	Nouveaux types d'événeme nts ajoutés aux notifications d'événements Amazon S3. Consultez Notifications d'événements Amazon S3.	29 novembre 2021

Activation d'Amazon EventBridge sur les compartiments	Vous pouvez activer EventBridge sur les compartiments Amazon S3 pour envoyer des événements à Amazon EventBridge. Consultez Utilisation d'EventBridge.	29 novembre 2021
Nouveaux filtres de cycle de vie S	Vous pouvez créer des règles de cycle de vie basées sur la taille de l'objet ou spécifier le nombre de versions non courantes de l'objet à conserver. Pour plus d'informations, consultez Examples of S3 Lifecycle configuration (Exemples de configuration du cycle de vie S3).	23 novembre 2021

Publication de métriques Amazon S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch	Vous pouvez publier des métriques d'utilisation et d'activité S3 Storage Lens sur Amazon CloudWatch pour créer une vue unifiée de l'état opérationnel dans les tableaux de bord CloudWatch. Vous pouvez également utiliser les fonctions de CloudWatch, comme les alarmes et les actions déclenchées, les mathématiques appliquées aux métriques et la détection d'anomalies pour surveiller et agir sur les métriques S3 Storage Lens. En outre, les API CloudWatch permettent aux applications, y compris celles des fournisseurs tiers, d'accéder à vos métriques S3 Storage Lens. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques S3 Storage Lens dans CloudWatch.	22 novembre 2021

Points d'accès multi-Régions	Vous pouvez utiliser des points d'accès multi-régions pour créer un point de terminaison global que les applications peuvent utiliser pour traiter les demandes provenant de compartiments Amazon S3 situés dans plusieurs Régions AWS. Vous pouvez utiliser ce point d'accès multi-Régions pour acheminer les données vers un compartiment présentant la latence la plus faible. Pour en savoir plus sur les points d'accès multi-régions et leur utilisation, consultez Point d'accès multi-régions dans Simple Storage Service (Amazon S3).	2 septembre 2021

Amazon S3 sur Outposts ajoute un accès local direct aux applications	Exécutez vos applications hors du cloud privé virtuel (VPC) AWS Outposts et accéder aux données de votre S3 sur Outposts. Vous pouvez également accéder aux objets S3 sur Outposts directeme nt depuis votre réseau sur site. Pour en savoir plus sur la configuration des points de terminaison S3 sur Outposts à l'aide des adresses IP clients (CoIP) et l'accès à vos objets en créant une passerelle locale à partir de votre réseau sur site, consultez la section Accès à Amazon S3 sur Outposts à l'aide de points d'accès VPC uniquement.	29 juillet 2021
Alias de points d'accès Amazon S3	Lorsque vous créez un point d'accès, Amazon S3 génère automatiquement un alias que vous pouvez utiliser pour l'accès aux données au lieu d'un nom de compartim ent. Vous pouvez utiliser cet alias de point d'accès plutôt qu'un Amazon Resource Name (ARN) pour toutes les opérations de plan de données de point d'accès. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'un alias de type compartiment pour votre point d'accès.	26 juillet 2021

Amazon S3 Inventory et S3 Batch Operations prennent en charge le statut de la clé de compartiment S3	Amazon S3 Inventory et Amazon S3 Batch Operations prennent en charge l'identification et la copie d'objets existants avec des clés de compartiment S3. Les clés de compartiment S3 accélèrent la réduction des coûts de chiffrement côté serveur pour des objets existants. Pour plus d'informations, consultez Amazon S3 Inventory et Copie d'objet à l'aide de Batch Operations.	3 juin 2021
Instantané du compte des métriques d'Amazon S3 Storage Lens	L'instantané du compte S3 Storage Lens affiche votre stockage total, le nombre d'objets et la taille moyenne des objets sur la page d'accueil de la console S3 (Buckets (Compartiments) en résumant les métriques de votre tableau de bord par défaut. Pour plus d'informations, consultez Instantané du compte des métriques d'Amazon S3 Storage Lens.	5 mai 2021
Prise en charge accrue des points de terminaison Amazon S3 sur Outposts	S3 sur Outposts prend désormais en charge jusqu'à 100 points de terminaison par Outpost. Pour plus d'informations, consultez Restrictions réseau de S3 sur Outposts.	29 avril 2021

Notifications d'événements Amazon S3 sur Outposts dans Amazon CloudWatch Events	Vous pouvez utiliser CloudWatch Events pour créer une règle permettant de capturer tout événement d'API S3 sur Outposts et être notifié via toutes les cibles CloudWatch prises en charge. Pour plus d'informations, consultez Réception de notifications d'événements S3 on Outposts à l'aide d'Amazon CloudWatch Events.	19 avril 2021
S3 Object Lambda	S3 Object Lambda vous donne la possibilité d'intégrer votre propre code aux requêtes `GET` Amazon S3 afin de modifier et de traiter les données lorsqu'elles sont renvoyées vers une application. Vous pouvez utiliser du code personnalisé pour modifier les données renvoyées par des requêtes `GET` S3 standard afin de filtrer les lignes, de redimensionner les images de manière dynamique, de supprimer des données confidentielles et plus encore. Pour plus d'informations, consultez Transformation d'objets.	18 mars 2021

AWS PrivateLink	Avec AWS PrivateLink pour Amazon S3, vous pouvez vous connecter directement à S3 en utilisant un point de terminaison d'interface dans votre cloud privé virtuel (VPC) au lieu de vous connecter sur Internet. Les points de terminaison d'interface sont directement accessibles à partir des applications sur site ou dans une Région AWS différente. Pour plus d'informations, consultez Technologie AWS PrivateLink pour Amazon S3.	2 février 2021
Gestion de la capacité d'Amazon S3 sur Outposts avec AWS CloudTrail	Les événements de gestion S3 sur Outposts sont disponibles via les journaux CloudTrail. Pour plus d'informations, consultez Gestion de la capacité S3 on Outposts avec CloudTrail.	21 décembre 2020

Forte cohérence	Amazon S3 garantit une forte cohérence lecture après écriture pour les requêtes PUT et DELETE d'objets dans votre compartiment Amazon S3 dans toutes les Régions AWS. En outre, les opérations de lecture sur Amazon S3 Select, les listes de contrôle d'accès Amazon S3, les balises d'objet Amazon S3 et les métadonnées d'objet (par exemple, l'objet HEAD) sont fortement cohérentes. Pour plus d'informations, consultez Modèle de cohérence de données Amazon S3.	1er décembre 2020

Synchronisation des modifications de réplica Amazon S3	La synchronisation des modifications de réplica Amazon S3 permet de synchroniser les métadonnées d'objet telles que les balises, les listes ACL et les paramètres de verrouillage des objets entre les objets sources et les réplicas. Lorsque cette fonctionnalité est activée, Amazon S3 réplique les modifications de métadonnées apportées à l'objet source ou aux copies de réplica. Pour plus d'informations, consultez la Réplication des modifications de métadonnées avec synchronisation des modifications de réplica.	1er décembre 2020

Clés de compartiment Amazon S3	Les clés de compartiment Amazon S3 réduisent le coût du chiffrement côté serveur Amazon S3 à l'aide d'AWS Key Management Service (SSE-KMS). Cette nouvelle clé au niveau du compartiment pour le chiffrement côté serveur peut réduire les coûts des demandes AWS KMS jusqu'à 99 % en diminuant le trafic de demandes d'Amazon S3 vers AWS KMS. Pour plus d'informations, consultez la section Réduire le coût du SSE-KMS à l'aide des clés de compartiment S3.	1er décembre 2020

Amazon S3 Storage Lens	S3 Storage Lens regroupe vos métriques et affiche les informations dans la section Instantané du compte sur la page Compartiments de la console Amazon S3. S3 Storage Lens fournit également un tableau de bord interactif que vous pouvez utiliser pour visualiser les informations et les tendances , signaler les anomalies et recevoir des recommandations pour optimiser les coûts de stockage et appliquer les bonnes pratiques de protectio n des données. Votre tableau de bord dispose d'options d'exploration pour générer et visualiser des informations au niveau de l'organisation, du compte, de la Région AWS, de la classe de stockage, du compartiment, du préfixe ou du groupe Storage Lens. Vous pouvez également envoyer une exportation de métriques quotidienne au format CSV ou Parquet vers un compartim ent S3. Pour plus d'informa tions, consultez Évaluer l'activité et l'utilisation de votre stockage avec S3 Storage Lens.	18 novembre 2020

Suivi des requêtes S3 à l'aide de AWS X-Ray	Amazon S3 s'intègre à X-Ray pour propager le contexte de suivi et vous donner une chaîne de demandes avec des nœuds en amont et en aval. Pour plus d'informations, consultez Suivi des demandes à l'aide de X-Ray.	16 novembre 2020
Métriques de réplication S3	Les métriques de réplication S3 fournissent des métriques détaillées pour les règles de réplication dans votre configuration de réplication. Pour plus d'informations, consultez Métriques de réplication et notifications d'événements Amazon S3.	9 novembre 2020
Accès aux archives S3 Intelligent-Tiering (Hiérarchisation intelligente) et accès à Deep Archive	L'accès aux archives S3 Intelligent-Tiering (Hiérarchisation intelligente) et l'accès à Deep Archive sont des niveaux de stockage supplémentaires dans le cadre de S3 Intelligent-Tiering (Hiérarchisation intelligente). Pour plus d'informations, consultez la Classe de stockage pour optimiser automatiquement les objets fréquemment et rarement consultés.	9 novembre 2020

Réplication des marqueurs de suppression	Avec la réplication des marqueurs de suppression, vous pouvez garantir que les marqueurs de suppressi on sont copiés dans vos compartiments cible pour vos règles de réplication. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la réplication des marqueurs de suppression.	9 novembre 2020
Propriété de l'objet S	La propriété de l'objet est un paramètre de compartiment S3 que vous pouvez utiliser pour contrôler la propriété des nouveaux objets qui sont téléchargés dans vos compartiments. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la propriété de l'objet S3.	2 octobre 2020

Amazon S3 sur Outposts	Avec Amazon S3 sur Outposts, vous pouvez créer des compartiments S3 sur vos ressources AWS Outposts afin de facilement stocker et de récupérer des objets sur site pour les applications qui nécessitent un accès aux données locales, un traitement local des données et une résidence des données. Vous pouvez utiliser S3 on Outposts via la AWS Management Console, la AWS CLI, des kits AWS SDK ou une API REST. Pour plus d'informations, consultez Utilisation d'Amazon S3 sur Outposts.	30 septembre 2020
Condition propriétaire du compartiment	Vous pouvez utiliser la condition de propriétaire de compartiment Amazon S3 pour vous assurer que les compartiments que vous utilisez dans vos opérations S3 appartiennent aux Comptes AWS prévus. Pour plus d'informations, consultez Condition propriétaire du compartiment.	11 septembre 2020

Prise en charge de S3 Batch Operations pour la rétention du verrouillage d'objet	Vous pouvez désormais utiliser Batch Operations avec le verrouillage d'objet S3 pour appliquer des paramètres de conservation à de nombreux objets Simple Storage Service (Amazon S3) à la fois. Pour plus d'informations, consultez Définition des dates de rétention du verrouillage d'objets S3 à l'aide de S3 Batch Operations.	4 mai 2020
Prise en charge de S3 Batch Operations pour la conservation légale du verrouillage d'objet	Vous pouvez désormais utiliser Batch Operations avec le verrouillage d'objet S3 pour ajouter une conservation légale à de nombreux objets Amazon S3 à la fois. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de S3 Batch Operations pour définir la conservation légale du verrouillage d'objet S3.	4 mai 2020
Balises de tâche pour S3 Batch Operations	Vous pouvez ajouter des balises à vos tâches S3 Batch Operations pour contrôler et étiqueter ces tâches. Pour plus d'informations, consultez Balises pour les tâches S3 Batch Operations.	16 mars 2020

Points d'accès Amazon S3	Les points d'accès Amazon S3 simplifient la gestion de l'accès aux données à grande échelle pour les jeux de données partagés dans S3. Les points d'accès sont des points de terminaison réseau associés à des compartiments que vous pouvez utiliser pour effectuer des opérations d'objet S3. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Gestion de l'accès aux données à l'aide des points d'accès Amazon S3.	2 décembre 2019
Analyseur d'accès pour Amazon S3	L'analyseur d'accès pour Amazon S3 vous avertit au sujet des compartiments S3 configurés pour autoriser l'accès à toute personne sur Internet ou à d'autres Comptes AWS, y compris les comptes hors de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de l'analyseur d'accès pour Amazon S3.	2 décembre 2019

Contrôle du délai de réplication S3 (S3 RTC)	Le contrôle du délai de réplication S3 (S3 RTC) réplique la plupart des objets téléchargés sur Amazon S3 en quelques secondes, et 99,99 % de ces objets dans les 15 minutes. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets à l'aide du contrôle du temps de réplication S3 (S3 RTC).	20 novembre 2019
Réplication dans une même Région	Vous pouvez utiliser la réplication dans une même région (SRR) pour copier des objets entre compartiments Amazon S3 d'une même Région AWS. Pour plus d'informations sur la réplication entre Régions et la réplication dans une même région, consultez Réplication.	18 septembre 2019
Prise en charge de la réplication entre Régions pour le verrouillage d'objet S3	La réplication entre Régions prend désormais en charge le verrouillage d'objet. Pour plus d'informations, consultez Qu'est-ce qu'Amazon S3 réplique ?	28 mai 2019

S3 Batch Operations	À l'aide de S3 Batch Operations, vous pouvez effectuer des opérations par lot à grande échelle sur des objets Amazon S3. S3 Batch Operations peut exécuter une seule opération sur les listes d'objets que vous spécifiez. Un même travail peut effectuer l'opération spécifiée sur des milliards d'objets contenant des exaoctets de données. Pour plus d'informations, consultez Exécution de S3 Batch Operations.	30 avril 2019
Région Asie-Pacifique (Hong Kong	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Asie-Pacifique (Hong Kong). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	24 avril 2019
Nouveau champ ajouté aux journaux d'accès au serveur	Amazon S3 a ajouté le nouveau champ suivant aux journaux d'accès au serveur : version de protocole TLS (Transport Layer Security) . Pour plus d'informations, consultez Format des journaux d'accès au serveur.	28 mars 2019

Nouvelle classe de stockage d'archive	Amazon S3 propose désormais une nouvelle classe de stockage d'archive , S3 Glacier Deep Archive (`DEEP_ARCHIVE`), pour le stockage d'objets rarement consultés. Pour plus d'informations, consultez Classes de stockage.	27 mars 2019
Nouveaux champs ajoutés aux journaux d'accès au serveur	Amazon S3 a ajouté les nouveaux champs suivants aux journaux d'accès au serveur : Host Id, Signature Version, Cipher Suite, Authentication Type et Host Header. Pour plus d'informations, consultez Format des journaux d'accès au serveur.	5 mars 2019
Prise en charge des fichiers Amazon S3 Inventory au format Parquet	Simple Storage Service (Amazon S3) prend désormais en charge le format Apache Parquet (Parquet) en plus du format Apache ORC (Optimized Row Columnar) et du format de fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) pour les fichiers de sortie d'inventaire. Pour plus d'informations, consultez Inventaire.	4 décembre 2018

Verrouillage des objets S3	Amazon S3 prend désormais en charge la fonctionnalité de verrouillage d'objets qui fournit les protections Write Once Read Many (WORM) pour les objets Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Verrouillage des objets.	26 novembre 2018
Mise à niveau de la vitesse de restauration	À l'aide de la mise à niveau de la vitesse de restauration Amazon S3, vous pouvez accélérer la vitesse d'une restauration depuis la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval pendant que la restauration est en cours. Pour plus d'informations, consultez Restauration des objets archivés.	26 novembre 2018
Notifications d'événement de restauration	Les notifications d'événement Amazon S3 prennent désormais en charge le lancement et l'arrêt des événements lors de la restauration des objets depuis la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événement.	26 novembre 2018

PUT directement sur la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval	L'opération PUT Amazon S3 prend désormais en charge la spécification S3 Glacier Flexible Retrieval comme classe de stockage lorsque vous créez des objets. Avant, vous deviez transférer les objets vers la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval à partir d'une autre classe de stockage Amazon S3. De même, lorsque vous utilisez la réplication entre Régions S3, vous pouvez désormais spécifier S3 Glacier Flexible Retrieval comme classe de stockage pour les objets répliqués . Pour en savoir plus sur la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval , consultez Classes de stockage. Pour en savoir plus sur la spécification de la classe de stockage pour les objets répliqués, consultez Présentation de la configuration de réplication. Pour plus d'informations sur la modification de la commande directe PUT sur l'API REST S3 Glacier Flexible Retrieval , consultez Historique du document :	26 novembre 2018

	PUT directement sur S3 Glacier Flexible Retrieval.	
Nouvelle classe de stockage	Amazon S3 propose une nouvelle classe de stockage nommée S3 Intelligent-Tiering (`INTELLIGENT_TIERING`) conçue pour les données de longue durée avec des modèles d'accès variables ou inconnus. Pour plus d'informations, consultez Classes de stockage.	26 novembre 2018
Blocage de l'accès public Amazon S3	Amazon S3 inclut désormais la possibilité de bloquer l'accès public aux compartiments et aux objets par compartiment ou à l'échelle d'un compte. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de la fonctionnalité de blocage de l'accès public Amazon S3.	15 novembre 2018

Filtrage des améliorations dans les règles de la réplication entre Régions (CRR	Dans une configuration de règle CRR, vous pouvez spécifier un filtre d'objet pour choisir un sous-ensemble d'objets auquel s'applique la règle. Précédemment, vous ne pouviez filtrer que sur un préfixe de clé d'objet. Dans cette version, vous pouvez filtrer sur un préfixe de clé d'objet, une ou plusieurs balises d'objet, ou les deux. Pour plus d'informations, consultez la Configuration CRR : présentation de la configuration de réplication.	19 septembre 2018
Nouvelles fonctions d'Amazon S3 Select	Amazon S3 Select prend désormais en charge les entrées Apache Parquet, les requêtes sur les objets JSON imbriqués et deux nouvelles métriques de surveillance Amazon CloudWatch (`SelectScannedBytes` et `SelectReturnedBytes`).	5 septembre 2018
Mises à jour disponibles sur RSS	Vous pouvez à présent vous abonner à un flux RSS pour recevoir les notifications des mises à jour du Guide d'utilisateur Amazon S3.	19 juin 2018

Mises à jour antérieures

Le tableau ci-après décrit les modifications importantes apportées dans chaque version du Guide de l'utilisateur Amazon S3 avant le 19 juin 2018.

Modification	Description	Date
Mise à jour d'exemples de code	Exemples de code mis à jour : • C# - Mise à jour de l'ensemble des exemples afin d'utiliser le modèle asynchrone basé sur tâche. Pour plus d'informations, consultez API asynchrones Amazon Web Services pour .NET dans le Manuel du développeur AWS SDK pour .NET. Les exemples de code fournis sont désormais compatibles avec la version 3 du kit AWS SDK pour .NET. • Java - Mise à jour de l'ensemble des exemples afin d'utiliser le modèle de générateur client. Pour plus d'informations sur le modèle de générateur client, consultez Création de clients de service. • PHP - Mise à jour de l'ensemble des exemples afin d'utiliser le kit AWS SDK pour PHP 3.0. Pour plus d'informations sur le kit AWS SDK pour PHP 3.0, consultez AWS SDK pour PHP. • Ruby - Mise à jour de l'exemple de code afin que les exemples fonctionnent avec le kit AWS SDK pour Ruby version 3.	30 avril 2018
Amazon S3 rapporte désormais les classes de stockage S3 Glacier Flexible Retri et `ONEZONE_IA` aux métriques de stockage	Outre les octets effectifs, ces métriques de stockage comprennent les octets de supplément par objet pour les classes de stockage applicables (`ONEZONE_IA` , `STANDARD_IA` et S3 Glacier Flexible Retrieval) : •	30 avril 2018

Modification	Description	Date

Amazon CloudWatch Logs	Pour les objets de classe de stockage `ONEZONE_IA` et `STANDARD_IA` , Simple Storage Service (Amazon S3) rapporte les objets de taille inférieure à 128 Ko comme ayant une taille de 128 Ko. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.
	• Pour les objets de classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval, les métriques de stockage rapportent les suppléments suivants :
	  • Un supplément de 32 Ko par objet, facturé au tarif de la classe de stockage S3 Glacier Flexible Retrieval
	  • Un supplément de 8 Ko par objet, facturé au tarif de la classe de stockage `STANDARD`
	  Pour plus d'informations, consultez Transition des objets à l'aide du cycle de vie Amazon S3.
	
	Pour plus d'informations sur les métriques de stockage, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.	

Nouvelle classe de stockage	Amazon S3 propose désormais une nouvelle classe de stockage, `STANDARD_IA` (où « IA » signifie « infrequent access », ou accès peu fréquent) pour le stockage d'objets. Cette classe de stockage est optimisée pour les données à longue durée de vie et moins fréquemment consultées. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3.	4 avril 2018

Modification	Description	Date
Amazon S3 Select	Amazon S3 prend désormais en charge la récupération de contenu d'objet basée sur une expression SQL. Pour plus d'informations, consultez Interrogation des données sur place avec Amazon S3 Select.	4 avril 2018
Région Asie-Pacifique (Osaka-Local)	Amazon S3 est maintenant disponible dans la Région Asie-Pacifique (Osaka-Local). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS. **Important** Vous pouvez utiliser la Région Asie-Pacifique (Osaka-Local) uniquement en conjonction avec la Région Asie-Pacifique (Tokyo). Pour demander l'accès à la Région Asie-Pacifique (Osaka-Local), veuillez contacter votre représentant commercial.	12 février 2018
Horodatage de création d'Amazon S3 Inventory	Amazon S3 Inventory comprend désormais un horodatage de la date et de l'heure du début de la création du rapport Amazon S3 Inventory. Vous pouvez utiliser l'horodatage pour déterminer les modifications dans votre stockage Amazon S3 à partir de la date de début ou lorsque le rapport d'inventaire a été généré.	16 janvier 2018
Région Europe (Paris)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Europe (Paris). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	18 décembre 2017
Région Chine (Ningxia)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Chine (Ningxia). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	29 novembre 2017

Modification	Description	Date
Prise en charge des fichiers Amazon S3 Inventory au format ORC	Amazon S3 prend désormais en charge le format Apache ORC (Optimized Row Columnar) en plus du format de fichier CSV (valeurs séparées par une virgule) pour les fichiers de sortie d'inventaire. Vous pouvez également interroger Amazon S3 Inventory en utilisant SQL standard à l'aide d'Amazon Athena, Amazon Redshift Spectrum et d'autres outils tels que Presto, Apache Hive et Apache Spark. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.	17 novembre 2017
Chiffrement par défaut pour les compartiments S3	Le chiffrement par défaut d'Amazon S3 permet de définir le comportement de chiffrement par défaut pour un compartiment S3. Vous pouvez définir le chiffrement par défaut sur un compartiment afin que tous les objets soient chiffrés lorsqu'ils sont stockés dans le compartiment. Les objets sont chiffrés au moyen d'un chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3) ou des clés gérées par AWS (SSE-KMS). Pour plus d'informations, consultez Définition du comportement de chiffrement côté serveur par défaut pour les compartiments Amazon S3.	06 novembre 2017
Statut de chiffrement dans Amazon S3 Inventory	Amazon S3 prend désormais en charge l'inclusion du statut de chiffrement dans Amazon S3 Inventory afin que vous puissiez voir comment vos objets sont chiffrés au repos pour des audits de conformité ou à d'autres fins. Vous pouvez également configurer le chiffrement d'Amazon S3 Inventory avec le chiffrement côté serveur (SSE) ou SSE-KMS afin que tous les fichiers d'inventaire soient chiffrés en conséquence. Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.	06 novembre 2017

Modification	Description	Date
Améliorations de la réplication entre Régions (CRR)	La réplication entre Régions prend désormais en charge les aspects suivants : • Dans un scénario à plusieurs comptes, vous pouvez ajouter une configuration CRR pour remplacer le propriétaire des réplicas par le Compte AWS qui détient le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Modification du propriétaire d'un réplica. • Par défaut, Amazon S3 ne réplique pas les objets de votre compartiment source qui sont créés avec le chiffrement côté serveur à l'aide de clés stockées dans AWS KMS. Dans votre configuration CRR, vous pouvez désormais demander à Amazon S3 de répliquer ces objets. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets chiffrés (SSE-S3, SSE-KMS, DSSE-KMS, SSE-C).	06 novembre 2017
Région Europe (Londres)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Europe (Londres). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	13 décembre 2016
Région Canada (Centre)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Canada (Centre). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	8 décembre 2016

Modification	Description	Date
Balisage des objets	Amazon S3 prend désormais en charge le balisage des objets. Le balisage des objets vous permet de classer le stockage par catégorie. Les préfixes des noms de clés d'objet vous permettent également de classer le stockage par catégorie ; le balisage des objets y ajoute une autre dimension. Il existe des avantages supplémentaires offerts par le balisage. Il s'agit des licences suivantes : • Les balises d'objets permettent un contrôle d'accès précis des autorisations (par exemple, vous pouvez octroyer des autorisations aux utilisateurs IAM pour lire uniquement des objets avec des balises spécifiques). • Contrôle précis en spécifiant la configuration du cycle de vie. Vous pouvez spécifier des balises pour sélectionner un sous-ensemble d'objets auxquels la règle de cycle de vie s'applique. • Si vous avez configuré la réplication entre Régions (CRR), Amazon S3 peut répliquer les balises. Vous devez octroyer les autorisations nécessaires au rôle IAM assumé par Amazon S3 pour répliquer des objets en votre nom. • Vous pouvez également personnaliser les métriques CloudWatch et les événements CloudTrail pour afficher des informations par filtres de balises spécifiques. Pour plus d'informations, consultez Catégorisation de vos objets à l'aide de balises.	29 novembre 2016

Modification	Description	Date
Le cycle de vie Amazon S3 prend désormais en charge les filtres basés sur les balises.	Amazon S3 prend désormais en charge le filtrage basé sur des balises dans la configuration du cycle de vie. Vous avez la possibilité de spécifier les règles de cycle de vie dans lesquelles vous pouvez indiquer un préfixe de clé, une ou plusieurs balises d'objets, ou une combinaison des deux pour sélectionner un sous-ensemble d'objets auquel la règle de cycle de vie s'applique. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.	29 novembre 2016
Métriques de demande CloudWatch pour les compartiments	Amazon S3 prend désormais en charge les métriques CloudWatch pour les demandes effectuées sur des compartiments. Lorsque vous activez ces métriques pour un compartiment, les métriques fournissent des résultats toutes les minutes. Vous pouvez également configurer les objets d'un compartiment qui signaleront ces métriques de demandes. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.	29 novembre 2016
Inventaire Amazon S3	Amazon S3 prend désormais en charge l'inventaire de stockage. Amazon S3 Inventory fournit une sortie de fichiers plats de vos objets et leurs métadonnées correspondantes sur une base quotidienne ou hebdomadaire pour un compartiment S3 ou un préfixe partagé (c'est-à-dire, les objets qui ont des noms qui commencent par une chaîne commune). Pour plus d'informations, consultez Catalogage et analyse de vos données avec S3 Inventory.	29 novembre 2016

Modification	Description	Date
Analyses Amazon S3 – Analyse de classe de stockage	La nouvelle fonction d'analyse de classe de stockage Amazon S3 observe les modèles d'accès aux données afin de vous aider à déterminer le moment approprié pour passer du mode `STANDARD` au mode `STANDARD_IA` (« IA » correspondant à « infrequent access », soit accès peu fréquents). Une fois que l'analyse de classe de stockage a observé les modèles d'accès peu fréquents d'un ensemble filtré de données sur une période donnée, vous pouvez utiliser les résultats d'analyse pour vous aider à améliorer vos configurations de cycle de vie. Cette fonction comprend également une analyse détaillée quotidienne de votre utilisation du stockage au niveau du compartiment, du préfixe ou de la balise que vous pouvez exporter vers un compartiment S3.	29 novembre 2016
Nouvelles récupérations de données accélérées et en bloc lors de la restauration d'objets archivés d'Amazon Glacier	Amazon S3 prend désormais en charge les récupérations de données accélérées et en bloc, en plus des récupérations standard, lors de la restauration d'objets archivés dans Amazon Glacier. Pour plus d'informations, consultez Restauration d'un objet archivé.	21 novembre 2016
Journalisation d'objets CloudTrail	CloudTrail prend en charge la journalisation des opérations API au niveau des objets Amazon S3 comme `GetObject`, `PutObject` et `DeleteObject`. Vous pouvez configurer votre sélecteur d'événements de sorte qu'il enregistre les opérations API au niveau de l'objet. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.	21 novembre 2016
Région USA Est (Ohio)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région USA Est (Ohio). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	17 octobre 2016

Modification	Description	Date
Prise en charge d'IPv6 pour Amazon S3 Transfer Acceleration	Amazon S3 prend désormais en charge le protocole Internet version 6 (IPv6) pour Amazon S3 Transfer Acceleration. Vous pouvez vous connecter à Amazon S3 via IPv6 en utilisant la nouvelle double pile pour le point de terminaison Transfer Acceleration. Pour plus d'informations, consultez Mise en route d'Amazon S3 Transfer Acceleration.	6 octobre 2016
Prise en charge d'IPv6	Amazon S3 prend désormais en charge le protocole Internet version 6 (IPv6). Vous pouvez accéder à Amazon S3 via IPv6 à l'aide de points de terminaison Dual-Stack (double pile). Pour plus d'informations, consultez Envoi de demandes à Amazon S3 via IPv6 dans la Référence des API Amazon S3.	11 août 2016
Région Asie-Pacifique (Mumbai)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Asie-Pacifique (Mumbai). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	27 juin 2016
Amazon S3 Transfer Acc ion	Amazon S3 Transfer Acceleration permet un transfert rapide, facile et sécurisé de fichiers sur des longues distances entre votre client et un compartiment S3. Transfer Acceleration tire profit des emplacements périphériques Amazon CloudFront à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez Configuration de transferts de fichiers rapides et sécurisés à l'aide d'Amazon S3 Transfer Acceleration.	19 avril 2016

Modification	Description	Date
Prise en charge du cycle de vie pour supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés	L'action `Expiration` de configuration de cycle de vie vous permet d'indiquer à Amazon S3 de supprimer les marqueurs de suppression des objets expirés dans un compartiment avec gestion des versions. Pour plus d'informations, consultez Éléments pour décrire les actions du cycle de vie.	16 mars 2016

Modification	Description	Date
La configuration de cycle de vie du compartiment prend désormais en charge l'arrêt des chargements partitionnés inachevés	La configuration de cycle de vie du compartiment prend désormais en charge l'action `AbortIncompleteMultipartUpload` permettant de demander à Amazon S3 d'arrêter les chargements partitionnés qui ne sont pas terminés au bout d'un certain nombre de jours après leur lancement. Si un chargement partitionné est susceptible de faire l'objet d'un arrêt, Amazon S3 supprime les parties téléchargées et arrête le chargement partitionné. Pour obtenir des informations conceptuelles, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de l'utilisateur Amazon S3 : • Interruption d'un chargement partitionné • Éléments pour décrire les actions du cycle de vie Les opérations API suivantes ont été mises à jour afin de prendre en charge cette nouvelle action : • PutBucketLifecycle – La configuration XML permet désormais de spécifier l'action `AbortIncompleteMultipartUpload` dans une règle de configuration de cycle de vie. • ListParts et InitiateMultipartUpload – Ces deux opérations d'API renvoient désormais deux en-têtes de réponse supplémentaires (`x-amz-abort-date` et `x-amz-abort-rule-id`) si le compartiment dispose d'une règle de cycle de vie spécifiant l'action `AbortIncompleteMultipartUpload`. Ces en-têtes dans la réponse indiquent quand le chargement partitionné peut faire l'objet d'une opération d'arrêt et quelle règle de cycle de vie s'applique.	16 mars 2016

Modification	Description	Date
Région Asie-Pacifique (Séoul)	Amazon S3 est désormais disponible dans la Région Asie-Pacifique (Séoul). Pour plus d'informations sur les régions et les points de terminaison Amazon S3, consultez Régions et points de terminaison dans la Références générales AWS.	6 janvier 2016
Nouvelle clé de condition et modification du chargement partitionné	Les politiques IAM prennent désormais en charge une clé de condition `s3:x-amz-storage-class` Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Exemples de stratégies de compartiment utilisant des clés de condition. Il n'est plus nécessaire que vous soyez à l'origine du chargement partitionné pour charger des parties et terminer le chargement. Pour plus d'informations, consultez API de chargement partitionné et autorisations.	14 décembre 2015
Région USA Standard renommée	Modification de l'intitulé de la Région « USA Standard » par « USA Est (Virginie du Nord) ». Seul le nom a été mis à jour, la fonctionnalité demeure inchangée.	11 décembre 2015

Modification	Description	Date
Nouvelle classe de stockage	Amazon S3 propose désormais une nouvelle classe de stockage, STANDARD_IA (où « IA » signifie « infrequent access », ou accès peu fréquent) pour le stockage d'objets. Cette classe de stockage est optimisée pour les données à longue durée de vie et moins fréquemment consultées. Pour plus d'informations, consultez Bien comprendre et gérer les classes de stockage Amazon S3. Les mises à jour apportées à la fonctionnalité de configuration de cycle de vie permettent désormais la transition d'objets vers la classe de stockage STANDARD_IA. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets. Jusqu'ici, la fonctionnalité de réplication entre Régions utilisait la classe de stockage de l'objet source pour créer un réplica de l'objet. Désormais, lorsque vous configurez la réplication entre Régions, vous pouvez spécifier une classe de stockage pour le réplica de l'objet créé dans le compartiment de destination. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.	16 septembre 2015
AWS CloudTrail Intégration	La nouvelle intégration AWS CloudTrail vous permet d'enregistrer l'activité API d'Amazon S3 dans votre compartiment S3. Vous pouvez utiliser CloudTrail pour suivre les créations ou suppressions, les modifications de contrôle d'accès ou les changements de configuration de cycle de vie de compartiments S3. Pour plus d'informations, consultez Journalisation des appels d'API Amazon S3 à l'aide de AWS CloudTrail.	1er septembre 201

Modification	Description	Date
Augmentation de limite de compartiment	Amazon S3 prend désormais en charge les augmentations de limite de compartiment. Par défaut, les clients peuvent créer jusqu'à 100 compartiments dans leur Compte AWS. Les clients ayant besoin de compartiments supplémentaires peuvent envoyer une demande afin d'augmenter la limite du service. Pour obtenir des informations sur la manière d'augmenter votre limite de compartiment, consultez Quotas de Service AWS dans la Référence générale d'AWS. Pour plus d'informations, consultez Utilisation des kits AWS SDK et Quotas, limites et restrictions des compartiments à usage général.	4 août 2015
Mise à jour du modèle de cohérence (consistency)	Amazon S3 prend désormais en charge la cohérence en lecture après écriture pour les nouveaux objets ajoutés à Amazon S3 dans la Région USA Est (Virginie du Nord). Avant cette mise à jour, toutes les Régions à l'exception de la Région USA Est (Virginie du Nord) prenaient en charge la cohérence en lecture après écriture pour les nouveaux objets ajoutés à Amazon S3. Grâce à cette amélioration, Amazon S3 prend désormais en charge la cohérence en lecture après écriture pour les nouveaux objets ajoutés à Amazon S3 dans toutes les Régions. La cohérence en lecture après écriture vous permet de retrouver des objets dans Amazon S3 immédiatement après leur création. Pour plus d'informations, consultez Régions.	4 août 2015
Notifications d'événements	La fonctionnalité de notification d'événement d'Amazon S3 a été mise à jour, ce qui vous permet désormais d'envoyer des notifications lorsque des objets sont supprimés et de filtrer les objets par nom d'objet dont le préfixe et le suffixe correspondent. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.	28 juillet 2015

Modification	Description	Date
Intégration à Amazon CloudWatch	La nouvelle intégration d'Amazon CloudWatch vous permet de surveiller et de définir des alarmes sur votre utilisation d'Amazon S3 via les métriques CloudWatch pour Amazon S3. Les indicateurs pris en charge sont la quantité totale d'octets pour le stockage standard, la quantité totale d'octets pour le stockage RRS et le nombre total d'objets pour un compartiment S3 donné. Pour plus d'informations, consultez Surveillance des métriques avec Amazon CloudWatch.	28 juillet 2015
Prise en charge de la suppression et du vidage des compartiments non vides	Amazon S3 vous permet désormais de supprimer et de vider les compartiments non vides. Pour plus d'informations, consultez Vidage d'un compartiment à usage général.	16 juillet 2015
Stratégies de compartiment pour les points de terminaison d'un VPC Amazon	Amazon S3 a ajouté la prise en charge des stratégies de compartiment pour les points de terminaison de VPC. Vous pouvez utiliser des stratégies de compartiment S3 pour contrôler l'accès aux compartiments à partir de points de terminaison d'un VPC spécifiques ou de VPC spécifiques. Les points de terminaison d'un VPC sont faciles à configurer et assurent une connectivité fiable à Amazon S3 sans qu'une passerelle Internet ou une instance NAT soit nécessaire. Pour plus d'informations, consultez Contrôle de l'accès à partir des points de terminaison d'un VPC avec des stratégies de compartiment.	29 avril 2015
Notifications d'événements	Les notifications d'événements Amazon S3 ont été mises à jour afin de permettre de basculer vers des autorisations basées sur les ressources pour les fonctions AWS Lambda. Pour plus d'informations, consultez Notifications d'événements Amazon S3.	9 avril 2015

Modification	Description	Date
Réplication entre Régions	Amazon S3 prend désormais en charge la réplication entre Régions. La réplication entre Régions est une fonctionn alité qui permet la copie d'objets automatique et asynchron e entre les compartiments de différentes Régions AWS. Pour plus d'informations, consultez Réplication d'objets au sein des régions et entre elles.	24 mars 2015
Notifications d'événements	Amazon S3 prend désormais en charge de nouveaux types d'événements et de nouvelles destinations pour la configuration des notifications de compartiment. Avant cette mise à jour, Amazon S3 prenait uniquement en charge le type d'événement s3:ReducedRedundan cyLostObject et une rubrique Amazon SNS comme destination. Pour plus d'informations sur les nouveaux types d'événements, consultez Notifications d'événements Amazon S3.	13 novembre 2014
Chiffrement côté serveur à l'aide des clés de chiffrement fournies par le client	Chiffrement côté serveur avec des clés AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) Amazon S3 prend désormais en charge le chiffrement côté serveur à l'aide de AWS KMS. Cette fonctionnalité vous permet de gérer la clé d'enveloppe via AWS KMS et Amazon S3, et appelle AWS KMS pour pouvoir accéder à la clé d'enveloppe contenue dans les autorisations que vous avez définies. Pour plus d'informations sur le chiffrement côté serveur avec AWS KMS, consultez Protection des données à l'aide d'un chiffrement côté serveur avec AWS Key Management Service.	12 novembre 2014
Région Europe (Francfort)	Amazon S3 est maintenant disponible dans la Région Europe (Francfort).	23 octobre 2014

Modification	Description	Date
Chiffrement côté serveur à l'aide des clés de chiffrement fournies par le client	Amazon S3 prend désormais en charge le chiffrement côté serveur avec les clés de chiffrement fournies par le client (SSE-C). Le chiffrement côté serveur vous permet de demander à Amazon S3 de chiffrer vos données au repos. Lorsque vous utilisez SSE-C, Amazon S3 chiffre vos objets grâce aux clés de chiffrement personnalisées que vous fournissez. Étant donné qu'Amazon S3 effectue le chiffrement pour vous, vous bénéficiez de l'avantage d'utiliser vos propres clés de chiffrement sans encourir le coût lié à l'écriture ou l'exécution de votre propre code de chiffrement. Pour plus d'informations sur SSE-C, consultez Chiffrement côté serveur (à l'aide des clés de chiffrement fournies par le client).	12 juin 2014
Prise en charge du cycle de vie pour la gestion des versions	Avant cette publication, la configuration de cycle de vie était prise en charge uniquement sur les compartiments non versionnés. Vous pouvez désormais configurer le cycle de vie aussi bien sur les compartiments non versionné s que les compartiments pour lesquels la gestion des versions d'objet est activée. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.	20 mai 2014
Révision des rubriques consacrées au contrôle d'accès	Révision de la documentation consacrée au contrôle d'accès Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Gestion des identités et des accès pour Amazon S3.	15 avril 2014
Révision de la rubrique consacrée à la journalisation des accès au serveur	Révision de la documentation consacrée à la journalisation des accès au serveur. Pour plus d'informations, consultez Enregistrement de demandes avec journalisation des accès au serveur.	26 novembre 2013
Exemples SDK pour .NET mis à jour dans la version 2.0	Les exemples SDK pour .NET fournis dans ce guide sont désormais compatibles avec la version 2.0.	26 novembre 2013

Modification	Description	Date
Obsolescence de la prise en charge SOAP via HTTP	La prise en charge de SOAP via HTTP est obsolète, mais continue d'être disponible sur HTTP. Les nouvelles fonctionnalités Amazon S3 ne sont pas prises en charge pour SOAP. Nous vous recommandons d'utiliser l'API REST ou les kits AWS SDK.	20 septembre 201
Prise en charge des variables dans la politique IAM	Le langage de la politique IAM prend désormais en charge des variables. Lorsqu'une stratégie est évaluée, toutes les variables de stratégie sont remplacées par des valeurs issues d'informations basées sur le contexte provenant de la session de l'utilisateur authentifié. Vous pouvez utiliser des variables de stratégie pour définir des stratégie s à usage général sans dresser de manière explicite la liste des éléments composant cette stratégie. Pour plus d'informations sur les variables de politique, consultez Présentation des variables de la politique IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour obtenir des exemples de variables de stratégies dans Amazon S3, consultez Exemples de politiques basées sur l'identité pour Amazon S3.	3 avril 2013
Prise en charge via la console du paiement par le demandeur	Vous pouvez désormais configurer votre compartiment pour le Paiement par le demandeur via la console Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de compartiments à usage général de type Paiement par le demandeur pour les transferts et l'utilisation du stockage.	31 décembre 2012

Modification	Description	Date
Prise en charge du domaine racine pour l'hébergement de site Web	Amazon S3 prend désormais en charge l'hébergement de sites web dans le domaine racine. Les internautes de votre site Internet peuvent ainsi accéder à votre site à partir de leur navigateur sans devoir saisir www dans l'adresse Web (par exemple, ils peuvent utiliser example.com au lieu de www.example.com). De nombreux clients hébergent déjà des sites web statiques sur Amazon S3, accessibles à partir d'un sous-domaine www (par exemple, www.example.com). Jusqu'ici, pour permettre l'accès au domaine racine, vous deviez exécuter votre propre serveur web afin qu'il fasse office de proxy pour les demandes du domaine racine depuis les navigateurs jusqu'à votre site web Amazon S3. L'exécution d'un serveur Web vers des demandes proxy entraînait des frais supplémentaires, alourdissait la charge opérationnelle et introduisait un point de défaillance potentiel. Vous pouvez désormais profiter de la grande disponibilité et durabilité d'Amazon S3 aussi bien pour les adresses de type www que les adresses de domaine racine. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.	27 décembre 2012
Révision de la console	Nous avons mis à jour la console Amazon S3. Les rubriques de la documentation se rapportant à la console ont donc été révisées en conséquence.	14 décembre 2012

Modification	Description	Date
Prise en charge de l'archivage des données dans Amazon Glacier	Amazon S3 prend désormais en charge une option de stockage qui vous permet d'utiliser le service de stockage économique d'Amazon Glacier pour l'archivage des données. Pour archiver des objets, vous définissez des règles d'identification des objets à archiver, ainsi qu'un calendrier pour indiquer quand Amazon S3 doit archiver ces objets dans Amazon Glacier. Vous pouvez facilement définir les règles d'un compartiment via la console Amazon S3 ou par programmation via l'API Amazon S3 ou les kits AWS SDK. Pour plus d'informations, consultez Gestion du cycle de vie des objets.	13 novembre 2012
Prise en charge des redirections de page de site Web	Pour un compartiment configuré comme un site web, Amazon S3 prend désormais en charge la redirection d'une demande pour un objet vers un autre objet dans le même compartiment ou vers une URL externe. Pour plus d'informations, consultez (Facultatif) Configuration de la redirection de pages web. Pour obtenir des informations sur l'hébergement de sites Web, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.	4 octobre 2012

Modification	Description	Date
Prise en charge du partage des ressources cross-origin (CORS)	Amazon S3 prend désormais en charge le partage des ressources cross-origin (CORS). Le mécanisme CORS permet aux applications Web clientes chargées dans un domaine donné d'interagir avec les ressources d'un autre domaine ou d'y accéder. Avec le support CORS dans Amazon S3, vous pouvez créer des applications web clientes denses riches sur Amazon S3 et de manière sélective permettre un accès cross-domaine à vos ressources Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Utilisation du partage des ressources entre origines multiples (CORS).	31 août 2012
Prise en charge des balises de répartition des coûts	Amazon S3 prend désormais en charge le balisage de répartition des coûts qui permet d'étiqueter les compartiments S3 et ainsi de faciliter le suivi de leurs coûts en fonction des projets ou d'autres critères. Pour plus d'informations sur le balisage des compartiments, consultez Utilisation des balises de répartition des coûts pour les compartiments S3.	21 août 2012

Modification	Description	Date
Prise en charge des stratégies de compartiment pour l'accès aux API protégé par MFA	Amazon S3 prend désormais en charge l'accès aux API protégé par MFA, une fonction qui augmente le niveau de sécurité de la protection d'authentification multifacteur AWS lors de l'accès à vos ressources Amazon S3. Il s'agit d'une fonctionnalité de sécurité qui exige des utilisateurs qu'ils prouvent qu'ils détiennent physiquement un appareil MFA en fournissant un code MFA valide. Pour plus d'informations, consultez Authentification multifacteur AWS. Vous pouvez désormais exiger une authentification MFA pour toutes les demandes d'accès à vos ressources Amazon S3. Pour appliquer l'authentification MFA, Amazon S3 prend désormais en charge la clé `aws:MultiFactorAuthAge` dans une stratégie de compartiment. Pour un exemple de stratégie de compartiment, consultez Exigence d'une MFA.	10 juillet 2012
Prise en charge de la fonctionnalité d'expiration d'objet	La fonctionnalité d'expiration d'objet vous permet de planifier la suppression automatique de données une fois écoulé un certain délai. Pour définir l'expiration d'objet, vous ajoutez une configuration de cycle de vie à un compartiment.	27 décembre 2011
Prise en charge d'une nouvelle Région	Amazon S3 prend désormais en charge la Région Amérique du Sud (São Paulo). Pour plus d'informations, consultez Accès à un compartiment à usage général Amazon S3.	14 décembre 2011

Modification	Description	Date
Suppression de plusieurs objets	Amazon S3 prend désormais en charge l'API de suppression de plusieurs objets qui vous permet de supprimer plusieurs objets dans le cadre d'une seule demande. Grâce à cette fonction, vous pouvez supprimer un grand nombre d'objets d'Amazon S3 bien plus rapidement qu'avec plusieurs demandes DELETE individuelles. Pour plus d'informations, consultez Suppression d'objets Amazon S3.	7 décembre 2011
Prise en charge d'une nouvelle Région	Amazon S3 prend désormais en charge la Région USA Ouest (Oregon). Pour plus d'informations, consultez Compartiments et Régions.	8 novembre 2011
Mise à jour de la documentation	Correctifs de la documentation.	8 novembre 2011
Mise à jour de la documentation	En plus des correctifs de la documentation, cette mise à jour offre les améliorations suivantes : • Nouvelles sections de chiffrement côté serveur via le kit AWS SDK pour PHP et le kit AWS SDK pour Ruby (consultez Spécification du chiffrement côté serveur avec des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3)).	17 octobre 2011
Prise en charge du chiffrement côté serveur	Amazon S3 prend désormais en charge le chiffrement côté serveur. Ceci vous permet de demander à Amazon S3 de chiffrer vos données au repos, c'est-à-dire de chiffrer vos données d'objets l'objet lorsqu'Amazon S3 les écrit sur des disques dans ses centres de données. En plus des mises à jour API REST, AWS SDK pour Java et .NET offrent la fonctionnalité nécessaire pour demander le chiffrement côté serveur. Vous pouvez également demander le chiffrement côté serveur lors du chargement d'objet avec la AWS Management Console. Pour en savoir plus sur le chiffrement des données, consultez Utilisation du chiffrement des données.	4 octobre 2011

Modification	Description	Date
Mise à jour de la documentation	En plus des correctifs de la documentation, cette mise à jour offre les améliorations suivantes : • Des exemples Ruby et PHP ont été ajoutés à la section Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3. • Ajout de sections décrivant comment générer et utiliser des URL pré-signées. Pour plus d'informations, consultez Partage d'objets à l'aide d'URL présignées et Partage d'objets à l'aide d'URL présignées. • Mise à jour d'une section existante pour présenter AWS Explorers for Eclipse et Visual Studio. Pour plus d'informations, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.	22 septembre 201

Modification	Description	Date
Prise en charge des demandes utilisant des informations d'identification de sécurité temporaires	En plus de l'utilisation de votre Compte AWS et des informations d'identification de sécurité temporaires pour l'utilisateur IAM et pour envoyer des demandes authentifiées à Amazon S3, vous pouvez désormais envoyer des demandes authentifiées à l'aide des informations d'identification de sécurité temporaires obtenues à partir d'AWS Identity and Access Management (IAM). Vous pouvez utiliser l'API AWS Security Token Service ou les bibliothèques d'enveloppe du kit AWS SDK pour demander ces informations d'identification temporaires à IAM. Vous pouvez demander ces informations d'identification de sécurité temporaires pour votre propre utilisation ou pour les passer à des utilisateurs fédérés et à des applications. Cette fonctionnalité vous permet de gérer vos utilisateurs hors d'AWS et de leur fournir des informations d'identification de sécurité temporaires afin d'accéder à vos ressources AWS. Pour plus d'informations, consultez Envoi de demandes dans la Référence des API Amazon S3. Pour plus d'informations sur la prise en charge des informations d'identification de sécurité temporaires par IAM, consultez Informations d'identification de sécurité temporaires dans le Guide de l'utilisateur IAM.	3 août 2011

Modification	Description	Date
L'API de chargement partitionné peut désormais copier des objets d'une taille maximale de 5 To	Avant cette mise à jour, l'API Amazon S3 prenait en charge la copie d'objets d'une taille maximale de 5 Go. Pour activer la copie d'objets d'une taille supérieure à 5 Go, Amazon S3 enrichit désormais l'API de chargement partitionné d'une nouvelle opération, `Upload Part (Copy)`. Vous pouvez utiliser cette opération de chargement partitionné pour copier les objets d'une taille maximale de 5 To. Pour plus d'informations, consultez Copie, déplacement et changement de nom des objets. Pour obtenir des informations conceptuelles sur l'API de chargement partitionné, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.	21 juin 2011
Désactivation des appels de l'API SOAP via HTTP	Pour améliorer la sécurité, les appels de l'API SOAP via HTTP ont été désactivés. Les demandes SOAP authentifiées et anonymes doivent être envoyées à Amazon S3 à l'aide de SSL.	6 juin 2011

Modification	Description	Date
IAM permet la délégation entre comptes	Précédemment, pour accéder à une ressource Amazon S3, un utilisateur IAM avait besoin d'autorisations à la fois du Compte AWS parent et du propriétaire de la ressource Amazon S3. Grâce à l'accès intercompte, l'utilisateur IAM a besoin désormais uniquement de l'autorisation du compte propriétaire. Par exemple, si le propriétaire d'une ressource accorde l'accès à un Compte AWS, le Compte AWS peut désormais accorder à ses utilisateurs IAM l'accès à ces ressources. Pour plus d'informations, consultez Création d'un rôle pour déléguer des autorisations à un utilisateur IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM. Pour plus d'informations sur la désignation de mandataires dans une stratégie de compartiment, consultez Principaux pour les stratégies de compartiment.	6 juin 2011
Nouveau lien	Les informations relatives au point de terminaison de ce service sont désormais situées dans la Référence générale AWS. Pour plus d'informations, consultez Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.	1er mars 2011

Modification	Description	Date
Prise en charge de l'hébergement de sites web statiques dans Amazon S3	Amazon S3 offre désormais une prise en charge améliorée de l'hébergement de sites web statiques. Parmi ces améliorations, citons la prise en charge des documents d'index et des documents d'erreur personnalisés. Lorsque vous utilisez ces fonctions, les demandes effectuées à la racine de votre compartiment ou dans un sous-dossier (par exemple, `http://mywebsite.com/subfolder`) renvoient votre document d'index en lieu et place de la liste des objets contenus dans votre compartiment. En cas d'erreur, Amazon S3 renvoie vos messages d'erreur personnalisés en lieu et place des messages d'erreur d'Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.	6 juin 2011
Les informations relatives au point de terminaison de ce service sont désormais situées dans la Référence générale AWS. Pour plus d'informations, consultez Régions et points de terminaison dans la Référence générale AWS.	1er mars 2011	

Modification	Description	Date
Prise en charge de l'hébergement de sites web statiques dans Amazon S3	Amazon S3 offre désormais une prise en charge améliorée de l'hébergement de sites web statiques. Parmi ces améliorations, citons la prise en charge des documents d'index et des documents d'erreur personnalisés. Lorsque vous utilisez ces fonctions, les demandes effectuées à la racine de votre compartiment ou dans un sous-dossier (par exemple, `http://mywebsite.com/subfolder`) renvoient votre document d'index en lieu et place de la liste des objets contenus dans votre compartiment. En cas d'erreur, Amazon S3 renvoie vos messages d'erreur personnalisés en lieu et place des messages d'erreur d'Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez Hébergement d'un site Web statique à l'aide d'Amazon S3.	17 février 2011
Prise en charge par l'API des en-têtes de réponse	L'API REST de GET Object vous permet désormais de modifier les en-têtes de réponse de la demande GET Object de REST, pour chaque demande. Ainsi, vous pouvez modifier des métadonnées d'objet dans la réponse, sans altérer l'objet lui-même. Pour plus d'informations, consultez Téléchargement d'objets.	14 janvier 2011
Prise en charge des objets volumineux	Amazon S3 a augmenté la taille maximale d'un objet à stocker dans un compartiment S3 : celle-ci passe de 5 Go à 5 To. Si vous utilisez l'API REST, vous pouvez charger des objets de 5 Go maximum en une seule opération PUT. Pour les objets plus volumineux, vous devrez utiliser le chargement partitionné de l'API REST pour charger des objets en plusieurs parties. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.	9 décembre 2010

Modification	Description	Date
Chargement partitionné	Le chargement partitionné permet des téléchargements plus rapides et plus flexibles sur Amazon S3. Il vous permet de charger un seul objet en tant qu'ensemble de parties. Pour plus d'informations, consultez Chargement et copie d'objets à l'aide du chargement partitionné dans Amazon S3.	10 novembre 2010
Prise en charge de l'ID canonique dans les stratégies de compartiment	Vous pouvez désormais spécifier des ID canoniques dans les stratégies de compartiment. Pour plus d'informations, consultez Principaux pour les stratégies de compartiment	17 septembre 2010
Amazon S3 fonctionne avec IAM	Ce service s'intègre désormais avec AWS Identity and Access Management (IAM). Pour plus d'informations, consultez Services Services AWS qui fonctionnent avec IAM dans le Guide de l'utilisateur IAM.	2 septembre 2010
Notifications	La fonction de notifications Amazon S3 vous permet de configurer un compartiment afin qu'Amazon S3 publie un message vers une rubrique Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) lorsqu'Amazon S3 détecte un événement clé sur un compartiment. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la notification des événements de compartiment.	14 juillet 2010
Stratégies de compartiment	Les stratégies de compartiment sont un système de gestion des accès permettant d'accorder des autorisations dans des compartiments, objets et groupes d'objets. Cette fonctionnalité s'ajoute, et dans de nombreux cas, remplace les listes de contrôle d'accès. Pour plus d'informations, consultez Stratégies de compartiment pour Amazon S3.	6 juillet 2010

Modification	Description	Date
Syntaxe de type chemin disponible dans toutes les Régions	Amazon S3 prend désormais en charge la syntaxe de type chemin pour tout compartiment dans une Région USA classique, ou si le compartiment se trouve dans la même Région, au point de terminaison de la demande. Pour plus d'informations, consultez Hébergement virtuel.	9 juin 2010
Nouveau point de terminaison pour l'Europe (Irlande)	Simple Storage Service (Amazon S3) fournit désormais un point de terminaison pour l'Europe (Irlande) : `http://s3-eu-west-1.amazonaws.com` .	9 juin 2010
Console	Vous pouvez maintenant utiliser Simple Storage Service (Amazon S3) via la AWS Management Console. Vous pouvez lire toutes les fonctions d'Amazon S3 dans la console dans le Guide de l'utilisateur Amazon Simple Storage Service.	9 juin 2010
Redondance réduite	Amazon S3 vous permet désormais de réduire vos coûts de stockage en stockant des objets dans Amazon S3, avec moins de redondance. Pour plus d'informations, consultez Stockage à redondance réduite (RRS).	12 mai 2010
Prise en charge d'une nouvelle Région	Amazon S3 prend désormais en charge la Région Asie-Pacifique (Singapour). Pour plus d'informations, consultez Compartiments et Régions.	28 avril 2010
Gestion des versions d'un objet	Cette mise à jour présente la gestion des versions d'objets. Tous les objets peuvent désormais avoir une clé et une version. Lorsque vous activez la gestion des versions pour un compartiment, Amazon S3 confère un ID de version unique à tous les objets qui y sont ajoutés. Cette fonctionnalité permet la récupération en cas de suppressions ou de remplacements involontaires. Pour plus d'informations, consultez Gestion des versions et Utilisation de la gestion des versions.	8 février 2010

Modification	Description	Date
Prise en charge d'une nouvelle Région	Amazon S3 prend désormais en charge la Région USA Ouest (Californie du Nord). Le nouveau point de terminaison pour les demandes relatives à cette région est `s3-us-west-1.amazonaws.com` . Pour plus d'informations, consultez Compartiments et Régions.	2 décembre 2009
AWS SDK pour .NET	AWS fournit désormais des bibliothèques, des exemples de code, des didacticiels et d'autres ressources aux développeurs de logiciels qui préfèrent développer des applications utilisant des opérations API spécifiques au langage .NET plutôt que REST ou SOAP. Ces bibliothèques offrent des fonctions de base (non présentes dans les API REST ou SOAP), telles que l'authentification de demande, les nouvelles tentatives de demande et la gestion des erreurs ; celles-ci vous permettent de démarrer plus facilement. Pour plus d'informations sur les bibliothèques et ressources spécifiques à un langage, consultez Développement avec Amazon S3 à l'aide des kits AWS SDK dans la Référence des API Amazon S3.	11 novembre 2009