



ÉquilibrEURS de charge classiques

ELB



ELB: ÉquilibrEURS de charge classiques

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'un Classic Load Balancer ?	1
Présentation du Classic Load Balancer	1
Avantages	2
Prise en main	3
Tarification	3
ÉquilibrEURS de charge accessibles sur Internet	4
Noms DNS publics pour votre équilibrEUR de charge	4
Créer un équilibrEUR de charge accessible sur Internet	5
Avant de commencer	5
Créez un Classic Load Balancer à l'aide du AWS Management Console	6
ÉquilibrEURS de charge internes	9
Nom DNS public de votre équilibrEUR de charge	10
Créer un équilibrEUR de charge interne	11
Conditions préalables	11
Créer un équilibrEUR de charge interne à l'aide de la console	11
Créez un équilibrEUR de charge interne à l'aide du AWS CLI	14
Configurer votre équilibrEUR de charge	17
Délai d'expiration des connexions inactives	18
Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console	19
Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI	19
Equilibrage de charge entre zones	20
Activer la répartition de charge entre zones	20
Désactiver la répartition de charge entre zones	22
Drainage de la connexion	24
Activer le drainage de la connexion	25
Désactiver le drainage de la connexion	26
Sessions permanentes	27
Permanence de session basée sur la durée	28
Permanence des sessions contrôlées par application	31
Mode d'atténuation de désynchronisation	34
Classifications	34
Modes	36
Modifier le mode d'atténuation de désynchronisation	36
Protocole proxy	37

En-tête du protocole proxy	38
Prérequis pour l'activation du protocole proxy	39
Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI	39
Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI	41
Étiquettes	42
Restrictions liées aux étiquettes	42
Ajouter un tag	43
Supprimer une balise	43
Sous-réseaux et zones	44
Prérequis	45
Configuration de sous-réseaux à l'aide de la console	46
Configuration de sous-réseaux à l'aide de la CLI	46
Groupes de sécurité	47
Règles recommandées pour les groupes de sécurité d'équilibreur de charge	48
Attribuer des groupes de sécurité à l'aide de la console	50
Attribuez des groupes de sécurité à l'aide du AWS CLI	50
Réseau ACLs	51
Nom de domaine personnalisé	52
Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibreur de charge	53
Utiliser le basculement DNS Route 53 pour votre équilibreur de charge	54
Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibreur de charge	55
Écouteurs	56
Protocoles	57
Protocole TCP/SSL	57
Protocole HTTP/HTTPS	58
Écouteurs HTTPS/SSL	58
Certificats de serveur SSL	58
Négociation SSL	59
Authentification de serveur principal	59
Configurations d'Écouteur	59
En-têtes X-forwarded	62
X-Forwarded-For	63
X-Forwarded-Proto	64
X-Forwarded-Port	64
Écouteurs HTTPS	65
Certificats SSL/TLS	66

Créez ou importez un SSL/TLS certificat à l'aide de AWS Certificate Manager	67
Importer un SSL/TLS certificat à l'aide d'IAM	67
Configurations de négociation SSL	67
Stratégies de sécurité	68
Protocoles SSL	69
Préférence pour l'ordre des serveurs	69
Chiffrements SSL	70
Suite de chiffrement pour les connexions principales	73
Politiques de sécurité SSL prédéfinies	74
Protocoles par politique	75
Chiffrements par politique	76
Politiques par chiffrement	81
Création d'un équilibreur de charge HTTPS	88
Conditions préalables	89
Création d'un équilibreur de charge HTTPS à l'aide de la console	89
Créez un équilibreur de charge HTTPS à l'aide du AWS CLI	94
Configurer un Écouteur HTTPS	105
Conditions préalables	106
Ajouter un Écouteur HTTPS à l'aide de la console	106
Ajoutez un écouteur HTTPS à l'aide du AWS CLI	108
Remplacer le certificat SSL	110
Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console	111
Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI	112
Mettre à jour la configuration de négociation SSL	113
Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console	114
Mettez à jour la configuration de négociation SSL à l'aide du AWS CLI	115
Instances enregistrées	120
Bonnes pratiques pour vos instances	120
Recommandations pour votre VPC	121
Enregistrez des instances auprès de votre équilibreur de charge	122
Enregister une Instance	123
Afficher les instances enregistrées auprès de l'équilibreur de charge	124
Déterminer l'équilibreur de charge pour une instance enregistrée	124
Annuler l'enregistrement d'une instance	124
Surveillance de l'état	125
Configuration d'une surveillance de l'état	126

Mettre à jour la configuration de surveillance de l'état	129
Vérifier l'état de santé de vos instances	129
Résoudre des problèmes de surveillance de l'état	130
Groupes de sécurité	130
Réseau ACLs	131
Contrôler votre équilibrage de charge	133
CloudWatch métriques	133
Métriques Classic Load Balancer	134
Dimensions de métriques pour les Classic Load Balancers	144
Statistiques pour les métriques Classic Load Balancer	144
Afficher CloudWatch les statistiques de votre équilibrage de charge	145
Journaux d'accès	147
Fichiers journaux d'accès	148
Entrées des journaux d'accès	150
Traitement des journaux d'accès	154
Activer les journaux d'accès	155
Désactiver les journaux d'accès	162
Résoudre les problèmes liés à votre équilibrage de charge	164
erreurs d'API	166
CertificateNotFound: Non défini	166
OutofService: une erreur passagère s'est produite	166
Erreurs HTTP	167
HTTP 400 : BAD_REQUEST	168
HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED	168
HTTP 408 : Délai d'attente des demandes	168
HTTP 502 : Passerelle erronée	169
HTTP 503 : Service indisponible	169
HTTP 504 : Délai de passerelle expiré	170
Métriques de code de réponse	170
HTTPCode_ELB_4XX	171
HTTPCode_ELB_5XX	171
HTTPCode_Backend_2xx	171
HTTPCode_Backend_3xx	172
HTTPCode_Backend_4xx	172
HTTPCode_Backend_5xx	172
Surveillance de l'état	173

Erreur de page cible de vérification de l'état	173
La connexion aux instances a expiré	174
L'authentification par clé publique échoue	175
L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibrEUR de charge	175
Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts	176
Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la surveillance de l'état ELB	176
Connectivité du client	177
Les clients ne peuvent pas se connecter à un équilibrEUR de charge accessible sur Internet	177
Les requêtes envoyées à un domaine personnalisé ne sont pas reçues par l'équilibrEUR de charge	177
Les requêtes HTTPS envoyées à l'équilibrEUR de charge renvoient « NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID »	178
Enregistrement d'instance	178
L'enregistrement d'une EC2 instance prend trop de temps	179
Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante	179
Quotas	180
Historique de la documentation	181

cxci

Qu'est-ce qu'un Classic Load Balancer ?

Note

Les équilibreurs de charge classiques sont la génération précédente d'équilibreurs de charge d'ELB. Nous vous recommandons de passer à un équilibreur de charge de génération actuelle. Pour plus d'informations, consultez la section [Migration de votre Classic Load Balancer](#).

ELB répartit automatiquement votre trafic entrant sur plusieurs cibles, telles que les EC2 instances, les conteneurs et les adresses IP, dans une ou plusieurs zones de disponibilité. Il contrôle l'état des cibles enregistrées et achemine le trafic uniquement vers les cibles saines. ELB adapte votre équilibreur de charge en fonction de l'évolution de votre trafic entrant au fil du temps. Il est capable de s'adapter automatiquement à la plupart des applications.


Présentation du Classic Load Balancer

Un équilibreur de charge répartit le trafic applicatif entrant sur plusieurs EC2 instances situées dans plusieurs zones de disponibilité. Cela augmente la tolérance aux pannes de vos applications. ELB détecte les instances défectueuses et achemine le trafic uniquement vers les instances saines.

Votre équilibreur de charge constitue un point de contact unique pour les clients. La disponibilité de votre application s'en trouve accrue. Vous pouvez ajouter et supprimer des instances de votre équilibreur de charge au fur et à mesure que vos besoins évoluent, sans interrompre le flux de demandes global vers votre application. ELB adapte votre équilibreur de charge en fonction de l'évolution du trafic vers votre application au fil du temps. ELB peut s'adapter automatiquement à la grande majorité des charges de travail.

Un écouteur vérifie les demandes de connexion des clients à l'aide du protocole et du port que vous configurez, et transmet les demandes à une ou plusieurs instances enregistrées en utilisant le protocole et le numéro de port que vous configurez. Vous ajoutez un ou plusieurs écouteurs à l'équilibreur de charge.

Vous pouvez configurer des vérifications de l'état qui sont utilisées pour surveiller l'état des instances enregistrées afin que l'équilibreur de charge envoie les demandes uniquement aux instances saines.



Pour garantir que vos instances enregistrées puissent traiter la charge de demandes dans chaque zone de disponibilité, il est important de conserver environ le même nombre d'instances dans chaque zone de disponibilité enregistrée auprès de l'équilibreur de charge. Par exemple, si vous avez dix instances dans la zone de disponibilité us-west-2a et deux instances dans la zone de disponibilité us-west-2b, les demandes sont réparties de manière uniforme entre les deux zones de disponibilité. En conséquence, les deux instances dans us-west-2b traitent la même quantité de trafic que les dix instances dans us-west-2a. Vous devriez plutôt avoir six instances dans chaque zone de disponibilité.

Par défaut, l'équilibreur de charge répartit le trafic uniformément entre les zones de disponibilité qui vous activez pour votre équilibreur de charge. Afin de répartir le trafic de manière uniforme entre toutes les instances enregistrées dans toutes les zones de disponibilité activées, activez l'équilibrage de charge entre zones sur votre équilibreur de charge. Cependant, nous vous recommandons de conserver des nombres approximativement équivalents d'instances dans chaque zone de disponibilité pour une meilleure tolérance aux pannes.

Pour plus d'informations, consultez le [fonctionnement d'ELB](#) dans le guide de l'utilisateur d'Elastic Load Balancing.

Avantages

L'utilisation d'un Classic Load Balancer au lieu d'un Application Load Balancer présente les avantages suivants :

- Prise en charge des écouteurs TCP et SSL

- Prise en charge des sessions permanentes à l'aide de cookies générés par l'application

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités prises en charge par chaque type d'équilibrEUR de charge, voir [Comparaisons de produits](#) pour ELB.

Prise en main


- Pour savoir comment créer un Classic Load Balancer et enregistrer des EC2 instances auprès de celui-ci, consultez [Créez un Classic Load Balancer connecté à Internet](#)
- Pour savoir comment créer un équilibrEUR de charge HTTPS et enregistrer des EC2 instances auprès de celui-ci, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un Écouteur HTTPS](#).
- Pour savoir comment utiliser les différentes fonctionnalités prises en charge par les équilibrEURS de charge classiques, consultez [Configurer votre Classic Load Balancer](#).

Tarification

Avec votre équilibrEUR de charge, vous payez uniquement en fonction de votre utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section [Tarification ELB](#).

Classic Load Balancers accessibles sur Internet

Lorsque vous créez un Classic Load Balancer, vous pouvez en faire un équilibrEUR de charge interne ou un équilibrEUR de charge connecté à Internet. Un équilibrEUR de charge connecté à Internet possède un nom DNS pouvant être résolu publiquement. Il peut donc acheminer les demandes des clients via Internet vers les EC2 instances enregistrées auprès de l'équilibrEUR de charge.



Le nom DNS d'un équilibrEUR de charge interne est publiquement résolu en adresses IP privées des nœuds. Les équilibrEURs de charge internes peuvent donc acheminer uniquement des demandes de clients avec un accès au VPC de l'équilibrEUR de charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [ÉquilibrEURs de charge internes](#).

Table des matières

- [Noms DNS publics pour votre équilibrEUR de charge](#)
- [Créez un Classic Load Balancer connecté à Internet](#)

Noms DNS publics pour votre équilibrEUR de charge

Lorsque votre équilibrEUR de charge est créé, il reçoit un nom DNS public que les clients peuvent utiliser pour envoyer des demandes. Les serveurs DNS résolvent le nom DNS de votre équilibrEUR de charge aux adresses IP publiques des nœuds d'équilibrEUR de charge pour votre équilibrEUR

de charge. Chaque nœud d'équilibrer de charge est connecté aux instances principales à l'aide d'adresses IP privées.

La console affiche un nom DNS public au format suivant :

`name-1234567890.region.elb.amazonaws.com`

Créez un Classic Load Balancer connecté à Internet

Lorsque vous créez un équilibrer de charge, vous configurez des écouteurs, des contrôles de santé et vous enregistrez des instances principales. Vous configurez un écouteur en spécifiant un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibrer de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibrer de charge vers les instances principales). Vous pouvez configurer plusieurs écouteurs pour votre équilibrer de charge.

Ce didacticiel fournit une introduction pratique aux équilibreurs de charge classiques via une interface Web. AWS Management Console Vous allez créer un équilibrer de charge qui reçoit le trafic HTTP public et l'envoie à vos EC2 instances.

Pour créer un équilibrer de charge avec un écouteur HTTPS, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un Écouteur HTTPS](#).

Tâches

- [Avant de commencer](#)
- [Créez un Classic Load Balancer à l'aide du AWS Management Console](#)

Avant de commencer

- Créez un cloud privé virtuel (VPC) Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Recommandations pour votre VPC](#).
- Lancez les EC2 instances que vous souhaitez enregistrer auprès de votre équilibrer de charge. Assurez-vous que les groupes de sécurité pour ces instances autorisent l'accès HTTP sur le port 80.
- Installez un serveur web, comme Apache ou Internet Information Services (IIS), sur chaque instance, saisissez son nom DNS dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet et vérifiez que le navigateur affiche la page par défaut du serveur.

Créez un Classic Load Balancer à l'aide du AWS Management Console

Utilisez la procédure suivante pour créer votre Classic Load Balancer. Fournissez des informations de configuration de base pour votre équilibreur de charge, comme un nom et un schéma. Fournissez ensuite des informations sur votre réseau et sur l'écouteur qui achemine le trafic vers vos instances.

Pour créer un Classic Load Balancer à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans la barre de navigation, choisissez une Région pour votre équilibreur de charge. Assurez-vous de sélectionner la même région que celle que vous avez sélectionnée pour vos EC2 instances.
3. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
4. Sélectionnez Create Load Balancer (Créer un équilibreur de charge).
5. Développez la section Classic Load Balancer, puis choisissez Create.
6. Configuration de base
 - a. Pour Load Balancer name, saisissez un nom pour l'équilibreur de charge.

Le nom de votre Classic Load Balancer doit être unique dans l'ensemble de vos Classic Load Balancers pour la région, ne peut contenir que 32 caractères au maximum, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union, et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.

- b. Pour Schema, sélectionnez Internet-facing.
7. Mappage du réseau
 - a. Pour VPC, sélectionnez le même VPC que celui que vous avez sélectionné pour vos instances.
 - b. Pour Mappings, sélectionnez d'abord une Zone de disponibilité, puis choisissez un sous-réseau public parmi ses sous-réseaux disponibles. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Afin d'améliorer la disponibilité de votre équilibreur de charge, sélectionnez plusieurs zones de disponibilité et sous-réseaux.
8. Groupes de sécurité
 - Pour Security groups, sélectionnez un groupe de sécurité existant configuré pour autoriser le trafic HTTP requis sur le port 80.

9. Écouteurs et routage

- a. Pour Listener, assurez-vous que le protocole est HTTP et le port est 80.
- b. Pour Instance, assurez-vous que le protocole est HTTP et le port est 80.

10. Surveillance de l'état

- a. Pour Ping Protocol, assurez-vous que le protocole est HTTP.
- b. Pour Ping Port, assurez-vous que le port est 80.
- c. Pour Ping Path, assurez-vous que le chemin est /.
- d. Pour Advanced health check settings, utilisez les valeurs par défaut.

11. Instances

- a. Sélectionnez Add instances pour afficher l'écran de sélection des instances.
- b. Sous Available instances, vous pouvez sélectionner parmi les instances actuellement disponibles pour l'équilibrEUR de charge, en fonction des paramètres réseau actuels.
- c. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, sélectionnez Confirm pour ajouter les instances à enregistrer dans l'équilibrEUR de charge.

12. Attributs

- Pour Enable cross-zone load balancing, Enable connection draining et Timeout (draining interval) conservez les valeurs par défaut.

13. Balises d'équilibrEUR de charge (facultatif)

- a. Le champ Key est obligatoire.
- b. Le champ Value est facultatif.
- c. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez Add new tag puis entrez vos valeurs dans le champ Key et éventuellement le champ Value.
- d. Pour supprimer une balise existante, sélectionner Remove en regard de la balise à supprimer.

14. Résumé et création

- a. Si vous devez modifier des paramètres, sélectionnez Edit en regard du paramètre à modifier.
- b. Une fois que vous êtes satisfait de tous les paramètres affichés dans le résumé, sélectionnez Create load balancer pour commencer à créer votre équilibrEUR de charge.

- c. Sur la dernière page de création, sélectionnez Afficher l'équilibrer de charge pour afficher votre équilibrer de charge dans la console Amazon EC2 .

15. Vérification

- a. Sélectionnez votre nouvel équilibrer de charge.
- b. Sous l'onglet Target instances, vérifiez la colonne Health status. Une fois qu'au moins une de vos EC2 instances est en service, vous pouvez tester votre équilibrer de charge.
- c. Dans la section Détails, copiez les équilibreurs de charge DNS name qui ressemblerait à my-load-balancer-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com.
- d. Collez le nom DNS de votre nouvel équilibrer de charge dans le champ d'adresse d'un navigateur web public connecté à Internet. Si votre équilibrer de charge fonctionne correctement, vous voyez la page par défaut de votre serveur.

16. Supprimer (facultatif)

- a. Si vous avez un enregistrement CNAME pour votre domaine qui pointe sur votre équilibrer de charge, faites-le pointer sur un nouvel emplacement et attendez que le changement DNS prenne effet avant de supprimer votre équilibrer de charge.
- b. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
- c. Sélectionnez l'équilibrer de charge.
- d. Sélectionnez Actions, Delete load balancer.
- e. Lorsque vous êtes invité à confirmer, tapez confirm, puis sélectionnez Delete.
- f. Une fois que vous avez supprimé un équilibrer de charge, les EC2 instances enregistrées auprès de celui-ci continuent de s'exécuter. Vous serez facturé pour chaque heure partielle ou complète pendant laquelle elles continuent de s'exécuter. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une EC2 instance, vous pouvez l'arrêter ou y mettre fin pour éviter d'encourir des frais supplémentaires.

Internal Classic Load Balancers internes

Lorsque vous créez un équilibrEUR de charge, vous devez choisir entre un équilibrEUR de charge interne et un équilibrEUR de charge accessible sur Internet.

Les nœuds d'un équilibrEUR de charge accessible sur Internet ont des adresses IP publiques. Le nom DNS d'un équilibrEUR de charge accessible sur Internet peut être publiquement résolu en adresses IP publiques des nœuds. Les équilibrEURS de charge accessibles sur Internet peuvent donc acheminer des demandes de clients via Internet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Classic Load Balancers accessibles sur Internet](#).

Les nœuds d'un équilibrEUR de charge interne ont des adresses IP privées uniquement. Le nom DNS d'un équilibrEUR de charge interne est publiquement résolu en adresses IP privées des nœuds. Les équilibrEURS de charge internes peuvent donc acheminer uniquement des demandes de clients avec un accès au VPC de l'équilibrEUR de charge.

Si votre application possède plusieurs niveaux, par exemple, des serveurs web qui doivent être connectés à Internet et des serveurs de base de données qui sont connectés uniquement aux serveurs web, vous pouvez concevoir une architecture utilisant à la fois un équilibrEUR de charge interne et un équilibrEUR de charge accessible sur Internet. Créez un équilibrEUR de charge accessible sur Internet et enregistrez les serveurs Web auprès de celui-ci. Créez un équilibrEUR de charge interne et enregistrez les serveurs de base de données auprès de celui-ci. Les serveurs web reçoivent les demandes de l'équilibrEUR de charge accessible sur Internet et les envoient pour les serveurs de base de données à l'équilibrEUR de charge interne. Les serveurs de base de données reçoivent les demandes de l'équilibrEUR de charge interne.




Table des matières

- [Nom DNS public de votre équilibreur de charge](#)
- [Création d'un Classic Load Balancer interne](#)

Nom DNS public de votre équilibreur de charge

Lorsqu'un équilibreur de charge interne est créé, il reçoit un nom DNS public au format suivant :

internal-*name-123456789.region.elb.amazonaws.com*

Les serveurs DNS résolvent le nom DNS de votre équilibreur de charge aux adresses IP privées des nœuds d'équilibreur de charge pour votre équilibreur de charge interne. Chaque nœud d'équilibreur de charge est connecté aux adresses IP privées des instances principales à l'aide d'interfaces réseau Elastic. Si l'équilibrage de charge entre zones est activé, chaque nœud est connecté à chaque instance principale, quelle que soit la zone de disponibilité. Sinon, chaque nœud est connecté uniquement aux instances qui sont dans sa zone de disponibilité.

Création d'un Classic Load Balancer interne

Vous pouvez créer un équilibreur de charge interne pour distribuer le trafic vers vos EC2 instances depuis les clients ayant accès au VPC pour l'équilibreur de charge.

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de la console](#)
- [Créez un équilibreur de charge interne à l'aide du AWS CLI](#)

Conditions préalables

- Si vous n'avez pas encore créé de VPC pour votre équilibreur de charge, vous devez le créer avant de démarrer. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Recommandations pour votre VPC](#).
- Lancez les EC2 instances que vous souhaitez enregistrer auprès de votre équilibreur de charge interne. Veiller à les lancer dans des sous-réseaux privés dans le VPC destiné à l'équilibreur de charge.

Créer un équilibreur de charge interne à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour créer votre Classic Load Balancer interne. Fournissez des informations de configuration de base pour votre équilibreur de charge, comme un nom et un schéma. Fournissez ensuite des informations sur votre réseau et sur l'écouteur qui achemine le trafic vers vos instances.

Pour créer un Classic Load Balancer interne à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans la barre de navigation, choisissez une Région pour votre équilibreur de charge. Assurez-vous de sélectionner la même région que celle que vous avez sélectionnée pour vos EC2 instances.
3. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
4. Sélectionnez Create Load Balancer (Créer un équilibreur de charge).

5. Développez la section Classic Load Balancer, puis choisissez Create.
6. Configuration de base
 - a. Pour Load Balancer name, saisissez un nom pour l'équilibrEUR de charge.

Le nom de votre Classic Load Balancer doit être unique dans l'ensemble de vos Classic Load Balancers pour la région, ne peut contenir que 32 caractères au maximum, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union, et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.

- b. Pour Scheme, sélectionnez Internal.
7. Mappage du réseau
 - a. Pour VPC, sélectionnez le même VPC que celui que vous avez sélectionné pour vos instances.
 - b. Pour Mappings, sélectionnez d'abord une Zone de disponibilité, puis choisissez un sous-réseau parmi ses sous-réseaux disponibles. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Afin d'améliorer la disponibilité de votre équilibrEUR de charge, sélectionnez plusieurs zones de disponibilité et sous-réseaux.
8. Pour Security groups, sélectionnez un groupe de sécurité existant configuré pour autoriser le trafic HTTP requis sur le port 80. Vous pouvez également créer un nouveau groupe de sécurité si votre application utilise des protocoles et des ports différents.
9. Écouteurs et routage
 - a. Pour Listener, assurez-vous que le protocole est HTTP et le port est 80.
 - b. Pour Instance, assurez-vous que le protocole est HTTP et le port est 80.
10. Surveillance de l'état
 - a. Pour Ping Protocol, la valeur par défaut est HTTP.
 - b. Pour Ping Port, la valeur par défaut est 80.
 - c. Pour Ping Path, la valeur par défaut est /.
 - d. Pour Advanced health check settings, utilisez les valeurs par défaut ou saisissez des valeurs spécifiques à votre application.
11. Instances
 - a. Sélectionnez Add instances pour afficher l'écran de sélection des instances.

- b. Sous Available instances, vous pouvez sélectionner parmi les instances actuellement disponibles pour l'équilibrEUR de charge, en fonction des paramètres réseau sélectionnés précédemment.
- c. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, sélectionnez Confirm pour ajouter les instances à enregistrer dans l'équilibrEUR de charge.

12. Attributs

- Pour Enable cross-zone load balancing, Enable connection draining et Timeout (draining interval) conservez les valeurs par défaut.

13. Balises d'équilibrEUR de charge (facultatif)

- a. Le champ Key est obligatoire.
- b. Le champ Value est facultatif.
- c. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez Add new tag puis entrez vos valeurs dans le champ Key et éventuellement le champ Value.
- d. Pour supprimer une balise existante, sélectionner Remove en regard de la balise à supprimer.

14. Résumé et création

- a. Si vous devez modifier des paramètres, sélectionnez Edit en regard du paramètre à modifier.
- b. Une fois que vous êtes satisfait de tous les paramètres affichés dans le résumé, sélectionnez Create load balancer pour commencer à créer votre équilibrEUR de charge.
- c. Sur la dernière page de création, sélectionnez Afficher l'équilibrEUR de charge pour afficher votre équilibrEUR de charge dans la console Amazon EC2 .

15. Vérification

- a. Sélectionnez votre nouvel équilibrEUR de charge.
- b. Sous l'onglet Target instances, vérifiez la colonne Health status. Une fois qu'au moins une de vos EC2 instances est en service, vous pouvez tester votre équilibrEUR de charge.
- c. Dans la section Détails, copiez les équilibrEURs de charge DNS name qui ressemblerait à my-load-balancer-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com.
- d. Collez le nom DNS de votre nouvel équilibrEUR de charge dans le champ d'adresse d'un navigateur web public connecté à Internet. Si votre équilibrEUR de charge fonctionne correctement, vous voyez la page par défaut de votre serveur.

16. Supprimer (facultatif)

- a. Si vous avez un enregistrement CNAME pour votre domaine qui pointe sur votre équilibreur de charge, faites-le pointer sur un nouvel emplacement et attendez que le changement DNS prenne effet avant de supprimer votre équilibreur de charge.
- b. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
- c. Sélectionnez l'équilibreur de charge.
- d. Sélectionnez Actions, Delete load balancer.
- e. Lorsque vous êtes invité à confirmer, tapez confirm, puis sélectionnez Delete.
- f. Une fois que vous avez supprimé un équilibreur de charge, les EC2 instances enregistrées auprès de celui-ci continuent de s'exécuter. Vous serez facturé pour chaque heure partielle ou complète pendant laquelle elles continuent de s'exécuter. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une EC2 instance, vous pouvez l'arrêter ou y mettre fin pour éviter d'encourir des frais supplémentaires.

Créez un équilibreur de charge interne à l'aide du AWS CLI

Par défaut, ELB crée un équilibreur de charge connecté à Internet. Utilisez la procédure suivante pour créer un équilibreur de charge interne et enregistrer vos EC2 instances auprès du nouvel équilibreur de charge interne.

Pour créer un équilibreur de charge interne

1. Utilisez la [create-load-balancer](#) commande avec l'--scheme option définie sur internal, comme suit :

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-internal-Loadbalancer --  
listeners Protocol=HTTP,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80  
--subnets subnet-4e05f721 --scheme internal --security-groups sg-b9ffeed5
```

Voici un exemple de réponse. Notez que le nom indique qu'il s'agit d'un équilibreur de charge interne.

```
{  
    "DNSName": "internal-my-internal-loadbalancer-786501203.us-  
west-2.elb.amazonaws.com"  
}
```

2. Utilisez la commande [register-instances-with-load-balancer](#) suivante pour ajouter des instances :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-internal-loadbalancer --instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "Instances": [  
        {  
            "InstanceId": "i-4f8cf126"  
        },  
        {  
            "InstanceId": "i-0bb7ca62"  
        }  
    ]  
}
```

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier l'équilibrage de charge interne :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-internal-loadbalancer
```

La réponse inclut les champs DNSName et Scheme qui indiquent qu'il s'agit d'un équilibrage de charge interne.

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ...  
            "DNSName": "internal-my-internal-loadbalancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com",  
            "SecurityGroups": [  
                "sg-b9ffedd5"  
            ],  
            "Policies": {  
                "LBCookieStickinessPolicies": [],  
                "AppCookieStickinessPolicies": [],  
                "OtherPolicies": []  
            },  
            "LoadBalancerName": "my-internal-loadbalancer",  
            "Scheme": "internal",  
            "Port": 80,  
            "ListenerProtocol": "HTTP",  
            "InstanceProtocol": "HTTP",  
            "InstancePort": 80,  
            "HealthCheck": {  
                "Interval": 30,  
                "Timeout": 5,  
                "UnhealthyThreshold": 3,  
                "HealthyThreshold": 3,  
                "Type": "HTTP",  
                "Path": "/healthcheck"  
            },  
            "CrossZone": false  
        }  
    ]  
}
```

```
"CreatedTime": "2014-05-22T20:32:19.920Z",
"AvailabilityZones": [
    "us-west-2a"
],
"Scheme": "internal",
...
}
]
}
```

Configurer votre Classic Load Balancer

Après avoir créé un Classic Load Balancer, vous pouvez modifier sa configuration. Par exemple, vous pouvez mettre à jour les attributs, les sous-réseaux et les groupes de sécurité de l'équilibrEUR de charge.

Attributs de l'équilibrEUR de charge

Drainage des connexions

Si cette option est activée, l'équilibrEUR de charge autorise les demandes existantes à se terminer avant de détourner le trafic d'une instance non saine ou dont l'enregistrement est annulé.

Équilibrage de charge entre zones

Si cette option est activée, l'équilibrEUR de charge répartit le trafic des demandes uniformément entre toutes les instances, quelles que soient les zones de disponibilité.

Mode de migration désynchronisé

Détermine la manière dont l'équilibrEUR de charge gère les demandes susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de votre application. Les valeurs possibles sont monitor, defensive et strictest. La valeur par défaut est defensive.

Délai d'inactivité

Si cette option est activée, l'équilibrEUR de charge autorise les connexions à rester inactives (aucune donnée n'est envoyée via la connexion) pendant la durée spécifiée. Le durée par défaut est de 60 secondes.

Sessions permanentes

Les équilibrEURS de charge classiques prennent en charge la stabilité des sessions basée à la fois sur la durée et sur l'application.

Informations sur l'équilibrEUR de charge

Groupes de sécurité

Les groupes de sécurité de votre équilibrEUR de charge doivent autoriser le trafic sur les ports d'écoute et de contrôle de santé.

Sous-réseaux

Vous pouvez étendre la capacité de votre équilibrage de charge à des sous-réseaux supplémentaires.

Protocole proxy

Si cette option est activée, nous ajoutons un en-tête contenant les informations de connexion qui sont envoyées à l'instance.

Balises

Vous pouvez ajouter des balises pour classer vos équilibrages de charge.

Configurer le délai d'inactivité des connexions de votre Classic Load Balancer

Pour chaque demande effectuée par un client via un Classic Load Balancer, l'équilibrage de charge gère deux connexions. La connexion frontale est placée entre le client et l'équilibrage de charge. La connexion principale est établie entre l'équilibrage de charge et une instance enregistrée EC2 . L'équilibrage de charge dispose d'un délai d'inactivité configuré qui s'applique à ses connexions. Si aucune donnée n'a été envoyée ou reçue avant que la période d'inactivité soit écoulée, l'équilibrage de charge ferme la connexion. Pour vous assurer que les opérations longues comme les chargements de fichiers ont le temps de se terminer, envoyez au moins 1 octet de données avant la fin de chaque période d'inactivité, et augmentez la durée du délai d'inactivité si nécessaire.

Si vous utilisez les écouteurs HTTP et HTTPS, nous vous recommandons d'activer l'option HTTP keep-alive pour vos instances. Vous pouvez activer keep-alive dans les paramètres de serveur Web pour vos instances Keep-alive, lorsqu'il est activé, permet à l'équilibrage de charge de réutiliser les connexions principales jusqu'à ce que le délai d'expiration Keep-alive expire. Pour vous assurer que l'équilibrage de charge est responsable de la fermeture des connexions à votre instance, vérifiez que la valeur que vous définissez pour le délai HTTP keep-alive est supérieure à celle du paramètre de délai d'inactivité sur votre équilibrage de charge.

Notez que les sondes TCP keep-alive n'empêchent pas l'équilibrage de charge de mettre fin à la connexion, car elles n'envoient pas des données dans la charge utile.

Table des matières

- [Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console](#)

- [Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI](#)

Configurer le délai d'inactivité à l'aide de la console

Par défaut, ELB définit le délai d'inactivité de votre équilibreur de charge à 60 secondes. Utilisez la procédure suivante pour définir une valeur de délai d'inactivité différente.

Pour configurer le paramètre de délai d'inactivité de votre équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibreur de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Traffic configuration, tapez une valeur pour Idle timeout. La plage pour le délai d'inactivité est de 1 à 4 000 secondes.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Configurer le délai d'inactivité à l'aide de l'interface AWS CLI

Utilisez la [modify-load-balancer-attributes](#) commande suivante pour définir le délai d'inactivité de votre équilibreur de charge :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionSettings\":{\"IdleTimeout\":30}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "ConnectionSettings": {  
            "IdleTimeout": 30  
        }  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

Configurer la répartition de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer

Avec l'équilibrage de charge entre zones, chaque nœud de l'équilibrEUR de charge pour votre Classic Load Balancer répartit les demandes uniformément entre les instances enregistrées dans toutes les zones de disponibilité activées. Si l'équilibrage de charge entre zones est désactivé, chaque nœud de l'équilibrEUR de charge répartit les demandes uniformément entre les instances enregistrées dans sa zone de disponibilité uniquement. Pour de plus amples informations, consultez [Répartition de charge entre zones](#) dans le Guide de l'utilisateur Elastic Load Balancing.

L'équilibrage de charge entre zones réduit la nécessité de maintenir un nombre équivalent d'instances dans chaque zone de disponibilité activée et améliore la capacité de votre application à gérer la perte d'une ou plusieurs instances. Cependant, nous vous recommandons de conserver des nombres approximativement équivalents d'instances dans chaque zone de disponibilité activée pour une tolérance aux pannes accrue.

Pour les environnements où les clients mettent en cache les recherches DNS, des demandes entrantes peuvent favoriser une des zones de disponibilité. Avec la répartition de charge entre zones, ce déséquilibre dans la charge de demandes est réparti entre toutes les instances disponibles dans la Région, ce qui réduit l'impact du comportement anormal de clients.

Lorsque vous créez un Classic Load Balancer, les valeurs par défaut pour la répartition de charge entre zones dépend de la manière dont vous créez l'équilibrEUR de charge. Avec l'API ou l'interface de ligne de commande, l'équilibrage de charge entre zones est désactivé par défaut. Avec le AWS Management Console, l'option permettant d'activer l'équilibrage de charge entre zones est sélectionnée par défaut. Après avoir créé un Classic Load Balancer, vous pouvez activer ou désactiver la répartition de charge entre zones à tout moment.

Table des matières

- [Activer la répartition de charge entre zones](#)
- [Désactiver la répartition de charge entre zones](#)

Activer la répartition de charge entre zones

Vous pouvez activer la répartition de charge entre zones à tout moment pour votre Classic Load Balancer.

Pour activer l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibriseurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrer de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Availability Zone routing configuration, activer Cross-zone load balancing.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour activer l'équilibrage de charge entre zones à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la [modify-load-balancer-attributes](#) commande suivante pour définir l'CrossZoneLoadBalancingattribut de votre équilibrer de charge sur true :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":true}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "CrossZoneLoadBalancing": {  
            "Enabled": true  
        }  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

2. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-attributes](#) commande suivante pour vérifier que l'équilibrage de charge entre zones est activé pour votre équilibrer de charge :

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse :

```
{
```

```
"LoadBalancerAttributes": {  
    "ConnectionDraining": {  
        "Enabled": false,  
        "Timeout": 300  
    },  
    "CrossZoneLoadBalancing": {  
        "Enabled": true  
    },  
    "ConnectionSettings": {  
        "IdleTimeout": 60  
    },  
    "AccessLog": {  
        "Enabled": false  
    }  
}
```

Désactiver la répartition de charge entre zones

Vous pouvez désactiver l'option d'équilibrage de charge entre zones à tout moment pour votre équilibrEUR de charge.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Availability Zone routing configuration, désactiver Cross-zone load balancing.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones, définissez l'attribut CrossZoneLoadBalancing de votre équilibrEUR de charge sur false.

Pour désactiver l'équilibrage de charge entre zones à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --  
load-balancer-attributes "{\"CrossZoneLoadBalancing\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "CrossZoneLoadBalancing": {  
            "Enabled": false  
        }  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

2. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-attributes](#) commande suivante pour vérifier que l'équilibrage de charge entre zones est désactivé pour votre équilibrleur de charge :

```
aws elb describe-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "ConnectionDraining": {  
            "Enabled": false,  
            "Timeout": 300  
        },  
        "CrossZoneLoadBalancing": {  
            "Enabled": false  
        },  
        "ConnectionSettings": {  
            "IdleTimeout": 60  
        },  
        "AccessLog": {  
            "Enabled": false  
        }  
    }  
}
```

}

Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer

Pour vous assurer qu'un Classic Load Balancer cesse d'envoyer des demandes aux instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses, tout en maintenant les connexions existantes ouvertes, utilisez le drainage de la connexion. Cela permet à l'équilibrEUR de charge de terminer les demandes en cours effectuées sur des instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses.

Lorsque vous activez le drainage de la connexion, vous pouvez spécifier une durée maximale pendant laquelle l'équilibrEUR de charge conserve des connexions actives avant de signaler que l'enregistrement de l'instance est en cours d'annulation. Le délai d'attente maximal peut être défini sur une valeur comprise entre 1 et 3 600 secondes (la valeur par défaut est de 300 secondes). Lorsque le délai d'attente maximal est atteint, l'équilibrEUR de charge force la fermeture des connexions vers l'instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation.

Si une instance de désenregistrement ne reçoit aucune demande en cours de vol ni aucune connexion active, ELB termine immédiatement le processus de désenregistrement.

Pendant que les demandes en cours sont servies, l'équilibrEUR de charge indique que l'état d'une instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation est `InService: Instance deregistration currently in progress`. Lorsque l'instance dont l'enregistrement est en cours d'annulation a fini de traiter toutes les demandes en cours, ou lorsque le délai d'attente maximal est atteint, l'équilibrEUR de charge indique que l'état de l'instance est `OutOfService: Instance is not currently registered with the LoadBalancer`.

Si une instance devient défectueuse, l'équilibrEUR de charge indique que l'état de l'instance est `OutOfService`. Si des demandes en cours sont effectuées vers l'instance défectueuse, elles sont achevées. Le délai d'attente maximal ne s'applique pas aux connexions vers des instances saines.

Si vos instances font partie d'un groupe Auto Scaling et que le drainage de la connexion est activé pour l'équilibrEUR de charge, Auto Scaling attend la fin des demandes en cours ou que le délai maximal expire (le premier des deux) avant de mettre fin aux instances à cause d'un événement de dimensionnement ou d'un remplacement des vérifications de l'état.

Vous pouvez désactiver le drainage de la connexion si vous voulez que votre équilibrEUR de charge ferme immédiatement les connexions vers les instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui deviennent défectueuses. Lorsque le drainage de connexion est désactivé, les demandes en cours effectuées vers des instances dont l'enregistrement est en cours d'annulation ou qui sont défectueuses ne sont pas achevées.

Table des matières

- [Activer le drainage de la connexion](#)
- [Désactiver le drainage de la connexion](#)

Activer le drainage de la connexion

Vous pouvez activer le drainage de la connexion à tout moment pour votre équilibrEUR de charge.

Pour activer le drainage de la connexion à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Traffic configuration, sélectionnez Enable connection draining.
6. (Facultatif) Pour Timeout (draining interval), saisissez une valeur comprise entre 1 et 3 600 secondes. Sinon, la valeur par défaut de 300 secondes est utilisée.
7. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour activer le drainage des connexions à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":true,\"Timeout\":300}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "ConnectionDraining": {  
            "Enabled": true,  
            "Timeout": 300  
        }  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

Désactiver le drainage de la connexion

Vous pouvez désactiver le drainage de la connexion à tout moment pour votre équilibrer de charge.

Pour désactiver le drainage de la connexion à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibriseurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrer de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Traffic configuration, désélectionnez Enable connection draining.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour désactiver le vidage des connexions à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [modify-load-balancer-attributes](#) suivante :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"ConnectionDraining\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "ConnectionDraining": {  
            "Enabled": false  
        }  
    }  
}
```

```
        "Enabled": false,  
        "Timeout": 300  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer

Par défaut, un Classic Load Balancer achemine chaque demande de façon indépendante vers l'instance enregistrée ayant la plus petite charge. Cependant, vous pouvez utiliser la fonction de session permanente (aussi appelée affinité de session), qui permet à l'équilibrEUR de charge de lier la session d'un utilisateur à une instance spécifique. Il est ainsi possible de garantir que toutes les demandes de l'utilisateur pendant la session sont adressées à la même instance.

La clé de la gestion des sessions permanentes consiste à déterminer combien de temps votre équilibrEUR de charge doit acheminer systématiquement les demandes de l'utilisateur vers la même instance. Si votre application possède son propre cookie de session, vous pouvez configurer ELB de telle sorte que le cookie de session suive la durée spécifiée par le cookie de session de l'application. Si votre application ne possède pas son propre cookie de session, vous pouvez configurer ELB pour créer un cookie de session en spécifiant votre propre durée de conservation.

ELB crée un cookie, nommé AWSELB, qui est utilisé pour associer la session à l'instance.

Prérequis

- Un équilibrEUR de HTTP/HTTPS charge.
- Au moins une instance saine dans chaque zone de disponibilité.

Compatibilité

- Le RFC pour la propriété path d'un cookie autorise les traits de soulignement. Cependant, l'URI ELB code les caractères de soulignement, %5F car certains navigateurs, tels qu'Internet Explorer 7, s'attendent à ce que les traits de soulignement soient codés sous cette forme. %5F En raison du risque d'impact sur les navigateurs qui fonctionnent actuellement, ELB continue de coder les caractères de soulignement en URI. Par exemple, si le cookie possède la propriétépath=/my_path, ELB modifie cette propriété dans la demande transférée path=/my%5Fpath en.

- Vous ne pouvez pas définir l'indicateur `secure` ou `HttpOnly` sur vos cookies de permanence de sessions basée sur la durée. Toutefois, ces cookies ne contiennent pas des données sensibles. Notez que si vous définissez le `secure` drapeau ou le `HttpOnly` drapeau sur un cookie de persistance de session contrôlé par une application, il est également défini sur le cookie. AWSELB
- Si le champ `Set-Cookie` d'un cookie d'application contient un point-virgule de fin, l'équilibrEUR de charge ignore le cookie.

Table des matières

- [Permanence de session basée sur la durée](#)
- [Permanence des sessions contrôlées par application](#)

Permanence de session basée sur la durée

L'équilibrEUR de charge utilise un cookie spécial pour suivre l'instance de chaque demande adressée à chaque auditeur. AWSELB Lorsque l'équilibrEUR de charge reçoit une demande, il vérifie d'abord si ce cookie est présent dans la demande. Si tel est le cas, la demande est envoyée à l'instance spécifiée dans le cookie. S'il n'y a pas de cookie, l'équilibrEUR de charge choisit une instance à partir de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. Un cookie est inséré dans la réponse pour lier les demandes suivantes provenant du même utilisateur à cette instance. La configuration de la stratégie de permanence de session définit l'expiration d'un cookie, ce qui établit la durée de validité de chaque cookie. L'équilibrEUR de charge n'actualise pas le délai d'expiration du cookie et ne vérifie pas si le cookie a expiré avant de l'utiliser. Après l'expiration d'un cookie, la session n'est plus permanente. Le client doit supprimer le cookie de son magasin de cookies lorsque celui-ci est expiré.

Avec les demandes CORS (partage des ressources cross-origin), certains navigateurs nécessitent `SameSite=None; Secure` pour activer la permanence. Dans ce cas, ELB crée un deuxième cookie d'adhérence `AWSELBCORS`, qui inclut les mêmes informations que le cookie d'adhésion d'origine, plus cet attribut. `SameSite` Les clients reçoivent les deux cookies.

Si une instance est défaillante ou devient défectueuse, l'équilibrEUR de charge s'arrête d'acheminer les demandes vers cette celle-ci et choisit une nouvelle instance saine en fonction de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. La demande est acheminée vers la nouvelle instance comme s'il n'existeit pas de cookie et que la session n'était plus permanente.

Si un client bascule vers un écouteur avec un port backend différent, la permanence est perdue.

Pour activer des sessions permanentes basées sur la durée pour un équilibrEUR de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Listeners, choisissez Manage listeners.
5. Sur la page Manage listeners, localisez l'écouteur à mettre à jour et choisissez Edit sous Cookie stickiness.
6. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le paramètre de persistance des cookies, sélectionnez Généré par l'équilibrEUR de charge.
7. (Facultatif) Pour Expiration period, saisissez la période d'expiration du cookie, en secondes. Si vous ne spécifiez pas de période d'expiration, la session permanente dure pendant la durée de la session de navigateur.
8. Choisissez Enregistrer les modifications pour fermer la fenêtre contextuelle.
9. Choisissez Enregistrer les modifications pour revenir à la page des détails de l'équilibrEUR de charge.

Pour activer des sessions permanentes basées sur la durée pour un équilibrEUR de charge à l'aide de l'interface AWS CLI

1. Utilisez la commande [create-lb-cookie-stickiness-policy](#) suivante pour créer une politique de conservation des cookies générée par l'équilibrEUR de charge avec une période d'expiration des cookies de 60 secondes :

```
aws elb create-lb-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-duration-cookie-policy --cookie-expiration-period 60
```

2. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer le maintien de la session pour l'équilibrEUR de charge spécifié :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-port 443 --policy-names my-duration-cookie-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble actuel de politiques associées au port de l'équilibrer de charge spécifié. Chaque fois que vous utilisez cette commande, spécifiez l'option `--policy-names` pour répertorier toutes les stratégies à activer.

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la politique est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie est activée pour l'écouteur sur le port spécifié :

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ...  
            "ListenerDescriptions": [  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 443,  
                        "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-  
certificate/my-server-certificate",  
                        "LoadBalancerPort": 443,  
                        "Protocol": "HTTPS",  
                        "InstanceProtocol": "HTTPS"  
                    },  
                    "PolicyNames": [  
                        "my-duration-cookie-policy",  
                        "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"  
                    ]  
                },  
                ...  
            ],  
            ...  
            "Policies": {  
                "LBCookieStickinessPolicies": [  
                    {  
                        ...  
                    }  
                ]  
            }  
        }  
    ]  
}
```

```
        "PolicyName": "my-duration-cookie-policy",
        "CookieExpirationPeriod": 60
    }

],
"AppCookieStickinessPolicies": [],
"OtherPolicies": [
    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"
]
},
...
}
]
```

Permanence des sessions contrôlées par application

L'équilibrage de charge utilise un cookie spécial pour associer la session à l'instance qui a traité la demande initiale, mais suit la durée de vie du cookie d'application spécifié dans la configuration de la stratégie. L'équilibrage de charge n'insère un nouveau cookie de permanence que si la réponse de l'application inclut un nouveau cookie d'application. Le cookie de permanence de l'équilibrage de charge n'est pas mis à jour à chaque demande. Si le cookie d'application est explicitement supprimé ou expire, la session cesse d'être permanente jusqu'à l'émission d'un nouveau cookie.

Les attributs suivants, définis par les instances principales, sont envoyés aux clients dans le cookie : path, port, domain, secure, httponly, discard, max-age, expires, version, comment, commenturl et sameSite.

Si une instance est défaillante ou devient défective, l'équilibrage de charge s'arrête d'acheminer les demandes vers cette celle-ci et choisit une nouvelle instance saine en fonction de l'algorithme d'équilibrage de charge existant. L'équilibrage de charge traite désormais la session comme étant liée à la nouvelle instance saine et continue d'acheminer les demandes vers cette instance, même si l'instance en échec est récupérée.

Pour activer la permanence de session contrôlée par application à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibrage de charge).

3. Choisissez le nom de l'équilibrage de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Listeners, choisissez Manage listeners.
5. Sur la page Manage listeners, localisez l'écouteur à mettre à jour et choisissez Edit sous Cookie stickiness.
6. Sélectionnez Generated by application.
7. Pour Cookie Name, tapez le nom du cookie de votre application.
8. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour activer le caractère permanent des sessions contrôlé par l'application à l'aide du AWS CLI

1. Utilisez la commande [create-app-cookie-stickiness-policy](#) suivante pour créer une politique de conservation des cookies générée par l'application :

```
aws elb create-app-cookie-stickiness-policy --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
policy-name my-app-cookie-policy --cookie-name my-app-cookie
```

2. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer le maintien de la session pour un équilibrage de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-Loadbalancer  
--load-balancer-port 443 --policy-names my-app-cookie-policy
```

 Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble actuel de politiques associées au port de l'équilibrage de charge spécifié. Chaque fois que vous utilisez cette commande, spécifiez l'option `--policy-names` pour répertorier toutes les stratégies à activer.

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la politique rémanente est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

4. La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie est activée pour l'écouteur sur le port spécifié :

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ...  
            "ListenerDescriptions": [  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 443,  
                        "SSLCertificateId": "arn:aws:iam::123456789012:server-  
certificate/my-server-certificate",  
                        "LoadBalancerPort": 443,  
                        "Protocol": "HTTPS",  
                        "InstanceProtocol": "HTTPS"  
                    },  
                    "PolicyNames": [  
                        "my-app-cookie-policy",  
                        "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"  
                    ]  
                },  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "LoadBalancerPort": 80,  
                        "Protocol": "TCP",  
                        "InstanceProtocol": "TCP"  
                    },  
                    "PolicyNames": []  
                }  
            ],  
            ...  
            "Policies": {  
                "LBCookieStickinessPolicies": [],  
                "AppCookieStickinessPolicies": [  
                    {  
                        "PolicyName": "my-app-cookie-policy",  
                        "CookieName": "my-app-cookie"  
                    }  
                ],  
                "OtherPolicies": [  
                    "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"  
                ]  
            },  
        }  
    ]  
},  
{  
    "SessionersistenceConfiguration": {  
        "CookieName": "my-app-cookie",  
        "Enabled": true  
    }  
}
```

```
    ...
}
]
```

Configurer le mode d'atténuation de désynchronisation pour votre Classic Load Balancer

Le mode d'atténuation de désynchronisation protège votre application contre les problèmes dus à HTTP Desync. L'équilibreur de charge classe chaque demande en fonction de son niveau de menace, autorise les demandes sécurisées, puis atténue les risques comme spécifié par le mode d'atténuation que vous spécifiez. Les modes d'atténuation de désynchronisation sont Moniteur, Défensif et Le plus strict. La valeur par défaut est le mode Défensif, qui fournit une atténuation durable contre la désynchronisation HTTP tout en maintenant la disponibilité de votre application. Vous pouvez passer au mode Le plus strict pour vous assurer que votre application reçoit uniquement les requêtes conformes à la RFC 7230.

La bibliothèque `http_desync_guardian` analyse les requêtes HTTP pour empêcher les attaques HTTP Desync. Pour de plus amples informations, consultez [HTTP Desync Guardian](#) sur github.

Table des matières

- [Classifications](#)
- [Modes](#)
- [Modifier le mode d'atténuation de désynchronisation](#)

Tip

Cette configuration s'applique uniquement aux Classic Load Balancers. Pour plus d'informations s'appliquant aux Application Load Balancers, consultez [Mode d'atténuation de désynchronisation pour les Application Load Balancers](#).

Classifications

Les classifications sont les suivantes.

- Conformité : la requête est conforme à la RFC 7230 et ne présente aucune menace de sécurité connue.
- Acceptable : la requête n'est pas conforme à la RFC 7230 mais ne présente aucune menace de sécurité connue.
- Ambiguë : la requête n'est pas conforme à la RFC 7230 mais présente un risque, car divers serveurs web et proxys pourraient la traiter différemment.
- Sévère : la requête présente un risque de sécurité élevé. L'équilibrage de charge bloque la requête, renvoie une réponse 400 au client et ferme la connexion client.

Les listes suivantes décrivent les problèmes pour chaque classification.

Acceptable

- Un en-tête contient un caractère non ASCII ou de contrôle.
- La version de requête contient une valeur incorrecte.
- Il existe un en-tête Content-Length avec une valeur de 0 pour une requête GET ou HEAD.
- L'URI de la requête contient un espace qui n'est pas encodé par URL.

Ambigu

- L'URI de requête contient des caractères de contrôle.
- La requête contient à la fois un en-tête Transfer-Encoding et un en-tête Content-Length.
- Il existe plusieurs en-têtes Content-Length avec la même valeur.
- Un en-tête est vide ou il y a une ligne avec seulement des espaces.
- Il existe un en-tête qui peut être normalisé en Transfer-Encoding ou Content-Length à l'aide de techniques de normalisation de texte courantes.
- Il existe un en-tête Content-Length pour une requête GET ou HEAD.
- Il existe un en-tête Transfer-Encoding pour une requête GET ou HEAD.

Sévère

- L'URI de la requête contient un caractère nul ou un retour chariot.
- L'en-tête Content-Length contient une valeur qui ne peut pas être analysée ou n'est pas un nombre valide.

- Un en-tête contient un caractère nul ou un retour chariot.
- L'en-tête Transfer-Encoding contient une valeur incorrecte.
- La méthode de la requête est mal formée.
- La version de la requête est mal formée.
- Il existe plusieurs en-têtes Content-Length avec des valeurs différentes.
- Il existe plusieurs en-têtes segmentés Transfer-Encoding:

Si une requête n'est pas conforme à la RFC 7230, l'équilibrage de charge incrémentera la métrique DesyncMitigationMode_NonCompliant_Request_Count. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Métriques Classic Load Balancer](#).

Modes

Le tableau suivant décrit la façon dont les Classic Load Balancers traitent les requêtes en fonction du mode et de la classification.

Classification	Mode Moniteur	Mode Défensif	Mode Le plus strict
Conforme	Autorisé	Autorisé	Autorisé
Acceptable	Autorisé	Autorisé	Bloqué
Ambigu	Autorisé	Autorisé ¹	Bloqué
Sévère	Autorisé	Bloqué	Bloqué

¹ Achemine les requêtes mais ferme les connexions client et cible.

Modifier le mode d'atténuation de désynchronisation

Pour mettre à jour le mode d'atténuation de désynchronisation à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibrage de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrage de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.

4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, sous Traffic configuration, choisissez Defensive - recommended, Strictest, ou Monitor.
6. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour mettre à jour le mode d'atténuation de la désynchronisation à l'aide du AWS CLI

Utilisez la [modify-load-balancer-attributes](#) commande avec
l'`elb.http.desyncmitigationmode` attribut défini sur `monitor`, `defensive`, ou `strictest`.

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-load-balancer --load-balancer-attributes file://attribute.json
```

Voici le contenu de `attribute.json`.

```
{  
    "AdditionalAttributes": [  
        {  
            "Key": "elb.http.desyncmitigationmode",  
            "Value": "strictest"  
        }  
    ]  
}
```

Configurer le protocole proxy pour votre Classic Load Balancer

Le protocole proxy est un protocole Internet utilisé pour exécuter des informations de connexion de la source demandant la connexion à la destination pour laquelle la connexion a été demandée. ELB utilise le protocole proxy version 1, qui utilise un format d'en-tête lisible par l'homme.

Par défaut, lorsque vous utilisez le protocole TCP (Transmission Control Protocol) ou SSL (Secure Sockets Layer) pour les connexions frontales et principales, votre Classic Load Balancer transfère les demandes aux instances sans modifier les en-têtes de demande. Si vous activez le protocole proxy, un en-tête compréhensible par les utilisateurs est ajouté à l'en-tête de demande avec des informations de connexion telles que l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et les numéros de ports. L'en-tête est ensuite envoyé à l'instance dans le cadre de la demande.

Note

Le AWS Management Console ne prend pas en charge l'activation du protocole proxy.

Table des matières

- [En-tête du protocole proxy](#)
- [Prérequis pour l'activation du protocole proxy](#)
- [Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI](#)
- [Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI](#)

En-tête du protocole proxy

L'en-tête du protocole proxy vous aide à identifier l'adresse IP d'un client lorsque votre équilibrEUR de charge utilise TCP pour les connexions principales. Comme des équilibrEURS de charge interceptent le trafic entre les clients et vos instances, les journaux d'accès de votre instance contiennent l'adresse IP de l'équilibrEUR de charge, et non celle du client d'origine. Vous pouvez analyser la première ligne de la demande pour extraire l'adresse IP et le numéro de port de votre client.

L'adresse du proxy dans l'en-tête de IPv6 est l' IPv6 adresse publique de votre équilibrEUR de charge. Cette IPv6 adresse correspond à l'adresse IP résolue à partir du nom DNS de votre équilibrEUR de charge, qui commence par `ipv6` ou `dualstack`. Si le client se connecte à IPv4, l'adresse du proxy dans l'en-tête est l' IPv4 adresse privée de l'équilibrEUR de charge, qui ne peut pas être résolue par une recherche DNS.

La ligne du protocole proxy est une ligne unique qui se termine par un retour chariot et un saut de ligne ("`\r\n`"), au format suivant :

```
PROXY_STRING + single space + INET_PROTOCOL + single space + CLIENT_IP + single space +
PROXY_IP + single space + CLIENT_PORT + single space + PROXY_PORT + "\r\n"
```

Exemple : IPv4

Voici un exemple de ligne de protocole proxy pour IPv4.

```
PROXY TCP4 198.51.100.22 203.0.113.7 35646 80\r\n
```

Prérequis pour l'activation du protocole proxy

Avant de commencer, vous devez exécuter les actions suivantes :

- Vérifiez que votre équilibrEUR de charge n'est pas situé derrière un serveur proxy avec le protocole proxy activé. Si le protocole proxy est activé sur le serveur proxy et l'équilibrEUR de charge, l'équilibrEUR de charge ajoute un autre en-tête à la demande, qui a déjà un en-tête du serveur proxy. En fonction de la configuration de votre instance, cette duplication peut entraîner des erreurs.
- Vérifiez que vos instances peuvent traiter les informations du protocole proxy.
- Vérifiez que les paramètres de votre Écouteur prennent en charge le protocole proxy. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurations d'Écouteur pour Classic Load Balancers](#).

Activer le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI

Pour activer le protocole proxy, vous devez créer une politique de type `ProxyProtocolPolicyType`, puis activer la stratégie sur le port d'instance.

Utilisez la procédure suivante pour créer une nouvelle stratégie pour votre équilibrEUR de charge de type `ProxyProtocolPolicyType`, définissez la stratégie nouvellement créée sur l'instance sur le port 80 et vérifiez que la stratégie est activée.

Pour activer le protocole proxy pour votre équilibrEUR de charge

1. (Facultatif) Utilisez la commande [describe-load-balancer-policy-types](#) suivante pour répertorier les politiques prises en charge par ELB :

```
aws elb describe-load-balancer-policy-types
```

La réponse inclut les noms et les descriptions des types de stratégie pris en charge. Voici la sortie affichée pour le type `ProxyProtocolPolicyType` :

```
{  
  "PolicyTypeDescriptions": [  
    ...  
    {  
      "PolicyAttributeTypeDescriptions": [  
        {  
          "Cardinality": "ONE",
```

```
        "AttributeName": "ProxyProtocol",
        "AttributeType": "Boolean"
    },
],
"PolicyTypeName": "ProxyProtocolPolicyType",
"Description": "Policy that controls whether to include the IP address and port of the originating request for TCP messages. This policy operates on TCP/SSL listeners only"
},
...
]
}
```

- Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande suivante pour créer une politique qui active le protocole proxy :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-ProxyProtocol-policy --policy-type-name ProxyProtocolPolicyType --policy-attributes AttributeName=ProxyProtocol,AttributeValue=true
```

- Utilisez la `for-backend-server` commande [set-load-balancer-policies-](#) suivante pour activer la politique nouvellement créée sur le port spécifié. Notez que cette commande remplace l'ensemble actuel de stratégies activées. Par conséquent, l'option `--policy-names` doit spécifier la stratégie que vous ajoutez à la liste (par exemple, `my-ProxyProtocol-policy`) et les stratégies actuellement activées (par exemple, `my-existing-policy`).

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names my-ProxyProtocol-policy my-existing-policy
```

- (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que le protocole proxy est activé :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent que la stratégie `my-ProxyProtocol-policy` est associée au port 80.

```
{
    "LoadBalancerDescriptions": [
        {
```

```
...  
    "BackendServerDescriptions": [  
        {  
            "InstancePort": 80,  
            "PolicyNames": [  
                "my-ProxyProtocol-policy"  
            ]  
        }  
    ],  
    ...  
}  
]  
}
```

Désactiver le protocole proxy à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez désactiver les stratégies associées à votre instance, puis les activer ultérieurement.

Pour désactiver la politique de protocole proxy

1. Utilisez la `for-backend-server` commande [set-load-balancer-policies-](#) suivante pour désactiver la politique du protocole proxy en l'omettant dans l'`--policy-names` option, mais en incluant les autres politiques qui doivent rester activées (par exemple, `my-existing-policy`).

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names my-existing-policy
```

S'il n'existe aucune autre stratégie à activer, spécifiez une chaîne vide avec l'option `--policy-names` comme suit :

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 80 --policy-names "[ ]"
```

2. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la politique est désactivée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

La réponse inclut les informations suivantes qui montrent qu'aucun port n'est associé à la stratégie .

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ...  
            "BackendServerDescriptions": [],  
            ...  
        }  
    ]  
}
```

Baliser votre Classic Load Balancer

Les balises vous aident à classer vos équilibreurs de charge de différentes manières, par exemple, par objectif, par propriétaire ou par environnement.

Vous pouvez ajouter plusieurs balises à chaque Classic Load Balancer. Les clés de balise doivent être uniques pour chaque équilibreur de charge. Si vous ajoutez une balise avec une clé qui est déjà associée à l'équilibreur de charge, cela met à jour la valeur de cette balise.

Lorsque vous avez fini avec une balise, vous pouvez la supprimer de votre équilibreur de charge.

Table des matières

- [Restrictions liées aux étiquettes](#)
- [Ajouter un tag](#)
- [Supprimer une balise](#)

Restrictions liées aux étiquettes

Les restrictions de base suivantes s'appliquent aux balises :

- Nombre maximal de balises par ressource : 50
- Longueur de clé maximale : 127 caractères Unicode
- Longueur de valeur maximale – 255 caractères Unicode

- Les clés et les valeurs des balises distinguent les majuscules et minuscules. Les caractères autorisés sont les lettres, les espaces et les chiffres représentables en UTF-8, ainsi que les caractères spéciaux suivants : + - = . _ : / @. N'utilisez pas d'espaces de début ou de fin.
- N'utilisez pas le aws : préfixe dans les noms ou les valeurs de vos balises, car il est réservé à AWS l'usage. Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer des noms ou valeurs de balise ayant ce préfixe. Les balises avec ce préfixe ne sont pas comptabilisées comme vos balises pour la limite de ressources.

Ajouter un tag

Vous pouvez ajouter des balises à votre équilibrEUR de charge à tout moment.

Pour ajouter une balise avec la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Balises, choisissez Gérer les balises.
5. Sur la page Manage tags, pour chaque balise, choisissez Add new tag, puis spécifiez une clé et une valeur.
6. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des balises, choisissez Save changes.

Pour ajouter un tag à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [add-tags](#) suivante pour ajouter la balise spécifiée :

```
aws elb add-tags --load-balancer-name my-loadbalancer --tag "Key=project,Value=Lima"
```

Supprimer une balise

Vous pouvez supprimer des balises de votre équilibrEUR de charge lorsque que vous avez fini de les utiliser.

Pour supprimer une balise avec la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Balises, choisissez Gérer les balises.
5. Sur la page Manage tags, choisissez Remove en regard de chaque balise à supprimer.
6. Une fois que vous avez terminé de supprimer des balises, choisissez Save changes.

Pour supprimer une étiquette à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [remove-tags](#) suivante pour supprimer la balise avec la clé spécifiée :

```
aws elb remove-tags --load-balancer-name my-Loadbalancer --tag project
```

Configurer des sous-réseaux pour votre Classic Load Balancer

Lorsque vous ajoutez un sous-réseau à votre équilibrEUR de charge, ELB crée un nœud d'équilibrEUR de charge dans la zone de disponibilité. Les nœuds d'équilibrEUR de charge acceptent le trafic des clients et transmettent les demandes entrantes aux instances saines enregistrées dans une ou plusieurs zones de disponibilité. Nous vous recommandons d'ajouter un sous-réseau par zone de disponibilité pour au moins deux zones de disponibilité. Cela permet d'améliorer la disponibilité de votre équilibrEUR de charge. Notez que vous pouvez modifier à tout moment les sous-réseaux pour votre équilibrEUR de charge.

Sélectionnez des sous-réseaux dans les mêmes zones de disponibilité que vos instances. Si votre équilibrEUR de charge est accessible sur Internet, vous devez sélectionner des sous-réseaux publics pour que vos instances principales reçoivent le trafic à partir de l'équilibrEUR de charge (même si les instances principales sont dans des sous-réseaux privés). Si votre équilibrEUR de charge est un équilibrEUR de charge interne, nous vous recommandons de sélectionner des sous-réseaux privés. Pour plus d'informations sur les sous-réseaux pour votre équilibrEUR de charge, consultez [Recommandations pour votre VPC](#).

Pour ajouter un sous-réseau, enregistrez les instances dans la zone de disponibilité auprès de l'équilibrEUR de charge, puis attachez un sous-réseau de cette zone de disponibilité à l'équilibrEUR de charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrez des instances avec votre Classic Load Balancer](#).

Une fois que vous avez ajouté un sous-réseau, l'équilibrer de charge commence à acheminer les demandes vers les instances enregistrées de la zone de disponibilité correspondante. Par défaut, l'équilibrer de charge achemine les demandes de façon uniforme dans les zones de disponibilité pour ses sous-réseaux. Pour acheminer les demandes de manière uniforme vers les instances enregistrées dans les zones de disponibilité pour ses sous-réseaux, activez l'équilibrage de charge entre zones. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer la répartition de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer](#).

Vous pouvez souhaiter enlever temporairement un sous-réseau de votre équilibrer de charge lorsque sa zone de disponibilité n'a pas d'instances saines enregistrées ou lorsque vous voulez dépanner ou mettre à jour les instances enregistrées. Une fois que vous avez retiré un sous-réseau, l'équilibrer de charge arrête d'acheminer les demandes vers les instances enregistrées de sa zone de disponibilité mais continue de les acheminer vers les instances enregistrées des zones de disponibilité des autres sous-réseaux. Notez qu'après avoir supprimé un sous-réseau, les instances de ce sous-réseau restent enregistrées auprès de l'équilibrer de charge, mais vous pouvez les désenregistrer si vous le souhaitez. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Enregistrez des instances avec votre Classic Load Balancer](#).

Table des matières

- [Prérequis](#)
- [Configuration de sous-réseaux à l'aide de la console](#)
- [Configuration de sous-réseaux à l'aide de la CLI](#)

Prérequis

Lorsque vous mettez à jour les sous-réseaux pour votre équilibrer de charge, vous devez respecter les exigences suivantes :

- L'équilibrer de charge doit avoir au moins un sous-réseau en permanence.
- Vous pouvez ajouter au plus un seul sous-réseau par zone de disponibilité.
- Vous ne pouvez pas ajouter de sous-réseau Zone locale.

Comme il existe des sous-réseaux distincts APIs permettant d'ajouter et de supprimer des sous-réseaux dans un équilibrer de charge, vous devez examiner attentivement l'ordre des opérations lorsque vous remplacez les sous-réseaux actuels par de nouveaux sous-réseaux afin de répondre à ces exigences. En outre, vous devez ajouter temporairement un sous-réseau d'une autre zone

de disponibilité si vous avez besoin de remplacer tous les sous-réseaux pour votre équilibrEUR de charge. Par exemple, si votre équilibrEUR de charge a une seule zone de disponibilité et que vous avez besoin de remplacer son sous-réseau par un autre sous-réseau, vous devez d'abord ajouter un sous-réseau depuis une deuxième zone de disponibilité. Ensuite, vous pouvez supprimer le sous-réseau de la zone de disponibilité d'origine (en gardant toujours au moins un sous-réseau), ajouter un nouveau sous-réseau depuis la zone de disponibilité d'origine (sans dépasser un sous-réseau par zone de disponibilité), puis supprimer le sous-réseau de la deuxième zone de disponibilité (si celle-ci est uniquement nécessaire pour effectuer l'échange).

Configuration de sous-réseaux à l'aide de la console

Suivez la procédure ci-dessous pour ajouter ou supprimer des sous-réseaux à l'aide de la console.

Pour configurer des sous-réseaux à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Network mapping, choisissez Edit subnets.
5. Sur la page Modifier les sous-réseaux, dans la section Cartographie du réseau, ajoutez et supprimez des sous-réseaux selon vos besoins.
6. Lorsque vous avez terminé, choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).

Configuration de sous-réseaux à l'aide de la CLI

Utilisez les exemples suivants pour ajouter ou supprimer des sous-réseaux à l'aide du AWS CLI.

Ajouter un sous-réseau à votre équilibrEUR de charge à l'aide de la CLI

Utilisez la commande [attach-load-balancer-to-subnets](#) suivante pour ajouter deux sous-réseaux à votre équilibrEUR de charge :

```
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-load-balancer --  
subnets subnet-dea770a9 subnet-fb14f6a2
```

La réponse répertorie tous les sous-réseaux pour l'équilibrEUR de charge. Par exemple :

```
{  
    "Subnets": [  
        "subnet-5c11033e",  
        "subnet-dea770a9",  
        "subnet-fb14f6a2"  
    ]  
}
```

Pour supprimer un sous-réseau à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [detach-load-balancer-from-subnets](#) suivante pour supprimer les sous-réseaux spécifiés de l'équilibrEUR de charge spécifié :

```
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
subnets subnet-450f5127
```

La réponse répertorie les sous-réseaux restants pour l'équilibrEUR de charge. Par exemple :

```
{  
    "Subnets": [  
        "subnet-15aaab61"  
    ]  
}
```

Configurez les groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer

Lorsque vous utilisez le AWS Management Console pour créer un équilibrEUR de charge, vous pouvez choisir un groupe de sécurité existant ou en créer un nouveau. Si vous sélectionnez un groupe de sécurité existant, celui-ci doit autoriser le trafic dans les deux sens vers les ports d'écoute et de vérification de l'état pour l'équilibrEUR de charge. Si vous choisissez de créer un groupe de sécurité, la console ajoute automatiquement des règles pour autoriser tout le trafic sur ces ports.

[VPC autre que celui par défaut] Si vous utilisez AWS CLI l'API ou créez un équilibrEUR de charge dans un VPC autre que celui par défaut, mais que vous ne spécifiez aucun groupe de sécurité, votre équilibrEUR de charge est automatiquement associé au groupe de sécurité par défaut du VPC.

[VPC par défaut] Si vous utilisez l'API AWS CLI or pour créer un équilibrEUR de charge dans votre VPC par défaut, vous ne pouvez pas choisir de groupe de sécurité existant pour votre équilibrEUR

de charge. Au lieu de cela, ELB fournit un groupe de sécurité avec des règles pour autoriser tout le trafic sur les ports spécifiés pour l'équilibrage de charge. ELB ne crée qu'un seul groupe de sécurité de ce type par AWS compte, avec un nom de la forme *id* default_elb_ (par exemple,).
default_elb_fc5fbed3-0405-3b7d-a328-ea290EXAMPLE Les équilibrateurs de charge suivants que vous créez dans le VPC par défaut utilisent également ce groupe de sécurité. Vérifiez les règles du groupe de sécurité pour vous assurer qu'elles autorisent le trafic sur les ports d'écoute et de vérification de l'état pour le nouvel équilibrage de charge. Lorsque vous supprimez votre équilibrage de charge, ce groupe de sécurité n'est pas supprimé automatiquement.

Si vous ajoutez un port d'écoute à un équilibrage de charge existant, vous devez vérifier vos groupes de sécurité pour vous assurer qu'ils autorisent le trafic sur le nouveau port d'écoute dans les deux sens.

Table des matières

- [Règles recommandées pour les groupes de sécurité d'équilibrage de charge](#)
- [Attribuer des groupes de sécurité à l'aide de la console](#)
- [Attribuez des groupes de sécurité à l'aide du AWS CLI](#)

Règles recommandées pour les groupes de sécurité d'équilibrage de charge

Les groupes de sécurité pour vos équilibrateurs de charge doivent permettre à ces derniers de communiquer avec vos instances. Les règles recommandées dépendent du type d'équilibrage de charge, qu'il soit connecté à Internet ou interne.

Équilibrage de charge connecté à Internet

Le tableau suivant présente les règles d'entrée recommandées pour un équilibrage de charge connecté à Internet.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
0.0.0.0/0	TCP	<i>Listener</i>	Autoriser tout le trafic entrant sur le port d'écoute de l'équilibrage de charge

Le tableau suivant présente les règles de sortie recommandées pour un équilibrage de charge connecté à Internet.

Destination	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>instance security group</i>	TCP	<i>instance listener</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port d'écoute des instances
<i>instance security group</i>	TCP	<i>health check</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port de vérification de l'état

ÉquilibrEURS de charge internes

Le tableau suivant présente les règles d'entrée recommandées pour un équilibrEUR de charge interne.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>VPC CIDR</i>	TCP	<i>Listener</i>	Autoriser le trafic entrant à partir du CIDR VPC vers le port d'écoute de l'équilibrEUR de charge

Le tableau suivant présente les règles de sortie recommandées pour un équilibrEUR de charge interne.

Destination	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>instance security group</i>	TCP	<i>instance listener</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port d'écoute des instances
<i>instance security group</i>	TCP	<i>health check</i>	Autoriser le trafic sortant vers les instances sur le port de vérification de l'état

Attribuer des groupes de sécurité à l'aide de la console

Utilisez la procédure suivante pour modifier les groupes de sécurité associés à votre équilibrer de charge.

Pour mettre à jour un groupe de sécurité attribué à votre équilibrer de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibréurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrer de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Security, choisissez Edit.
5. Sur la page Modifier les groupes de sécurité, sous Groupes de sécurité, ajoutez ou supprimez des groupes de sécurité selon vos besoins.

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq groupes de sécurité.

6. Lorsque vous avez terminé, choisissez Save changes (Enregistrer les modifications).

Attribuez des groupes de sécurité à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [apply-security-groups-to-load-balancer](#) suivante pour associer un groupe de sécurité à un équilibrer de charge. Les groupes de sécurité spécifiés remplacent les groupes de sécurité associés.

```
aws elb apply-security-groups-to-load-balancer --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
security-groups sg-53fae93f
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "SecurityGroups": [  
    "sg-53fae93f"  
  ]  
}
```

Configuration du réseau ACLs pour votre Classic Load Balancer

La liste de contrôle des accès (ACL) réseau par défaut pour un VPC autorise tout le trafic entrant et sortant. Si vous créez un réseau personnalisé ACLs, vous devez ajouter des règles permettant à l'équilibrer de charge et aux instances de communiquer.

Les règles recommandées pour le sous-réseau de votre équilibrer de charge dépendent du type d'équilibrer de charge, qu'il soit connecté à Internet ou interne.

Équilibrer de charge connecté à Internet

Les règles d'entrée recommandées pour un équilibrer de charge connecté à Internet sont les suivantes.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
0.0.0.0/0	TCP	<i>listener</i>	Autoriser tout le trafic entrant sur le port d'écoute de l'équilibrer de charge
<i>VPC CIDR</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur les ports éphémères

Les règles de sortie recommandées pour un équilibrer de charge connecté à Internet sont les suivantes.

Destination	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>VPC CIDR</i>	TCP	<i>instance listener</i>	Autoriser tout le trafic sortant sur le port d'écoute des instances
<i>VPC CIDR</i>	TCP	<i>health check</i>	Autoriser tout le trafic sortant sur le port de vérification de l'état
0.0.0.0/0	TCP	1024-65535	Autoriser tout le trafic sortant sur les ports éphémères

Équilibrer de charge interne

Les règles d'entrée recommandées pour un équilibrEUR de charge interne sont les suivantes.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
VPC CIDR	TCP	<i>Listener</i>	Autoriser le trafic entrant à partir du CIDR VPC vers le port d'écoute de l'équilibrEUR de charge
VPC CIDR	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur les ports éphémères

Les règles de sortie recommandées pour un équilibrEUR de charge interne sont les suivantes.

Destination	Protocole	Plage de ports	Comment
VPC CIDR	TCP	<i>instance listener</i>	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur le port d'écoute des instances
VPC CIDR	TCP	<i>health check</i>	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur le port de vérification de l'état
VPC CIDR	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur les ports éphémères

Configurer un nom de domaine personnalisé pour votre Classic Load Balancer

Chaque Classic Load Balancer reçoit un nom DNS (Domain Name System, système de noms de domaine) par défaut. Ce nom DNS inclut le nom de la AWS région dans laquelle l'équilibrEUR de charge est créé. Par exemple, si vous créez un équilibrEUR de charge nommé `my-loadbalancer` dans la Région USA Ouest (Oregon), celui-ci reçoit un nom DNS tel que `my-loadbalancer-1234567890.us-west-2.elb.amazonaws.com`. Pour accéder au site web sur vos instances, vous collez ce nom DNS dans le champ d'adresse d'un navigateur web. Toutefois, ce nom DNS n'est pas facile à mémoriser et à utiliser pour vos clients.

Si vous préférez utiliser un nom DNS convivial pour votre équilibrEUR de charge, comme www.example.com, plutôt que le nom DNS par défaut, vous pouvez créer un nom de domaine personnalisé et l'associer au nom DNS pour votre équilibrEUR de charge. Lorsqu'un client effectue une demande à l'aide de ce nom de domaine personnalisé, le serveur DNS résout le nom DNS pour votre équilibrEUR de charge.

Table des matières

- [Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibrEUR de charge](#)
- [Utiliser le basculement DNS Route 53 pour votre équilibrEUR de charge](#)
- [Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibrEUR de charge](#)

Associer votre nom de domaine personnalisé au nom de votre équilibrEUR de charge

Tout d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, enregistrez votre nom de domaine. L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gère les noms de domaine sur Internet. Vous enregistrez un nom de domaine à l'aide d'un serveur d'inscriptions de noms de domaine, une organisation accréditée par l'ICANN qui gère le registre des noms de domaine. Le site Web pour votre serveur d'inscriptions vous fournira des instructions détaillées et des informations de tarification pour l'enregistrement de votre nom de domaine. Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :

- Pour utiliser Amazon Route 53 pour enregistrer un nom de domaine, consultez [Enregistrement de noms de domaines à l'aide de Route 53](#) dans le Guide du développeur Amazon Route 53.
- Pour une liste des bureaux d'enregistrement accrédités, consultez la [liste des bureaux d'enregistrement accrédités](#).

Utilisez ensuite votre service DNS, par exemple, votre serveur d'inscriptions de domaine, pour créer un enregistrement CNAME afin d'acheminer les demandes vers votre équilibrEUR de charge. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre service DNS.

Vous pouvez également utiliser Route 53 comme service DNS. Vous créez une zone hébergée, qui contient des informations sur l'acheminement du trafic sur Internet pour votre domaine, et un jeu d'enregistrements de ressources d'alias, qui achemine les requêtes pour votre nom de domaine vers votre équilibrEUR de charge. Route 53 ne facture pas les requêtes DNS pour des jeux d'enregistrements d'alias, et vous pouvez utiliser des jeux d'enregistrements d'alias pour

acheminer des requêtes DNS vers votre équilibrer de charge pour la zone apex de votre domaine (par exemple, example . com). Pour plus d'informations sur le transfert de services DNS pour des domaines existants vers Route 53, consultez [Configuration de Route 53 en tant que service DNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Pour finir, créez une zone hébergée et un jeu d'enregistrements d'alias pour votre domaine à l'aide de Route 53. Pour de plus amples informations, consultez [Acheminement du trafic vers un équilibrer de charge](#) dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Utiliser le basculement DNS Route 53 pour votre équilibrer de charge

Si vous utilisez Route 53 pour acheminer des requêtes DNS vers votre équilibrer de charge, vous pouvez également configurer le basculement DNS pour ce dernier à l'aide de Route 53. Dans une configuration de basculement, Route 53 vérifie l'état des EC2 instances enregistrées pour l'équilibrer de charge afin de déterminer si elles sont disponibles. Si aucune EC2 instance saine n'est enregistrée auprès de l'équilibrer de charge, ou si l'équilibrer de charge lui-même est défaillant, Route 53 achemine le trafic vers une autre ressource disponible, telle qu'un équilibrer de charge sain ou un site Web statique dans Amazon S3.

Par exemple, supposons que vous ayez une application web pour www.example.com, et que vous vouliez que des instances redondantes s'exécutent derrière deux équilibrers de charge situés dans des Régions différentes. Vous souhaitez que le trafic soit principalement acheminé vers l'équilibrer de charge d'une Région, et vous voulez utiliser l'équilibrer de charge de l'autre Région en secours pendant les pannes. Si vous configurez le basculement DNS, vous pouvez spécifier vos équilibrers de charge principal et secondaire (Backup). Route 53 dirige le trafic vers l'équilibrer de charge principal s'il est disponible ou, dans le cas contraire, vers l'équilibrer de charge secondaire.

Utiliser Évaluer l'état de la cible

- Lorsque l'option Évaluer l'état de la cible est définie sur Yes sur un enregistrement d'alias pour un Classic Load Balancer, Route 53 évalue l'état de santé de la ressource spécifiée par la valeur alias target. Pour un Classic Load Balancer, Route 53 utilise les surveillances de l'état de l'instance associées à l'équilibrer de charge.
- Tant que l'une des instances enregistrées dans un Classic Load Balancer est saine, Route 53 indique que l'enregistrement d'alias est sain. Route 53 renvoie ensuite les enregistrements conformément à votre stratégie de routage. Si la stratégie de routage de basculement est utilisée, Route 53 renvoie l'enregistrement principal.

- Lorsque toutes les instances enregistrées dans un Classic Load Balancer sont défectueuses, Route 53 indique que l'enregistrement d'alias est défectueux. Route 53 renvoie ensuite les enregistrements conformément à votre stratégie de routage. Si la stratégie de routage de basculement est utilisée, Route 53 renvoie l'enregistrement secondaire.

Pour de plus amples informations, consultez [Configuration du basculement DNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Dissocier votre nom de domaine personnalisé de votre équilibrEUR de charge

Vous pouvez dissocier votre nom de domaine personnalisé d'une instance d'équilibrEUR de charge en supprimant d'abord les jeux d'enregistrements de ressources de votre zone hébergée, puis en supprimant la zone hébergée. Pour de plus amples informations, consultez [Modification des enregistrements](#) et [Suppression d'une zone hébergée publique](#) dans le Guide du développeur Amazon Route 53.

Écouteurs de votre Classic Load Balancer

Avant de commencer à utiliser ELB, vous devez configurer un ou plusieurs écouteurs pour votre Classic Load Balancer. Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibrEUR de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibrEUR de charge vers l'instance principale).

ELB prend en charge les protocoles suivants :

- HTTP
- HTTPS (HTTP sécurisé)
- TCP
- SSL (TCP sécurisé)

Le protocole HTTPS utilise le protocole SSL pour établir une connexion sécurisée sur la couche HTTP. Vous pouvez également utiliser le protocole SSL pour établir une connexion sécurisée sur la couche TCP.

Si la connexion frontale utilise TCP ou SSL, vos connexions principales peuvent utiliser TCP ou SSL. Si la connexion frontale utilise HTTP ou HTTPS, vos connexions principales peuvent utiliser HTTP ou HTTPS.

Les instances principales peuvent écouter sur les ports 1 à 65535.

Les équilibrEURS de charge peuvent écouter sur les ports suivants : 1-65535

Table des matières

- [Protocoles](#)
- [Écouteurs HTTPS/SSL](#)
- [Configurations d'Écouteur pour Classic Load Balancers](#)
- [En-têtes HTTP et Classic Load Balancers](#)

Protocoles

La communication pour une application web classique passe par des couches de matériels et de logiciels. Chaque couche fournit une fonction de communication spécifique. Le contrôle sur la fonction de communication est transmis d'une couche à la couche suivante, dans l'ordre. OSI (Open System Interconnection) définit une infrastructure de modèle pour l'implémentation d'un format standard de communication, appelé protocole, dans ces couches. Pour plus d'informations, consultez [Modèle OSI](#) dans Wikipedia.

Lorsque vous utilisez ELB, vous devez avoir une connaissance de base des couches 4 et 7. La couche 4 est la couche de transport qui décrit la connexion TCP (Transmission Control Protocol) entre le client et votre instance principale, via l'équilibrEUR de charge. La couche 4 est le niveau le plus bas configurable pour votre équilibrEUR de charge. La couche 7 est la couche d'application qui décrit l'utilisation des connexions HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et HTTPS (HTTP sécurisé) depuis les clients vers l'équilibrEUR de charge, et depuis l'équilibrEUR de charge vers votre instance principale.

Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) est principalement utilisé pour chiffrer des données confidentielles sur des réseaux non sécurisés comme Internet. Le protocole SSL établit une connexion sécurisée entre un client et le serveur principal, et garantit que toutes les données transmises entre le client et votre serveur sont privées et complètes.

Protocole TCP/SSL

Lorsque vous utilisez TCP (couche 4) pour les connexions frontales et principales, votre équilibrEUR de charge transmet la demande aux instances principales sans modifier les en-têtes. Une fois que votre équilibrEUR de charge a reçu une demande, il tente d'ouvrir une connexion TCP vers l'instance principale sur le port spécifié dans la configuration de l'écouteur.

Comme les équilibrEURS de charge interceptent le trafic entre les clients et vos instances principales, les journaux d'accès pour votre instance principale contiennent l'adresse IP de l'équilibrEUR de charge, et non celle client d'origine. Vous pouvez activer le protocole proxy, qui ajoute un en-tête avec les informations de connexion du client, comme l'adresse IP source, l'adresse IP de destination et des numéros de port. L'en-tête est ensuite envoyé à l'instance principale dans le cadre de la demande. Vous pouvez analyser la première ligne de la demande pour extraire les informations de connexion. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer le protocole proxy pour votre Classic Load Balancer](#).

En utilisant cette configuration, vous ne recevez pas de cookies pour la permanence des sessions ou d'en-têtes X-Forwarded.

Protocole HTTP/HTTPS

Lorsque vous utilisez le protocole HTTP (couche 7) pour les connexions frontales et dorsales, votre équilibrEUR de charge analyse les en-têtes de la demande avant de l'envoyer aux instances principales.

Pour chaque instance enregistrée et saine derrière un équilibrEUR de HTTP/HTTPS charge, ELB ouvre et gère une ou plusieurs connexions TCP. Ces connexions permettent de s'assurer qu'il existe toujours une connexion établie prête à recevoir les demandes HTTP/HTTPS.

Les demandes HTTP et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. ELB prend en charge les X-Forwarded-For en-têtes. Comme les équilibrEURs de charge interceptent le trafic entre les clients et les serveurs, vos journaux d'accès au serveur contiennent uniquement l'adresse IP de l'équilibrEUR de charge. Pour voir l'adresse IP du client, utilisez l'en-tête de demande X-Forwarded-For. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [X-Forwarded-For](#).

Lorsque vous utilisez HTTP/HTTPS, vous pouvez activer les sessions permanentes sur votre équilibrEUR de charge. Une session permanente lie la session d'un utilisateur à une instance principale spécifique. Il est ainsi possible de garantir que toutes les demandes provenant de l'utilisateur pendant la session sont adressées à la même instance principale. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer des sessions permanentes pour votre Classic Load Balancer](#).

Toutes les extensions HTTP ne sont pas prises en charge dans l'équilibrEUR de charge. Vous devrez peut-être utiliser un écouteur TCP si l'équilibrEUR de charge ne peut pas mettre fin à la demande en raison de méthodes inattendues, de codes de réponse ou d'autres implémentations HTTP 1.0/1.1 non standard.

Écouteurs HTTPS/SSL

Vous pouvez créer un équilibrEUR de charge avec les fonctions de sécurité suivantes.

Certificats de serveur SSL

Si vous utilisez HTTPS ou SSL pour vos connexions front-end, vous devez déployer un certificat X.509 (certificat de serveur SSL) sur votre équilibrEUR de charge. L'équilibrEUR de charge déchiffre

les demandes des clients avant de les envoyer aux instances principales (terminaison SSL). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancers](#).

Si vous ne voulez pas que l'équilibrEUR de charge gère la terminaison SSL (opération connue sous le nom de déchargement SSL), vous pouvez utiliser le protocole TCP pour les connexions front-end et back-end et déployer des certificats sur les instances enregistrées qui traitent les demandes.

Négociation SSL

ELB fournit des configurations de négociation SSL prédéfinies qui sont utilisées pour la négociation SSL lorsqu'une connexion est établie entre un client et votre équilibrEUR de charge. Les configurations de négociation SSL assurent la compatibilité avec un grand nombre de clients et utilisent des algorithmes de chiffrement à force élevée appelés chiffrements. Cependant, certains cas d'utilisation peuvent avoir besoin que toutes les données sur le réseau soient chiffrées et autoriser uniquement des chiffrements spécifiques. Certaines normes de conformité en matière de sécurité (comme, PCI, SOX, etc.) peuvent avoir besoin d'un jeu de protocoles et de chiffrements spécifiques des clients pour garantir que les normes de sécurité sont respectées. Dans de tels cas, vous pouvez créer une configuration de négociation SSL personnalisée selon vos besoins spécifiques. Vos chiffrements et protocoles devraient prendre effet dans les 30 secondes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#).

Authentification de serveur principal

Si vous utilisez une connexion HTTPS ou SSL pour vos connexions back-end, vous pouvez activer l'authentification de vos instances enregistrées. Vous pouvez ensuite utiliser le processus d'authentification pour vous assurer que ces instances acceptent uniquement les communications chiffrées et que chaque instance enregistrée possède la clé publique qui convient.

Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification de serveur principal](#).

Configurations d'Écouteur pour Classic Load Balancers

Le tableau suivant décrit les configurations possibles pour les écouteurs HTTP et HTTPS pour un Classic Load Balancer.

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
Équilibrleur de charge HTTP de base	HTTP	NA	HTTP	NA	<ul style="list-style-type: none"> Prend en charge les en-têtes X-Forwarded
Site Web ou application sécurisé utilisant ELB pour décharger le déchiffrement SSL	HTTPS	Négociation SSL	HTTP	NA	<ul style="list-style-type: none"> Prend en charge les en-têtes X-Forwarded Nécessite un certificat SSL déployé sur l'équilibrur de charge
Site Web ou application sécurisés par end-to-end chiffrement	HTTPS	Négociation SSL	HTTPS	Authentification principale	<ul style="list-style-type: none"> Prend en charge les en-têtes X-Forwarded Nécessite des certificats SSL déployés sur l'équilibrur de charge et les instances enregistrées

Le tableau suivant décrit les configurations possibles pour les écouteurs TCP et SSL pour un Classic Load Balancer.

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
ÉquilibrEUR de charge TCP de base	TCP	NA	TCP	NA	<ul style="list-style-type: none"> Prend en charge l'en-tête de protocole proxy
Site Web ou application sécurisé utilisant ELB pour décharger le déchiffrement SSL	SSL	Négociation SSL	TCP	NA	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite un certificat SSL déployé sur l'équilibrEUR de charge Prend en charge l'en-tête de protocole proxy
Site Web ou application sécurisé utilisant end-to-end le chiffrement avec ELB	SSL	Négociation SSL	SSL	Authentification principale	<ul style="list-style-type: none"> Nécessite des certificats SSL déployés sur l'équilibrEUR de charge et les instances enregistrées

Cas d'utilisation	Protocole frontal	Options frontales	Protocole principal	Options principales	Remarques
					<ul style="list-style-type: none"> • N'insère pas d'en-têtes SNI sur les connexions SSL principales • Ne prend pas en charge l'en-tête de protocole proxy

En-têtes HTTP et Classic Load Balancers

Les demandes HTTP et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. Les champs d'en-tête sont des paires nom-valeur dont les noms et les valeurs sont séparés par un signe deux points, et qui sont séparées entre elles par un retour chariot (CR) et un saut de ligne (LF). Un ensemble standard de champs d'en-tête HTTP est défini dans la section du RFC 2616 concernant les [en-têtes de message](#). Des en-têtes HTTP non standard couramment utilisés par les applications sont également disponibles (et ajoutés automatiquement). Certains des en-têtes HTTP non standard ont un préfixe X-Forwarded. Les Classic Load Balancers prennent en charge les en-têtes X-Forwarded suivants.

Pour plus d'informations sur les connexions HTTP, consultez la section [Demande de routage](#) dans le Guide de l'utilisateur Elastic Load Balancing.

Conditions préalables

- Vérifiez que les paramètres de votre écouteur prennent en charge les en-têtes X-Forwarded. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurations d'Écouteur pour Classic Load Balancers](#).
- Configurez votre serveur web pour consigner les adresses IP client.

En-têtes X-Forwarded

- [X-Forwarded-For](#)
- [X-Forwarded-Proto](#)
- [X-Forwarded-Port](#)

X-Forwarded-For

L'en-tête de demande **X-Forwarded-For** est automatiquement ajouté et vous aide à identifier l'adresse IP d'un client lorsque vous utilisez un équilibreur de charge HTTP ou HTTPS. Comme les équilibreurs de charge interceptent le trafic entre les clients et les serveurs, vos journaux d'accès au serveur contiennent uniquement l'adresse IP de l'équilibreur de charge. Pour voir l'adresse IP du client, utilisez l'en-tête de demande **X-Forwarded-For**. ELB enregistre l'adresse IP du client dans l'en-tête de la **X-Forwarded-For** demande et transmet l'en-tête à votre serveur. Si l'en-tête de demande **X-Forwarded-For** n'est pas inclus dans la demande, l'équilibreur de charge en crée un avec l'adresse IP du client comme valeur de la demande. Sinon, l'équilibreur de charge ajoute l'adresse IP du client à l'en-tête existant et transmet l'en-tête à votre serveur. L'en-tête de demande **X-Forwarded-For** peut contenir plusieurs adresses IP séparées par des virgules. L'adresse la plus à gauche est l'adresse IP du client où la demande a été effectuée pour la première fois. Ceci est suivi de tous les identificateurs de proxy ultérieurs, dans une chaîne.

L'en-tête de demande **X-Forwarded-For** a le format suivant :

X-Forwarded-For: *client-ip-address*

Voici un exemple d'en-tête de demande **X-Forwarded-For** pour un client avec l'adresse IP **203.0.113.7**.

X-Forwarded-For: **203.0.113.7**

Voici un exemple d'en-tête de **X-Forwarded-For** demande pour un client dont l'IPv6 adresse est **2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e**.

X-Forwarded-For: **2001:DB8::21f:5bff:febf:ce22:8a2e**

X-Forwarded-Proto

L'en-tête de demande X-Forwarded-Proto vous permet d'identifier le protocole (HTTP ou HTTPS) utilisé par un client pour se connecter à votre équilibrage de charge. Les journaux d'accès de votre serveur contiennent uniquement le protocole utilisé entre le serveur et l'équilibrage de charge ; ils ne comportent aucune information sur le protocole utilisé entre le client et l'équilibrage de charge. Pour déterminer le protocole utilisé entre le client et l'équilibrage de charge, utilisez l'en-tête de demande X-Forwarded-Proto. ELB stocke le protocole utilisé entre le client et l'équilibrage de charge dans l'en-tête de X-Forwarded-Proto demandé et transmet l'en-tête à votre serveur.

Votre application ou site web peut utiliser le protocole stocké dans l'en-tête de demande X-Forwarded-Proto pour générer une réponse qui effectue une redirection vers l'URL appropriée.

L'en-tête de demande X-Forwarded-Proto a le format suivant :

X-Forwarded-Proto: *originatingProtocol*

L'exemple suivant contient un en-tête de demande X-Forwarded-Proto pour une demande provenant du client en tant que demande HTTPS :

X-Forwarded-Proto: https

X-Forwarded-Port

L'en-tête de demande X-Forwarded-Port vous permet d'identifier le port de destination utilisé par le client pour se connecter à l'équilibrage de charge.

Écouteurs HTTPS pour votre Classic Load Balancer

Vous pouvez créer un équilibrEUR de charge qui utilise le SSL/TLS protocole pour les connexions chiffrées (également appelé déchargement SSL). Cette fonctionnalité permet le chiffrement du trafic entre votre équilibrEUR de charge et les clients qui initient des sessions HTTPS, ainsi que pour les connexions entre votre équilibrEUR de charge et vos EC2 instances.

ELB utilise des configurations de négociation SSL (Secure Sockets Layer), appelées politiques de sécurité, pour négocier les connexions entre les clients et l'équilibrEUR de charge. Lorsque vous l'utilisez HTTPS/SSL pour vos connexions frontales, vous pouvez utiliser une politique de sécurité prédéfinie ou une politique de sécurité personnalisée. Vous devez déployer un certificat SSL sur votre équilibrEUR de charge. L'équilibrEUR de charge utilise ce certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances. L'équilibrEUR de charge utilise une suite de chiffrement statique pour les connexions back-end. Le cas échéant, vous pouvez choisir d'activer l'authentification sur vos instances.

Les Classic Load Balancers ne prennent pas en charge Server Name Indication (SNI). Vous pouvez plutôt utiliser l'une des autres solutions suivantes :

- Déployez un certificat sur l'équilibrEUR de charge et ajoutez un nom alternatif d'objet (SAN) pour chaque site Web supplémentaire. SANs vous permettent de protéger plusieurs noms d'hôtes à l'aide d'un seul certificat. Consultez votre fournisseur de certificats pour plus d'informations sur le nombre de certificats pris SANs en charge par certificat et sur la procédure d'ajout et de suppression SANs.
- Utilisez des écouteurs TCP sur le port 443 pour les connexions frontale et principales. L'équilibrEUR de charge transmet la demande telle quelle, afin que vous puissiez gérer la terminaison HTTPS sur l' EC2 instance.

Les Classic Load Balancers ne prennent pas en charge l'authentification TLS mutuelle (mTLS). Pour la prise en charge de mTLS, créez un écouteur TCP. L'équilibrEUR de charge transmet la demande telle quelle, afin que vous puissiez implémenter des MTL sur l' EC2 instance.

Table des matières

- [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancers](#)
- [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#)
- [Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#)

- [Création d'un Classic Load Balancer avec un Écouteur HTTPS](#)
- [Configurer un Écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer](#)
- [Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer](#)
- [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer](#)

Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancers

Si vous utilisez le protocole HTTPS (SSL ou TLS) pour votre écouteur front-end, vous devez déployer un certificat SSL/TLS sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances.

Les protocoles SSL et TLS utilisent un certificat X.509 (certificat de serveur SSL/TLS) pour authentifier le client et l'application back-end. Un certificat X.509 est une forme numérique d'identification émise par une autorité de certification (CA). Il contient les informations d'identification, une période de validité, une clé publique, un numéro de série et la signature numérique de l'émetteur.

Vous pouvez créer un certificat à l'aide AWS Certificate Manager d'un outil compatible avec les protocoles SSL et TLS, comme OpenSSL. Vous spécifiez ce certificat lorsque vous créez ou mettez à jour un écouteur HTTPS pour votre équilibreur de charge. Lorsque vous créez un certificat à utiliser avec votre équilibreur de charge, vous devez spécifier un nom de domaine.

Lorsque vous créez un certificat à utiliser avec votre équilibreur de charge, vous devez spécifier un nom de domaine. Le nom de domaine figurant sur le certificat doit correspondre à l'enregistrement du nom de domaine personnalisé. S'ils ne correspondent pas, le trafic ne sera pas chiffré, car la connexion TLS ne peut pas être vérifiée.

Vous devez spécifier un nom de domaine complet (FQDN) pour votre certificat, tel que `www.example.com` ou un nom de domaine apex tel que `example.com`. Vous pouvez également utiliser un astérisque (*) comme caractère générique pour protéger plusieurs noms de sites dans le même domaine. Lorsque vous demandez un certificat générique, l'astérisque (*) doit se trouver tout à gauche du nom de domaine et ne peut protéger qu'un seul niveau de sous-domaine. Par exemple, `*.example.com` protège `corp.example.com` et `images.example.com`, mais ne peut pas protéger `test.login.example.com`. Notez également que `*.example.com` ne protège que les sous-domaines de `example.com`, il ne protège pas le domaine strict ou apex (`example.com`). Le nom générique apparaîtra dans le champ Objet et dans l'extension Autre nom de l'objet du certificat.

Pour plus d'informations sur les certificats publics, consultez [Demande de certificat public](#) du Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager .

Créez ou importez un SSL/TLS certificat à l'aide de AWS Certificate Manager

Nous vous recommandons d'utiliser AWS Certificate Manager (ACM) pour créer ou importer des certificats pour votre équilibreur de charge. ACM s'intègre à ELB afin que vous puissiez déployer le certificat sur votre équilibreur de charge. Pour que vous puissiez déployer un certificat sur votre équilibreur de charge, le certificat doit être dans la même Région que l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez [Demander un certificat public](#) ou [Importation de certificats](#) dans le AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur.

Pour permettre à un utilisateur de déployer le certificat sur votre équilibreur de charge avec AWS Management Console, vous devez accorder l'accès à l'action d'API `ListCertificates` d'ACM. Pour plus d'informations, consultez la section [Liste des certificats](#) dans le AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur.

Important

Vous ne pouvez pas installer des certificats avec des clés EC ou des clés RSA 4096 bits sur votre équilibreur de charge via l'intégration à ACM. Vous devez charger des certificats avec des clés EC ou des clés RSA 4096 bits dans IAM pour les utiliser avec votre équilibreur de charge.

Importer un SSL/TLS certificat à l'aide d'IAM

Si vous n'utilisez pas ACM, vous pouvez utiliser des SSL/TLS outils tels qu'OpenSSL pour créer une demande de signature de certificat (CSR), faire signer le CSR par une autorité de certification afin de produire un certificat et télécharger le certificat vers IAM. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation des certificats de serveur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.

Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers

ELB utilise une configuration de négociation SSL (Secure Socket Layer), connue sous le nom de politique de sécurité, pour négocier les connexions SSL entre un client et l'équilibreur de charge. Une stratégie de sécurité est une combinaison de protocoles SSL, de chiffrements SSL et de l'option de

préférence pour l'ordre des serveurs. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion SSL pour votre équilibreur de charge, consultez [Écouteurs de votre Classic Load Balancer](#).

Table des matières

- [Stratégies de sécurité](#)
- [Protocoles SSL](#)
- [Préférence pour l'ordre des serveurs](#)
- [Chiffrements SSL](#)
- [Suite de chiffrement pour les connexions principales](#)

Stratégies de sécurité

Une stratégie de sécurité détermine les chiffrements et les protocoles pris en charge lors des négociations SSL entre un client et un équilibreur de charge. Vous pouvez configurer vos Classic Load Balancers pour qu'ils utilisent des stratégies de sécurité prédéfinies ou personnalisées.

Notez qu'un certificat fourni par AWS Certificate Manager (ACM) contient une clé publique RSA. Vous devez inclure une suite de chiffrement utilisant RSA dans votre politique de sécurité si vous utilisez un certificat fourni par ACM, sinon, la connexion TLS échouera.

Politiques de sécurité prédéfinies

Les noms des stratégies de sécurité prédéfinies les plus récentes comportent des informations de version basées sur l'année et le mois de la mise à disposition de celles-ci. Par exemple, la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut est ELBSecurityPolicy-2016-08. Chaque fois qu'une nouvelle stratégie de sécurité prédéfinie est mise à disposition, vous pouvez mettre à jour votre configuration pour l'utiliser.

Pour plus d'informations sur les protocoles et les chiffrements activés pour les stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#).

Politiques de sécurité personnalisées

Vous pouvez créer une configuration de négociation personnalisée avec les chiffrements et les protocoles dont vous avez besoin. Par exemple, certaines normes de conformité en matière de sécurité (comme PCI et SOC) peuvent avoir besoin d'un jeu de protocoles et de chiffrements spécifique pour garantir que les normes de sécurité sont respectées. Dans de tels cas, vous pouvez créer une stratégie de sécurité personnalisée afin de répondre à ces normes.

Pour plus d'informations sur la création d'une stratégie personnalisée, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer](#).

Protocoles SSL

Le protocole SSL établit une connexion sécurisée entre un client et un serveur, et s'assure que toutes les données transmises entre le client et votre équilibrEUR de charge sont privées.

Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS) sont des protocoles cryptographiques utilisés pour chiffrer les données confidentielles sur des réseaux non sécurisés, comme Internet. Le protocole TLS est une version plus récente du protocole SSL. Dans la documentation de l'ELB, nous appelons les protocoles SSL et TLS le protocole SSL.

Protocole recommandé

Nous recommandons le protocole TLS 1.2, qui est utilisé dans la politique de sécurité prédéfinie ELBSecurity Policy-TLS-1-2-2017-01. Vous pouvez également utiliser le protocole TLS 1.2 dans vos politiques de sécurité personnalisées. La politique de sécurité par défaut prend en charge le protocole TLS 1.2 et les versions antérieures de TLS. Elle est donc moins sécurisée que ELBSecurity la politique TLS-1-2-2017-01.

Protocole obsolète

Si vous aviez activé précédemment le protocole SSL 2.0 dans une politique personnalisée, nous vous recommandons de mettre à jour votre politique de sécurité vers l'une des politiques de sécurité prédéfinies.

Préférence pour l'ordre des serveurs

ELB prend en charge l'option Server Order Preference pour négocier les connexions entre un client et un équilibrEUR de charge. Pendant le processus de négociation de connexion SSL, le client et l'équilibrEUR de charge présentent une liste de chiffrements et de protocoles pris en charge par chacun d'entre eux dans l'ordre de préférence. Par défaut, le premier chiffrement sur la liste du client qui correspond à l'un des chiffrements de l'équilibrEUR de charge est sélectionné pour la connexion SSL. Si l'équilibrEUR de charge est configuré pour prendre en charge la préférence pour l'ordre des serveurs, il sélectionne le premier chiffrement de sa liste figurant dans la liste de chiffrements du client. L'équilibrEUR de charge peut ainsi déterminer quel chiffrement est utilisé pour la connexion SSL. Si vous n'autorisez pas la préférence pour l'ordre des serveurs, l'ordre de chiffrements présenté par le client est utilisé pour négocier des connexions entre le client et l'équilibrEUR de charge.

Chiffrements SSL

Un chiffrement SSL est un algorithme de chiffrement qui utilise des clés de chiffrement pour créer un message codé. Les protocoles SSL utilisent plusieurs chiffrements SSL pour chiffrer les données sur Internet.

Notez qu'un certificat fourni par AWS Certificate Manager (ACM) contient une clé publique RSA. Vous devez inclure une suite de chiffrement utilisant RSA dans votre politique de sécurité si vous utilisez un certificat fourni par ACM, sinon, la connexion TLS échouera.

ELB prend en charge les chiffrements suivants à utiliser avec les équilibreurs de charge classiques. Un sous-ensemble de ces chiffrements sont utilisés par les stratégies SSL prédéfinies. Tous ces chiffrements sont disponibles pour être utilisés dans une stratégie personnalisée. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les chiffrements inclus dans la stratégie de sécurité par défaut (ceux avec un astérisque). Beaucoup d'autres chiffrements ne sont pas sûrs et doivent être utilisés à vos risques et périls.

Chiffrements

- ECDHE-ECDSA- -GCM- * AES128 SHA256
- ECDHE-RSA- -GCM- * AES128 SHA256
- ECDHE-ECDSA- - * AES128 SHA256
- ECDHE-RSA- - * AES128 SHA256
- ECDHE-ECDSA- -SHA * AES128
- ECDHE-RSA- -SHA * AES128
- DHE-RSA- -SHA AES128
- ECDHE-ECDSA- -GCM- * AES256 SHA384
- ECDHE-RSA- -GCM- * AES256 SHA384
- ECDHE-ECDSA- - * AES256 SHA384
- ECDHE-RSA- - * AES256 SHA384
- ECDHE-RSA- -SHA * AES256
- ECDHE-ECDSA- -SHA * AES256
- AES128-GCM- * SHA256
- AES128-SHA256 *
- AES128-SHA *

- AES256-GCM- * SHA384
- AES256-SHA256 *
- AES256-SHA *
- DHE-DSS-SHA AES128
- CAMELLIA128-SHA
- EDH-RSA-DES-SHA CBC3
- CBC3DES-SHA
- ECDHE-RSA- -SHA RC4
- RC4-SHA
- ECDHE-ECDSA- -SHA RC4
- DHE-DSS- -GCM- AES256 SHA384
- DHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384
- DHE-RSA- - AES256 SHA256
- DHE-DSS- - AES256 SHA256
- DHE-RSA- -SHA AES256
- DHE-DSS-SHA AES256
- DHE-RSA- -SHA CAMELLIA256
- DHE-DSS-SHA CAMELLIA256
- CAMELLIA256-SHA
- EDH-DSS-DES-SHA CBC3
- DHE-DSS- -GCM- AES128 SHA256
- DHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256
- DHE-RSA- - AES128 SHA256
- DHE-DSS- - AES128 SHA256
- DHE-RSA- -SHA CAMELLIA128
- DHE-DSS-SHA CAMELLIA128
- ADH- AES128 -GCM- SHA256
- ADH- AES128 SHA
- ADH- AES128 - SHA256
- ADH- AES256 -GCM- SHA384

- ADH- AES256 SHA
- ADH- AES256 - SHA256
- ADH- CAMELLIA128 SHA
- ADH- CAMELLIA256 SHA
- ADH-DES-SHA CBC3
- ADH-DES-CBC-SHA
- ADH- RC4 - MD5
- ADH-SEED-SHA
- DES-CBC-SHA
- DHE-DSS-SEED-SHA
- DHE-RSA-SEED-SHA
- EDH-DSS-DES-CBC-SHA
- EDH-RSA-DES-CBC-SHA
- IDEA-CBC-SHA
- RC4-MD5
- SEED-SHA
- DES- CBC3 - MD5
- DES-CBC- MD5
- RC2-CBC- MD5
- PSK- -CBC-SHA AES256
- PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
- KRB5-DES- CBC3 -SHA
- KRB5-DES- - CBC3 MD5
- PSK- -CBC-SHA AES128
- PSK-SHA RC4
- KRB5- RC4 -SHA
- KRB5-RC4-MD5
- KRB5-DES-CBC-SHA
- KRB5-DES-CBC- MD5
- EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA

- EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
- EXP-ADH-DES-CBC-SHA
- EXP-DES-CBC-SHA
- EXP- RC2 -CBC- MD5
- EXP- KRB5 - RC2 -CBC-SHA
- EXP- -DES-CBC-SHA KRB5
- EXP- KRB5 RC2 -CBC- MD5
- EXP- KRB5 -DES-CBC- MD5
- EXP-ADH- - RC4 MD5
- EXP- - RC4 MD5
- EXP- KRB5 RC4 -SHA
- EXP- KRB5 - - RC4 MD5

* Il s'agit des chiffrements inclus dans la politique de sécurité par défaut, ELBSecurity Policy-2016-08.

Suite de chiffrement pour les connexions principales

Les équilibreurs de charge classiques utilisent une suite de chiffrement statique pour les connexions principales. Si votre Classic Load Balancer et les instances enregistrées ne parviennent pas à négocier une connexion, incluez l'un des chiffrements suivants.

- AES256-GCM- SHA384
- AES256-SHA256
- AES256-SHA
- CAMELLIA256-SHA
- AES128-GCM- SHA256
- AES128-SHA256
- AES128-SHA
- CAMELLIA128-SHA
- RC4-SHA
- CBC3DES-SHA
- DES-CBC-SHA
- DHE-DSS- -GCM- AES256 SHA384

- DHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384
- DHE-RSA- - AES256 SHA256
- DHE-DSS- - AES256 SHA256
- DHE-RSA- -SHA AES256
- DHE-DSS-SHA AES256
- DHE-RSA- -SHA CAMELLIA256
- DHE-DSS-SHA CAMELLIA256
- DHE-DSS- -GCM- AES128 SHA256
- DHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256
- DHE-RSA- - AES128 SHA256
- DHE-DSS- - AES128 SHA256
- DHE-RSA- -SHA AES128
- DHE-DSS-SHA AES128
- DHE-RSA- -SHA CAMELLIA128
- DHE-DSS-SHA CAMELLIA128
- EDH-RSA-DES-SHA CBC3
- EDH-DSS-DES-SHA CBC3
- EDH-RSA-DES-CBC-SHA
- EDH-DSS-DES-CBC-SHA

Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers

Vous pouvez choisir l'une des stratégies de sécurité prédéfinies pour vos écouteurs HTTPS/SSL. Vous pouvez utiliser l'une des stratégies ELBSecurityPolicy-TLS afin de satisfaire les normes de sécurité et de conformité qui exigent la désactivation de certaines versions de protocole TLS. Vous pouvez également créer une politique de sécurité personnalisée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettre à jour la configuration de négociation SSL](#).

Les chiffrements basés sur RSA et DSA sont spécifiques à l'algorithme de signature utilisé pour créer un certificat SSL. Veillez à créer un certificat SSL à l'aide de l'algorithme de signature basé sur les chiffrements qui sont activés pour votre stratégie de sécurité.

Si vous sélectionnez une politique qui est activée pour la préférence pour l'ordre des serveurs, l'équilibrer de charge utilise les chiffrements dans l'ordre dans lequel ils sont spécifiés ici pour négocier des connexions entre le client et l'équilibrer de charge. Sinon, l'équilibrer de charge utilise les chiffrements dans l'ordre dans lequel ils sont présentés par le client.

Les sections suivantes décrivent les politiques de sécurité prédéfinies les plus récentes pour les équilibrieurs de charge classiques, y compris leurs protocoles SSL et leurs chiffrements SSL activés. Vous pouvez également décrire les politiques prédéfinies à l'aide de la [describe-load-balancer-policies](#) commande.

Tip

Ces informations s'appliquent uniquement aux équilibrieurs de charge classiques. Pour obtenir des informations qui s'appliquent aux autres équilibrieurs de charge, consultez les sections [Politiques de sécurité pour votre Application Load Balancer](#) et [Politiques de sécurité pour votre Network Load Balancer](#).

Table des matières

- [Protocoles par politique](#)
- [Chiffrements par politique](#)
- [Politiques par chiffrement](#)

Protocoles par politique

Le tableau suivant décrit les protocoles TLS pris en charge par chaque politique de sécurité.

Stratégies de sécurité	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01	Oui	Non	Non
ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01	Oui	Oui	Non
ELBSecurityPolitique-2016-08	Oui	Oui	Oui

Stratégies de sécurité	TLS 1.2	TLS 1.1	TLS 1.0
ELBSecurityPolitique-2015-05	Oui	Oui	Oui
ELBSecurityPolitique-2015-03	Oui	Oui	Oui
ELBSecurityPolitique-2015-02	Oui	Oui	Oui

Chiffrements par politique

Le tableau suivant décrit les chiffrements pris en charge par chaque politique de sécurité.

Politique de sécurité	Chiffrements
ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01	<ul style="list-style-type: none"> • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- - AES256 SHA384 • AES128-GCM- SHA256 • AES128-SHA256 • AES256-GCM- SHA384 • AES256-SHA256
ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01	<ul style="list-style-type: none"> • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- - AES128 SHA256

Politique de sécurité	Chiffrements
	<ul style="list-style-type: none">• ECDHE-ECDSA- -SHA AES128• ECDHE-RSA- -SHA AES128• ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384• ECDHE-RSA- - AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- -SHA AES256• ECDHE-RSA- -SHA AES256• AES128-GCM- SHA256• AES128-SHA256• AES128-SHA• AES256-GCM- SHA384• AES256-SHA256• AES256-SHA

Politique de sécurité	Chiffrements
ELBSecurityPolitique-2016-08	<ul style="list-style-type: none">• ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256• ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256• ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256• ECDHE-RSA- - AES128 SHA256• ECDHE-ECDSA- -SHA AES128• ECDHE-RSA- -SHA AES128• ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384• ECDHE-RSA- - AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- -SHA AES256• ECDHE-RSA- -SHA AES256• AES128-GCM- SHA256• AES128-SHA256• AES128-SHA• AES256-GCM- SHA384• AES256-SHA256• AES256-SHA

Politique de sécurité	Chiffrements
ELBSecurityPolitique-2015-05	<ul style="list-style-type: none"> • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- -SHA AES128 • ECDHE-RSA- -SHA AES128 • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- - AES256 SHA384 • ECDHE-ECDSA- -SHA AES256 • ECDHE-RSA- -SHA AES256 • AES128-GCM- SHA256 • AES128-SHA256 • AES128-SHA • AES256-GCM- SHA384 • AES256-SHA256 • AES256-SHA • CBC3DES-SHA

Politique de sécurité	Chiffrements
ELBSecurityPolitique-2015-03	<ul style="list-style-type: none">• ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256• ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256• ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256• ECDHE-RSA- - AES128 SHA256• ECDHE-ECDSA- -SHA AES128• ECDHE-RSA- -SHA AES128• ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384• ECDHE-RSA- - AES256 SHA384• ECDHE-ECDSA- -SHA AES256• ECDHE-RSA- -SHA AES256• AES128-GCM- SHA256• AES128-SHA256• AES128-SHA• AES256-GCM- SHA384• AES256-SHA256• AES256-SHA• DHE-RSA- -SHA AES128• DHE-DSS-SHA AES128• CBC3DES-SHA

Politique de sécurité	Chiffrements
ELBSecurityPolitique-2015-02	<ul style="list-style-type: none"> • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- -GCM- AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-RSA- - AES128 SHA256 • ECDHE-ECDSA- -SHA AES128 • ECDHE-RSA- -SHA AES128 • ECDHE-ECDSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- -GCM- AES256 SHA384 • ECDHE-ECDSA- - AES256 SHA384 • ECDHE-RSA- - AES256 SHA384 • ECDHE-ECDSA- -SHA AES256 • ECDHE-RSA- -SHA AES256 • AES128-GCM- SHA256 • AES128-SHA256 • AES128-SHA • AES256-GCM- SHA384 • AES256-SHA256 • AES256-SHA • DHE-RSA- -SHA AES128 • DHE-DSS-SHA AES128

Politiques par chiffrement

Le tableau suivant décrit les politiques de sécurité qui prennent en charge chaque chiffrement.

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — 128 GCM- ECDHE-ECD SA-AES SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 	c02b

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	
OpenSSL — 128 GCM- ECDHE-RSA-AES SHA256 IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c02f
OpenSSL — 128- ECDHE-ECDSA-AES SHA256 IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c023

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — 128- ECDHE-RSA-AES SHA256 IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c027
OpenSSL — 128 ECDHE-ECDSA-AES SHA IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c009
OpenSSL — 128 ECDHE-RSA-AES SHA IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c013

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — 256 GCM- ECDHE-ECD SA-AES SHA384 IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WI TH_AES_256_GCM_ SHA384	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c02c
OpenSSL — 256 GCM- ECDHE-RSA- AES SHA384 IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH _AES_256_GCM_ SHA384	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	C030
OpenSSL — 256 ECDHE-ECDSA-AES SHA384 IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WI TH_AES_256_CBC_ SHA384	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique-2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	C024

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — 256 ECDHE-RSA-AES SHA384 IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c028
OpenSSL — 256 ECDHE-ECDSA-AES SHA IANA — TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c014
OpenSSL — 256 ECDHE-RSA-AES SHA IANA — TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	c00a

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — -GCM - AES128 SHA256 IANA — TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	9c
OpenSSL — - AES128 SHA256 IANA — TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	3 c
OpenSSL — AES128 -SHA IANA — TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	2f

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — -GCM - AES256 SHA384 IANA — TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	9d
OpenSSL — - AES256 SHA256 IANA — TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-2-2017-01 • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	3d
OpenSSL — AES256 -SHA IANA — TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-TLS-1-1-2017-01 • ELBSecurityPolitique 2016-08 • ELBSecurityPolitique-2015-05 • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	35
OpenSSL — 128 DHE-RSA-AES SHA IANA — TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> • ELBSecurityPolitique-2015-03 • ELBSecurityPolitique-2015-02 	33

Nom du code	Stratégies de sécurité	Suite de chiffrement
OpenSSL — 128 DHE-DSS-AES SHA IANA — TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> ELBSecurityPolitique-2015-03 ELBSecurityPolitique-2015-02 	32
OpenSSL — DES- -SHA CBC3 IANA — TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA	<ul style="list-style-type: none"> ELBSecurityPolitique-2015-05 ELBSecurityPolitique-2015-03 	0a

Création d'un Classic Load Balancer avec un Écouteur HTTPS

Un équilibreur de charge prend les demandes des clients et les distribue entre les EC2 instances enregistrées auprès de l'équilibreur de charge.

Vous pouvez créer un équilibreur de charge qui écoute sur les ports HTTP (80) et HTTPS (443). Si vous spécifiez que l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 80, l'équilibreur de charge met fin aux demandes et à la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances n'est pas chiffrée. Si l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 443, la communication depuis l'équilibreur de charge vers les instances est chiffrée.

Si votre équilibreur de charge utilise une connexion chiffrée pour communiquer avec les instances, vous pouvez éventuellement activer l'authentification des instances. Cela garantit que l'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à la clé que vous avez spécifiée à équilibreur de charge à cet effet.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'écouteurs HTTPS à un équilibreur de charge existant, consultez [Configurer un Écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer](#).

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Création d'un équilibreur de charge HTTPS à l'aide de la console](#)
- [Créez un équilibreur de charge HTTPS à l'aide du AWS CLI](#)

Conditions préalables

Avant de commencer, vérifiez que vous avez répondu aux exigences suivantes :

- Suivez les étapes de [Recommandations pour votre VPC](#).
- Lancez les EC2 instances que vous souhaitez enregistrer auprès de votre équilibreur de charge. Les groupes de sécurité pour ces instances doivent autoriser le trafic à partir de l'équilibreur de charge.
- Les EC2 instances doivent répondre à la cible du bilan de santé avec un code d'état HTTP 200. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Health des instances de votre Classic Load Balancer](#).
- Si vous envisagez d'activer l'option keep-alive sur vos EC2 instances, nous vous recommandons de définir les paramètres keep-alive au moins sur les paramètres de délai d'inactivité de votre équilibreur de charge. Si vous voulez vous assurer que l'équilibreur de charge est responsable de la fermeture des connexions à votre instance, vérifiez que la valeur définie sur votre instance pour le délai keep-alive est supérieure à celle du paramètre de délai d'inactivité sur votre équilibreur de charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer le délai d'inactivité des connexions de votre Classic Load Balancer](#).
- Si vous créez un écouteur sécurisé, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances. Si vous n'avez pas de certificat SSL, vous pouvez créer en. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancers](#).

Création d'un équilibreur de charge HTTPS à l'aide de la console

Dans cet exemple, vous configurez deux écouteurs pour votre équilibreur de charge. Le premier écouteur accepte les demandes HTTP sur le port 80 et les envoie aux instances sur le port 80 à l'aide de HTTP. Le deuxième écouteur accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et les envoie aux instances à l'aide de HTTP sur le port 80 (ou à l'aide de HTTPS sur le port 443 si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale).

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibreur de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibreur de charge vers l'instance). Pour

plus d'informations sur les ports, les protocoles et les configurations d'écouteur pris en charge par ELB, consultez. [Écouteurs de votre Classic Load Balancer](#)

Pour créer votre Classic Load Balancer sécurisé à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans la barre de navigation, choisissez une Région pour votre équilibrer de charge. Assurez-vous de sélectionner la même région que celle que vous avez sélectionnée pour vos EC2 instances.
3. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibriseurs de charge).
4. Sélectionnez Create Load Balancer (Créer un équilibrer de charge).
5. Développez la section Classic Load Balancer, puis choisissez Create.
6. Configuration de base
 - a. Pour Load Balancer name, saisissez un nom pour l'équilibrer de charge.

Le nom de votre Classic Load Balancer doit être unique dans l'ensemble de vos Classic Load Balancers pour la région, ne peut contenir que 32 caractères au maximum, ne peut comporter que des caractères alphanumériques et des traits d'union, et ne doit pas commencer ou se terminer par un trait d'union.

- b. Pour Scheme, sélectionnez Internet-facing.
7. Mappage du réseau
 - a. Pour VPC, sélectionnez le même VPC que celui que vous avez sélectionné pour vos instances.
 - b. Pour Mappings, sélectionnez d'abord une Zone de disponibilité, puis choisissez un sous-réseau public parmi ses sous-réseaux disponibles. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul sous-réseau par zone de disponibilité. Afin d'améliorer la disponibilité de votre équilibrer de charge, sélectionnez plusieurs zones de disponibilité et sous-réseaux.
8. Groupes de sécurité
 - Pour Security groups, sélectionnez un groupe de sécurité existant configuré pour autoriser le trafic HTTP requis sur le port 80 et le trafic HTTPS sur le port 443.

S'il n'en existe pas, vous pouvez créer un nouveau groupe de sécurité avec les règles nécessaires.

9. Écouteurs et routage

- a. Conservez les paramètres par défaut de l'écouteur par défaut, puis sélectionnez Add listener.
- b. Pour Listener sur le nouvel écouteur, sélectionnez HTTPS car le protocole et le port seront mis à jour vers 443. Par défaut, Instance utilise le protocole HTTP sur le port 80.
- c. Si l'authentification back end est nécessaire, modifiez le protocole d'Instance par HTTPS. Cela mettra également à jour le port d'Instance vers 443

10. Paramètres de l'écouteur sécurisé

Lorsque vous utilisez HTTPS ou SSL pour votre écouteur frontal, vous devez déployer un certificat SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes des clients avant de les envoyer aux instances. Vous devez également spécifier une politique de sécurité. Elastic Load Balancing fournit des politiques de sécurité qui ont des configurations de négociation SSL prédéfinies, mais vous pouvez également créer votre propre politique de sécurité personnalisée. Si vous l'avez configuré HTTPS/SSL sur la connexion principale, vous pouvez activer l'authentification de vos instances.

- a. Pour la politique de sécurité, nous vous recommandons de toujours utiliser la dernière politique de sécurité prédéfinie ou de créer une politique personnalisée. Consultez [Update the SSL Negotiation Configuration](#).
- b. Pour le SSL/TLS certificat par défaut, les options suivantes sont disponibles :
 - Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide de AWS Certificate Manager, sélectionnez From ACM, puis sélectionnez le certificat dans Select a certificate.
 - Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, sélectionnez From IAM et puis sélectionnez votre certificat dans Select a certificate.
 - Si vous avez un certificat à importer mais qu'ACM n'est pas disponible dans votre région, sélectionnez Import, puis sélectionnez To IAM. Tapez le nom du certificat dans le champ Certificate name. Dans Certificate private key, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée (codé PEM). Dans Certificate body, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique (codé PEM). Dans Certificate Chain (Chaîne de certificats), copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificats (codé PEM), sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.

- c. (Facultatif) Si vous avez configuré l'écouteur HTTPS pour communiquer avec des instances à l'aide d'une connexion chiffrée, vous pouvez éventuellement configurer l'authentification des instances dans Backend authentication certificate.

 Note

Si vous ne voyez pas la section Backend authentication certificate , retournez à **Listeners and routing** et sélectionnez HTTPS comme protocole pour Instance.

- i. Pour Certificate name, tapez le nom du certificat de clé publique.
- ii. Pour Certificate Body (PEM encoded), copiez et collez le contenu du certificat.
L'équilibreur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à cette clé.
- iii. Pour ajouter un autre certificat, choisissez Add new backend certificate. La limite est de cinq.

11. Surveillance de l'état

- a. Dans la section Ping target, sélectionnez un Ping Protocol et Ping Port. Vos EC2 instances doivent accepter le trafic sur le port ping spécifié.
- b. Pour Ping Port, assurez-vous que le port est 80.
- c. Pour Ping Path, remplacez la valeur par défaut par une seule barre oblique, (/). Cela indique à ELB d'envoyer les demandes de contrôle de santé à la page d'accueil par défaut de votre serveur Web, par exempleindex.html.
- d. Pour Advanced health check settings, utilisez les valeurs par défaut.

12. Instances

- a. Sélectionnez Add instances pour afficher l'écran de sélection des instances.
- b. Sous Available instances, vous pouvez sélectionner parmi les instances actuellement disponibles pour l'équilibreur de charge, en fonction des paramètres réseau sélectionnés précédemment.
- c. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, sélectionnez Confirm pour ajouter les instances à enregistrer dans l'équilibreur de charge.

13. Attributs

- Pour Enable cross-zone load balancing, Enable connection draining et Timeout (draining interval) conservez les valeurs par défaut.

14. Balises d'équilibrer de charge (facultatif)

- a. Le champ Key est obligatoire.
- b. Le champ Value est facultatif.
- c. Pour ajouter une autre balise, sélectionnez Add new tag puis entrez vos valeurs dans le champ Key et éventuellement le champ Value.
- d. Pour supprimer une balise existante, sélectionner Remove en regard de la balise à supprimer.

15. Résumé et création

- a. Si vous devez modifier des paramètres, sélectionnez Edit en regard du paramètre à modifier.
- b. Une fois que vous êtes satisfait de tous les paramètres affichés dans le résumé, sélectionnez Create load balancer pour commencer à créer votre équilibrer de charge.
- c. Sur la dernière page de création, sélectionnez Afficher l'équilibrer de charge pour afficher votre équilibrer de charge dans la console Amazon EC2 .

16. Vérification

- a. Sélectionnez votre nouvel équilibrer de charge.
- b. Sous l'onglet Target instances, vérifiez la colonne Health status. Une fois qu'au moins une de vos EC2 instances est en service, vous pouvez tester votre équilibrer de charge.
- c. Dans la section Détails, copiez les équilibreurs de charge DNS name qui ressemblerait à my-load-balancer-1234567890.us-east-1.elb.amazonaws.com.
- d. Collez le nom DNS de votre nouvel équilibrer de charge dans le champ d'adresse d'un navigateur web public connecté à Internet. Si votre équilibrer de charge fonctionne correctement, vous voyez la page par défaut de votre serveur.

17. Supprimer (facultatif)

- a. Si vous avez un enregistrement CNAME pour votre domaine qui pointe sur votre équilibrer de charge, faites-le pointer sur un nouvel emplacement et attendez que le changement DNS prenne effet avant de supprimer votre équilibrer de charge.
- b. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

- c. Sélectionnez l'équilibrer de charge.
- d. Sélectionnez Actions, Delete load balancer.
- e. Lorsque vous êtes invité à confirmer, tapez confirm, puis sélectionnez Delete.
- f. Une fois que vous avez supprimé un équilibrer de charge, les EC2 instances enregistrées auprès de celui-ci continuent de s'exécuter. Vous serez facturé pour chaque heure partielle ou complète pendant laquelle elles continuent de s'exécuter. Lorsque vous n'avez plus besoin d'une EC2 instance, vous pouvez l'arrêter ou y mettre fin pour éviter d'encourir des frais supplémentaires.

Créez un équilibrer de charge HTTPS à l'aide du AWS CLI

Suivez les instructions ci-dessous pour créer un équilibrer HTTPS/SSL de charge à l'aide du AWS CLI.

Tâches

- [Étape 1 : Configurer des Écouteurs](#)
- [Étape 2 : Configurer la politique de sécurité SSL](#)
- [Étape 3 : Configurer l'authentification d'instance principale \(facultatif\)](#)
- [Étape 4 : Configurer des surveillances de l'état \(facultatif\)](#)
- [Étape 5 : enregistrer EC2 les instances](#)
- [Étape 6 : Vérifier les instances](#)
- [Étape 7 : Supprimer votre équilibrer de charge \(facultatif\)](#)

Étape 1 : Configurer des Écouteurs

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibrer de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibrer de charge vers l'instance). Pour plus d'informations sur les ports, les protocoles et les configurations d'écouteur pris en charge par ELB, consultez. [Écouteurs de votre Classic Load Balancer](#)

Dans cet exemple, vous configurez deux écouteurs pour votre équilibrer de charge en spécifiant les ports et les protocoles à utiliser pour les connexions frontales et principales. Le premier écouteur accepte les demandes HTTP sur le port 80 et les envoie aux instances sur le port 80 à l'aide de

HTTP. Le deuxième écouteur accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et les envoie aux instances à l'aide de HTTP sur le port 80.

Comme le deuxième écouteur utilise HTTPS pour la connexion frontale, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge. L'équilibreur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances.

Pour configurer des écouteurs pour votre équilibreur de charge

1. Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) du certificat SSL. Par exemple :

ACM

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

IAM

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-server-certificate
```

2. Utilisez la [create-load-balancer](#) commande suivante pour configurer l'équilibreur de charge avec les deux écouteurs :

```
aws elb create-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer --listeners  
  "Protocol=http,LoadBalancerPort=80,InstanceProtocol=http,InstancePort=80"  
  "Protocol=https,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=http,InstancePort=80,SSLCertificateId=  
  --availability-zones us-west-2a
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
  "DNSName": "my-loadbalancer-012345678.us-west-2.elb.amazonaws.com"  
}
```

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour afficher les détails de votre équilibreur de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

Étape 2 : Configurer la politique de sécurité SSL

Vous pouvez sélectionner l'une des stratégies de sécurité prédéfinies, ou créer votre propre stratégie de sécurité personnalisée. Dans le cas contraire, ELB configure votre équilibrage de charge avec la politique de sécurité prédéfinie par défaut,. ELBSecurityPolicy-2016-08 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#).

Pour vérifier que votre équilibrage de charge est associé à la stratégie de sécurité par défaut

Utilisez la commande [describe-load-balancers](#) suivante :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse. Notez que la stratégie ELBSecurityPolicy-2016-08 est associée à l'équilibrage de charge sur le port 443.

```
{
  "LoadBalancerDescriptions": [
    {
      ...
      "ListenerDescriptions": [
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "SSLCertificateId": "ARN",
            "LoadBalancerPort": 443,
            "Protocol": "HTTPS",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": [
            "ELBSecurityPolicy-2016-08"
          ]
        },
        {
          "Listener": {
            "InstancePort": 80,
            "LoadBalancerPort": 80,
            "Protocol": "HTTP",
            "InstanceProtocol": "HTTP"
          },
          "PolicyNames": []
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    ...
}
]
```

Si vous préférez, vous pouvez configurer la stratégie de sécurité SSL pour votre équilibrEUR de charge au lieu d'utiliser la stratégie de sécurité par défaut.

(Facultatif) Pour utiliser une politique de sécurité SSL prédéfinie

1. Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour répertorier les noms des politiques de sécurité prédéfinies :

```
aws elb describe-load-balancer-policies
```

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#).

2. Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande suivante pour créer une politique de négociation SSL à l'aide de l'une des politiques de sécurité prédéfinies que vous avez décrites à l'étape précédente :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType
--policy-attributes AttributeName=Reference-Security-
Policy,AttributeValue=predefined-policy
```

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour vérifier que la politique est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --
policy-name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

4. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la politique sur le port 443 de l'équilibrEUR de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer
--load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibrEUR de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

5. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la politique est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse montrant que la stratégie est activée sur le port 443.

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ....  
            "ListenerDescriptions": [  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "SSLCertificateId": "ARN",  
                        "LoadBalancerPort": 443,  
                        "Protocol": "HTTPS",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": [  
                        "my-SSLNegotiation-policy"  
                    ]  
                },  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "LoadBalancerPort": 80,  
                        "Protocol": "HTTP",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": []  
                }  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

```
        }
    ],
    ...
}
}
```

Lorsque vous créez une stratégie de sécurité personnalisée, vous devez activer au moins un protocole et un chiffrement. Les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature et sont utilisés pour créer le certificat SSL. Si vous avez déjà votre certificat SSL, veillez à activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer ce certificat. Le nom de votre stratégie personnalisée ne doit pas commencer par ELBSecurityPolicy- ou ELBSample-, car ces préfixes sont réservés pour les noms des stratégies de sécurité prédéfinies.

(Facultatif) Pour utiliser une politique de sécurité SSL personnalisée

1. Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande pour créer une politique de négociation SSL à l'aide d'une politique de sécurité personnalisée. Par exemple :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name
SSLNegotiationPolicyType
--policy-attributes AttributeName=Protocol-TLSv1.2,AttributeValue=true
AttributeName=Protocol-TLSv1.1,AttributeValue=true
AttributeName=DHE-RSA-AES256-SHA256,AttributeValue=true
AttributeName=Server-Defined-Cipher-Order,AttributeValue=true
```

2. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour vérifier que la politique est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --
policy-name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la politique sur le port 443 de l'équilibrEUR de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer
--load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibrage de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

4. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la politique est activée :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-loadbalancer
```

Voici un exemple de réponse montrant que la stratégie est activée sur le port 443.

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ....  
            "ListenerDescriptions": [  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "SSLCertificateId": "ARN",  
                        "LoadBalancerPort": 443,  
                        "Protocol": "HTTPS",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": [  
                        "my-SSLNegotiation-policy"  
                    ]  
                },  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "LoadBalancerPort": 80,  
                        "Protocol": "HTTP",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": []  
                }  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

```
        }
    ],
    ...
}
```

Étape 3 : Configurer l'authentification d'instance principale (facultatif)

Si vous configurez HTTPS/SSL la connexion principale, vous pouvez éventuellement configurer l'authentification de vos instances.

Lorsque vous configurez l'authentification d'instance principale, vous créez une stratégie de clé publique. Ensuite, vous utilisez cette stratégie de clé publique pour créer une stratégie d'authentification d'instance principale. Enfin, vous définissez la stratégie d'authentification d'instance principale avec le port de l'instance pour le protocole HTTPS.

L'équilibrEUR de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique que l'instance présente à l'équilibrEUR de charge correspond à une clé publique de la stratégie d'authentification pour votre équilibrEUR de charge.

Pour configurer l'authentification d'instance principale

1. Utilisez la commande suivante pour extraire la clé publique :

```
openssl x509 -in your X509 certificate PublicKey -pubkey -noout
```

2. Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande suivante pour créer une politique de clé publique :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-Loadbalancer --policy-name my-PublicKey-policy \
--policy-type-name PublicKeyPolicyType --policy-attributes
AttributeName=PublicKey,AttributeValue=MIICiTCCAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w
0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ
WF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgnVBAsTC01BTSDb25zb2x1MRIw
EAYDVQQDEw1UZXN0Q21sYWMexHzAdBkgqhkiG9w0BCQEWEg5vb25lQGFtYXpvbi5
jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTEwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
MCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBb
WF6b24xFDASBgnVBAsTC01BTSDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEw1UZXN0Q21sYWMex
HzaDbBkgqhkiG9w0BCQEWEg5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQE
```

```
BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySwtC2XADZ4nB+BLyGVI  
k60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ  
ITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzzswY6786m86gpEIbb30hjZnzcVQAaRHd1QWIIMm2nr  
AgMBAAEwDQYJKoZIhvCNQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN  
KyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6Guo  
EDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvjx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw  
3rrszlaEXAMPLE=
```

Note

Pour spécifier une valeur de clé publique pour `--policy-attributes`, supprimez les première et dernière lignes de la clé publique (la ligne contenant « `-----BEGIN PUBLIC KEY-----` » et la ligne contenant « `-----END PUBLIC KEY-----` »). Les espaces blancs AWS CLI ne sont pas autorisés dans `--policy-attributes`.

- Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande suivante pour créer une politique d'authentification d'instance principale à l'aide `my-PublicKey-policy` de.

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-authentication-policy --policy-type-name BackendServerAuthenticationPolicyType --policy-attributes AttributeName=PublicKeyPolicyName,AttributeValue=my-PublicKey-policy
```

Vous pouvez éventuellement utiliser plusieurs stratégies de clé publique. L'équilibrEUR de charge essaie toutes les clés, une par une. Si la clé publique présentée par une instance correspond à l'une de ces clés publiques, l'instance est authentifiée.

- Utilisez la `set-load-balancer-policies-` commande suivante pour `my-authentication-policy` définir le port d'instance pour HTTPS. Dans cet exemple, le port d'instance est le port 443.

```
aws elb set-load-balancer-policies-for-backend-server --load-balancer-name my-loadbalancer --instance-port 443 --policy-names my-authentication-policy
```

- (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour répertorier toutes les politiques de votre équilibrEUR de charge :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

6. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour afficher les détails de la politique :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --  
policy-names my-authentication-policy
```

Étape 4 : Configurer des surveillances de l'état (facultatif)

ELB vérifie régulièrement l'état de santé de chaque EC2 instance enregistrée en fonction des contrôles de santé que vous avez configurés. Si ELB détecte une instance défectueuse, il arrête d'envoyer du trafic vers l'instance et achemine le trafic vers les instances saines. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Health des instances de votre Classic Load Balancer](#).

Lorsque vous créez votre équilibreur de charge, ELB utilise les paramètres par défaut pour les contrôles de santé. Si vous préférez, vous pouvez modifier la configuration de vérification de l'état de votre équilibreur de charge au lieu d'utiliser les paramètres par défaut.

Pour configurer les vérifications de l'état pour vos instances

Utilisez la commande [configure-health-check](#) suivante :

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-loadbalancer --health-check  
Target=HTTP:80/ping,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "HealthCheck": {  
        "HealthyThreshold": 2,  
        "Interval": 30,  
        "Target": "HTTP:80/ping",  
        "Timeout": 3,  
        "UnhealthyThreshold": 2  
    }  
}
```

Étape 5 : enregistrer EC2 les instances

Après avoir créé votre équilibreur de charge, vous devez enregistrer vos EC2 instances auprès de celui-ci. Vous pouvez sélectionner EC2 des instances issues d'une seule zone de disponibilité ou de

plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région que l'équilibrer de charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Instances enregistrées pour votre Classic Load Balancer](#).

Utilisez la commande [register-instances-with-load-balancer](#) comme suit :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "Instances": [  
        {  
            "InstanceId": "i-4f8cf126"  
        },  
        {  
            "InstanceId": "i-0bb7ca62"  
        }  
    ]  
}
```

Étape 6 : Vérifier les instances

Votre équilibrer de charge est utilisable dès que l'une de vos instances enregistrées est à l'état InService.

Pour vérifier l'état de vos EC2 instances nouvellement enregistrées, utilisez la [describe-instance-health](#) commande suivante :

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
instances i-4f8cf126 i-0bb7ca62
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "InstanceStates": [  
        {  
            "InstanceId": "i-4f8cf126",  
            "ReasonCode": "N/A",  
            "State": "InService",  
            "Description": "N/A"
```

```
},
{
    "InstanceId": "i-0bb7ca62",
    "ReasonCode": "Instance",
    "State": "OutOfService",
    "Description": "Instance registration is still in progress"
}
]
}
```

Si le champ State pour une instance est OutOfService, c'est probablement parce que vos instances sont encore en cours d'enregistrement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance](#).

Une fois que l'état d'au moins une de vos instances est InService, vous pouvez tester votre équilibrEUR de charge. Pour tester votre équilibrEUR de charge, copiez son nom DNS et collez-le dans le champ d'adresse d'un navigateur web connecté à Internet. Si votre équilibrEUR de charge fonctionne, vous voyez la page par défaut de votre serveur HTTP.

Étape 7 : Supprimer votre équilibrEUR de charge (facultatif)

La suppression d'un équilibrEUR de charge désenregistre automatiquement ses instances associées EC2. Dès que l'équilibrEUR de charge est supprimé, vous cessez d'être facturé pour cet équilibrEUR de charge. Toutefois, les EC2 instances continuent de fonctionner et des frais continuent de vous être facturés.

Pour supprimer votre équilibrEUR de charge, utilisez la [delete-load-balancer](#) commande suivante :

```
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

Pour arrêter vos EC2 instances, utilisez la commande [stop-instances](#). Pour mettre fin à vos EC2 instances, utilisez la commande [terminate-instances](#).

Configurer un Écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer

Un écouteur est un processus qui vérifie les demandes de connexion. Il est configuré avec un protocole et un port pour les connexions frontales (du client vers l'équilibrEUR de charge), et un protocole et un port pour les connexions principales (de l'équilibrEUR de charge vers l'instance). Pour plus d'informations sur les ports, les protocoles et les configurations d'écouteur pris en charge par ELB, consultez. [Écouteurs de votre Classic Load Balancer](#)

Si vous disposez d'un équilibrur de charge avec un écouteur qui accepte les demandes HTTP sur le port 80, vous pouvez ajouter un écouteur qui accepte les demandes HTTPS sur le port 443. Si vous spécifiez que l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 80, l'équilibrur de charge met fin aux demandes SSL et à la communication depuis l'équilibrur de charge vers les instances non chiffrées. Si l'écouteur HTTPS envoie des demandes aux instances sur le port 443, la communication depuis l'équilibrur de charge vers les instances est chiffrée.

Si votre équilibrur de charge utilise une connexion chiffrée pour communiquer avec des instances, vous pouvez éventuellement activer l'authentification des instances. Cela garantit que l'équilibrur de charge communique avec une instance uniquement si la clé publique correspond à la clé que vous avez spécifiée à équilibrur de charge à cet effet.

Pour plus d'informations sur la création d'un nouvel écouteur HTTPS, consultez [Création d'un Classic Load Balancer avec un Écouteur HTTPS](#).

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Ajouter un Écouteur HTTPS à l'aide de la console](#)
- [Ajoutez un écouteur HTTPS à l'aide du AWS CLI](#)

Conditions préalables

Pour activer la prise en charge de HTTPS pour un écouteur HTTPS, vous devez déployer un certificat de serveur SSL sur votre équilibrur de charge. L'équilibrur de charge utilise le certificat pour mettre fin à la connexion, puis déchiffrer les demandes avant de les envoyer aux instances. Si vous n'avez pas de certificat SSL, vous pouvez créer en. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Certificats SSL/TLS pour les Classic Load Balancers](#).

Ajouter un Écouteur HTTPS à l'aide de la console

Vous pouvez ajouter un écouteur HTTPS à un équilibrur de charge existant.

Pour ajouter un écouteur HTTPS à votre équilibrur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibrur de charge).

3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet **Listeners**, choisissez **Manage listeners**.
5. Sur la page **Manage listeners**, dans la section **Listeners**, choisissez **Add listener**.
6. Pour **Listener protocol**, sélectionner **HTTPS**.

 **Important**

Par défaut, le protocole d'instance est **HTTP**. Si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale, modifiez le protocole d'instance en **HTTPS**.

7. Pour la politique de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser la dernière politique de sécurité prédéfinie. Si vous devez utiliser une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou créer une stratégie personnalisée, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL](#).
8. Pour Default SSL cert, choisissez **Edit**, puis exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide de AWS Certificate Manager, choisissez **From ACM**, sélectionnez le certificat dans la liste, puis sélectionnez **Enregistrer les modifications**.

 **Note**

Cette option est disponible uniquement dans les Régions qui prennent en charge AWS Certificate Manager.

- Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, choisissez **From IAM**, sélectionnez le certificat dans la liste, puis choisissez **Save changes**.
- Si vous avez un certificat SSL à importer dans ACM, sélectionnez **Import et To ACM**. Dans **Certificate private key**, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée codé PEM. Dans **Certificate body**, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique codé PEM. Dans **Certificate chain - optional**, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificat codé PEM, sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.
- Si vous avez un certificat SSL à importer, mais qu'ACM n'est pas pris en charge dans cette région, sélectionnez **Import et To IAM**. Dans **Certificate name**, tapez le nom du certificat. Dans **Certificate private key**, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée codé PEM. Dans **Certificate body**, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique codé PEM. Dans **Certificate chain - optional**, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de

certificat codé PEM, sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.

- Sélectionnez Enregistrer les modifications.
9. Pour Cookie stickiness, la valeur par défaut est Disabled. Pour modifier cela, choisissez Edit. Si vous choisissez Generated by load balancer, une Période d'expiration doit être spécifiée. Si vous choisissez Generated by application, un Nom du cookie doit être spécifié. Après avoir fait votre sélection, choisissez Save changes.
 10. (Facultatif) Choisissez Add listener pour ajouter des écouteurs supplémentaires.
 11. Choisissez Save changes pour ajouter les écouteurs que vous venez de configurer.
 12. (Facultatif) Pour configurer l'authentification des instances principales pour un équilibrEUR de charge existant, vous devez utiliser l'API AWS CLI ou une API, car cette tâche n'est pas prise en charge par la console. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification d'instance principale](#).

Ajoutez un écouteur HTTPS à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez ajouter un écouteur HTTPS à un équilibrEUR de charge existant.

Pour ajouter un écouteur HTTPS à votre équilibrEUR de charge à l'aide du AWS CLI

1. Obtenez l'Amazon Resource Name (ARN) du certificat SSL. Par exemple :

ACM

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

IAM

```
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-server-certificate
```

2. Utilisez la [create-load-balancer-listeners](#) commande suivante pour ajouter un écouteur à votre équilibrEUR de charge qui accepte les requêtes HTTPS sur le port 443 et envoie les demandes aux instances sur le port 80 via HTTP :

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --  
listeners  
Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTP,InstancePort=80,SSLCertificateId
```

Si vous souhaitez configurer l'authentification d'instance principale, utilisez la commande suivante pour ajouter un écouteur qui accepte les demandes HTTPS sur le port 443 et envoie les demandes aux instances sur le port 443 à l'aide de HTTPS :

```
aws elb create-load-balancer-listeners --load-balancer-name my-load-balancer --  
listeners  
Protocol=HTTPS,LoadBalancerPort=443,InstanceProtocol=HTTPS,InstancePort=443,SSLCertificateId=ARN
```

3. (Facultatif) Vous pouvez utiliser la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour afficher les détails mis à jour de votre équilibrage de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-load-balancer
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerDescriptions": [  
        {  
            ...  
            "ListenerDescriptions": [  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "SSLCertificateId": "ARN",  
                        "LoadBalancerPort": 443,  
                        "Protocol": "HTTPS",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": [  
                        "ELBSecurityPolicy-2016-08"  
                    ]  
                },  
                {  
                    "Listener": {  
                        "InstancePort": 80,  
                        "LoadBalancerPort": 80,  
                        "Protocol": "HTTP",  
                        "InstanceProtocol": "HTTP"  
                    },  
                    "PolicyNames": []  
                }  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

```
    ],
    ...
}
]
```

4. (Facultatif) Votre écouteur HTTPS a été créé à l'aide de la stratégie de sécurité par défaut. Si vous souhaitez définir une autre politique de sécurité prédéfinie ou une politique de sécurité personnalisée, utilisez les commandes [create-load-balancer-policy](#) et [set-load-balancer-policies-of-listener](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mettez à jour la configuration de négociation SSL à l'aide du AWS CLI](#).
5. (Facultatif) Pour configurer l'authentification des instances principales, utilisez la for-backend-server commande [set-load-balancer-policies-](#). Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'authentification d'instance principale](#).

Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer

Si vous avez un écouteur HTTPS, vous avez déployé un certificat de serveur SSL sur votre équilibreur de charge lorsque vous avez créé l'écouteur. Chaque certificat est associé à une durée de validité. Vous devez veiller à renouveler ou remplacer le certificat avant la fin de la période de validité.

Les certificats fournis AWS Certificate Manager et déployés sur votre équilibreur de charge peuvent être renouvelés automatiquement. ACM essaie de renouveler les certificats avant leur expiration.

Pour plus d'informations, consultez [Renouvellement géré dans le Guide de l'utilisateur AWS Certificate Manager](#). Si vous avez importé un certificat dans ACM, vous devez surveiller sa date d'expiration et le renouveler avant qu'il n'arrive à expiration. Pour plus d'informations, consultez la section [Importation de certificats](#) dans le AWS Certificate Manager Guide de l'utilisateur. Une fois qu'un certificat déployé sur un équilibreur de charge est renouvelé, les nouvelles demandes utilisent le certificat renouvelé.

Pour remplacer un certificat, vous devez d'abord créer un nouveau certificat en suivant les mêmes étapes que celles que vous avez utilisées lorsque vous avez créé le certificat actuel. Vous pouvez ensuite remplacer le certificat. Une fois qu'un certificat déployé sur un équilibreur de charge est remplacé, les nouvelles demandes utilisent le nouveau certificat.

Notez que le renouvellement d'un certificat n'affecte pas les demandes déjà reçues par un nœud d'équilibreur de charge et qui sont en attente d'acheminement vers une cible saine.

Table des matières

- [Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console](#)
- [Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI](#)

Remplacer le certificat SSL à l'aide de la console

Vous pouvez remplacer le certificat déployé sur votre équilibrEUR de charge par un certificat fourni par ACM ou un certificat chargé sur IAM.

Pour remplacer le certificat SSL d'un équilibrEUR de charge HTTPS à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Listeners, choisissez Manage listeners.
5. Sur la page Manage listeners, localisez l'écouteur à mettre à jour, choisissez Edit sous Default SSL cert et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous avez créé ou importé un certificat à l'aide de AWS Certificate Manager, choisissez From ACM, sélectionnez le certificat dans la liste, puis sélectionnez Enregistrer les modifications.

 Note

Cette option est disponible uniquement dans les Régions qui prennent en charge AWS Certificate Manager.

- Si vous avez importé un certificat à l'aide d'IAM, choisissez From IAM, sélectionnez le certificat dans la liste, puis choisissez Save changes.
- Si vous avez un certificat SSL à importer dans ACM, sélectionnez Import et To ACM. Dans Certificate private key, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée codé PEM. Dans Certificate body, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique codé PEM. Dans Certificate chain - optional, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificat codé PEM, sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.

- Si vous avez un certificat SSL à importer, mais qu'ACM n'est pas pris en charge dans cette région, sélectionnez Import et To IAM. Dans Certificate name, tapez le nom du certificat. Dans Certificate private key, copiez et collez le contenu du fichier de clé privée codé PEM. Dans Certificate body, copiez et collez le contenu du fichier de certificat de clé publique codé PEM. Dans Certificate chain - optional, copiez et collez le contenu du fichier de chaîne de certificat codé PEM, sauf si vous utilisez un certificat auto-signé et qu'il n'est pas important que les navigateurs acceptent implicitement le certificat.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Remplacer le certificat SSL à l'aide de l'interface AWS CLI

Vous pouvez remplacer le certificat déployé sur votre équilibrage de charge par un certificat fourni par ACM ou un certificat chargé sur IAM.

Pour remplacer un certificat SSL par un certificat fourni par ACM

1. Utilisez la commande [request-certificate](#) suivante pour demander un nouveau certificat :

```
aws acm request-certificate --domain-name www.example.com
```

2. Utilisez la commande [set-load-balancer-listener-ssl-certificate](#) suivante pour définir le certificat :

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-  
name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-id  
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Pour remplacer un certificat SSL par un certificat chargé dans IAM

1. Si vous avez un certificat SSL mais que vous ne l'avez pas chargé, consultez [Chargement d'un certificat de serveur](#) dans le Guide de l'utilisateur IAM.
2. Utilisez la [get-server-certificate](#) commande suivante pour obtenir l'ARN du certificat :

```
aws iam get-server-certificate --server-certificate-name my-new-certificate
```

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-listener-ssl-certificate](#) suivante pour définir le certificat :

```
aws elb set-load-balancer-listener-ssl-certificate --load-balancer-name my-load-balancer --load-balancer-port 443 --ssl-certificate-id arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/my-new-certificate
```

Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer

ELB fournit des politiques de sécurité comportant des configurations de négociation SSL prédéfinies à utiliser pour négocier les connexions SSL entre les clients et votre équilibreur de charge. Si vous utilisez le HTTPS/SSL protocole pour votre écouteur, vous pouvez utiliser l'une des politiques de sécurité prédéfinies ou utiliser votre propre politique de sécurité personnalisée.

Pour plus d'informations sur les stratégies de sécurité, consultez [Configurations de négociation SSL pour Classic Load Balancers](#). Pour plus d'informations sur les configurations des politiques de sécurité fournies par ELB, consultez[Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#).

Si vous créez un HTTPS/SSL écouteur sans associer de politique de sécurité, ELB associe la politique de sécurité prédéfinie par défaut à votre ELBSecurityPolicy-2016-08 équilibreur de charge.

Si vous préférez, vous pouvez créer une configuration personnalisée. Nous vous recommandons vivement de tester votre politique de sécurité avant de mettre à niveau la configuration de votre équilibreur de charge.

Les exemples suivants montrent comment mettre à jour la configuration de négociation SSL pour un HTTPS/SSL écouteur. Notez que la modification n'affecte pas les demandes reçues par un nœud d'équilibreur de charge et qui sont en attente de routage vers une instance saine ; la configuration mise à jour sera utilisée avec les nouvelles demandes reçues.

Table des matières

- [Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console](#)
- [Mettez à jour la configuration de négociation SSL à l'aide du AWS CLI](#)

Mettre à jour la configuration de négociation SSL à l'aide de la console

Par défaut, ELB associe la dernière politique prédéfinie à votre équilibrEUR de charge. Lorsqu'une nouvelle stratégie prédéfinie est ajoutée, nous vous recommandons de mettre à jour votre équilibrEUR de charge pour utiliser la nouvelle stratégie prédéfinie. Vous pouvez également sélectionner une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou créer une stratégie personnalisée.

Pour mettre à jour la configuration de négociation SSL pour un équilibrEUR HTTPS/SSL de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Listeners, choisissez Manage listeners.
5. Sur la page Manage listeners, localisez l'écouteur à mettre à jour, choisissez Edit sous Security policy sélectionnez une stratégie de sécurité à l'aide de l'une des options suivantes :
 - Conservez la politique par défaut, ELBSecurityPolicy-2016-08, puis choisissez Enregistrer les modifications.
 - Sélectionnez une stratégie prédéfinie autre que celle par défaut, puis choisissez Save changes.
 - Sélectionnez Custom et activez au moins un protocole et un chiffrement comme suit :
 - a. Pour SSL Protocols, sélectionnez un ou plusieurs protocoles à activer.
 - b. Pour SSL Options, sélectionnez Server Order Preference afin d'utiliser l'ordre indiqué dans le tableau [Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#) pour la négociation SSL.
 - c. Pour SSL Ciphers, sélectionnez un ou plusieurs chiffrements à activer. Si vous avez déjà un certificat SSL, vous devez activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer le certificat, car les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature.
 - d. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Mettez à jour la configuration de négociation SSL à l'aide du AWS CLI

Vous pouvez utiliser la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut, `ELBSecurityPolicy-2016-08`, une autre stratégie de sécurité prédéfinie ou une stratégie de sécurité personnalisée.

Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL prédéfinie

1. Utilisez la [`describe-load-balancer-policies`](#) commande suivante pour répertorier les politiques de sécurité prédéfinies fournies par ELB. La syntaxe que vous utilisez dépend du système d'exploitation et du shell que vous utilisez.

Linux

```
aws elb describe-load-balancer-policies --query 'PolicyDescriptions[?PolicyType==`SSLNegotiationPolicyType`].{PolicyName:PolicyName}' --output table
```

Windows

```
aws elb describe-load-balancer-policies --query "PolicyDescriptions[?PolicyType==`SSLNegotiationPolicyType`].{PolicyName:PolicyName}" --output table
```

Voici un exemple de sortie :

```
-----  
|      DescribeLoadBalancerPolicies      |  
+-----+  
|          PolicyName          |  
+-----+  
|  ELBSecurityPolicy-2016-08  |  
|  ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01  |  
|  ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01  |  
|  ELBSecurityPolicy-2015-05  |  
|  ELBSecurityPolicy-2015-03  |  
|  ELBSecurityPolicy-2015-02  |  
|  ELBSecurityPolicy-2014-10  |  
|  ELBSecurityPolicy-2014-01  |  
|  ELBSecurityPolicy-2011-08  |  
|  ELBSample-ELBDefaultCipherPolicy  |  
|  ELBSample-OpenSSLDefaultCipherPolicy  |  
+-----+
```

Pour déterminer quels chiffrements sont activés pour une stratégie, utilisez la commande suivante :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --policy-names ELBSecurityPolicy-2016-08 --output table
```

Pour plus d'informations sur la configuration des stratégies de sécurité prédéfinies, consultez [Politiques de sécurité SSL prédéfinies pour les Classic Load Balancers](#).

2. Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande pour créer une politique de négociation SSL à l'aide de l'une des politiques de sécurité prédéfinies décrites à l'étape précédente. Par exemple, la commande suivante utilise la stratégie de sécurité prédéfinie par défaut :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name SSLNegotiationPolicyType --policy-attributes AttributeName=Reference-Security-Policy,AttributeValue=ELBSecurityPolicy-2016-08
```

Si vous dépassiez la limite du nombre de politiques pour l'équilibrage de charge, utilisez la [delete-load-balancer-policy](#) commande pour supprimer les politiques non utilisées.

3. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour vérifier que la politique est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-loadbalancer --policy-name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

4. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la politique sur le port 443 de l'équilibrage de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibrage de charge indiqué par

l'ensemble de stratégies spécifié. La liste --policy-names doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

5. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la nouvelle politique est activée pour le port de l'équilibrEUR de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

La réponse montre que la stratégie est activée sur le port 443.

```
...
{
    "Listener": {
        "InstancePort": 443,
        "SSLCertificateId": "ARN",
        "LoadBalancerPort": 443,
        "Protocol": "HTTPS",
        "InstanceProtocol": "HTTPS"
    },
    "PolicyNames": [
        "my-SSLNegotiation-policy"
    ]
}
...
```

Lorsque vous créez une stratégie de sécurité personnalisée, vous devez activer au moins un protocole et un chiffrement. Les chiffrements DSA et RSA sont spécifiques à l'algorithme de signature et sont utilisés pour créer le certificat SSL. Si vous avez déjà un certificat SSL, veillez à activer le chiffrement qui a été utilisé pour créer le certificat. Le nom de votre stratégie personnalisée ne doit pas commencer par ELBSecurityPolicy- ou ELBSample-, car ces préfixes sont réservés pour les noms des stratégies de sécurité prédéfinies.

Pour utiliser une stratégie de sécurité SSL personnalisée

1. Utilisez la [create-load-balancer-policy](#) commande pour créer une politique de négociation SSL à l'aide d'une politique de sécurité personnalisée. Par exemple :

```
aws elb create-load-balancer-policy --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

```
--policy-name my-SSLNegotiation-policy --policy-type-name  
SSLNegotiationPolicyType  
--policy-attributes AttributeName=Protocol-TLSv1.2,AttributeValue=true  
AttributeName=Protocol-TLSv1.1,AttributeValue=true  
AttributeName=DHE-RSA-AES256-SHA256,AttributeValue=true  
AttributeName=Server-Defined-Cipher-Order,AttributeValue=true
```

Si vous dépassiez la limite du nombre de politiques pour l'équilibrage de charge, utilisez la [delete-load-balancer-policy](#) commande pour supprimer les politiques non utilisées.

2. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancer-policies](#) commande suivante pour vérifier que la politique est créée :

```
aws elb describe-load-balancer-policies --load-balancer-name my-Loadbalancer --  
policy-name my-SSLNegotiation-policy
```

La réponse inclut la description de la stratégie.

3. Utilisez la commande [set-load-balancer-policies-of-listener](#) suivante pour activer la politique sur le port 443 de l'équilibrage de charge :

```
aws elb set-load-balancer-policies-of-listener --load-balancer-name my-Loadbalancer  
--load-balancer-port 443 --policy-names my-SSLNegotiation-policy
```

 Note

La commande `set-load-balancer-policies-of-listener` remplace l'ensemble de stratégies actuel pour le port de programme d'équilibrage de charge indiqué par l'ensemble de stratégies spécifié. La liste `--policy-names` doit inclure toutes les stratégies à activer. Si vous omettez une stratégie actuellement activée, celle-ci est désactivée.

4. (Facultatif) Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour vérifier que la nouvelle politique est activée pour le port de l'équilibrage de charge :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-name my-Loadbalancer
```

La réponse montre que la stratégie est activée sur le port 443.

...

```
{  
    "Listener": {  
        "InstancePort": 443,  
        "SSLCertificateId": "ARN",  
        "LoadBalancerPort": 443,  
        "Protocol": "HTTPS",  
        "InstanceProtocol": "HTTPS"  
    },  
    "PolicyNames": [  
        "my-SSLNegotiation-policy"  
    ]  
}  
...  
...
```

Instances enregistrées pour votre Classic Load Balancer

Après avoir créé votre Classic Load Balancer, vous devez enregistrer vos EC2 instances auprès de l'équilibrEUR de charge. Vous pouvez sélectionner EC2 des instances issues d'une seule zone de disponibilité ou de plusieurs zones de disponibilité au sein de la même région que l'équilibrEUR de charge. ELB effectue régulièrement des contrôLES de santé sur EC2 les instances enregistrées et distribUE automatiquement les demandes entrantes au nom DNS de votre équilibrEUR de charge sur les instances saines EC2 enregistrées.

Table des matières

- [Bonnes pratiques pour vos instances](#)
- [Recommandations pour votre VPC](#)
- [Enregistrez des instances avec votre Classic Load Balancer](#)
- [Health des instances de votre Classic Load Balancer](#)
- [Groupes de sécurité pour les instances de votre Classic Load Balancer](#)
- [Réseau ACLs pour les instances de votre Classic Load Balancer](#)

Bonnes pratiques pour vos instances

- Vous devez vous assurer que l'équilibrEUR de charge est en mesure de communiquer avec vos instances sur le port d'écoute et le port de vérification de l'état. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurez les groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer](#). Le groupe de sécurité de vos instances doit autoriser le trafic dans les deux sens, sur les deux ports de chaque sous-réseau attaché à votre équilibrEUR de charge.
- Installez un serveur web, comme Apache ou Internet Information Services (IIS), sur toutes les instances que vous prévoyez d'enregistrer auprès de votre équilibrEUR de charge.
- Pour les écouteurs HTTP et HTTPS, nous vous recommandons d'activer l'option keep-alive dans vos EC2 instances, qui permet à l'équilibrEUR de charge de réutiliser les connexions à vos instances pour plusieurs demandes clients. Cela réduit la charge sur votre serveur web et améliore le débit de l'équilibrEUR de charge. Le délai d'expiration keep-alive doit être d'au moins 60 secondes pour que l'équilibrEUR de charge soit responsable de la fermeture de la connexion à votre instance.
- L'ELB prend en charge la découverte de l'unité de transmission maximale (MTU) du chemin. Pour vous assurer que la détection de la MTU du chemin peut fonctionner correctement, vous devez vérifier que le groupe de sécurité pour votre instance autorise les messages de

fragmentation ICMP (type 3, code 4) requis. Pour plus d'informations, consultez [Path MTU Discovery](#) dans le guide de l' EC2 utilisateur Amazon.

Recommandations pour votre VPC

Cloud privé virtuel (VPC)

À moins que vous n'ayez créé votre VPC Compte AWS avant 2014, vous disposez d'un VPC par défaut dans chaque région. Vous pouvez utiliser un VPC par défaut pour votre équilibrEUR de charge, si vous en avez un, ou vous pouvez créer un nouveau VPC. Pour de plus amples informations, consultez le [Guide de l'utilisateur Amazon VPC](#).

Sous-réseaux pour votre équilibrEUR de charge

Pour vous assurer que votre équilibrEUR de charge peut se mettre à l'échelle correctement, vérifiez que chaque sous-réseau pour votre équilibrEUR de charge dispose d'un bloc d'adresses CIDR, avec au moins un masque de bits /27 (par exemple, 10.0.0.0/27), et d'au moins 8 adresses IP disponibles. Votre équilibrEUR de charge utilise ces adresses IP pour établir des connexions avec les instances et pour monter en puissance la charge si nécessaire. Si le nombre d'adresses IP est insuffisant, l'équilibrEUR de charge risque de ne pas pouvoir monter en puissance, ce qui entraînera des erreurs 503 dues à une capacité insuffisante.

Créez un sous-réseau dans chaque zone de disponibilité où vous voulez lancer des instances. En fonction de votre application, vous pouvez lancer vos instances dans des sous-réseaux publics, des sous-réseaux privés ou une combinaison des deux. Un sous-réseau public dispose d'une route vers une passerelle Internet. Notez qu'il existe par défaut VPCs un sous-réseau public par zone de disponibilité.

Lorsque vous créez un équilibrEUR de charge, vous devez ajouter un ou plusieurs sous-réseaux publics à celui-ci. Si vos instances sont dans des sous-réseaux privés, créez des sous-réseaux publics dans les mêmes zones de disponibilité que les sous-réseaux avec vos instances ; vous ajouterez ces sous-réseaux publics à l'équilibrEUR de charge.

Réseau ACLs

Le réseau ACLs de votre VPC doit autoriser le trafic dans les deux sens sur le port d'écoute et le port de contrôle de santé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Réseau ACLs pour les instances de votre Classic Load Balancer](#).

Enregistrez des instances avec votre Classic Load Balancer

L'enregistrement d'une EC2 instance l'ajoute à votre équilibrEUR de charge. L'équilibrEUR de charge surveille en permanence l'état de santé des instances enregistrées dans ses zones de disponibilité activées et achemine les demandes vers les instances saines. Si la demande sur vos instances augmente, vous pouvez enregistrer des instances supplémentaires auprès de l'équilibrEUR de charge pour répondre à la demande.

Le désenregistrement d'une EC2 instance la supprime de votre équilibrEUR de charge. L'équilibrEUR de charge arrête d'acheminer les demandes vers une instance dès que l'enregistrement de celle-ci a été annulé. Si la demande diminue, ou si vous avez besoin d'intervenir sur vos instances, vous pouvez annuler l'enregistrement d'instances auprès de l'équilibrEUR de charge. Une instance dont l'enregistrement a été annulé continue de s'exécuter, mais ne reçoit plus de trafic provenant de l'équilibrEUR de charge, et vous pouvez l'enregistrer à nouveau auprès de l'équilibrEUR de charge lorsque vous êtes prêt.

Lorsque vous désenregistrez une instance, ELB attend que les demandes en cours soient terminées si le drainage des connexions est activé. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer le drainage de la connexion pour votre Classic Load Balancer](#).

Si votre équilibrEUR de charge est attaché à un groupe Auto Scaling, les instances du groupe sont automatiquement enregistrées auprès de l'équilibrEUR de charge. Si vous détachez un équilibrEUR de charge de votre groupe Auto Scaling, l'enregistrement des instances du groupe est annulé.

ELB enregistre votre EC2 instance auprès de votre équilibrEUR de charge à l'aide de son adresse IP.

[EC2-VPC] Lorsque vous enregistrez une instance à laquelle est attachée une interface Elastic Network (ENI), l'équilibrEUR de charge achemine les demandes vers l'adresse IP principale de l'interface principale (eth0) de l'instance.

Table des matières

- [Enregistrer une Instance](#)
- [Afficher les instances enregistrées auprès de l'équilibrEUR de charge](#)
- [Déterminer l'équilibrEUR de charge pour une instance enregistrée](#)
- [Annuler l'enregistrement d'une instance](#)

Enregistrer une Instance

Lorsque vous êtes prêt, enregistrez votre instance auprès de votre équilibrEUR de charge. Si l'instance est dans une zone de disponibilité qui est activée pour l'équilibrEUR de charge, l'instance est prête à recevoir le trafic à partir de l'équilibrEUR de charge dès qu'elle réussit le nombre requis de vérifications de l'état.

Pour enregistrer vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Target instances, sélectionnez Manage instances.
5. Sur la page Manage instance, dans le tableau Available instances, sélectionnez les instances à enregistrer auprès de votre équilibrEUR de charge.
6. Assurez-vous que les instances devant être enregistrées sont renseignées dans le tableau Review selected instances.
7. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour enregistrer vos instances à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [register-instances-with-load-balancer](#) suivante :

```
aws elb register-instances-with-load-balancer --load-balancer-name my-loadbalancer --  
instances i-4e05f721
```

Voici un exemple de réponse qui répertorie les instances enregistrées auprès de l'équilibrEUR de charge :

```
{  
    "Instances": [  
        {  
            "InstanceId": "i-315b7e51"  
        },  
        {  
            "InstanceId": "i-4e05f721"  
        }  
    ]  
}
```

```
]  
}
```

Afficher les instances enregistrées auprès de l'équilibreur de charge

Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour répertorier les instances enregistrées auprès de l'équilibreur de charge spécifié :

```
aws elb describe-load-balancers --load-balancer-names my-Load-balancer --output text --  
query "LoadBalancerDescriptions[*].Instances[*].InstanceId"
```

Voici un exemple de sortie :

```
i-e905622e  
i-315b7e51  
i-4e05f721
```

Déterminer l'équilibreur de charge pour une instance enregistrée

Utilisez la [describe-load-balancers](#) commande suivante pour obtenir le nom de l'équilibreur de charge dans lequel l'instance spécifiée est enregistrée :

```
aws elb describe-load-balancers --output text --query "LoadBalancerDescriptions[?  
Instances[?InstanceId=='i-e905622e']].[LoadBalancerName]"
```

Voici un exemple de sortie :

```
my-load-balancer
```

Annuler l'enregistrement d'une instance

Vous pouvez annuler l'enregistrement d'une instance auprès de votre équilibreur de charge si vous n'avez plus besoin de la capacité, ou si vous devez intervenir sur l'instance.

Si votre équilibreur de charge est attaché à un groupe Auto Scaling, détacher l'instance du groupe annule également son enregistrement auprès de l'équilibreur de charge. Pour plus d'informations, consultez la section [Detach EC2 instances from your Auto Scaling group](#) dans le manuel Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Pour annuler l'enregistrement de vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrer de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sous l'onglet Target instances, sélectionnez Manage instances.
5. Sur la page Manage instances, dans le tableau Available instances, désélectionnez les instances à désenregistrer auprès de votre équilibrer de charge.
6. Assurez-vous que les instances devant être désenregistrées sont renseignées dans le tableau Review selected instances.
7. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour désenregistrer vos instances à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [deregister-instances-from-load-balancer](#) suivante :

```
aws elb deregister-instances-from-load-balancer --load-balancer-name my-Loadbalancer --instances i-4e05f721
```

Voici un exemple de réponse qui répertorie les instances enregistrées restantes auprès de l'équilibrer de charge :

```
{  
    "Instances": [  
        {  
            "InstanceId": "i-315b7e51"  
        }  
    ]  
}
```

Health des instances de votre Classic Load Balancer

Votre Classic Load Balancer envoie périodiquement des demandes à ses cibles enregistrées pour tester leur état. Ces tests sont appelés vérifications de l'état. L'état des instances qui sont saines au moment de la vérification de l'état est InService. L'état des instances qui sont défectueuses

au moment de la vérification de l'état est `OutOfService`. L'équilibrEUR de charge effectUE des vérifications de l'état sur toutes les instances enregistrées, que l'instance soit saine ou non.

L'équilibrEUR de charge n'achemine les demandes que vers les instances saines. Lorsque l'équilibrEUR de charge détermine qu'une instance est défectueuse, il arrête d'acheminer les demandes vers celle-ci. L'équilibrEUR de charge recommence à acheminer les demandes vers l'instance lorsque cette dernière a été restaurée à un état sain.

L'équilibrEUR de charge vérifie l'état des instances enregistrées à l'aide de la configuration de contrôle de santé par défaut fournie par ELB ou d'une configuration de contrôle de santé que vous configurez.

Si vous avez associé votre groupe Auto Scaling à un Classic Load Balancer, vous pouvez utiliser la surveillance de l'état de l'équilibrEUR de charge pour déterminer l'état de santé des instances de votre groupe Auto Scaling. Par défaut, un groupe Auto Scaling détermine périodiquement l'état de santé de chaque instance. Pour plus d'informations, consultez la section [Ajouter des bilans de santé ELB à votre groupe Auto Scaling](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling.

Table des matières

- [Configuration d'une surveillance de l'état](#)
- [Mettre à jour la configuration de surveillance de l'état](#)
- [Vérifier l'état de santé de vos instances](#)
- [Résoudre des problèmes de surveillance de l'état](#)

Configuration d'une surveillance de l'état

Une configuration de l'état contient les informations utilisées par un équilibrEUR de charge pour déterminer l'état de santé des instances enregistrées. Le tableau suivant décrit les champs de configuration d'une vérification de l'état.

Champ	Description
Protocole	Protocole à utiliser pour se connecter à l'instance. Valeurs valides : TCP, HTTP, HTTPS et SSL Valeur par défaut pour la console : HTTP

Champ	Description
	Valeur par défaut pour la CLI/I/API : TCP
Port	<p>Port à utiliser pour se connecter à l'instance, par exemple, une paire <code>protocol:port</code>. Si l'équilibrEUR de charge ne peut pas se connecter à l'instance sur le port indiqué dans le délai de réponse configuré, l'instance est considérée comme défectueuse.</p> <p>Protocoles : TCP, HTTP, HTTPS et SSL</p> <p>Plage de ports : 1 à 65535</p> <p>Valeur par défaut pour la console : HTTP : 80</p> <p>Valeur par défaut pour la CLI/I/API : TCP : 80</p>
Chemin	<p>Destination pour les demandes HTTP ou HTTPS.</p> <p>Une demande HTTP ou HTTPS GET est émise vers l'instance sur le port et le chemin. Si l'équilibrEUR de charge reçoit une réponse autre que « 200 OK » dans le délai de réponse, l'instance est considérée comme défectueuse. Si la réponse inclut un corps, votre application doit définir l'en-tête Content-Length sur une valeur supérieure ou égale à zéro, ou spécifier Transfer-Encoding avec une valeur définie sur « chunked ».</p> <p>Par défaut : /index.html</p>
Response Timeout	<p>Délai d'attente avant de recevoir une réponse de la vérification de l'état, en secondes.</p> <p>Valeurs valides : 2 à 60</p> <p>Par défaut: 5</p>

Champ	Description
HealthCheck Intervalle	<p>Intervalle de temps entre les vérifications de l'état d'une instance individuelle, en secondes.</p> <p>Valeurs valides : 5 à 300</p> <p>Valeur par défaut : 30</p>
Unhealthy Threshold	<p>Le nombre d'échecs consécutifs à des tests de santé qui doivent avoir lieu avant de déclarer une EC2 instance non saine.</p> <p>Valeurs valides : 2 à 10</p> <p>Par défaut: 2</p>
Healthy Threshold	<p>Le nombre de contrôles de santé consécutifs réussis qui doivent avoir lieu avant de déclarer une EC2 instance saine.</p> <p>Valeurs valides : 2 à 10</p> <p>Par défaut: 10</p>

L'équilibrEUR de charge envoie une demande de surveillance de l'état à chaque instance enregistrée toutes les Interval secondes, en utilisant le port, le protocole et le chemin spécifiés. Chaque demande de vérification de l'état est indépendante et dure pendant la totalité de l'intervalle. Le temps nécessaire pour que l'instance réponde n'affecte pas l'intervalle pour la vérification de l'état suivante. Si les bilans de santé dépassent le nombre de défaillances UnhealthyThresholdCountconsécutives, l'équilibrEUR de charge met l'instance hors service. Lorsque les bilans de santé dépassent le nombre de réussites HealthyThresholdCountconsécutives, l'équilibrEUR de charge remet l'instance en service.

Un contrôle HTTP/HTTPS de santé réussit si l'instance renvoie un code de réponse de 200 dans l'intervalle entre les contrôles de santé. Une vérification de l'état TCP réussit si la connexion TCP aboutit. Une vérification de l'état SSL réussit si la liaison SSL aboutit.

Mettre à jour la configuration de surveillance de l'état

Vous pouvez mettre à jour la configuration de vérification de l'état de l'équilibrEUR de charge à tout moment.

Pour mettre à jour la configuration de vérification de l'état pour votre équilibrEUR de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans l'onglet Health checks, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit health check settings, sous Health checks, mettez à jour la configuration si nécessaire.
6. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, sélectionnez Save changes.

Pour mettre à jour la configuration du contrôle de santé de votre équilibrEUR de charge à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [configure-health-check](#) suivante :

```
aws elb configure-health-check --load-balancer-name my-load-balancer --health-check  
Target=HTTP:80/path,Interval=30,UnhealthyThreshold=2,HealthyThreshold=2,Timeout=3
```

Vérifier l'état de santé de vos instances

Vous pouvez vérifier l'état de santé de vos instances enregistrées.

Pour vérifier l'état de santé de vos instances à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURS de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Dans la section Details, Status indique le nombre d'instances en service.

5. Sous l'onglet Target instances, dans le tableau Target instances, la colonne Health status indique le statut spécifique de chaque instance enregistrée.

Pour vérifier l'état de santé de vos instances à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [describe-instance-health](#) suivante :

```
aws elb describe-instance-health --load-balancer-name my-load-balancer
```

Résoudre des problèmes de surveillance de l'état

Vos instances enregistrées peuvent ne pas réussir la vérification de l'état de l'équilibreur de charge pour plusieurs raisons. Les raisons les plus courantes d'échec d'un contrôle de santé sont le fait que les EC2 instances ferment les connexions à votre équilibreur de charge ou que le délai de réponse EC2 des instances expire. Pour plus d'informations sur les causes potentielles et les étapes vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes de vérification de l'état en échec, consultez [Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : surveillance de l'état de santé](#).

Groupes de sécurité pour les instances de votre Classic Load Balancer

Un groupe de sécurité fonctionne comme un pare-feu qui contrôle le trafic autorisé vers et depuis une ou plusieurs instances. Lorsque vous lancez une EC2 instance, vous pouvez associer un ou plusieurs groupes de sécurité à l'instance. Pour chaque groupe de sécurité, vous ajoutez une ou plusieurs règles pour autoriser le trafic. Vous pouvez modifier les règles d'un groupe de sécurité à tout moment. Les nouvelles règles sont appliquées automatiquement à toutes les instances associées au groupe de sécurité. Pour plus d'informations, consultez les [groupes EC2 de sécurité Amazon](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Les groupes de sécurité pour vos instances doivent permettre à celles-ci de communiquer avec l'équilibreur de charge. Le tableau suivant indique les règles d'entrée recommandées.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>load balancer security group</i>	TCP	<i>instance listener</i>	Autoriser le trafic depuis l'équilibrEUR de charge sur le port d'écoute des instances
<i>load balancer security group</i>	TCP	<i>health check</i>	Autoriser le trafic depuis l'équilibrEUR de charge sur le port de vérification de l'état

Nous vous recommandons également de permettre au trafic ICMP entrant de prendre en charge la détection de la MTU du chemin. Pour plus d'informations, consultez [Path MTU Discovery](#) dans le guide de l' EC2 utilisateur Amazon.

Réseau ACLs pour les instances de votre Classic Load Balancer

Une liste de contrôle d'accès (ACL) réseau autorise ou refuse un trafic entrant ou sortant spécifique au niveau du sous-réseau. Vous pouvez utiliser l'ACL réseau par défaut pour votre VPC ou vous pouvez en créer une personnalisée pour votre VPC à l'aide de règles similaires aux règles de vos groupes de sécurité afin d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire à votre VPC.

La liste de contrôle des accès (ACL) réseau par défaut pour le VPC autorise tout le trafic entrant et sortant. Si vous créez un réseau personnalisé ACLs, vous devez ajouter des règles permettant à l'équilibrEUR de charge et aux instances de communiquer.

Les règles recommandées pour le sous-réseau pour vos instances dépendent de si le sous-réseau est privé ou public. Les règles suivantes sont pour un sous-réseau privé. Si vos instances sont dans un sous-réseau public, modifiez la source et la destination du CIDR du VPC en `0.0.0.0/0`.

Les règles d'entrée recommandées sont les suivantes.

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>VPC CIDR</i>	TCP	<i>instance listener</i>	

Source	Protocole	Plage de ports	Comment
			Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur le port d'écoute des instances
<i>VPC CIDR</i>	TCP	<i>health check</i>	Autoriser le trafic entrant depuis le CIDR VPC sur le port de vérification de l'état

Les règles sortantes recommandées sont décrites ci-dessous.

Destination	Protocole	Plage de ports	Comment
<i>VPC CIDR</i>	TCP	1024-65535	Autoriser le trafic sortant vers le CIDR VPC sur les ports éphémères

Contrôler votre Classic Load Balancer

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour surveiller vos équilibreurs de charge, analyser les modèles de trafic, et résoudre les problèmes liés à vos équilibreurs de charge et vos instances principales.

CloudWatch métriques

ELB publie des points de données CloudWatch sur Amazon concernant vos équilibreurs de charge et vos instances principales. CloudWatch vous permet de récupérer des statistiques sur ces points de données sous la forme d'un ensemble ordonné de séries chronologiques, appelées métriques. Vous pouvez utiliser ces métriques pour vérifier que le système fonctionne comme prévu. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudWatch statistiques pour votre Classic Load Balancer](#).

Journaux d'accès ELB

Les journaux d'accès pour ELB capturent des informations détaillées sur les demandes adressées à votre équilibreur de charge et les stockent sous forme de fichiers journaux dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Chaque journal contient des détails tels que le moment où une demande a été reçue, l'adresse du client IP, les latences, le chemin de demande et les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et résoudre les problèmes liés à vos applications principales. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer](#).

CloudTrail journaux

AWS CloudTrail vous permet de suivre les appels passés à l'API ELB par ou au nom de votre AWS compte. CloudTrail stocke les informations dans des fichiers journaux du compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez utiliser ces fichiers journaux pour surveiller l'activité des équilibreurs de charge en déterminant quelles demandes ont été envoyées, les adresses IP sources d'où proviennent les demandes, qui a effectué la demande, quand, etc. Pour plus d'informations, voir [Log API calls for ELB using CloudTrail](#).

CloudWatch statistiques pour votre Classic Load Balancer

ELB publie des points de données sur Amazon CloudWatch pour vos équilibreurs de charge et vos instances principales. CloudWatch vous permet de récupérer des statistiques sur ces points de données sous la forme d'un ensemble ordonné de séries chronologiques, appelées métriques.

Considérez une métrique comme une variable à surveiller, et les points de données comme les valeurs de cette variable au fil du temps. Par exemple, vous pouvez surveiller le nombre total d' EC2 instances saines d'un équilibrer de charge sur une période donnée. Un horodatage et une unité de mesure facultative sont associés à chaque point de données.

Vous pouvez utiliser les métriques pour vérifier que le système fonctionne comme prévu. Par exemple, vous pouvez créer une CloudWatch alarme pour surveiller une métrique spécifiée et lancer une action (telle que l'envoi d'une notification à une adresse e-mail) si la métrique dépasse ce que vous considérez comme une plage acceptable.

ELB communique les métriques CloudWatch uniquement lorsque les demandes transitent par l'équilibrer de charge. Si des demandes transitent par l'équilibrer de charge, ELB mesure et envoie ses métriques toutes les 60 secondes. Si aucune demande ne passe par l'équilibrer de charge ou s'il n'existe pas de données pour une métrique, cette dernière n'est pas présentée.

Pour plus d'informations sur Amazon CloudWatch, consultez le [guide de CloudWatch l'utilisateur Amazon](#).

Table des matières

- [Métriques Classic Load Balancer](#)
- [Dimensions de métriques pour les Classic Load Balancers](#)
- [Statistiques pour les métriques Classic Load Balancer](#)
- [Afficher CloudWatch les statistiques de votre équilibrer de charge](#)

Métriques Classic Load Balancer

L'espace de noms AWS/ELB inclut les métriques suivantes.

Métrique	Description
BackendConnectionErrors	Nombre de connexions qui n'ont pas pu être établies entre l'équilibrer de charge et les instances enregistrées. Étant donné que l'équilibrer de charge essaie de relancer la connexion lorsque des erreurs se produisent, ce nombre peut dépasser le taux de demande. Notez que ce nombre inclut également les erreurs de connexion associées à des vérifications de l'état.

Métrique	Description
	<p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Average, Minimum et Maximum sont présentés par nœud d'équilibrer de charge et ne sont généralement pas utiles. Toutefois, la différence entre le minimum et le maximum (ou pic par rapport à la moyenne ou moyenne par rapport au seuil) peut être utile pour déterminer si un nœud de l'équilibrer de charge représente un cas particulier.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrer de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que les tentatives de connexion à une instance dans us-west-2a génèrent des erreurs de connexion back-end. La somme pour us-west-2a inclut ces erreurs de connexion, contrairement à la somme pour us-west-2b. Par conséquent, la somme pour l'équilibrer de charge est égale à celle pour us-west-2a.</p>
DesyncMitigationMode_NonCompliant_Request_Count	<p>[Écouteur HTTP] Nombre de demandes qui ne sont pas conformes à la RFC 7230.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum.</p>

Métrique	Description
HealthyHostCount	<p>Nombre d'instances saines enregistrées auprès de votre équilibreur de charge. Une instance récemment enregistrée est considérée comme saine si elle a réussi la première vérification de l'état. Si l'équilibrage de charge entre zones est activé, le nombre d'instances saines pour la dimension LoadBalancerName est calculé sur toutes les zones de disponibilité. Sinon, il est calculé par zone de disponibilité.</p> <p>Critères de notification : il s'agit d'instances enregistrées</p> <p>Statistiques : les statistiques les plus utiles sont Average et Maximum. Ces statistiques sont déterminées par les nœuds de l'équilibrEUR de charge. Notez que certains nœuds de l'équilibrEUR de charge peuvent déterminer qu'une instance est défectueuse pendant une brève période, tandis que d'autres nœuds la considèrent comme saine.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b ; us-west-2a contient une instance défectueuse, tandis que us-west-2b n'en contient pas. Avec la dimension AvailabilityZone , la moyenne est d'une instance saine et une instance défectueuse dans us-west-2, et de 2 instances saines et 0 instance défectueuse dans us-west-2 b.</p>

Métrique	Description
HTTPCode_Backend_2XX , HTTPCode_Backend_3XX , HTTPCode_Backend_4XX , HTTPCode_Backend_5XX	<p>[Écouteur HTTP] Nombre de codes de réponse HTTP générés par les instances enregistrées. Ce nombre n'inclut pas les codes de réponse générés par l'équilibrEUR de charge.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que les demandes envoyées à une instance dans us-west-2a génèrent des réponses HTTP 500. La somme pour us-west-2a inclut ces réponses d'erreur, contrairement à la somme pour us-west-2b. Par conséquent, la somme pour l'équilibrEUR de charge est égale à celle pour us-west-2a.</p>
HTTPCode_ELB_4XX	<p>[Écouteur HTTP] Nombre de codes d'erreur client HTTP 4XX générés par l'équilibrEUR de charge. Des erreurs client sont générées lorsqu'une demande est mal formulée ou incomplète.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les demandes du client incluent une URL de demande incorrecte. Les erreurs client risquent donc d'augmenter dans toutes les zones de disponibilité. La somme pour l'équilibrEUR de charge est la somme des valeurs pour les zones de disponibilité.</p>

Métrique	Description
HTTPCode_ELB_5XX	<p>[Écouteur HTTP] Nombre de codes d'erreur serveur HTTP 5XX générés par l'équilibrEUR de charge. Ce nombre n'inclut pas les codes de réponse générés par les instances enregistrées. Cette métrique est présentée si aucune instance saine n'est enregistrée sur l'équilibrEUR de charge, ou si le taux de demande dépasse la capacité des instances (débordement) ou de l'équilibrEUR de charge.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average ont chacun la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les instances dans us-west-2a connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour les nœuds de l'équilibrEUR de charge dans us-west-2a se remplit et les clients reçoivent une erreur 503. Si us-west-2b continue à répondre normalement, la somme pour l'équilibrEUR de charge est égale à celle pour us-west-2a.</p>

Métrique	Description
Latency	<p>[Écouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibrEUR de charge a envoyé la demande à une instance enregistrée au moment où l'instance a commencé à envoyer les en-têtes de réponse.</p> <p>[Écouteur TCP] Délai total, en secondes, avant que l'équilibrEUR de charge parvienne à établir une connexion à une instance enregistrée.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Average. Utilisez Maximum pour déterminer si des demandes prennent beaucoup plus de temps que la moyenne. Notez que Minimum n'est généralement pas utile.</p> <p>Exemple : supposons que l'équilibrEUR de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que les demandes envoyées à une instance dans us-west-2a aient une latence plus élevée. La moyenne pour us-west-2a est supérieure à la moyenne pour us-west-2b.</p>

Métrique	Description
RequestCount	<p>Nombre de demandes terminées ou de connexions effectuées au cours de l'intervalle spécifié (1 ou 5 minutes).</p> <p>[Écouteur HTTP] Nombre de demandes reçues et acheminées, y compris les réponses d'erreur HTTP provenant des instances enregistrées.</p> <p>[Écouteur TCP] Nombre de connexions effectuées aux instances enregistrées.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Minimum, Maximum et Average retournent tous la valeur 1.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge comporte 2 instances dans us-west-2a et 2 instances dans us-west-2b, et que 100 demandes soient envoyées à l'équilibrEUR de charge. 60 demandes sont envoyées à us-west-2a, chaque instance recevant 30 demandes, et 40 demandes sont envoyées à us-west-2b, chaque instance recevant 20 demandes. Avec la dimension AvailabilityZone , us-west-2a contient une somme de 60 demandes et us-west-2b, une somme de 40 demandes. Avec la dimension LoadBalancerName , la somme est de 100 demandes.</p>

Métrique	Description
SpilloverCount	<p>Nombre total de demandes qui ont été rejetées en raison de la saturation de la file d'attente des hausses.</p> <p>[Écouteur HTTP] L'équilibrEUR de charge renvoie un code d'erreur HTTP 503.</p> <p>[Écouteur TCP] L'équilibrEUR de charge ferme la connexion.</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro</p> <p>Statistics : la statistique la plus utile est Sum. Notez que Average, Minimum et Maximum sont présentés par nœud d'équilibrEUR de charge et ne sont généralement pas utiles.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les instances dans us-west-2a connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour le nœud d'équilibrEUR de charge dans us-west-2a se remplit, ce qui entraîne un débordement. Si us-west-2b continue à répondre normalement, la somme pour l'équilibrEUR de charge sera la même que celle pour us-west-2a.</p>

Métrique	Description
SurgeQueueLength	<p>Nombre total de demandes (écouteur HTTP) ou de connexions (écouteur TCP) qui sont en attente de routage vers une instance saine. La taille maximale de la file d'attente est 1 024. Les demandes ou connexions supplémentaires sont rejetées lorsque la file d'attente est saturée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter SpilloverCount .</p> <p>Critères de notification : il existe une valeur différente de zéro.</p> <p>Statistiques : la statistique la plus utile est Maximum, car elle représente le pic des demandes placées en file d'attente. La statistique Average peut être utile, associée à Minimum et Maximum, pour déterminer la plage des demandes placées en file d'attente. Notez que Sum n'est pas utile.</p> <p>Exemple : supposons que votre équilibrEUR de charge ait activé us-west-2a et us-west-2b, et que les instances dans us-west-2a connaissent une latence élevée et mettent du temps à répondre aux demandes. Par conséquent, la file d'attente des hausses pour les nœuds de l'équilibrEUR de charge dans us-west-2a se remplit et les clients connaîtront probablement une augmentation des temps de réponse. Si le problème persiste, l'équilibrEUR de charge présentera certainement des débordements (voir la métrique SpilloverCount). Si us-west-2b continue à répondre normalement, max pour l'équilibrEUR de charge sera le même que max pour us-west-2a.</p>

Métrique	Description
UnHealthyHostCount	<p>Nombre d'instances défaillantes enregistrées auprès de votre équilibrer de charge. Une instance est considérée comme défectueuse une fois qu'elle a dépassé le seuil de défectuosité configuré pour les vérifications de l'état. Une instance défectueuse est considérée comme à nouveau saine lorsqu'elle atteint le seuil de bonne santé configuré pour les vérifications de l'état.</p> <p>Critères de notification : il s'agit d'instances enregistrées</p> <p>Statistiques : les statistiques les plus utiles sont Average et Minimum. Ces statistiques sont déterminées par les nœuds de l'équilibrer de charge. Notez que certains nœuds de l'équilibrer de charge peuvent déterminer qu'une instance est défectueuse pendant une brève période, tandis que d'autres nœuds la considèrent comme saine.</p> <p>Exemple : voir HealthyHostCount .</p>

Les métriques suivantes vous permettent d'estimer vos coûts si vous migrez un Classic Load Balancer vers un Application Load Balancer. Ces mesures sont destinées à un usage informatif uniquement, et non à être utilisées avec des CloudWatch alarmes. Notez que si votre Classic Load Balancer possède plusieurs Écouteurs, ces métriques sont agrégées parmi les Écouteurs.

Ces estimations sont basées sur un équilibrer de charge équipé d'une règle par défaut et d'un certificat d'une taille de 2K. Si vous utilisez un certificat d'une taille de 4K ou supérieure, nous vous recommandons d'estimer vos coûts de la manière suivante : créez un Application Load Balancer basé sur votre Classic Load Balancer à l'aide de l'outil de migration et surveillez la métrique ConsumedLCUs pour l'Application Load Balancer. Pour plus d'informations, consultez [Migration de votre Classic Load Balancer](#) dans le Guide de l'utilisateur Elastic Load Balancing.

Métrique	Description
EstimatedALBActiveConnectionCount	

Métrique	Description
	Estimation du nombre de connexions TCP simultanées et actives entre les clients et l'équilibriseur de charge et entre l'équilibriseur de charge et les cibles.
EstimatedALBConsumedLCUs	Estimation du nombre d'unités de capacité d'équilibriseur de charge (LCU) utilisées par un Application Load Balancer. Vous payez le montant LCUs que vous utilisez par heure. Pour plus d'informations, consultez la section Tarification ELB .
EstimatedALBNewConnectionCount	Estimation du nombre de nouvelles connexions TCP établies entre les clients et l'équilibriseur de charge et entre l'équilibriseur de charge et les cibles.
EstimatedProcessedBytes	Estimation du nombre d'octets traités par un Application Load Balancer.

Dimensions de métriques pour les Classic Load Balancers

Pour filtrer les métriques pour votre Classic Load Balancer, utilisez les dimensions ci-dessous.

Dimension	Description
AvailabilityZone	Filtre les données des métriques par la zone de disponibilité spécifiée.
LoadBalancerName	Filtre les données des métriques par l'équilibriseur de charge spécifié.

Statistiques pour les métriques Classic Load Balancer

CloudWatch fournit des statistiques basées sur les points de données métriques publiés par ELB. Les statistiques sont des regroupements de données de métrique sur une période donnée. Lorsque vous demandez des statistiques, le flux de données renvoyé est identifié par le nom et la dimension de la

métrique. Une dimension est une name/value paire qui identifie une métrique de manière unique. Par exemple, vous pouvez demander des statistiques pour toutes les EC2 instances saines associées à un équilibrEUR de charge lancé dans une zone de disponibilité spécifique.

Le statistiques Minimum et Maximum reflètent les valeurs minimum et maximum signalées par les différents nœuds d'équilibrEUR de charge. Par exemple, supposons qu'il existe 2 nœuds d'équilibrEUR de charge. Un nœud a HealthyHostCount avec 2 pour Minimum, 10 pour Maximum et 6 pour Average, tandis que l'autre nœud a HealthyHostCount avec 1 pour Minimum, 5 pour Maximum et 3 pour Average. Par conséquent, l'équilibrEUR de charge a 1 pour Minimum, 10 pour Maximum et environ 4 pour Average.

La statistique Sum est la valeur regroupée pour tous les nœuds d'équilibrEUR de charge. Étant donné que les métriques incluent plusieurs rapports par période, Sum ne s'applique qu'aux métriques qui sont regroupées pour tous les nœuds d'équilibrEUR de charge, comme RequestCount, HTTPCode_ELB_XXX, HTTPCode_Backend_XXX, BackendConnectionErrors et SpilloverCount.

La statistique SampleCount est le nombre d'échantillons mesurés. Étant donné que les métriques sont collectées selon des intervalles de prélèvement et des événements, cette statistique n'est généralement pas utile. Par exemple, avec HealthyHostCount, SampleCount est basé sur le nombre d'échantillons que chaque nœud d'équilibrEUR de charge signale, et non sur le nombre d'hôtes sains.

Un centile indique la position relative d'une valeur dans un ensemble de données. Vous pouvez spécifier un centile en utilisant jusqu'à deux décimales (par exemple, p95.45). Par exemple, le 95e centile signifie que 95 % des données sont inférieures à cette valeur et que 5 % des données lui sont supérieures. Les centiles sont souvent utilisés pour isoler les anomalies. Par exemple, supposons qu'une application sert la majorité des demandes à partir d'un cache en 1 à 2 ms, mais en 100 à 200 ms si le cache est vide. Le valeur maximale reflète le cas plus lent, environ 200 ms. La moyenne n'indique pas la distribution des données. Les percentiles offrent une vue plus descriptive de performances de l'application. En utilisant le 99e percentile comme déclencheur ou CloudWatch alarme Auto Scaling, vous pouvez faire en sorte que le traitement de 1 % des demandes ne prenne pas plus de 2 ms.

Afficher CloudWatch les statistiques de votre équilibrEUR de charge

Vous pouvez consulter les CloudWatch statistiques de vos équilibrEURS de charge à l'aide de la EC2 console Amazon. Ces métriques s'affichent sous forme de graphiques de surveillance. Les

graphiques de surveillance affichent des points de données si l'équilibrEUR de charge est actif et reçoit des demandes.

Vous pouvez également consulter les métriques de votre équilibrEUR de charge à l'aide de la CloudWatch console.

Pour afficher des métriques à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (ÉquilibrEURs de charge).
3. Choisissez le nom de l'équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page détaillée.
4. Sélectionnez l'onglet Monitoring (Surveillance).
5. Pour obtenir une vue plus grande d'une seule métrique, passez le curseur sur son graphique, puis choisissez l'icône Maximize. Les mesures suivantes sont disponibles :
 - Hôtes sains — HealthyHostCount
 - Hôtes non sains — UnHealthyHostCount
 - Latence moyenne — Latency
 - Requêtes — RequestCount
 - Erreurs de connexion backend — BackendConnectionErrors
 - Longueur de file d'attente des hausses — SurgeQueueLength
 - Décompte de débordement — SpilloverCount
 - HTTP 2 XXs — HTTPCode_Backend_2XX
 - HTTP 3 XXs — HTTPCode_Backend_3XX
 - HTTP 4 XXs — HTTPCode_Backend_4XX
 - HTTP 5 XXs — HTTPCode_Backend_5XX
 - HTTP 4 XXs ELB — HTTPCode_ELB_4XX
 - ELB HTTP 5 — XXs HTTPCode_ELB_5XX
 - Nombre estimé d'octets traités — EstimatedProcessedBytes
 - Estimation de la consommation d'ALB — LCUs EstimatedALBConsumedLCUs
 - Nombre estimé de connexions actives ALB — EstimatedALBActiveConnectionCount
 - Nombre estimé de nouvelles connexions ALB — EstimatedALBNewConnectionCount

Pour afficher les métriques à l'aide de la CloudWatch console

1. Ouvrez la CloudWatch console à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez Métriques.
3. Sélectionnez l'espace de noms ELB.
4. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez une dimension de métrique pour afficher les métriques par équilibreur de charge, par zone de disponibilité ou pour l'ensemble des équilibreurs de charge.
 - Pour afficher une métrique pour toutes les dimensions, saisissez son nom dans le champ de recherche.
 - Pour afficher les métriques pour un seul équilibreur de charge, saisissez son nom dans le champ de recherche.
 - Pour afficher les métriques pour une seule zone de disponibilité, saisissez son nom dans le champ de recherche.

Journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

ELB fournit des journaux d'accès qui capturent des informations détaillées sur les demandes envoyées à votre équilibreur de charge. Chaque journal contient des informations comme l'heure à laquelle la demande a été reçue, l'adresse IP du client, les latences, les chemins de demande et les réponses du serveur. Vous pouvez utiliser ces journaux d'accès pour analyser les modèles de trafic et résoudre des problèmes.

Les journaux d'accès sont une fonctionnalité optionnelle d'ELB qui est désactivée par défaut. Une fois que vous avez activé les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge, ELB capture les journaux et les stocke dans le compartiment Amazon S3 que vous spécifiez. Vous pouvez désactiver la journalisation des accès à tout moment.

Tous les fichiers journaux des accès sont automatiquement chiffrés avec SSE-S3 avant d'être stockés dans votre compartiment S3, puis déchiffrés lorsque vous y accédez. Vous n'avez pas besoin d'intervenir ; le chiffrement et le déchiffrement sont effectués de manière transparente. Chaque fichier journal est chiffré à l'aide d'une clé unique, elle-même chiffrée à l'aide d'une clé KMS qui fait l'objet d'une rotation régulière. Pour plus d'informations, consultez [la section Protection des données à l'aide du chiffrement côté serveur avec des clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3](#).

L'utilisation des journaux d'accès n'implique aucun coût supplémentaire. Des frais de stockage vous seront facturés pour Amazon S3, mais pas pour la bande passante utilisée par ELB pour envoyer des fichiers journaux à Amazon S3. Pour plus d'informations sur les coûts de stockage, consultez [Tarification Amazon S3](#).

Table des matières

- [Fichiers journaux d'accès](#)
- [Entrées des journaux d'accès](#)
- [Traitement des journaux d'accès](#)
- [Activer les journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer](#)
- [Désactiver les journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer](#)

Fichiers journaux d'accès

ELB publie un fichier journal pour chaque nœud d'équilibreur de charge à l'intervalle que vous spécifiez. Vous pouvez spécifier un intervalle de publication de 5 minutes ou de 60 minutes lorsque vous activez le journal d'accès pour votre équilibreur de charge. Par défaut, ELB publie les journaux à intervalles de 60 minutes. Si l'intervalle est défini sur 5 minutes, les journaux sont publiés à 1 h 05, 1 h 10, 1 h 15, et ainsi de suite. Le démarrage de la livraison des journaux est différé de jusqu'à 5 minutes si l'intervalle est défini sur 5 minutes et jusqu'à 15 minutes si l'intervalle est défini sur 60 minutes. Vous pouvez modifier l'intervalle de publication à tout moment.

L'équilibreur de charge peut fournir plusieurs journaux pour la même période. Cela se produit généralement si le site connaît un trafic dense, dispose de plusieurs nœuds d'équilibreur de charge et a un intervalle court pour la publication des journaux.

Les noms de fichiers des journaux d'accès respectent le format suivant :

```
amzn-s3-demo-loadbalancer-logs[/logging-prefix]/AWSLogs/aws-account-id/  
elasticloadbalancing/region/yyyy/mm/dd/aws-account-id_elasticloadbalancing_region_load-  
balancer-name_end-time_ip-address_random-string.log
```

amzn-s3- demo-loadbalancer-logs

Le nom du compartiment S3.

prefix

(Facultatif) Préfixe (hiérarchie logique) pour le compartiment. Le préfixe que vous spécifiez ne doit pas inclure la chaîne AWSLogs. Pour plus d'informations, consultez [Organisation des objets à l'aide de préfixes](#).

AWSLogs

Nous ajoutons la partie du nom de fichier commençant par AWSLogs après le nom du compartiment et le préfixe facultatif que vous avez spécifié.

aws-account-id

L'identifiant du AWS compte du propriétaire.

region

Région pour votre équilibreur de charge et le compartiment S3.

aaaa/mm/jj

Date à laquelle le journal a été fourni.

load-balancer-name

Le nom de l'équilibreur de charge.

end-time

Date et heure auxquelles l'intervalle de journalisation a pris fin. Par exemple, une heure de fin de 20140215T2340Z contient des entrées pour les demandes effectuées entre 23 h 35 et 23 h 40, si l'intervalle de publication est de 5 minutes.

ip-address

Adresse IP du nœud d'équilibreur de charge qui a traité la demande. Pour un équilibreur de charge, il s'agit d'une adresse IP privée.

random-string

Chaîne aléatoire générée par le système.

Voici un exemple de nom de fichier journal avec un préfixe « my-app » :

```
s3://amzn-s3-demo-loadbalancer-logs/my-app/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/us-west-2/2018/02/15/123456789012_elasticloadbalancing_us-west-2_my-loadbalancer_20180215T2340Z_172.160.001.192_20sg8hgm.log
```

Voici un exemple de nom de fichier journal sans préfixe :

```
s3://amzn-s3-demo-loadbalancer-logs/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/us-west-2/2018/02/15/123456789012_elasticloadbalancing_us-west-2_my-loadbalancer_20180215T2340Z_172.160.001.192_20sg8hgm.log
```

Vous pouvez stocker vos fichiers journaux dans votre compartiment aussi longtemps que vous le souhaitez, mais vous pouvez également définir des règles de cycle de vie Amazon S3 pour archiver ou supprimer automatiquement les fichiers journaux. Pour plus d'informations, consultez la section [Gestion du cycle de vie des objets](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

Entrées des journaux d'accès

ELB enregistre les demandes envoyées à l'équilibrEUR de charge, y compris les demandes qui ne sont jamais parvenues aux instances principales. Par exemple, si un client envoie une demande incorrecte ou qu'il n'existe aucune instance saine pour répondre, les demandes sont quand-même consignées.

Important

ELB enregistre les demandes dans la mesure du possible. Il est recommandé d'utiliser les journaux d'accès pour comprendre la nature des demandes, et non comme comptabilisation complète de toutes les demandes.

Syntaxe

Chaque entrée contient les détails d'une seule demande adressée à l'équilibrEUR de charge. Tous les champs de l'entrée de journal sont séparés par des espaces. Chaque entrée du fichier journal a le format suivant :

```
timestamp elb client:port backend:port request_processing_time backend_processing_time  
response_processing_time elb_status_code backend_status_code received_bytes sent_bytes  
"request" "user_agent" ssl_cipher ssl_protocol
```

Le tableau suivant décrit les champs d'une entrée de journal d'accès.

Champ	Description
time	Date et heure auxquelles l'équilibrEUR de charge a reçU les demandes, au format ISO 8601.
elb	Nom de l'équilibrEUR de charge
client:port	Adresse IP et port du client demandeur.
backend:port	<p>Adresse IP et port de l'instance enregistrée qui a traité cette demande.</p> <p>Si l'équilibrEUR de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée, ou si l'instance ferme la connexion avant qu'une réponse puisse être envoyée, cette valeur est définie sur -.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur - si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inaktivité.</p>
request_processing_time	<p>[Écouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibrEUR de charge a reçU la demande au moment où il l'a envoyée à une instance enregistrée.</p> <p>[Écouteur TCP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibrEUR de charge a accepté une connexion TCP/SSL à partir d'un client au moment où il envoie le premier octet de données à une instance enregistrée.</p> <p>Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibrEUR de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inaktivité ou si le client envoie une demande incorrecte. En outre, pour les auditeurs TCP, cela peut se produire si le client établit une connexion avec l'équilibrEUR de charge, mais n'envoie pas de données.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inaktivité.</p>
backend_processing_time	[Écouteur HTTP] Durée totale écoulée, en secondes, du moment où l'équilibrEUR de charge a envoyé la demande à une instance enregistrée.

Champ	Description
	<p>ée au moment où l'instance a commencé à envoyer les en-têtes de réponse.</p> <p>[Écouteur TCP] Délai total, en secondes, avant que l'équilibrage de charge parvienne à établir une connexion à une instance enregistrée.</p> <p>Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibrage de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inactivité ou si le client envoie une demande incorrecte.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.</p>
response_processing_time	<p>[Écouteur HTTP] Durée totale écoulée (en secondes) du moment où l'équilibrage de charge a reçu l'en-tête de réponse de l'instance enregistrée au moment où il a commencé à envoyer la réponse au client. Cette durée inclut le temps en file d'attente sur l'équilibrage de charge et le temps d'acquisition de la connexion entre l'équilibrage de charge et le client.</p> <p>[Écouteur TCP] Durée totale écoulée (en secondes) du moment où l'équilibrage de charge a reçu le premier octet de l'instance enregistrée au moment où il a commencé à envoyer la réponse au client.</p> <p>Cette valeur est définie sur -1 si l'équilibrage de charge ne peut pas envoyer la demande à une instance enregistrée. Cela peut se produire si l'instance enregistrée ferme la connexion avant la fin du délai d'inactivité ou si le client envoie une demande incorrecte.</p> <p>Cette valeur peut également être définie sur -1 si l'instance enregistrée ne répond pas avant le délai d'inactivité.</p>
elb_status_code	[Écouteur HTTP] Code d'état de la réponse de l'équilibrage de charge.
backend_status_code	[Écouteur HTTP] Code d'état de la réponse de l'instance enregistrée.

Champ	Description
received_bytes	<p>Taille de la demande, en octets, reçue du client (demandeur).</p> <p>[Écouteur HTTP] La valeur inclut le corps de la demande, mais pas les en-têtes.</p> <p>[Écouteur TCP] La valeur inclut le corps de la demande et les en-têtes.</p>
sent_bytes	<p>Taille de la réponse, en octets, envoyée au client (demandeur).</p> <p>[Écouteur HTTP] La valeur inclut le corps de la réponse, mais pas les en-têtes.</p> <p>[Écouteur TCP] La valeur inclut le corps de la demande et les en-têtes.</p>
de la demande	<p>Ligne de demande du client placée entre guillemets et consignée au format suivant : Méthode HTTP + Protocole://en-tête hôte:port + Chemin + Version HTTP. L'équilibreur de charge conserve en l'état l'URL envoyée par le client lors de l'enregistrement de l'URI de la demande. Il ne définit pas le type de contenu pour le fichier journal d'accès. Lorsque vous traitez ce champ, tenez compte de la façon dont le client a envoyé l'URL.</p> <p>[Écouteur TCP] L'URL est constituée de trois tirets, séparés par un espace, et se termine par un espace (« --- »).</p>
user_agent	<p>[HTTP/HTTPS listener] A User-Agent string that identifies the client that originated the request. The string consists of one or more product identifiers, product[/version]. Si la chaîne est supérieure à 8 Ko, elle est tronquée.</p>
ssl_cipher	<p>[HTTPS/SSL listener] The SSL cipher. This value is recorded only if the incoming SSL/TLSla connexion a été établie après une négociation réussie. Sinon, la valeur est définie sur -.</p>
ssl_protocol	<p>[HTTPS/SSL listener] The SSL protocol. This value is recorded only if the incoming SSL/TLSla connexion a été établie après une négociation réussie. Sinon, la valeur est définie sur -.</p>

Exemples

Exemple d'entrée HTTP

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur HTTP (port 80 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.000073  
0.001048 0.000057 200 200 0 29 "GET http://www.example.com:80/ HTTP/1.1" "curl/7.38.0"  
--
```

Exemple d'entrée HTTPS

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur HTTPS (port 443 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80  
0.000086 0.001048 0.001337 200 200 0 57 "GET https://www.example.com:443/ HTTP/1.1"  
"curl/7.38.0" DHE-RSA-AES128-SHA TLSv1.2
```

Exemple d'entrée TCP

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur TCP (port 8080 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.001069  
0.000028 0.000041 -- 82 305 "----" "--" --
```

Exemple d'entrée SSL

Voici un exemple d'entrée de journal pour un écouteur SSL (port 8443 vers port 80) :

```
2015-05-13T23:39:43.945958Z my-loadbalancer 192.168.131.39:2817 10.0.0.1:80 0.001065  
0.000015 0.000023 -- 57 502 "----" "--" ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 TLSv1.2
```

Traitement des journaux d'accès

Si la demande est importante sur votre site web, votre équilibrEUR de charge peut générer des fichiers journaux avec des gigaoctets de données. Il se peut que vous ne puissiez pas traiter une telle quantité de données à l'aide du line-by-line traitement. Vous devrez donc peut-être utiliser des outils d'analyse qui proposent des solutions de traitement en parallèle. Par exemple, vous pouvez utiliser les outils d'analyse suivants pour analyser et traiter des journaux d'accès :

- Amazon Athena est un service de requête interactif qui facilite l'analyse des données dans Amazon S3 à l'aide du langage SQL standard. Pour de plus amples d'informations, consultez [Interrogation des journaux Classic Load Balancer](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Athena.
- [Loggly](#)
- [Splunk](#)
- [Sumo Logic](#)

Activer les journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

Pour activer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge, vous devez spécifier le nom du compartiment Amazon S3 dans lequel l'équilibreur de charge stockera les journaux. Vous devez également associer à ce compartiment une politique de compartiment qui accorde à ELB l'autorisation d'écrire dans le compartiment.

Tâches

- [Étape 1 : créer un compartiment S3](#)
- [Étape 2 : Attacher une politique à votre compartiment S3](#)
- [Étape 3 : configurer des journaux d'accès](#)
- [Étape 4 : vérifier les autorisations du compartiment](#)
- [Résolution des problèmes](#)

Étape 1 : créer un compartiment S3

Lorsque vous activez les journaux d'accès, vous devez spécifier un compartiment S3 pour les fichiers de journaux d'accès. Le compartiment doit répondre aux critères suivants :

Prérequis

- Le compartiment doit se situer dans la même région que l'équilibreur de charge. Le compartiment et l'équilibreur de charge peuvent être détenus par des comptes différents.
- La seule option de chiffrement côté serveur qui soit prise en charge est celle des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3). Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique [Clés de chiffrement gérées par Amazon S3 \(SSE-S3\)](#).

Pour créer un compartiment S3 vide à l'aide de la console Amazon S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Choisissez Créer un compartiment.
3. Sur la page Créeer un compartiment, procédez de la façon suivante :
 - a. Pour Nom du compartiment, saisissez le nom de votre compartiment. Ce nom doit être unique parmi tous les noms de compartiment existants dans Amazon S3. Dans certaines régions, des restrictions supplémentaires peuvent être appliquées aux noms de compartiment. Pour plus d'informations, consultez la section [Quotas, limitations et restrictions des compartiments](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.
 - b. Pour AWS Region (Région), sélectionnez la région où vous avez créé votre équilibrage de charge.
 - c. Pour le chiffrement par défaut, choisissez des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).
 - d. Choisissez Créeer un compartiment.

Étape 2 : Attacher une politique à votre compartiment S3

Votre compartiment S3 doit avoir une politique de compartiment qui accorde à ELB l'autorisation d'écrire les journaux d'accès dans le compartiment. Les stratégies de compartiment sont une collection d'instructions JSON écrites dans le langage d'access policy permettant de définir des autorisations d'accès pour votre compartiment. Chaque instruction comporte des informations relatives à une seule autorisation et contient une série d'éléments.

Si vous utilisez un bucket existant auquel est déjà attachée une politique, vous pouvez ajouter la déclaration pour les journaux d'accès ELB à la politique. Si vous procédez ainsi, nous vous recommandons d'évaluer l'ensemble d'autorisations résultant pour vous s'assurer que celles-ci sont appropriées pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder au compartiment pour trouver des journaux d'accès.

Politique de compartiment

Cette politique accorde des autorisations au service de livraison des journaux.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [
```

```
{  
    "Effect": "Allow",  
    "Principal": {  
        "Service": "logdelivery.elasticloadbalancing.amazonaws.com"  
    },  
    "Action": "s3:PutObject",  
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/*"  
}  
]  
}
```

Pour `Resource`, entrez l'ARN de l'emplacement des journaux d'accès, en utilisant le format indiqué dans l'exemple de politique. Incluez toujours l'ID du compte auprès de l'équilibrEUR de charge dans le chemin des ressources de l'ARN du compartiment S3. Cela garantit que seuls les équilibrEURS de charge du compte spécifié peuvent écrire des journaux d'accès dans le compartiment S3.

L'ARN que vous spécifiez dépend de l'inclusion ou non d'un préfixe lorsque vous activez les journaux d'accès à l'[étape 3](#).

Exemple d'ARN de compartiment S3 avec un préfixe

Le nom du compartiment S3 est amzn-s3-demo-logging-bucket et le préfixe est logging-prefix.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket/logging-prefix/AWSLogs/123456789012/*
```

[AWS GovCloud (US)] L'exemple suivant utilise la syntaxe ARN pour le AWS GovCloud (US) Regions.

```
arn:aws-us-gov:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket/logging-prefix/AWSLogs/123456789012/*
```

Exemple d'ARN de compartiment S3 sans préfixe

Le nom du compartiment S3 est amzn-s3-demo-logging-bucket. Il n'y a aucune portion de préfixe dans l'ARN du compartiment S3.

```
arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket/AWSLogs/123456789012/*
```

[AWS GovCloud (US)] L'exemple suivant utilise la syntaxe ARN pour le AWS GovCloud (US) Regions.

arn:aws-us-gov:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket/AWSLogs/123456789012/*

Politique relative aux anciens compartiments

Auparavant, pour les régions disponibles avant août 2022, nous avions besoin d'une politique accordant des autorisations à un compte ELB spécifique à la région. Cette ancienne politique est toujours prise en charge, mais nous vous recommandons de la remplacer par la nouvelle politique ci-dessus. Si vous préférez continuer à utiliser l'ancienne politique de bucket, qui n'est pas présentée ici, vous pouvez le faire.

À titre de référence, voici les IDs comptes ELB dans Principal lesquels vous devez spécifier. Notez que les régions qui ne figurent pas dans cette liste n'ont jamais pris en charge l'ancienne politique de compartiment.

- USA Est (Virginie du Nord) : 127311923021
- USA Est (Ohio) : 033677994240
- USA Ouest (Californie du Nord) : 027434742980
- USA Ouest (Oregon) : 797873946194
- Afrique (Le Cap) : 098369216593
- Asie-Pacifique (Hong Kong) : 754344448648
- Asie-Pacifique (DJakarta) : 589379963580
- Asie-Pacifique (Mumbai) : 718504428378
- Asie-Pacifique (Osaka) : 383597477331
- Asie-Pacifique (Séoul) : 600734575887
- Asie-Pacifique (Singapour) : 114774131450
- Asie-Pacifique (Sydney) : 783225319266
- Asie-Pacifique (Tokyo) : 582318560864
- Canada (Centre) : 985666609251
- Europe (Francfort) : 054676820928
- Europe (Irlande) : 156460612806
- Europe (Londres) : 652711504416
- Europe (Milan) : 635631232127
- Europe (Paris) : 009996457667

- Europe (Stockholm) : 897822967062
- Moyen-Orient (Bahreïn) : 076674570225
- Amérique du Sud (São Paulo) : 507241528517
- AWS GovCloud (USA Est) — 190560391635
- AWS GovCloud (US-Ouest) — 048591011584

Bonnes pratiques de sécurité

Pour améliorer la sécurité, utilisez un compartiment S3 précis ARNs.

- Utilisez le chemin complet des ressources, et pas uniquement l'ARN du compartiment S3.
- Incluez la partie ID de compte de l'ARN du compartiment S3.
- N'utilisez pas de caractères génériques (*) dans la partie identifiant de compte de l'ARN du compartiment S3.

Après avoir créé votre politique de compartiment, utilisez une interface Amazon S3, telle que la console ou AWS CLI les commandes Amazon S3, pour associer votre politique de compartiment à votre compartiment S3.

Pour associer votre politique de compartiment à votre compartiment à l'aide de la console

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Sélectionnez le nom du compartiment pour ouvrir sa page de détails.
3. Choisissez Permissions (Autorisations), Bucket policy (Politique de compartiment), puis Edit (Modifier).
4. Mettez à jour la politique de compartiment pour accorder les autorisations requises.
5. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour associer votre politique de compartiment à votre compartiment S3 à l'aide du AWS CLI

Utilisez la commande [put-bucket-policy](#). Dans cet exemple, la politique de compartiment a été enregistrée dans le fichier .json spécifié.

```
aws s3api put-bucket-policy \
--bucket amzn-s3-demo-bucket \
```

```
--policy file://access-log-policy.json
```

Étape 3 : configurer des journaux d'accès

Utilisez la procédure suivante pour configurer les journaux d'accès afin de capturer les informations relatives aux demandes et de transmettre les fichiers journaux à votre compartiment S3.

Prérequis

Le compartiment doit répondre aux exigences décrites à l'[étape 1](#) et vous devez y associer une politique de compartiment comme décrit à l'[étape 2](#). Si vous spécifiez un préfixe, celui-ci ne doit pas inclure la chaîne « AWSLogs ».

Pour configurer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
3. Sélectionnez le nom de votre équilibreur de charge afin d'ouvrir sa page de détails.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Monitoring, procédez comme suit :
 - a. Activer Access logs.
 - b. Pour S3 URI, saisissez l'URI S3 de vos fichiers journaux. L'URI que vous spécifiez varie selon que vous utilisez ou non un préfixe.
 - URI avec un préfixe : s3://*amzn-s3-demo-logging-bucket/logging-prefix*
 - URI sans préfixe : s3://*amzn-s3-demo-logging-bucket*
 - c. Conservez Logging interval à 60 minutes - default.
 - d. Sélectionnez Enregistrer les modifications.

Pour configurer les journaux d'accès pour votre équilibreur de charge à l'aide du AWS CLI

Créez d'abord un fichier .json qui permet à ELB de capturer et de transmettre des journaux toutes les 60 minutes au compartiment S3 que vous avez créé pour les journaux :

```
{
```

```
"AccessLog": {  
    "Enabled": true,  
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-logging-bucket",  
    "EmitInterval": 60,  
    "S3BucketPrefix": "my-app"  
}  
}
```

Spécifiez ensuite le fichier .json dans la [modify-load-balancer-attributes](#) commande comme suit :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-Loadbalancer --load-  
balancer-attributes file://my-json-file.json
```

Voici un exemple de réponse.

```
{  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "AccessLog": {  
            "Enabled": true,  
            "EmitInterval": 60,  
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-logging-bucket",  
            "S3BucketPrefix": "my-app"  
        }  
    },  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer"  
}
```

Pour gérer le compartiment S3 pour vos journaux d'accès

Assurez-vous de désactiver les journaux d'accès avant de supprimer le compartiment que vous avez configuré pour ces derniers. Sinon, si un nouveau bucket portant le même nom et la politique de bucket requise est créée dans un compartiment Compte AWS dont vous n'êtes pas le propriétaire, ELB pourrait écrire les journaux d'accès à votre équilibrage de charge dans ce nouveau compartiment.

Étape 4 : vérifier les autorisations du compartiment

Une fois les journaux d'accès activés pour votre équilibrage de charge, ELB valide le compartiment S3 et crée un fichier de test pour s'assurer que la politique du compartiment spécifie les autorisations requises. Vous pouvez utiliser la console S3 pour vérifier que le fichier test a été créé. Le fichier test n'est pas un fichier journal d'accès réel ; il ne contient pas de modèles d'enregistrement.

Pour vérifier qu'ELB a créé un fichier de test dans votre compartiment S3

1. Ouvrez la console Amazon S3 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Sélectionnez le nom du compartiment S3 que vous avez spécifié pour les journaux d'accès.
3. Accédez au fichier test, ELBAccessLogFile. L'emplacement varie selon que vous utilisez ou non un préfixe.
 - Emplacement avec un préfixe : *amzn-s3-demo-loadbalancer-logs//logging-prefix/AWSLogs/123456789012ELBAccessLogFile*
 - Emplacement sans préfixe : *amzn-s3-demo-loadbalancer-logs//AWSLogs/123456789012ELBAccessLogFile*

Résolution des problèmes

Accès refusé pour le bucket :**bucket-name**. Veuillez vérifier l'autorisation de S3bucket

Si vous recevez une erreur, les éléments suivants sont des causes possibles :

- La politique du compartiment n'accorde pas à ELB l'autorisation d'écrire des journaux d'accès dans le compartiment. Vérifiez que vous utilisez la bonne politique en matière de compartiments pour la région. Vérifiez que l'ARN de la ressource utilise le même nom de compartiment que celui que vous avez spécifié lorsque vous avez activé les journaux d'accès. Vérifiez que l'ARN de la ressource n'inclut pas de préfixe si vous n'en avez pas spécifié lorsque vous avez activé les journaux d'accès.
- Le compartiment utilise une option de chiffrement côté serveur non prise en charge. Le compartiment doit utiliser des clés gérées par Amazon S3 (SSE-S3).

Désactiver les journaux d'accès pour votre Classic Load Balancer

Vous pouvez désactiver les journaux d'accès pour votre équilibrage de charge à tout moment. Après avoir désactivé les journaux d'accès, ces derniers restent dans votre compartiment Amazon S3 jusqu'à ce que vous les supprimiez. Pour plus d'informations, consultez la section [Utilisation des compartiments S3](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon S3.

Pour désactiver les journaux d'accès pour votre équilibrage de charge à l'aide de la console

1. Ouvrez la EC2 console Amazon à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Dans le panneau de navigation, sous Load Balancing (Équilibrage de charge), choisissez Load Balancers (Équilibreurs de charge).
3. Sélectionnez le nom de votre équilibrEUR de charge afin d'ouvrir sa page de détails.
4. Dans l'onglet Attributes, choisissez Edit.
5. Sur la page Edit load balancer attributes, dans la section Monitoring, désactiver Access logs.

Pour désactiver les journaux d'accès à l'aide du AWS CLI

Utilisez la [modify-load-balancer-attributes](#) commande suivante pour désactiver les journaux d'accès :

```
aws elb modify-load-balancer-attributes --load-balancer-name my-loadbalancer --load-balancer-attributes "{\"AccessLog\":{\"Enabled\":false}}"
```

Voici un exemple de réponse :

```
{  
    "LoadBalancerName": "my-loadbalancer",  
    "LoadBalancerAttributes": {  
        "AccessLog": {  
            "S3BucketName": "amzn-s3-demo-loadbalancer-logs",  
            "EmitInterval": 60,  
            "Enabled": false,  
            "S3BucketPrefix": "my-app"  
        }  
    }  
}
```

Résoudre les problèmes liés à votre Classic Load Balancer

Les tableaux suivants répertorient les ressources de résolution des problèmes qui pourront vous être utiles lors de l'utilisation d'un Classic Load Balancer.

erreurs d'API

Erreur

[CertificateNotFound: Non défini](#)

[OutofService: une erreur passagère s'est produite](#)

Erreurs HTTP

Erreur

[HTTP 400 : BAD_REQUEST](#)

[HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#)

[HTTP 408 : Délai d'attente des demandes](#)

[HTTP 502 : Passerelle erronée](#)

[HTTP 503 : Service indisponible](#)

[HTTP 504 : Délai de passerelle expiré](#)

Métriques de code de réponse

Métrique de code de réponse

[HTTPCode_ELB_4XX](#)

[HTTPCode_ELB_5XX](#)

[HTTPCode_Backend_2xx](#)

Métrique de code de réponse

[HTTPCode_Backend_3xx](#)

[HTTPCode_Backend_4xx](#)

[HTTPCode_Backend_5xx](#)

Problèmes de surveillance de l'état

Problème

[Erreur de page cible de vérification de l'état](#)

[La connexion aux instances a expiré](#)

[L'authentification par clé publique échoue](#)

[L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibrEUR de charge](#)

[Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts](#)

[Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la surveillance de l'état ELB](#)

Problèmes de connectivité

Problème

[Les clients ne peuvent pas se connecter à un équilibrEUR de charge accessible sur Internet](#)

[Les requêtes envoyées à un domaine personnalisé ne sont pas reçues par l'équilibrEUR de charge](#)

[Les requêtes HTTPS envoyées à l'équilibrEUR de charge renvoient « NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID »](#)

Problèmes d'enregistrement d'instance

Problème

[L'enregistrement d'une EC2 instance prend trop de temps](#)

[Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante](#)

Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : erreurs d'API

Vous trouverez ci-dessous les messages d'erreur renvoyés par l'API ELB, les causes potentielles et les mesures que vous pouvez prendre pour résoudre les problèmes.

Messages d'erreur

- [CertificateNotFound: Non défini](#)
- [OutofService: une erreur passagère s'est produite](#)

CertificateNotFound: Non défini

Cause 1 : la propagation du certificat vers toutes les Régions est retardée lorsque ce certificat est créé à l'aide de la AWS Management Console. Lorsque ce retard a lieu, le message d'erreur apparaît lors de la dernière étape du processus de création de l'équilibreur de charge.

Solution 1 : attendez environ 15 minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, accédez au [Centre AWS Support](#) pour obtenir de l'aide.

Cause 2 : Si vous utilisez directement l'API AWS CLI or, vous pouvez recevoir cette erreur si vous fournissez un Amazon Resource Name (ARN) pour un certificat qui n'existe pas.

Solution 2 : utilisez l'action AWS Identity and Access Management (IAM) [GetServerCertificate](#)pour obtenir l'ARN du certificat et vérifier que vous avez fourni la bonne valeur pour l'ARN.

OutofService: une erreur passagère s'est produite

Cause : Il existe un problème interne transitoire au sein du service ELB ou du réseau sous-jacent. Ce problème temporaire peut également se produire lorsqu'ELB interroge l'état de santé de l'équilibreur de charge et de ses instances enregistrées.

Solution : relancez l'appel d'API. Si le problème persiste, accédez au [Centre AWS Support](#) pour obtenir de l'aide.

Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : erreurs HTTP

La méthode HTTP (également appelée verbe) spécifie l'action à exécuter sur la ressource qui reçoit une demande HTTP. Les méthodes standard pour les demandes HTTP sont définies dans la section du RFC 2616 concernant les [définitions de méthode](#). Les méthodes standard incluent GET, POST, PUT, HEAD et OPTIONS. Certaines applications web ont besoin (et parfois introduisent) de méthodes qui sont des extensions de méthodes HTTP/1.1. Les exemples courants de méthodes étendues HTTP incluent PATCH, REPORT, MKCOL, PROPFIND, MOVE et LOCK. ELB accepte toutes les méthodes HTTP standard et non standard.

Les demandes et les réponses HTTP utilisent des champs d'en-tête pour envoyer des informations concernant les messages HTTP. Les champs d'en-tête sont des paires nom-valeur dont les noms et les valeurs sont séparés par un signe deux points, et qui sont séparées entre elles par un retour chariot (CR) et un saut de ligne (LF). Un ensemble standard de champs d'en-tête HTTP est défini dans la section du RFC 2616 concernant les [en-têtes de message](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [En-têtes HTTP et Classic Load Balancers](#).

Lorsqu'un équilibrEUR de charge reçoit une demande HTTP, il vérifie que cette dernière est correcte et contrôle la longueur de la méthode. La longueur totale de la méthode dans une demande HTTP vers un équilibrEUR de charge ne doit pas dépasser 127 caractères. Si la requête HTTP réussit les deux vérifications, l'équilibrEUR de charge envoie la demande à l' EC2 instance. Si le champ de méthode de la demande est incorrect, l'équilibrEUR de charge répond par une erreur [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#). Si la longueur de la méthode dans la demande dépasse 127 caractères, l'équilibrEUR de charge répond par une erreur [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#).

L' EC2 instance traite une demande valide en implémentant la méthode dans la demande et en renvoyant une réponse au client. Vos instances doivent être configurées pour traiter les méthodes prises en charge et non prises en charge.

Voici des messages d'erreur renvoyés par votre équilibrEUR de charge, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Messages d'erreur

- [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#)

- [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#)
- [HTTP 408 : Délai d'attente des demandes](#)
- [HTTP 502 : Passerelle erronée](#)
- [HTTP 503 : Service indisponible](#)
- [HTTP 504 : Délai de passerelle expiré](#)

HTTP 400 : BAD_REQUEST

Description : indique que le client a envoyé une demande incorrecte.

Cause 1 : le client a envoyé une demande incorrecte qui ne respecte pas les spécifications HTTP. Par exemple, une demande ne peut pas comporter d'espace dans l'URL.

Cause 2 : Le client a utilisé la méthode HTTP CONNECT, qui n'est pas prise en charge par ELB.

Solution : connectez-vous directement à votre instance et saisissez les détails de la demande du client. Vérifiez que les demandes sont correctes dans les en-têtes et l'URL. Vérifiez que la demande respecte les spécifications HTTP. Vérifiez que la méthode HTTP CONNECT n'est pas utilisés.

HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED

Description : indique que la longueur de la méthode n'est pas valide.

Cause : la longueur de la méthode dans l'en-tête de la demande dépasse 127 caractères.

Solution : vérifiez la longueur de la méthode.

HTTP 408 : Délai d'attente des demandes

Description : indique que le client a annulé la demande ou n'a pas pu envoyer une demande complète.

Cause 1 : une interruption du réseau ou une structure de demande incorrecte, comme des en-têtes partiellement formés, une taille de contenu spécifiée ne correspondant pas à la taille de contenu réelle transmise, etc.

Solution 1 : inspectez le code qui constitue la demande et essayez de l'envoyer directement à vos instances enregistrées (ou à un environnement de développement/test) où vous aurez plus de contrôle pour examiner la demande réelle.

Cause 2 : la connexion au client est fermée (l'équilibrer de charge n'a pas pu envoyer une réponse)

Solution 2 : vérifiez que le client ne ferme pas la connexion avant l'envoi d'une réponse en utilisant un renifleur de paquets sur la machine sur laquelle vous effectuez la demande.

HTTP 502 : Passerelle erronée

Description : indique que l'équilibrer de charge n'a pas pu analyser la réponse envoyée à partir d'une instance enregistrée.

Cause : réponse incorrecte d'une instance ou problème éventuel lié à l'équilibrer de charge.

Solution : vérifiez que la réponse envoyée à partir de l'instance est conforme aux spécifications HTTP. Accédez au [Centre AWS Support](#) pour obtenir de l'aide.

HTTP 503 : Service indisponible

Description : indique que l'équilibrer de charge ou les instances enregistrées sont à l'origine de l'erreur.

Cause 1 : capacité insuffisante dans l'équilibrer de charge pour traiter la demande.

Solution 1 : il doit s'agir d'un problème temporaire qui ne devrait pas durer plus de quelques minutes. Si le problème persiste, accédez au [Centre AWS Support](#) pour obtenir de l'aide.

Cause 2 : aucune instance n'est enregistrée.

Solution 2 : enregistrez au moins une instance dans chaque zone de disponibilité dans laquelle votre équilibrer de charge est configuré pour répondre. Vérifiez cela en consultant les HealthyHostCount indicateurs contenus dans CloudWatch. Si vous ne pouvez pas vérifier qu'une instance est enregistrée dans chaque zone de disponibilité, nous vous recommandons d'activer l'équilibrage de charge entre zones. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurer la répartition de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer](#).

Cause 3 : il n'y a aucune instance saine.

Solution 3 : vérifiez que vous avez des instances saines dans chaque zone de disponibilité dans laquelle votre équilibrer de charge est configuré pour répondre. Vérifiez ceci en examinant la métrique HealthyHostCount.

Cause 4 : la file d'attente des hausses est saturée.

Solution 4 : assurez-vous que vos instances ont une capacité suffisante pour gérer le taux de demandes. Vérifiez ceci en examinant la métrique SpilloverCount.

HTTP 504 : Délai de passerelle expiré

Description : indique que l'équilibrer de charge a fermé une connexion parce qu'une demande ne s'est pas achevée avant la fin du délai d'inactivité.

Cause 1 : le délai de réponse de l'application est supérieur au délai d'inactivité configuré.

Solution 1 : surveillez les métriques HTTPCode_ELB_5XX et Latency. Si ces métriques augmentent, cela peut être dû au fait que l'application ne répond pas avant la fin du délai d'inactivité. Pour plus de détails sur les demandes dont le délai est expiré, activez les journaux d'accès sur l'équilibrer de charge et consultez les 504 codes de réponse dans les journaux générés par ELB. Si nécessaire, vous pouvez augmenter votre capacité ou le délai d'inactivité configuré afin que les opérations longues (par exemple, le chargement d'un fichier volumineux) puissent se terminer. Pour plus d'informations, voir [Configurer le délai d'inactivité des connexions de votre Classic Load Balancer](#) et [Comment résoudre les problèmes de latence élevée de l'ELB](#).

Cause 2 : Instances enregistrées fermant la connexion à ELB.

Solution 2 : activez les paramètres de maintien en vie sur vos EC2 instances et assurez-vous que le délai de conservation est supérieur aux paramètres de délai d'inactivité de votre équilibrer de charge.

Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : métriques de code de réponse

Votre équilibrer de charge envoie des métriques à Amazon CloudWatch pour les codes de réponse HTTP envoyés aux clients, en identifiant la source des erreurs comme étant l'équilibrer de charge ou les instances enregistrées. Vous pouvez utiliser les métriques renvoyées par votre équilibrer de charge CloudWatch pour résoudre les problèmes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [CloudWatch statistiques pour votre Classic Load Balancer](#).

Vous trouverez ci-dessous les mesures du code de réponse renvoyées par CloudWatch votre équilibrer de charge, les causes potentielles et les mesures que vous pouvez prendre pour résoudre les problèmes.

Métriques de code de réponse

- [HTTPCode_ELB_4XX](#)
- [HTTPCode_ELB_5XX](#)
- [HTTPCode_Backend_2xx](#)
- [HTTPCode_Backend_3xx](#)
- [HTTPCode_Backend_4xx](#)
- [HTTPCode_Backend_5xx](#)

HTTPCode_ELB_4XX

Cause : demande incorrecte ou annulée par le client.

Solutions

- Consultez [HTTP 400 : BAD_REQUEST](#).
- Consultez [HTTP 405 : METHOD_NOT_ALLOWED](#).
- Consultez [HTTP 408 : Délai d'attente des demandes](#).

HTTPCode_ELB_5XX

Cause : l'équilibrEUR de charge ou l'instance enregistrée est à l'origine de l'erreur, ou l'équilibrEUR de charge ne peut pas analyser la réponse.

Solutions

- Consultez [HTTP 502 : Passerelle erronée](#).
- Consultez [HTTP 503 : Service indisponible](#).
- Consultez [HTTP 504 : Délai de passerelle expiré](#).

HTTPCode_Backend_2xx

Cause : réponse de réussite normale des instances enregistrées.

Solution : aucune.

HTTPCode_Backend_3xx

Cause : réponse de redirection envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou d'erreurs sur votre instance afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibrEUR de charge) pour afficher les réponses.

HTTPCode_Backend_4xx

Cause : réponse d'erreur de client envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou d'erreurs sur vos instances afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibrEUR de charge) pour afficher les réponses.

 Note

Si le client annule une demande HTTP qui a été lancée avec un en-tête Transfer-Encoding : chunked, un problème connu a lieu avec lequel l'équilibrEUR de charge transmet la demande à l'instance, même si le client a annulé à la demande. Cela peut entraîner des erreurs de serveur backend.

HTTPCode_Backend_5xx

Cause : réponse d'erreur de serveur envoyée par les instances enregistrées.

Solution : affichez les journaux d'accès ou les journaux d'erreurs sur vos instances afin de déterminer la cause. Envoyez les demandes directement à l'instance (sans passer par l'équilibrEUR de charge) pour afficher les réponses.

 Note

Si le client annule une demande HTTP qui a été lancée avec un en-tête Transfer-Encoding : chunked, un problème connu a lieu avec lequel l'équilibrEUR de charge transmet la demande à l'instance, même si le client a annulé à la demande. Cela peut entraîner des erreurs de serveur backend.

Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : surveillance de l'état de santé

Votre équilibrage de charge vérifie l'état de ses instances enregistrées à l'aide de la configuration de contrôle de santé par défaut fournie par ELB ou d'une configuration de contrôle de santé personnalisée que vous spécifiez. La configuration de la vérification de l'état contient des informations comme le protocole, le port de ping, le chemin de ping, le délai de réponse et l'intervalle de vérification de l'état. Une instance est considérée comme saine si elle retourne un code de réponse 200 dans l'intervalle de vérification de l'état. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Health des instances de votre Classic Load Balancer](#).

Si l'état actuel de tout ou partie de vos instances est OutOfService et que le champ de description affiche le message Instance has failed at least the Unhealthy Threshold number of health checks consecutively, les instances n'ont pas réussi la vérification de l'état de l'équilibrage de charge. Voici les problèmes à rechercher, les causes potentielles et les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes.

Problèmes

- [Erreur de page cible de vérification de l'état](#)
- [La connexion aux instances a expiré](#)
- [L'authentification par clé publique échoue](#)
- [L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibrage de charge](#)
- [Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts](#)
- [Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la surveillance de l'état ELB](#)

Erreur de page cible de vérification de l'état

Problème : une demande HTTP GET envoyée à l'instance sur le port de ping et le chemin de ping spécifiés (par exemple, HTTP:80/index.html) reçoit un code de réponse autre que 200.

Cause 1 : aucune page cible n'est configurée sur l'instance.

Solution 1 : créez une page cible (par exemple, index.html) sur chaque instance enregistrée et spécifiez son chemin comme chemin de ping.

Cause 2 : la valeur de l'en-tête Content-Length dans la réponse n'est pas définie.

Solution 2 : si la réponse inclut un corps, définissez la valeur de l'en-tête Content-Length sur une valeur supérieure ou égale à zéro, ou définissez la valeur de Transfer-Encoding sur « chunked ».

Cause 3 : l'application n'est pas configurée pour recevoir des demandes de l'équilibrEUR de charge ou pour renvoyer un code de réponse 200.

Solution 3 : vérifiez l'application sur votre instance pour enquêTER sur la cause.

La connexion aux instances a expiré

Problème : les demandes de bilan de santé envoyées par votre équilibrEUR de charge à vos EC2 instances expireNT ou échouENT par intermittence.

Tout d'abord, vérifiez le problème en vous connectant directement à l'instance. Nous vous recommandons de vous connecter à votre instance à partir du réseau en utilisant l'adresse IP privée de l'instance.

Utilisez la commande suivante pour une connexion TCP :

```
telnet private-IP-address-of-the-instance port
```

Utilisez la commande suivante pour une connexion HTTP ou HTTPS :

```
curl -I private-IP-address-of-the-instance:port/health-check-target-page
```

Si vous utilisez une HTTP/HTTPS connexion et que vous obtenez une réponse autre que 200, consultez [Erreur de page cible de vérification de l'état](#). Si vous pouvez vous connecter directement à l'instance, vérifiez les points suivants :

Cause 1 : l'instance ne peut pas répondre dans le délai de réponse configuré.

Solution 1 : ajustez les paramètres de délai de réponse dans la configuration de vérification de l'état de votre équilibrEUR de charge.

Cause 2 : l'instance est soumise à une charge importante et dépasse votre délai de réponse configuré pour répondre.

Solution 2 :

- Vérifiez dans le graphique de surveillance si l'UC est sur-utilisée. Pour plus d'informations, consultez [Obtenir des statistiques pour une EC2 instance spécifique](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Vérifiez l'utilisation des autres ressources de l'application, telles que la mémoire ou les limites, en vous connectant à vos EC2 instances.
- Si nécessaire, ajoutez des instances supplémentaires ou activez Auto Scaling. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Cause 3 : si vous utilisez une connexion HTTP ou HTTPS et que la vérification de l'état est effectuée sur une page cible spécifiée dans le champ de chemin de ping (par exemple, HTTP : 80 / index.html), la page cible peut prendre plus de temps pour répondre que votre délai d'attente configuré.

Solution 3 : utilisez une page cible de vérification de l'état plus simple ou ajustez les paramètres d'intervalle de vérification de l'état.

L'authentification par clé publique échoue

Problème : un équilibrEUR de charge configuré pour utiliser le protocole HTTPS ou SSL avec l'authentification principale activée ne réussit pas l'authentification par clé publique.

Cause : la clé publique sur le certificat SSL ne correspond pas à la clé publique configurée sur l'équilibrEUR de charge. Utilisez la commande s_client pour afficher la liste des certificats de serveur dans la chaîne de certificats. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [s_client](#) dans la documentation OpenSSL.

Solution : vous devez peut-être mettre à jour votre certificat SSL. Si votre certificat SSL est à jour, essayez de le réinstaller sur votre équilibrEUR de charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer](#).

L'instance ne reçoit pas le trafic provenant de l'équilibrEUR de charge

Problème : le groupe de sécurité pour l'instance bloque le trafic provenant de l'équilibrEUR de charge.

Effectuez une capture de paquet sur l'instance pour vérifier le problème. Utilisez la commande suivante :

```
# tcpdump port health-check-port
```

Cause 1 : le groupe de sécurité associé à l'instance n'autorise pas le trafic provenant de l'équilibrEUR de charge.

Solution 1 : modifiez le groupe de sécurité de l'instance pour autoriser le trafic provenant de l'équilibrer de charge. Ajoutez une règle pour autoriser tout le trafic à partir du groupe de sécurité de l'équilibrer de charge.

Cause 2 : le groupe de sécurité de votre équilibrer de charge n'autorise pas le trafic vers les EC2 instances.

Solution 2 : modifiez le groupe de sécurité de votre équilibrer de charge pour autoriser le trafic vers les sous-réseaux et les EC2 instances.

Pour plus d'informations sur la gestion des groupes de sécurité, consultez [Configurez les groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer](#).

Des ports sur l'instance ne sont pas ouverts

Problème : le bilan de santé envoyé à l' EC2 instance par l'équilibrer de charge est bloqué par le port ou un pare-feu.

Vérifiez le problème en utilisant la commande suivante :

```
netstat -ant
```

Cause : le port de vérification de l'état ou le port d'écouteur spécifié (s'ils sont configurés différemment) n'est pas ouvert. Les ports spécifiés pour la vérification de l'état et le port d'écoute doivent être ouverts et à l'écoute.

Solution : ouvrez le port d'écoute et le port spécifié dans votre configuration de vérification de l'état (s'ils sont configurés différemment) sur vos instances pour recevoir le trafic de l'équilibrer de charge.

Les instances d'un groupe Auto Scaling ne réussissent pas la surveillance de l'état ELB

Problème : les instances de votre groupe Auto Scaling réussissent la surveillance de l'état Auto Scaling par défaut, mais pas la surveillance de l'état ELB.

Cause : Auto Scaling utilise des contrôles d' EC2 état pour détecter les problèmes matériels et logiciels liés aux instances, mais l'équilibrer de charge effectue des contrôles de santé en envoyant une demande à l'instance et en attendant un code de réponse 200, ou en établissant une connexion TCP (pour un contrôle de santé basé sur le protocole TCP) avec l'instance.

Une instance peut ne pas réussir la vérification de l'état ELB, parce qu'une application s'exécutant sur l'instance connaît des problèmes faisant que l'équilibrer de charge considère l'instance comme étant hors service. Cette instance peut passer avec succès le test de santé Auto Scaling ; elle ne sera pas remplacée par la politique Auto Scaling car elle est considérée comme saine sur la base du contrôle de EC2 statut.

Solution : utilisez la surveillance de l'état ELB pour votre groupe Auto Scaling. Lorsque vous utilisez la surveillance de l'état ELB, Auto Scaling détermine l'état de santé de vos instances en vérifiant les résultats de la surveillance de l'état de l'instance et de la surveillance de l'état ELB. Pour plus d'informations, consultez la section [Ajouter des bilans de santé ELB à votre groupe Auto Scaling](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2 Auto Scaling.

Résolution des problèmes liés à un Classic Load Balancer : connectivité client

Les clients ne peuvent pas se connecter à un équilibrer de charge accessible sur Internet

Si l'équilibrer de charge ne répond pas aux requêtes, vérifiez les points suivants :

Votre équilibrer de charge accessible sur Internet est attaché à un sous-réseau privé

Vous devez spécifier des sous-réseaux publics pour votre équilibrer de charge. Un sous-réseau public dispose d'une route vers une passerelle Internet pour Virtual Private Cloud (VPC).

Un groupe de sécurité ou une liste ACL n'autorise pas le trafic

Le groupe de sécurité pour l'équilibrer de charge et tout réseau ACLs pour les sous-réseaux de l'équilibrer de charge doivent autoriser le trafic entrant en provenance des clients et le trafic sortant vers les clients sur les ports du récepteur. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configurez les groupes de sécurité pour votre Classic Load Balancer](#).

Les requêtes envoyées à un domaine personnalisé ne sont pas reçues par l'équilibrer de charge

Si l'équilibrer de charge ne reçoit pas les requêtes envoyées à un domaine personnalisé, vérifiez les points suivants :

Le nom de domaine personnalisé ne correspond pas à l'adresse IP de l'équilibrEUR de charge

- Confirmez l'adresse IP à laquelle le nom de domaine personnalisé correspond à l'aide d'une interface de ligne de commande.
 - Linux, macOS ou Unix : vous pouvez utiliser la commande dig dans Terminal. Par exemple, `dig example.com`
 - Windows : vous pouvez utiliser la commande nslookup dans Command Prompt. Par exemple, `nslookup example.com`
- Vérifiez à quelle adresse IP le nom DNS de l'équilibrEUR de charge correspond à l'aide d'une interface de ligne de commande.
- Comparez les résultats des deux sorties. Les adresses IP doivent correspondre.

Les requêtes HTTPS envoyées à l'équilibrEUR de charge renvoient
« NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID »

Si des requêtes HTTPS reçoivent NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID de l'équilibrEUR de charge, vérifiez les causes possibles suivantes :

- Le nom de domaine utilisé dans la requête HTTPS ne correspond pas au nom alternatif spécifié dans le certificat ACM associé aux écouteurs.
- Le nom DNS par défaut de l'équilibrEUR de charge est utilisé. Le nom DNS par défaut ne peut pas être utilisé pour effectuer des requêtes HTTPS, car aucun certificat public ne peut être demandé pour le domaine *.amazonaws.com.

Résoudre les problèmes liés à un Classic Load Balancer : enregistrement d'instance

Lorsque vous enregistrez une instance auprès de votre équilibrEUR de charge, plusieurs étapes doivent être suivies avant que l'équilibrEUR de charge puisse commencer à envoyer des demandes à votre instance.

Vous trouverez ci-dessous les problèmes que votre équilibrEUR de charge peut rencontrer lors de l'enregistrement de vos EC2 instances, leurs causes potentielles et les mesures que vous pouvez prendre pour les résoudre.

Problèmes

- [L'enregistrement d'une EC2 instance prend trop de temps](#)
- [Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante](#)

L'enregistrement d'une EC2 instance prend trop de temps

Problème : les EC2 instances enregistrées prennent plus de temps que prévu pour rester dans l'InServiceétat.

Cause : votre instance peut ne pas avoir réussi la vérification de l'état. Une fois les étapes initiales de l'enregistrement d'instance achevées (cela peut prendre jusqu'à environ 30 secondes), l'équilibrage de charge commence à envoyer des demandes de vérification de l'état. Votre instance n'est pas à l'état InService tant que qu'une vérification de l'état n'a pas réussi.

Solution : consultez [La connexion aux instances a expiré](#).

Impossible d'enregistrer une instance lancée à partir d'une AMI payante

Problème : ELB n'enregistre pas d'instance lancée à l'aide d'une AMI payante.

Cause : Vos instances ont peut-être été lancées à l'aide d'une AMI payante d'[Amazon DevPay](#).

Solution : ELB ne prend pas en charge l'enregistrement d'instances lancées à l'aide AMIs d'[Amazon DevPay](#). Notez que vous pouvez utiliser les produits payants AMIs depuis [AWS Marketplace](#). Si vous utilisez déjà une AMI payante AWS Marketplace et que vous ne parvenez pas à enregistrer une instance lancée à partir de cette AMI payante, adressez-vous au [AWS Support Centre](#) pour obtenir de l'aide.

Quotas liés à votre Classic Load Balancer

Votre AWS compte dispose de quotas par défaut, anciennement appelés limites, pour chaque AWS service. Sauf indication contraire, chaque quota est spécifique à une région.

Pour afficher les quotas pour vos Classic Load Balancers ouvrez la [console Service Quotas](#). Dans le volet de navigation, choisissez Services AWS et sélectionnez Elastic Load Balancing. Vous pouvez également utiliser la commande [describe-account-limits](#)(AWS CLI) pour ELB.

Pour demander une augmentation de quota, consultez [Demande d'augmentation de quota](#) dans le Guide de l'utilisateur Service Quotas.

Votre AWS compte possède les quotas suivants relatifs aux équilibreurs de charge classiques.

Name	Par défaut	Ajustable
Classic Load Balancer par région	20	Oui
Écouteurs par Classic Load Balancer	100	Oui
Instances enregistrées par Classic Load Balancer	1 000	Oui

Historique des documents pour les équilibreurs de charge classiques

Le tableau suivant décrit les versions des Classic Load Balancers.

Modification	Description	Date
<u>Politiques relatives aux compartiments pour les journaux d'accès et les journaux de connexion</u>	Avant cette version, la politique de compartiment que vous utilisiez dépendait de la disponibilité de la région avant ou après août 2022. Dans cette version, la nouvelle politique relative aux compartiments est prise en charge dans toutes les régions. Notez que l'ancienne politique de compartiment est toujours prise en charge.	10 septembre 2025
<u>Mode d'atténuation de désynchronisation</u>	Ajout de la prise en charge du mode d'atténuation de désynchronisation. Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer le mode d'atténuation de la désynchronisation pour votre Classic Load Balancer</u> .	17 août 2020
<u>Équilibreurs de charge classiques</u>	Avec le lancement des Application Load Balancers et des dispositifs d'équilibrage de charge de réseau, les équilibreurs de charge créés avec l'API 2016-06-01 sont maintenant appelés Classic	11 août 2016

Load Balancers. Pour plus d'informations sur les différences entre ces types d'équilibreurs de charge, consultez la section Caractéristiques de l'[ELB](#).

[Support pour AWS Certificate Manager \(ACM\)](#)

Vous pouvez demander un SSL/TLS certificat à ACM et le déployer sur votre équilibrEUR de charge. Pour plus d'informations, consultez la section [Certificats SSL/TLS pour les équilibrEURS de charge classiques](#).

21 janvier 2016

[Support pour des ports supplémentaires](#)

Les équilibrEURS de charge peuvent écouter sur n'importe quel port compris entre 1 et 65535. Pour plus d'informations, consultez [Listeners for your Classic Load Balancer](#).

15 septembre 2015

[Champs supplémentaires pour les entrées du journal d'accès](#)

Ajout des champs `user_agent`, `ssl_cipher` et `ssl_protocol`. Pour plus d'informations, consultez la section [Fichiers journaux d'accès](#).

18 mai 2015

[Support pour le balisage de votre équilibreur de charge](#)

À partir de cette version, la CLI ELB (ELB CLI) a été remplacée par AWS Command Line Interface (AWS CLI), un outil unifié permettant de gérer plusieurs AWS services. Les nouvelles fonctions publiées après la CLI ELB version 1.0.35.0 (datée du 24/07/14) seront incluses uniquement dans l'interface AWS CLI . Si vous utilisez actuellement la CLI ELB, nous vous recommandons de commencer à plutôt utiliser l'interface AWS CLI . Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface .

11 août 2014

[Délai d'inactivité de la connexion](#)

Vous pouvez configurer le délai d'inactivité des connexions pour votre équilibreur de charge.

24 juillet 2014

[Support pour accorder aux utilisateurs et aux groupes l'accès à des équilibreurs de charge ou à des actions d'API spécifiques](#)

Vous pouvez créer une stratégie pour accorder à des utilisateurs et groupes l'accès à des équilibreurs de charge ou à des actions d'API spécifiques.

12 mai 2014

<u>Support pour AWS CloudTrail</u>	Vous pouvez l'utiliser CloudTrail pour capturer les appels d'API effectués par vous ou en votre nom Compte AWS à l'aide de l'API ELB, de la CLI ELB ou du AWS Management Console AWS CLI	4 avril 2014
<u>Drainage des connexions</u>	Ajout d'informations sur le drainage de la connexion. Avec cette prise en charge, vous pouvez permettre à votre équilibrEUR de charge d'arrêTER d'envoyer de nouvelles demandes à l'instance enregistrée lorsque l'enregistrement de l'instance est en cours d'annulation ou lorsque l'instance devient défectueuse, tout en maintenant les connexions existantes ouvertes. Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer le drainage des connexions pour votre Classic Load Balancer.</u>	20 mars 2014

Journaux d'accès

Vous pouvez activer votre équilibrEUR de charge pour capturer des informations détaillées sur les demandes envoyées à votre équilibrEUR de charge et les stocker dans un compartiment Amazon S3. Pour plus d'informations, consultez les [journaux d'accès de votre Classic Load Balancer.](#)

Support pour TLSv1 .1-1.2

Ajout d'informations sur la prise en charge du protocole TLSv1 .1-1.2 pour les équilibrEURS de charge configurés avec des écouteurs HTTPS/SSL. Avec cette prise en charge, Elastic Load Balancing met également à jour les configurations de négociation SSL prédéfinies. Pour plus d'informations sur les configurations de négociation SSL prédéfinies mises à jour, voir [Configurations de négociation SSL pour les équilibrEURS de charge classiques.](#) Pour plus d'informations sur la mise à jour de votre configuration de négociation SSL actuelle, consultez [Mettre à jour la configuration de négociation SSL de votre Classic Load Balancer.](#)

6 mars 2014

19 février 2014

<u>Equilibrage de charge entre zones</u>	Ajout d'informations sur l'activation de l'équilibrage de charge entre zones pour votre équilibrer de charge. Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer l'équilibrage de charge entre zones pour votre Classic Load Balancer.</u>	6 novembre 2013
<u>CloudWatch Métriques supplémentaires</u>	Ajout d'informations sur les métriques supplémentaires de Cloudwatch signalées par ELB. Pour plus d'informations, consultez <u>CloudWatch les statistiques de votre Classic Load Balancer.</u>	28 octobre 2013
<u>Support pour le protocole proxy</u>	Ajout d'informations sur la prise en charge du protocole proxy pour les équilibreurs de charge configurés pour les TCP/SSL connexions. Pour plus d'informations, consultez la section <u>En-tête du protocole proxy.</u>	30 juillet 2013
<u>Support pour le basculement du DNS</u>	Ajout d'informations sur la configuration du basculement DNS sur Amazon Route 53 pour les équilibreurs de charge. Pour plus d'informations, consultez <u>Utiliser le basculement DNS d'Amazon Route 53 pour votre équilibrur de charge.</u>	3 juin 2013

<u>Support de console pour l'affichage CloudWatch des métriques et la création d'alarmes</u>	Ajout d'informations sur l'affichage CloudWatch des métriques et la création d'alarmes pour un équilibre de charge spécifique à l'aide de la console. Pour plus d'informations, consultez <u>CloudWatch les statistiques de votre Classic Load Balancer.</u>	28 mars 2013
<u>Support pour l'enregistrement EC2 des instances dans un VPC par défaut</u>	Ajout de la prise en charge EC2 des instances lancées dans un VPC par défaut.	11 mars 2013
<u>ÉquilibrEURS de charge internes</u>	Avec cette version, un équilibrEUR de charge dans un Virtual Private Cloud (VPC) peut être créé en interne ou pour être accessible sur Internet. Un équilibrEUR de charge interne possède un nom DNS publiquement résolu qui est converti en adresses IP privées. Un équilibrEUR de charge accessible sur Internet possède un nom DNS publiquement résolu qui est converti en adresses IP publiques. Pour plus d'informations, voir <u>Création d'un Classic Load Balancer interne.</u>	10 juin 2012

<u>Support de console pour la gestion des écouteurs, des paramètres de chiffrement et des certificats SSL</u>	Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer un écouteur HTTPS pour votre Classic Load Balancer et Remplacer le certificat SSL pour votre Classic Load Balancer.</u>	18 mai 2012
<u>Support pour ELB dans Amazon VPC</u>	Ajout de la prise en charge de la création d'un équilibré de charge dans un Virtual Private Cloud (VPC).	21 novembre 2011
<u>Amazon CloudWatch</u>	Vous pouvez surveiller votre équilibré de charge à l'aide CloudWatch de. Pour plus d'informations, consultez <u>CloudWatch les statistiques de votre Classic Load Balancer.</u>	17 octobre 2011
<u>Fonctionnalités de sécurité supplémentaires</u>	Vous pouvez configurer des chiffrements SSL, l'authentification de connexion SSL principale et l'authentification de serveur principal. Pour plus d'informations, consultez <u>Create a Classic Load Balancer avec un écouteur HTTPS.</u>	30 août 2011
<u>Nom de domaine Zone Apex</u>	Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer un nom de domaine personnalisé pour votre Classic Load Balancer.</u>	24 mai 2011

<u>Support pour les X-Forwarded-Port en-têtes X-Forwarded-Proto et les en-têtes</u>	L' X-Forwarded-Proto-en-tête indique le protocole de la demande d'origine, et l' X-Forwarded-Port-en-tête indique le port de la demande d'origine. L'ajout de ces en-têtes à des demandes permet aux clients de déterminer si une demande entrante vers leur équilibreur de charge est chiffrée et d'identifier le port spécifique de l'équilibreur de charge sur lequel la demande a été reçue. Pour plus d'informations, consultez les <u>rubriques En-têtes HTTP et équilibreurs de charge classiques</u> .	27 octobre 2010
<u>Support pour HTTPS</u>	Avec cette version, vous pouvez tirer parti du SSL/TLS protocole pour chiffrer le trafic et décharger le traitement SSL de l'instance d'application vers l'équilibreur de charge. Cette fonction assure également la gestion centralisée des certificats de serveur SSL sur l'équilibreur de charge, plutôt que de gérer les certificats sur les différentes instances d'application.	14 octobre 2010
<u>Support pour AWS Identity and Access Management (IAM)</u>	Ajout du support d'IAM.	2 septembre 2010

<u>Sessions permanentes</u>	Pour plus d'informations, consultez <u>Configurer des sessions persistantes pour votre Classic Load Balancer.</u>	7 avril 2010
<u>AWS SDK pour Java</u>	Ajout de la prise en charge du Kit SDK pour Java.	22 mars 2010
<u>AWS SDK pour .NET</u>	Ajout du support pour SDK pour .NET.	11 novembre 2009
<u>Nouveau service</u>	Première version bêta publique d'ELB.	18 mai 2009

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.